

ADOBE® PREMIERE® PRO

Aide et didacticiels

Il se peut que certains liens renvoient vers du contenu en anglais uniquement.

Jun 2013



Nouveautés

[Présentation d'Adobe Premiere Pro CC](#)

Adobe TV (20 mai 2013)

Didacticiel vidéo

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Nouveautés d'Adobe Premiere Pro CC



Adobe® Premiere® Pro CC s'accompagne de plusieurs nouveautés et améliorations qui enrichissent votre environnement de montage vidéo numérique. Vous trouverez, dans la suite de cette section, une présentation rapide des nouvelles fonctionnalités, ainsi que des liens vers des ressources offrant davantage d'informations.

IMPORTANT : outre les fonctionnalités mentionnées dans cet article, Adobe Premiere Pro CC s'accompagne de plusieurs fonctions utiles qui optimisent l'utilisation d'Adobe Premiere Pro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CC](#).

[Présentation des nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CC](#)

[Synchronisation des paramètres à l'aide d'Adobe Creative Cloud](#)

[Intégration d'Adobe Anywhere](#)

[Améliorations de l'interface utilisateur](#)

[Rétablissement de la liaison avec des médias off-line](#)

[Détection de trames en double](#)

[Sous-titrage codé](#)

[Améliorations au niveau de la précision du montage](#)

[Améliorations audio](#)

[Améliorations liées à la couleur](#)

[Extension de la puissance d'Adobe Premiere Pro](#)

[Nouveaux raccourcis clavier et raccourcis modifiés](#)

[Autres modifications](#)

Synchronisation des paramètres à l'aide d'Adobe Creative Cloud

[En haut](#)



La nouvelle fonctionnalité Synchroniser les paramètres permet aux utilisateurs de synchroniser leurs préférences, préconfigurations et paramètres avec Creative Cloud.

Si vous utilisez Adobe Premiere Pro sur plusieurs ordinateurs, la fonctionnalité Synchroniser les paramètres vous permet de garantir aisément la synchronisation des paramètres entre les différentes machines. La synchronisation s'effectue par le biais de votre compte Adobe Creative Cloud. Tous les paramètres sont transférés vers votre compte Creative Cloud, lequel peut être téléchargé et appliqué sur l'autre machine.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Synchronisation de paramètres dans Adobe Premiere Pro CC](#).

Intégration d'Adobe Anywhere

[En haut](#)



Adobe Anywhere permet à des équipes vidéo de collaborer efficacement et d'accéder à des médias partagés sur des réseaux standard. Vous pouvez utiliser des réseaux locaux ou distants pour accéder à des médias stockés à distance, les diffuser et les exploiter, le tout simultanément. Les transferts de fichiers volumineux, les médias en double et les fichiers proxy ne sont pas nécessaires.

Pour utiliser Adobe Anywhere dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez Fichier > Adobe Anywhere > Se connecter. Entrez les informations requises dans la boîte de dialogue Connexion à Adobe Anywhere.

Pour en savoir plus, lisez les informations sur [Adobe Anywhere pour les vidéos](#) ou visionnez cette vidéo :

Améliorations de l'interface utilisateur

Affichage haute résolution et amélioration de l'expérience utilisateur globale

Adobe Premiere Pro fournit désormais une prise en charge HiDPI pour une expérience de visualisation améliorée avec une interface utilisateur haute résolution. Les affichages en mode HiDPI sont disponibles sur les moniteurs les plus récents tels que les ordinateurs Mac d'Apple avec écrans Retina, ce qui inclut les nouveaux modèles MacBook Pro.

Les autres améliorations apportées à l'interface utilisateur sont les suivantes :

- Amélioration des guides admissibles pour l'action et pour le titre
- Basculement entre les formes d'onde audio et vidéo d'un seul clic de la souris
- Utilisation de plusieurs fenêtres du panneau Projet
- Activation et désactivation des info-bulles




Expérience de visualisation améliorée grâce à la prise en charge HiDPI

A. Affichage des données vidéo ou audio d'un seul clic de la souris B. Amélioration des guides admissibles pour l'action et pour le titrage

Refonte du panneau Montage à l'aide d'en-têtes de piste personnalisables

Adobe Premiere Pro s'accompagne désormais d'un panneau Montage personnalisable qui vous permet de choisir les éléments à afficher et vous donne un accès immédiat aux commandes.

De nouvelles commandes de piste permettant de régler le volume, le panoramique, l'enregistrement et les audiomètres vous aident à travailler plus rapidement et plus efficacement.



Refonte du panneau Montage

Les en-têtes de piste du panneau Montage peuvent désormais être personnalisés, ce qui vous permet de déterminer les commandes à afficher. Les commandes étant différentes pour les pistes audio et vidéo, il existe des éditeurs de boutons distincts pour chaque type de piste.

Cliquez sur une piste audio ou vidéo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Personnaliser. Il vous suffit ensuite de faire glisser les boutons suivant vos besoins. Vous pouvez, par exemple, sélectionner la commande Mesure de piste et la faire glisser dans votre piste audio.

Vous pouvez aisément monter des séquences source dans d'autres séquences sans imbrication. Vous pouvez également copier des effets d'un élément vers un autre avec des attributs de collage améliorés.

Ressources de la communauté :

[Didacticiel vidéo de Josh Weiss : Le nouveau panneau Montage](#)

Rétablissement de la liaison avec des médias off-line

[En haut](#)

Vous pouvez généralement déplacer, renommer ou transcoder des fichiers vers différents formats. Adobe Premiere Pro vous permet de localiser et de relier de tels fichiers à l'aide de la nouvelle boîte de dialogue Lier un média.



A. Recherche de médias manquants

Lorsque vous ouvrez un projet contenant des médias off-line, la boîte de dialogue Lier un média fournit des informations telles que le nom du fichier, le dernier chemin d'accès connu et les propriétés des métadonnées. Adobe Premiere Pro utilise toutes ces informations pour vous permettre de localiser et de relier rapidement les médias, les remettant ainsi en ligne afin de les utiliser dans votre projet.

*Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Rétablissement de la liaison avec des médias off-line**.*

Détection de trames en double

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro identifie les éléments utilisés plusieurs fois dans un montage au sein d'une même séquence en affichant des marques de trames en double. Une marque de trame en double est un indicateur de couleur rayé situé au bas d'un élément pour chaque trame en double.

Adobe Premiere Pro affecte automatiquement une couleur à chaque élément principal qui contient un élément en double. Adobe Premiere Pro attribue jusqu'à dix couleurs différentes. Une fois les dix couleurs attribuées, la dixième est réutilisée.

Supposons, par exemple, que vous ayez utilisé plusieurs caméras pour capturer un événement sportif. Vous pouvez utiliser différents plans de la foule pendant toute la manifestation. Si vous utilisez plusieurs fois le même plan, la fonction de détection de trames en double l'identifie à l'aide d'une bande de couleur.

Remarque : *les marques de trames en double ne sont pas disponibles pour les images fixes et le remappage temporel.*


Ressources de la communauté :

[Didacticiel vidéo de Josh Weiss : Indicateurs d'images en double](#)

Sous-titrage codé

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro vous offre désormais la possibilité d'utiliser du texte de sous-titrage codé sans recourir à un logiciel de création de sous-titres distinct.



Outils de sous-titrage codé dans Adobe Premiere Pro

A. Affichage de sous-titres codés avec contenu **B.** Affichage des sous-titres sur le panneau Montage

Vous pouvez importer du texte de sous-titrage codé, le lier aux éléments appropriés, modifier le texte et régler des durées sur le panneau Montage à partir d'Adobe Premiere Pro. Une fois l'opération terminée, exportez votre séquence sur bande, ou vers Adobe Media Encoder, avec les sous-titres codés incorporés ou sous la forme d'un fichier annexe (Sidecar) distinct.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des sous-titres codés dans Adobe Premiere Pro, reportez-vous à la section **Sous-titrage codé**.

Améliorations au niveau de la précision du montage

[En haut](#)

Synchronisation automatique des angles de plusieurs caméras

Le nouveau mode Caméra multiple affiche l'interface de montage à caméra multiple dans le Moniteur du programme. Vous pouvez créer une séquence prête à monter à partir d'éléments capturés selon différents angles avec plusieurs caméras ou à partir de différentes prises d'une scène donnée.

Vous pouvez utiliser l'option Créer une séquence source à caméra multiple pour combiner des éléments qui présentent des points d'entrée/de sortie communs ou un code temporel superposé dans une séquence à caméra multiple. Vous pouvez créer une séquence source à caméra multiple à partir d'un chutier d'éléments. Une commande Décalage audio de vous est désormais proposée lors de la création d'une séquence à caméra multiple. La plage est comprise entre -100 et +100 images.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Création d'une séquence source à caméra multiple](#).



Utilisation de marques ou de pistes audio pour faire correspondre automatiquement les angles de plusieurs caméras

Synchronisation automatique d'éléments à l'aide de formes d'onde audio

Adobe Premiere Pro vous permet également de fusionner des éléments en utilisant des formes d'onde audio. Vous pouvez utiliser des données audio enregistrées à partir d'une seconde source afin de synchroniser et de créer automatiquement des éléments à caméra multiple et fusionnés à l'aide de formes d'onde audio.

Correction de la source et ciblage des pistes

La correction de la source et le ciblage des pistes ont fait l'objet d'une refonte complète en vue d'un montage plus rapide et plus efficace. Vous pouvez désormais corriger la source pour les insertions et les remplacements ou cibler des pistes pour les opérations de Copier/Coller, Concordance des images et d'autres opérations de montage et ce, d'un simple clic de la souris.

Vous pouvez créer des préconfigurations pour les scénarios de montage courants, ce qui vous permet de reconfigurer le Montage avec une seule commande.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Correction de la source et ciblage des pistes](#).

Montage de séquences non imbriquées dans des séquences de destination

Vous pouvez à présent monter des séquences source dans d'autres séquences, en laissant intacts les éléments source et la disposition de piste d'origine. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser des segments d'autres séquences contenant des éléments source individuels, des points de montage, des transitions et des effets, à l'instar de la fonction copier/coller.

Une commande à bascule Imbriquer la séquence source vous permet de basculer entre un mode imbriqué et non imbriqué. Cette commande est disponible à partir du menu contextuel des indicateurs de source du panneau Montage.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Montage à partir de séquences chargées dans le Moniteur source](#).

Joindre par montages

La nouvelle fonctionnalité Joindre par montages vous permet d'effectuer une jonction au moyen de montages dans vos éléments.

Dans le panneau Montage, sélectionnez les points de montage que vous souhaitez joindre dans l'élément. Ensuite, cliquez sur les points de montage sélectionnés avec le bouton droit de la souris ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez Joindre par montages dans le menu contextuel.

Au cours du montage, des indicateurs s'affichent sur les montages superflus qui ne provoquent pas d'interruption dans la séquence d'images d'origine de l'élément. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Joindre par montages pour un montage, Adobe Premiere Pro corrige la découpe et recrée un élément plus long à partir de parties contiguës.

Accrochage de l'outil Cutter

Vous pouvez à présent accrocher la tête de lecture à des éléments lorsque vous la faites glisser sur le panneau Montage. Lorsque l'accrochage est activé, l'outil Cutter s'accroche clairement à la tête de lecture, à chaque point de montage et à la tête de transition.

Pour activer l'accrochage, dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez la préférence Accrocher la tête de lecture dans le montage lorsque l'option Magnétisme est activée dans la catégorie Préférences générales.

Pour utiliser l'outil multi-cutter sur toutes les pistes, appuyez sur la touche Maj. Pour ignorer les éléments de piste, appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS).

Dénomination des séquences imbriquées

Lorsque vous créez une séquence imbriquée avec la commande Imbriquer du montage, la boîte de dialogue Nom de séquence imbriquée s'ouvre. Vous pouvez attribuer le nom de votre choix à la séquence imbriquée.


Pour utiliser la commande Séquence imbriquée, cliquez sur un élément du panneau Montage avec le bouton droit de la souris ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez Imbriquer dans le menu contextuel.

La tête de lecture se déplace jusqu'au point de montage après une opération « Supprimer et raccorder »

Lorsque vous effectuez une opération « Supprimer et raccorder » sur des éléments dans le panneau Montage, la tête de lecture se déplace automatiquement jusqu'au début de l'élément extrait (le point de montage). Vous pouvez remplacer immédiatement le montage sans devoir, au préalable, repositionner la tête de lecture.

Attributs de collage améliorés

La boîte de dialogue Coller les attributs vous permet d'ajouter et de déplacer aisément des effets audio et visuels sur plusieurs éléments.



Après la copie d'un élément contenant des effets, la boîte de dialogue vous permet de sélectionner l'effet à coller dans l'élément en cours sélectionné dans le panneau Montage.

Si les éléments vidéo ou audio comportent des effets supplémentaires appliqués par l'utilisateur, ils sont également disponibles pour la sélection. Vous pouvez sélectionner un groupe d'effets ou des effets spécifiques.

Raccord sur une durée nulle

Vous pouvez raccorder un élément sur une durée nulle à l'aide du clavier ou de la souris. Pour plus d'informations, [consultez ce didacticiel vidéo de Josh Weiss](#).

[En haut](#)

Améliorations audio

Panneau Mixage audio renommé

Le panneau Mixage audio se nomme désormais Mixage des pistes audio. Ce changement de nom vous aide à distinguer le panneau Mixage des pistes audio du nouveau panneau Mixage des éléments audio.



Mixage des pistes audio

Le menu contextuel du panneau Mixage des pistes audio a fait l'objet d'une refonte afin d'afficher les plug-ins audio dans des sous-dossiers classés en vue d'accélérer la sélection.

En-tête de piste amélioré dans le panneau Montage

Un audiomètre horizontal est maintenant disponible dans les en-têtes de piste audio.



Audiomètre

Deux nouvelles commandes sont disponibles dans la zone d'en-tête de piste personnalisable du panneau Montage. Elles permettent de régler le panoramique et le volume des pistes audio.

Affectations stéréo multiples pour des pistes à des originaux multicanaux

Vous pouvez désormais affecter une piste mono ou standard à plusieurs paires de canaux d'un original multicanaux. Dans la boîte de dialogue d'attribution du panoramique, définissez les paires de canaux stéréo à affecter à une piste.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Affectations stéréo multiples pour des pistes à des originaux multicanaux](#).

Nouveau panneau Mixage des éléments

Le panneau Mixage des éléments audio vous permet de contrôler et de régler le volume et le panoramique des éléments d'une séquence lorsque le panneau Montage est actif. De même, lorsque le panneau Moniteur source est actif, le panneau Mixage des éléments audio permet d'en contrôler les éléments.



Mixage des éléments audio

Pour accéder au panneau Mixage des éléments audio, sélectionnez Fenêtre > Mixage des éléments audio dans le menu principal.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Contrôle du volume et du panoramique de l'élément à l'aide du panneau Mixage des éléments](#).

Modifications au niveau de la forme d'onde audio

Les formes d'onde audio se présentent maintenant de la même manière que les formes d'onde dans Adobe Audition. En outre, les formes d'onde audio apparaissent désormais dans des séquences imbriquées.

Vous pouvez également utiliser une couleur de libellé pour vos formes d'onde audio. Dans le panneau Montage, sélectionnez Les signaux audio utilisent la couleur du libellé.

Nouveau gestionnaire de modules externes audio et nouveaux modules externes audio

Le Gestionnaire de modules externes audio est disponible pour le traitement des effets audio. Vous pouvez accéder au menu Gestionnaire de modules externes audio à partir des panneaux Mixage des pistes audio et Effets. Vous pouvez également accéder au Gestionnaire de modules externes audio à partir de la boîte de dialogue Préférences audio.

Adobe Premiere Pro prend désormais en charge les modules externes VST3 tiers. Sur Mac, vous pouvez également utiliser des modules externes Audio Units (AU).

Exportation QuickTime multi-canaux

Lors de l'exportation de séquences originales multicanaux, le paramètre Canal audio de la boîte de dialogue Exporter le média se transforme en menu contextuel. Ce menu vous permet de sélectionner les canaux à inclure dans l'exportation.

Prise en charge de la surface de contrôle

Adobe Premiere Pro vous permet à présent de mixer du contenu audio de manière interactive avec des surfaces de contrôle populaires utilisant les protocoles EUCON et Mackie. Vous pouvez également utiliser des contrôleurs tiers de type tablette prenant en charge ces protocoles.

Pour connecter votre contrôleur à Adobe Premiere Pro, sélectionnez Edition > Préférences > Surface de contrôle. Choisissez un protocole de contrôleur dans le menu Catégorie de périphérique.

Utilisez les atténuateurs, molettes et boutons disponibles sur ces appareils pour contrôler les atténuateurs et paramètres Mixage des pistes, tels que le panoramique et la balance des pistes. Vous pouvez connecter des dispositifs pris en charge, tels que Avid MC Artist et Mackie XT, et prendre le contrôle du panneau Mixage des pistes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Prise en charge de la surface de contrôle](#).

Améliorations liées à la couleur


[En haut](#)

Intégration du moteur Lumetri Deep Color

Adobe Premiere Pro intègre à présent le moteur Lumetri Deep Color. Vous pouvez appliquer instantanément des calques de correction colorimétrique SpeedGrade et des tables de recherche (LUT) prédéfinies à vos séquences sans quitter Adobe Premiere Pro.

Utilisez le nouveau navigateur Lumetri Looks dans le panneau Effets pour appliquer des effets d'étalonnage colorimétrique prédéfinis, ou pour rechercher des fichiers .look exportés à partir d'Adobe SpeedGrade ou des tables de recherche en provenance d'autres systèmes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Application de la correction colorimétrique de SpeedGrade dans Adobe Premiere Pro**.



Nouveau navigateur Lumetri intégré dans Adobe Premiere Pro

Extension de la puissance d'Adobe Premiere Pro

[En haut](#)

Panneau Adobe Story

Le nouveau panneau Adobe Story d'Adobe Premiere Pro vous permet d'importer des scripts créés dans Adobe Story, ainsi que les métadonnées associées, afin de vous assister dans le cadre du montage.

Vous pouvez accéder rapidement à des scènes, des emplacements, des dialogues et des personnages spécifiques pendant que vous travaillez. Vous pouvez utiliser l'option de recherche Transcription pour rechercher les éléments dont vous avez besoin et modifier le script dans l'environnement de montage d'Adobe Premiere Pro.

Panneau Adobe Exchange

Le panneau Adobe Exchange intégré dans Adobe Premiere Pro vous permet de parcourir les versions les plus récentes des modules externes et extensions, de les installer et d'obtenir une assistance à leur sujet.

Sélectionnez Fenêtre > Extensions > Adobe Exchange pour ouvrir le panneau Adobe Exchange. Il existe des extensions gratuites et payantes.

Nouveaux raccourcis clavier et raccourcis modifiés

[En haut](#)



Adobe Premiere Pro met à votre disposition une foule de nouveaux raccourcis clavier. En voici un aperçu :

Sélection des éléments suivants et précédents d'une séquence

Les raccourcis clavier Sélectionner l'élément suivant et Sélectionner l'élément précédent vous permettent d'accéder rapidement à la sélection d'éléments en cours et de sélectionner un élément adjacent dans la séquence.

Sélection d'éléments situés sous la tête de lecture ou dans une plage Entrée/Sortie

Deux nouveaux raccourcis clavier permettent de sélectionner des éléments dans la séquence, à savoir : Sélectionner l'élément à la tête de lecture et Sélectionner l'entrée vers la sortie. Ils fournissent deux méthodes de commande par clavier légèrement différentes.

Déplacement des éléments sélectionnés vers d'autres pistes

Utilisez les raccourcis clavier Décaler la sélection de l'élément vers le haut et Décaler la sélection de l'élément vers le bas pour déplacer les éléments sélectionnés vers le haut ou vers le bas dans d'autres pistes.

Pour obtenir la liste complète des raccourcis clavier disponibles, reportez-vous à la section **Raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CC**.

Autres modifications

[En haut](#)

Modifications au niveau du traitement par GPU

Vous pouvez désormais activer le traitement OpenCL ou CUDA sur toute carte présentant la configuration minimale requise (1 Go de RAM, tests d'ombrage de base).

Prise en charge CUDA pour NVIDIA Kepler 2000 et 4000 Prise en charge de deux GPU pour les cartes NVIDIA afin d'améliorer les performances d'exportation

Le traitement OpenCL est désormais disponible sous Windows pour les cartes qui présentent la configuration minimale requise.

Prise en charge des codecs Mezzanine et des formats natifs

Les codecs "Mezzanine" standard et les formats vidéo, tels que ceux repris ci-dessous, sont désormais disponibles dans Adobe Premiere Pro :

- DNxHD natif dans un conteneur MXF
- Apple ProRes (décodage seul sous Windows)
- Sony XAVC
- Panasonic AVCi200

Flux d'importation/exportation améliorés pour les projets Avid et Final Cut Pro

Vous disposez, à présent, d'un flux de production amélioré pour l'importation ou l'exportation de projets Avid ou Final Cut Pro. Vous pouvez importer des projets AAF avec un degré de fidélité beaucoup plus élevé et en bénéficiant de la prise en charge de formats vidéo supplémentaires, dont DNxHD.

Exportation sur bande (périphérique en série)

Lorsqu'un périphérique en série est connecté, vous pouvez exporter la séquence que vous avez montée sur bande vidéo directement à partir de l'ordinateur pour créer, par exemple, une bande principale. Pour ce faire, sélectionnez Fichier > Exporter > Bande (périphérique en série).

Remarque : La fonction *Exportation sur bande (périphérique en série)* nécessite une solution d'exportation sur bande SDI tierce. Adobe Premiere ne peut pas effectuer une exportation sur bande en mode natif à l'aide du pilotage de matériel en série.

Pour plus d'informations sur les nombreuses autres nouveautés, reportez-vous à la section **Nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CC**.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CC



Outre les fonctions répertoriées dans la section Nouveautés d'Adobe Premiere Pro CC, Adobe® Premiere® Pro CC s'accompagne de nombreuses autres fonctions utiles.

Voici la liste des nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CC, classées par zone de travail :

Fonctions liées à l'édition et au montage

[Transitions et effets](#)

[Audio](#)

[Exportation](#)

[Gestion de projets](#)

Fonctions liées à l'édition et au montage

[En haut](#)

Ajout ou suppression d'une piste à l'aide des commandes du menu contextuel

Vous pouvez ajouter ou supprimer une piste unique avec une commande de menu contextuel. Cliquez dans la zone d'en-tête de piste avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS), puis sélectionnez Ajouter une piste ou Supprimer la piste. Cette commande, qui s'ajoute aux commandes précédentes Ajouter des pistes et Supprimer des pistes, ouvre une boîte de dialogue permettant d'ajouter et de supprimer plusieurs pistes.

Activation/Désactivation des info-bulles

Une préférence Afficher les info-bulles est disponible dans la boîte de dialogue Préférences générales pour activer ou désactiver les info-bulles.

Commande d'activation ou de désactivation de l'aperçu vidéo via Mercury Transmit

Vous pouvez affecter un raccourci clavier afin d'activer ou de désactiver l'aperçu vidéo via Mercury Transmit. Pour ce faire, sélectionnez Edition > Raccourcis clavier. Dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier, sélectionnez Activer transmission et attribuez un raccourci clavier.

Double-clic pour agrandir ou réduire les pistes dans le montage

Double-cliquez dans la zone vide à droite des boutons d'en-tête de piste du panneau Montage. Vous pouvez augmenter la taille de cette cible en faisant glisser la ligne de séparation d'en-tête vers la droite.

Nouvelles préconfigurations de hauteur de piste du montage

Des nouvelles préconfigurations de hauteur de piste du montage sont désormais disponibles dans le navigateur de préconfigurations.

Importer automatiquement une image ou un film exporté dans un projet

L'option Importer dans le projet vous permet de réimporter automatiquement une image ou un film exporté dans le projet ouvert. Les options d'exportation suivantes sont prises en charge :

- Exportation d'images fixes
- Exportation directe
- Exportation de fichiers en file d'attente (utilisation d'Adobe Media Encoder)

L'Explorateur de médias parcourt les fichiers de projet Adobe Premier Pro

Utilisez l'Explorateur de médias pour parcourir votre fichier de projet Adobe Premiere Pro (.prproj) et accéder à l'ensemble des chutiers, séquences et éléments contenus dans le projet. Vous pouvez également faire défiler les éléments par pointage, puis importer un chutier, un élément ou une séquence.

Commande Copier améliorée de manière à fonctionner sur une plage dans une séquence

La commande Copier existante (Edition > Copier, Ctrl + C (Windows), Commande + C (Mac OS)) est améliorée lorsqu'elle est utilisée dans le panneau Montage. Si vous n'avez sélectionné aucun élément ou image clé, et qu'un Point d'entrée ou un Point de sortie est défini, la plage de

temps entre les points d'entrée et de sortie est copiée dans le presse-papiers.

Nombre personnalisable de niveaux d'annulation

Le menu contextuel du panneau Historique vous offre la possibilité de choisir le nombre d'étapes d'annulation (entre 10 et 100).

Raccourcis clavier pour le déplacement d'éléments dans le Moniteur du programme (modification de la propriété Position)

Lorsque le mode de manipulation directe est activé dans le Moniteur du programme (mode dans lequel vous pouvez faire glisser l'élément afin de le positionner dans l'espace), vous pouvez utiliser les touches de direction pour modifier la propriété Position de l'élément. Chaque fois que vous appuyez sur une touche de direction, l'élément est déplacé de 1 pixel dans la direction correspondante. Lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée, l'élément est déplacé de 10 pixels chaque fois que vous appuyez sur une touche de direction.

Disponibilité de sous-éléments « durs » et « souples »

Les sous-éléments « durs » permettent d'éviter tout raccord accidentel dans le média à l'extérieur des limites du sous-élément. Les sous-éléments « souples » permettent d'effectuer un raccord dans toute partie du média de l'élément principal d'origine.

Auparavant, les sous-éléments possédaient des points d'entrée et de sortie « durs », ce qui limitait la souplesse lorsque vous aviez besoin d'un plus grand nombre d'images de début ou de fin pour des fondus enchaînés audio ou vidéo. Vous pouvez désormais créer des sous-éléments contenant des montages « souples » dans Adobe Premiere Pro. En d'autres termes, vous n'êtes plus limité aux points d'entrée et de sortie d'origine des sous-éléments.

Pour plus d'informations, visionnez cette vidéo :

Montage personnalisable

Le panneau Montage est personnalisable ; vous pouvez notamment afficher/masquer les marques, effets, montages et marques d'image en double.

Indicateurs de désynchronisation pour le contenu audio et vidéo

Des indicateurs apparaissent à présent pour les éléments non liés et désynchronisés

Insérer et remplacer des séquences comme des imbrications ou des éléments individuels

Vous pouvez désormais insérer ou remplacer des séquences comme des imbrications ou des éléments individuels.

Recherche de marques

Vous pouvez désormais rechercher des marques dans le panneau Marque. Accédez à la marque d'élément Précédente/Suivante dans le Montage. Les commandes Marque Suivante/Précédente permettent désormais d'accéder aux marques de séquence et d'éléments dans le panneau Montage.

 **Ressource de la communauté :**

[Blog de Clay Asbury : Top 10 des fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CC](#)

Transitions et effets

[En haut](#)

Effet Nom de l'élément

Le nouvel effet Nom de l'élément effectue le rendu du nom de l'élément dans le programme, avec la position, la taille et la transparence telles qu'elles sont spécifiées dans les options de l'effet. Cet effet bénéficie d'une accélération GPU.

Transitions de balayage et par glissement avec accélération GPU

Les transitions vidéo Sens et Déplacer dessus sont accélérées par le GPU lorsque vous faites usage d'une carte vidéo avec processeur graphique utilisée par Adobe Premiere Pro CC pour les opérations de traitement CUDA ou OpenCL.

Commande Rendu de la sélection pour effectuer le rendu d'éléments sélectionnés

Sélectionnez Séquence > Rendu > Sélection pour effectuer le rendu d'un fichier de prévisualisation pendant la durée comprise entre le point d'entrée du premier élément sélectionné et le point de sortie du dernier élément sélectionné.

Raccord symétrique des transitions

Lorsque vous faites glisser le bord d'une transition, elle est maintenant raccordée de manière symétrique de chaque côté du point de montage. Pour raccorder un seul côté, maintenez la touche Maj enfoncée pendant l'opération de déplacement.

Nouvel effet Contour progressif pendant le recadrage

La fonction Recadrage du panneau Options d'effet (Fenêtre > Options d'effet) propose désormais une fonctionnalité Contour progressif qui confère un effet lissé à la vidéo recadrée. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le bouton Contour progressif sous Recadrage et saisissez une valeur pour l'effet.

Les bords de la vidéo recadrée présentent alors un effet Contour progressif :



Avant et après l'application de l'effet Contour progressif

Audio

[En haut](#)

Basculement entre les signaux audio et vidéo dans le panneau Moniteur source

Pour afficher le signal audio de votre élément dans le panneau Moniteur source, cliquez sur le bouton Faire glisser l'audio uniquement situé dans la partie inférieure. Cliquez sur le bouton Faire glisser la vidéo uniquement pour revenir à l'affichage vidéo.

Commande de menu contextuel pour afficher les unités de temps audio

Cliquez dans une échelle de temps avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS), puis sélectionnez Afficher les unités de temps audio pour activer ou désactiver l'affichage des unités de temps audio.


Commandes d'augmentation ou de réduction du volume de l'élément

Des entrées sont disponibles dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier pour les commandes suivantes :

- Augmenter le volume de l'élément (de 1 dB)
- Augmenter le volume de l'élément – Plusieurs (de 6 dB)
- Réduire le volume de l'élément (de 1 dB)
- Réduire considérablement le volume de l'élément (de 6 dB)


Nouveau signal audio corrigé

La nouvelle fonctionnalité Signal audio corrigé vous offre la possibilité d'afficher un signal audio d'une autre manière :



Signal audio corrigé et Signal audio standard

L'option Signal audio corrigé est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver en désélectionnant l'option Signaux audio corrigés dans le menu contextuel du panneau Montage.



Option Signal audio corrigé dans le menu contextuel du panneau montage

Autres améliorations

- Préférences de correspondance de sortie audio pour Mercury Transmit
- Signaux audio générés pour les séquences imbriquées
- Raccourcis clavier permettant de modifier les valeurs de panoramique
- Possibilité d'ouvrir une boîte de dialogue d'effet de module externe audio dans une séquence
- Possibilité d'activer et de désactiver l'audio en cours de défilement

Exportation

[En haut](#)

Améliorations au niveau du rendu dynamique

Amélioration des performances d'exportation pour les fichiers QuickTime, tels que Pro-Res 422.

Exportation du contenu audio QuickTime avec des pistes individuelles

Lors de l'exportation de séquences principales multicanaux, le paramètre Canal audio de la boîte de dialogue Exporter le média prend la forme d'un menu contextuel qui vous permet de sélectionner des canaux audio à inclure dans l'exportation.

Prise en charge DPX 16 bits

Adobe Premiere Pro CC assure désormais une prise en charge DPX 16 bits.

Gestion de projets

[En haut](#)

Emplacement personnalisé pour le dossier Enregistrement automatique

Une option Enregistrement automatique du projet est maintenant disponible dans l'onglet Disques de travail des boîtes de dialogue Paramètres du projet et Nouveau projet. Vous pouvez utiliser cette option pour spécifier l'emplacement du dossier Enregistrement automatique. Le paramètre par défaut est Identique au projet.

Préférence pour ignorer l'écran de bienvenue au lancement d'Adobe Premiere Pro

Dans la catégorie Préférences générales, vous pouvez sélectionner Afficher l'écran de bienvenue ou Ouvrir le plus récent à partir du menu contextuel Au démarrage. Si la préférence est définie sur Ouvrir le plus récent, le dernier projet utilisé est rouvert. Si le dernier projet utilisé ne peut pas être localisé (parce qu'il a été supprimé, par exemple), l'écran de bienvenue est ouvert.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Synchronisation des paramètres

 *Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC*

Lorsque vous utilisez Adobe® Premiere® Pro sur plusieurs ordinateurs, la gestion et la synchronisation des préférences, des préconfigurations et des bibliothèques entre les différentes machines peuvent se révéler complexes, être sujettes aux erreurs et nécessiter beaucoup de temps.

La nouvelle fonction « Synchroniser les paramètres » vous permet de synchroniser des préférences générales, raccourcis clavier, préconfigurations et bibliothèques avec Creative Cloud. Par exemple, si vous utilisez plusieurs ordinateurs, la fonction « Synchroniser les paramètres » vous aide à garantir la synchronisation.

Vous pouvez également télécharger et utiliser les paramètres sur un ordinateur qui contient une copie du logiciel concédée sous licence à un autre utilisateur. Cette fonctionnalité permet à plusieurs utilisateurs de travailler avec leurs propres paramètres personnels sur le même ordinateur ; par exemple, les éditeurs pigistes qui travaillent par postes au sein d'un atelier de post-production.

La synchronisation s'effectue par le biais de votre compte Adobe Creative Cloud. Les paramètres sont transférés vers votre compte Creative Cloud, puis téléchargés et appliqués sur l'autre ordinateur. Vous devez lancer la synchronisation manuellement. Elle ne se produit pas automatiquement et elle ne peut pas être programmée.



Synchronisation des paramètres à l'aide d'Adobe Creative Cloud

Lancement de la synchronisation

[En haut](#)

Lors de la première exécution, vous pouvez lancer la synchronisation en sélectionnant Synchroniser les paramètres maintenant dans l'écran de bienvenue. Vous pouvez également sélectionner Fichier > [votre ID Adobe] > Synchroniser les paramètres maintenant.

L'ID Adobe associé à la licence du produit est utilisé pour identifier l'utilisateur. Si vous n'avez pas encore créé et transféré de paramètres pour cette application, les paramètres locaux sont transférés par défaut vers le nuage.

Synchronisation des paramètres à partir d'un autre compte

[En haut](#)

Vous pouvez également choisir de synchroniser les paramètres à partir d'un ID Adobe différent de celui qui est associé à la licence de produit utilisée sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez.

Pour utiliser un autre ID Adobe pour synchroniser les paramètres, sélectionnez Utiliser les paramètres d'un autre compte dans l'écran de bienvenue. Vous pouvez également sélectionner Fichier > [votre ID Adobe] > Utiliser les paramètres d'un autre compte.

Saisissez l'ID Adobe et le mot de passe. Les paramètres de ce compte Creative Cloud sont transférés et appliqués, et le nom d'utilisateur s'affiche dans l'écran de bienvenue.

Gestion de la synchronisation


[En haut](#)

Effacer les paramètres

Vous pouvez effacer tous les paramètres et revenir aux paramètres par défaut. Sélectionnez Edition > [votre ID Adobe] > Effacer les paramètres.

Remarque : Si vous sélectionnez Effacer les paramètres alors qu'un autre projet est déjà ouvert, Adobe Premiere Pro enregistre et ferme le projet en cours pour continuer.

Spécification des préférences de synchronisation et gestion des conflits de synchronisation



La boîte de dialogue Préférences vous permet de spécifier les options de définition de la synchronisation. Vous pouvez, par exemple, choisir de simplement stocker les raccourcis clavier dans Creative Cloud, et de ne pas synchroniser les autres préférences et paramètres sur un ordinateur.

La boîte de dialogue Préférences vous permet également de déterminer ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'un conflit de synchronisation se produit.

Synchronisation des paramètres Pour indiquer les éléments à synchroniser, sélectionnez Fichier > [votre ID Adobe] > Gérer la synchro. des paramètres. Vous pouvez également ouvrir Synchroniser les paramètres dans la boîte de dialogue Préférences (Edition > Préférences > Synchroniser les paramètres).

Remarque : pour synchroniser vos paramètres avec succès, ne les modifiez qu'à partir de l'application. La fonction de synchronisation des paramètres ne synchronise pas les fichiers placés manuellement dans le dossier des préférences.

Sélectionnez les options pour synchroniser les préférences et les paramètres. Les préférences pouvant être synchronisées ne dépendent pas des paramètres de l'ordinateur ou du matériel.

- Préférences/paramètres
- Dispositions de l'espace de travail
- Raccourcis clavier


Remarque : les raccourcis clavier créés pour Windows sont uniquement synchronisés avec un ordinateur Windows. De même, les raccourcis clavier Mac OS sont uniquement synchronisés avec un ordinateur Mac OS.

En cours de synchronisation Lorsque vous lancez une synchronisation, la date de modification entre les paramètres locaux et ceux stockés dans Creative Cloud est comparée. Si les dates de modification ne correspondent pas, un conflit de synchronisation est détecté.

Vous pouvez définir les mesures à prendre lorsqu'un conflit de synchronisation se produit en sélectionnant l'une des options suivantes :

- Me demander
- Toujours transférer les paramètres
- Toujours télécharger les paramètres

Lorsque vous sélectionnez « Me demander », la boîte de dialogue « Synchro. des paramètres » s'ouvre pour vous inviter à transférer ou télécharger vos paramètres.



Transférer les paramètres : synchronise les paramètres à partir de votre ordinateur sur Creative Cloud.

Télécharger les paramètres : synchronise les paramètres à partir de Creative Cloud sur votre ordinateur, en remplaçant la version locale par la version des paramètres Creative Cloud.

Effacer automatiquement les paramètres à la fermeture de l'application Sélectionnez cette préférence pour effacer les paramètres de

synchronisation chaque fois que vous quittez Adobe Premiere Pro. Lors du prochain lancement, les paramètres par défaut seront utilisés.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés d'Adobe Media Encoder CC



Les nouvelles fonctions et améliorations d'Adobe® Media Encoder CC optimisent le codage vidéo. Vous trouverez, dans la suite de cette section, une présentation rapide des nouvelles fonctionnalités, ainsi que des liens vers des ressources offrant davantage d'informations.

- [Préconfigurations Correspondance à la source](#)
- [Exportation de données de sous-titre codé](#)
- [Prise en charge des éléments Avid DNxHD](#)
- [Mise à jour des exportateurs MPEG-2](#)
- [Améliorations du codec audio SurCode pour Dolby Digital](#)
- [Intégration plus étroite avec Adobe After Effects](#)
- [Autres modifications](#)

En outre, dans [cet article de blog de Kevin Monahan d'Adobe](#) (en anglais), vous trouverez un aperçu de quelques-unes des nouvelles fonctions de cette version.

Préconfigurations Correspondance à la source

[En haut](#)

Lors de l'exportation de fichiers vidéo au format H. 264 ou MPEG, Adobe Media Encoder vous permet d'établir une correspondance automatique avec les paramètres vidéo du fichier source à l'aide des préconfigurations Correspondance à la source. La sélection d'une préconfiguration Correspondance à la source active automatiquement les options appropriées dans l'onglet des paramètres Vidéo de la boîte de dialogue Réglages d'exportation.

Adobe Media Encoder propose les deux préconfigurations Correspondance à la source suivantes pour les exportateurs H.264 et MPEG-2 :

- **Correspondance à la source – Débit élevé** : pour les sources vidéo haute définition (HD). Il s'agit de la préconfiguration Correspondance à la source par défaut pour les exportateurs H.264 et MPEG-2.
- **Correspondance à la source – Débit moyen** : pour les sources vidéo de définition standard. (SD)


Les préconfigurations Correspondance à la source se révèlent utiles lorsque vous souhaitez transmettre quelques attributs vidéo à partir de la source et sélectionner des valeurs spécifiques pour les autres attributs. Vous pouvez enregistrer le paramètre Correspondance à la source en tant que nouvelle préconfiguration et l'appliquer à toute source dans les panneaux File d'attente ou Dossier de contrôle.

Supposons, par exemple, que votre Dossier de contrôle contienne des éléments de diverses tailles et fréquences d'images. Vous souhaitez convertir tous les éléments du Dossier de contrôle en un seul format à 24 i/s. Pour ce faire, créez une préconfiguration dont la correspondance à la source est activée pour toutes les propriétés, à l'exception du paramètre Fréquence d'images, défini sur 24 i/s.

Correspondance à la source lors de l'exportation de vidéos H.264 et MPEG-2

1. Dans Adobe Media Encoder, sélectionnez Modifier > Réglages d'exportation.
2. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, cliquez sur l'onglet Vidéo.
3. Cliquez sur Correspondance à la source pour activer la correspondance à la source. La correspondance à la source est activée pour les réglages vidéo de base ci-dessous :
 - Taille de l'image
 - Fréquence d'images (Images par seconde)
 - Ordre des trames
 - Format
 - Standard TV
 - Profil
 - Niveau

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la correspondance à la source pour les différentes propriétés en cliquant sur la case à cocher en regard de chacune d'elles. Si vous désélectionnez une Correspondance à la source, la valeur de correspondance à la source de chaque paramètre est affichée et vous avez la possibilité de la modifier suivant vos besoins.



Correspondance des paramètres de la source

[En haut](#)

Exportation de données de sous-titre codé

Les sous-titres codés sont généralement utilisés pour afficher la partie audio de la vidéo sous la forme de texte sur un téléviseur et sur d'autres appareils prenant en charge l'affichage des sous-titres codés.

Adobe Media Encoder peut exporter des pistes de sous-titrage codé à partir de séquences Adobe Premiere sous la forme d'un fichier « sidecar » distinct contenant les données de sous-titrage. Pour les exportations QuickTime, vous pouvez soit exporter les données sous la forme d'un fichier « sidecar » distinct, soit incorporer les données dans le fichier de sortie.


Pour plus d'informations sur l'exportation de données de sous-titrage d'Adobe Premiere Pro par le biais d'Adobe Media Encoder, reportez-vous à la section Sous-titrage et regardez cette vidéo :

Exportation des données de sous-titrage à l'aide de la boîte de dialogue Réglages d'exportation

Le nouvel onglet Sous-titres de la boîte de dialogue Réglages d'exportation vous permet de spécifier le format et la fréquence d'images lors de l'exportation de données de sous-titrage codé. Les options de fréquence d'images dépendent du format de fichier que vous avez choisi lors de l'exportation.

Adobe Media Encoder vous propose les formats « sidecar » suivants :

- Scenarist Closed Caption File (.scc) - Normes CC : CEA-608
- MacCaption VANC File (.mcc) - Normes CC : CEA-608 ou CEA-708
- SMPTE Timed Text (.xml) - Normes CC : CEA-608 ou CEA-708
- EBU Timed Text (.xml) - Normes CC : Télétexte
- EBU N19 Subtitle (.stl) - Normes CC : Télétexte



Options d'exportation des sous-titres codés

1. Pour mettre en file d'attente une séquence Adobe Premiere Pro avec des données de sous-titrage codé, utilisez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez Fichier > Exporter > Média.

Chargez un élément de sous-titrage codé dans le Moniteur source ou sélectionnez-le dans le panneau Projet. Sélectionnez ensuite Fichier > Exporter > Média.

Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, cliquez sur File d'attente pour envoyer la séquence dans la file d'attente d'Adobe Media Encoder.

Vous pouvez également faire glisser la séquence à partir d'Adobe Premiere Pro dans le panneau File d'attente d'Adobe Media Encoder.

2. Dans Adobe Media Encoder, sélectionnez Réglages d'exportation dans le menu contextuel du fichier.
 3. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, cliquez sur l'onglet Sous-titres.
 4. Sélectionnez l'Option d'exportation :
 - Créer un fichier sidecar ou
 - Incorporer dans le fichier de sortie (séquences QuickTime uniquement).
- Si vous choisissez de ne pas exporter les données de sous-titrage codé, sélectionnez Aucun.
5. Vous pouvez spécifier le format du fichier sidecar. Les options de fréquence d'images disponibles dépendent du format de fichier sidecar que vous choisissez.

Prise en charge des éléments Avid DNxHD

[En haut](#)

Adobe Media Encoder propose une prise en charge étendue des éléments Avid DNxHD. Avid DNxHD est un codec intermédiaire qui est utilisé dans plusieurs systèmes de montage vidéo non linéaire. Pour en savoir plus sur le codec Avid DNxHD, consultez [cet article](#) rédigé par Avid.

Importation et exportation aisées d'éléments DNxHD

Adobe Media Encoder prend en charge l'importation et l'exportation d'éléments Avid DNxHD sans qu'il faille installer de codecs supplémentaires.

Vous pouvez importer des éléments DNxHD aux formats suivants :

- MXF (variantes MXF OP1a et MXF Op Atom)
- QuickTime (avec couche alpha non compressée)

Vous pouvez également coder n'importe quelle source au format DNxHD MXF (variante MXF OP1a).

Nouvelles préconfigurations DNxHD MXF

Adobe Media Encoder s'est enrichi de plusieurs préconfigurations DNxHD MXF. Elles sont disponibles dans l'Explorateur de préconfigurations sous la catégorie Diffusion.

Les préconfigurations DNxHD sont disponibles en résolution 8 bits ou 10 bits. Les variantes 8 bits se trouvent dans l'espace chromatique YUV. Quant aux variantes 10 bits, elles peuvent se trouver dans l'espace chromatique YUV ou RVB. La présence d'un « X » dans le nom de la préconfiguration indique une résolution de 10 bits.

Voir aussi :

Importation et exportation d'éléments à l'aide d'Adobe Media Encoder

Mise à jour des exportateurs MPEG-2

[En haut](#)

Adobe Media Encoder s'accompagne de formats d'exportation MPEG-2, MPEG-2 Blu-ray et MPEG-2-DVD mis à jour.

Ces mises à jour apportent des améliorations en termes de performances, ainsi que les modifications suivantes au niveau de l'interface utilisateur :

Remarque : aucune modification n'a été apportée à la fonctionnalité de ces exportateurs.

- Pour donner une apparence unifiée à tous les exportateurs, l'ordre des champs a été ajusté afin de correspondre à la mise en page des exportateurs H.264 et des autres exportateurs plus récents.
- La plage des réglages du curseur Qualité s'étend désormais de 0 à 100 (elle s'étendait auparavant de 1 à 5). Les valeurs approximatives dans la nouvelle plage peuvent être calculées comme suit : 1=0, 2=25, 3=50, 4=75, 5=100.


 Pour importer des préconfigurations MPEG-2 à partir d'une version CS6, vous devez recréer les préconfigurations manuellement. Vous ne pouvez pas les importer directement.

Améliorations du codec audio SurCode pour Dolby Digital

[En haut](#)

Le codec audio SurCode pour Dolby Digital est à présent disponible pour les exportateurs MPEG-2, MPEG Blu-ray, MPEG-2-DVD, H.264 et H.264 Blu-ray.

Vous pouvez sélectionner le codec audio SurCode pour Dolby Digital dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation.



Paramètres du codec audio SurCode pour Dolby Digital

1. Dans Adobe Media Encoder, sélectionnez Modifier > Réglages d'exportation.
2. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, cliquez sur l'onglet Audio.
3. Sous Réglages de format audio, sélectionnez le format audio Dolby Digital.
4. Sous Réglages audio de base, sélectionnez le codec audio SurCode pour Dolby Digital.
5. Pour en savoir plus sur l'installation de l'encodeur SurCode pour Dolby Digital et obtenir d'autres informations, cliquez sur Réglages du codec.

Remarque : Adobe Media Encoder installe, par défaut, une version d'évaluation de l'encodeur SurCode pour Dolby Digital. Pour continuer à utiliser l'encodeur SurCode pour Dolby Digital après la période d'évaluation, vous devez vous procurer la licence tierce auprès de [Minnetonka Audio Software](#).

Intégration plus étroite avec Adobe After Effects

[En haut](#)

Désormais, vous pouvez envoyer directement des compositions vers Adobe Media Encoder à partir d'Adobe After Effects. Deux nouvelles commandes de menu et un raccourci clavier permettent d'envoyer des compositions actives sélectionnées dans le panneau Projet vers la file d'attente de codage d'Adobe Media Encoder :

- Dans Adobe After Effects, sélectionnez Composition > Ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder ou Fichier > Exporter > Ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder.
- Utilisez le raccourci Ctrl+Alt+M (Windows) ou Cmd+Option+M (Mac OS).

Plusieurs formats d'exportation qui étaient disponibles dans les versions précédentes d'Adobe After Effects sont désormais disponibles dans Adobe Media Encoder.

Remarque : ces formats d'exportation sont désormais désactivés par défaut dans Adobe After Effects. Si vous le souhaitez, vous pouvez réactiver les anciennes versions de ces formats dans After Effects en utilisant les préférences Sortie de la boîte de dialogue Préférences. Cependant, Adobe vous recommande d'utiliser les versions plus récentes de ces formats qui sont disponibles auprès d'Adobe Media Encoder.

- H.264
- H.264 Blu-ray
- MPEG-2
- MPEG-2 Blu-ray
- MPEG2-DVD
- MPEG4
- Windows Media (disponible uniquement sous Windows)

Pour utiliser ces formats, exportez vos compositions depuis Adobe After Effects vers Adobe Media Encoder.

Pour plus d'informations, voir [Nouveautés d'After Effects CC](#) et [cet article de blog](#) de Todd Kopriva d'Adobe.



Ressources de la communauté :

Autres modifications

[En haut](#)

Préconfigurations système supplémentaires

Adobe Media Encoder CC s'accompagne de nouvelles préconfigurations système pour les appareils mobiles suivants :

- Amazon Kindle Fire,
- Barnes & Noble Nook
- Tablettes Android

Adobe Media Encoder propose également des préconfigurations 1080p pour les appareils Apple suivants :

- iPad avec écran Retina (troisième et quatrième générations)
- iPad Mini
- iPhone 5
- Apple TV (troisième génération)

Vous disposez également, à présent, de nouvelles préconfigurations pour XDCAM EX et AVC-Intra dans des enveloppes MXF. Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'installation de ces préconfigurations, consultez cet [article de blog](#) de Todd Kopriva, membre de l'équipe Adobe.

Rendu dynamique par défaut pour les formats MXF OP1a et MXF

Le rendu dynamique est activé par défaut pour les formats MXF OP1a et DNxHD MXF. Pour plus d'informations sur le rendu dynamique, consultez [cet article](#).

Prise en charge de nouveaux formats

Adobe Media Encoder prend désormais en charge les formats d'importation suivants :

- Sony 4K AVC-Intra (XAVC)
- Panasonic AVCI-200
- RED Epic Monochrome
- DNxHD.MXF
- DNxHD.MOV
- ProRes.MOV
- XDCAMHD.MOV
- XDCAMEX.MOV


Possibilité de modifier le dossier de sortie pour plusieurs sélections

Vous pouvez modifier le répertoire de sortie de plusieurs sorties en même temps en procédant comme suit :

1. Sélectionnez plusieurs sorties dans le panneau File d'attente. Vous pouvez sélectionner des sorties provenant de la même source ou de sources différentes.
2. Dans la colonne Fichier de sortie, cliquez sur le chemin de sortie de l'une des sorties sélectionnées.
3. Sélectionnez un dossier dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Sélectionner. Le chemin de sortie de chaque sortie de votre sélection est défini sur le nouveau dossier.

Possibilité d'importer des fichiers de caméra ARRIRAW (.ari)

Vous pouvez désormais importer directement des fichiers de caméra ARRIRAW (.ari) dans Adobe Media Encoder.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés (CS5.5)

Pour obtenir une liste complète des nouveautés et modifications d'Adobe Premiere Pro CS5.5, [consultez cet article de blog dans la zone de travail d'Adobe Premiere Pro](#).

Pour visualiser les nouvelles fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro CS5.5 en action, [visionnez ces didacticiels vidéo de Video2Brain](#).

Eléments fusionnés Adobe Premiere Pro CS5.5 intègre une méthode de synchronisation des données audio et vidéo « double système », qui simplifie le processus selon lequel les utilisateurs peuvent synchroniser des données audio et vidéo enregistrées séparément. Reportez-vous à la section Synchronisation des données audio et vidéo avec la fusion des éléments (CS5.5 et versions ultérieures) et [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

Performances accrues de Mercury Engine Les nouvelles fonctionnalités accélérées par GPU incluent des changements de vitesse, des options d'interprétation de métrage, le traitement d'ordre des trames, ainsi que des effets et transitions vidéo. Plusieurs cartes vidéo sont également prises en charge. [Visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

Plus grande facilité d'utilisation De nombreuses améliorations ont été apportées à l'utilisation d'Adobe Premiere Pro CS5.5, [comme décrit dans cette vidéo de Video2Brain](#).

- Personnalisation du clavier : vous pouvez désormais personnaliser votre clavier encore plus facilement grâce au champ de recherche de la boîte de dialogue des raccourcis clavier. Reportez-vous à la section Recherche de raccourcis clavier et [visionnez cette vidéo de Video2Brain sur les raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS5.5](#).
- Une nouvelle incrustation permet de faire glisser les éléments de l'Explorateur de médias ou du panneau Projet ou Source vers le panneau Programme en vue de réaliser un montage par incrustation ou remplacement. Reportez-vous à la section Insertion ou remplacement en faisant glisser un élément sur le panneau Programme.
- Ajoutez des images clés directement dans le montage à l'aide des outils Plume ou Sélection, sans avoir à activer la création d'images clés. En outre, aucune touche de modification n'est désormais nécessaire pour définir les images clés. Reportez-vous à la rubrique [Ajout, sélection et suppression des images clés](#).
- La commande Rompre le lien découple désormais la portion audio d'un élément tout en laissant automatiquement sélectionnée la portion vidéo. En outre, la commande Rompre le lien fonctionne désormais sur plusieurs éléments en même temps. Reportez-vous à la rubrique [Liaison des éléments vidéo et audio ou rupture d'un lien](#).

Montage dans Adobe Audition Un nouveau flux de production vous permet d'échanger avec Adobe Audition CS5.5 un élément, ou une séquence entière de données audio et vidéo, y compris des pistes, des éléments individuels et des images clés. Reportez-vous à la section [Modification de l'audio dans Adobe Audition](#) et visionnez [cette vidéo de Video2Brain](#).

Effets vidéo accélérés Plusieurs effets et transitions vidéo sont désormais accélérés par GPU pour Mercury Playback Engine. Reportez-vous à la section Liste des effets accélérés par GPU dans Adobe Premiere Pro CS5.

Effets audio unifiés Les effets audio sont désormais combinés en un seul effet unifié. Reportez-vous à la section Effets audio et visionnez [cette vidéo de Video2Brain](#).

Prise en charge native étendue des flux de production de cinéma numérique RED La boîte de dialogue Réglages de la source RED R3D, reconçue, octroie des commandes intuitives à ceux qui utilisent des données multimédias RED. Permet d'enregistrer et de charger les versions les plus récentes de RMD, de créer des préconfigurations et de régler les couleurs à l'aide d'un histogramme ou de courbes. Choisissez une technologie des couleurs, puis appliquez les paramètres simultanément à plusieurs éléments RED. Reportez-vous à la page [Formats de fichier pris en charge pour l'importation](#) et [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

Améliorations de l'analyse de l'intervention avec Adobe Story Vous pouvez rechercher et corriger plus facilement les erreurs d'analyse de l'intervention en comparant le texte de l'analyse de l'intervention avec celui du script Adobe Story. Vous pouvez également joindre un fichier de script Adobe Story (.astx) à un ou plusieurs éléments directement dans Adobe Premiere Pro. Il n'est plus nécessaire d'utiliser OnLocation pour cette étape. Reportez-vous à la section sur les Amélioration de l'analyse du discours grâce aux scripts Adobe Story (CS5.5 et versions ultérieures) et visionnez [cette vidéo de Video2Brain](#).

Sous-titrage Vous pouvez joindre à une séquence un fichier de sous-titres et afficher ces derniers dans le Moniteur du programme et par le biais d'une sortie DV Firewire. Reportez-vous à la section Association de fichiers de sous-titres (CS5.5 et versions ultérieures) et [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

Intégration à Adobe CS Review Permet aux clients et à leurs coéquipiers de participer à la révision des séquences vidéo à l'aide d'un navigateur Web et d'outils d'annotation. Les réviseurs peuvent insérer des commentaires à l'image près en corrélation visuelle avec le montage d'Adobe Premiere Pro.



Didacticiels de prise en main d'Adobe Premiere Pro

[Présentation d'Adobe Premiere Pro](#)

Adobe TV (20 mai 2013)

Didacticiel vidéo

Découvrez Adobe Premiere Pro, le leader incontesté dans le domaine des logiciels de montage vidéo. Adobe Premiere Pro est au centre du flux de post-production vidéo d'Adobe.

[Présentation d'Adobe Premiere Pro CC](#)

Adobe TV (20 mai 2013)

Didacticiel vidéo

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Espace de travail et flux de production

Réseaux et supports amovibles avec vidéo numérique

Dépannage (19 octobre 2012)

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Espaces de travail

Importer un espace de travail avec un projet

Personnalisation des espaces de travail

Eclaircissement ou obscurcissement de l'interface

Espace de travail de montage double

Pour une présentation de l'interface d'Adobe Premiere Pro, [reportez-vous à cette présentation sur les panneaux et espaces de travail de Peachpit Press](#).

Pour une présentation de l'interface d'Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo de Maxim Jago pour Learn by Video et Video2Brain](#).

Importer un espace de travail avec un projet

[En haut](#)

Les sélections et personnalisations d'espaces de travail effectuées dans un projet sont enregistrées dans un fichier de projet. Par défaut, Adobe Premiere Pro ouvre un projet dans l'espace de travail en cours. Cependant, rien ne vous empêche d'ouvrir un projet dans le dernier espace de travail avec lequel il a été utilisé. Cette option se révèle particulièrement utile si vous réorganisez fréquemment l'espace de travail pour chaque projet.

💡 *Si vous importez un projet alors que l'espace de travail est vide, fermez le projet. Désélectionnez l'option Importer l'espace de travail à partir des projets. Réimportez le projet et sélectionnez-lui un espace existant.*

- Avant d'ouvrir un projet, sélectionnez Fenêtre > Espace de travail > Importer l'espace de travail à partir des projets.

Personnalisation des espaces de travail

[En haut](#)

A propos des espaces de travail


Les applications audio et vidéo Adobe offrent un espace de travail cohérent et personnalisable. Bien que chaque application possède son propre ensemble de panneaux (Projet, Métadonnées et Montage par exemple), la façon de déplacer et de regrouper les panneaux est la même pour tous les produits.

La fenêtre principale d'un programme est la *fenêtre d'application*. Les panneaux sont organisés dans cette fenêtre selon une disposition appelée *espace de travail*. L'espace de travail par défaut comprend des groupes de panneaux de même que des panneaux isolés.

Personnaliser un espace de travail signifie disposer les panneaux de la manière la mieux adaptée à votre style de travail. Lorsque vous réarrangez des panneaux, les autres sont automatiquement redimensionnés pour correspondre à la fenêtre. Vous pouvez créer et enregistrer plusieurs espaces de travail personnalisés pour différentes tâches. Par exemple, un pour les modifications et un pour les aperçus.

💡 *Vous pouvez utiliser des fenêtres flottantes pour créer un espace de travail proche de ceux des versions précédentes des applications Adobe ou pour placer des panneaux sur plusieurs moniteurs.*

Dans ces deux didacticiels, Andrew Devis de Creative COW montre [comment utiliser différents espaces de travail](#) et [comment personnaliser votre espace de travail](#).



Exemple d'espace de travail

A. Fenêtre de l'application B. Panneaux groupés C. Panneau individuel

Choix d'un espace de travail

Chaque application vidéo et audio Adobe inclut des espaces de travail prédéfinis qui optimisent la présentation de panneaux pour des tâches spécifiques. Lorsque vous choisissez l'un de ces espaces de travail ou tout espace de travail personnalisé que vous avez enregistré, l'espace de travail actuel est redéfini en conséquence.


- Ouvrez le projet sur lequel vous souhaitez travailler, choisissez la commande Fenêtre > Espace de travail, puis sélectionnez l'espace de travail de votre choix.

Ancrage, groupement ou flottement des panneaux

Vous pouvez ancrer un panneau à d'autres panneaux, ajouter un panneau à un groupe ou retirer un panneau d'un groupe et annuler l'ancrage d'un panneau pour pouvoir le déplacer librement dans la fenêtre de l'application. Lorsque vous faites glisser un panneau, les *zones de largage* sur lesquelles vous pouvez le déplacer sont mises en surbrillance. La zone de largage que vous choisissez détermine l'endroit où le panneau sera inséré et s'il sera ancré ou regroupé avec d'autres panneaux.

Zones d'ancrage


Les zones d'ancrage se trouvent le long d'un panneau, d'un groupe ou d'une fenêtre. Si vous ancrez un panneau, il devient adjacent au groupe existant et tous les groupes sont redimensionnés pour recevoir le nouveau panneau.



Déplacement d'un panneau (A) vers une zone d'ancrage (B) pour l'ancrer (C)

Zones de regroupement


Les zones de regroupement se trouvent au milieu d'un panneau ou d'un groupe et le long de l'onglet des panneaux. La dépose d'un panneau sur une zone de regroupement permet de l'empiler avec d'autres.



Déplacement d'un panneau (A) vers une zone de regroupement (B) pour le regrouper avec les panneaux existants (C)


Ancrage ou regroupement de panneaux

1. Si le panneau que vous souhaitez ancrer ou regrouper avec d'autres n'est pas visible, sélectionnez-le dans le menu Fenêtre.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer un panneau individuel, faites glisser la zone de prise dans le coin supérieur gauche de l'onglet d'un panneau vers la zone de largage souhaitée.



Utilisation de la prise d'un panneau pour déplacer un panneau

- Pour déplacer tout un groupe, faites glisser la prise du groupe dans le coin supérieur gauche sur la zone de largage désirée.



Utilisation de la prise de groupe pour déplacer tout le groupe

L'application ancre ou regroupe le panneau selon le type de zone de largage.


Annulation de l'ancrage d'un panneau dans une fenêtre flottante


Lorsque vous annulez l'ancrage d'un panneau dans une fenêtre flottante, vous pouvez ajouter des panneaux à la fenêtre et la modifier en procédant comme pour la fenêtre d'application. Vous pouvez utiliser des fenêtres flottantes afin de vous servir d'un second moniteur ou de créer des espaces de travail semblables à ceux que proposaient les versions précédentes des applications Adobe.


- Sélectionnez le panneau dont vous souhaitez annuler l'ancrage (s'il n'est pas visible, choisissez-le dans le menu Fenêtre), puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez l'option Désancre le panneau ou Désancre l'image dans le menu du panneau. L'option Sortir cadre annule l'ancrage du groupe de panneaux.
 - Cliquez sur le panneau ou le groupe en maintenant la touche Ctrl (Windows®) ou Commande (Mac OS®) enfoncée et faites-le glisser à partir de son emplacement actuel. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le panneau ou le groupe apparaît dans une nouvelle fenêtre flottante.
 - Faites glisser le panneau ou le groupe hors de la fenêtre d'application. (Si la fenêtre d'application occupe toute la surface de l'écran, faites glisser le panneau vers la barre des tâches Windows.)

Redimensionnement des groupes de panneaux


Lorsque vous positionnez le pointeur sur des diviseurs entre des groupes de panneaux, des icônes de redimensionnement apparaissent. Lorsque vous faites glisser ces icônes, tous les groupes qui partagent le diviseur sont redimensionnés. Par exemple, votre espace de travail contient trois groupes de panneaux empilés verticalement. Si vous faites glisser la séparation entre les deux derniers groupes, ils sont redimensionnés mais le groupe le plus haut ne change pas.

 Pour agrandir rapidement un panneau sous le pointeur, appuyez sur la touche ` (accent). (N'appuyez pas sur la touche Maj.) Appuyez de nouveau sur la touche accent pour lui rendre sa taille d'origine.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effectuer un redimensionnement horizontal ou vertical, positionnez le pointeur entre deux groupes de panneaux. Le pointeur prend la forme d'une double flèche .
 - Pour commander simultanément un redimensionnement dans les deux directions, positionnez le pointeur sur l'intersection entre trois

groupes de panneaux ou plus. Le pointeur prend la forme d'une quadruple flèche .


- Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser pour redimensionner les groupes de panneaux.



Déplacement de la séparation entre des groupes de panneaux pour les redimensionner horizontalement
A. Groupe d'origine avec l'icône de redimensionnement **B.** Groupes redimensionnés

Ouverture, fermeture et défilement des panneaux

Lorsque vous fermez un groupe de panneaux dans la fenêtre d'application, les autres groupes sont redimensionnés afin d'utiliser le nouvel espace disponible. Lorsque vous fermez une fenêtre flottante, les panneaux qu'elle comprend se ferment également.

- Pour ouvrir un panneau, choisissez-le dans le menu Fenêtre.
- Pour fermer un panneau ou une fenêtre, appuyez sur Ctrl-W (Windows) ou Commande-W (Mac OS), ou cliquez sur son bouton de fermeture .
- Pour afficher tous les onglets de panneaux inclus dans un groupe de panneaux étroit, faites glisser la barre de défilement.
- Pour mettre un panneau au premier plan d'un groupe de panneaux, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur l'onglet du panneau que vous souhaitez afficher au premier plan.
 - Déplacez le curseur sur la zone de l'onglet, puis actionnez la molette de la souris. La molette de la souris permet d'afficher au premier plan les différents panneaux, l'un après l'autre.
 - Faites glisser les onglets horizontalement pour modifier leur ordre.
- Pour afficher les panneaux cachés dans un groupe de panneaux étroit, faites glisser la barre de défilement sur le groupe de panneaux.



Faites glisser la barre de défilement horizontale pour afficher tous les panneaux d'un groupe étroit.

Utilisation de plusieurs moniteurs

Vous pouvez utiliser plusieurs moniteurs afin d'augmenter la surface d'écran disponible. Lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs, la fenêtre d'application s'affiche sur l'un de ces moniteurs et vous pouvez placer les fenêtres flottantes sur le second moniteur. Les configurations des écrans sont stockées dans l'espace de travail.

Enregistrement, réinitialisation ou suppression d'un espace de travail

Enregistrement d'un espace de travail personnalisé

Lorsque vous personnalisez un espace de travail, l'application effectue un suivi de vos modifications et stocke la mise en page la plus récente. Pour stocker une présentation spécifique de manière permanente, vous devez enregistrer un espace de travail personnalisé. Les espaces de travail personnalisés enregistrés apparaissent dans le menu Espace de travail où vous pouvez les sélectionner et les réinitialiser.

- Organisez les images et les panneaux comme vous le souhaitez, puis choisissez la commande Fenêtre > Espace de travail > Nouvel espace de travail. Saisissez le nom de l'espace de travail, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque : (After Effects, Premiere Pro, Encore) Si un projet enregistré avec un espace de travail personnalisé est ouvert sur un autre système, l'application recherche un espace de travail portant un nom correspondant. Si elle n'en trouve pas (ou si la configuration du moniteur ne

correspond pas), elle utilise l'espace de travail local actuel.

Réinitialisation d'un espace de travail

Réinitialiser l'espace de travail courant permet de revenir à la présentation de panneaux initiale qui a été enregistrée.

- Choisissez la commande Fenêtre > Espace de travail > Réinitialiser *nom de l'espace de travail*.

Suppression d'un espace de travail

1. Choisissez la commande Fenêtre > Espace de travail > Supprimer l'espace de travail.
2. Sélectionnez l'espace de travail à supprimer et cliquez sur le bouton OK.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer l'espace de travail actif.

Eclaircissement ou obscurcissement de l'interface

[En haut](#)

Vous pouvez diminuer la luminosité, lorsque vous travaillez dans un studio de postproduction sombre ou lorsque vous apportez des corrections colorimétriques. La modification de la luminosité affecte les panneaux, les fenêtres et les boîtes de dialogue, mais non les barres de défilement, les barres de titre et les menus qui ne sont pas à l'intérieur des panneaux. La modification n'agit pas non plus sur l'arrière-plan de l'application sous Windows.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Apparence (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Apparence (Mac OS).
2. Faites glisser le curseur Luminosité de l'interface utilisateur vers la gauche ou la droite. Pour rétablir le niveau de luminosité par défaut, cliquez sur Valeur par défaut.

Espace de travail de montage double

[En haut](#)

Dans Adobe Premiere Pro, cet espace de travail affiche le Moniteur source et le Moniteur du programme en haut de l'interface. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur les images, plutôt que sur l'interface utilisateur.

Espace de travail de montage double et zone de prévisualisation

Pour afficher la zone de prévisualisation, sélectionnez le menu du panneau > Zone de prévisualisation dans le panneau Projet.

Espace de travail double et Explorateur de médias

Dans l'interface double, le panneau Projet couvre l'Explorateur de médias ; il n'est par conséquent pas apparent que vous pouvez faire glisser des éléments dans le panneau Projet à partir de l'Explorateur de médias. Pour faire glisser des médias à partir de l'Explorateur de médias vers le panneau Projet, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez importer dans l'Explorateur de médias.
2. Faites glisser les éléments vers l'onglet Projet.

Le média est alors importé dans le panneau Projet.

Vous pouvez également importer des éléments à partir de l'Explorateur de médias en sélectionnant le média, puis en choisissant Fichier > Importer à partir de l'Explorateur de médias. Vous pouvez également choisir Importer dans le menu contextuel.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Flux de production de base

Le flux de production comprend les actions prises dans le cadre du montage de vidéo, depuis l'importation ou l'acquisition jusqu'à la sortie finale. Le flux de production de base décrit les étapes générales qui entrent dans le cadre de la plupart des projets. Des types de flux spécifiques, tels que les flux de production P2 ou multiplates-formes, expliquent les réglages, variations ou problèmes propres à chaque type.

Le fait d'examiner l'ensemble du flux de production avant de créer un projet et la première séquence peut vous aider à optimiser Adobe Premiere Pro pour les besoins de cette production. Cela vous permet également de planifier les éventuels besoins spécifiques de votre production à une étape donnée. Ainsi, en prévoyant les paramètres du métrage avant même le début des opérations, vous aurez la possibilité de sélectionner les préconfigurations de séquence les mieux adaptées à votre production.

Pour obtenir des ressources relatives à l'optimisation de votre système informatique, de votre flux de production et d'Adobe Premiere Pro afin d'être plus productif, [consultez cet article de blog sur les centres d'intérêt d'After Effects](#).

Si vous utilisez Adobe Premiere Pro pour monter des vidéos pour diffusion, DVD ou le Web, votre flux de production sera probablement identique à celui présenté ci-dessous. Pour accéder à des didacticiels recommandés par Adobe sur les flux de production de base, rendez-vous au bas de cette page.

Avant de commencer le montage

Avant de commencer un montage dans Adobe Premiere Pro, il vous faut un métrage. Vous pouvez réaliser votre propre métrage ou utiliser un métrage réalisé par d'autres personnes. Vous pouvez également utiliser des graphiques, des fichiers audio, etc.

Pour nombre des projets sur lesquels vous travaillez, aucun script ne sera nécessaire. Cependant, il vous arrivera aussi d'utiliser ou de rédiger un script, en particulier pour les projets dramatiques. Vous pouvez rédiger votre script et organiser les détails de la production à l'aide d'[Adobe Story](#).

Pendant la prise de vue, organisez vos plans et prenez des notes de dérushage. Vous pouvez également régler et contrôler le métrage tandis que vous le réalisez, en l'enregistrant directement sur un lecteur. Pour l'enregistrement sur un lecteur, utilisez [Adobe OnLocation](#).

Remarque importante : l'utilisation d'Adobe Story ou d'Adobe OnLocation n'est pas obligatoire pour le montage dans Adobe Premiere Pro. La rédaction d'un script et la prise de notes sur le plateau sont des étapes facultatives qui facilitent l'organisation d'un projet avant de commencer.

Commencer le montage

Une fois le métrage acquis, procédez comme suit pour commencer votre montage dans Adobe Premiere Pro.

1. Lancement ou ouverture d'un projet

Ouvrez un projet existant ou créez-en un dans l'écran Bienvenue d'Adobe Premiere Pro.



Ecran de bienvenue

Si vous créez un projet, la boîte de dialogue Nouveau projet s'affiche. Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, vous pouvez spécifier le nom et l'emplacement du fichier de projet, le format d'acquisition vidéo et les autres paramètres de votre projet. (Voir Création et modification de projets.) Une fois que vous avez choisi des paramètres dans la boîte de dialogue Nouveau projet, cliquez sur OK.

Après avoir quitté la boîte de dialogue Nouveau projet, la boîte de dialogue Nouvelle séquence apparaît. Sélectionnez le paramètre prédéfini de séquence dans la boîte de dialogue qui correspond aux paramètres de votre métrage. Ouvrez d'abord le dossier du type de caméra, puis le dossier de la fréquence d'image (si nécessaire) et cliquez sur un paramètre prédéfini. Attribuez un nom à la séquence dans la partie inférieure de

la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

Si vous avez besoin d'aide pour choisir un paramètre prédéfini de séquence, reportez-vous à cette entrée de FAQ : [Comment choisir les paramètres de séquence appropriés.](#)

Pour ouvrir un projet existant, cliquez sur un lien sous Projets récents dans l'écran Bienvenue d'Adobe Premiere Pro. Après avoir cliqué sur un lien, le projet s'ouvre.


- Pour une présentation du flux de production d'Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo de Video2Brain et Learn by Video, présentée par Maxim Jago.](#)
- Pour commencer rapidement à utiliser Adobe Premiere Pro pour le montage, [visionnez cette vidéo de Video2Brain et Learn by Video, présentée par Maxim Jago.](#)

2. Acquisition et importation de la vidéo et de l'audio

Pour les éléments basés sur fichier, vous pouvez importer des fichiers dans les principaux formats existants à l'aide de l'Explorateur de médias. Chaque fichier acquis ou importé devient automatiquement un élément dans le panneau Projet.

Le panneau Acquisition vous permet également d'acquérir du métrage directement à partir d'un caméscope ou d'un magnétoscope. Avec le matériel adapté, vous pouvez numériser et acquérir d'autres formats, du VHS au HDTV.

Les métadonnées d'Adobe OnLocation peuvent faciliter la création d'un premier montage préliminaire lorsque vous importez un projet Adobe OnLocation dans Adobe Premiere Pro. Synchronisez le script au montage à l'aide de la fonction de recherche vocale, puis montez-le en fonction de la transcription du dialogue.



Panneau Projet et panneau Acquisition

Vous pouvez également importer diverses images numériques, y compris de la vidéo, de l'audio et des images fixes. Adobe Premiere Pro importe également les illustrations Adobe® Illustrator® ou les fichiers à calques Photoshop®, et convertit les projets After Effects® pour un processus intégré ininterrompu. Vous pouvez créer des médias de synthèse, tels que des mires de barres standard, des couleurs de fond et un compte à rebours. (Voir A propos de l'acquisition et de la numérisation.)


Vous pouvez également classer et rechercher vos fichiers multimédias à l'aide d'Adobe® Bridge. Utilisez ensuite la commande Importer d'Adobe Bridge pour importer les fichiers directement dans Adobe Premiere Pro.

Dans le panneau Projet, vous pouvez intituler, classer et associer votre métrage dans des chutiers pour conserver l'organisation d'un projet complexe. Vous pouvez ouvrir plusieurs chutiers simultanément, chacun dans son propre panneau, ou vous pouvez imbriquer des chutiers, l'un dans l'autre. Dans le mode icône du panneau Projet, vous pouvez organiser des éléments sous forme d'un storyboard pour visualiser ou assembler rapidement une séquence.

Remarque : avant l'acquisition ou l'importation de données audio, assurez-vous que l'option Préférences > Audio > Format de piste par défaut est définie pour correspondre au format du canal souhaité.

3. Assemblage et amélioration d'une séquence

Dans le Moniteur source, vous pouvez visualiser des éléments, établir des points de montage et marquer d'autres images importantes avant d'ajouter des éléments à une séquence. Par facilité, vous pouvez découper un élément principal en un nombre illimité de sous-éléments, possédant leurs propres points d'entrée et de sortie. Vous pouvez visualiser l'audio sous forme d'un signal détaillé et le modifier avec une précision basée sur des échantillons. (Voir Vue d'ensemble du Moniteur de référence et du Moniteur du programme.)



Moniteur source, Moniteur du programme et panneau Montage

Vous ajoutez des éléments à une séquence dans le panneau Montage en les y faisant glisser ou en utilisant les boutons Insérer ou Remplacer dans le Moniteur source. Vous pouvez assembler automatiquement des éléments dans une séquence qui reflète leur ordre dans le panneau Projet. Vous pouvez visualiser la séquence montée dans le Moniteur du programme ou regarder la vidéo en plein écran et en haute qualité sur un téléviseur connecté (Voir Panneaux Montage et Ajout d'éléments à une séquence).

Améliorez la séquence en manipulant des éléments dans le panneau Montage, avec des outils respectant le contexte ou des outils du panneau Outils. Utilisez le Moniteur de raccord spécialisé afin d'affiner les points de découpe entre les éléments. En imbriquant des séquences, en utilisant une séquence comme élément dans une autre séquence, vous pouvez créer des effets que vous ne pouvez pas obtenir autrement.

4. Ajout de titres

A l'aide du module de titrage complet d'Adobe Premiere Pro, créez des titres fixes élégants et des titres défilants verticaux ou horizontaux que vous pouvez facilement surimprimer sur vidéo. Si vous préférez, vous pouvez modifier les modèles de titres fournis de votre choix parmi un large éventail. Comme avec tous les éléments, vous pouvez modifier, faire des fondus, animer ou ajouter des effets aux titres dans une séquence. (Voir la section Titrage et module de titrage.)




Module de titrage

5. Ajout des effets et des transitions

Le panneau Effets comprend une longue liste de transitions et d'effets que vous pouvez appliquer à des éléments dans une séquence. Vous pouvez régler ces effets, de même que la trajectoire, l'opacité et l'allongement compensé variable au moyen du panneau Options d'effet. Le panneau Options d'effet vous permet également d'animer les propriétés d'un élément au moyen de techniques d'images clés traditionnelle. Lorsque vous ajustez les transitions, le panneau Options d'effet affiche les commandes spécialement conçues pour cette tâche. Vous pouvez

également visualiser et ajuster les transitions et les images clés d'un élément dans le panneau Montage. (Voir les sections Vue d'ensemble des transitions: application de transitions et Application d'effets aux éléments.)



Panneau Effets en mode filtré, panneau Options d'effet et Moniteur du programme

6. Mixage audio


Pour les réglages audio basés sur les pistes, le panneau Mixage audio émule fidèlement une carte de mixage audio complète, avec des émissions, des effets et des curseurs de fondu et de panoramique. Adobe Premiere Pro enregistre vos réglages en temps réel. Avec une carte son prise en charge, vous pouvez enregistrer de l'audio grâce au mixage du son ou mixer de l'audio pour un son Surround 5.1. (Voir Mixage de pistes et éléments audio.)



Mixage audio

7. Exportation

Produisez votre séquence montée sur le support de votre choix : bande, DVD, disque Blu-ray ou fichier de séquence. Adobe Media Encoder vous permet de personnaliser les réglages des codecs et formats MPEG-2, MPEG-4, FLV et autres, en fonction des besoins de votre public. (Voir Types d'exportation.)



Boîtes de dialogue Réglages d'exportation et Nouveau projet Encore

Voir aussi

[Présentation d'Adobe Premiere Pro sur Adobe TV](#)

[Flux de production Adobe Premiere Pro de base sur Adobe TV](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de séquences sources à caméra multiple

Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC


Adobe® Premiere® Pro vous permet de créer une séquence prête à monter à partir d'éléments capturés sur plusieurs caméras, sous des angles différents. Vous pouvez également créer une séquence source à partir de prises différentes d'une scène donnée.

Utilisez la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple pour combiner des éléments qui présentent des points d'entrée/de sortie communs ou un code temporel superposé dans une séquence à caméra multiple. Vous pouvez également combiner des éléments à l'aide de marques et de formes d'onde audio.

Vous pouvez créer une séquence source de caméra multiple de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez un chutier contenant des éléments et choisissez une méthode de synchronisation dans la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple. Tous les éléments du chutier sont traités en fonction de la méthode de synchronisation choisie et sont classés de manière alphanumérique dans chaque séquence source résultante.
- Sélectionnez des éléments manuellement et choisissez une méthode de synchronisation dans la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple. L'ordre de la séquence source résultante dépend de celui dans lequel vous avez sélectionné les éléments.

Pour accéder à la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple, sélectionnez vos éléments dans un dossier de chutiers du panneau Projet. Ensuite, cliquez sur les éléments sélectionnés avec le bouton droit de la souris ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis choisissez Créer une séquence source à caméra multiple dans le menu contextuel.



Boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple

Utilisation de la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez attribuer un nom à une séquence source de caméra multiple après votre élément audio ou vidéo principal dans la séquence. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée et complétez le nom audio/vidéo principal dans le champ modifiable.

Vous pouvez également sélectionner Personnalisé dans le menu contextuel, puis saisir un nom personnalisé dans la zone de texte.

- Utilisez l'option Code temporel pour synchroniser les éléments si ces derniers ont été enregistrés avec la synchronisation du code temporel activée.
 - Sélectionnez l'option Créer une séquence source unique de caméra multiple pour combiner les éléments dans une seule séquence à caméra multiple. Sélectionnez cette option lorsque la couverture des plans individuels comporte des espaces que vous souhaitez conserver dans une séquence. Si vous ne sélectionnez pas cette option, seuls les éléments qui se chevauchent sont combinés et ceux qui ne se chevauchent pas restent inutilisés.
 - Sélectionnez Ignorer les heures si chaque élément comporte un code temporel qui commence à une heure différente, mais présente des chevauchements dans le code temporel.
- Utilisez l'option Marque d'élément pour synchroniser les éléments à l'aide de marques d'élément ajoutées manuellement à des points de synchronisation communs.
- Utilisez l'option Audio pour synchroniser automatiquement les éléments sur la base des formes d'onde audio.
- Si une piste audio enregistrée séparément est désynchronisée par rapport à l'élément vidéo, vous pouvez ajouter un décalage d'image à l'aide de l'option Décalage audio de. Vous pouvez saisir des images vidéo dans la plage comprise entre -100 et +100 pour effectuer un décalage de synchronisation de l'élément audio seul.
- Utilisez l'option Déplacer les éléments sources vers le chutier des éléments traités pour déplacer les éléments source générés dans un

chutier Eléments traités. Si le chutier Eléments traités n'existe pas, Adobe Premiere Pro en crée un avant d'y transférer les éléments. Les éléments qui n'ont pas respecté les critères de synchronisation restent en dehors du chutier Eléments traités. Cette option permet d'identifier aisément les éléments qui n'ont pas été utilisés dans la séquence source de caméra multiple résultante.

Utilisation des paramètres de séquence

L'option Réglages de la séquence détermine la méthode de remplissage des pistes audio de la séquence source. Cette option détermine également comment sont définis le panoramique et les affectations des canaux, et s'ils sont mis en silence.

- Sélectionnez Caméra 1 lorsque seul le contenu audio de la Caméra 1 est utilisé dans la séquence de montage. Le montage caméra multiple est activé uniquement pour la partie vidéo de la séquence source. Si vous utilisez des éléments A/V pour créer cette séquence, les pistes audio de toutes les données audio associées à la vidéo 1 sont réactivées. Les autres données audio de la séquence source sont mises en silence. Si vous utilisez des éléments comportant uniquement de l'audio avec des éléments vidéo ou A/V, ils sont placés dans les pistes supérieures et le son est réactivé. Les autres données audio (issues de tout élément lié) sont mises en silence et placées dans des pistes inférieures. Les affectations des canaux et le panoramique de chaque piste sont définis de manière à transférer chaque canal source vers des canaux de sortie indépendants (jusqu'à 32). Le nombre de canaux de sortie de la séquence dépend du nombre de canaux d'audio source dont le son est activé.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser l'option « L'audio suit la vidéo » dans les séquences de montage créées avec ce réglage, car la partie audio n'est pas compatible avec plusieurs caméras.

- Sélectionnez Toutes les caméras pour utiliser tous les canaux audio dans les éléments sources. Ce réglage est semblable à Caméra 1. Seule la partie vidéo de la séquence source prend en charge plusieurs caméras. L'option « L'audio suit la vidéo » n'est pas prise en charge pour ce paramètre. Toutes les données audio sont activées (jusqu'à 32 canaux). Le nombre de canaux de sortie de la séquence dépend du nombre de canaux d'audio source dont le son est activé.
- Sélectionnez Permuter l'audio si vous souhaitez que les données audio soient permutées avec la vidéo qui y est liée. Ce paramètre réactive tout le contenu audio. Il active le montage caméra multiple sur le contenu vidéo et audio de la séquence source lorsque le paramètre « L'audio suit la vidéo » est activé dans le Moniteur du programme. Ce paramètre mappe également plusieurs pistes sources audio mono dans une seule piste audio adaptative. De plus, le paramètre de montage « L'audio suit la vidéo » permute cette plage unique avec la vidéo. Si des éléments composés uniquement de données audio sont inclus dans la sélection d'éléments, ils sont placés dans des pistes situées sous des éléments liés. Des pistes vidéo vides sont créées afin de correspondre à chaque piste audio seule.
- Sélectionnez Préconfiguration personnalisée lorsque seul le fichier audio provenant de Caméra 1 est utilisé dans la séquence de montage, et que vous souhaitez utiliser une préconfiguration pour la séquence source. Ce paramètre traite les canaux audio de la même manière que Caméra 1. Il coupe le son de tous les canaux audio, à l'exception de ceux qui sont associés à Caméra 1. Ce paramètre active le menu contextuel Séquence prédéfinie dans lequel vous pouvez sélectionner la liste de toutes les séquences prédéfinies enregistrées précédemment.

Utilisation de la préconfiguration des canaux audio

La préconfiguration Canaux audio détermine le mappage de la séquence source obtenue. Les détails disponibles sont notamment le type et le nombre des pistes audio qui sont perdues lorsque la séquence source est imbriquée dans la séquence de montage.

Remarque : pour que la séquence source résultante soit mappée correctement sur les canaux audio, le nombre de pistes des éléments sources ne peut pas être supérieur aux canaux associés à la préconfiguration choisie ici.

Automatique : lit le type audio du premier élément et utilise cette correspondance.

Mono : établit la correspondance avec autant de canaux audio qu'il existe de canaux de sortie dans la séquence source.

Stéréo : établit la correspondance avec les pistes stéréo en fonction du nombre de canaux de sortie dans la séquence source.

5.1 : établit la correspondance avec les pistes 5.1 en fonction du nombre de canaux de sortie dans la séquence source.

Adaptatif : établit la correspondance avec Adaptatif en fonction du nombre de canaux de sortie dans la séquence source.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Prise en charge de la surface de contrôle

Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC

Adobe® Premiere® Pro fournit une interface de contrôle du matériel qui vous permet de connecter des périphériques de pilotage de matériel à l'application. Cette interface prend en charge les protocoles Mackie et Eucon.


Après avoir configuré vos périphériques, vous pouvez contrôler l'environnement de montage d'Adobe Premiere Pro à l'aide des boutons, molettes et autres atténuateurs dont ils sont équipés.

Définition des préférences de la surface de contrôle

[En haut](#)

La boîte de dialogue « Préférences de la surface de contrôle » vous permet de configurer votre équipement de pilotage de matériel.

Pour accéder à la boîte de dialogue « Préférences de la surface de contrôle », sélectionnez Edition > Préférences > Surface de contrôle.



Boîte de dialogue Préférences de la surface de contrôle

Sous Classe de périphérique, sélectionnez Eucon, Mackie ou les deux. Le protocole Mackie permet une configuration plus approfondie. Après avoir sélectionné le périphérique connecté, les commandes de transport matériel sont synchronisées, en temps réel, avec les commandes Mixage des pistes .

Contrôle du mixage des pistes à l'aide de la surface de contrôle

[En haut](#)

Atténuateurs : réglez les atténuateurs du Mixage des pistes à l'aide des atténuateurs de la surface de contrôle. Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la position des atténuateurs est parfaitement identique sur la surface de contrôle et dans le Mixage des pistes. Tout mouvement de l'atténuateur dans le Mixage des pistes affecte l'atténuateur de la surface de contrôle. Le nombre d'atténuateurs est généralement limité sur les surfaces de contrôle. Il arrive parfois que le nombre de pistes d'une séquence soit supérieur au nombre d'atténuateurs de surface de contrôle correspondants. Dans ce cas, parcourez les pistes supplémentaires à l'aide des boutons d'inclinaison et de décalage de la surface de contrôle. Les boutons d'inclinaison accèdent à l'ensemble de pistes suivant du projet.

Mesures : certaines surfaces de contrôle affichent des mesures de piste. Avid affiche des mesures pour les pistes mono, stéréo et 5.1.

Nom de piste : les surfaces de contrôle affichent également les noms des pistes. Cependant, en fonction du périphérique, il se peut que le nombre de caractères du nom de piste pouvant être affichés par la surface de contrôle soit limité.

Mode d'automatisation : les périphériques Mackie vous permettent de basculer entre les états Désactivé, Lecture, Verrou, Au toucher et Ecriture pour chaque piste de votre séquence.

Contrôle de panoramique/balance : utilisez les molettes Panoramique et Balance pour contrôler ces réglages pour chaque piste de votre séquence.

Silence : le bouton Silence disponible sur la surface de contrôle coupe le son de la piste correspondante dans votre séquence.

Enregistrer : le bouton Enr/Prêt situé sur les périphériques Mackie ou le bouton Enr. auto des périphériques Avid vous permet d'effectuer un enregistrement pour la piste correspondante dans votre séquence.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation du Moniteur source et du Moniteur du programme

- [Vue d'ensemble du Moniteur source et du Moniteur du programme](#)
- [Ouverture ou effacement d'un élément dans le Moniteur source](#)
- [Exploration des éléments dans le menu Source dans le Moniteur source](#)
- [Utilisation des commandes temporelles du Moniteur source et du Moniteur du programme](#)
- [Affichage des zones admissibles dans les moniteurs](#)
- [Choix des trames dans le Moniteur source et le Moniteur du programme](#)
- [Choix d'un mode d'affichage](#)

Vue d'ensemble du Moniteur de référence et du Moniteur du programme

[En haut](#)

Le Moniteur source lit des éléments individuels. Il permet de préparer les éléments que vous souhaitez ajouter à une séquence. Vous pouvez définir des points d'entrée et de sortie, ainsi que les pistes source de l'élément (audio ou vidéo). Vous pouvez également insérer des marques d'élément et ajouter des éléments à une séquence dans le panneau Montage.

Le Moniteur du programme lit la séquence d'éléments que vous assemblez. Il permet de présenter la séquence active dans le panneau Montage. Vous pouvez définir des marques de séquence et indiquer des points d'entrée et de sortie. Ces points déterminent à quel endroit des images seront ajoutées ou supprimées dans la séquence.

Chaque moniteur contient à la fois une échelle de temps et des options permettant de lire et de signaler l'image en cours dans un élément ou une séquence source. Définissez les points d'entrée et de sortie, atteignez les points d'entrée et de sortie et définissez les marques. Par défaut, les boutons Insérer et Remplacer sont disponibles dans le Moniteur source, et les boutons Prélever et Extraire sont disponibles dans le Moniteur du programme. Chaque moniteur contient également un bouton Exporter l'image permettant de créer une image fixe à partir d'une image vidéo unique.



Moniteur source

- A.** Code temporel **B.** Barre de défilement du zoom **C.** Options de mise à l'échelle **D.** Tête de lecture **E.** Faire glisser la vidéo **F.** Faire glisser l'audio **G.** Résolution **H.** Bouton Réglages **I.** Editeur de boutons




Moniteur du programme

A. Code temporel **B.** Tête de lecture **C.** Options de mise à l'échelle **D.** Barre de défilement du zoom **E.** Résolution **F.** Bouton Réglages **G.** Editeur de boutons

Pour de plus amples informations sur les modifications apportées au moniteur source, au moniteur du programme et aux panneaux Code temporel et Montage, [visionnez cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain.

Personnalisation de la barre de boutons du panneau Moniteur

Par défaut, les boutons les plus utiles sont affichés en bas du Moniteur source et du Moniteur du programme. Cependant, vous pouvez en ajouter d'autres. Cliquez sur « + » dans le coin inférieur droit d'un moniteur pour ouvrir l'éditeur de boutons. Ajoutez des boutons à la barre de boutons en les faisant glisser à partir de l'éditeur de boutons. Vous pouvez ajouter deux lignes de boutons. Des espaces pour séparer les groupes de boutons peuvent aussi être déplacés sur la barre de boutons. Pour supprimer un bouton, faites-le glisser hors de la barre de boutons. Pour désactiver tous les boutons, accédez au menu du panneau, puis désélectionnez l'option « Afficher les commandes de transfert ».

 Placez le pointeur de la souris sur un bouton pour afficher son raccourci clavier.

Définition de la qualité d'affichage pour le Moniteur source et le Moniteur du programme

En raison de leur débit ou de leur taux de compression élevés, certains formats s'affichent mal lorsqu'ils sont lus en mode plein écran et à vitesse nominale. Il est possible dans ce cas de réduire la résolution afin d'en accélérer la lecture, au détriment toutefois de la qualité de l'image à l'écran. Ce compromis est plus visible lors de l'affichage de formats AVCHD et autres médias incluant des codecs H.264. S'ils ne sont pas en pleine résolution, en effet, la correction d'erreur est désactivée pour ces formats et des artefacts apparaissent alors fréquemment durant la lecture. Ces artefacts n'apparaissent toutefois pas dans le média exporté.

La définition de résolutions de lecture et d'interruption distinctes vous garantit une plus grande latitude en termes de contrôle. Dans le cas d'un métrage en haute résolution, vous pouvez définir une résolution de lecture plus faible (1/4, par exemple) pour une lecture fluide et régler la résolution interrompue sur Intégrale. Ces paramètres vous permettent de vérifier la qualité de la mise au point ou du masquage flou lorsque la lecture est en pause. Le défilement place le moniteur en résolution de lecture, pas en résolution interrompue.

Certaines résolutions ne sont pas disponibles en fonction du type de séquence. Ainsi, seules les résolutions 1/2 et Intégrale sont disponibles pour les séquences en définition standard (DV par exemple). Les résolutions Intégrale, 1/2 et 1/4 sont disponibles pour de nombreuses séquences HD ayant une taille d'image jusqu'à 1 080. Pour les séquences ayant une taille d'image supérieure à 1 080 (RED, par exemple), d'autres fractions de résolution sont disponibles.

Remarque : si la résolution du rendu de vos prévisualisations est inférieure à la résolution de la séquence, la résolution de lecture est en fait une fraction de la résolution de prévisualisation. Vous pouvez, par exemple, définir vos fichiers de prévisualisation pour un rendu à 1/2 de la taille d'image de la séquence (1/2 résolution) et votre résolution de lecture sur 1/2 résolution. Les prévisualisations rendues seront lues au 1/4 de la résolution d'origine (à condition que la résolution du média d'origine corresponde à la résolution de la séquence).

Définition de la qualité d'affichage pour le Moniteur source et le Moniteur du programme

Remarque : vous pouvez attribuer des raccourcis clavier aux résolutions de lecture.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez avec le bouton droit sur l'image dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.
- Cliquez sur l'icône du menu de panneau dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.
- Cliquez sur le bouton Réglages dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir la résolution de lecture, sélectionnez Résolution de la lecture.
 - Pour définir la résolution interrompue, sélectionnez Résolution interrompue.

3. Sélectionnez la résolution de votre choix dans le menu.

Pour obtenir une explication et des conseils concernant l'accélération des aperçus dans Adobe Premiere Pro, [voir cette vidéo](#) sur le site Web de video2brain.

Modification de l'agrandissement

Le Moniteur source et le Moniteur du programme mettent la vidéo à l'échelle de façon à la faire tenir dans la zone disponible. Vous pouvez augmenter le réglage d'agrandissement de chaque mode pour visionner la vidéo en détail. Vous pouvez également diminuer le réglage d'agrandissement pour une vue plus complète de la zone de travail autour de l'image (notamment pour ajuster plus facilement les trajectoires).

1. Choisissez un réglage d'agrandissement dans le menu contextuel Sélectionner le facteur de zoom (à droite de l'affichage de l'instant présent) dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.

Dans le Moniteur source, les valeurs en pourcentage font référence à la taille du média source. Dans le Moniteur du programme, ces valeurs font référence à la taille de l'image précisée dans les réglages de la séquence. Le réglage Adapter met la vidéo à l'échelle de façon à la faire tenir dans la zone d'affichage disponible du moniteur.

2. Pour modifier la zone visible de l'image vidéo, utilisez les barres de défilement du moniteur. Les barres de défilement s'affichent lorsque la taille actuelle du moniteur ne permet pas de contenir l'image complète.

Indicateur d'images perdues

Le Moniteur source et le Moniteur du programme offrent désormais tous deux la possibilité d'afficher une icône (ressemblant à un feu rouge) qui indique si des images sont perdues en cours de lecture. Le feu est vert au démarrage et passe au jaune lorsque il y a une perte d'images, et se réinitialise à chaque lecture. Une info-bulle indique le nombre d'images perdues.


Pour activer l'indicateur d'images perdues pour le Moniteur source ou le Moniteur du programme, sélectionnez l'option Afficher l'indicateur des images perdues dans le menu du panneau ou le menu contextuel Réglages.

Ouverture ou effacement d'un élément dans le Moniteur source

[En haut](#)

Pour afficher et manipuler les éléments sources présentés dans le panneau Projet ou les occurrences d'éléments contenues dans une séquence, ouvrez les éléments dans le Moniteur source. Le menu Source, accessible à partir de l'onglet Moniteur source, répertorie les éléments ouverts.

1. Pour ouvrir un élément, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'élément dans le panneau Projet ou Montage, ou faites glisser un élément du panneau Projet vers le Moniteur source. L'élément apparaît dans le Moniteur source et son nom est ajouté au menu Source.
 - Faites glisser plusieurs éléments ou un chutier entier du panneau Projet vers le Moniteur source, ou sélectionnez plusieurs éléments dans le panneau Projet, puis cliquez deux fois dessus. Les éléments sont ajoutés au menu Source dans l'ordre de sélection, le dernier élément sélectionné apparaissant dans le Moniteur source.
 - Choisissez le nom de l'élément à afficher dans le menu Source (cliquez sur le triangle situé à droite du nom de l'élément actif dans l'onglet Source pour faire apparaître le menu).



Choix d'un élément à afficher dans le menu Source

- Le menu Source répertorie les éléments principaux par leurs noms. Les éléments ouverts à partir d'une séquence sont répertoriés sous le nom de la séquence, le nom d'élément et l'heure de début dans la séquence.
2. Pour supprimer un élément du Moniteur source, choisissez Fermer pour le supprimer ou Fermer tout pour supprimer tous les éléments.
 - 💡 Vous pouvez également fermer tous les éléments ainsi que le Moniteur source lui-même en cliquant sur le bouton Fermeture dans l'onglet Moniteur source.

Exploration des éléments dans le menu Source du Moniteur source

[En haut](#)

Vous pouvez définir des raccourcis clavier pour explorer les éléments dans le Moniteur source. Les raccourcis clavier peuvent accélérer le basculement d'éléments, le passage direct au premier ou au dernier élément ou encore la fermeture d'un ou de tous les éléments dans le menu contextuel du Moniteur source.

1. Sélectionnez Edition > Raccourcis clavier (Windows) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS).

La boîte de dialogue Raccourcis clavier s'ouvre.

2. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le triangle situé en regard des panneaux, puis cliquez sur le triangle en regard du panneau Moniteur source pour faire apparaître les raccourcis clavier correspondant à ce panneau.
3. Définissez des raccourcis clavier pour les commandes suivantes :
 - Élément source : fermer
 - Élément source : tout fermer
 - Élément source : premier
 - Élément source : dernier
 - Élément source : suivant
 - Élément source : précédent
4. Cliquez sur OK.


Utilisation des commandes temporelles du Moniteur source et du Moniteur du programme

[En haut](#)

Le Moniteur source comporte plusieurs commandes permettant de se déplacer d'une image à l'autre au sein d'un élément. Le Moniteur du programme contient des commandes semblables pour se déplacer au sein d'une séquence.



Echelles de temps Affichent la durée d'un élément dans le Moniteur source et d'une séquence dans le Moniteur du programme. Les graduations indiquent la durée en fonction du format d'affichage vidéo défini dans la boîte de dialogue Réglages du projet. Vous pouvez changer d'échelle de temps pour afficher le code temporel dans d'autres formats. Chaque échelle contient également des icônes pour les marques (repères) du moniteur correspondant, ainsi que des points d'entrée et de sortie. Vous pouvez régler la tête de lecture, les marques et les points d'entrée et de sortie en faisant glisser leurs icônes respectives sur l'échelle de temps.

 Par défaut, l'option Nombre d'échelles de temps est désactivée. Vous pouvez les activer ou les désactiver en sélectionnant Nombre d'échelles de temps dans le menu du moniteur source ou du programme.

Tête de lecture Affiche l'emplacement de l'image en cours dans l'échelle de temps de chaque moniteur.

Remarque : la tête de lecture est l'ancien « indicateur d'instant présent ».

Affichages de l'instant présent Affichent le code temporel de l'image en cours. Les affichages de l'instant présent figurent en bas à gauche de la vidéo de chaque moniteur. Le Moniteur source affiche l'instant présent pour l'élément ouvert. Le Moniteur du programme affiche l'instant présent de la séquence. Vous pouvez passer à un autre instant. Pour cela, cliquez dans l'affichage et saisissez un autre instant ou placez le pointeur sur l'affichage du temps puis faites glisser vers la gauche ou la droite. Pour basculer l'affichage entre le code temporel et le nombre d'images, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'instant présent dans l'un ou l'autre des moniteurs ou dans un panneau Montage.

Affichage de la durée Affiche la durée de l'élément ouvert ou de la séquence ouverte. La durée mesure l'écart temporel entre le point d'entrée et le point de sortie définis de l'élément ou de la séquence. Lorsque aucun point d'entrée n'est défini, l'heure de début de l'élément ou de la séquence est indiquée. Lorsque aucun point de sortie n'est défini, le Moniteur source utilise l'heure de fin de l'élément pour calculer la durée, et le Moniteur du programme utilise l'heure de fin du dernier élément de la séquence pour calculer la durée.

Barres de défilement du zoom Les barres de défilement du zoom correspondent à la zone visible de l'échelle de temps dans chaque moniteur. Vous pouvez faire glisser les poignées pour modifier la largeur d'une barre et modifier l'échelle de temps qui se trouve en dessous. La barre indique la durée totale de l'échelle de temps lorsqu'elle est déployée sur toute sa largeur, tandis qu'elle présente un affichage plus détaillé de l'échelle, une fois contractée. Le déploiement et la contraction de la barre sont centrés sur la tête de lecture. Avec la souris positionnée sur la barre, contractez et déployez la barre à l'aide de la molette de la souris. Vous obtenez les mêmes effets en tournant la molette de la souris dans les zones situées à l'extérieur des barres. En faisant glisser le centre de la barre, vous pouvez faire défiler la partie visible d'une échelle de temps sans avoir à en modifier l'échelle. Lorsque vous faites glisser la barre, vous ne déplacez pas la tête de lecture. Vous pouvez toutefois déplacer la barre, puis cliquer sur l'échelle de temps pour déplacer la tête de lecture vers la même zone que la barre. Une barre de défilement du zoom est également disponible dans le montage.

Remarque : la modification de l'échelle de temps ou de la barre de défilement du zoom du Moniteur du programme n'a pas d'incidence sur l'échelle de temps ni sur la zone d'affichage dans un panneau Montage.

Affichage des options des moniteurs source et du programme

Vous pouvez afficher ou masquer les options des menus du Moniteur source et du Moniteur du programme. Par exemple, vous pouvez masquer les options de transfert si vous connaissez les raccourcis J-K-L pour la lecture, afin d'avoir plus d'espace pour afficher vos données.

Sélectionnez ou désélectionnez l'option dans le menu du panneau afin d'afficher ou de masquer les éléments suivants :

- Commandes de transport
- Marques
- Nombre d'échelles de temps
- Indicateur d'images perdues

Vous pouvez également afficher ou masquer plusieurs de ces options à partir du bouton Réglages sur chaque moniteur.

Affichage des zones admissibles dans les moniteurs


[En haut](#)



A. Zone admissible de l'action B. Zone admissible du titre

Objets de référence uniquement, ils n'apparaissent pas dans les aperçus et sont exclus de l'exportation.


- Cliquez sur le bouton Paramètres sous le Moniteur source ou le Moniteur du programme et choisissez Marges admissibles. Vous pouvez également choisir Marges admissibles dans le menu du Moniteur source ou du Moniteur du programme.

 Les marges admissibles standard pour le titre et l'action sont respectivement de 10 et 20 %. Vous pouvez toutefois modifier leurs dimensions dans la boîte de dialogue Réglages du projet. (Voir la section [Boîte de dialogue Réglages du projet.](#))

Choix des trames dans le Moniteur source et le Moniteur du programme

[En haut](#)

Il est possible de définir le Moniteur source et le Moniteur du programme afin d'afficher la première, la deuxième ou les deux trames d'un métrage entrelacé. Lorsqu'un élément progressif est ouvert dans le Moniteur source, les réglages de ce dernier sont désactivés. Lorsque la séquence active utilise une préconfiguration de séquence progressive, les réglages du Moniteur du programme sont également désactivés.

1. Dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme, cliquez sur le bouton du menu de panneau .
2. Sélectionnez Afficher le premier type de trame, Afficher le deuxième type de trame ou Afficher les deux types de trames, selon vos besoins.

Choix d'un mode d'affichage

[En haut](#)

Vous pouvez afficher la vidéo, la couche alpha de la vidéo ou un ou plusieurs outils de mesure.

- Dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme, cliquez sur le bouton Réglages ou cliquez sur le menu du panneau et choisissez un mode d'affichage :

Vidéo composite Affiche la vidéo normale.

Alpha Affiche la transparence en tant qu'image en niveaux de gris.

Tous les modes Affiche un moniteur de forme d'onde, un vectorscope, une parade YCbCr et une parade RVB.

Vectorscope Affiche un vectorscope qui mesure la chrominance de la vidéo, notamment la teinte et la saturation.


Forme d'onde YC Affiche un moniteur de forme d'onde standard, qui mesure la luminance de la vidéo, en IRE.

Parade YCbCr Affiche un moniteur de forme d'onde qui mesure séparément les composantes Y, Cb et Cr de la vidéo, en IRE.

Parade RVB Affiche un moniteur de forme d'onde qui mesure séparément les composantes R, V et B de la vidéo, en IRE.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade YCbCr Affiche un moniteur de forme d'onde, un vectorscope et une parade YCbCr.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade RVB Affiche un moniteur de forme d'onde, un vectorscope et une parade RVB.



Moniteur du programme défini sur Vectorscope/Onde YC/Parade YCbCr
A. Moniteur de forme d'onde B. Parade YCbCr C. Vectorscope

💡 Pour utiliser plus efficacement les affichages du moniteur de forme d'onde et du vectorscope, affichez-les dans un moniteur de référence qui est couplé avec le Moniteur du programme. Voir [Moniteur de référence](#).

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CC

Raccourcis clavier par défaut d'Adobe Premiere Pro CC

[Caméra multiple \(raccourcis clavier\)](#)

[Panneau Projet \(raccourcis clavier\)](#)

[Panneau Montage \(raccourcis clavier\)](#)

[Titrage \(raccourcis clavier\)](#)

[Panneau Moniteur de raccord \(raccourcis clavier\)](#)

[Recherche de raccourcis clavier](#)

[Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier](#)

[Suppression de raccourcis](#)

[Impression des raccourcis clavier](#)

[Impression des raccourcis clavier dans une feuille de calcul](#)

[Impression des raccourcis clavier dans un fichier PDF](#)

Bon nombre de commandes sont associées à des raccourcis clavier qui permettent d'effectuer des tâches sans recourir systématiquement à la souris. Vous pouvez également créer ou modifier des raccourcis clavier.

Raccourcis clavier par défaut d'Adobe Premiere Pro CC

[En haut](#)

Résultats	Windows	Mac OS
Fichier		
Projet/Production...	Ctrl + Alt + N	Opt + Cmd + N
Séquence...	Ctrl + N	Cmd + N
Chutier		Cmd + /
Titre...	Ctrl + T	Cmd + T
Ouvrir un projet/une production...	Ctrl + O	Cmd + O
Parcourir dans Adobe Bridge...	Ctrl + Alt + O	Opt + Cmd + O
Fermer le projet	Ctrl + Maj + W	Maj + Cmd + W
Fermer	Ctrl + W	Cmd+W
Enregistrer	Ctrl + S	Cmd + S
Enregistrer sous...	Ctrl + Maj + S	Maj + Cmd + S
Enregistrer une copie...	Ctrl + Alt + S	Opt + Cmd + S
Acquisition...	F5	F5
Acquisition en série...	F6	F6
Importer à partir de l'Explorateur de médias	Ctrl + Alt + I	Opt + Cmd + I
Importer...	Ctrl + I	Cmd+I
Exporter		
Média...	Ctrl + M	Cmd + M
Propriétés		
Sélection...	Ctrl + Maj + H	Maj + Cmd + H
Quitter	Ctrl + Q	
Modifier		
Annuler	Ctrl + Z	Cmd + Z
Rétablir	Ctrl + Maj + Z	Maj + Cmd + Z
Couper	Ctrl + X	Cmd + X
Copier	Ctrl + C	Cmd + C

Coller	Ctrl + V	Cmd + V
Coller et insérer	Ctrl + Maj + V	Maj + Cmd + V
Coller les attributs	Ctrl + Alt + V	Opt + Cmd + V
Effacer	Supprimer	Supprimer en avant
Supprimer et raccorder	Maj + Suppr	Maj + Supprimer en avant
Dupliquer	Ctrl + Maj+ /	Maj + Cmd + /
Tout sélectionner	Ctrl + A	Cmd + A
Tout désélectionner	Ctrl + Maj + A	Maj + Cmd + A
Rechercher...	Ctrl + F	Cmd + F
Modifier l'original	Ctrl + E	Cmd+E
Elément		
Créer un sous-élément...	Ctrl + U	Cmd + U
Canaux audio...	Maj + G	Maj + G
Vitesse/Durée...	Ctrl + R	Cmd + R
Insérer	,	,
Remplacer	.	.
Activer	Maj + E	Maj + Cmd + E
Lier	Ctrl + I	Cmd + I
Associer	Ctrl + G	Cmd + G
Dissocier	Ctrl + Maj + G	Maj + Cmd + G
Séquence		
Rendu des effets dans la zone de travail/Entrée à sortie	Entrée	Retour
Concordance des images	F	F
Ajouter le montage	Ctrl + K	Cmd + K
Ajouter le montage à toutes les pistes	Ctrl + Maj + K	Maj + Cmd + K
Raccorder le montage	T	T
Etendre le montage sélectionné jusqu'à Tête de lecture	E	E
Appliquer la transition vidéo	Ctrl + D	Cmd+D
Appliquer la transition audio	Ctrl + Maj + D	Maj + Cmd + D
Appliquer les transitions par défaut la sélection	Maj + D	Maj + D
Prélever	;	;
Extraire	'	'
Zoom avant	=	=
Zoom arrière	-	-
Atteindre l'espace		
Suivant dans la séquence	Maj + ;	Maj + ;
Précédent dans la séquence	Ctrl + Maj + ;	Opt + ;
Magnétisme	S	S
Marque		
Marquer l'entrée	I	I
Marquer la sortie	O	O
Marquer l'élément	X	X
Marquer la sélection	/	/
Atteindre l'entrée	Maj + I	Maj + I
Atteindre la sortie	Maj + O	Maj + O

Effacer l'entrée	Ctrl + Maj + I	Opt + I
Effacer la sortie	Ctrl + Maj + O	Opt + O
Effacer l'entrée et la sortie	Ctrl + Maj + X	Opt + X
Ajouter une marque	M	M
Atteindre la marque suivante	Maj + M	Maj + M
Atteindre la marque précédente	Ctrl + Maj + M	Maj + Cmd + M
Effacer la marque active	Ctrl + Alt + M	Opt + M
Effacer toutes les marques	Ctrl + Alt + Maj + M	Opt + Cmd + M
Alignement du texte		
Gauche	Ctrl + Maj + L	Maj + Cmd + L
Centre	Ctrl + Maj + C	Cmd + Maj + C
Droite	Ctrl + Maj + R	Maj + Cmd + R
Arrêts de tabulation...	Ctrl + Maj + T	Maj + Cmd + T
Modèles...	Ctrl + J	Cmd + J
Sélectionner		
Objet supérieur suivant	Ctrl + Alt +]	Opt + Cmd +]
Objet inférieur suivant	Ctrl + Alt + [Opt + Cmd + [
Disposition		
Premier plan	Ctrl + Maj+]	Maj + Cmd +]
En avant	Ctrl +]	Cmd+]
Arrière-plan	Ctrl + Maj+ [Maj + Cmd + [
En arrière	Ctrl + [Cmd+[
Fenêtre		
Espace de travail		
Réinitialiser l'espace de travail en cours	Alt + Maj + 0	Opt + Maj + 0
Espace de travail...		
Mixage des éléments audio	Maj + 9	Maj + 9
Mixage des pistes audio	Maj + 6	Maj + 6
Options d'effet	Maj + 5	Maj + 5
Effets	Maj + 7	Maj + 7
Explorateur de médias	Maj + 8	Maj + 8
Moniteur du programme	Maj + 4	Maj + 4
Projet	Maj + 1	Maj + 1
Moniteur source	Maj + 2	Maj + 2
Montages	Maj + 3	Maj + 3
Aide		
Adobe Premiere Pro Aide...	F1	F1
Clavier...		
Ajouter des pistes pour correspondre à la Source		
Effacer l'image postérisée	Ctrl + Maj + P	Opt + P
Transition sur caméra 1	Ctrl + 1	Ctrl + 1
Transition sur caméra 2	Ctrl + 2	Ctrl + 2
Transition sur caméra 3	Ctrl + 3	Ctrl + 3
Transition sur caméra 4	Ctrl + 4	Ctrl + 4
Transition sur caméra 5	Ctrl + 5	Ctrl + 5
Transition sur caméra 6	Ctrl + 6	Ctrl + 6

Transition sur caméra 7	Ctrl + 7	Ctrl + 7
Transition sur caméra 8	Ctrl + 8	Ctrl + 8
Transition sur caméra 9		Ctrl + 9
Réduire le volume de l'élément	[[
Réduire considérablement le volume de l'élément	Maj + [Maj + [
Développer toutes les pistes	Maj + =	Maj + =
Exporter l'image	Ctrl + Maj + E	Maj + E
Étendre le prochain montage jusqu'à la Tête de lecture	Maj + W	Maj + W
Étendre le montage précédent jusqu'à la Tête de lecture	Maj + Q	Maj + Q
Panneaux		
Menu du panneau Mixage audio		
Afficher/Masquer les pistes...	Ctrl + Alt + T	Opt + Cmd + T
Boucle	Ctrl + L	Cmd + L
Niveaux d'entrée seuls	Ctrl + Maj + I	Ctrl + Maj + I
Panneau Acquisition		
Enregistrement vidéo	V	V
Enregistrement audio	A	A
Ejection	E	E
Avance rapide	F	F
Atteindre le point d'entrée	Q	Q
Atteindre le point de sortie	W	W
Enregistrer	G	G
Rembobiner	R	R
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Arrêter	S	S
Panneau Options d'effet Menu		
Supprimer l'effet sélectionné	Ret. arr	Supprimer
Menu du panneau Effets		
Nouveau chutier personnalisé	Ctrl + /	Cmd + /
Supprimer l'élément personnalisé	Ret. arr	Supprimer
Menu du panneau Historique		
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Supprimer	Ret. arr	Supprimer
Ouvrir dans le moniteur source	Maj + O	Maj + O
Répertoire parent	Ctrl + Touche Haut	Cmd + Touche Haut
Sélectionner la liste des répertoires	Maj + Touche Gauche	Maj + Touche Gauche
Sélectionner la liste multimédia	Maj + Touche Droite	Maj + Touche Droite
Boucle	Ctrl + L	Cmd + L
Lecture	Espace	Espace
Atteindre le point de montage suivant	Touche Bas	Touche Bas
Atteindre le point de montage précédent	Touche Haut	Touche Haut
Lecture/Arrêt	Espace	Espace
Activer/Désactiver l'enregistrement	0	0

En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Boucle	Ctrl + L	Cmd + L
Outils		
Outil Sélection	V	V
Outil Sélection de piste	A	A
Outil Propagation	B	B
Outil Modification compensée	N	N
Outil Allongement compensé	R	R
Outil Cutter	C	C
Outil Déplacer dessous	V	V
Outil Déplacer dessus	U	U
Outil Plume	P	P
Outil Main	H	H
Outil Zoom	Z	Z

Caméra multiple (raccourcis clavier)

Résultat	Windows	Mac OS
Atteindre le point de montage suivant	Touche Bas	Touche Bas
Atteindre le point de montage suivant sur une piste	Maj + Touche Bas	Maj + Touche Bas
Atteindre le point de montage précédent	Touche Haut	Touche Haut
Atteindre le point de montage précédent sur une piste	Maj + Touche Haut	Maj + Touche Haut
Atteindre la fin de l'élément sélectionné	Maj + Fin	Maj + Fin
Atteindre le début de l'élément sélectionné	Maj + Origine	Maj + Origine
Atteindre la fin de la séquence/l'élément	Fin	Fin
Atteindre le début de la séquence/l'élément	Origine	Origine
Augmenter le volume de l'élément]]
Augmenter le volume de l'élément – Plusieurs	Maj +]	Maj +]
Agrandir ou restaurer l'image active	Maj + `	Maj + `
Agrandir ou restaurer l'image sous le curseur	`	`
Réduire toutes les pistes	Maj + -	Maj + -
Lecture approximative	Maj + K	Maj + K
Lire de l'entrée vers la sortie	Ctrl + Maj + Espace	Opt + K
Lire de l'entrée vers la sortie avec Preroll/Postroll	Maj + Espace	Maj + Espace
Lire de la tête de lecture jusqu'au point de sortie	Ctrl + Espace	Ctrl + Espace

Lecture/Arrêt	Espace	Voix hors champ SpaceRecord
Afficher la séquence imbriquée	Ctrl + Maj + F	Maj + T
Supprimer et raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture	W	W
Supprimer et raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture	Q	Q
Sélectionner la caméra 1	1	1
Sélectionner la caméra 2	2	2
Sélectionner la caméra 3	3	3
Sélectionner la caméra 4	4	4
Sélectionner la caméra 5	5	5
Sélectionner la caméra 6	6	6
Sélectionner la caméra 7	7	7
Sélectionner la caméra 8	8	8
Sélectionner la caméra 9	9	9
Sélectionner la zone de recherche	Maj + F	Maj + F
Sélectionner l'élément à la tête de lecture	D	D
Sélectionner l'élément suivant	Ctrl + Touche Bas	Cmd + Bas
Sélectionner le panneau suivant	Ctrl + Maj + .	Ctrl + Maj + .
Sélectionner l'élément précédent	Ctrl + Touche Haut	Cmd + Touche Haut
Sélectionner le panneau précédent	Ctrl + Maj + ,	Ctrl + Maj + ,
Définir l'image postérisée	Maj + P	Cmd + P
Variateur de vitesse gauche	J	J
Variateur de vitesse droite	L	L
Variateur de vitesse lent gauche	Maj + J	Maj + J
Variateur de vitesse lent droite	Maj + L	Maj + L
Arrêt du variateur de vitesse	K	K
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
Reculer de cinq images/unités	Maj + Touche Gauche	Maj + Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Avancer de cinq images/unités	Maj + Touche Droite	Maj + Touche Droite
Activer/désactiver toutes les cibles audio	Ctrl + 9	Cmd + 9
Activer/désactiver tout l'audio source	Ctrl + Alt + 9	Opt + Cmd + 9
Activer/désactiver toute la vidéo source	Ctrl + Alt + 0	Opt + Cmd + 0
Activer/désactiver toutes les cibles vidéo	Ctrl + 0	Cmd + 0

Activer/désactiver l'audio pendant le défilement	Maj + S	Maj + S
Activer/désactiver le contrôle du mode de mixage de l'élément de surface		
Activer/désactiver le plein écran	Ctrl+`	Ctrl+`
Activer/Désactiver la vue Caméras multiples	Maj + 0	Maj + 0
Activer/désactiver le type de raccord	Maj + T	Ctrl + T
Raccord arrière	Ctrl + Touche Gauche	Opt + Touche Gauche
Raccord arrière – Plusieurs	Ctrl + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Touche Gauche
Raccord avant	Ctrl + Touche Droite	Opt + Touche Droite
Raccord avant – Plusieurs	Ctrl + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Touche Droite
Raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture	Ctrl + Alt + W	Opt + W
Raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture	Ctrl + Alt + Q	Opt + Q

Panneau Projet (raccourcis clavier)

Résultat	Windows	Mac OS
Espace de travail 1	Alt + Maj + 1	Opt + Maj + 1
Espace de travail 2	Alt + Maj + 2	Opt + Maj + 2
Espace de travail 3	Alt + Maj + 3	Opt + Maj + 3
Espace de travail 4	Alt + Maj + 4	Opt + Maj + 4
Espace de travail 5	Alt + Maj + 5	Opt + Maj + 5
Espace de travail 6	Alt + Maj + 6	Opt + Maj + 6
Espace de travail 7	Alt + Maj + 7	Opt + Maj + 7
Espace de travail 8	Alt + Maj + 8	Opt + Maj + 8
Espace de travail 9	Alt + Maj + 9	Opt + Maj + 9
Zoom sur la séquence	\	\
Etendre la sélection vers le haut	Maj + Touche Haut	Maj + Touche Haut
Déplacer la sélection vers le bas	Touche Bas	Touche Bas
Etendre la sélection vers la fin	Fin	Fin
Déplacer la sélection vers l'origine	Origine	Origine
Déplacer la sélection vers la gauche	Touche Gauche	Touche Gauche
Déplacer la sélection d'une page vers le bas	Page suivante	Page suivante
Déplacer la sélection d'une page vers le haut	Page précédente	Page précédente
Déplacer la sélection vers la droite	Touche Droite	Touche Droite

Déplacer la sélection vers le haut	Touche Haut	Touche Haut
Champ de colonne suivant	Tab	Tab
Champ de ligne suivant	Entrée	Retour
Ouvrir dans le moniteur source	Maj + O	Maj + O
Champ de colonne précédent	Maj + Tab	Maj + Tab
Champ de ligne précédent	Maj + Entrée	Maj + Retour
Taille de vignette suivante	Maj +]	Maj +]
Taille de vignette précédente	Maj + [Maj + [
Activer/Désactiver l'affichage	Maj + \	Maj + \

Panneau Montage (raccourcis clavier)

Résultat	Windows	Mac OS
Ajouter une marque d'élément	Ctrl + 1	
Supprimer la sélection	Ret. arr	Supprimer
Diminuer la hauteur des pistes audio	Alt + -	Opt + -
Diminuer la hauteur des pistes vidéo	Ctrl + -	Cmd + -
Augmenter la hauteur des pistes audio	Alt + =	Opt + =
Augmenter la hauteur des pistes vidéo	Ctrl + =	Cmd + =
Décaler la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche	Alt + Maj + Touche Gauche	Maj + Cmd + Touche Gauche
Décaler la sélection de l'élément d'une image vers la gauche	Alt + Touche Gauche	Cmd + Touche Gauche
Décaler la sélection de l'élément de cinq images vers la droite	Alt + Maj + Touche Droite	Alt + Cmd + Touche Droite
Décaler la sélection de l'élément d'une image vers la droite	Alt + Touche Droite	Cmd + Touche Droite
Supprimer et raccorder	Alt + Retour arrière	Opt + Suppr
Définir le point d'entrée de la barre de la zone de travail	Alt + ^	Opt + [
Définir le point de sortie de la barre de la zone de travail	Alt +]	Opt +]
Afficher l'écran suivant	Page suivante	Page suivante
Afficher l'écran précédent	Page précédente	Page précédente
Déplacer dessus la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche	Alt + Maj + ,	Opt + Maj + ,
Déplacer dessus la sélection de l'élément d'une image vers la gauche	Alt + ,	Opt + ,
Déplacer dessus la sélection de l'élément de cinq images vers la droite	Alt + Maj + .	Opt + Maj + .

Déplacer dessus la sélection de l'élément d'une image vers la droite	Alt + .	Opt + .
Déplacer dessous la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche	Ctrl + Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Cmd + Touche Gauche
Déplacer dessous la sélection de l'élément d'une image vers la gauche	Opt + Alt + Touche Gauche	Opt + Cmd + Touche Gauche
Déplacer dessous la sélection de l'élément de cinq images vers la droite	Ctrl + Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Cmd + Touche Droite
Déplacer dessous la sélection de l'élément d'une image vers la droite	Ctrl + Alt + Touche Droite	Opt + Cmd + Touche Droite

Module de titrage (raccourcis clavier)

Résultat	Windows	Mac OS
Outil Arc	A	A
Gras	Ctrl + B	Cmd + B
Diminuer le crénage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Touche Gauche
Diminuer le crénage d'une unité	Alt + Touche Gauche	Opt + Touche Gauche
Diminuer l'interlignage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Bas	Opt + Maj + Touche Bas
Diminuer l'interlignage d'une unité	Alt + Touche Bas	Opt + Touche Bas
Diminuer la taille du texte de cinq points	Ctrl + Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Cmd + Touche Gauche
Diminuer la taille du texte d'un point	Opt + Alt + Touche Gauche	Opt + Cmd + Touche Gauche
Outil Ellipse	E	E
Augmenter le crénage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Touche Droite
Augmenter le crénage d'une unité	Alt + Touche Droite	Opt + Touche Droite
Augmenter l'interlignage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Haut	Opt + Maj + Touche Haut
Augmenter l'interlignage d'une unité	Alt + Touche Haut	Opt + Touche Haut
Augmenter la taille du texte de cinq points	Ctrl + Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Cmd + Touche Droite
Augmenter la taille du texte d'un point	Ctrl + Alt + Touche Droite	Opt + Cmd + Touche Droite
Insérer un symbole de copyright	Ctrl + Alt + Maj + C	Opt + Maj + Cmd + C
Insérer un symbole de marque déposée	Ctrl + Alt + Maj + R	Opt + Maj + Cmd + R
Italique	Ctrl + I	Cmd+I
Outil Trait	L	L
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers le bas	Maj + Touche Bas	Maj + Touche Bas
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers le bas	Touche Bas	Touche Bas
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers la gauche	Maj + Touche Gauche	Maj + Touche Gauche

Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers la gauche	Touche Gauche	Touche Gauche
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers la droite	Maj + Touche Droite	Maj + Touche Droite
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers la droite	Touche Droite	Touche Droite
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers le haut	Maj + Touche Haut	Maj + Touche Haut
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers le haut	Touche Haut	Touche Haut
Outil Texte curviligne		
Outil Plume	P	P
Positionner les objets dans la marge inférieure admissible du titre	Ctrl + Maj + D	Maj + Cmd + D
Positionner les objets dans la marge gauche admissible du titre	Ctrl + Maj + F	Maj + Cmd + F
Positionner les objets dans la marge supérieure admissible du titre	Ctrl + Maj + O	Maj + Cmd + O
Outil Rectangle	R	R
Outil Rotation	O	O
Outil Sélection	V	V
Outil Texte	T	T
Souligné	Ctrl + U	Cmd + U
Outil Texte vertical	C	C
Outil Coin	W	W

Panneau Moniteur de raccord (raccourcis clavier)

Résultat	Windows	Mac OS
Double mise au point	Alt + 1	Opt + 1
Mise au point à gauche	Alt + 3	Opt + 3
Mise au point à droite	Alt + 2	Opt + 2
Boucle	Ctrl + L	Cmd + L
Raccord arrière d'un décalage important	Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Touche Gauche
Raccord arrière d'une image	Alt + Touche Gauche	Opt + Touche Gauche
Raccord avant d'un décalage important	Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Touche Droite
Raccord avant d'une image	Alt + Touche Droite	Opt + Touche Droite

Trouvez le raccourci clavier d'un outil, d'un bouton ou d'une commande de menu en procédant de l'une des manières suivantes :

- Placez le pointeur de la souris sur un outil ou un bouton jusqu'à ce que l'info-bulle correspondante s'affiche. S'il existe, le raccourci clavier est indiqué dans l'info-bulle après la description de l'outil.
- Recherchez le raccourci clavier à droite de la commande de menu.
- Pour obtenir les raccourcis clavier les plus fréquemment utilisés qui ne sont pas affichés dans les info-bulles ou les menus, consultez les tableaux de raccourcis de cette rubrique. Pour obtenir la liste complète des raccourcis actuels et par défaut, sélectionnez Edition > Raccourcis clavier (Windows) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS)
- Utilisez le champ de recherche de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier pour rechercher rapidement des commandes spécifiques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des raccourcis clavier Apple Final Cut Pro ou Avid Media Composer dans Adobe Premiere Pro, sur la personnalisation des raccourcis clavier et sur le déplacement des raccourcis clavier personnalisés vers un autre système, [visionnez cette vidéo de Kevin Monahan et Karl Soule](#) sur AdobeTV.

Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier

[En haut](#)

Vous pouvez définir des raccourcis correspondant à ceux des autres logiciels que vous employez. Si d'autres jeux sont disponibles, vous pouvez les sélectionner dans le menu déroulant Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier.

1. Pour personnaliser les raccourcis clavier, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sous Windows, sélectionnez Edition > Raccourcis clavier.
 - Dans Mac OS, sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier.
2. Sélectionnez une option dans le menu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier :

Application Répertoire par catégorie les commandes accessibles dans la barre de menus.

Panneaux Répertoire les commandes associées aux panneaux et aux menus.

Outils Répertoire les icônes et les intitulés des outils.
3. Dans la colonne Commande, affichez la commande pour laquelle vous souhaitez créer ou changer un raccourci. Si nécessaire, cliquez sur le triangle en regard du nom de la catégorie pour afficher les commandes correspondantes.
4. Cliquez dans le champ de raccourci de l'élément pour le sélectionner.
5. Saisissez le raccourci à utiliser pour cet élément. La boîte de dialogue Personnalisation du clavier affiche une alerte si le raccourci choisi est déjà utilisé.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effacer un raccourci et le réaffecter à sa commande originale, cliquez sur Annuler.
 - Pour passer à la commande à laquelle le raccourci était précédemment affecté, cliquez sur Atteindre.
 - Pour supprimer le raccourci saisi, cliquez sur Effacer.
 - Pour saisir de nouveau le raccourci tapé précédemment, cliquez sur Rétablir.
7. Répétez cette procédure pour saisir autant de raccourcis clavier que nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer sous, saisissez le nom de votre jeu de touches de raccourci, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : certaines commandes sont réservées par le système d'exploitation. Vous ne pouvez pas les réattribuer à Adobe Premiere Pro. En outre, vous ne pouvez pas attribuer les touches plus (+) et moins (-) du pavé numérique, car elles sont destinées à la saisie de valeurs de code temporel relatives. Vous pouvez toutefois utiliser la touche moins (-) du clavier.

Suppression des raccourcis

[En haut](#)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows, sélectionnez Edition > Raccourcis clavier.
 - Dans Mac OS, sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez le raccourci choisi, puis cliquez sur Effacer.
 - Pour supprimer un jeu de raccourcis clavier, choisissez-le dans le menu Jeu, puis cliquez sur Supprimer. Confirmez votre choix en

cliquant sur Supprimer dans le message d'avertissement.

[En haut](#)

Impression des raccourcis clavier

De nombreux éditeurs apprécient de disposer d'un document de raccourcis clavier auquel ils peuvent faire référence. Adobe Premiere Pro vous offre la possibilité de copier et de coller des raccourcis clavier dans un document, puis d'imprimer celui-ci. Vous pouvez également imprimer des pages de la documentation d'aide ou les enregistrer au format PDF.

Que vous copiez et colliez des données dans un document, imprimiez un fichier PDF ou consultiez la boîte de dialogue Raccourcis clavier, il est important de noter les commandes disponibles qui peuvent être associées au clavier. Vous pouvez ajouter de nouveaux raccourcis clavier afin d'axer davantage les opérations sur l'utilisation du clavier.

Impression des raccourcis clavier dans une feuille de calcul

Vous pouvez coller les listes de raccourcis clavier de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier dans un document texte, tel qu'une feuille de calcul, d'où vous avez la possibilité de les imprimer. En procédant par copier-coller, vous avez également l'avantage de pouvoir visualiser vos raccourcis clavier personnalisés. Si vous sélectionnez des raccourcis clavier Final Cut Pro, Avid Media Composer ou Personnalisé, ceux-ci seront imprimés.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur les touches Ctrl + Maj, puis sélectionnez la commande Edition > Raccourcis clavier (Windows).
 - Appuyez sur les touches Commande + Maj, puis sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS).
- Cliquez sur le bouton Presse-papiers.
- Créez un nouveau document dans un éditeur de texte ou un tableur.
- Collez le contenu du Presse-papiers dans le document.
- Enregistrez le document, puis imprimez-le.

Impression des raccourcis clavier dans un fichier PDF

Vous pouvez imprimer un document PDF contenant les raccourcis clavier existants dans les articles d'aide suivants :

Adobe Premiere Pro CC (Windows)

Adobe Premiere Pro CC (Mac)

Ouvrez l'article des raccourcis clavier dans un navigateur Web et imprimez-le.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis clavier par défaut dans CS6

Raccourcis clavier par défaut de Premiere Pro CS6

Recherche de raccourcis clavier

[Vidéo : nouveaux raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS6](#)

[Vidéo : modification des raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS6](#)

Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier

Suppression de raccourcis

Impression des raccourcis clavier

[Impression des raccourcis clavier dans une feuille de calcul](#)

[Impression des raccourcis clavier dans un fichier PDF](#)

Bon nombre de commandes sont associées à des raccourcis clavier qui permettent d'effectuer des tâches sans recourir systématiquement à la souris. Vous pouvez également créer ou modifier des raccourcis clavier.

Les commandes qui ne sont pas renseignées dans le tableau ci-dessous peuvent être personnalisées dans la boîte de dialogue Personnalisation du clavier (Windows) ou Raccourcis clavier (Mac OS). Le jeu de raccourcis par défaut se nomme Premiere Pro CS6.

[Consultez cette page](#) pour connaître les raccourcis clavier par défaut pour Premiere Pro CS5 et CS5.5.

Raccourcis clavier par défaut de Premiere Pro CS6

[En haut](#)

Résultats	Windows	Mac OS
Fichier		
Nouveau		
Projet...	Ctrl + Alt + N	Opt + Cmd + N
Séquence...	Ctrl + N	Cmd + N
Séquence à partir de l'élément		
Chutier		Cmd + /
Fichier off-line...		
Calque d'effets...		
Titre...	Ctrl + T	Cmd + T
Fichier Photoshop...		
Ouvrir un projet...	Ctrl + O	Cmd + O
Parcourir dans Adobe Bridge...	Ctrl + Alt + O	Opt + Cmd + O
Fermer le projet	Ctrl + Maj + W	Maj + Cmd + W
Fermer	Ctrl + W	Cmd+W
Enregistrer	Ctrl + S	Cmd + S
Enregistrer sous...	Ctrl + Maj + S	Maj + Cmd + S
Enregistrer une copie...	Ctrl + Alt + S	Opt + Cmd + S
Rétablir		
Acquisition...	F5	F5
Acquisition en série...	F6	F6
Adobe Dynamic Link		
Envoyer à Encore		
Remplacer par une composition After Effects		
Nouvelle composition After Effects...		
Importer la composition After Effects...		
Adobe Story		

Joindre le fichier de script...		
Effacer les données du script		
Envoyer à Adobe SpeedGrade...		
Importer à partir de l'Explorateur de médias	Ctrl + Alt + I	Opt + Cmd + I
Importer...	Ctrl + I	Cmd+I
Exporter		
Média...	Ctrl + M	Cmd + M
Titre...		
Bande...		
EDL...		
OMF...		
AAF...		
Final Cut Pro XML...		
Propriétés		
Fichier...		
Sélection...	Ctrl + Maj + H	Maj + Cmd + H
Faire apparaître dans Adobe Bridge...		
Quitter	Ctrl + Q	
Modifier		
Annuler	Ctrl + Z	Cmd + Z
Rétablir	Ctrl + Maj + Z	Maj + Cmd + Z
Couper	Ctrl + X	Cmd + X
Copier	Ctrl + C	Cmd + C
Coller	Ctrl + V	Cmd + V
Coller et insérer	Ctrl + Maj + V	Maj + Cmd + V
Coller les attributs	Ctrl + Alt + V	Opt + Cmd + V
Effacer	Supprimer	Supprimer en avant
Supprimer et raccorder	Maj + Suppr	Maj + Supprimer en avant
Dupliquer	Ctrl + Maj+ /	Maj + Cmd + /
Tout sélectionner	Ctrl + A	Cmd + A
Tout désélectionner	Ctrl + Maj + A	Maj + Cmd + A
Rechercher...	Ctrl + F	Cmd + F
Rechercher des visages		
Libellé		
Sélectionner un groupe de libellés		
Violet		
Iris		
Caraïbe		
Lavande		
Céruleen		
Forêt		
Rose		
Mangue		
Modifier l'original	Ctrl + E	Cmd+E
Modifier dans Adobe Audition		
Élément		
Séquence...		
Modifier dans Adobe Photoshop		

Raccourcis clavier...		
Préférences		
Général...		
Aspect...		
Audio...		
Matériel audio...		
Mappage de la sortie audio...		
Enregistrement automatique...		
Acquisition...		
Pilotage de matériel...		
Couleurs des libellés...		
Valeurs par défaut des libellés...		
Média...		
Mémoire...		
Lecture...		
Titrage...		
Raccord...		
Projet		
Réglages du projet		
Général...		
Disques de travail...		
Lier le média...		
Rompre le lien avec le média...		
Automatiser sur la séquence...		
Importer une liste d'acquisition...		
Exporter une liste d'acquisition...		
Gestionnaire de projets...		
Supprimer les éléments inutilisés		
Elément		
Renommer...		
Créer un sous-élément...		
Modifier un sous-élément...		
Montage hors connexion...		
Paramètres de la source...		
Modifier		
Canaux audio...		
Métrage...		
Code temporel...		
Options vidéo		
Arrêt sur image...		
Options de trame...		
Fusion d'images		
Ajuster à la taille de la trame		
Options audio		
Gain audio...		
Eclatement en mono		
Effectuer le rendu et remplacer		
Extraire l'audio		

Analyser le contenu...		
Vitesse/Durée...	Ctrl + R	Cmd + R
Supprimer les effets...		
Réglages d'acquisition		
Définir les réglages d'acquisition...		
Effacer les réglages d'acquisition		
Insérer	,	,
Remplacer	.	.
Remplacer le métrage...		
Remplacer par Élément		
A partir du Moniteur source		
A partir du Moniteur source, Faire correspondre l'image		
A partir de Chutier		
Activer		
Lier		
Associer	Ctrl + G	Cmd + G
Dissocier	Ctrl + Maj + G	Maj + Cmd + G
Synchroniser...		
Fusionner les éléments...		
Imbriquer		
Créer une séquence source à caméra multiple...		
Caméras multiples		
Activer		
Séquence		
Réglages de la séquence...		
Rendu des effets dans la zone de travail	Entrée	Retour
Rendu de toute la zone de travail		
Rendu audio		
Supprimer les fichiers de rendu		
Supprimer les fichiers de rendu de la zone de travail		
Concordance des images	F	F
Ajouter le montage	Ctrl + K	Cmd + K
Ajouter le montage à toutes les pistes	Ctrl + Maj + K	Maj + Cmd + K
Raccorder le montage	T	T
Etendre le montage sélectionné jusqu'à la tête de lecture	E	E
Appliquer la transition vidéo	Ctrl + D	Cmd+D
Appliquer la transition audio	Ctrl + Maj + D	Maj + Cmd + D
Appliquer des transitions par défaut à la sélection		
Prélever	;	;
Extraire	'	'
Zoom avant	=	=
Zoom arrière	-	-
Atteindre l'espace		
Suivant dans la séquence		
Précédent dans la séquence		
Suivant dans la piste		
Précédent dans la piste		
Magnétisme	S	S

Sous-titrage		
Joindre le fichier...		
Effacer les données		
Normaliser la piste principale...		
Ajouter des pistes...		
Supprimer des pistes...		
Marque		
Marquer l'entrée	I	I
Marquer la sortie	O	O
Marquer l'élément	Maj + /	Maj + /
Marquer la sélection	/	/
Marquer la scission		
Entrée vidéo		
Sortie vidéo		
Entrée audio		
Sortie audio		
Atteindre l'entrée	Maj + I	Maj + I
Atteindre la sortie	Maj + O	Maj + O
Atteindre la scission		
Entrée vidéo		
Sortie vidéo		
Entrée audio		
Sortie audio		
Effacer l'entrée	Ctrl + Maj + I	Opt + I
Effacer la sortie	Ctrl + Maj + O	Opt + O
Effacer l'entrée et la sortie	Ctrl + Maj + X	Opt + X
Ajouter une marque	M	M
Atteindre la marque suivante	Maj + M	Maj + M
Atteindre la marque précédente	Ctrl + Maj + M	Maj + Cmd + M
Effacer la marque active	Ctrl + Alt + M	Opt + M
Effacer toutes les marques	Ctrl + Alt + Maj + M	Opt + Cmd + M
Modifier une marque...		
Ajouter une marque de chapitre Encore...		
Ajouter une marque de signalement Flash...		
Titre		
Nouveau titre		
Fixe par défaut...		
Déroulement à la verticale par défaut...		
Déroulement à l'horizontale par défaut...		
D'après le titre actuel...		
D'après le modèle...		
Police		
Taille		
Autre...		
	48	
	60	
	72	
	96	

	120		
	156		
	180		
Alignement du texte			
Gauche		Ctrl + Maj + L	Maj + Cmd + L
Centre		Ctrl + Maj + C	Cmd + Maj + C
Droite		Ctrl + Maj + R	Maj + Cmd + R
Orientation			
Horizontal			
Vertical			
Retour à ligne			
Arrêts de tabulation...		Ctrl + Maj + T	Maj + Cmd + T
Modèles...		Ctrl + J	Cmd + J
Options de déroulement à la verticale/l'horizontale...			
Logo			
Insérer logo...			
Insérer un logo dans le texte...			
Rétablir la taille du logo			
Rétablir le rapport L/H du logo			
Transformation			
Position...			
Echelle...			
Rotation...			
Opacité...			
Sélectionner			
Premier objet supérieur			
Objet supérieur suivant		Ctrl + Alt +]	Opt + Cmd +]
Objet inférieur suivant		Ctrl + Alt + [Opt + Cmd + [
Dernier objet inférieur			
Disposition			
Premier plan		Ctrl + Maj+]	Maj + Cmd +]
En avant		Ctrl +]	Cmd+]
Arrière-plan		Ctrl + Maj+ [Maj + Cmd + [
En arrière		Ctrl + [Cmd+[
Position			
Horizontalement centre			
Verticalement centre			
Tiers inférieur			
Alignement des objets			
Horizontalement gauche			
Horizontalement centre			
Horizontalement droit			
Verticalement haut			
Verticalement centre			
Verticalement bas			
Distribution des objets			
Horizontalement gauche			
Horizontalement centre			

Horizontalement droit		
Espacement horizontal uniforme		
Verticalement haut		
Verticalement centre		
Verticalement bas		
Espacement vertical uniforme		
Affichage		
Marge admissible pour le titre		
Marge admissible pour l'action		
Lignes de base du texte		
Taquets d'alignement		
Afficher la vidéo		
Fenêtre		
Espace de travail		
Nouvel espace de travail...		
Supprimer l'espace de travail...		
Réinitialiser l'espace de travail en cours...		
Importer l'espace de travail à partir des projets		
Audiomètres		
Mixage audio	Maj + 6	Maj + 6
Acquisition		
Options d'effet	Maj + 5	Maj + 5
Effets	Maj + 7	Maj + 7
Evénements		
Historique		
Infos		
Marques		
Explorateur de médias	Maj + 8	Maj + 8
Métadonnées		
Moniteur de caméras multiples		
Options		
Moniteur du programme	Maj + 4	Maj + 4
Projet	Maj + 1	Maj + 1
Moniteur de référence		
Moniteur source	Maj + 2	Maj + 2
Code temporel		
Montages	Maj + 3	Maj + 3
Actions de titrage		
Module de titrage		
Propriétés de titrage		
Styles de titre		
Outils de titrage		
Outils		
Moniteur de raccord		
Editeur VST		
Aide		
Aide d'Adobe Premiere Pro...	F1	F1
Centre de support Adobe Premiere Pro...		

Programme d'amélioration des produits Adobe...		
Clavier...		
A propos d'Adobe Premiere Pro...		
Effacer l'image postérisée	Ctrl + Maj + P	Opt + P
Exporter l'image	Ctrl + Maj + E	Maj + E
Etendre le prochain montage jusqu'à la tête de lecture		
Etendre le montage précédent jusqu'à la tête de lecture	Ctrl + /	
Atteindre le point de montage suivant	Touche Bas	Touche Bas
Atteindre le point de montage suivant sur une piste	Maj + Touche Bas	Maj + Touche Bas
Atteindre le point de montage sélectionné suivant		
Atteindre le point de montage précédent	Touche Haut	Touche Haut
Atteindre le point de montage précédent sur une piste	Maj + Touche Haut	Maj + Touche Haut
Atteindre le point de montage sélectionné précédent		
Atteindre la fin de l'élément sélectionné	Maj + Fin	Maj + Fin
Atteindre le début de l'élément sélectionné	Maj + Origine	Maj + Origine
Atteindre la fin de la séquence/l'élément	Fin	Fin
Atteindre le début de la séquence/l'élément	Origine	Origine
Agrandir ou restaurer l'image active	Maj + `	Maj + `
Agrandir ou restaurer l'image sous le curseur	`	`
Lecture approximative	Maj + K	Maj + K
Lire de l'entrée vers la sortie	Ctrl + Maj + Espace	Opt + K
Lire de l'entrée vers la sortie avec Preroll/Postroll	Maj + Espace	Maj + Espace
Lire de la tête de lecture jusqu'au point de sortie	Ctrl + Espace	Ctrl + Espace
Lecture/Arrêt	Espace	Espace
Afficher la séquence imbriquée	Ctrl + Maj + F	Maj + T
Supprimer et raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture		
Supprimer et raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture		
Sélectionner la caméra 1	1	1
Sélectionner la caméra 10		
Sélectionner la caméra 11		
Sélectionner la caméra 12		
Sélectionner la caméra 13		
Sélectionner la caméra 14		
Sélectionner la caméra 15		
Sélectionner la caméra 16		
Sélectionner la caméra 2	2	2
Sélectionner la caméra 3	3	3
Sélectionner la caméra 4	4	4
Sélectionner la caméra 5	5	5
Sélectionner la caméra 6	6	6
Sélectionner la caméra 7	7	7
Sélectionner la caméra 8	8	8
Sélectionner la caméra 9	9	9
Sélectionner la zone de recherche	Maj + F	Maj + F
Sélectionner le point de montage le plus proche comme entrée de propagation		
Sélectionner le point de montage le plus proche comme sortie de propagation		
Sélectionner le point de montage le plus proche comme déroulement		

Sélectionner le point de montage le plus proche comme entrée de raccord		
Sélectionner le point de montage le plus proche comme sortie de raccord		
Sélectionner le panneau suivant	Ctrl + Maj + .	Ctrl + Maj + .
Sélectionner le panneau précédent	Ctrl + Maj + ,	Ctrl + Maj + ,
Définir l'image postérisée	Maj + P	Cmd + P
Variateur de vitesse gauche	J	J
Variateur de vitesse droite	L	L
Variateur de vitesse lent gauche	Maj + J	Maj + J
Variateur de vitesse lent droite	Maj + L	Maj + L
Arrêt du variateur de vitesse	K	K
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
Reculer de cinq images/unités	Maj + Touche Gauche	Maj + Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Avancer de cinq images/unités	Maj + Touche Droite	Maj + Touche Droite
Désactiver toute l'audio source		
Activer toute l'audio source		
Désactiver toute l'audio cible		
Activer toute l'audio cible		
Désactiver toute la vidéo cible		
Activer toute la vidéo cible		
Activer/désactiver l'audio pendant le défilement		
Activer/désactiver le plein écran	Ctrl+`	Ctrl+`
Activer/Désactiver l'audio source 1		
Activer/Désactiver l'audio source 2		
Activer/Désactiver l'audio source 3		
Activer/Désactiver l'audio source 4		
Activer/Désactiver l'audio source 5		
Activer/Désactiver l'audio source 6		
Activer/Désactiver l'audio source 7		
Activer/Désactiver l'audio source 8		
Activer/Désactiver la vidéo source		
Activer/Désactiver l'audio cible 1		
Activer/Désactiver l'audio cible 2		
Activer/Désactiver l'audio cible 3		
Activer/Désactiver l'audio cible 4		
Activer/Désactiver l'audio cible 5		
Activer/Désactiver l'audio cible 6		
Activer/Désactiver l'audio cible 7		
Activer/Désactiver l'audio cible 8		
Activer/Désactiver la vidéo cible 1		
Activer/Désactiver la vidéo cible 2		
Activer/Désactiver la vidéo cible 3		
Activer/Désactiver la vidéo cible 4		
Activer/Désactiver la vidéo cible 5		
Activer/Désactiver la vidéo cible 6		
Activer/Désactiver la vidéo cible 7		
Activer/Désactiver la vidéo cible 8		

Activer/désactiver le type de raccord	Maj + T	Ctrl + T
Raccord arrière	Ctrl + Touche Gauche	Opt + Touche Gauche
Raccord arrière – Plusieurs	Ctrl + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Touche Gauche
Raccord avant	Ctrl + Touche Droite	Opt + Touche Droite
Raccord avant – Plusieurs	Ctrl + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Touche Droite
Raccorder le point d'entrée à la tête de lecture		
Raccorder le point de sortie à la tête de lecture		
Espace de travail 1	Alt + Maj + 1	Opt + Maj + 1
Espace de travail 2	Alt + Maj + 2	Opt + Maj + 2
Espace de travail 3	Alt + Maj + 3	Opt + Maj + 3
Espace de travail 4	Alt + Maj + 4	Opt + Maj + 4
Espace de travail 5	Alt + Maj + 5	Opt + Maj + 5
Espace de travail 6	Alt + Maj + 6	Opt + Maj + 6
Espace de travail 7	Alt + Maj + 7	Opt + Maj + 7
Espace de travail 8	Alt + Maj + 8	Opt + Maj + 8
Espace de travail 9	Alt + Maj + 9	Opt + Maj + 9
Zoom sur la séquence	\	\
Panneaux		
Panneau Mixage audio		
Menu du panneau Mixage audio		
Afficher/Masquer les pistes...	Ctrl + Alt + T	Opt + Cmd + T
Afficher les unités de temps audio		
Boucle		
Niveaux d'entrée seuls	Ctrl + Maj + I	Ctrl + Maj + I
Basculer du mode Ecriture au mode Au toucher		
Panneau Acquisition		
Menu du panneau Acquisition		
Réglages d'acquisition...		
Enregistrement vidéo	V	V
Enregistrement audio	A	A
Enregistrement audio et vidéo		
Détection de scène		
Réduire la fenêtre		
Ejection	E	E
Avance rapide	F	F
Atteindre le point d'entrée	Q	Q
Atteindre le point de sortie	W	W
Enregistrer l'élément		
Scène suivante		
Pause		
Lecture		
Scène précédente		
Enregistrer	G	G
Rembobiner	R	R
Définir le point d'entrée		
Définir le point de sortie		

Lecture lente		
Lecture inversée lente		
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Arrêter	S	S
Panneau Options d'effet		
Menu du panneau Options d'effet		
Enregistrer préconfiguration...		
Effet activé		
Supprimer l'effet sélectionné	Ret. arr	Supprimer
Supprimer les effets...		
Magnétisme		
Accrocher à		
Images clés vidéo		
Images clés audio		
Marques de séquence		
Tête de lecture		
Élément		
Tout		
Aucun		
Afficher les unités de temps audio		
Nombre d'échelles de temps		
Boucle en mode de lecture Audio seul		
Accrocher à l'élément		
Développer les effets audio		
Développer les effets audio de l'élément principal		
Développer les effets vidéo de l'élément principal		
Développer les effets vidéo		
Panneau Effets		
Menu du panneau Effets		
Nouveau chutier personnalisé	Ctrl + /	Cmd + /
Nouveau chutier des préconfigurations		
Supprimer l'élément personnalisé	Ret. arr	Supprimer
Définir la sélection comme transition par défaut		
Définir la durée de transition par défaut...		
Importer les préconfigurations...		
Exporter les préconfigurations...		
Propriétés préconfiguration...		
Panneau Historique		
Menu du panneau Historique		
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Supprimer	Ret. arr	Supprimer
Effacer l'historique		
Panneau Explorateur de médias		
Menu du panneau Explorateur de médias		
Modifier les colonnes...		
Importer en tant que séquence d'images		

Défilement par pointage		
Effacer les répertoires récents		
Répertoire suivant	Ctrl + Maj + N	Maj + Cmd + N
Ouvrir dans le moniteur source	Maj + O	Maj + O
Répertoire parent	Ctrl + Touche Haut	Cmd + Touche Haut
Répertoire précédent	Ctrl + Maj + P	Maj + Cmd + P
Sélectionner la liste des répertoires	Touche Gauche	Touche Gauche
Sélectionner la liste multimédia	Touche Droite	Touche Droite
Répertoire sélectionné	Ctrl + Entrée	Cmd + Retour
Panneau des métadonnées		
Menu du panneau des métadonnées		
Affichage des métadonnées...		
Boucle		
Mot correspondant suivant		
Lecture	Espace	Espace
Lire de l'entrée vers la sortie		
Mot correspondant précédent		
Panneau Moniteur de caméras multiples		
Menu du panneau Moniteur de caméras multiples		
L'audio suit la vidéo		
Afficher le moniteur d'aperçu		
Nombre d'échelles de temps		
Transition sur caméra 1	Ctrl + 1	Cmd + 1
Transition sur caméra 10		
Transition sur caméra 11		
Transition sur caméra 12		
Transition sur caméra 13		
Transition sur caméra 14		
Transition sur caméra 15		
Transition sur caméra 16		
Transition sur caméra 2	Ctrl + 2	Cmd + 2
Transition sur caméra 3	Ctrl + 3	Cmd + 3
Transition sur caméra 4	Ctrl + 4	Cmd + 4
Transition sur caméra 5	Ctrl + 5	Cmd + 5
Transition sur caméra 6	Ctrl + 6	Cmd + 6
Transition sur caméra 7	Ctrl + 7	Cmd + 7
Transition sur caméra 8	Ctrl + 8	Cmd + 8
Transition sur caméra 9	Ctrl + 9	Cmd + 9
Atteindre le point de montage suivant	Touche Bas	Touche Bas
Atteindre le point de montage précédent	Touche Haut	Touche Haut
Lecture approximative		
Lecture/Arrêt	Espace	Espace
Activer/Désactiver l'enregistrement	0	0
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Panneau Moniteur du programme		
Menu du panneau Moniteur du programme		
Groupement sur le moniteur de référence		

Grouper la source et le programme		
Vidéo composite		
Alpha		
Tous les modes		
Vectorscope		
Forme d'onde YC		
Parade YCbCr		
Parade RVB		
Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade YCbCr		
Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade RVB		
Afficher le premier type de trame		
Afficher le deuxième type de trame		
Afficher les deux types de trames		
Résolution de la lecture		
Intégrale	Ctrl + 0	Cmd + 0
1/2	Ctrl + 2	Cmd + 2
1/4	Ctrl + 4	Cmd + 4
1/8	Ctrl + 8	Cmd + 8
1/16		
Résolution interrompue		
Intégrale		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Incrustation du code temporel au montage		
Affichage du sous-titrage		
Réglages...		
Afficher les commandes de transfert		
Afficher les unités de temps audio		
Afficher les marques		
Afficher l'indicateur des images perdues		
Nombre d'échelles de temps		
Réglages de lecture...		
Sous-titrage		
Grouper sur le Moniteur du programme		
Boucle		
Lecture/Arrêt		
Marges admissibles		
En arrière		
En avant		
Panneau Projet		
Menu du panneau Projet		
Nouveau chutier		
Renommer		
Supprimer	Ret. arr	Supprimer
Automatiser sur la séquence...		
Rechercher...		

Liste	Ctrl + Page préc.	Cmd + Page préc.
Icône	Ctrl + Page suiv.	Cmd + Page suiv.
Zone de prévisualisation		
Vignettes		
Défilement par pointage	Maj + H	Maj + H
Rafraîchir		
Affichage des métadonnées...		
Supprimer la sélection avec les options	Ctrl + Suppr	Cmd + Suppression avant
Etendre la sélection vers le bas	Maj + Touche Bas	Maj + Touche Bas
Etendre la sélection vers la gauche	Maj + Touche Gauche	Maj + Touche Gauche
Etendre la sélection vers la droite	Maj + Touche Droite	Maj + Touche Droite
Etendre la sélection vers le haut	Maj + Touche Haut	Maj + Touche Haut
Arrière		
Déplacer la sélection vers le bas	Touche Bas	Touche Bas
Etendre la sélection vers la fin	Fin	Fin
Déplacer la sélection vers l'origine	Origine	Origine
Déplacer la sélection vers la gauche	Touche Gauche	Touche Gauche
Déplacer la sélection d'une page vers le bas	Page suivante	Page suivante
Déplacer la sélection d'une page vers le haut	Page précédente	Page précédente
Déplacer la sélection vers la droite	Touche Droite	Touche Droite
Déplacer la sélection vers le haut	Touche Haut	Touche Haut
Champ de colonne suivant	Tab	Tab
Champ de ligne suivant	Entrée	Retour
Ouvrir dans le moniteur source		
Ouvrir dans le montage		
Champ de colonne précédent	Maj + Tab	Maj + Tab
Champ de ligne précédent	Maj + Entrée	Maj + Retour
Afficher dans l'Explorateur		
Afficher le projet dans l'Explorateur		
Taille de vignette suivante	Maj +]	Maj +]
Taille de vignette précédente	Maj + [Maj + [
Activer/Désactiver l'affichage	Maj + \	Maj + \
Zoom avant		
Zoom arrière		
Panneau Moniteur source		
Menu du panneau Moniteur source		
Grouper la source et le programme		
Vidéo composite		
Forme d'onde audio		
Alpha		
Tous les modes		
Vectorscope		
Forme d'onde YC		
Parade YCbCr		
Parade RVB		
Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade YCbCr		
Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade RVB		
Afficher le premier type de trame		

Afficher le deuxième type de trame		
Afficher les deux types de trames		
Résolution de la lecture		
Intégrale	Ctrl + 0	Cmd + 0
1/2	Ctrl + 2	Cmd + 2
1/4	Ctrl + 4	Cmd + 4
1/8	Ctrl + 8	Cmd + 8
1/16		
Résolution interrompue		
Intégrale		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Afficher les commandes de transfert		
Afficher les unités de temps audio		
Afficher les marques		
Afficher l'indicateur des images perdues		
Nombre d'échelles de temps		
Réglages de lecture...		
Ajouter l'élément au projet		
Boucle		
Lecture/Arrêt		
Marges admissibles		
Élément source : fermer		
Élément source : tout fermer		
Élément source : premier		
Élément source : dernier		
Élément source : suivant		
Élément source : précédent		
En arrière		
En avant		
Panneau Code temporel		
Panneau Montage		
Menu du panneau Montage		
Barre de la zone de travail		
Afficher les unités de temps audio		
Nombre d'échelles de temps		
Heure de début...		
Ajouter une marque d'élément	Ctrl + 1	
Appliquer la transition de fondu croisé audio		
Appliquer la transition de fondu croisé vidéo		
Appliquer le fondu vidéo sur la transition blanche		
Appliquer la transition de balayage vidéo		
Supprimer la sélection	Ret. arr	Supprimer
Diminuer la hauteur des pistes audio		
Diminuer la hauteur des pistes vidéo		
Augmenter la hauteur des pistes audio		

Augmenter la hauteur des pistes vidéo		
Déplacer la tête de lecture jusqu'au curseur		
Décaler la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche	Alt + Maj + Touche Gauche	Maj + Cmd + Touche Gauche
Décaler la sélection de l'élément d'une image vers la gauche	Alt + Touche Gauche	Cmd + Touche Gauche
Décaler la sélection de l'élément de cinq images vers la droite	Alt + Maj + Touche Droite	Alt + Cmd + Touche Droite
Décaler la sélection de l'élément d'une image vers la droite	Alt + Touche Droite	Cmd + Touche Droite
Faire apparaître dans le projet		
Supprimer et raccorder	Alt + Retour arrière	Opt + Suppr
Définir le point d'entrée de la barre de la zone de travail	Alt + ^	Opt + [
Définir le point de sortie de la barre de la zone de travail	Alt +]	Opt +]
Afficher l'écran suivant	Page suivante	Page suivante
Afficher l'écran précédent	Page précédente	Page précédente
Déplacer dessus la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche	Alt + Maj + ,	Opt + Maj + ,
Déplacer dessus la sélection de l'élément d'une image vers la gauche	Alt + ,	Opt + ,
Déplacer dessus la sélection de l'élément de cinq images vers la droite	Alt + Maj + .	Opt + Maj + .
Déplacer dessus la sélection de l'élément d'une image vers la droite	Alt + .	Opt + .
Déplacer dessous la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche	Ctrl + Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Cmd + Touche Gauche
Déplacer dessous la sélection de l'élément d'une image vers la gauche	Opt + Alt + Touche Gauche	Opt + Cmd + Touche Gauche
Déplacer dessous la sélection de l'élément de cinq images vers la droite	Ctrl + Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Cmd + Touche Droite
Déplacer dessous la sélection de l'élément d'une image vers la droite	Ctrl + Alt + Touche Droite	Opt + Cmd + Touche Droite
Panneau Titrage		
Outil Ajout de point d'ancrage		
Outil Arc	A	A
Outil Texte captif		
Gras		
Outil Rectangle à coins tronqués		
Outil Conversion de point d'ancrage		
Diminuer le crénage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Touche Gauche
Diminuer le crénage d'une unité	Alt + Touche Gauche	Opt + Touche Gauche
Diminuer l'interlignage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Bas	Opt + Maj + Touche Bas
Diminuer l'interlignage d'une unité	Alt + Touche Bas	Opt + Touche Bas
Diminuer la taille du texte de cinq points	Ctrl + Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Cmd + Touche Gauche
Diminuer la taille du texte d'un point	Opt + Alt + Touche Gauche	Opt + Cmd + Touche Gauche
Outil Suppression de point d'ancrage		
Outil Ellipse	E	E
Augmenter le crénage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Touche Droite
Augmenter le crénage d'une unité	Alt + Touche Droite	Opt + Touche Droite
Augmenter l'interlignage de cinq unités	Alt + Maj + Touche Haut	Opt + Maj + Touche Haut
Augmenter l'interlignage d'une unité	Alt + Touche Haut	Opt + Touche Haut
	Ctrl + Alt + Maj + Touche	Opt + Maj + Cmd + Touch

Augmenter la taille du texte de cinq points	Droite	e Droite
Augmenter la taille du texte d'un point	Ctrl + Alt + Touche Droite	Opt + Cmd + Touche Droite
Insérer un symbole de copyright	Ctrl + Alt + Maj + C	Opt + Maj + Cmd + C
Insérer un symbole de marque déposée	Ctrl + Alt + Maj + R	Opt + Maj + Cmd + R
Italique		
Outil Trait	L	L
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers le bas	Maj + Touche Bas	Maj + Touche Bas
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers le bas	Touche Bas	Touche Bas
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers la gauche	Maj + Touche Gauche	Maj + Touche Gauche
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers la gauche	Touche Gauche	Touche Gauche
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers la droite	Maj + Touche Droite	Maj + Touche Droite
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers la droite	Touche Droite	Touche Droite
Décaler l'objet sélectionné de cinq pixels vers le haut	Maj + Touche Haut	Maj + Touche Haut
Décaler l'objet sélectionné d'un pixel vers le haut	Touche Haut	Touche Haut
Outil Texte curviligne		
Outil Plume	P	P
Positionner les objets dans la marge inférieure admissible du titre	Ctrl + Maj + D	Maj + Cmd + D
Positionner les objets dans la marge gauche admissible du titre	Ctrl + Maj + F	Maj + Cmd + F
Positionner les objets dans la marge droite admissible du titre		
Positionner les objets dans la marge supérieure admissible du titre	Ctrl + Maj + O	Ma j+ Cmd + O
Outil Rectangle	R	R
Outil Rotation	O	O
Outil Rectangle à coins arrondis		
Outil Rectangle arrondi		
Outil Sélection	V	V
Afficher la vidéo de montage derrière le titre		
Outil Texte	T	T
Souligné		
Outil Texte captif vertical		
Outil Texte curviligne vertical		
Outil Texte vertical	C	C
Outil Coin	W	W
Panneau Moniteur de raccord		
Double mise au point	Alt + 1	Opt + 1
Mise au point à gauche	Alt + 3	Opt + 3
Mise au point à droite	Alt + 2	Opt + 2
Boucle		
Lecture/Arrêt		
Activer/Désactiver les signaux audio adjacents		
Activer/Désactiver la zone admissible entrante		
Activer/Désactiver la zone admissible sortante		
Activer/Désactiver les marges admissibles		
Raccord arrière d'un décalage important	Alt + Maj + Touche Gauche	Opt + Maj + Touche Gauche
Raccord arrière d'une image	Alt + Touche Gauche	Opt + Touche Gauche
Raccord avant d'un décalage important	Alt + Maj + Touche Droite	Opt + Maj + Touche Droite
Raccord avant d'une image	Alt + Touche Droite	Opt + Touche Droite

Outils		
Outil Sélection	V	V
Outil Sélection de piste	A	A
Outil Propagation	B	B
Outil Modification compensée	N	N
Outil Allongement compensé	X	X
Outil Cutter	C	C
Outil Déplacer dessous	V	V
Outil Déplacer dessus	U	U
Outil Plume	P	P
Outil Main	H	H
Outil Zoom	Z	Z

Recherche de raccourcis clavier

[En haut](#)

Trouvez le raccourci clavier d'un outil, d'un bouton ou d'une commande de menu en procédant de l'une des manières suivantes :

- Placez le pointeur de la souris sur un outil ou un bouton jusqu'à ce que l'info-bulle correspondante s'affiche. S'il existe, le raccourci clavier est indiqué dans l'info-bulle après la description de l'outil.
- Recherchez le raccourci clavier à droite de la commande de menu.
- Pour obtenir les raccourcis clavier les plus fréquemment utilisés qui ne sont pas affichés dans les info-bulles ou les menus, consultez les tableaux de raccourcis de cette rubrique. Pour obtenir une liste complète des raccourcis par défaut et existants, choisissez Edition > Personnalisation du clavier (Windows), (Mac OS dans CS5) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS)
- Dans CS5.5 et versions ultérieures, utilisez le champ de recherche de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier pour rechercher rapidement des commandes spécifiques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des raccourcis clavier Apple Final Cut Pro ou Avid Media Composer dans Adobe Premiere Pro, sur la personnalisation des raccourcis clavier et sur le déplacement des raccourcis clavier personnalisés vers un autre système, [visionnez cette vidéo de Kevin Monahan et Karl Soule](#) sur AdobeTV.

Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier

[En haut](#)

Vous pouvez définir des raccourcis correspondant à ceux des autres logiciels que vous employez. Si d'autres jeux sont disponibles, vous pouvez les sélectionner dans le menu déroulant Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier.

1. Pour personnaliser les raccourcis clavier, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sous Windows, sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
 - Sur Mac OS (Adobe Premiere Pro CS5), sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
 - Sur Mac OS (Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures), sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier.
2. (Facultatif) Dans le menu contextuel Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier, sélectionnez le jeu de raccourcis clavier à utiliser dans Adobe Premiere Pro :
 - Paramètres d'usine Adobe Premiere Pro (Adobe Premiere Pro CS5)
 - Adobe Premiere Pro CS5.5 (Adobe Premiere Pro CS5.5)
 - Adobe Premiere Pro CS6 (Adobe Premiere Pro CS6)
 - Avid Xpress DV 3.5 (Adobe Premiere Pro CS5)
 - Avid Media Composer 5 (Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures)
 - Final Cut Pro 7.0

3. Sélectionnez une option dans le menu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier :

Application Répertoire par catégorie les commandes accessibles dans la barre de menus.

Panneaux Répertoire les commandes associées aux panneaux et aux menus.

Outils Répertoire les icônes et les intitulés des outils.

4. Dans la colonne Commande, affichez la commande pour laquelle vous souhaitez créer ou changer un raccourci. Si nécessaire, cliquez sur le triangle en regard du nom de la catégorie pour afficher les commandes correspondantes.
5. Cliquez dans le champ de raccourci de l'élément pour le sélectionner.
6. Saisissez le raccourci à utiliser pour cet élément. La boîte de dialogue Personnalisation du clavier affiche une alerte si le raccourci choisi est déjà utilisé.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effacer un raccourci et le réaffecter à sa commande originale, cliquez sur Annuler.
 - Pour passer à la commande à laquelle le raccourci était précédemment affecté, cliquez sur Atteindre.
 - Pour supprimer le raccourci saisi, cliquez sur Effacer.
 - Pour saisir de nouveau le raccourci tapé précédemment, cliquez sur Rétablir.
8. Répétez cette procédure pour saisir autant de raccourcis clavier que nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer sous, saisissez le nom de votre jeu de touches de raccourci, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : certaines commandes sont réservées par le système d'exploitation. Vous ne pouvez pas les réattribuer à Adobe Premiere Pro. En outre, vous ne pouvez pas attribuer les touches plus (+) et moins (-) du pavé numérique, car elles sont destinées à la saisie de valeurs de code temporel relatives. Vous pouvez toutefois utiliser la touche moins (-) du clavier.

Franklin McMahon explique dans un [didacticiel vidéo](#) sur le site Web Layers Magazine comment personnaliser les raccourcis clavier.

Cette [vidéo](#) explique comment transférer vos raccourcis clavier personnalisés vers d'autres systèmes d'édition Adobe Premiere Pro.

Ce [didacticiel](#) de Clay Asbury présente les raccourcis Final Cut Pro dans Adobe Premiere Pro CS5.5, puis explique comment les enregistrer dans une mise en page personnalisée.

Suppression des raccourcis

[En haut](#)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows, sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
 - Sur Mac OS (Adobe Premiere Pro CS5), sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
 - Sur Mac OS (Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures), sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez le raccourci choisi, puis cliquez sur Effacer.
 - Pour supprimer un jeu de raccourcis clavier, choisissez-le dans le menu Jeu, puis cliquez sur Supprimer. Confirmez votre choix en cliquant sur Supprimer dans le message d'avertissement.

Impression des raccourcis clavier

[En haut](#)

De nombreux éditeurs apprécient de disposer d'un document de raccourcis clavier auquel ils peuvent faire référence. Adobe Premiere Pro vous offre la possibilité de copier et de coller des raccourcis clavier dans un document, puis d'imprimer celui-ci. Vous pouvez également imprimer des pages de la documentation d'aide ou les enregistrer au format PDF.

Que vous copiez et colliez des données dans un document, imprimiez un fichier PDF ou consultiez la boîte de dialogue Raccourcis clavier, il est important de noter les commandes disponibles qui peuvent être associées au clavier. Vous pouvez ajouter de nouveaux raccourcis clavier afin d'axer davantage les opérations sur l'utilisation du clavier.

Impression des raccourcis clavier dans une feuille de calcul

Vous pouvez coller les listes de raccourcis clavier de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier dans un document texte, tel qu'une feuille de calcul, d'où vous avez la possibilité de les imprimer. En procédant par copier-coller, vous avez également l'avantage de pouvoir visualiser vos raccourcis clavier personnalisés. Si vous sélectionnez des raccourcis clavier Final Cut Pro, Avid Media Composer ou Personnalisé, ceux-ci seront imprimés.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur les touches Ctrl + Maj, puis sélectionnez la commande Edition > Personnalisation du clavier (Windows).
 - Dans Adobe Premiere Pro CS5, appuyez sur les touches Commande + Maj, puis choisissez Edition > Personnalisation du clavier (Mac OS).
 - Dans Adobe Premiere Pro CS5.5 (ou version ultérieure), appuyez sur les touches Commande + Maj, puis sélectionnez Premiere Pro >

Raccourcis clavier.

- Sélectionnez un jeu de raccourcis clavier dans le menu Définir de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier (Windows ou Premiere Pro CS5 sur Mac OS) ou dans le menu Disposition du clavier préconfigurée de la boîte de dialogue Raccourcis clavier d'Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures (Mac OS).
- Cliquez sur le bouton Presse-papiers.
- Créez un nouveau document dans un éditeur de texte ou un tableur.
- Collez le contenu du Presse-papiers dans le document.
- Enregistrez le document, puis imprimez-le.

Impression des raccourcis clavier dans un fichier PDF

Vous pouvez imprimer un document PDF contenant les raccourcis clavier existants dans les articles d'aide suivants :

Adobe Premiere Pro CS6 (Windows)

Adobe Premiere Pro CS6 (Mac)

Ouvrez l'article des raccourcis clavier dans un navigateur Web et imprimez-le.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons. Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis clavier par défaut (CS5 et CS5.5)

[Recherche de raccourcis clavier](#)
[Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier](#)
[Suppression de raccourcis](#)
[Impression de raccourcis clavier](#)
[Outils de sélection \(raccourcis clavier\)](#)
[Affichage des panneaux \(raccourcis clavier\)](#)
[Panneau Acquisition \(raccourcis clavier\)](#)
[Moniteur de caméras multiples \(raccourcis clavier\)](#)
[Panneau Projet \(raccourcis clavier\)](#)
[Panneau Montage \(raccourcis clavier\)](#)
[Titrage \(raccourcis clavier\)](#)
[Panneau Moniteur de raccord \(raccourcis clavier\)](#)
[Panneau Options d'effet \(raccourcis clavier\)](#)

Bon nombre de commandes sont associées à des raccourcis clavier qui permettent d'effectuer des tâches sans recourir systématiquement à la souris. Vous pouvez également créer ou modifier des raccourcis clavier. Le jeu de raccourcis par défaut se nomme Première Pro CS5.5.

[Reportez-vous à cette page](#) pour connaître les raccourcis clavier par défaut d'Adobe Première Pro CS6.

Recherche de raccourcis clavier

[En haut](#)

Trouvez le raccourci clavier d'un outil, d'un bouton ou d'une commande de menu en procédant de l'une des manières suivantes :

- Placez le pointeur de la souris sur un outil ou un bouton jusqu'à ce que l'info-bulle correspondante s'affiche. S'il existe, le raccourci clavier est indiqué dans l'info-bulle après la description de l'outil.
- Recherchez le raccourci clavier à droite de la commande de menu.
- Pour obtenir les raccourcis clavier les plus fréquemment utilisés qui ne sont pas affichés dans les info-bulles ou les menus, consultez les tableaux de raccourcis de cette rubrique. Pour obtenir une liste complète des raccourcis par défaut et existants, choisissez Edition > Personnalisation du clavier (Windows), (Mac OS dans CS5) ou Première Pro > Raccourcis clavier (Mac OS)
- Dans CS5.5 et versions ultérieures, utilisez le champ de recherche de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier pour rechercher rapidement des commandes spécifiques.

Pour plus de détails sur l'amélioration de la personnalisation des raccourcis clavier dans Adobe Première Pro CS5.5, [consultez cet article de blog](#) dans la zone de travail d'Adobe Première Pro.

Pour plus d'informations sur les modifications apportées à la boîte de dialogue des raccourcis clavier dans Adobe Première Pro CS5.5, [visionnez cette vidéo](#) de video2brain.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des raccourcis clavier Apple Final Cut Pro ou Avid Media Composer dans Adobe Première Pro, sur la personnalisation des raccourcis clavier et sur le déplacement des raccourcis clavier personnalisés vers un autre système, [visionnez cette vidéo de Kevin Monahan et Karl Soule](#) sur AdobeTV.

Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier

[En haut](#)

Vous pouvez définir des raccourcis correspondant à ceux des autres logiciels que vous employez. Si d'autres jeux sont disponibles, vous pouvez les sélectionner dans le menu déroulant Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier.

1. Cliquez dans le champ de raccourci de l'élément pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Modifier. Vous pouvez également double-cliquer directement sur le raccourci pour le sélectionner.
2. Saisissez le raccourci à utiliser pour cet élément. La boîte de dialogue Personnalisation du clavier affiche une alerte si le raccourci choisi est déjà utilisé.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effacer un raccourci et le réaffecter à sa commande d'origine, cliquez sur Annuler.
 - Pour passer à la commande à laquelle le raccourci était précédemment affecté, cliquez sur Atteindre.
 - Pour supprimer le raccourci saisi, cliquez sur Effacer.
 - Pour saisir de nouveau le raccourci tapé précédemment, cliquez sur Rétablir.

4. Répétez cette procédure pour saisir autant de raccourcis clavier que nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer sous, saisissez le nom de votre jeu de touches de raccourci, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : certaines commandes sont réservées par le système d'exploitation. Vous ne pouvez pas les réattribuer à Adobe Premiere Pro. En outre, vous ne pouvez pas attribuer les touches plus (+) et moins (-) du pavé numérique, car elles sont destinées à la saisie de valeurs de code temporel relatives. Vous pouvez toutefois utiliser la touche moins (-) du clavier.

Franklin McMahon explique dans un [didacticiel vidéo](#) sur le site Web Layers Magazine comment personnaliser les raccourcis clavier.

Cette [vidéo](#) explique comment transférer vos raccourcis clavier personnalisés vers d'autres systèmes d'édition Adobe Premiere Pro.

Ce [didacticiel](#) de Clay Asbury présente les raccourcis Final Cut Pro dans Adobe Premiere Pro CS5.5, puis explique comment les enregistrer dans une mise en page personnalisée.

Suppression des raccourcis

[En haut](#)

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez le raccourci choisi, puis cliquez sur Effacer.
 - Pour supprimer un jeu de raccourcis clavier, choisissez-le dans le menu Jeu, puis cliquez sur Supprimer. Confirmez votre choix en cliquant sur Supprimer dans le message d'avertissement.

Impression des raccourcis clavier

[En haut](#)

Vous pouvez coller les listes de raccourcis clavier de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier dans un document texte, d'où vous avez la possibilité de les imprimer.

- Appuyez sur les touches Ctrl + Maj > Edition > Personnalisation du clavier (Windows). Dans Adobe Premiere Pro CS5, appuyez sur les touches Commande + Maj > Edition > Personnalisation du clavier (Mac OS). Dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures, appuyez sur les touches Commande + Maj > Premiere Pro > Raccourcis clavier.
- Sélectionnez un jeu de raccourcis clavier dans le menu Définir de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier ou Raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures (Mac OS).
- Cliquez sur le bouton Presse-papiers.
- Démarrez un nouveau document dans un éditeur de texte.
- Collez le contenu du Presse-papiers dans le document.

Outils de sélection (raccourcis clavier)

[En haut](#)

Résultat	Windows et Mac OS
Outil Sélection	V
Outil Sélection de piste	A
Outil Propagation	B
Outil Modification compensée	N
Outil Allongement compensé	X
Outil Cutter	C
Outil Déplacer dessous	V
Outil Déplacer dessus	U
Outil Plume	P
Outil Main	H
Outil Zoom	Z

Affichage des panneaux (raccourcis clavier)

Résultat	Raccourci (Windows et Mac OS)
Active les panneaux en rotation vers la gauche	Ctrl + Maj + , [virgule]
Active les panneaux en rotation vers la droite	Ctrl + Maj + . [point]
Panneau Mixage audio	Maj + -
Panneau Options d'effet	Maj + (
Panneau Effets	Maj + è
Panneau Moniteur source	Maj + é
Panneau Moniteur du programme	Maj + '
Panneau Projet	Maj + &
Panneau Montage	Maj + "
Ferme le panneau actif	Ctrl + W (Windows), Commande + W (Mac OS)
Agrandit le panneau sous le pointeur, quel que soit l'élément actif ou sélectionné.	' [accent] (claviers américains) ou touche située à gauche de la touche numérique « 1 » (autres claviers) ou touche « @ » sur les claviers japonais
Agrandit le panneau actif ou sélectionné, quel que soit l'endroit où se trouve le pointeur de la souris. (Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures.)	Maj + ' [accent] (claviers américains) ou touche située à gauche de la touche numérique « 1 » (autres claviers) ou touche « @ » sur les claviers japonais

Panneau Acquisition (raccourcis clavier)

Résultat	Windows et Mac OS
Parcourt les images modifiables	Tab
Annule l'acquisition	Echap
Ejection	E
Avance rapide	F
Atteindre le point d'entrée	Q
Atteindre le point de sortie	U
Enregistre	G
Rembobine	R
En arrière	Touche Gauche
En avant	Touche Droite
Arrêt	S

Moniteur de caméras multiples (raccourcis clavier)

--	--

Résultat	Windows et Mac OS
Atteint le point de montage suivant	Touche Bas
Atteint le point de montage précédent	Touche Haut
Lecture / Arrêt	Espace
Enregistrement activé / désactivé	à
Sélectionne la caméra 1	&
Sélectionne la caméra 2	é
Sélectionne la caméra 3	"
Sélectionne la caméra 4	'
En arrière	Touche Gauche
En avant	Touche Droite

Panneau Projet (raccourcis clavier)

[En haut](#)

Résultat	Windows	Mac OS
Supprime la sélection avec ses options	Ctrl + Retour arrière	Commande + Suppression avant
Etend la sélection vers le bas	Maj + touche Bas	Maj + touche Bas
Etend la sélection vers la gauche	Maj + touche Gauche	Maj + touche Gauche
Etend la sélection vers la droite	Maj + touche Droite	Maj + touche Droite
Etend la sélection vers le haut	Maj + touche Haut	Maj + touche Haut
Déplace la sélection en bas	Touche Bas	Touche Bas
Déplace la sélection à la fin	Fin	Fin
Déplace la sélection au début	Origine	Origine
Déplace la sélection sur la gauche	Touche Gauche	Touche Gauche
Déplace la sélection sur la page suivante	Page suivante	Page suivante
Déplace la sélection sur la page précédente	Page précédente	Page précédente
Déplace la sélection sur la droite	Touche Droite	Touche Droite
Déplace la sélection en haut	Touche Haut	Touche Haut
Taille de la vignette suivante	Maj +]	Maj +]
Taille de la vignette précédente	Maj + ^	Maj + ^
Ouvrir un chutier	Cliquez sur le triangle d'ouverture ou sélectionnez le chutier et appuyez sur la flèche droite	Cliquez sur le triangle d'ouverture ou sélectionnez le chutier et appuyez sur la flèche droite
Fermer un chutier	Cliquez sur le triangle d'ouverture ou sélectionnez le chutier et appuyez sur la flèche gauche	Cliquez sur le triangle d'ouverture ou sélectionnez le chutier et appuyez sur la flèche gauche
Ouvrir et fermer tous les chutiers	Tout en maintenant la touche Alt	Tout en maintenant la touche Option

enfoncée, cliquez sur un chutier pour ouvrir et fermer tous les chutiers.

enfoncée, cliquez sur un chutier pour ouvrir et fermer tous les chutiers.

Panneau Montage (raccourcis clavier)

[En haut](#)

Résultat	Windows	Mac OS
Ajouter une image clé	Ctrl-clic	Commande-clic
Couper au niveau de l'indicateur d'instant présent	Ctrl + K	Commande + K
Définit la zone de travail sur une séquence	Double-cliquez sur la barre de la zone de travail.	Double-cliquez sur la barre de la zone de travail.
Définit le point d'entrée de la zone de travail	Alt + ^	Option + ^
Définit le point de sortie de la zone de travail	Alt +]	Option+]
Efface les points d'entrée et de sortie	G	G
Efface le point d'entrée	D	D
Efface la sélection	Ret. arr	Supprimer
Effacer le point de sortie	F	F
Modifie les points d'entrée ou de sortie audio ou vidéo indépendamment	Alt + faire glisser le point d'entrée ou de sortie	Faire glisser, en maintenant la touche Option enfoncée, le point d'entrée ou de sortie
Atteindre le point d'entrée	Q	Q
Atteindre le point de sortie	U	U
Atteint le point de montage suivant	Page suivante	Page suivante
Atteint le point de montage précédent	Page précédente	Page précédente
Atteint la fin de l'élément sélectionné	Maj + Fin	Maj + Fin
Atteint le début de l'élément sélectionné	Maj + Origine	Maj + Origine
Atteint la fin de la séquence (lorsqu'un panneau Montage est actif)	Fin	Fin
Atteint le début de la séquence (lorsqu'un panneau Montage est actif)	Origine	Origine
Atteint la marque de séquence numérotée	Ctrl + &	Commande + &
Concordance des images	M	M
Avance l'élément sélectionné d'un nombre spécifié d'images	Saisir +, suivi du nombre d'images, puis appuyer sur Entrée	Saisir +, suivi du nombre d'images, puis appuyer sur Retour
Reculer l'élément sélectionné d'un nombre spécifié d'images	Saisir -, suivi du nombre d'images, puis appuyer sur Entrée	Saisir -, suivi du nombre d'images, puis appuyer sur Retour
Décale l'élément sélectionné de 5 images vers la gauche	Alt + Maj + ,	Option + Maj + ,
Décale l'élément sélectionné d'une image vers la gauche	Alt + ,	Option + ,

Décale l'élément sélectionné de 5 images vers la droite	Alt + Maj + .	Option + Maj + .
Décale l'élément sélectionné d'une image vers la droite	Alt + .	Option + .
Lit de l'indicateur d'instant présent jusqu'au point de sortie	Ctrl + barre d'espace	Ctrl + barre d'espace (claviers anglais uniquement)
Lit du début à la fin avec les preroll/postroll	Maj + barre d'espace	Maj + barre d'espace
Lecture/Arrêt	Espace	Espace
Lit en avant à vitesse rapide	Maintenez la touche Maj enfoncée tout en appuyant plusieurs fois sur L jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée. Relâchez la touche Maj.	Maintenez la touche Maj enfoncée tout en appuyant plusieurs fois sur L jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée. Relâchez la touche Maj.
Lit en avant à vitesse normale	L	L
Lit en avant une image à la fois	Maintenir la touche K enfoncée tout en appuyant sur la touche L	Maintenir la touche K enfoncée tout en appuyant sur la touche L
Lit en avant lentement (8 i/s)	Maintenir les touches K + L enfoncées	Maintenir les touches K + L enfoncées
Lit en arrière à vitesse rapide	Maintenez la touche Maj enfoncée tout en appuyant plusieurs fois sur J jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée. Relâchez la touche Maj.	Maintenez la touche Maj enfoncée tout en appuyant plusieurs fois sur J jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée. Relâchez la touche Maj.
Lit en arrière à vitesse normale	J	J
Lit en arrière une image à la fois	Maintenir la touche K enfoncée tout en appuyant sur la touche J	Maintenir la touche K enfoncée tout en appuyant sur la touche J
Lit en sens inverse lentement (8 i/s)	Maintenir les touches K + J enfoncées	Maintenir les touches K + J enfoncées
Fait apparaître la séquence imbriquée	Ctrl + Maj + F	Maj + T
Supprime et raccorde	Alt + Ret. arr	Option + Supprimer
Définit le point d'entrée	I	I
Définit le point de sortie	O	O
Définit une marque non numérotée	* (utiliser le pavé numérique)	* (utiliser le pavé numérique)
Variateur de vitesse lent gauche	Maj + J	Maj + J
Variateur de vitesse lent droit	Maj + L	Maj + L
Arrêt du variateur de vitesse	K	K
Fait glisser l'élément sélectionné de 5 images vers la gauche	Alt + Maj + touche Gauche	Commande + Maj + Flèche gauche
Fait glisser l'élément sélectionné d'une image vers la gauche	Alt + touche Gauche	Commande+Flèche gauche
Fait glisser l'élément sélectionné de 5 images vers la droite	Alt + Maj + touche Droite	Commande + Maj + Flèche droite
Fait glisser l'élément sélectionné d'une image vers la droite	Alt + touche Droite	Commande + Flèche droite
Déplace les éléments audio ou vidéo indépendamment	Alt + faire glisser la partie audio ou vidéo de l'élément avec l'outil Sélection	Option + faire glisser la partie audio ou vidéo de l'élément avec l'outil Sélection
En arrière	Touche Gauche	Touche Gauche

Recule de 5 images-unités	Maj + touche Gauche	Maj + touche Gauche
En avant	Touche Droite	Touche Droite
Avance de 5 images-unités	Maj + touche Droite	Maj + touche Droite
Bascule entre les formats d'affichage de code temporel disponibles	Ctrl-clic sur le texte réactif du code temporel	Commande-clic sur le texte réactif du code temporel
Pochoir	T	T
Zoom avant	=	=
Zoom arrière	-	-
Zoom avant/arrière sur une vue de séquence complète	\	\ (claviers anglais uniquement)

Module de titrage (raccourcis clavier)

[En haut](#)

Résultat	Windows	Mac OS
Outil Arc	A	A
Diminue le crénage de cinq unités	Alt + Maj + touche Gauche	Option + Maj + touche Gauche
Diminue le crénage d'une seule unité	Alt + touche Gauche	Option + touche Gauche
Diminue l'interlignage de cinq unités	Alt + Maj + touche Bas	Option + Maj + touche Bas
Diminue l'interlignage d'une seule unité	Alt + touche Bas	Option + touche Bas
Diminue le corps du texte de cinq points	Ctrl + Alt + Maj + touche Gauche	Commande + Option + Maj + touche Gauche
Diminue le corps du texte d'un point	Ctrl + Alt + touche Gauche	Commande + Option + touche Gauche
Outil Ellipse	E	E
Augmente le crénage de cinq unités	Alt + Maj + touche Droite	Option + Maj + touche Droite
Augmente le crénage d'une seule unité	Alt + touche Droite	Option + touche Droite
Augmente l'interlignage de cinq unités	Alt + Maj + touche Haut	Option + Maj + touche Haut
Augmente l'interlignage d'une seule unité	Alt + touche Haut	Option + touche Haut
Augmente le corps du texte de cinq points	Ctrl + Alt + Maj + touche Droite	Commande + Option + Maj + touche Droite
Augmente le corps du texte d'un point	Ctrl + Alt + touche Droite	Commande + Option + touche Droite
Insère le symbole de copyright	Ctrl + Alt + Maj + C	Commande + Option + Maj + C
Insère le symbole de marque déposée	Ctrl + Alt + Maj + R	Commande + Option + Maj + R
Outil Trait	L	L
Nouveau titre	Ctrl + T	Commande + T
Décale l'objet sélectionné de 5 pixels vers le bas	Maj + touche Bas	Maj + touche Bas
Décale l'objet sélectionné de 1 pixel vers le bas	Touche Bas	Touche Bas

Décale l'objet sélectionné de 5 pixels vers la gauche	Maj + touche Gauche	Maj + touche Gauche
Décale l'objet sélectionné de 1 pixel vers la gauche	Touche Gauche	Touche Gauche
Décale l'objet sélectionné de 5 pixels vers la droite	Maj + touche Droite	Maj + touche Droite
Décale l'objet sélectionné de 1 pixel vers la droite	Touche Droite	Touche Droite
Décale l'objet sélectionné de 5 pixels vers le haut	Maj + touche Haut	Maj + touche Haut
Décale l'objet sélectionné de 1 pixel vers le haut	Touche Haut	Touche Haut
Outil Plume	P	P
Positionne l'objet au bas de la marge admissible pour le titre	Ctrl + Maj + D	Commande + Maj + D
Positionne l'objet à gauche de la marge admissible pour le titre	Ctrl + Maj + F	Commande + Maj + F
Positionne l'objet en haut de la marge admissible pour le titre	Ctrl + Maj + O	Commande + Maj + O
Outil Rectangle	R	R
Outil Rotation	O	O
Outil Sélection	V	V
Outil Texte	T	T
Outil Texte vertical	C	C
Outil Coin	U	U

Panneau Moniteur de raccord (raccourcis clavier)

[En haut](#)

Résultat	Windows	Mac OS
Mise au point des côtés entrant et sortant	Alt + &	Option + &
Mise au point du côté entrant	Alt + "	Option + "
Mise au point du côté sortant	Alt + é	Option + é
Raccorde en sens inverse avec la valeur de pas maximal	Alt + Maj + touche Gauche	Option + Maj + touche Gauche
Raccorde en sens inverse d'une image	Alt + touche Gauche	Option + touche Gauche
Raccorde en avant avec la valeur de pas maximal	Alt + Maj + touche Droite	Option + Maj + touche Droite
Raccorde en avant d'une image	Alt + touche Droite	Option + touche Droite

Panneau Options d'effet (raccourcis clavier)

[En haut](#)

Résultat	Windows	Mac OS
Atteint le début de l'élément sélectionné (lorsque le panneau Options d'effet est actif)	Origine	Origine
Atteint la fin de l'élément sélectionné (lorsque le panneau Options d'effet est actif)	Fin	Fin

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Adobe Dynamic Link

Adobe Dynamic Link (CS6)

[A propos de Dynamic Link \(Production Premium ou Master Collection uniquement\)](#)

[Performances de Dynamic Link \(Production Premium ou Master Collection uniquement\)](#)

[Création de compositions After Effects et établissement de liens vers ces dernières à l'aide de Dynamic Link \(Production Premium ou Master Collection uniquement\)](#)

[Suppression d'une composition ou d'un élément lié de façon dynamique \(Production Premium ou Master Collection uniquement\)](#)

[Modification d'une composition liée de façon dynamique dans After Effects \(Production Premium ou Master Collection uniquement\)](#)

[Création d'une composition After Effects à partir d'éléments dans Adobe Premiere Pro \(Production Premium uniquement\)](#)

[Compositions hors ligne et Dynamic Link \(Production Premium ou Master Collection uniquement\)](#)

Adobe Dynamic Link (CS6)

[Haut de la page](#)

Dans Adobe Premiere Pro CS6, la fonction Dynamic Link est désormais améliorée et bien plus rapide et plus stable. L'amélioration comprend notamment la suppression de la limitation du fonctionnement de Dynamic Link au sein d'une suite uniquement (c'est-à-dire, Dynamic Link fonctionne désormais entre les applications achetées en tant que produits individuels). Adobe Dynamic Link fonctionne toujours dans Adobe Production Premium CS6 et Adobe Master Collection CS6.

Pour plus d'informations sur Adobe Dynamic Link dans Adobe Premiere Pro CS6 et After Effects CS6, [consultez cette vidéo](#) de Todd Kopriva et Video2Brain.

A propos de Dynamic Link (Production Premium ou Master Collection uniquement)

[Haut de la page](#)

Par le passé, pour partager des contenus multimédias entre des applications de post-production, vous deviez rendre et exporter votre travail dans une application avant de l'importer dans une autre. Ce processus, peu efficace, demandait beaucoup de temps. Auparavant, si vous souhaitiez modifier l'élément d'origine, vous deviez de nouveau rendre le contenu et l'exporter. Vous disposiez alors de plusieurs versions rendues et exportées d'un contenu, ce qui consomme de l'espace disque et peut poser des problèmes de gestion de fichiers.

Dynamic Link, qui est une fonction d'Adobe Creative Suite Production Premium et Master Collection, offre une autre solution pour ce flux de travaux. Vous pouvez créer des liens dynamiques entre After Effects, Adobe Premiere Pro et Encore. La création d'un lien dynamique est aussi simple que l'importation de tout autre type d'élément. Les éléments liés dynamiquement s'affichent avec des icônes et des couleurs de libellé uniques afin d'être facilement identifiables. Les liens dynamiques sont enregistrés dans les projets générés par ces applications.

Si vous achetez Premiere Pro en tant que produit autonome (incluant Adobe Media Encoder et Adobe Encore), Dynamic Link permet de créer des liens dynamiques entre Premiere Pro, Adobe Media Encoder et Encore.

Les modifications apportées dans After Effects à une composition liée de façon dynamique apparaissent immédiatement dans les éléments liés d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore. De la même façon, les modifications apportées dans Adobe Premiere Pro à des séquences liées de façon dynamique apparaissent immédiatement dans After Effects et Encore. Vous n'avez pas à rendre ou à enregistrer les modifications au préalable.

Ressources en ligne à propos de Dynamic Link

Un didacticiel vidéo présentant Dynamic Link est disponible à l'adresse suivante : [Site Web d'Adobe](#).

Sur le [site Web de Motionworks](#), John Dickinson propose un didacticiel vidéo qui explique comment utiliser Dynamic Link entre After Effects et Premiere Pro, et entre After Effects et Encore.

Sur le [site Web d'Adobe](#), Tim Kolb propose un didacticiel vidéo qui explique comment créer un menu DVD interactif avec Premiere Pro et Encore, à l'aide de Dynamic Link.

Andrew Devis explique aux utilisateurs de Premiere Pro comment exploiter Dynamic Link [dans cette vidéo disponible sur le site Web de Creative Cow](#).

Vous trouverez davantage d'informations sur le flux de travaux Premiere Pro pour Dynamic Link [dans cette vidéo de Jason Levine](#).

Liaison vers/depuis Adobe Premiere Pro

Vous pouvez envoyer des éléments sélectionnés à partir d'Adobe Premiere Pro vers After Effects en tant que composition ou composition imbriquée, en remplaçant les éléments d'Adobe Premiere Pro par une composition liée de façon dynamique.

Grâce à Dynamic Link, vous pouvez également envoyer des séquences à partir d'Adobe Premiere Pro vers Encore en vue d'une création sur DVD, disque Blu-ray ou fichiers SWF.

Outre Dynamic Link, vous pouvez partager du contenu entre les applications de l'une des façons suivantes :

- opérations de copier-coller entre After Effects et Adobe Premiere Pro ;

- exportation de projets After Effects vers Adobe Premiere Pro ;
- utilisation de la commande Acquisition dans Adobe Premiere Pro d'After Effects ;
- importation de projets Adobe Premiere Pro dans After Effects.

Liaison vers/depuis After Effects

Lorsque vous créez un lien dynamique vers une composition After Effects à partir d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore, elle apparaît dans le panneau Projet de l'application hôte. Vous pouvez utiliser la composition liée de façon dynamique comme vous utiliseriez tout autre élément. Lors de l'insertion d'une composition liée dans le montage de l'application hôte, un élément lié s'affiche dans le panneau Montage. Un élément lié est une simple référence à la composition liée du panneau Projet. After Effects réalise le rendu de la composition liée image par image lors de la lecture dans l'application hôte.

Deux restrictions s'appliquent à l'utilisation d'éléments liés dynamiquement entre After Effects et Adobe Premiere Pro. Ces deux restrictions s'appliquent également en sens inverse : elles restent vraies même si vous permutez « composition » et « séquence » :

- Si une séquence contient une composition, n'incluez pas cette séquence, ni toute séquence dans laquelle elle est imbriquée, dans un lien dynamique à partir du projet contenant la composition.
- Si une séquence contient une composition, n'incluez pas de liens de cette composition, ni de toute composition dans laquelle elle est imbriquée, vers une séquence.

Dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur une composition After Effects liée dynamiquement :


- afficher un aperçu dans le Moniteur source ;
- définir des points d'entrée et de sortie pour la composition ;
- l'ajouter à une séquence ;
- la modifier à l'aide des outils Adobe Premiere Pro.

Lorsque vous ajoutez à une séquence une composition liée comprenant à la fois un contenu vidéo et audio, Adobe Premiere Pro insère les éléments vidéo et audio liés dans le montage. Vous pouvez rompre le lien entre la vidéo et le contenu audio pour modifier les éléments séparément.

Dans Encore, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur une composition After Effects liée dynamiquement :

- l'utiliser pour créer un menu animé ;
- l'insérer dans un montage ;
- la modifier à l'aide des outils Encore.

Vous pouvez ajouter une composition After Effects liée comprenant à la fois un contenu audio et vidéo à un montage Encore. Ce logiciel insère des éléments audio et vidéo distincts dans le montage.

 *Vous pouvez créer des compositions After Effects à partir des menus Encore, même sans Dynamic Link.*

Liaison vers/à partir d'Encore


Dans Encore, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les éléments liés dynamiquement :

- modifier une séquence dans Adobe Premiere Pro à l'aide de la commande Modifier l'original ;
- modifier une composition After Effects à l'aide de la commande Modifier l'original ;
- mettre à jour les marqueurs dans Encore afin qu'ils correspondent aux marqueurs de chapitre d'Encore d'une séquence Adobe Premiere Pro.

Couleur et Dynamic Link

After Effects utilise le modèle colorimétrique RVB (rouge, vert, bleu). Adobe Premiere Pro emploie le modèle colorimétrique YUV. Lorsque vous travaillez avec une composition liée de façon dynamique, Adobe Premiere Pro la convertit en YUV ou conserve les couleurs RVB selon le format de sortie.

Les compositions liées de façon dynamique sont rendues conformément au codage des couleurs du projet After Effects (8, 16 ou 32 bpc, selon les paramètres du projet). Si vous travaillez avec des éléments HDR (High Dynamic Range), définissez le codage des couleurs du projet After Effects sur 32 bpc.

 *Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez une séquence. Sélectionnez ensuite Séquence > Paramètres de séquence. Dans le panneau Aperçus vidéo, sélectionnez l'option Résolution maximale pour que la qualité du traitement effectué par Adobe Premiere Pro soit optimale. Toutefois, ces options peuvent ralentir le traitement.*

Enregistrement et Dynamic Link

Enregistrez votre projet After Effects au moins une fois avant de créer un lien dynamique à partir d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore vers une composition incluse dans ce projet. Par la suite, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les modifications apportées au projet After Effects pour visualiser les modifications apportées à une composition liée dans Adobe Premiere Pro ou Encore.

La création d'une copie d'un projet After Effects au moyen de la commande Enregistrer sous n'a pas pour effet de modifier les liens dynamiques

créés dans le projet d'origine. Les projets Adobe Premiere Pro et Encore utilisent toujours le projet d'origine, et non la copie, comme source pour les compositions liées. Toutefois, vous pouvez à tout moment rééditer le lien entre un élément lié dynamiquement et une composition de la copie. **Remarque :** Dans After Effects, vous pouvez sélectionner Fichier > Incrémenter puis Enregistrer. Le projet ouvert qui vient d'être enregistré continue de transmettre les images aux projets client contenant des compositions liées dynamiquement à partir du projet After Effects ouvert.

Performances de Dynamic Link (Production Premium ou Master Collection uniquement)

[Haut de la page](#)

Un clip lié peut faire référence à une composition source complexe. Les actions que vous effectuez sur cette composition nécessitent un temps de traitement supplémentaire. After Effects applique ces actions et rend les données finales disponibles dans Adobe Premiere Pro ou Encore. Dans certains cas, le temps de traitement supplémentaire retarde l'aperçu ou la lecture.

Pour réduire ces retards, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- mettez la composition liée hors ligne ;
- désactivez un élément lié afin d'interrompre temporairement la référence à la composition ;
- réalisez le rendu de la composition et remplacez la composition liée dynamiquement par le fichier rendu.

Si vous travaillez d'ordinaire avec des compositions source complexes, essayez d'ajouter de la mémoire RAM ou d'utiliser un processeur plus rapide.

Remarque : Une composition After Effects liée ne prend pas en charge le multitraitement Rendu simultané de plusieurs images. Voir [Amélioration des performances en optimisant les paramètres de mémoire, de cache et de multitraitement](#).

Création de compositions After Effects et établissement de liens vers ces dernières à l'aide de Dynamic Link (Production Premium ou Master Collection uniquement)

[Haut de la page](#)

Vous pouvez créer des compositions After Effects et lier dynamiquement du contenu à ces dernières à partir d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore. Vous pouvez également lier dynamiquement du contenu à des compositions After Effects existantes à partir d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore.

Création d'une composition à partir d'éléments dans Adobe Premiere Pro


Vous pouvez remplacer des éléments sélectionnés dans Adobe Premiere Pro par une composition After Effects liée dynamiquement et basée sur ces éléments. La nouvelle composition hérite des paramètres de séquence d'Adobe Premiere Pro.

1. Sélectionnez les éléments d'une séquence que vous souhaitez intégrer dans la composition.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'un des éléments sélectionnés.
3. Sélectionnez Remplacer par une composition After Effects.

Création d'une composition liée dynamiquement à partir d'Adobe Premiere Pro ou Encore

Lorsque vous créez une composition liée dynamiquement à partir d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore, After Effects est lancé automatiquement. After Effects crée ensuite un projet et une composition avec les dimensions, le format de pixels, la cadence d'images et la fréquence d'échantillon audio du projet d'origine. (Si After Effects est déjà en cours d'exécution, une composition est créée dans le projet en cours.) Le nom de la nouvelle composition est basé sur le nom du projet Adobe Premiere Pro ou Encore, suivi de Linked Comp [x].

1. Dans Adobe Premiere Pro ou Adobe Encore, choisissez la commande Fichier > Adobe Dynamic Link > Nouvelle composition After Effects.
2. Si la boîte de dialogue Enregistrer sous d'After Effects s'affiche, entrez un nom et un emplacement pour le projet After Effects, puis cliquez sur Enregistrer.

 *Lors de la création d'une composition liée dynamiquement dans After Effects, la durée de celle-ci est définie sur 30 secondes. Pour modifier la durée, sélectionnez la composition dans After Effects, choisissez Composition > Paramètres de composition. Cliquez sur l'onglet Réglages de base, puis spécifiez une nouvelle valeur pour la durée.*

Liaison vers une composition existante

Pour de meilleurs résultats, les paramètres de composition (tels que les dimensions, le format de pixels et la cadence d'images) doivent correspondre à ceux utilisés dans le projet Adobe Premiere Pro ou Encore.


❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Adobe Premiere Pro ou Encore, choisissez la commande Fichier > Adobe Dynamic Link > Importer la composition After Effects. Sélectionnez un fichier de projet After Effects (.aep), puis choisissez une ou plusieurs compositions.
- Dans Adobe Premiere Pro ou Encore, sélectionnez un fichier de projet After Effects et cliquez sur Ouvrir. Choisissez ensuite une composition dans la boîte de dialogue qui s'affiche et cliquez sur OK.
- Faites glisser une ou plusieurs compositions du panneau de projet After Effects vers le panneau de projet Adobe Premiere Pro ou Encore.
- Faites glisser un fichier de projet After Effects dans le panneau de projet Adobe Premiere Pro. Si le fichier de projet After Effects comprend plusieurs compositions, la boîte de dialogue Importer la composition s'ouvre.

Remarque : Vous pouvez établir plusieurs liens vers une même composition After Effects dans un projet Adobe Premiere Pro. Toutefois, dans un

projet Adobe Encore, vous ne pouvez établir qu'un seul lien vers une composition After Effects.

Si vous créez une composition liée dynamiquement à partir d'Encore, désactivez les calques de mise en surbrillance des sous-images dans After Effects, de façon à pouvoir contrôler leur affichage dans Encore.



Compositions After Effects liées de façon dynamique

Suppression d'une composition ou d'un élément lié de façon dynamique (Production Premium ou Master Collection uniquement) [Haut de la page](#)

Vous pouvez supprimer une composition liée dans un projet Encore si elle n'est pas utilisée dans le projet. Vous pouvez supprimer une composition liée dans un projet Adobe Premiere Pro à tout moment, même si la composition est utilisée dans un projet.

Vous pouvez supprimer à tout moment des éléments liés du montage d'une séquence Adobe Premiere Pro, ou d'un menu ou montage Encore.

❖ Dans Adobe Premiere Pro ou Encore, sélectionnez la composition ou l'élément lié, puis appuyez sur la touche Suppr.

Modification d'une composition liée de façon dynamique dans After Effects (Production Premium ou Master Collection uniquement) [Haut de la page](#)

Utilisez la commande Modifier l'original dans Adobe Premiere Pro ou Encore pour modifier une composition After Effects liée. Une fois la composition ouverte dans After Effects, vous pouvez la modifier sans avoir à nouveau utiliser la commande Modifier l'original.

1. Sélectionnez la composition After Effects dans le panneau de projet Adobe Premiere Pro ou Encore, ou sélectionnez un élément lié dans le montage et choisissez Modifier > Modifier l'original.
2. Modifiez la composition dans After Effects. Revenez ensuite à Adobe Premiere Pro ou Encore pour visualiser les modifications.

Les modifications effectuées dans After Effects apparaissent dans Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro cesse d'utiliser les fichiers d'aperçu rendus pour l'élément avant les modifications.

Remarque : vous pouvez modifier le nom de la composition dans After Effects après avoir créé un lien dynamique vers celle-ci à partir d'Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ne met pas à jour le nom de la composition liée dans le panneau Projet. Adobe Premiere Pro ne conserve cependant pas le lien dynamique.

Création d'une composition After Effects à partir d'éléments dans Adobe Premiere Pro (Production Premium uniquement) [Haut de la page](#)


Vous pouvez remplacer un ensemble d'éléments d'une séquence dans Adobe Premiere Pro par une composition After Effects basée sur ces éléments. La composition hérite des réglages de la séquence d'Adobe Premiere Pro et conserve un lien dynamique vers After Effects. Vous pouvez modifier la composition dans Adobe Premiere Pro ou After Effects.

1. Sélectionnez les éléments d'une séquence que vous souhaitez intégrer dans la composition.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'un des éléments sélectionnés.
3. Sélectionnez Remplacer par une composition After Effects.

Compositions hors ligne et Dynamic Link (Production Premium ou Master Collection uniquement) [Haut de la page](#)


Adobe Premiere Pro et Encore affichent les compositions liées de façon dynamique comme hors ligne dans les cas suivants :

- Vous avez renommé, déplacé ou supprimé le projet After Effects contenant la composition.
- Vous avez intentionnellement mis la composition hors ligne.
- Vous avez ouvert le projet contenant la composition sur un système n'étant pas équipé de Production Premium ni de Master Collection.
- Vous travaillez sur un projet géré par le Gestionnaire de projets d'Adobe Premiere Pro. Le Gestionnaire de projets ne déplace pas les compositions source After Effects vers le dossier du projet géré. Déplacez manuellement la composition.

Les compositions hors ligne sont accompagnées de l'icône  dans le panneau de projet Adobe Premiere Pro. Dans Encore, l'aperçu miniature affiche l'icône Hors ligne lorsqu'un élément hors ligne est sélectionné dans le panneau de projet. Si vous utilisez une composition hors ligne, vous pouvez rééditer le lien entre celle-ci et la composition After Effects d'origine. Vous pouvez également choisir de créer un lien entre une composition liée et une composition source différente.

Mise hors ligne (off-line) d'une composition liée de façon dynamique

Si la lecture d'une composition liée de façon dynamique est saccadée, vous pouvez la mettre hors ligne. En outre, vous pouvez partager un projet sans avoir à l'ouvrir sur un système équipé de Production Premium ou Master Collection. Vous pouvez mettre hors ligne une composition liée de façon dynamique. Lorsque vous mettez une composition hors ligne, vous rompez le lien dynamique avec After Effects. La composition liée est remplacée par une composition hors ligne dans le panneau de projet.

 Vous pouvez supprimer temporairement un élément lié dans Adobe Premiere Pro en sélectionnant l'élément et en choisissant **Élément > Activer**. Pour rééditer le lien avec l'élément, choisissez de nouveau **Élément > Activer** (une coche placée à côté de la commande indique que l'élément est activé).

1. Dans Premiere Pro, sélectionnez la composition dans le panneau de projet.
2. Sélectionnez **Projet > Créer off-line**.

Rétablissement de la liaison vers une composition liée de façon dynamique

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez la composition et choisissez **Projet > Lier le média**. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez un projet After Effects. Adobe Premiere Pro réédite automatiquement le lien vers la composition.
- Dans Encore, cliquez avec le bouton droit sur la composition et sélectionnez **Localiser l'élément**. Dans la boîte de dialogue **Localiser l'élément**, recherchez la composition à lier, puis cliquez sur **Sélectionner (Windows)** ou **Ouvrir (Mac OS)**.

Voir aussi

 [Adobe Dynamic Link](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Flux de production multi-application

- [Modification d'un élément dans son application d'origine](#)
- [Utilisation de Photoshop et d'Adobe Premiere Pro](#)
- [Copie entre After Effects et Adobe Premiere Pro](#)
- [Utilisation d'Adobe Premiere Pro et d'Adobe Flash](#)
- [Utilisation d'Adobe Story, d'Adobe OnLocation et d'Adobe Premiere Pro](#)
- [Utilisation d'Encore et d'Adobe Premiere Pro](#)
- [Utilisation de Final Cut Pro et d'Adobe Premiere Pro](#)
- [Utilisation d'Avid Media Composer et d'Adobe Premiere Pro](#)


D'autres applications Adobe peuvent être utilisées pour améliorer ou modifier les éléments utilisés dans un projet Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro permet également de monter des projets commencés dans d'autres applications.

Modification d'un élément dans son application d'origine

[Haut de la page](#)

Dans Adobe Premiere Pro, la commande Modifier l'original ouvre les éléments dans les applications associées à leurs types de fichiers, de sorte que vous puissiez les modifier. Adobe Premiere Pro incorpore automatiquement les changements dans le projet en cours, sans remplacer les fichiers. En outre, la commande Modifier l'original de l'application hôte permet d'ouvrir des séquences Adobe Premiere Pro importées dans d'autres applications, telles qu'Adobe After Effects.

1. Sélectionnez un élément dans le panneau Projet ou le panneau Montage.
2. Sélectionnez Edition > Modifier l'original.

 Vous pouvez exporter un film à partir d'Adobe Premiere Pro avec les données nécessaires pour la commande Modifier l'original. Dans la boîte de dialogue des réglages d'exportation du film, sélectionnez Projet dans le menu Options d'incorporation.

Utilisation de Photoshop et d'Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Si vous utilisez Photoshop pour créer des images fixes, vous pouvez utiliser Adobe Premiere Pro pour les animer et les modifier. Vous pouvez animer une image complète ou n'importe lequel de ses calques.

Vous pouvez modifier des images individuelles de fichiers vidéo et de séquences d'images dans Photoshop. Outre l'utilisation des outils Photoshop pour monter et peindre des images vidéo, vous pouvez appliquer des filtres, des masques, des transformations, des styles de calques et des modes de fusion. Vous pouvez peindre au moyen des outils Tampon de duplication, Tampon de motif, Correcteur ou Correcteur de ton. Vous pouvez également monter des images vidéo à l'aide de l'outil Pièce.

L'outil Tampon de duplication de Photoshop vous permet d'échantillonner une image à partir d'un calque vidéo et de peindre avec la source échantillonnée dans une autre image vidéo. Lorsque vous vous déplacez vers des images cibles différentes, l'image source change en fonction de l'image à partir de laquelle vous avez effectué l'échantillonnage initial.

Après avoir effectué les montages, vous pouvez enregistrer la vidéo en tant que fichier PSD ou en effectuer le rendu sous forme de séquence QuickTime ou de séquence d'images. Vous pouvez importer n'importe laquelle de ces séquences dans Adobe Premiere Pro pour effectuer un montage avancé.

Si vous utilisez Adobe Premiere Pro pour créer des séquences vidéo, vous pouvez affiner les blocs constitutifs de ces séquences à l'aide de Photoshop. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans Photoshop :

- Supprimer les éléments visuels inutiles
- Dessiner sur des images individuelles
- Utiliser les outils avancés de sélection et de masquage pour diviser une image en éléments pour l'animation ou la composition

Ressources en ligne pour les flux de production Adobe Premiere Pro et Photoshop

- Franklin McMahon présente dans [ce didacticiel vidéo de Layers Magazine](#) la création d'un titre dans Photoshop pour l'utiliser dans Adobe Premiere Pro.
- [Ce didacticiel vidéo Adobe Premiere Pro de Phil Hawkins sur Infinite Skills](#) explique comment importer des fichiers entre Photoshop et Adobe Premiere Pro.
- Jarle Leirpoll explique comment automatiser la production de tiers inférieurs avec Photoshop et Adobe Premiere Pro [dans cet article sur le site Web de ProVideo Coalition](#).

Avantages comparatifs de tâches spécifiques

Ses diverses fonctions de montage vidéo font la force d'Adobe Premiere Pro . Utilisez-le pour combiner des fichiers Photoshop à des éléments vidéo, audio et autres. Vous pouvez utiliser des fichiers Photoshop, par exemple, comme titres, graphiques et masques.

Par contre, Photoshop propose d'excellents outils pour la peinture, le dessin et la sélection de parties d'une image. Les outils Sélection rapide et Lasso magnétique de Photoshop permettent de créer aisément un masque à partir d'une forme complexe. Plutôt que de tracer manuellement un masque dans Adobe Premiere Pro, ayez recours à Photoshop pour le faire. De même, si vous devez appliquer plusieurs traits de peinture à la main pour vous débarrasser de la poussière, envisagez également d'utiliser les outils de peinture proposés par Photoshop.

Les fonctions d'animation et de vidéo de Photoshop Extended comprennent l'animation simple basée sur des images clés. Toutefois, Adobe Premiere Pro assure un contrôle des images clés plus poussé sur diverses propriétés.

Echange d'images fixes

Adobe Premiere Pro permet d'importer et d'exporter des images fixes dans de nombreux formats. Cependant, pour une polyvalence optimale, il est préférable d'utiliser le format Photoshop PSD natif lors du transfert d'images individuelles ou de séquences d'images fixes de Photoshop vers Adobe Premiere Pro.

Lorsque vous importez un fichier PSD dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez le faire en tant qu'image aplatie ou avec ses calques séparés et intacts.

Il est souvent judicieux de préparer une image fixe dans Photoshop avant de l'importer dans Adobe Premiere Pro. Par préparation, on entend éventuellement une correction de couleur, une mise à l'échelle ou un recadrage. Il est souvent préférable de modifier une image source dans Photoshop plutôt que de contraindre Adobe Premiere Pro à effectuer la même opération plusieurs fois par seconde en effectuant le rendu de chaque bloc pour les prévisualisations ou le résultat final.

Dans Photoshop, vous pouvez créer un fichier PSD qui est correctement configuré pour un type de sortie vidéo spécifique. Dans la boîte de dialogue Nouveau fichier, sélectionnez une préconfiguration Film et vidéo. Dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez créer un document PSD qui corresponde aux paramètres de votre composition et de votre séquence. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Fichier Photoshop.

Echange de vidéos

Vous ne pouvez plus échanger des fichiers vidéo PSD avec Photoshop. Cependant, vous pouvez effectuer directement le rendu d'un film à partir de Photoshop, puis le réimporter dans Adobe Premiere Pro. Vous pouvez, par exemple, créer dans Photoshop une animation QuickTime qui sera ensuite importée dans Adobe Premiere Pro.

Couleur

Adobe Premiere Pro travaille, en interne, dans un espace colorimétrique RVB (rouge, vert, bleu). Si vous souhaitez monter dans Adobe Premiere Pro les éléments vidéo créés dans Photoshop, vous devez les créer en RVB.

Si vous souhaitez diffuser le résultat final, il est préférable de s'assurer que la diffusion des couleurs de votre image est sécurisée dans Photoshop. Attribuez l'espace colorimétrique de destination approprié (SDTV - Rec. 601, par exemple) au document dans Photoshop.

Création et montage des fichiers Photoshop

Vous pouvez créer un fichier d'image fixe Photoshop qui hérite automatiquement des réglages de rapport L/H en images et en pixels de votre projet Adobe Premiere Pro. Vous pouvez également monter tout fichier d'image fixe d'un projet Adobe Premiere Pro dans Photoshop.

Création d'un fichier Photoshop dans un projet

❖ Choisissez Fichier > Nouveau > Fichier Photoshop.

Photoshop s'ouvre avec une nouvelle image fixe vierge. Les dimensions en pixels correspondent à la taille de l'image vidéo du projet ; en outre, les guides d'image montrent les zones admissibles pour le titre et l'action du projet.

Modification d'un fichier d'image fixe dans Photoshop

A partir d'un projet, vous pouvez ouvrir un fichier image dans la plupart des formats pris en charge par Adobe Photoshop. Adobe Premiere Pro n'importe pas les fichiers dans les formats de couleurs CMJN ou LAB.

1. Sélectionnez un élément d'image fixe dans le panneau Projet ou le panneau Montage.
2. Sélectionnez Edition > Modifier dans Adobe Photoshop.

Le fichier s'ouvre dans Photoshop. Lorsque vous enregistrez le fichier, les modifications sont disponibles dans le projet Adobe Premiere Pro.


Copie entre After Effects et Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

- A partir du panneau Montage d'After Effects, vous pouvez copier des calques basés sur des éléments de métrage audio ou vidéo (y compris des solides) et les coller dans le panneau Montage d'Adobe Premiere Pro.
- A partir du panneau Montage d'Adobe Premiere Pro, vous pouvez copier des actifs (n'importe quel élément d'une piste) et les coller dans le panneau Montage d'After Effects.
- A partir d'After Effects ou d'Adobe Premiere Pro, vous pouvez copier et coller des éléments de métrage dans le panneau Projet de l'autre application.

Remarque : cependant, vous ne pouvez pas coller des éléments de métrage du panneau Projet d'After Effects dans le panneau Montage d'Adobe Premiere Pro.

Si vous souhaitez employer tous les éléments ou une seule séquence d'un projet Adobe Premiere Pro, utilisez plutôt la commande d'importation pour importer le projet dans After Effects.

 Utilisez Adobe Dynamic Link pour créer des liens dynamiques, sans rendu, entre des compositions nouvelles ou existantes dans After Effects et Adobe Premiere Pro. (voir la section A propos de Dynamic Link (Production Premium ou Master Collection uniquement)).

Copie depuis Adobe After Effects vers Adobe Premiere Pro

Vous pouvez copier un calque basé sur un élément de métrage depuis une composition After Effects et le coller dans une séquence Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro convertit ces calques en éléments dans la séquence et copie l'élément de métrage source dans son panneau Projet. Si le calque comprend un effet également utilisé par Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Pro convertit l'effet et tous ses paramètres et images clés.

Vous pouvez également copier des compositions imbriquées, des calques Photoshop, des calques de couleur unie et des calques audio. Adobe Premiere Pro convertit les compositions imbriquées en séquences imbriquées et les calques de couleur unie en caches de couleur. Vous ne pouvez pas copier des calques de forme, de texte, d'appareil photo, de lumière ou de réglage dans Adobe Premiere Pro.

1. Démarrez Adobe Premiere Pro (vous devez démarrer Adobe Premiere Pro avant de copier le calque dans After Effects).
2. Sélectionnez un ou plusieurs calques dans le panneau Montage d'After Effects.
Remarque : si vous sélectionnez plusieurs calques et qu'ils ne se chevauchent pas dans After Effects, ils sont placés sur la même piste dans Adobe Premiere Pro. D'autre part, si les calques se chevauchent dans After Effects, l'ordre dans lequel vous les sélectionnez détermine leur ordre de positionnement sur les pistes dans Adobe Premiere Pro. Chaque calque est placé sur une piste distincte, et le dernier calque sélectionné apparaît sur la piste 1. Par exemple, si vous sélectionnez des calques de haut en bas, ils apparaissent dans l'ordre inverse dans Adobe Premiere Pro, le calque du dessous se trouvant sur la piste 1.
3. Choisissez la commande Edition > Copier.
4. Dans Adobe Premiere Pro, ouvrez une séquence dans le panneau Montage.
5. Placez l'indicateur de l'instant à l'emplacement souhaité, puis choisissez la commande Edition > Coller ou Edition > Coller et insérer.

Résultats du collage dans Adobe Premiere Pro

Lorsque vous collez un calque dans une séquence Adobe Premiere Pro, les images clés, les effets et les autres propriétés du calque copié sont convertis comme suit :

Élément After Effects	Conversion dans Adobe Premiere Pro	Remarques
Propriété Volume audio	Filtre Volume de couche	
Modes de fusion	Conversion des modes de fusion pris en charge par Adobe Premiere Pro	
Propriétés et images clés de l'effet	Propriétés et images clés de l'effet, si l'effet existe aussi dans Adobe Premiere Pro	Adobe Premiere Pro répertorie les effets non pris en charge comme hors ligne (offline) dans le panneau Options d'effet. Certains effets d'After Effects portent le même nom que ceux utilisés dans Adobe Premiere Pro ; néanmoins, comme il s'agit d'effets différents, ils ne sont pas convertis.
Expressions	Pas de conversion	
Marqueurs de calque	Marques d'élément	
Masques et caches	Pas de conversion	
Effet Mixeur stéréo	Filtre Volume de couche	
Remappage temporel, propriété	Remappage temporel, effet	
Propriété Extension temporelle	Propriété Vitesse	La vitesse et l'extension temporelle ont une relation inverse. Par exemple, une extension de 200 % dans After Effects est convertie en une vitesse de 50 % dans Adobe Premiere Pro.
Valeurs et images clés de la propriété Transformation	Valeurs et images clés de trajectoire et d'opacité	Le type d'image clé (Bézier, Bézier auto, Bézier continue ou Par paliers) est conservé.

Paramètres source pour fichiers source R3D	Paramètres source des fichiers source R3D	
--	---	--

Copie depuis Adobe Premiere Pro vers Adobe After Effects

Vous pouvez copier un élément vidéo ou audio depuis une séquence Adobe Premiere Pro et le coller dans une composition After Effects. After Effects convertit les éléments en calques et copie les éléments de métrage source dans son panneau Projet. Si l'élément comprend un effet également utilisé par After Effects, After Effects convertit l'effet et tous ses paramètres et images clé.

Vous pouvez aussi copier des caches de couleur, des vues fixes, des séquences imbriquées et des fichiers hors ligne. After Effects convertit les caches de couleur en calques de couleur unie et les séquences imbriquées en compositions imbriquées. Lorsque vous copiez une image fixe Photoshop dans After Effects, After Effects conserve les informations de calque Photoshop. Vous ne pouvez pas coller de titres Adobe Premiere Pro dans After Effects, mais vous pouvez coller du texte avec des attributs depuis Adobe Premiere Titler dans After Effects.

1. Sélectionnez un élément du panneau Montage d'Adobe Premiere Pro.
2. Choisissez la commande Edition > Copier.
3. Dans After Effects, ouvrez une composition dans le panneau Montage.
4. Tandis que le panneau Montage est actif, sélectionnez Edition > Coller. L'élément apparaît comme le calque le plus haut dans le panneau Montage.

Remarque : pour coller l'élément au niveau de l'indicateur d'heure actuelle, positionnez ce dernier et appuyez sur les touches **Ctrl + Alt + V** (Windows) ou **Commande + Option + V** (Mac OS).

Résultats du collage dans After Effects

Lorsque vous collez un élément dans une composition Adobe After Effects, les images clés, les effets et les autres propriétés de l'élément copié sont convertis comme suit :

Élément Adobe Premiere Pro	Conversion dans After Effects	Remarques
Piste audio	Calques audio	Les pistes audio 5.1 Surround ou supérieures à 16 bits ne sont pas prises en charge. Les pistes audio mono et stéréo sont importées comme un ou deux calques.
Barres et tons	Pas de conversion	
Modes de fusion	Conversion	
Marque d'élément	Marqueur de calque	
Caches de couleur	Calques de couleur unie	
Filtre Recadrage	Masque de fusion	
Arrêt sur image	Remappage temporel, propriété	
Valeurs et images clés de trajectoire et d'opacité	Valeurs et images clés de la propriété Transformation	Le type d'image clé (Bézier, Bézier auto, Bézier continue ou Par paliers) est conservé.
Marque de séquence	Marques sur un nouveau calque de couleur unie	Pour copier des marques de séquence, vous devez copier la séquence elle-même ou importer l'ensemble du projet Adobe Premiere Pro en tant que composition.
Propriété Vitesse	Propriété Extension temporelle	La vitesse et l'extension temporelle ont une relation inverse. Par exemple, une vitesse de 50 % dans Adobe Premiere Pro est convertie en une extension de 200 % dans After Effects.
Remappage temporel, effet	Remappage temporel, propriété	
Titres	Pas de conversion	
Configurations de l'amorce SMPTE	Pas de conversion	

Transitions audio et vidéo	Images clés d'opacité (Fondu enchaîné uniquement) ou calques de couleur unie	
Valeurs et images clés de l'effet vidéo	Propriétés et images clés de l'effet, si l'effet existe aussi dans After Effects	After Effects n'affiche pas les effets non pris en charge dans le panneau Options d'effet.
Filtres audio Volume et Volume de couche	Effet Mixeur stéréo	Les autres filtres audio ne sont pas convertis.
Paramètres source pour fichiers source R3D	Paramètres source des fichiers source R3D	

Remarque : lorsque vous importez un projet Premiere Pro dans After Effects, les fonctions sont converties de la même façon que lors de la copie d'un élément de Premiere Pro vers After Effects.

Utilisation d'Adobe Premiere Pro et d'Adobe Flash

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro est un outil professionnel de montage vidéo. Si vous utilisez Adobe Flash Professional pour concevoir des contenus interactifs pour des sites Web ou des périphériques mobiles, vous pouvez vous servir d'Adobe Premiere Pro pour monter les films de ces projets. Adobe Premiere Pro propose des outils professionnels pour le montage vidéo à l'image près, notamment pour optimiser les fichiers vidéo en vue de leur lecture sur des écrans d'ordinateur et sur des périphériques mobiles.

Adobe Flash Professional est un outil permettant d'incorporer des métrages vidéo dans des présentations pour le Web et les périphériques mobiles. Adobe Flash offre des avantages technologiques et créatifs qui vous permettent de développer des vidéos avec des données, des graphiques, du son et un contrôle interactif. Les formats FLV et FV4 permettent d'insérer facilement une vidéo dans une page Web, dans un format lisible par pratiquement tous les internautes.

Vous pouvez exporter des fichiers FLV et FV4 à partir d'Adobe Premiere Pro. Vous pouvez utiliser Adobe Flash pour intégrer ces fichiers à des sites Web ou à des applications interactifs pour périphériques mobiles. Adobe Flash peut importer les marqueurs de séquence que vous ajoutez dans une séquence Adobe Premiere Pro en tant que points de repère. Vous pouvez utiliser ces points de repère pour déclencher des événements dans des fichiers SWF en exécution.

Si vous exportez des fichiers vidéo vers d'autres formats standard, Adobe Flash peut encoder ces vidéos dans des applications de média enrichi. Adobe Flash utilise les technologies de compression les plus récentes afin de fournir une qualité optimale, même pour les fichiers de petite taille.

Utilisation d'Adobe Story, d'Adobe OnLocation et d'Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Vous pouvez rédiger des scripts de plans dans Adobe Story, les tourner dans Adobe OnLocation, puis les monter dans Adobe Premiere Pro, et éviter ainsi d'avoir à enregistrer les métadonnées XMP d'une étape à l'autre.

Vous pouvez également joindre un script Adobe Story directement aux éléments afin d'améliorer l'analyse de l'intervention. Reportez-vous à la section Amélioration de l'analyse du discours grâce aux scripts Adobe Story (CS5.5 et versions ultérieures).

Importation des éléments avec des marques d'entrée et de sortie définies dans Adobe OnLocation

Dans Adobe OnLocation, il est possible de définir des marques d'entrée et de sortie pour les éléments. Lorsque vous importez, à l'aide de l'Explorateur de médias, un élément d'un projet Adobe OnLocation, l'élément principal importé conserve ces marques d'entrée et de sortie. Vous pouvez marquer les segments intéressants des éléments dans Adobe OnLocation, les importer dans Adobe Premiere Pro, puis commencer immédiatement le montage de ces segments.

Utilisation d'Encore et d'Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Grâce à Adobe Encore et à Adobe Premiere Pro, vous pouvez graver une séquence unique sur un DVD ou un disque Blu-ray. Chaque séquence de votre projet peut être gravée sur un DVD ou un disque Blu-ray distinct. Commencez par ajouter, dans une séquence, tout le contenu à inclure sur un disque. Une fois la séquence montée, procédez comme suit :

Ajout de marques de chapitre Encore

Vous pouvez ajouter des marques de chapitre Encore dans une séquence Adobe Premiere Pro. Ces marques peuvent également être envoyées vers Encore avec la séquence.

Si vous créez un DVD à lecture automatique dans Encore, les marques de chapitre Encore deviennent des marques de scène. Lors de la lecture du DVD, l'utilisation du bouton Précédent ou Suivant de la télécommande permet de reculer ou d'avancer jusqu'à la marque suivante. Si vous créez un DVD ou un disque Blu-ray avec des menus, vous pouvez lier les boutons de scène dans les menus aux marques de chapitre Encore.

Envoi vers Encore ou vers un fichier MPEG-2

Vous pouvez envoyer une séquence complète ou partielle d'Adobe Premiere Pro vers Encore. Dans Encore, vous pouvez graver directement la séquence sur un DVD sans menus ou ajouter des menus et des boutons avant de procéder à la gravure. Vous avez également la possibilité d'exporter le projet de l'une des manières suivantes :

- Gravure du projet sur disque
- Enregistrement du projet dans un fichier image DVD
- Enregistrement du projet dans un ensemble de dossiers DVD
- Enregistrement du projet dans des fichiers maîtres DVD sur une bande DLT
- Exportation du projet dans un fichier SWF en vue de le publier sur le Web

Vous pouvez également utiliser le format MPEG2-DVD pour exporter un fichier MPEG-2 compatible DVD à partir d'Adobe Premiere Pro. Ce fichier peut être utilisé dans la plupart des applications de création de DVD.

Choix d'un modèle de menu

Les modèles Encore sont des menus prédéfinis, assortis de styles variés. Les boutons des modèles créent automatiquement des liens avec les marques de chapitre insérées dans la séquence. Encore crée des sous-menus supplémentaires nécessaires en fonction de toutes les marques de chapitre d'une séquence.

Remarque : *les DVD à lecture automatique ne comprennent pas de menus. Ne choisissez pas un modèle pour les DVD de ce type.*

Personnalisation du modèle de menu

Modifiez les titres, changez les graphiques ou ajoutez une vidéo en arrière-plan dans Encore. Vous pouvez aussi utiliser une vidéo dans les vignettes des boutons en spécifiant une section d'élément à exécuter dans le bouton.

Prévisualisation du disque

Vérifiez la fonctionnalité et l'aspect de vos menus de DVD ou de disque Blu-ray dans la fenêtre Aperçu du DVD.

Gravage du disque

Avec un graveur installé ou connecté, vous pouvez graver votre contenu sur le disque. Vous pouvez enregistrer les fichiers compressés dans un dossier, pour les lire à partir d'un disque dur d'ordinateur. Vous pouvez également enregistrer une image ISO en vue de la distribuer ou de la graver sur un DVD.

Remarque : *Encore crée des DVD compatibles avec le format vidéo DVD. Il ne crée pas de DVD de données ou de DVD audio.*

Utilisation de Final Cut Pro et d'Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Vous pouvez importer des fichiers XML de projets Final Cut Pro dans Adobe Premiere Pro. Pour plus d'informations, voir la section Importation de fichiers de projet XML à partir de Final Cut Pro. Vous pouvez exporter des fichiers de projet Adobe Premiere Pro en tant que fichiers XML Final Cut Pro.

Pour plus d'informations, voir la section Exportation d'un fichier XML de projet Final Cut Pro.

Pour plus d'informations sur les flux de production possibles entre Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro, reportez-vous à la section sur [l'ouverture de flux de production avec Final Cut Pro et Avid](#).

Sur le [site Web d'Adobe](#), Joost van der Hoeven explique dans un didacticiel vidéo comment échanger des informations entre Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro à l'aide de projets XML.

[Rendez-vous sur cette page](#) pour consulter plusieurs documents qui facilitent la transition entre Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro.

Remarque : *un fichier XML exporté à partir d'Adobe Premiere Pro peut également être importé dans certaines versions de Final Cut Express.*

Utilisation d'Avid Media Composer et d'Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Pour plus d'informations sur les flux de production possibles entre Adobe Premiere Pro et Avid Media Composer, reportez-vous à la section sur [l'ouverture de flux de production avec Final Cut Pro et Avid](#).

Dans [ce didacticiel vidéo](#), Maxim Jago présente le processus d'aller-retour avec Avid Media Composer.

Voir aussi

[Importer des calques 3D à partir de Photoshop](#)

[Présentation du flux de production Script vers écran](#)

[Enregistrement direct sur disque : depuis Adobe OnLocation vers Adobe Premiere Pro](#)



Flux de production multiplates-formes

Il est possible de gérer un projet sur plusieurs plates-formes informatiques. Vous pouvez par exemple démarrer sous Windows puis poursuivre sur Mac OS. Toutefois, certaines fonctions changent lorsque le projet passe d'une plate-forme à une autre.

Réglages de séquence Vous pouvez créer un projet sur une plate-forme, puis le déplacer sur une autre. Adobe Premiere Pro définit les réglages de séquence équivalents pour la seconde plate-forme, le cas échéant. Vous pouvez par exemple créer sous Windows un projet DV contenant une acquisition DV et des réglages de pilotage de matériel. Lorsque vous ouvrez ce projet sur Mac OS, Adobe Premiere Pro définit l'acquisition DV et les réglages de pilotage de matériel appropriés pour Mac. Ces réglages sont enregistrés lorsque vous enregistrez le projet. Si, par la suite, vous ouvrez le projet sous Windows, ces réglages sont convertis en réglages Windows.

Effets Tous les effets vidéo disponibles sur Mac OS sont disponibles sous Windows. Les effets Windows non disponibles sur le Mac apparaissent comme des effets off-line si le projet est ouvert sur le Mac. Ils sont désignés par le terme « Windows uniquement » dans l'aide d'Adobe Premiere Pro. Tous les effets audio sont disponibles sur les deux plates-formes. Les préconfigurations d'effets fonctionnent sur les deux plates-formes (sauf si la préconfiguration s'applique à un effet qui n'est pas disponible sur une plate-forme donnée).

Préconfigurations Adobe Media Encoder Les préconfigurations créées sur une plate-forme ne sont pas disponibles sur une autre.

Fichiers de prévisualisation Les fichiers de prévisualisation créés sur une plate-forme ne sont pas disponibles sur une autre. Lorsqu'un projet est ouvert sur une autre plate-forme, les fichiers de prévisualisation sont rendus de nouveau. Lorsque ce projet est ouvert par la suite sur sa plate-forme d'origine, Adobe Premiere Pro effectue à nouveau le rendu des fichiers de prévisualisation.

Fichiers haute résolution Les fichiers AVI Windows contenant de la vidéo non compressée 4:2:2 10 bits (v210) ou 4:2:2 8 bits (UYVU) ne sont pas pris en charge sur Mac OS.

Rendu de l'aperçu La qualité de lecture des fichiers non natifs non rendus n'est pas aussi élevée que celle des mêmes fichiers sur leur plateforme d'origine. Ainsi, la lecture des fichiers AVI n'est pas d'aussi bonne qualité sur Mac OS que sous Windows. Adobe Premiere Pro effectue un rendu des fichiers de prévisualisation pour les fichiers non natifs sur la plate-forme active. Il effectue toujours un rendu des fichiers de prévisualisation dans un format natif. Une barre rouge dans la bande de montage indique les sections comportant des fichiers dont le rendu doit être effectué.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Recherche et personnalisation des raccourcis clavier

[Recherche de raccourcis clavier](#)

[Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier](#)

[Suppression des raccourcis](#)

[Impression des raccourcis clavier](#)

Bon nombre de commandes sont associées à des raccourcis clavier qui permettent d'effectuer des tâches sans recourir systématiquement à la souris. Vous pouvez également créer ou modifier des raccourcis clavier. Le jeu de raccourcis par défaut se nomme Paramètres d'usine Adobe Premiere Pro.

Recherche de raccourcis clavier

[Haut de la page](#)

❖ Trouvez le raccourci clavier d'un outil, d'un bouton ou d'une commande de menu en procédant de l'une des manières suivantes :

- Placez le pointeur de la souris sur un outil ou un bouton jusqu'à ce que l'info-bulle correspondante s'affiche. S'il existe, le raccourci clavier est indiqué dans l'info-bulle après la description de l'outil.
- Recherchez le raccourci clavier à droite de la commande de menu.
- Pour obtenir les raccourcis clavier les plus fréquemment utilisés qui ne sont pas affichés dans les info-bulles ou les menus, consultez les tableaux de raccourcis de ce chapitre. Pour obtenir une liste complète des raccourcis par défaut et existants, choisissez Edition > Personnalisation du clavier. (Windows), (Mac OS dans CS5) ou Adobe Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS dans CS5.5 et versions ultérieures). Voir la section Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier.
- Dans Adobe Premiere Pro CS5.5, la boîte de dialogue Personnalisation du clavier contient un champ de recherche qui permet de rechercher rapidement des commandes spécifiques.

Pour plus d'informations sur les modifications apportées à la boîte de dialogue des raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS5.5, [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

Pour plus de détails sur l'amélioration de la personnalisation des raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS5.5, [consultez cet article de blog](#) dans la zone de travail d'Adobe Premiere Pro.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des raccourcis clavier Apple Final Cut Pro ou Avid Media Composer dans Adobe Premiere Pro, sur la personnalisation des raccourcis clavier et sur le déplacement des raccourcis clavier personnalisés sur un autre système, [visionnez cette vidéo de Kevin Monahan et Karl Soule sur AdobeTV](#).

Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier

[Haut de la page](#)

Vous pouvez définir des raccourcis correspondant à ceux des autres logiciels que vous employez. Si d'autres jeux sont disponibles, vous pouvez les sélectionner dans le menu déroulant Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier.

1. Pour personnaliser les raccourcis clavier, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sous Windows, sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
 - Sur Mac OS (Adobe Premiere Pro CS5), sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
 - Sur Mac OS (Adobe Premiere Pro CS5.5), sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier.
2. (Facultatif) Dans le menu contextuel Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier, sélectionnez le jeu de raccourcis clavier à utiliser dans Adobe Premiere Pro :
 - Paramètres d'usine Adobe Premiere Pro (Adobe Premiere Pro CS5)
 - Adobe Premiere Pro CS5.5 (Adobe Premiere Pro CS5.5)
 - Raccourcis clavier pour Avid Xpress DV 3.5 (Adobe Premiere Pro CS5)
 - Raccourcis clavier pour Avid Media Composer 5 (Adobe Premiere Pro CS5.5)
 - Raccourcis clavier pour Final Cut Pro 7.0
3. Sélectionnez une option dans le menu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier :
 - Application** Répertorie par catégorie les commandes accessibles dans la barre de menus.
 - Panneaux** Répertorie les commandes associées aux panneaux et menus.

Outils Répertorie les icônes et les intitulés des outils.

4. Dans la colonne Commande, affichez la commande pour laquelle vous souhaitez créer ou changer un raccourci. Si nécessaire, cliquez sur le triangle en regard du nom de la catégorie pour afficher les commandes correspondantes.
5. Cliquez dans le champ de raccourci de l'élément pour le sélectionner.
6. Saisissez le raccourci à utiliser pour cet élément. La boîte de dialogue Personnalisation du clavier affiche une alerte si le raccourci choisi est déjà utilisé.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effacer un raccourci et le réaffecter à sa commande originale, cliquez sur Annuler.
 - Pour passer à la commande à laquelle le raccourci était précédemment affecté, cliquez sur Atteindre.
 - Pour supprimer le raccourci saisi, cliquez sur Effacer.
 - Pour saisir de nouveau le raccourci tapé précédemment, cliquez sur Rétablir.
8. Répétez cette procédure pour saisir autant de raccourcis clavier que nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer sous, saisissez le nom de votre jeu de touches de raccourci, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : certaines commandes sont réservées par le système d'exploitation. Vous ne pouvez pas les réattribuer à Adobe Premiere Pro. En outre, vous ne pouvez pas attribuer les touches plus (+) et moins (-) du pavé numérique, car elles sont destinées à la saisie de valeurs de code temporel relatives. Vous pouvez toutefois utiliser la touche moins (-) du clavier.

Franklin McMahon explique dans un [didacticiel vidéo](#) sur le site Web Layers Magazine comment personnaliser les raccourcis clavier.

[Cette vidéo](#) explique comment transférer vos raccourcis clavier personnalisés vers d'autres systèmes d'édition Adobe Premiere Pro.

[Ce didacticiel](#) de Clay Asbury présente les raccourcis Final Cut Pro dans Adobe Premiere Pro CS5.5, puis explique comment les enregistrer dans une mise en page personnalisée.

Suppression des raccourcis

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez le raccourci choisi, puis cliquez sur Effacer.
 - Pour supprimer un jeu de raccourcis clavier, choisissez-le dans le menu Jeu, puis cliquez sur Supprimer. Confirmez votre choix en cliquant sur Supprimer dans le message d'avertissement.

Impression des raccourcis clavier

[Haut de la page](#)

Vous pouvez coller les listes de raccourcis clavier de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier dans un document texte, d'où vous avez la possibilité de les imprimer.

1. Pour ce faire, procédez comme suit : Ctrl + Maj + clic sur Personnalisation du clavier (Windows) ou Cmde + Maj + clic sur Personnalisation du clavier (Mac OS).
2. Sélectionnez Edition > Personnalisation du clavier. Pour Adobe Premiere Pro CS5.5 (Mac OS), sélectionnez Premiere Pro > Raccourcis clavier.
3. Sélectionnez un jeu de raccourcis clavier dans le menu déroulant Jeu de la boîte de dialogue Personnalisation du clavier ou Raccourcis clavier dans Adobe Premiere Pro CS5.5 (Mac OS).
4. Cliquez sur le bouton Presse-papiers.
5. Démarrez un nouveau document dans un éditeur de texte.
6. Collez le contenu du Presse-papiers dans le document.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Préférences

[Modification des préférences](#)
[Préférences générales](#)
[Préférences d'apparence](#)
[Préférences audio](#)
[Préférences du matériel audio](#)
[Préférences de correspondance de sortie audio](#)
[Modification des réglages de la fonction Enregistrement automatique](#)
[Préférences d'acquisition](#)
[Préférences de pilotage de matériel](#)
[Préférences de couleur des libellés](#)
[Préférences des paramètres par défaut des libellés](#)
[Préférences des médias](#)
[Préférences de mémoire](#)
[Préférences des réglages de lecture \(CS6\)](#)
[Synchroniser les paramètres](#)
[Préférences du module Titrage](#)
[Préférences de raccord](#)

Modification des préférences

[Haut de la page](#)

Vous pouvez personnaliser l'aspect et le comportement d'Adobe Premiere Pro, depuis la spécification de la durée par défaut des transitions jusqu'à la définition de la luminosité de l'interface utilisateur. La plupart de ces préférences restent actives jusqu'à ce que vous les changiez. Toutefois, les préférences que vous définissez pour les disques de travail sont enregistrées avec vos projets. Ainsi, lorsque vous ouvrez un projet, il propose, par défaut, les disques de travail que vous aviez sélectionnés lors de la configuration du projet.

- Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences, choisissez Edition > Préférences (Windows) ou Premiere Pro > Préférences (Mac OS) et sélectionnez la catégorie de préférences que vous voulez changer.
- Pour restaurer les paramètres de préférences par défaut, maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée pendant le lancement de l'application. Vous pouvez relâcher la touche Alt ou Option lorsque l'écran de démarrage s'affiche.
- Pour restaurer les paramètres de préférences par défaut et la mémoire cache du module externe en même temps, maintenez enfoncées les touches Maj + Alt (Windows) ou Maj + Option (Mac OS) pendant le démarrage de l'application. Relâchez les touches Maj + Alt ou Maj + Option lorsque l'écran de démarrage s'affiche.

Les préférences sont stockées à l'emplacement suivant :

- Pour Windows : <lecteur>\Users\<nom_utilisateur>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Premiere Pro
- Pour Mac OS : <lecteur>/Utilisateurs/<nom_utilisateur>Bibliothèque/Préférences/com.adobe.AdobePremierePro.plist

Ce chapitre de l'ouvrage Adobe Premiere Pro Classroom in a Book explique comment configurer des projets, des séquences et des préférences lors de la prise en main d'Adobe Premiere Pro. Reportez-vous à la section traitant de la [sélection des paramètres, du réglage des préférences et de la gestion des éléments dans Adobe Premiere Pro](#).

Préférences générales

[Haut de la page](#)

Dans le volet Général de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez personnaliser les réglages de nombreux éléments, depuis la durée de preroll jusqu'au comportement des chutiers.

- Les paramètres preroll et postroll se trouvent dans Edition > Préférences > Lecture (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Lecture (Mac OS).
- Une préférence est disponible pour le défilement du montage à l'aide de la souris. Vous pouvez choisir le défilement vertical ou horizontal. Par défaut, le défilement à l'aide de la souris est horizontal dans Windows et vertical dans Mac OS. Pour Windows, appuyez sur la touche Ctrl pour activer le défilement vertical.
- Vous pouvez indiquer si Adobe Premiere Pro affiche, par défaut, la lecture du montage par défilement des pages, par défilement régulier ou sans défilement. Avec le défilement des pages, chaque nouvelle vue du montage apparaît une fois que la tête de lecture disparaît de l'écran. Avec le défilement régulier, la tête de lecture reste au milieu de l'écran, tandis que les éléments et l'échelle de temps défilent.
- Vous pouvez indiquer si, par défaut, Adobe Premiere Pro affiche les images clés des éléments, le volume des éléments, des poignées, des images clés, des images clés de pistes, le volume des pistes, ou au contraire masque les images clés pour les pistes audio. Sélectionnez

l'option de votre choix dans le menu Nouvelles pistes audio de montage.

- Vous pouvez indiquer si, par défaut, Adobe Premiere Pro affiche les pointeurs d'opacité et les images clés ou aucun des deux pour les pistes vidéo. Sélectionnez l'option de votre choix dans le menu Nouvelles pistes vidéo de montage.
- Le comportement de la Corbeille, lorsque vous double-cliquez sur un chutier ou en cliquant deux fois avec la touche Maj ou Option, peut être contrôlé dans la préférence des chutiers.
- Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez choisir d'afficher les paramètres de la séquence de correspondance à la boîte de dialogue de l'élément.

Préférences d'apparence

[Haut de la page](#)

Dans le volet Apparence de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir la luminosité globale de l'interface utilisateur.

Préférences audio

[Haut de la page](#)

Unité de correspondance automatique La préférence Unité de correspondance automatique indique l'instant, dans le panneau Mixage audio, où un contrôle ajusté doit rétablir son paramètre précédent. Les commandes concernées sont les boutons de paramétrage Volume, Panoramique, Effet et Emission d'une piste audio, d'un mixage secondaire et (à l'exception des émissions) d'une piste principale. Cette préférence a une incidence sur les propriétés du mode Au toucher, ainsi que sur celles du mode Lecture pour les effets relatifs aux images clés.

Type de mixage final 5.1 Indique la manière dont sont mixés les canaux sources en pistes audio 5.1.

Lecture de l'audio lors du nettoyage Active le nettoyage audio. Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez créer un raccourci-clavier appelé « basculer l'audio lors du nettoyage » pour activer/désactiver le nettoyage audio lors du nettoyage. Utiliser une touche de raccourci clavier est préférable à revenir à la boîte de dialogue Préférences chaque fois que vous souhaitez activer ou désactiver le nettoyage audio.

Entrée silencieuse pendant l'enregistrement du montage Cochez cette case pour empêcher le contrôle des entrées audio lors de l'enregistrement dans la fenêtre de montage.

Format de piste par défaut Définit le type de la piste dans laquelle les canaux audio de l'élément sont présentés lorsqu'un élément est ajouté à une séquence : Mono, Stéréo, Mono en mode stéréo ou 5.1.

Mono Crée une correspondance avec les canaux audio sources de manière à ce qu'ils soient placés sur des pistes audio mono distinctes. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Mono dans le menu Format de piste par défaut, Adobe Premiere Pro associe chaque canal source à une piste mono distincte lors de l'acquisition ou de l'importation. Si vous effectuez une acquisition à partir d'une source stéréo avec ce réglage, Adobe Premiere Pro associe chacun des canaux sources à une piste mono distincte. Vous pouvez appliquer le format de piste Mono à des éléments contenant n'importe quel nombre de canaux audio. L'importation d'un fichier 5.1 canaux établit une correspondance avec six pistes audio. Lorsque vous ajoutez l'élément à la séquence, les éléments se trouvant sur les différentes pistes mono restent reliés.

Stéréo Crée une correspondance avec les canaux audio sources, de manière à ce que les canaux couplés soient placés sur des pistes audio stéréo. Vous pouvez appliquer le format de piste Stéréo à des éléments contenant n'importe quel nombre de canaux audio. Si l'élément ne contient pas un nombre pair de canaux, un canal contenant du silence est créé et couplé au canal non couplé lorsque l'élément est ajouté à une séquence.

Mono en mode Stéréo Crée une correspondance avec les canaux audio sources, de manière à ce que chacun d'eux soit placé sur une piste audio stéréo. Adobe Premiere Pro duplique l'audio de chaque canal source mono et le place dans les canaux de gauche et de droite d'une piste stéréo. Vous pouvez appliquer le format de piste Mono en mode Stéréo à des éléments contenant n'importe quel nombre de canaux audio.

5.1 Crée une correspondance avec les canaux audio sources, de manière à placer un ou plusieurs groupes de six canaux dans des canaux audio 5.1 Surround distincts. Si le nombre de canaux sources n'est pas un multiple de six, Adobe Premiere Pro crée une piste audio surround 5.1 contenant du silence sur un ou plusieurs canaux.

Amincissement linéaire des images clés Créez des images clés uniquement aux points qui ne comportent pas de relation linéaire avec les images clés de début et de fin. Par exemple, supposons que vous automatisiez une atténuation de 0 dB à -12 dB. Lorsque cette option est sélectionnée, Adobe Premiere Pro crée uniquement des images clés aux points qui représentent une augmentation de valeur à partir des images clés de début (0 dB) et de fin (-12 dB). Si vous ne sélectionnez pas cette option, Adobe Premiere Pro peut créer plusieurs images clés incrémentielles de valeurs identiques entre ces deux points, selon la vitesse à laquelle vous changez la valeur. Cette option est sélectionnée par défaut.

Réduction de l'intervalle de temps minimum Crée des images clés uniquement à des intervalles supérieurs à la valeur que vous spécifiez. Saisissez une valeur comprise entre 1 et 2000 millisecondes.

Préférences du matériel audio

[Haut de la page](#)

Dans le volet Matériel audio de la boîte de dialogue Préférences, vous définissez le matériel audio de l'ordinateur et les réglages appropriés, tels que les réglages ASIO (Windows uniquement) ou les paramètres de taille de tampon (Mac OS uniquement) utilisé par Adobe Premiere Pro pour enregistrer du contenu audio.

[Haut de la page](#)

Préférences de correspondance de sortie audio

Dans le volet Correspondance de la sortie audio de la boîte de dialogue Préférences, vous indiquez le haut-parleur cible du système audio de l'ordinateur pour chaque canal audio pris en charge.

Remarque : les utilisateurs d'Adobe Audition doivent utiliser les préférences Mappage de la sortie audio pour que ces éléments 5.1 génèrent les canaux Gs, Ds, C et LFE dans le même ordre qu'Audition.

Modification des réglages de la fonction Enregistrement automatique

[Haut de la page](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro enregistre automatiquement votre projet toutes les vingt minutes et conserve sur le disque dur les cinq dernières versions du fichier de projet. Vous pouvez revenir à une version précédente à tout moment. L'archivage de nombreuses versions d'un projet occupe peu d'espace disque dans la mesure où les fichiers de projet sont plus petits que les fichiers vidéo sources. Il est conseillé d'enregistrer les fichiers des projets sur le même disque que votre application. Les fichiers archivés sont stockés dans le dossier Enregistrement automatique d'Adobe Premiere Pro.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Enregistrement automatique (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Enregistrement automatique (Mac OS).
2. Procédez de l'une des façons suivantes, puis cliquez sur OK :
 - Sélectionnez Enregistrement automatique des projets et indiquez l'intervalle entre deux enregistrements (en minutes).
 - Dans Nombre maximal de versions, entrez le nombre de versions d'un fichier de projet que vous voulez enregistrer. Si, par exemple, vous saisissez 10, Adobe Premiere Pro enregistre les dix versions les plus récentes.
3. Cliquez sur OK.

Remarque : Adobe Premiere Pro exécute uniquement un enregistrement automatique lorsque le projet actuellement ouvert comprend des modifications non enregistrées. Ceci s'applique également lorsque le programme se trouve en arrière-plan ou est réduit. Le fait de laisser un projet ouvert avec des modifications non enregistrées pendant une période suffisamment longue signifie que toutes les versions d'enregistrement automatique deviendront identiques, en effaçant les versions qui pourraient être utiles pour une restauration. Réglez cette préférence en fonction de votre flux de production ou fermez Adobe Premiere Pro lorsque vous travaillez sur d'autres applications pendant une période prolongée.

Préférences d'acquisition

[Haut de la page](#)

Définissent la méthode employée pour transférer les données audio et vidéo directement depuis une console ou une caméra. (Aucune des autres options de réglages de projet n'a de conséquences sur l'acquisition.) Le contenu de ce panneau dépend du mode de montage. Si vous capturez un métrage DV, utilisez les réglages d'acquisition DV par défaut. Lorsque le format d'acquisition DV/IEEE 1394 est sélectionné, les options sont automatiquement définies sur la norme IEEE 1394, et aucune option n'est par conséquent disponible. Des options et formats d'acquisition supplémentaires s'affichent si vous avez installé un autre logiciel, tel qu'un logiciel accompagnant une carte d'acquisition certifiée compatible avec Adobe Premiere Pro.

Remarque : pour les projets P2 DVCPRO 50 et P2 DVCPRO HD, le paramètre Format d'acquisition n'est pas significatif, parce que les fichiers sont capturés et enregistrés directement vers la carte P2 en tant que fichiers numériques par le caméscope.

Préférences de pilotage de matériel

[Haut de la page](#)

Dans le volet Pilotage de matériel de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les réglages utilisés par Adobe Premiere Pro pour piloter un appareil d'enregistrement/lecture, tel qu'un magnétoscope ou un caméscope.

Préférences de couleur des libellés

[Haut de la page](#)

Dans le volet Couleurs des libellés de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez modifier les couleurs et noms de couleurs par défaut. Ces éléments peuvent ensuite être utilisés pour attribuer un libellé aux éléments des panneaux Projet.

Préférences des paramètres par défaut des libellés

[Haut de la page](#)

Dans le volet Valeurs par défaut des libellés de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez modifier les couleurs par défaut attribuées aux chutiers, aux séquences, ainsi qu'aux différents types de médias.

Préférences des médias

[Haut de la page](#)

Base de temps pour les médias indéterminée Indique la fréquence d'images des séquences d'images fixes importées.

Code temporel Indique si Adobe Premiere Pro affiche les éléments importés au code temporel d'origine ou s'il leur affecte un nouveau code temporel, commençant à 00:00:00.

Nombre d'images Indique si Adobe Premiere Pro affecte la valeur 0 ou 1 à la première image d'un élément importé, ou s'il affecte un numéro par conversion de code temporel.

Ajouter l’ID XMP aux fichiers lors de l’importation Cochez cette case pour écrire les informations d’identification (ID) dans les champs de métadonnées XMP.

Activer la liaison des métadonnées XMP et de l’élément Cochez cette case pour lier les métadonnées d’élément aux métadonnées XMP, de telle sorte qu’une seule modification affecte l’ensemble des métadonnées.

Fichiers croissants (CS6) Adobe Premiere Pro CS6 prend en charge les fichiers croissants pour les fichiers OP1A MXF. La préférence permet aux utilisateurs de choisir si Adobe Premiere actualise automatiquement lors de leur croissance et, le cas échéant, la fréquence de l’actualisation. Cette préférence vous permet de monter ces fichiers dans votre projet immédiatement.

Préférences de mémoire

[Haut de la page](#)

Dans le volet Mémoire de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez spécifier la quantité de RAM réservée à Adobe Premiere Pro et aux autres applications. Ainsi, la quantité de mémoire restante pour Adobe Premiere Pro augmente lorsque vous réduisez celle réservée aux autres applications.

Certaines séquences, telles que celles contenant de la vidéo source haute résolution ou des images fixes, nécessitent une grande quantité de mémoire pour effectuer le rendu simultané de plusieurs images. Ces éléments peuvent obliger Adobe Premiere Pro à annuler le rendu et à signaler une insuffisance de mémoire dans un message d’avertissement. Dans ces cas, vous pouvez augmenter la mémoire disponible en remplaçant la préférence d’optimisation du rendu Performance par Mémoire. Remplacez cette préférence par Performance lorsque le rendu ne nécessite plus l’optimisation de la mémoire.

Préférences des réglages de lecture (CS6)

[Haut de la page](#)

Dans le volet des réglages de lecture de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez sélectionner le lecteur par défaut pour l’audio ou la vidéo, et définir les préférences preroll et postroll. Vous pouvez également accéder aux paramètres du périphérique pour les cartes d’acquisition des fabricants tiers.

Adobe Premiere Pro utilise ce lecteur pour lire du contenu multimédia à partir d’éléments et de séquences pour les composants suivants :

- Moniteur source
- Moniteur du programme
- Zone de prévisualisation dans la partie supérieure du panneau Projet
- Mode Raccord
- Moniteur de raccord
- Moniteur de caméras multiples
- Prévisualisation des transitions vidéo dans le panneau Options d’effet

Vous pouvez choisir le lecteur par défaut de votre ordinateur ou un module externe de lecture tiers pour Adobe Premiere Pro. Certaines cartes d’acquisition installent des lecteurs tiers.

Configurez les périphériques DV et tiers pour la sortie en cliquant sur le bouton Paramètres. Si une carte d’acquisition tierce est installée, cliquez sur le bouton Paramètres pour accéder aux formats vidéo et pixels dans la boîte de dialogue de transmission Mercury.

Une case à cocher est disponible pour désactiver la sortie vidéo pendant l’exécution en arrière-plan.

Choisissez un périphérique audio dans le menu Périphérique audio.

Les préférences Preroll et Postroll sont comprises dans les préférences des réglages de lecture et non dans les préférences générales.

Synchroniser les paramètres

[Haut de la page](#)

Lorsque vous utilisez Adobe® Premiere® Pro sur plusieurs machines, la gestion et la synchronisation des préférences, des préconfigurations et des bibliothèques entre les différents systèmes peuvent se révéler complexes, coûteuses en temps et sujettes aux erreurs. La nouvelle fonction « Synchroniser les paramètres » vous permet de synchroniser vos préférences générales, raccourcis clavier, préconfigurations et bibliothèques avec Creative Cloud. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique [Synchronisation de paramètres dans Adobe Premiere Pro CC](#).

Préférences du module Titrage

[Haut de la page](#)

Dans le volet Titrage de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez modifier les lettres affichées par Adobe Premiere Pro dans le panneau Nuances de styles du module de titrage et dans l’explorateur de polices.

Préférences de raccord

[Haut de la page](#)

Le Moniteur de raccord comprend des boutons Décalage important. Cliquez sur l’un de ces boutons pour faire avancer ou reculer le point de raccord. Dans le volet Raccord de la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez indiquer le nombre d’images correspondant au déplacement des

points de raccord lorsque vous cliquez sur les boutons Décalage important.

Voir aussi

[Modification des comportements des chutiers](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Configuration du système

Configuration d'un système DV ou HDV

Configuration d'un système SD-SDI, HD-SDI ou d'un système de composants

Configuration d'un système basé sur des fichiers

Configuration d'un système composite ou S-vidéo

Spécification du périphérique audio par défaut

Définition des réglages de matériel ASIO (Windows uniquement)

Indiquer si le rendu audio doit être effectué lors du rendu vidéo

Définition de la durée des pauses preroll et postroll

Spécification des disques de travail pour améliorer les performances du système

Déplacement ou nettoyage de la base de données des caches de média

Optimisation du rendu pour la mémoire disponible

Pour connaître la configuration requise d'Adobe Premiere Pro, reportez-vous au [site Web d'Adobe](#).

Pour obtenir la liste des différentes catégories de matériel compatibles avec Adobe Premiere Pro, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Sur le [site Web d'Adobe](#), Jeff Sengstack propose des conseils détaillés pour optimiser un système informatique et Adobe Premiere Pro afin d'obtenir de meilleures performances.

[Consultez cette page](#) pour exécuter une série de tests de performance sur votre système informatique et déterminer comment optimiser les performances avec Adobe Premiere Pro.

[Cette discussion sur le forum d'Adobe Premiere Pro](#) propose des recommandations relatives à la configuration des lecteurs pour optimiser leurs performances et leur fiabilité.

Pour plus de détails sur le traitement CUDA, Mercury Playback Engine et le traitement GPU, [consultez cette discussion sur le forum des utilisateurs d'Adobe Premiere Pro](#).

[Cette discussion sur le forum des utilisateurs d'Adobe Premiere Pro](#) comprend plusieurs suggestions à l'adresse des utilisateurs expérimentés, relatives à la configuration système recommandée pour Adobe Premiere Pro.

[Consultez cette page](#) pour obtenir des ressources sur l'optimisation des performances.


[Cette vidéo](#) de Video2Brain se rapporte aux performances d'After Effects et d'Adobe Premiere Pro.

[Visionnez cette vidéo](#) qui présente un conseil de performance : l'arrêt des logiciels superflus.

[Reportez-vous à l'entrée de FAQ](#) : quel ordinateur et composants acheter pour Adobe Premiere Pro ? pour obtenir des conseils relatifs au système informatique pour le montage.

Configuration d'un système DV ou HDV

[Haut de la page](#)



Configuration DV/HDV

A. Ordinateur et moniteur d'ordinateur **B.** Port et connecteur FireWire à 6 broches **C.** Port et connecteur FireWire à 4 broches **D.** Caméscope DV/HDV **E.** Prises RCA et connecteurs pour audio G (blanc), audio D (rouge), vidéo composite (jaune); prise et connecteur pour S-vidéo (y/c) **F.** Port et connecteur HDMI **G.** Téléviseur


Cette configuration vous permet d'acquérir des données audio et vidéo à partir d'une source DV ou HDV. Vous pouvez surveiller le signal sur un

téléviseur tout en effectuant le montage. Enfin, vous pouvez réexporter toute séquence vers une bande vidéo.

1. Branchez le caméscope DV ou HDV ou le magnétoscope sur l'ordinateur au moyen d'un câble FireWire.
2. Branchez le caméscope ou le magnétoscope sur le téléviseur au moyen d'un câble vidéo S-vidéo ou RCA et de câbles audio RCA, ou au moyen d'un câble HDMI.
3. Mettez le caméscope ou le magnétoscope en mode VTR ou Lecture.
4. (Pour les caméscopes HDV ou magnétoscopes uniquement) Vérifiez que le périphérique est en mode de lecture DV pour les projets DV, ou en mode de lecture HDV pour les projets HDV. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

Configuration d'un système SD-SDI, HD-SDI ou d'un système de composants

[Haut de la page](#)



Configuration du composant/SDI avec boîte de dérivation

A. Ordinateur et moniteur d'ordinateur **B.** (Facultatif) Boîte de dérivation A/V **C.** Prises XLR et connecteurs pour l'audio **G & D** **D.** Port et connecteur RS232/422 **E.** Prises BNC et connecteurs pour la vidéo en composantes Y/Pb/Pr, prise BNC et connecteur pour la vidéo SDI **F.** Magnétoscope HD/SD **G.** Prises BNC et connecteurs pour la vidéo en composantes Y/Pb/Pr, prise BNC et connecteur pour la vidéo SDI **H.** Prises RCA et connecteurs pour l'audio **G** (blanc) et **D** (rouge) **I.** Enceintes **J.** Téléviseur

Cette configuration vous permet d'acquérir des données audio et vidéo à partir d'un appareil vidéo SD-SDI, HD-SDI ou d'un appareil vidéo en composante (caméscope ou magnétoscope). Vous pouvez surveiller le signal sur un téléviseur tout en effectuant le montage. Enfin, vous pouvez réexporter toute séquence vers le caméscope ou le magnétoscope.

Cette configuration nécessite soit l'installation d'une carte SDI ou PCI composante sur l'ordinateur, soit la connexion d'un matériel en composante ou SDI externe à l'ordinateur via FireWire. Dans les deux cas, des ports (généralement pourvus de connecteurs BNC) capables de recevoir des signaux vidéo en composante ou SDI, sont fournis.

Certaines cartes PCI en composante et SDI s'accompagnent de boîtes de dérivation qui fournissent des ports pour les signaux en composante ou SDI. Certaines boîtes de dérivation fournissent également des ports pour verrouilleur de synchronisation (genlock). D'autres fournissent les sorties nécessaires directement sur la carte.

1. Branchez l'appareil SD-SDI, HD-SDI ou de vidéo en composantes sur l'ordinateur ou la boîte de dérivation au moyen de câbles SDI ou vidéo en composantes. Un câble unique avec des connecteurs BNC transporte de la vidéo SDI, mais trois câbles séparés avec des connecteurs BNC transportent des signaux vidéo en composantes. Branchez des câbles vidéo entre les sorties vidéo de l'ordinateur ou de la boîte de dérivation et les entrées vidéo de l'appareil. Branchez également des câbles vidéo entre les sorties vidéo de l'appareil et les entrées vidéo de l'ordinateur ou de la boîte de dérivation.
2. Branchez l'appareil SD-SDI, HD-SDI ou de vidéo en composantes sur l'ordinateur ou la boîte de dérivation au moyen de câbles audio XLR. Branchez des câbles audio entre les sorties audio de l'ordinateur ou de la boîte de dérivation et les entrées audio de l'appareil. Branchez également des câbles entre les sorties audio de l'appareil et les entrées audio de l'ordinateur ou de la boîte de dérivation.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Reliez le port de pilotage de matériel en série (RS-422 ou RS-232) du caméscope ou du VTR au port série (Windows) ou USB (Mac OS) de l'ordinateur. Utilisez le câble Pipeline Digital ProVTR pour les appareils pilotables RS-232/422.
 - Si votre système comporte une boîte de dérivation pourvue d'un port série de pilotage de matériel (RS-422 ou RS-232), connectez ce port au port correspondant sur le matériel. Ne connectez pas le port série de pilotage du matériel au port série ou USB de l'ordinateur. Avec certaines boîtes de dérivation, vous devez utiliser un câble série standard D-Sub à 9 broches au lieu du câble Pipeline Digital ProVTR. Consultez la documentation du fabricant de la boîte de dérivation.


Remarque : le pilotage de matériel en série natif est disponible dans Windows uniquement.

4. Connectez la platine ou le caméscope au téléviseur avec des câbles vidéo en composantes et aux enceintes avec des câbles audio RCA.
5. Mettez le caméscope ou la platine en mode VTR ou Lecture.

6. Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
7. Dans la section Préconfigurations disponibles de la boîte de dialogue Nouvelle séquence, sélectionnez la préconfiguration du composant ou du matériel SDI correspondant au format de votre métrage source. Adobe Premiere Pro ne prend pas en charge ces préconfigurations. Les fabricants de cartes SDI, de cartes d'acquisition composante et d'autres dispositifs fournissent ces préconfigurations que vous devez installer.
8. Saisissez un nom dans la zone Nom de la séquence. Cliquez ensuite sur OK.

Configuration d'un système basé sur des fichiers

[Haut de la page](#)



Système basé sur des fichiers

A. Lecteur de carte, disque ou caméscope pour supports P2, XDCAM HD, XDCAM EX ou AVCHD **B.** Ordinateur et moniteur d'ordinateur **C.** Câbles audio raccordés à des haut-parleurs ou un amplificateur **D.** Enceintes **E.** Téléviseur **F.** Connecteurs BNC pour câbles vidéo SDI ou composante vers un téléviseur (alternative à « G ») **G.** Connecteur HDMI pour câble audio/vidéo vers un téléviseur (alternative à « F »)

Cette configuration vous permet d'importer ou de transférer, à partir de lecteurs de cartes, de disques ou de caméscopes sans bande, des fichiers audio et vidéo enregistrés dans l'un des formats de fichiers vidéo numériques suivants :


- Panasonic P2
- XDCAM HD
- XDCAM EX
- AVCHD
- AVC-I

Vous pouvez également prévisualiser de la vidéo sur un téléviseur haute définition, à condition que votre ordinateur soit équipé de l'un des composants suivants :

- Carte d'acquisition haute définition
 - Carte graphique pourvue de sorties composante, SDI ou HDMI
1. Connectez le lecteur de carte, le disque ou le caméscope à l'ordinateur, généralement au moyen d'un câble USB 2.0. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre matériel.
 2. Connectez la sortie de la carte son de l'ordinateur aux haut-parleurs de l'ordinateur ou à un amplificateur audio.
 3. Connectez les sorties vidéo de la carte d'acquisition, de la boîte de dérivation ou de la carte graphique au téléviseur au moyen de câbles composante, SDI ou HDMI.

Configuration d'un système composite ou S-vidéo

[Haut de la page](#)



Configuration S-vidéo/composite

A. Ordinateur et moniteur d'ordinateur **B.** Ports et connecteurs pour FireWire, USB 2.0 **C.** Convertisseur A/N **D.** Prises et connecteurs pour la vidéo composite RCA, S-vidéo (y/c) **E.** Connecteur et port RS232/422 **F.** Prises et connecteurs RCA pour l'audio G (blanc) et D (rouge) **G.** Caméscope analogique, magnétoscope analogique **H.** Prises et connecteurs RCA pour l'audio G (blanc), l'audio D (rouge) et la vidéo composite (jaune) ; prise et connecteur pour S-vidéo (y/c) **I.** Téléviseur

Cette configuration permet d'acquérir des données audio et vidéo à partir d'un caméscope ou d'un magnétoscope analogique. Vous pouvez surveiller le signal vidéo sur un téléviseur tout en effectuant le montage. Enfin, vous pouvez réexporter toute séquence vers le caméscope ou le magnétoscope.

Pour transformer le signal source analogique en fichier numérique exploitable par l'ordinateur, cette configuration nécessite un convertisseur analogique/numérique (A/N), ou numériseur. Vous pouvez utiliser l'un des appareils ci-dessous pour numériser le signal vidéo :

- Numériseur interne installé sur l'ordinateur
 - Numériseur externe connecté à l'ordinateur
 - Magnétoscope ou caméscope numérique capable de numériser un signal analogique entrant
1. Connectez le caméscope ou le magnétoscope analogique au numériseur au moyen de câbles vidéo S-Vidéo ou RCA. Branchez des câbles vidéo entre les sorties vidéo de l'ordinateur ou de son interface et les entrées vidéo de l'appareil. Branchez également des câbles vidéo entre les sorties vidéo de l'appareil et les entrées vidéo de l'ordinateur ou de son interface.
 2. Connectez le caméscope ou le magnétoscope analogique au numériseur au moyen de câbles audio XLR ou RCA. Branchez des câbles audio entre les sorties audio du numériseur et les entrées audio de l'appareil. Branchez également des câbles audio entre les sorties audio de l'appareil et les entrées audio du numériseur.
 3. (Facultatif. Magnétoscope ou caméscope analogique équipé d'un port RS-422 ou RS-232. Windows uniquement) Connectez le port série de pilotage de matériel du caméscope ou du magnétoscope au port série de l'ordinateur ou du numériseur à l'aide du câble Pipeline Digital ProVTR.
Remarque : le pilotage de matériel en série natif est disponible dans Windows uniquement.
 4. Connectez le magnétoscope ou le caméscope analogique, ou le numériseur, au téléviseur au moyen d'un câble vidéo S-vidéo ou RCA et de câbles audio RCA ou XLR.
 5. Mettez le caméscope ou la platine en mode VTR ou Lecture.
 6. Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
 7. Dans la section Préconfigurations disponibles de la boîte de dialogue Nouvelle séquence, sélectionnez la préconfiguration correspondant au format de votre convertisseur A/N. N'établissez pas de correspondance avec le métrage source. Si, par exemple, vous utilisez un caméscope DV ou un convertisseur A/N pour convertir le signal analogique, choisissez une préconfiguration DV.
 8. Saisissez un nom dans la zone Nom de la séquence. Cliquez ensuite sur OK.

Spécification du périphérique audio par défaut

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Matériel audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Matériel audio (Mac OS), et définissez les options suivantes :
 - Sélectionnez un périphérique de sortie dans le menu Matériel par défaut.
 - Sélectionnez une valeur dans le menu Taille mémoire tampon (Mac OS).
2. Cliquez sur OK.

Réglages du matériel audio (Windows uniquement)

Lorsque vous cliquez sur Réglages ASIO dans le panneau Matériel audio de la boîte de dialogue Préférences, Adobe Premiere Pro ouvre la boîte de dialogue Réglages du matériel audio qui comprend un onglet Entrée et un onglet Sortie.

Activer les périphériques Détermine quel matériel audio connecté est routé vers Adobe Premiere Pro en entrée et en sortie. S'il s'agit d'un matériel ASIO, sélectionnez les pilotes ASIO appropriés. Si aucun pilote ASIO n'est fourni par le fabricant de votre carte son, choisissez Premiere Pro WDM Sound. Pour activer un matériel, veillez à installer un pilote à jour (Windows). Si vous souhaitez entrer plus de deux canaux

stéréo ou contrôler l'audio 5.1 Surround, le pilote du matériel doit être conforme à la spécification ASIO (Audio Stream Input Output). Dans le cas contraire, seules les entrées et les sorties stéréo sont disponibles, quel que soit le nombre d'entrées et de sorties matérielles connectées.

Taille de tampon Précise la taille du tampon, en kilo-octets, qu'Adobe Premiere Pro utilise pour l'enregistrement audio.

Enregistrement/lecture matériel 32 bits Sur l'onglet Entrée, cochez la case Enregistrement matériel 32 bits pour enregistrer du contenu audio dans des échantillons 32 bits. Sur l'onglet Sortie, cochez la case Lecture matériel 32 bits pour activer la lecture 32 bits.

Remarque : *si le contenu audio est inaudible, consultez la documentation technique : [No sound during playback of video or audio clips \(Aucun son durant la lecture d'éléments audio ou vidéo\)](#).*

Configuration d'un microphone USB (Mac OS)

1. Sous Utilitaires, dans l'application Configuration audio et MIDI, sélectionnez Audio > Ouvrir l'éditeur de périphérique agrégé.
2. Vérifiez les points suivants :
 - Votre microphone USB.
 - Un périphérique d'entrée supplémentaire (Line In, par exemple).
 - Un périphérique de sortie.
3. Sélectionnez ce nouveau périphérique agrégé dans le panneau Préférences > Matériel audio de Premiere Pro.

Définition des réglages de matériel ASIO (Windows uniquement)

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Matériel Audio.
2. Cliquez sur Réglages ASIO. Définissez les réglages ASIO pour le matériel sélectionné.
Remarque : *les réglages définis dans cette boîte de dialogue dépendent du matériel et du pilote utilisés, et non d'Adobe Premiere Pro. Voir la documentation pour le périphérique et le pilote ASIO que vous utilisez.*
3. Dans la boîte de dialogue Réglages du matériel audio, sélectionnez l'onglet Entrée.
4. Cochez les cases en regard des noms des périphériques que vous souhaitez activer.
5. Cochez la case Enregistrement matériel 32 bits si vous souhaitez enregistrer du contenu audio en 32 bits.
6. Faites coulisser le curseur Echantillons pour définir la taille du tampon.
7. Cliquez sur OK.

Indiquer si le rendu audio doit être effectué lors du rendu vidéo

[Haut de la page](#)

Vous pouvez indiquer si Adobe Premiere Pro effectue, par défaut, le rendu des prévisualisations audio.

Sélectionnez Séquence > Rendu des effets de l'entrée à la sortie ou Séquence > Rendu de l'entrée à la sortie. Ces commandes sont utilisées pour définir les points d'entrée et de sortie afin de marquer la zone de rendu des prévisualisations audio, plutôt que la barre de la zone de travail.

Le rendu des prévisualisations audio peut améliorer les performances de lecture, mais demander davantage de temps lorsque vous sélectionnez l'une de ces commandes.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Activez ou désactivez la case à cocher Rendu audio lors du rendu vidéo.
3. Cliquez sur OK.

Définition de la durée des pauses preroll et postroll

[Haut de la page](#)

Le panneau Général de la boîte de dialogue Préférences vous permet de définir la longueur de preroll et de postroll des prévisualisations d'éléments et de séquences.

Remarque : *les champs Preroll et Postroll sont différents du réglage Preroll disponible dans le volet Pilotage de matériel de la boîte de dialogue Préférences, lequel affecte le pilotage de dispositifs externes tels que des magnétoscopes et des caméscopes.*

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Dans les champs Preroll et Postroll, tapez le nombre de secondes pour chacune des deux options.
3. Cliquez sur OK.

Spécification des disques de travail pour améliorer les performances du système

[Haut de la page](#)

Lorsque vous montez un projet, Adobe Premiere Pro utilise l'espace disque pour stocker les fichiers nécessaires. Adobe Premiere Pro stocke les données audio et vidéo acquises, l'audio uniformisé, ainsi que les fichiers de prévisualisation. Il utilise les fichiers audio uniformisés et les fichiers de prévisualisation afin d'optimiser les performances et d'obtenir ainsi des montages en temps réel, une qualité de 32 bits en virgule flottante et une sortie optimale.

Toutes les préférences de disque de travail sont enregistrées avec chaque projet. Vous pouvez sélectionner différents emplacements de disque de


travail pour différents projets. Si vous rouvrez un projet antérieur après avoir monté un autre projet avec des emplacements de disque de travail différents, Adobe Premiere Pro recherche les fichiers appartenant au projet antérieur aux emplacements de disque de travail que vous aviez sélectionnés pour ce projet.

Si vous supprimez des fichiers de prévisualisation ou des fichiers audio uniformisés pour un projet, Adobe Premiere Pro les recrée automatiquement à la réouverture du projet.

Par défaut, les fichiers de disque de travail sont stockés à l'emplacement du projet. L'espace du disque de travail utilisé augmente à mesure que les séquences s'allongent et deviennent complexes. Pour bénéficier de performances optimales, réservez un ou plusieurs disques durs aux éléments média. Choisissez, pour cela, un disque autre que celui sur lequel vous conservez votre fichier de projet, les fichiers du système d'exploitation ou les fichiers des applications. Vos disques média peuvent ainsi accéder aux fichiers média et les lire aussi rapidement que possible sans devoir accéder à d'autres fichiers. Utilisez la commande **Projet > Réglages du projet > Disques de travail** pour spécifier les disques utilisés par Adobe Premiere Pro pour les fichiers média. Choisissez des disques de travail lors de la configuration d'un nouveau projet.

En termes de performances, il est conseillé d'utiliser un disque différent pour chaque type d'élément, mais vous pouvez également spécifier des dossiers sur le même disque. Vous pouvez spécifier des emplacements de disques de travail uniques pour chacun des types de fichiers suivants :

Vidéo capturée Fichiers vidéo créés à l'aide de la commande **Fichier > Acquisition**.

 *Si vous transférez les fichiers vidéo vers un dossier du disque de travail avant de créer le projet correspondant, indiquez le dossier contenant les fichiers vidéo pour Vidéo capturée.*

Audio capturé Fichiers audio créés à l'aide de la commande **Fichier > Acquisition** ou lors d'un enregistrement au moyen de la fenêtre **Mixage audio**, comme c'est le cas lors de l'enregistrement d'une voix hors champ.

Prévisualisations vidéo Les fichiers créés lors de l'utilisation de la commande **Séquence > Rendu de toute la zone de travail** ou **Séquence > Rendu du point d'entrée au point de sortie** (dans Adobe Premiere Pro CS6), s'exportent vers un fichier de séquence ou vers un périphérique. Si la zone de prévisualisation contient des effets, ces derniers sont rendus avec une qualité optimale dans le fichier de prévisualisation.

Prévisualisations audio Toutes les commandes ci-dessous permettent de créer des fichiers de prévisualisation audio :

- Séquence > Rendu de toute la zone de travail
- Séquence > Rendu du point d'entrée au point de sortie (Adobe Premiere Pro CS6)
- Élément > Options audio > Rendu et remplacement
- Utilisation de l'exportation vers un fichier vidéo
- Exportation vers un matériel DV

Si la zone de prévisualisation contient des effets, ces derniers sont rendus avec une qualité optimale dans le fichier de prévisualisation.

Spécification des disques de travail

Le volet **Disques de travail** de la boîte de dialogue **Préférences** vous permet de configurer les disques de travail. Avant de modifier les réglages de ces disques, vous pouvez vérifier l'espace disque libre sur le volume sélectionné en consultant la valeur indiquée dans la zone située à droite du chemin d'accès. Si le chemin d'accès est trop long pour être affiché entièrement, placez le pointeur dessus pour le faire apparaître intégralement dans une info-bulle.

1. Sélectionnez **Projet > Réglages du projet > Disques de travail**.
2. Identifiez un emplacement pour chaque type de fichier désigné dans la boîte de dialogue. Adobe Premiere Pro crée un sous-dossier pour chaque type de fichier (par exemple, Vidéo capturée) et y stocke les fichiers associés au dossier. Le menu propose trois emplacements par défaut :

Mes documents (Windows) ou Documents (Mac OS) Enregistre les fichiers de travail dans le dossier **Mes documents (Windows)** ou **Documents (Mac OS)**.

Identique au projet Enregistre les fichiers de travail dans le même dossier que le projet.

Personnalisée Permet de sélectionner un emplacement de votre choix. Sélectionnez l'option **Personnalisée**, puis cliquez sur **Parcourir** pour accéder à un dossier disponible.

Optimisation des performances des disques de travail

Pour optimiser les performances, observez les recommandations suivantes :

- Si votre ordinateur ne possède qu'un seul disque dur, conservez tous les réglages par défaut des options des disques de travail.
- Configurez des disques de travail sur un ou plusieurs disques durs distincts. Adobe Premiere Pro vous offre la possibilité de configurer un disque de travail distinct pour chaque type de média. Vous pouvez, par exemple, configurer un disque pour la vidéo capturée et un autre pour l'audio capturé.
- Sous Windows, spécifiez uniquement des partitions formatées pour un format de fichier NTFS comme des disques de travail. Sur Mac OS, utilisez des partitions formatées pour Mac OS étendu. Les partitions FAT32 ne sont pas recommandées pour la vidéo. Elles ne prennent pas en charge les grandes tailles de fichier.
Remarque : des outils tiers sont disponibles pour permettre le fonctionnement de lecteurs NTFS sur Mac OS. Consultez les pages suivantes : [Tuxera NTFS for Mac](#) et [Paragon NTFS for Mac](#).
- Sur Mac OS, pour des performances optimales, désactivez la journalisation.

- Affectez le disque le plus rapide à l'acquisition du métrage et au stockage des fichiers de travail. Pour les fichiers de prévisualisation audio et le fichier de projet, un disque plus lent suffira.
- Utilisez uniquement des disques connectés à votre ordinateur. Les disques réseau sont généralement trop lents. Evitez d'utiliser des supports amovibles, car Adobe Premiere Pro doit toujours accéder aux fichiers de disque de travail. Les fichiers de disque de travail sont conservés pour chaque projet, même si vous fermez un projet. Ils sont réutilisés lorsque vous rouvrez le projet auquel ils sont associés. Si les fichiers de disque de travail sont stockés sur un support amovible et que ce dernier est retiré de l'unité, le disque de travail n'est plus disponible pour Adobe Premiere Pro.
- Bien que vous puissiez diviser un disque en partitions et configurer ces partitions comme disques de travail, cela n'améliore pas pour autant les performances, car le mécanisme de disque unique entraîne la formation d'un goulot d'étranglement. Pour obtenir des résultats optimaux, configurez des volumes de disque de travail qui correspondent à des unités physiques distinctes.
- Vous pouvez capturer des données audio et vidéo vers des lecteurs distincts, si cette fonction est prise en charge par le codec du format (la fonction d'acquisition DV et HDV en mode natif d'Adobe Premiere Pro ne prend pas en charge l'acquisition de données audio séparées de la vidéo). Définissez les emplacements des nouveaux fichiers en choisissant la commande Edition > Préférences > Disques de travail (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Disques de travail (Mac OS). Si vous conservez les paramètres par défaut, tous les fichiers acquis ou créés par Adobe Premiere Pro sont stockés dans le dossier des fichiers du projet.

Ressources en ligne pour l'amélioration des performances du système

[Reportez-vous à cette discussion](#) pour obtenir des conseils d'utilisateurs expérimentés sur la configuration des disques pour un système de montage vidéo.

Pour accéder à une série de vidéos et d'articles relatifs à l'optimisation d'Adobe Premiere Pro, [consultez cet article de blog](#).

[Visionnez cette vidéo](#) pour en savoir plus sur la configuration du disque dur pour optimiser les performances d'Adobe Premiere Pro et d'After Effects.

Pour savoir comment formater un disque en tant que NTFS sous Windows, [reportez-vous à cette page Web sur le site de Microsoft](#).

Pour savoir comment formater un disque en tant que HFS+ sur Mac OS, [consultez cette page sur le site Web kenstone.net](#). Les informations sur cette page sont appropriées pour Mac OS X versions 10.4 à 10.7.

Déplacement ou nettoyage de la base de données des caches de média

[Haut de la page](#)

Lorsque Adobe Premiere Pro importe des séquences vidéo et audio dans certains formats, l'application traite et met en cache des versions des séquences auxquelles elle peut accéder lors de la génération de prévisualisations. Les fichiers audio importés sont uniformisés dans un nouveau fichier .cfa et les fichiers MPEG sont indexés dans un nouveau fichier .mpgindex. Le cache de média accélère considérablement les prévisualisations, car les éléments vidéo et audio n'ont pas besoin d'être retraités avant chaque prévisualisation.


Remarque : lors de la première importation d'un fichier, le traitement et la mise en cache du support peuvent prendre un certain temps.

Les liens de tous les fichiers de support mis en cache sont stockés dans une base de données. Cette base de données est partagée avec les applications Adobe Media Encoder, After Effects, Adobe Premiere Pro, Encore et Soundbooth ; chacune de ces applications a ainsi accès aux mêmes fichiers de support mis en cache lors des opérations de lecture/écriture. Si vous déplacez la base de données dans l'une de ces applications, son emplacement est mis à jour dans toutes les autres applications. Chaque application peut utiliser son propre dossier de mise en cache, mais le suivi est effectué par une seule et même base de données.

❖ Sélectionnez Edition > Préférences > Média (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Média (Mac OS), puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour déplacer le cache de média ou la base de données des caches de média, cliquez sur le bouton Parcourir correspondant.
- Pour supprimer des fichiers uniformisés et indexés du cache ou pour retirer leur entrée de la base de données, cliquez sur Nettoyer. Cette opération supprime uniquement les fichiers associés à des éléments de métrage pour lesquels le fichier source n'est plus disponible.

Important : avant de cliquer sur le bouton Nettoyer, assurez-vous que tout appareil de stockage contenant votre média source actuellement utilisé est connecté à votre ordinateur. Si le métrage est manquant car l'appareil de stockage sur lequel il se trouve n'est pas connecté, les fichiers associés sur le cache de média seront supprimés. Cette suppression oblige à réuniformiser ou à réindexer le métrage lorsque vous essayerez de l'utiliser ultérieurement.

 Le nettoyage de la base de données et du cache grâce au bouton Nettoyer ne supprime pas les fichiers associés aux éléments de métrage pour lesquels les fichiers sources sont toujours disponibles. Pour supprimer manuellement les fichiers uniformisés et indexés, parcourez le dossier des caches de média et supprimez les fichiers.

Optimisation du rendu pour la mémoire disponible

[Haut de la page](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro restitue la vidéo en utilisant le nombre maximal de processeurs disponibles (jusqu'à 16). Toutefois, certaines séquences, telles que celles contenant de la vidéo source haute résolution ou des images fixes, nécessitent une grande quantité de mémoire pour effectuer le rendu simultané de plusieurs images. Ces séquences peuvent obliger Adobe Premiere Pro à annuler le rendu et à signaler une insuffisance de mémoire dans un message d'avertissement. Dans ces cas, vous pouvez augmenter la mémoire disponible en remplaçant la préférence d'optimisation du rendu Performance par Mémoire. Remplacez cette préférence par Performance lorsque le rendu ne nécessite plus

l'optimisation de la mémoire.

1. Sélectionnez Edition > Préférences, puis choisissez Mémoire dans la boîte de dialogue Préférences.
2. Dans la liste déroulante en regard d'Optimiser le rendu pour, sélectionnez Mémoire.
3. Cliquez sur OK, fermez Adobe Premiere Pro, puis rouvrez le projet pour que la nouvelle préférence soit prise en compte.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des panneaux

Navigation dans les panneaux

Affichage d'un panneau en mode plein écran

Affichage des options de panneau

Afficher les menus contextuels et des panneaux

Panneau Outils et panneau Options

Détails des éléments dans le panneau Infos

Navigation dans les panneaux

[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser des touches de raccourci pour activer les panneaux en rotation.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour activer les panneaux en rotation vers la droite, appuyez sur Ctrl + Maj + . (point) (Windows) ou sur Contrôle + Maj + . (point) (Mac OS).
- Pour activer les panneaux en rotation vers la gauche, appuyez sur Ctrl + Maj + , (virgule) (Windows) ou Contrôle + Maj + , (virgule) (Mac OS).

Dans [ce blog](#), Kevin Monahan fournit des instructions et des raccourcis clavier pour activer les panneaux.

Affichage d'un panneau en mode plein écran

[Haut de la page](#)

Vous pouvez agrandir n'importe quel panneau en mode plein écran et basculer à nouveau en mode normal. Vous pouvez procéder de la sorte à l'aide du panneau en cours d'utilisation ou du panneau que vous survolez avec la souris.

1. Placez votre souris sur le panneau à agrandir.
2. Appuyez sur la touche située à gauche de la touche numérique « 1 ». (touche « au carré » (²) ; sur certains claviers étrangers, il s'agit de la touche accent grave ou tilde (-)). Appuyez de nouveau sur la touche située à gauche de la touche numérique « 1 » pour restaurer la taille du panneau.

Vous pouvez également agrandir un panneau sélectionné en choisissant la commande Fenêtre > Agrandir le groupe. Pour restaurer la taille du panneau, sélectionnez Fenêtre > Rétablir la taille du groupe. Vous pouvez également appuyer sur la touche Maj + touche située à gauche de la touche numérique « 1 » pour agrandir la taille d'un panneau sélectionné. Appuyez sur la touche située à gauche de la touche numérique « 1 » pour permuter la taille du panneau que vous survolez avec la souris.

Remarque : si Adobe Premiere Pro est installé sur un ordinateur qui n'est pas équipé d'un clavier américain, la commande Agrandir ou Agrandir ou restaurer l'image sous le curseur est associée à une autre touche. Le raccourci clavier de l'option Agrandir ou restaurer l'image sous le curseur (et son homologue, Agrandir ou restaurer l'image active) est répertorié dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier. Pour la localiser, sélectionnez le jeu Valeurs par défaut d'Adobe Premiere Pro. Sélectionnez ensuite Application dans le menu. Passez le titre d'aide et faites défiler jusqu'à Agrandir ou restaurer l'image sous le curseur, puis définissez le raccourci clavier correspondant.

Affichage des options de panneau

[Haut de la page](#)

❖ Cliquez sur l'icône de menu de panneau ☰ dans le coin supérieur droit du panneau.


💡 L'ouverture d'un menu est possible même lorsque le panneau est réduit.

💡 Dans Photoshop, vous pouvez modifier le corps de la police du texte des panneaux et des info-bulles. Dans les préférences d'interface, choisissez une option dans le menu Corps de la police de l'interface utilisateur.

Afficher les menus contextuels et des panneaux

[Haut de la page](#)

Outre le choix proposé dans les menus situés en haut de l'écran, vous pouvez choisir dans les menus contextuels, qui affichent des commandes spécifiques à l'outil actif ou à l'élément sélectionné. Les menus des panneaux affichent des commandes spécifiques au panneau actif.



- Pour afficher les menus du panneau, cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit du panneau.
- Pour afficher les menus contextuels, cliquez avec le bouton droit de la souris.

Panneau Outils et panneau Options


[Haut de la page](#)

Lorsque vous l'ouvrez, le panneau Options s'affiche par défaut dans la zone d'ancrage horizontale située sous la barre de menus, qui constitue la barre Options. Comme avec les autres panneaux, il est possible de désancrer, de déplacer et de réancrer le panneau Options. Par défaut, le panneau Options contient un menu d'espaces de travail et un lien vers CS Services. Le panneau Outils peut également être ancré au panneau Options.

Outils

Lorsque vous sélectionnez un outil, le pointeur change de forme selon la sélection. Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'outil Cutter et placez le pointeur sur un élément dans le panneau Montage, l'icône se transforme en cutter . Cependant, l'icône de l'outil Sélection  peut changer pour illustrer la tâche en cours d'exécution. Dans certains cas, appuyer sur une touche de modification (comme Maj) pendant que vous utilisez un outil peut changer sa fonction et donc son icône. Sélectionnez les outils dans le panneau Outils ou utilisez un raccourci clavier. Vous pouvez redimensionner le panneau Outils et l'orienter verticalement ou horizontalement.

Remarque : l'outil Sélection est l'outil par défaut. Il est utilisé pour tout ce qui n'est pas une fonction spécialisée. Si le programme ne répond pas comme prévu, assurez-vous que l'outil Sélection est sélectionné.



Boîte à outils

A. Outil Sélection **B.** Outil Propagation **C.** Outil Allongement compensé **D.** Outil Déplacer dessous **E.** Outil Plume **F.** Outil Main **G.** Outil Sélection de piste **H.** Outil Modification compensée **I.** Outil Cutter **J.** Outil Déplacer dessus **K.** Outil Zoom

Sélectionnez un outil en vue de l'utiliser dans le panneau Montage en cliquant dessus ou en utilisant son raccourci-clavier. Placez le curseur sur un outil pour afficher son nom et son raccourci-clavier.

Outil Sélection Outil standard qui permet de sélectionner des éléments, des éléments de menu et d'autres objets dans l'interface utilisateur. Il est généralement conseillé de sélectionner l'outil Sélection dès que vous avez terminé d'utiliser un des autres outils plus spécialisés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Sélection, reportez-vous à la section Sélection d'un ou de plusieurs éléments.

Outil Sélection de piste Sélectionnez cet outil pour sélectionner tous les éléments situés à droite du curseur dans une séquence. Pour sélectionner un élément et tous les éléments qui se trouvent à sa droite dans sa piste, cliquez sur l'élément. Pour sélectionner un élément et tous les éléments qui se trouvent à sa droite dans toutes les pistes, cliquez sur l'élément tout en appuyant sur la touche Maj. Appuyer sur la touche Maj permet de passer de l'outil Sélection de piste à l'outil Sélection de pistes multiples. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Sélection de piste, reportez-vous aux sections Sélection d'une ou de plusieurs pistes et Suppression de tous les éléments d'une piste.

Outil Propagation Sélectionnez cet outil pour raccorder les points d'entrée ou de sortie d'un élément dans le panneau Montage. L'outil Propagation comble les vides occasionnés par le montage et conserve tous les montages à gauche ou à droite de l'élément raccordé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Propagation, reportez-vous à la section Montages par propagation et par modification compensée ou [visionnez ce didacticiel vidéo sur l'outil Propagation](#) d'Andrew Devis.

Outil Modification compensée Sélectionnez cet outil pour compenser le point de montage entre deux éléments dans un panneau Montage. L'outil Modification compensée raccorde le point d'entrée d'un élément et le point de sortie de l'autre, sans modifier la durée combinée des deux éléments. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Modification compensée, reportez-vous à la section Montages par propagation et par modification compensée ou [visionnez ce didacticiel vidéo sur l'outil Modification compensée](#) d'Andrew Devis.

Outil Allongement compensé Sélectionnez cet outil pour raccourcir un élément dans le panneau Montage en accélérant sa lecture ou pour l'allonger en le ralentissant. L'outil Allongement compensé modifie la vitesse et la durée sans toucher aux points d'entrée et de sortie. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Allongement compensé, reportez-vous à la section Modification de la vitesse et de la durée d'un élément avec l'outil Allongement compensé ou [visionnez cette vidéo sur l'outil Allongement compensé](#) d'Andrew Devis.

Outil Cutter Sélectionnez cet outil pour pratiquer une ou plusieurs incisions dans des éléments du panneau Montage. Cliquez sur un point d'un élément pour le scinder à un endroit précis. Pour scinder les éléments de toutes les pistes à cet endroit, cliquez à l'endroit en question dans l'un des éléments tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Cutter, reportez-vous à la section Fractionnement ou découpage d'un ou de plusieurs éléments à l'aide de l'outil Cutter ou [visionnez cette vidéo sur l'outil Cutter](#) d'Andrew Devis.

Outil Déplacer dessous Sélectionnez cet outil afin de modifier simultanément les points d'entrée et de sortie d'un élément dans le panneau Montage tout en conservant la plage de temps constante. Par exemple, si un élément de 10 secondes a été ramené à 5 secondes dans un panneau Montage, vous pouvez utiliser l'outil Déplacer dessous pour déterminer les 5 secondes de l'élément qui apparaissent dans le panneau Montage. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Déplacer dessous, reportez-vous à la section Réalisation des montages par déplacement dessous et déplacement dessus ou [visionnez ce didacticiel vidéo sur l'outil Déplacer dessous](#) d'Andrew Devis.

Outil Déplacer dessus Sélectionnez cet outil pour déplacer un élément vers la gauche ou la droite dans le panneau Montage tout en y raccordant deux éléments. La durée combinée des trois éléments ainsi que l'emplacement du groupe dans le panneau Montage restent inchangés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Déplacer dessus, reportez-vous à la section Réalisation des montages par déplacement dessous et déplacement dessus ou [cette vidéo sur la diapositive Outil](#) par Andrew Devis.

Outil Plume Sélectionnez cet outil pour définir ou sélectionner des images clés, ou pour ajuster des traits de connexion dans le panneau Montage. Faites glisser un trait de connexion verticalement pour l'ajuster. Maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée

et cliquez sur un trait de connexion pour définir une image clé. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur des images clés non adjacentes pour les sélectionner. Faites glisser une marque sur des images clés adjacentes pour les sélectionner. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Plume, reportez-vous à la section Sélection des images clés.

Outil Main Sélectionnez cet outil pour déplacer la zone d'affichage du panneau Montage vers la droite ou vers la gauche. Faites glisser vers la gauche ou la droite dans la zone d'affichage.

Outil Zoom Sélectionnez cet outil pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la zone d'affichage du panneau Montage. Cliquez dans la zone d'affichage pour effectuer un zoom avant d'un incrément. Maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) et cliquez pour effectuer un zoom arrière d'un incrément. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil Zoom, voir Navigation dans une séquence.

Ouverture du panneau Options

- Sélectionnez Fenêtre > Options.

Ancrage du panneau Outils au panneau Options

1. Dans le panneau Outils, cliquez sur l'icône du menu du panneau.
2. Sélectionnez Ancrer dans le volet Options.

Détachement du panneau Outils du panneau Options

❖ Dans le panneau Options, cliquez sur la zone en pointillé située à gauche de l'outil Sélection.

Adobe Premiere Pro supprime le panneau Outils du panneau Options et le replace à l'emplacement qu'il occupait avant d'être ancré au panneau Options.

Détails des éléments dans le panneau Infos

[Haut de la page](#)

Le panneau Infos affiche différentes informations sur un élément sélectionné, ainsi que les données de code temporel des éléments sous l'indicateur d'instant présent dans la fenêtre Montage.

Les informations relatives à la sélection en cours sont affichées dans la partie supérieure du panneau. Ces informations varient en fonction du type de média, du panneau actif, etc. Ainsi, le panneau Info affiche-t-il des informations concernant uniquement un espace vide dans un panneau Montage ou un élément dans le panneau Projet.

Vidéo Indique respectivement le nombre d'images par seconde, la taille d'image et le rapport L/H en pixels.

Audio Indique respectivement l'échantillonnage, la résolution et les couches.

Bande Indique le nom de la bande.

Entrée Indique le code temporel du point d'entrée de l'élément sélectionné.


Sortie Indique le code temporel du point de sortie de l'élément sélectionné.

Durée Indique la durée de l'élément sélectionné.

La section située sous les données de la sélection en cours contient les valeurs de code temporel relatives à la séquence active et aux éléments de chacune de ses pistes audio et vidéo. Pour garantir une corrélation visuelle aisée, ces valeurs sont affichées dans l'ordre de superposition correspondant à celui du panneau Montage. Les codes temporels des pistes vidéo sont affichés en commençant par le numéro de piste le plus élevé ; dans le cas des pistes audio, en revanche, le numéro de piste le plus élevé est affiché en bas. Cette section est vide uniquement lorsque toutes les séquences sont fermées.

Lors de l'ajout ou de la suppression d'une piste de la séquence actuelle, le panneau Infos est mis à jour afin d'afficher précisément le nombre de pistes de la séquence. Le nombre de pistes affichées est illimité. Ce panneau est également actualisé lorsque l'utilisateur bascule vers une autre séquence.

Le panneau Info affiche le code temporel de la section en cours et de tous les éléments de piste sous l'indicateur d'instant présent. Lorsque la tête de lecture traverse une zone vierge du panneau Montage, aucune valeur de code temporel n'est affichée pour cette piste, mais le libellé de piste reste visible. Une corrélation est établie aisément entre la superposition verticale des codes temporels et la disposition physique des pistes de la séquence.



Le panneau Info

A. Nom de l'élément sélectionné. **B.** Date de l'élément sélectionné **C.** Nom de la bande **D.** Emplacement des codes temporels des points de début et de fin de la séquence **E.** Nom de la séquence active **F.** Emplacement du code temporel source de l'indicateur d'instant présent dans l'élément sélectionné **G.** Emplacement du code temporel source de l'indicateur d'instant présent dans les éléments des pistes vidéo **H.** Emplacement du code temporel source de l'indicateur d'instant présent dans les éléments des pistes audio

Remarque : vous pouvez modifier le comportement par défaut de certains de ces panneaux dans la boîte de dialogue Préférences. Voir la section Préférences.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Configuration d'un projet

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Création et modification de projets

Création d'un projet

Passer en revue les réglages du projet

Boîte de dialogue Réglages du projet

Ouverture d'un projet

Suppression d'un fichier de projet

Déplacement d'un projet vers un autre ordinateur

Un fichier de projet stocke des informations sur des séquences et des éléments, tels que les réglages d'acquisition, de transition et de mixage audio. En outre, le fichier de projet contient les données relatives aux décisions de montage, telles que les points d'entrée et de sortie des éléments raccordés et les paramètres de chaque effet. Au début de chaque nouveau projet, Adobe Premiere Pro crée un dossier sur le disque dur. Par défaut, il stocke dans ce dossier les fichiers acquis, les fichiers audio de prévisualisation et uniformisés qu'il crée, ainsi que le fichier de projet lui-même.

Il génère un fichier de projet pour chaque projet que vous créez. Ce fichier contient les réglages que vous sélectionnez pour chacune des séquences du projet, ainsi que les données cruciales sur les éléments, les décisions de montage et les effets utilisés dans le projet.

Adobe Premiere Pro ne conserve pas les fichiers vidéo, audio ou d'images fixes dans le fichier de projet. Il conserve uniquement une référence à chacun de ces fichiers, un élément, basé sur le nom et l'emplacement du fichier au moment de l'importation. Si vous déplacez, renommez ou supprimez un fichier source ultérieurement, Adobe Premiere Pro ne pourra pas le retrouver automatiquement à la prochaine ouverture du projet. Il affiche alors dans ce cas la boîte de dialogue « Où se trouve le fichier ».

Par défaut, chaque projet comprend un seul panneau Projet. Ce panneau est la zone de stockage de tous les éléments utilisés dans le projet. Vous pouvez organiser les médias et les séquences d'un projet en utilisant les chutiers du panneau Projet.

Un projet peut contenir plusieurs séquences dont les réglages de chacune peuvent également différer. Au sein d'un seul projet, vous pouvez monter des segments individuels en tant que séquences séparées, puis les assembler dans un programme final en les imbriquant dans une séquence plus longue. De la même façon, vous pouvez enregistrer plusieurs variantes d'une séquence, sous la forme de séquences distinctes, dans le même projet.

Remarque : *il n'est pas nécessaire d'enregistrer des copies d'un projet lorsque vous créez différents segments ou versions d'un même programme vidéo. Il suffit de créer de nouvelles séquences ou des séquences en double au sein d'un seul fichier de projet.*

Ressources en ligne

Dans [cette vidéo de prise en main sur le site Web de Creative COW](#), Andrew Devis explique comment configurer un nouveau projet et une séquence.

Maxim Jago discute des paramètres de projet et explique comment démarrer un nouveau projet [dans cette vidéo de « Getting Started with Adobe Premiere Pro »](#) sur le site [Video2Brain](#).

[Ce chapitre de la série « Adobe Premiere Pro Classroom in a Book »](#) explique comment configurer des projets, des séquences et des préférences lors de la prise en main d'Adobe Premiere Pro.

Maxim Jago explique [dans cette vidéo de Video2Brain](#) comment créer un projet et une séquence.

Obtenez gratuitement des modèles de projet et plus encore sur le [blog dédié à Adobe Premiere Pro de Jarle Leirpoll](#).

Création d'un projet

[Haut de la page](#)

Les projets peuvent contenir plusieurs séquences avec des réglages différents. Chaque fois que vous créez un projet, vous devez préciser les réglages de la première séquence. Vous pouvez toutefois annuler cette étape afin de créer un projet sans aucune séquence.

1. (Facultatif) Si vous prévoyez d'effectuer l'acquisition de vidéo à partir d'un périphérique, branchez ce périphérique sur l'ordinateur via la connexion IEEE 1394 ou SDI. Mettez le périphérique sous tension, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il s'agit d'une caméra, mettez-la en mode lecture, qui peut être signalé par la mention VTR ou VCR.
- S'il s'agit d'une platine, veillez à ce que sa sortie soit configurée correctement.

Remarque : *ne mettez pas la caméra en mode d'enregistrement, lequel peut être indiqué par la mention Caméra ou Film.*

2. Sélectionnez Nouveau projet sur l'écran de bienvenue qui apparaît au démarrage d'Adobe Premiere Pro ou, une fois l'application ouverte, choisissez Fichier > Nouveau > Projet.
3. Accédez à l'emplacement où enregistrer le fichier de projet, nommez le projet, puis cliquez sur OK.

Remarque : *lorsque cela est possible, précisez un emplacement et un nom que vous ne devrez pas modifier ultérieurement. Par défaut, Adobe Premiere Pro enregistre le rendu des prévisualisations, les fichiers audio uniformisés et les acquisitions audio et vidéo dans le dossier*

où vous stockez le projet. Le déplacement ultérieur d'un projet peut nécessiter celui des fichiers associés.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une préconfiguration pour la première séquence du projet ou personnalisez ses réglages. Pour plus d'informations, voir Création d'une séquence. Cliquez ensuite sur OK.
- Pour créer un projet dépourvu de séquence, cliquez sur Annuler.

5. (Facultatif) Si vous souhaitez changer l'emplacement où sont stockés les différents types de fichiers, spécifiez l'emplacement des disques de travail. Voir la section Spécification des disques de travail pour améliorer les performances du système.

Remarque : Adobe Premiere Pro prend en charge la vidéo haute résolution (supérieure à 8 bits par canal) pour le montage de métrage standard et haute définition.

Passer en revue les réglages du projet

[Haut de la page](#)

Tous les réglages d'un projet s'appliquent à l'ensemble du projet et, pour la plupart, ne peuvent pas être modifiés une fois le projet créé.

Vous pouvez consulter les réglages d'un projet sur lequel vous avez commencé à travailler, mais seuls certains de ces réglages peuvent être modifiés. Ces réglages sont accessibles par le biais de la boîte de dialogue Réglages du projet.

1. Sélectionnez Projet > Réglages du projet > Général ou Projet > Réglages du projet > Disques de travail.
2. Affichez ou modifiez les réglages si nécessaire.
3. Cliquez sur OK.

Boîte de dialogue Réglages du projet

[Haut de la page](#)

Général

Lecture et rendu vidéo Indique si la fonction Mercury Playback Engine du logiciel ou matériel est activée ou non. Si une carte CUDA compatible est installée, l'option de lecture et de rendu matériel avec Mercury Playback Engine est activée. Pour plus d'informations sur CUDA, Mercury Playback Engine et Adobe Premiere Pro, [consultez cet article sur le blog de la zone de travail d'Adobe Premiere Pro](#).

Zone admissible du titre Définit la partie du bord de l'image qui doit être marquée comme zone admissible pour les titres, afin que ces derniers ne soient pas coupés par la numérisation des téléviseurs. La zone admissible du titre est délimitée par un rectangle comportant des traits lorsque vous cliquez sur le bouton Marges admissibles dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme. Les titres nécessitent généralement une zone admissible plus large que les actions.

Zone admissible de l'action Définit la partie du bord de l'image qui doit être marquée comme zone admissible pour l'action afin que cette dernière ne soit pas coupée par la numérisation des téléviseurs. La zone admissible de l'action est délimitée par un rectangle lorsque vous cliquez sur le bouton Marges admissibles dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.

Format d'affichage (audio et vidéo) Pour plus d'informations sur les formats d'affichage audio et vidéo, consultez les entrées correspondantes sous Réglages généraux dans la section Préconfigurations et réglages de séquence.

Format d'acquisition Pour plus d'informations sur la définition du format d'acquisition, voir Définition du format d'acquisition, des préférences et des pistes.

Disques de travail

Pour plus d'informations sur la désignation des disques de travail, voir Spécification des disques de travail pour améliorer les performances du système.

Ressources en ligne

[Visionnez ce didacticiel vidéo d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW](#) pour plus d'informations sur les choix que doivent faire les utilisateurs dans l'écran de bienvenue et les boîtes de dialogue Nouveau projet et Nouvelle séquence après l'ouverture d'Adobe Premiere Pro.

Ouverture d'un projet

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro pour Windows peut ouvrir des fichiers de projet créés avec des versions antérieures d'Adobe Premiere Pro ou d'Adobe Premiere 6.x. Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul projet à la fois. Pour transférer le contenu d'un projet dans un autre, utilisez la commande Importation.

Utilisez la commande Enregistrement automatique pour enregistrer automatiquement des copies de vos projets dans le dossier Enregistrement automatique d'Adobe Premiere Pro.


Vous risquez de rencontrer des fichiers manquants lorsque vous travaillez sur un projet. Vous pouvez continuer à travailler en remplaçant les fichiers off-line par des pseudo-éléments pour les fichiers manquants. Vous pouvez effectuer le montage avec les fichiers off-line, mais vous devez remettre les originaux online avant de rendre votre film.

Pour remettre un fichier online une fois le projet ouvert, utilisez la commande Lier le média. Vous pouvez continuer à travailler sans avoir à fermer et à rouvrir le projet.

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir le projet.

2. Naviguez pour trouver le fichier du projet et sélectionnez-le.
3. Sélectionnez Ouvrir.
4. Si la boîte de dialogue Où se trouve le fichier s'ouvre, localisez le fichier en utilisant le champ Rechercher dans ou choisissez l'une des options suivantes proposées :

Rechercher Lance la fonction de recherche de l'Explorateur Windows (Windows) ou du Finder (Mac OS).

 Lorsque vous déplacez un projet et des éléments vers un autre ordinateur, vous pouvez modifier le chemin d'accès dans le fichier de projet, de telle sorte qu'Adobe Premiere Pro recherche automatiquement les fichiers associés au projet. Ouvrez le fichier PRPROJ dans un éditeur de texte ou dans un éditeur XML tel que Dreamweaver. Recherchez le chemin d'accès au fichier utilisé lorsque le projet se trouvait sur l'ordinateur précédent. Remplacez-le par le chemin d'accès sur le nouvel ordinateur.

Ignorer Remplace un fichier manquant par un élément off-line temporaire pendant la durée de la session. Lorsque vous fermez votre projet et que vous le rouvrez, une boîte de dialogue vous demande de localiser le fichier ou vous permet de l'ignorer.

Tout ignorer Comme Ignorer, Tout ignorer remplace tous les fichiers manquants par des fichiers off-line temporaires.

Important : Ne sélectionnez Ignorer ou Tout ignorer que si vous avez l'intention de retravailler toutes les occurrences du fichier manquant au sein du projet. Si vous ne retrouvez pas un fichier à conserver dans le projet, utilisez plutôt Off-line.

Ignorer les prévisualisations Empêche Adobe Premiere Pro de rechercher les fichiers de prévisualisation déjà rendus pour le projet. Le chargement du projet est alors plus rapide mais peut-être devrez-vous restituer des parties de ses séquences pour optimiser les performances de lecture.

Off-line Remplace un fichier manquant par un élément off-line, un pseudo-élément qui préserve toutes les références du fichier manquant dans tout le projet. A l'inverse de l'élément temporaire off-line créé par Ignorer, celui généré par Off-line est conservé entre les sessions ; il n'est donc pas nécessaire de localiser les fichiers manquants à chaque ouverture du projet.

Tous off-line Comme Off-line, Tous off-line remplace tous les fichiers manquants par des fichiers off-line permanents.

Remarque : n'effacez pas les fichiers sources lorsque vous les utilisez en tant qu'éléments dans un projet Adobe Premiere Pro, à moins qu'ils n'aient été acquis avec le pilotage du matériel et que vous prévoyez de les acquérir à nouveau. Vous pouvez les effacer une fois le film final produit.

Suppression d'un fichier de projet

[Haut de la page](#)

1. Dans l'Explorateur (Windows) ou le Finder (Mac OS), accédez au fichier de projet Adobe Premiere Pro et sélectionnez-le. Les fichiers de projet portent l'extension .prproj.
2. Appuyez sur la touche Suppr.

Déplacement d'un projet vers un autre ordinateur

[Haut de la page](#)

Pour déplacer un projet vers un autre ordinateur afin d'y poursuivre les opérations de montage, vous devez également déplacer les copies de tous les éléments relatifs au projet, ainsi que le fichier de projet. Les éléments doivent contenir leurs noms de fichier et leurs emplacements de dossier, de telle sorte qu'Adobe Premiere Pro puisse les retrouver et les réassocier automatiquement à leurs éléments dans le projet.

Assurez-vous également que les codecs utilisés pour le projet sur le premier ordinateur sont également installés sur le second. Pour plus d'informations sur le déplacement d'un projet et de ses éléments vers un autre ordinateur, voir la section Conformer ou copier votre projet.

Voir aussi

www.adobe.com/go/learn_dv_primer_dvbasics_fr



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Archivage des projets

Le Gestionnaire de projets d'Adobe Premiere Pro optimise le flux de production grâce à deux fonctions : la réduction de l'espace de stockage d'un projet et la réunion des fichiers associés à un projet.

A l'aide du Gestionnaire de projets, vous pouvez créer un projet conformé, c'est-à-dire une version du projet regroupant exclusivement les éléments utilisés dans vos séquences. Vous pouvez également indiquer les séquences à inclure dans le projet conformé. Il n'est pas nécessaire de les y inclure toutes. Les projets conformés sont enregistrés sous un nom unique au format de projet standard d'Adobe Premiere Pro (.prproj).

Dans le projet conformé, les références du fichier sont modifiées de sorte que le projet ne fasse référence qu'aux parties des éléments de métrage que vous avez utilisés dans les séquences, y compris les éléments off-line. Vous pouvez demander au Gestionnaire de projets de copier les parties pertinentes des fichiers média sources pour servir de fichiers sources du projet conformé. Une autre solution consiste à faire en sorte que le projet raccordé répertorie les éléments de métrage en tant qu'éléments off-line, pour pouvoir les capturer à partir d'une bande vidéo. (Cette dernière méthode est utile lors de l'utilisation d'un flux de montage off-line/online, dans lequel vous remplacez le métrage de qualité inférieure utilisé pour le montage par un métrage de qualité supérieure utilisé pour l'exportation.) A l'aide de l'une des deux méthodes, vous réduisez les besoins de stockage en utilisant seulement le média dont vous avez besoin pour créer et exporter les séquences dans le projet ; vous pouvez archiver ou supprimer le média source original.

Le Gestionnaire de projets peut également vous aider à réunir ou à rassembler un projet. Le rassemblement de fichiers copie le projet en cours et tous les fichiers média qui lui sont associés vers un seul emplacement. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rassembler les fichiers média source d'un projet lorsqu'ils sont stockés dans divers emplacements, et pour préparer un projet pour le partage ou l'archivage.

Lorsque vous créez un projet conformé et des fichiers sources, n'oubliez pas les détails suivants. Le Gestionnaire de projets ne copie que des parties du métrage source utilisé dans les séquences. Toutefois, vous pouvez spécifier le nombre d'images supplémentaires, ou poignées, du nouveau métrage, de manière à vous permettre d'apporter de légères modifications au projet conformé. Le nouveau métrage conserve le code temporel et le numéro de bande du métrage acquis original. Si un ou plusieurs sous-éléments partagent des images avec un autre sous-élément, le Gestionnaire de projets crée un fichier de métrage qui contient uniquement ces images partagées. Le Gestionnaire de projets copie également les séquences d'images fixes utilisées dans le projet original. Les images fixes, les titres et le métrage généré, comme les mires et les amorces, sont également conservés, mais pas raccordés. Les éléments off-line sont, eux, raccordés.

Lors du raccord ou du rassemblement d'un projet, vous pouvez préciser si le nouveau projet doit conserver l'un des éléments inutilisés du projet original.

Le Gestionnaire de projets ne raccorde pas le métrage source pour les séquences à caméras multiples. Dans la mesure où la séquence imbriquée contient l'ensemble du métrage source, le Gestionnaire de projets ne raccorde aucune partie de ce métrage.

Le Gestionnaire de projets ne transfère pas tous les effets dans un projet conformé. Vérifiez attentivement votre projet conformé avant de supprimer le projet source.

Certains formats Long GOP ne peuvent pas être raccordés par le Gestionnaire de projets.

Remarque : le Gestionnaire de projets conserve toutes les images clés d'effet et marques d'éléments qui se trouvent au-delà des points d'entrée et de sortie d'un élément raccordé.

Ressources en ligne

Consultez cet [extrait de la série « Adobe Premiere Pro Classroom in a Book »](#), qui présente la gestion des éléments dans un projet, y compris l'utilisation du Gestionnaire de projets.

Franklin McMahon franklincmahon.com explique comment raccorder, copier et archiver des projets avec le Gestionnaire de projets [dans cette vidéo sur le site Web Layers Magazine](#).



Conformer ou copier votre projet

1. Sélectionnez **Projet > Gestionnaire de projets**.
2. Dans le volet **Source** de la fenêtre **Gestionnaire de projets**, cochez la case en regard de chaque séquence à inclure dans le projet conformé. Pour cocher toutes les cases, cliquez sur l'une d'elles en maintenant la touche **Maj** enfoncée.

Remarque : les séquences imbriquées ne sont pas automatiquement ajoutés aux séquences raccordées. Si les séquences que vous raccordez contiennent des séquences imbriquées, vous devez également inclure ces dernières dans la sélection de sorte qu'elles soient incluses dans le projet conformé.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Créer un nouveau projet conformé pour créer une nouvelle version du projet en cours qui ne fait référence qu'au métrage que vous avez utilisé dans les séquences sélectionnées.

Rassembler les fichiers et les copier au nouvel emplacement pour copier et réunir le métrage utilisé dans les séquences sélectionnées.

Remarque : le **Gestionnaire de projets** ne copie ni ne rassemble de compositions **After Effects** liées dynamiquement à un projet **Adobe Premiere Pro**. En revanche, il enregistre l'élément **Dynamic Link** dans le projet conformé sous la forme d'un élément **off-line**.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes, en fonction de leur disponibilité :

Remarque : les options disponibles dépendent de l'option sélectionnée au cours de l'étape précédente.

Exclure les éléments inutilisés Spécifie que le **Gestionnaire de projets** ne doit pas inclure, ou copier des éléments multimédias que vous n'avez pas utilisés dans le projet initial.

Rompre le lien avec le média Spécifie que le **Gestionnaire de projets** doit marquer comme « **off-line** » tout métrage que vous pouvez acquérir à nouveau ultérieurement. Lorsque vous sélectionnez cette option, le **Gestionnaire de projets** conserve les informations de nom de bande et de code temporel pour faciliter l'acquisition en série. Cette option est particulièrement intéressante si vous avez utilisé un métrage de faible résolution dans votre projet original ou si vous archivez un projet. Cette option est uniquement disponible si **Créer un nouveau projet conformé** est sélectionné. La sélection de cette option n'a aucun effet sur les fichiers **MXF**, car leur Nom de bobine reste vide et ce support ne peut pas être recapturé par une nouvelle acquisition en série.

Remarque : lorsque vous effectuez une nouvelle acquisition au moyen d'éléments **off-line** à partir d'un projet conformé, les éléments sources qui ne correspondent pas aux réglages de la séquence actuelle sont acquis une nouvelle fois avec leurs réglages d'origine, et non avec les réglages de la séquence actuelle. Pour empêcher que cela ne se produise, cliquez sur **Remplacer les réglages d'élément** dans la boîte de dialogue **Acquisition en série** et spécifiez les réglages souhaités pour tous les éléments acquis. Toutefois, cette option est rarement nécessaire pour l'acquisition de métrage **DV**.

Inclure points Spécifie le nombre d'images à conserver avant le point d'entrée et après le point de sortie de chaque élément raccordé. Par exemple, la valeur 30 indique que 30 images sont conservées avant le point d'entrée et que 30 images sont conservées après le point de sortie. Les points fonctionnent comme des images supplémentaires qui permettent de légères modifications supplémentaires au montage dans le nouveau projet.

Remarque : certains formats, tels que les fichiers multimédias **Long GOP**, ne permettent pas de raccorder des médias ni d'ajouter des poignées.

Inclure les fichiers de prévisualisation Spécifie que les effets interprétés dans le projet original ne doivent plus être interprétés dans le nouveau projet. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le nouveau projet occupe moins d'espace sur le disque, mais les effets ne sont pas interprétés. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez **Rassembler les fichiers et les copier à un nouvel emplacement**.

Inclure les fichiers de conformation audio Permet de s'assurer que les données audio que vous avez uniformisées dans le projet original reste uniformisées dans le nouveau projet. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le nouveau projet occupe moins d'espace disque, mais **Adobe Premiere Pro** uniformise à nouveau l'audio lorsque vous ouvrez le projet. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez **Rassembler les fichiers et les copier à un nouvel emplacement**.

Renommer les fichiers média pour les faire correspondre aux noms des éléments Renomme les fichiers de métrage copiés en utilisant les mêmes noms que vos éléments acquis. Sélectionnez cette option si vous renommez vos éléments acquis à partir de la fenêtre **Projet** et souhaitez que les fichiers de métrage copiés portent le même nom. (Dans la mesure où les fichiers acquis que vous importez, en particulier ceux acquis au moyen de la détection de scène, peuvent ne pas avoir des noms très descriptifs, vous souhaitez peut-être les renommer à partir de la fenêtre **Projet**.) Cette option permet de s'assurer que le nom de fichier du métrage actuellement acquis est mis à jour pour refléter le nouveau nom dans la fenêtre **Projet**, ce qui simplifie considérablement l'organisation de vos fichiers de métrage. La sélection de cette option pour un fichier **MXF** ne changera pas le Nom de l'élément utilisateur dans le XML du fichier ; cependant, cela changera le nom de fichier de l'élément copié pour que le projet conformé corresponde au nom du fichier affiché dans le volet de projet.

Remarque : si vous renommez des éléments acquis et sélectionnez ensuite l'option **Rompre le lien avec le média**, le projet copié suivant conserve et affiche le nom de fichier original, et non le nouveau nom.

Destination du projet Désigne l'emplacement où le **Gestionnaire de projets** enregistre les fichiers que vous avez spécifiés. Cliquez sur **Parcourir** pour accéder à un autre emplacement que le dossier par défaut. Lors de la création d'un projet conformé, le **Gestionnaire de**

projets crée un dossier nommé « Conformé_[Nom du projet] » et enregistre le projet conforme et les autres fichiers que vous avez spécifiés, tels que les fichiers de métrage conformés dans le dossier. Lors de la copie d'un projet conforme, le Gestionnaire de projets crée un dossier nommé « Copié_[Nom du projet] » et copie le projet, les fichiers de métrage et les autres fichiers que vous avez spécifiés dans le dossier.

Remarque : si un dossier de ce nom existe déjà, le Gestionnaire de projets ajoute un numéro au nom. Par exemple, des projets successifs portant des noms identiques peuvent se voir ajouter les suffixes suivants : « _001, _002, _003, _004,.... ».

Espace disque Affiche une comparaison entre la taille des fichiers du projet actuel et la taille estimée des fichiers raccordés ou copiés. Cliquez sur Calculer pour mettre à jour l'estimation.

5. Cliquez sur OK.

Lorsqu'il raccorde un projet ou qu'il copie et collecte des fichiers, le Gestionnaire de projets ne produit pas de structure de fichier MXF compatible P2 pour les fichiers de média provenant d'une source P2.

Vous trouverez dans les ressources en ligne suivantes plus d'informations sur le raccord ou la copie de votre projet :

- Franklin McMahon présente quelques fonctions de préparation d'une vidéo pour exportation et révision, notamment des détails sur le raccord d'un projet, [dans cette vidéo](#) sur le site Web de Layers Magazine.
- Andrew Devis explique comment conformer et stocker vos projets à l'aide du Gestionnaire de projets [dans cette vidéo sur le site Web de Creative COW](#).



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation de métrage

Réseaux et supports amovibles avec vidéo numérique

Dépannage (19 octobre 2012)

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Transfert et importation de fichiers

[Formats de fichier pris en charge](#)

[A propos des formats de fichier](#)

[Transfert de fichiers](#)

[Importation de fichiers](#)

[Importation des fichiers avec l'Explorateur de médias](#)

[Importation des fichiers avec la commande Importer](#)

[Importation des fichiers avec Adobe Bridge](#)

[Démarrage d'Adobe Bridge à partir d'Adobe Premiere Pro](#)

[Importation des fichiers depuis Adobe Bridge](#)

[Prise en charge des canaux](#)

Formats de fichier pris en charge

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro permet d'importer de nombreux formats vidéo et audio. Adobe Premiere Pro permet d'importer des fichiers dans les formats répertoriés, à condition que le codec utilisé pour les générer soit installé en local. La plupart de ces modules logiciels sont installés automatiquement avec Adobe Premiere Pro.

Ouvrez le fichier PDF [Formats de fichier vidéo et d'animation pris en charge](#) pour consulter la liste de base des formats de fichier pris en charge en vue de l'importation.

Formats de fichier vidéo et d'animation pris en charge

- 3GP, 3G2
- ASF (Netshow, Windows uniquement)
- AVI (DV-AVI, Microsoft AVI Type 1 et Type 2)
- DV (flux DV brut, un format QuickTime)
- FLV et F4V

Remarque : Adobe Premiere Pro permet d'importer des fichiers FLV avec de la vidéo codée à l'aide du codec vidéo On2 VP6. Cependant, Adobe Premiere Pro ne permet pas d'importer des fichiers FLV avec de la vidéo codée à l'aide du codec vidéo Sorenson Spark. Comme avec tous les formats non pris en charge, transcodez le fichier vers un format pouvant être importé par Adobe Premiere Pro.

- GIF (GIF animé)
- M1V (fichier vidéo MPEG-1)
- M2T (Sony HDV)
- M2TS (flux de transfert MPEG-2 BDAV Blu-ray, AVCHD)
- M4V (fichier vidéo MPEG-4)
- MOV (séquence QuickTime, requiert QuickTime 7 pour l'importation de fichiers QuickTime non natifs ; sous Windows, nécessite un lecteur QuickTime)

Remarque : la version complète de QuickTime 7 Pro n'est pas installée par défaut sur Mac OS X 10.7. Si vous utilisez Mac OS X 10.7, [consultez cette page pour télécharger la version appropriée](#) (QuickTime Player 7.66 pour Mac OS X 10.6.3). Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article sur [l'installation de QuickTime 7 Pro avec Lion](#).

- MP4 (séquence QuickTime, XDCAM EX)
- MPEG, MPE, MPG (MPEG-1, MPEG-2), M2V (MPEG-2 compatible DVD)
- MTS (AVCHD)
- MXF (Media eXchange Format) ; séquence P2 : variante Panasonic Op-Atom du format MXF, avec données vidéo aux formats DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD, AVC-Intra ; séquence XDCAM HD, Sony XDCAM HD 50 (4:2:2), séquence Avid MXF) et Canon XF en mode natif.

Remarque : Vous pouvez prévisualiser des fichiers Canon XF en mode natif dans l'Explorateur de médias. L'utilisation des métadonnées est également prise en charge.

- R3D (caméra RED)
 - Adobe Premiere Pro prend en charge les fichiers RED Digital Cinema (R3D), y compris la nouvelle technologie des couleurs (REDcolor2, REDgamma2, REDlogFilm, etc.) ainsi que des courbes et des niveaux de meilleure qualité dans l'interface utilisateur. Pour obtenir un récapitulatif des fonctionnalités relatives au métrage RED (R3D), y compris la prise en charge des cartes RMD et Red Rocket, visionnez [cette vidéo de VideoBrain](#) ou consultez [cet article de blog](#).
 - Adobe a également publié une version d'évaluation du [logiciel d'importation RED élaboré](#) qui ajoute la prise en charge de métrages RED EPIC pour Adobe Premiere Pro, ainsi que les fonctions suivantes :
 - possibilité de faire pivoter et de basculer le métrage en fonction de l'indicateur d'orientation de la caméra dans les métadonnées R3D ;
 - prise en charge du port Echo dans la boîte de dialogue Réglages de la source RED R3D, de sorte que la prévisualisation RED puisse être envoyée vers un moniteur externe ;
 - augmentation de la taille de la boîte de dialogue Réglages de la source RED R3D sur les grands écrans ;
 - prise en charge de la sélection de pistes HDR et de la fusion HDR.
- SWF

Remarque : les fichiers SWF peuvent être importés avec une couche alpha. L'audio n'est pas conservé. Le contenu interactif et les animations définies par des scripts ne sont pas conservés. Les animations définies par des images clés dans le film principal, de niveau supérieur, sont conservées.

- VOB
- WMV (Windows Media, Windows uniquement)

Remarque : effectuez le rendu des éléments AVI de type 1 avant de les prévisualiser sur un périphérique DV. Pour effectuer le rendu d'un élément AVI de Type 1, ajoutez-le à une séquence dans un projet DV et prévisualisez-le.

Formats de fichier audio pris en charge

- AAC
- AC3 (y compris surround 5.1)
- AIFF, AIF
- ASND (Adobe Sound Document)
- AVI (Vidéo pour Windows)
- BWF (format Broadcast WAVE)
- M4A (MPEG-4 Audio)
- mp3 (audio mp3)
- MPEG, MPG (séquence MPEG)
- MOV (QuickTime ; requiert QuickTime Player)
- MXF (Media eXchange Format) ; séquence P2 : variante Panasonic Op-Atom du format MXF, avec données vidéo aux formats DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD, AVC-Intra ; séquence XDCAM HD, Sony XDCAM HD 50 (4:2:2), séquence Avid MXF)
- WMA (Windows Media Audio, Windows uniquement)
- WAV (Windows WAVEform)

Formats de fichiers d'images fixes et de séquences d'images fixes pris en charge

Adobe Premiere Pro prend en charge les fichiers d'image fixe de 8 bpc (4 octets par pixel) et de 16 bpc (8 octets par pixel).

- AI, EPS
- BMP, DIB, RLE
- DPX
- EPS
- GIF
- ICO (fichier d'icône) (Windows uniquement)
- JPEG (JPE, JPG, JFIF)
- PICT

- PNG
- PSD
- PSQ (Adobe Premiere 6 Storyboard)
- PTL, PRTL (titre Adobe Premiere)
- TGA, ICB, VDA, VST
- TIF

Formats de fichier vidéo pris en charge

- AAF (Advanced Authoring Format)
- AEP, AEPX (projet After Effects)
- CSV, PBL, TXT, TAB (listes d'acquisition)
- EDL (EDL CMX3600)
- PLB (chutier Adobe Premiere 6.x) (Windows uniquement)
- PREL (projet Adobe Premiere Elements) (Windows uniquement)
- PRPROJ (projet Premiere Pro)
- PSQ (Adobe Premiere 6.x Storyboard) (Windows uniquement)
- XML (FCP XML)

Remarque : Adobe Premiere Pro sur Mac OS importe les projets à partir de la version CS3. La version Windows est nécessaire pour ouvrir des projets issus de versions antérieures et les enregistrer en tant qu'image en cours.

A propos des formats de fichier

[En haut](#)

Certaines extensions de noms de fichier, telles que MOV, AVI, MXF, FLV et F4V, correspondent à des formats de conteneur et non à des formats audio, vidéo ou image spécifiques. Les conteneurs peuvent comprendre des données codées à l'aide de divers schémas de compression et d'encodage. Adobe Premiere Pro est en mesure d'importer des fichiers de ce type. Toutefois, l'importation des données qu'ils contiennent est possible uniquement si les codecs correspondants (en l'occurrence, les décodeurs) sont installés.

Pour élargir l'éventail de fichiers pouvant être importés à l'aide d'Adobe Premiere Pro, vous pouvez installer des codecs supplémentaires. De nombreux codecs installés sur le système d'exploitation (Windows ou Mac OS) fonctionnent en tant que composants des formats QuickTime ou Vidéo pour Windows. Contactez le fabricant de votre matériel informatique ou logiciel pour plus de détails sur les codecs compatibles avec les fichiers créés par vos périphériques ou applications. Si Adobe Premiere Pro n'importe pas votre fichier, reportez-vous à ce didacticiel vidéo de FAQ, [Pourquoi Adobe Premiere Pro n'importe-t-il pas mon fichier ?](#) pour obtenir une explication.

Les fichiers vidéo et d'images fixes que vous souhaitez importer ne doivent pas dépasser les dimensions maximales autorisées. Pour plus d'informations sur les dimensions maximales dans Adobe Premiere Pro, consultez le blog de la [zone de travail d'Adobe Premiere Pro](#).

Ressources de la communauté :

Adobe fournit des guides sur les flux de production pour les caméras et les métrages P2, RED, XDCAM, AVCCAM et DSLR sur le [site Web d'Adobe](#).

Dans cette série d'articles et de vidéos sur le site Web de ProVideo Coalition, Colin Brougham explique de quelle manière Adobe Premiere Pro fonctionne en mode natif avec un support sans bande (aucun transcodage).

Pour plus d'informations sur les améliorations apportées à RED (R3D) Digital Cinema et à Canon XF dans Adobe Premiere Pro, [consultez cet article de blog sur la zone de travail d'Adobe Premiere Pro](#).

Pour obtenir une explication détaillée de l'importation des fichiers dans Adobe Premiere Pro, reportez-vous à cet extrait du livre « An Editor's Guide to Premiere Pro », intitulé « [Importing Media into Adobe Premiere Pro](#) » ([Importation de médias dans Adobe Premiere Pro](#)).

Pour plus d'informations sur la réalisation et l'acquisition de données vidéo et audio haute qualité, consultez l'article [Shooting and Capturing Great Video Assets](#).

Transfert de fichiers

[En haut](#)


Transfert de projets à partir d'autres ordinateurs


Lors du transfert de fichiers de projet (fichiers de projet After Effects, Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro, par exemple) d'un autre ordinateur vers l'ordinateur sur lequel vous importez ces fichiers de projet dans Adobe Premiere Pro, veillez à transférer tous les éléments qui y sont associés. Conservez les fichiers du projet et leurs éléments associés sur l'ordinateur cible dans des dossiers nommés et structurés de la même façon que les dossiers de l'ordinateur d'où ils sont issus.

Transfert d'éléments à partir de supports à base de fichiers


Il est possible de modifier des éléments qui se trouvent sur des supports à base de fichiers, par exemple des cartes P2, des cartouches XDCAM, des cartes SxS ou des DVD. Cependant, Adobe Premiere Pro est plus performant si vous transférez d'abord le contenu sur un disque dur local. A l'aide de l'Explorateur (Windows) ou du Finder (Mac), transférez les fichiers à partir du support d'acquisition à base de fichiers. Importez ensuite les fichiers qui se trouvent sur le disque dur dans des projets Adobe Premiere Pro.

Transférez le dossier contenant tous les fichiers associés et leurs sous-dossiers lors du transfert des fichiers sur le disque dur à partir d'un support à base de fichiers. Ne changez pas la structure du dossier. Par exemple, transférez le dossier BDMV et son contenu lors du transfert des fichiers à partir d'un support à base de fichiers AVCHD. Transférez le dossier CONTENTS et son contenu lors du transfert de fichiers à partir d'un support à DVCPRO HD. Transférez le dossier BPAV et son contenu lors du transfert de fichiers à partir d'un support XDCAM EX. Lors du transfert des fichiers à partir d'un DVD, transférez le contenu du dossier VIDEO_TS, ainsi que le contenu du dossier AUDIO_TS (s'il existe).


 Transférez les fichiers vidéo du support à base de fichiers dans le dossier spécifié pour la vidéo acquise avec les réglages du disque de travail du projet.




Structure du dossier pour les éléments AVCHD



Structure du dossier pour les éléments DVCPRO HD



Structure du dossier pour les éléments XDCAM EX



Structure du dossier pour les éléments vidéo de DVD

Importation de fichiers

Pour visionner une présentation vidéo des méthodes d'importation des éléments dans Adobe Premiere Pro, consultez le [site Web d'Adobe](#).

L'importation diffère de l'acquisition. La commande Importer permet d'incorporer dans votre projet des fichiers stockés sur votre disque dur ou un autre périphérique de stockage connecté. L'importation des fichiers les rend simplement accessibles dans un projet Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro vous permet d'importer différents types d'images fixes, de données vidéo et de données audio. Enfin, vous pouvez exporter un projet Adobe Premiere Pro à partir d'After Effects et l'importer dans Adobe Premiere Pro.

Dans un projet Adobe Premiere Pro, vous pouvez importer des fichiers vidéo, audio et d'images fixes de divers formats. Libre à vous d'importer un seul fichier, plusieurs fichiers ou un dossier entier. La taille d'image maximale est de 16 mégapixels.

S'il existe des éléments fractionnés, veillez à les importer par le biais de l'Explorateur de médias au lieu du menu Fichier.


 Si le logiciel graphique ne permet pas de spécifier les pixels comme unité de mesure, essayez de spécifier les points.

Pour un didacticiel de base sur l'importation, le montage et l'exportation d'un fichier, [visionnez cette vidéo de Clay Asbury](#).

Dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez importer des fichiers en utilisant l'Explorateur de médias ou la commande Importer. Vous pouvez également importer des fichiers dans Adobe Premiere Pro à partir d'Adobe Bridge.

Adobe Premiere Pro indexe certains types de fichiers et en transcoded d'autres après les avoir importés. Le montage complet de ces types de fichiers n'est possible qu'une fois ces processus terminés. Le nom de fichier d'un élément est affiché en italique dans le panneau Projet jusqu'à ce qu'il ait été complètement indexé ou transcodé.

Pour importer des fichiers initialement non pris en charge par Adobe Premiere Pro, installez la carte d'acquisition ou le module tiers externe approprié. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de la carte ou du module externe installé.

 Vous pouvez également importer des fichiers et des dossiers en les faisant glisser de l'Explorateur Windows (Windows) ou du Finder (Mac OS) vers le panneau Projet. Sous Windows Vista, si le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) est activé, Windows désactive la technique de glisser-déplacer à partir de l'Explorateur Windows, ou de tout programme, vers les programmes qui s'exécutent en mode Administrateur. Vous devez exécuter Adobe Premiere Pro en mode Administrateur pour l'activation du plug-in (module externe), l'accès disque spécial et les autorisations réseau. Pour permettre des opérations de glisser-déplacer alors qu'Adobe Premiere Pro s'exécute en mode Administrateur, désactivez le contrôle de compte d'utilisateur. Sélectionnez Comptes d'utilisateurs dans le Panneau de configuration de Windows. Désactivez le contrôle de compte d'utilisateur pour l'utilisateur sélectionné.

Importation des fichiers avec l'Explorateur de médias

[En haut](#)

L'Explorateur de médias vous permet de parcourir facilement des fichiers et de les rechercher en fonction de leur type. Contrairement à la boîte de dialogue Importer, vous pouvez laisser l'Explorateur de médias ouvert, et ancré, comme n'importe quel autre panneau. Il vous garantit un accès rapide à l'ensemble de vos éléments en cours de montage. Vous pouvez également utiliser l'Explorateur de médias afin d'importer des éléments copiés à partir de supports de stockage vidéo, tels que des cartes P2 ou SxS, des disques XDCAM et des DVD. Lorsque vous importez un élément, Adobe Premiere Pro le laisse à son emplacement actuel et crée un élément pointant vers cet emplacement dans le panneau Projet. Par défaut, Adobe Premiere Pro écrit des fichiers XMP dans le répertoire où se trouvent les fichiers média. Vous pouvez toutefois désactiver cette option dans la boîte de dialogue Préférences. Pour des performances optimales, transférez d'abord les fichiers depuis le support basé sur des fichiers vers un disque dur local. Importez-les ensuite dans les projets Adobe Premiere Pro à partir du disque dur.

1. Sélectionnez Fenêtre > Explorateur de médias.
2. Pour accéder aux fichiers de votre choix, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir un dossier utilisé récemment, cliquez sur le triangle situé dans le menu Répertoires récents et sélectionnez le dossier en question.
 - Dans la liste des disques durs et dossiers de l'Explorateur de médias, cliquez sur les triangles en regard des noms pour les ouvrir.
3. Pour n'afficher que les fichiers d'un certain type, cliquez sur le triangle dans le menu Type de fichiers, puis sélectionnez le type de votre choix. Pour sélectionner un autre type, ouvrez à nouveau le menu et effectuez une autre sélection. Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les types voulus aient été sélectionnés.
4. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans la liste. Pour sélectionner plusieurs fichiers non contigus, cliquez sur les fichiers tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée. Pour sélectionner plusieurs fichiers contigus, cliquez sur leurs noms tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Fichier > Importer à partir de l'Explorateur ou cliquez avec le bouton droit sur le fichier dans l'Explorateur de médias et sélectionnez Importer. Vous pouvez également faire glisser le fichier à partir de l'Explorateur de médias dans le panneau Projet ou dans un panneau Montage.

L'Explorateur de médias importe le fichier dans le panneau Projets.

- Cliquez avec le bouton droit sur le fichier dans l'Explorateur de médias et sélectionnez Ouvrir dans le moniteur source. Une autre solution consiste à cliquer deux fois sur le fichier dans l'Explorateur de médias afin de l'ouvrir dans le Moniteur source.

L'Explorateur de médias ouvre le fichier dans le Moniteur source.

Importation des fichiers avec la commande Importer

Remarque : vous pouvez importer des éléments directement à partir de supports à base de fichiers connectés à l'ordinateur. Il est toutefois préférable de commencer par transférer les éléments de ces supports vers un disque dur, puis de les importer à partir du disque dur. Pour plus d'informations sur le transfert des fichiers, voir la section [Transfert de fichiers](#)

- Choisissez Fichier > Importer. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers.
- Pour importer un élément importé récemment, sélectionnez Fichier > Importer un fichier récent > [nom du fichier] (le nom du fichier ne s'affiche pas si les préférences d'Adobe Premiere Pro ont été réinitialisées).
- Pour importer le contenu entier d'un dossier, choisissez Fichier > Importer. Recherchez et sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Importer dossier. Le dossier, avec son contenu, est ajouté à un nouveau chutier dans le panneau Projet.
- Pour plus d'informations sur l'importation d'une séquence d'images fixes numérotées sous la forme d'un élément, reportez-vous à la section Importation de séquences d'images fixes numérotées sous la forme d'un seul élément.

Importation des fichiers avec Adobe Bridge

Vous pouvez importer des fichiers d'Adobe Bridge vers Adobe Premiere Pro.

Démarrage d'Adobe Bridge à partir d'Adobe Premiere Pro

Pour consulter une vidéo sur l'utilisation d'Adobe Bridge, voir www.adobe.com/go/vid0090_fr.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Fichier > Parcourir dans Adobe Bridge.
 - Sélectionnez un fichier dans le panneau Projet, puis choisissez Fichier > Faire apparaître dans Bridge.

Importation des fichiers depuis Adobe Bridge

1. Démarrez Adobe Bridge à partir d'Adobe Premiere Pro.
2. Dans Adobe Bridge, double-cliquez sur l'élément.

Adobe Premiere Pro importe l'élément dans le panneau Projet.

 Vous pouvez également faire glisser des éléments du panneau Contenu d'Adobe Bridge vers le panneau Projet d'Adobe Premiere Pro.

Prise en charge des canaux

Adobe Premiere Pro prend en charge les éléments à quatre canaux. Chaque pixel traité dans le pipeline de rendu utilise quatre canaux. Lorsqu'il traite un élément à trois canaux, tel qu'un métrage DV, HDV ou MPEG, Adobe Premiere Pro le convertit automatiquement en élément à quatre canaux. Adobe Premiere Pro convertit un élément à trois canaux lorsque vous y ajoutez un effet ou une transition.

Il prend également en charge un échantillonnage sur 10 bits, ce qui s'avère parfois utile pour le montage de métrages standard et haute définition.

- [Sélection d'une préconfiguration de séquence](#)
- [Spécification des disques de travail pour améliorer les performances du système](#)
- [Acquisition et numérisation](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation d'éléments à partir de formats sans bande

Importation des éléments à partir de sources basées sur des fichiers avec l'Explorateur de médias

Éléments fractionnés

Les caméscopes qui utilisent des fichiers de différents fabricants enregistrent la vidéo et le son dans des fichiers de format spécifique organisés en structures spécifiques. Il s'agit des caméscopes Panasonic P2, des caméscopes Sony XDCAM HD et XDCAM EX, des caméscopes Sony HDV à cartes CF et des caméscopes AVCHD.

Les modèles concernés enregistrent généralement les données sur disque dur, sur support optique ou sur carte mémoire, mais pas sur bande vidéo. On parlera donc de caméscopes et de formats *basés sur des fichiers* ou *sans bande* plutôt que « basés sur une bande ».

La vidéo et le son provenant de caméscopes qui utilisent des fichiers sont déjà stockés dans des fichiers numériques. Aucune procédure d'*acquisition* ou de *numérisation* n'est nécessaire pour les importer dans Adobe Premiere Pro. On appelle *ingestion* le processus qui consiste à lire des données sur le support d'enregistrement, puis à les convertir dans un format utilisable dans un projet. Adobe Premiere Pro « ingère » les fichiers dans n'importe lequel de ces formats, à partir de tout support source.

Adobe fournit des guides sur les flux de production pour les caméras et les métrages P2, RED, XDCAM, AVCCAM et DSLR sur le [site Web d'Adobe](#).

Formats XDCAM et AVCHD

Les fichiers vidéo en provenance de caméscopes XDCAM HD sont stockés dans le dossier CLIP, au format MXF. Les caméscopes XDCAM EX enregistrent des fichiers MP4 dans un dossier nommé BPAV.

Pour plus de détails sur le format XDCAM, reportez-vous à [ce document PDF](#) sur le site Web de Sony.

Les fichiers vidéo AVCHD se trouvent dans le dossier STREAM. Pour plus d'informations sur le format AVCHD, consultez le [site Web d'AVCHD](#)

Le format Panasonic P2

Une carte P2 est un dispositif de mémoire à semi-conducteurs qui se branche dans l'emplacement PCMCIA d'un caméscope Panasonic P2, tel que le AG-HVX200. Les données audio et vidéo numérique provenant du caméscope sont enregistrées sur la carte dans un format indépendant du codec et structuré, connu sous le nom de *MXF (Media eXchange Format)*. Adobe Premiere Pro prend plus particulièrement en charge la variante Panasonic Op-Atom du format MXF avec des données vidéo aux formats DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD et AVC-I. Un élément est au *format P2* si ses données audio et vidéo figurent dans des fichiers Panasonic Op-Atom MXF. Ces fichiers se trouvent dans une structure de fichier spécifique.

La racine de la structure de fichier P2 est un dossier CONTENTS. Chaque élément *d'origine* (vidéo ou audio) se trouve dans un fichier enveloppant MXF distinct ; les fichiers vidéo MXF se trouvent dans le sous-dossier VIDEO et les fichiers audio MXF dans le sous-dossier AUDIO. Les fichiers XML du sous-dossier CLIP contiennent les associations entre les fichiers d'origine et les métadonnées associées.

Remarque : Adobe Premiere Pro ne prend pas en charge les doublures enregistrées par certains caméscopes Panasonic P2 dans les dossiers PROXY des cartes P2.

Pour lire une carte P2 sur votre ordinateur, vous devez disposer du pilote approprié (disponible en téléchargement sur le site Web de Panasonic). Panasonic propose également l'application P2 Viewer, qui vous permet d'explorer et de lire les médias stockés sur une carte P2.

Remarque : pour utiliser certaines fonctionnalités des fichiers P2, vous devez d'abord modifier les propriétés du fichier de lecture seule en lecture et écriture. Par exemple, pour modifier les métadonnées du code temporel d'un élément à l'aide de la boîte de dialogue Code temporel, définissez d'abord les propriétés du fichier en lecture et écriture. Utilisez l'explorateur fourni avec le système d'exploitation pour modifier les propriétés du fichier.

Format d'acquisition Avid

Les systèmes de montage Avid capturent le métrage en fichiers MXF, généralement dans un dossier nommé Avid Media files. Le son est capturé dans des fichiers distincts des fichiers vidéo. Adobe Premiere Pro importe automatiquement les fichiers audio associés aux fichiers vidéo Avid importés. Il est toutefois plus simple d'importer des fichiers de projet Avid au format AAF (Advanced Authoring Format) plutôt que d'identifier et d'importer des fichiers vidéo Avid MXF individuels.

Format DVD

Les caméscopes DVD et graveurs de DVD capturent les éléments vidéo et audio dans des fichiers VOB encodés MPEG. Les fichiers VOB sont inscrits dans un dossier VIDEO_TS ; les fichiers audio accessoires peuvent être enregistrés dans un dossier AUDIO_TS.


Remarque : Adobe Premiere Pro et Premiere Elements n'importent pas ni ne déchiffrent les fichiers DVD chiffrés.

médias

Vous pouvez importer les éléments dans Adobe Premiere Pro directement à partir d'un support sans bande. Il est toutefois plus efficace de transférer le contenu des supports sans bande vers un disque dur avant de procéder à l'importation. Par ailleurs, les performances de lecture sont meilleures à partir d'une unité RAID ou d'un lecteur interne dédié que depuis une caméra ou un lecteur de cartes mémoire. Des icônes plus grandes permettent de prévisualiser les éléments dans l'Explorateur de médias. Vous pouvez faire défiler et faire défiler par pointage le métrage plus facilement avant de l'importer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Utilisation du mode Icône.

Utilisez l'Explorateur de médias, au lieu de l'option Fichier > Importer, pour importer des fichiers à partir de sources sans bande. L'Explorateur de médias assemble les fichiers pertinents au sein d'éléments cohérents et n'importe pas les fichiers non média non pertinents qui se trouvent parfois dans les dossiers d'un support sans bande.

Vous pouvez faire glisser des ressources sélectionnées directement dans le panneau Projet à partir de l'Explorateur de médias. Vous pouvez également sélectionner des ressources, puis choisir Fichier > Importer à partir de l'Explorateur de médias, ou cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner l'option Importer dans le menu contextuel.

 *Le panneau Projet et l'Explorateur de médias sont ancrés dans le même panneau de l'espace de travail par défaut. Même si cela n'est pas apparent, vous pouvez faire glisser des éléments dans le panneau Projet dans cette configuration d'espace de travail. Pour importer des ressources dans le panneau Projet à partir de l'Explorateur de médias, sélectionnez les éléments à importer, puis faites-les glisser sur l'onglet Projet. Les ressources sont alors importées.*

1. (Facultatif) Transférez le contenu d'un(e) ou de plusieurs cartes P2, cartes Compact Flash Sony, supports XDCAM, cartes XDCAM EX SxS, caméscopes avec disque dur, DVD ou supports AVCHD sur un disque dur. Pour plus d'informations sur le transfert de ces médias, reportez-vous à la section Transfert de fichiers.

Remarque : dans le cas d'un support XDCAM EX, copiez l'ensemble du dossier BPAV et tout ce qu'il contient, et pas seulement un fichier MP4 à la fois.

2. Si l'Explorateur de médias n'est pas encore ouvert, sélectionnez Fenêtre > Explorateur de médias.

Remarque : vous pouvez ancrer ou grouper l'Explorateur de médias comme vous le feriez pour tout autre panneau d'Adobe Premiere Pro.

3. Accédez au dossier où sont stockés les fichiers média.

L'Explorateur de médias présente une miniature ou une icône (selon le format), ainsi que le nom de chaque plan du dossier. Pour tous ces formats, il regroupe automatiquement sous forme d'éléments uniques les éléments fractionnés et les métadonnées des plans des sous-dossiers. L'Explorateur de médias affiche différents jeux de métadonnées en fonction des formats.

4. (Facultatif) Pour prévisualiser un plan avant de l'importer, double-cliquez sur celui-ci dans l'Explorateur de médias

Adobe Premiere Pro lit alors l'élément dans le Moniteur source sans l'importer dans le panneau Projet.

5. Sélectionnez Fichier > Importer à partir de l'Explorateur de médias puis faites glisser les éléments de l'Explorateur de médias vers le panneau Projet, ou faites glisser les éléments de l'Explorateur de médias vers un panneau Montage.

Les données sont importées dans le panneau Projet sous la forme d'éléments complets.

Éléments fractionnés

[En haut](#)

En cas d'enregistrement d'un *plan* ou d'une *prise* dont la taille de fichier est supérieure à la limite d'un support, un caméscope basé sur des fichiers ouvre un autre fichier et y poursuit l'enregistrement, sans interruption. On parle alors de *fractionnement d'éléments* car le plan est réparti dans plusieurs fichiers ou éléments. De même, un caméscope de ce type fractionne parfois un plan en éléments sur des cartes ou disques différents, s'il est équipé de plusieurs cartes ou disques. Dans ce cas, il enregistre le plan jusqu'à ce que la place vienne à manquer sur le premier support, puis il crée un nouveau fichier sur le support suivant offrant suffisamment de place et y poursuit l'enregistrement du plan. Bien qu'un seul plan ou prise puisse être enregistré dans un groupe d'éléments fractionnés, il est conçu pour être traité comme un élément unique.

Dans le cas des supports P2 et XDCAM EX, Adobe Premiere Pro importe l'ensemble des éléments fractionnés d'un seul plan ou prise sous la forme d'un élément unique. L'application importe tous les éléments qui composent un plan sur une carte lorsque vous sélectionnez l'un d'eux, à condition qu'il ne manque aucun élément fractionné et que le code XML approprié soit présent. Si un ou plusieurs des éléments fractionnés manquent dans un plan, Adobe Premiere Pro en importera un ou plusieurs selon l'endroit du plan où manquent les éléments.

Pour importer un groupe d'éléments fractionnés, il vous suffit d'en sélectionner un. Si vous sélectionnez plusieurs éléments fractionnés, l'ensemble du groupe sera importé deux fois, créant des doublons dans le panneau Projet.

Si le groupe d'éléments fractionnés est réparti sur deux cartes P2 ou XDCAM EX, copiez les arborescences complètes des deux supports dans des dossiers de même niveau sur le disque dur avant de procéder à l'importation. Dans le cas du support P2 uniquement, vous pouvez importer des éléments répartis sur deux cartes, à condition qu'elles soient toutes deux montées, au même moment, sur l'ordinateur.

Dans cet article sur le site [Web de ProVideo Coalition](#), Colin Brougham explique de quelle manière Adobe Premiere Pro fonctionne en mode natif avec un support sans bande (aucun transcodage).

- [Importation de ressources sans bande dans l'Explorateur de médias](#)
- [Création d'une séquence HDV ou HD](#)
- [Exportation au format Panasonic P2](#)



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation d'images fixes

Préparation d'images fixes avant l'importation Importation de fichiers Photoshop et Illustrator Importation d'images sous forme d'une séquence d'images

Vous pouvez importer des images fixes individuelles dans Adobe Premiere Pro ou une série d'images fixes en tant que séquence. Vous pouvez importer des images fixes à partir d'applications Adobe, telles que Photoshop et Illustrator. Pour plus d'informations sur les formats d'images fixes importables dans Adobe Premiere Pro, voir la section [Formats de fichier pris en charge pour l'importation](#).

Une image fixe importée utilise la durée indiquée dans ses préférences. Vous pouvez modifier la durée d'une image fixe dans une séquence.

La taille d'image maximale pouvant être importée pour les images fixes et les séquences vidéo est de 256 mégapixels, avec une dimension maximale de 32,768 pixels dans l'un ou l'autre sens. Pour plus d'informations, [consultez cet article sur le blog de la zone de travail d'Adobe Premiere Pro](#).

Préparation d'images fixes avant l'importation

[En haut](#)

Avant d'importer une image fixe dans Adobe Premiere Pro, préparez-la le plus possible pour réduire le temps nécessaire au rendu. Il est généralement plus facile et plus rapide de préparer un fichier dans son application d'origine. Envisagez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que le format du fichier est compatible avec le système d'exploitation que vous comptez utiliser.
- Définissez les dimensions en pixels sur la résolution à utiliser dans Adobe Premiere Pro. Si vous envisagez d'effectuer une mise à l'échelle graduelle de l'image, définissez des dimensions qui permettent d'afficher suffisamment de détails, compte tenu de la taille maximale de l'image dans le projet.
- Pour optimiser les résultats, veillez, lors de la création des fichiers, à ce que la taille d'image soit au moins aussi grande que celle du projet, ce qui vous évitera de redimensionner l'image dans Adobe Premiere Pro. Le redimensionnement d'une image peut entraîner une perte de netteté. Si vous envisagez de redimensionner une image, préparez-la à une taille d'image supérieure à celle du projet. Si vous comptez, par exemple, redimensionner une image à 200 % dans un projet, attribuez-lui le double de la taille d'image du projet avant de l'importer.
- Recadrez les parties de l'image que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans Adobe Premiere Pro.
- Si vous souhaitez désigner des zones transparentes, créez une couche alpha ou utilisez les outils de transparence des applications telles que Photoshop ou Illustrator.
- Si la vidéo finale est destinée à des téléviseurs standard, évitez d'utiliser les lignes horizontales fines (des lignes de 1 pixel, par exemple), pour les images ou le texte. Celles-ci pourraient scintiller du fait de l'entrelacement. Si vous devez utiliser des lignes fines, ajoutez un flou léger pour que les lignes apparaissent dans les deux champs vidéo. Voir la section [Vidéo entrelacée, vidéo non entrelacée et balayage progressif](#).
- Enregistrez le fichier en respectant les conventions de dénomination appropriées. Par exemple, si vous comptez importer le fichier dans Adobe Premiere Pro sous Windows, utilisez une extension de nom de fichier à trois caractères.
- Lorsque vous préparez des images fixes dans des applications prenant en charge la gestion des couleurs, comme Photoshop, la cohérence des couleurs peut être meilleure entre l'application et Adobe Premiere Pro si vous travaillez dans un espace colorimétrique axé sur la vidéo, tel que sRGB ou NTSC RVB.

Importation de fichiers Photoshop et Illustrator

[En haut](#)

Vous pouvez importer des fichiers à partir d'Adobe Photoshop 3.0 ou version ultérieure, ou d'Adobe Illustrator. Vous pouvez contrôler le mode d'importation des fichiers à calques. Les zones vides (transparentes) des fichiers non aplatis sont transparentes lorsque vous les importez dans Adobe Premiere Pro, car la transparence est stockée sous la forme d'une couche alpha. Vous pouvez ainsi importer des images et les afficher aisément en surimpression sur des éléments d'autres pistes.

S'agissant de l'importation des fichiers Photoshop à calques, plusieurs méthodes sont possibles : calques sélectionnés importés sous la forme d'éléments individuels dans un chutier, calques sélectionnés importés sous la forme d'éléments individuels dans un chutier et une séquence ou calques sélectionnés fusionnés dans un seul élément vidéo.

Vous pouvez également importer des fichiers Photoshop contenant de la vidéo ou des animations, à condition qu'ils soient enregistrés en mode Animation de montage dans Photoshop.

Remarque : *il se peut que les calques individuels déplacés d'une composition Photoshop dans un projet Adobe Premiere Pro se comportent de façon inattendue.*

Importation d'un fichier à calques Photoshop

Lors de l'importation d'un fichier à calques enregistré au format Photoshop, vous êtes libre de choisir la méthode d'importation des calques dans la boîte de dialogue Importer le fichier à calques.

Remarque : *tous les attributs de calque Photoshop ne sont pas pris en charge. C'est le cas, notamment, des modes de fusion spéciaux et de l'option Masquage. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez les options de transparence et d'opacité élémentaires de Photoshop. Adobe Premiere Pro prend en charge la plupart des modes de fusion de Photoshop.*

Adobe Premiere Pro importe les attributs appliqués dans le fichier d'origine, y compris la position, l'opacité, la visibilité, la transparence (couche alpha), les masques de fusion, les calques de réglage, les effets de calque communs, les masques de calques, les masques vectoriels et les groupes d'écèlement. En cas d'exportation vers un format prenant en charge les couches alpha, Photoshop exporte un arrière-plan blanc sous la forme d'un blanc opaque, tandis qu'il exporte un arrière-plan en damier sous la forme d'une couche alpha transparente.

L'importation de fichiers Photoshop à calques facilite l'utilisation de graphiques créés dans Photoshop. Lorsque l'application Adobe Premiere Pro importe des fichiers Photoshop en tant que fichiers non fusionnés, chaque calque devient un élément du chutier. Le nom d'un élément est constitué du nom du calque, suivi du nom du fichier où il était stocké. Chaque calque est importé avec la durée par défaut que vous avez sélectionnée pour les images fixes dans la boîte de dialogue Préférences.

Vous pouvez importer des fichiers Photoshop contenant de la vidéo ou des animations, comme n'importe quel autre fichier Photoshop. Etant donné que chaque calque est importé selon la durée d'image fixe par défaut, la lecture de la vidéo ou de l'animation peut s'opérer à une vitesse différente de celle de sa source dans le fichier Photoshop. Pour que les vitesses correspondent, modifiez la durée par défaut de l'image fixe avant d'importer le fichier Photoshop. Par exemple, si l'animation Photoshop a été créée à une fréquence de 30 i/s et que la fréquence de la séquence Adobe Premiere Pro est également de 30 i/s, définissez la durée par défaut de l'image fixe sur 30 images dans la boîte de dialogue Préférences d'Adobe Premiere Pro.

Les options sélectionnées dans la boîte de dialogue Importer le fichier à calques déterminent la manière dont les calques de la vidéo ou de l'animation sont interprétés lors de leur importation dans Adobe Premiere Pro.

Dans la boîte de dialogue d'importation, lorsque vous sélectionnez un fichier Photoshop contenant des calques à importer, la boîte de dialogue d'importation de documents Photoshop s'affiche. Le menu Importer sous vous offre trois possibilités pour importer le fichier :

Fusionner tous les calques Fusionne tous les calques en important le fichier dans Adobe Premiere Pro sous la forme d'un seul élément PSD aplati.

Calques fusionnés Fusionne uniquement les calques que vous avez sélectionnés dans Adobe Premiere Pro sous la forme d'un seul élément PSD aplati.

Calques individuels Importe uniquement les calques sélectionnés dans la liste dans un chutier contenant un élément pour chaque calque source.

Séquence Importe uniquement les calques sélectionnés ; un élément pour chaque calque. Adobe Premiere Pro crée également une séquence dans laquelle chacun des éléments figure sur une piste distincte et les place tous dans leur propre chutier dans le panneau Projet. En choisissant Séquence, vous avez la possibilité de sélectionner l'une des options suivantes dans le menu Dimensions du métrage :

- **Taille du document** Aligne la taille d'image des éléments sur la taille indiquée dans la boîte de dialogue Réglages de la séquence.
- **Taille du calque** Fait correspondre la taille d'image des éléments avec celle de leurs calques sources dans le fichier Photoshop.

Remarque : *lorsque vous importez un calque sous la forme d'un élément unique, son nom (tel qu'il est affiché dans le panneau Projet) est composé du nom du calque, suivi du nom de fichier d'origine.*

Importation d'images Illustrator

Vous pouvez importer un fichier d'images fixes Adobe Illustrator directement dans un projet Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro convertit les images vectorielles Illustrator dans un format en pixels utilisé par Adobe Premiere Pro (ce processus est appelé *pixellisation*). Adobe Premiere Pro lisse automatiquement le contour des images Illustrator. Il convertit également toutes les zones vides en une seule couche alpha, de sorte qu'elles deviennent transparentes.

Pour définir les dimensions de l'image Illustrator lorsqu'elle sera pixellisée, servez-vous du programme Illustrator afin de placer des traits de coupe dans le fichier. Pour plus d'informations sur la définition des traits de coupe, consultez l'Aide d'Illustrator.

Même si les calques dans Illustrator sont fusionnés dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez modifier les calques en sélectionnant l'élément, puis Edition > Modifier l'original.

Importation d'images sous forme d'une séquence d'images

[En haut](#)

Vous pouvez importer une animation stockée dans un fichier unique, tel qu'un fichier GIF animé. Vous pouvez aussi importer une séquence de fichiers d'images fixes, telle qu'une séquence TIFF, et les compiler automatiquement en un même élément vidéo, chaque image fixe représentant une image de la vidéo. L'importation d'une séquence se révèle pratique pour les animations exportées sous forme d'une séquence d'images par des applications telles qu'After Effects. Les images de la série ne peuvent pas contenir de calques. Pour plus d'informations sur les calques et leur fusion, consultez la documentation de l'application.

1. Définissez la fréquence d'images de la séquence. Sélectionnez Edition > Préférences > Média (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Média. Sélectionnez ensuite une fréquence d'images dans le menu Base de temps pour les médias indéterminée. Cliquez sur OK.
2. Vérifiez que le nom de chacun des fichiers d'images fixes contient un nombre constant de chiffres et porte l'extension correcte (par exemple, fich000.bmp, fich001.bmp, etc.).
3. Choisissez Fichier > Importer.
4. Recherchez et sélectionnez le premier fichier numéroté de la séquence, sélectionnez Séquence d'images, puis cliquez sur Ouvrir (Windows) ou Importer (Mac OS). Lorsque l'option Séquence d'images est sélectionnée, Adobe Premiere Pro considère tous les fichiers numérotés comme une seule image de l'élément vidéo.

- [Modification de la vitesse et de la durée d'un ou de plusieurs éléments](#)
- [Création et montage des fichiers Photoshop](#)
- [Mise à l'échelle des éléments](#)
- [Utilisation de Photoshop et d'Adobe Premiere Pro](#)
- [Préférences des médias](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation d'éléments audio numériques

Utilisation de l'audio de CD audio

Utilisation de formats audio compressés

Utilisation d'éléments audio d'Adobe Soundbooth

Taux d'échantillonnages audio pris en charge

Uniformisation de l'audio

Vous pouvez importer des éléments audio numériques enregistrés dans des fichiers vidéo sous forme de fichiers ou pistes audio. Les éléments audio numériques sont pour la plupart enregistrés sur disque dur, sur CD audio ou sur DAT en tant que données binaires pouvant être interprétées par les ordinateurs. Pour conserver une qualité optimale, transférez les fichiers audio numériques vers votre ordinateur en utilisant des connexions numériques. Évitez de numériser les sorties analogiques de vos sources audio via une carte son.

Remarque : pour acquérir un fichier exclusivement audio à partir d'une source vidéo numérique, choisissez Audio dans le menu Acquisition, dans le volet Enregistrement du panneau éponyme. Adobe Premiere Pro ne prend pas en charge l'acquisition de fichiers exclusivement audio pour certains formats, tels que HDV.

Utilisation de l'audio de CD audio

[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser des fichiers de CD audio (CDA) dans un projet. Toutefois, avant de les importer dans Adobe Premiere Pro, il convient de les convertir dans un format reconnu, tel que WAV ou AIFF. Vous pouvez convertir des fichiers CDA à l'aide d'une application audio telle qu'Adobe® Audition®.

Remarque : n'oubliez pas que vous devez être propriétaire des droits d'auteur ou disposer d'une licence pour pouvoir utiliser des pistes audio.

Utilisation de formats audio compressés

[Haut de la page](#)

Le stockage de données musicales aux formats MP3 et WMA fait appel à une méthode de compression qui supprime une partie de la qualité audio originale. Pour lire des éléments audio compressés, Adobe Premiere Pro doit décompresser le fichier et, éventuellement, procéder à un nouvel échantillonnage afin de respecter vos réglages de sortie. Bien qu'Adobe Premiere Pro utilise, à cette fin, un rééchantillonneur haut de gamme, il est conseillé, dans la mesure du possible, d'utiliser une version audio CD ou non compressée de l'élément audio afin d'obtenir un résultat optimal.

Utilisation d'éléments audio d'Adobe Soundbooth

[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser Adobe® Soundbooth™ pour procéder à un montage audio sophistiqué. Si vous exportez des éléments audio d'Adobe Soundbooth vers un format de fichier compatible avec Adobe Premiere Pro, il sera possible de les importer dans des projets Adobe Premiere Pro.

Taux d'échantillonnages audio pris en charge

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro prend en charge les taux d'échantillonnages audio ci-dessous en mode natif :

- 8000 Hz
- 11025 Hz
- 22050 Hz
- 32000 Hz
- 44100 Hz
- 48000 Hz
- 96000 Hz

Uniformisation de l'audio

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro traite chaque canal audio, y compris les canaux audio des éléments vidéo, comme des données à virgule flottante 32 bits au taux d'échantillonnage de la séquence. Ce type de traitement garantit des performances de montage et une qualité audio optimales.

Adobe Premiere Pro uniformise certains types d'audio pour se conformer au format 32 bits et au taux d'échantillonnage de la séquence. Si l'uniformisation est requise, elle a lieu lors de l'importation initiale d'un fichier dans un projet. Cette opération prend du temps et de l'espace

disque. Une barre de progression s'affiche dans le coin inférieur droit de la fenêtre au début de l'uniformisation. Adobe Premiere Pro enregistre les données audio uniformisées dans des fichiers de prévisualisation audio CFA. Vous pouvez indiquer où enregistrer ces fichiers de prévisualisation audio en spécifiant un emplacement de disque de travail pour les fichiers de prévisualisation dans la boîte de dialogue Réglages du projet.

Vous pouvez traiter des fichiers audio, y compris leur appliquer des effets, avant leur uniformisation complète. Cependant, vous ne pouvez prévisualiser que les parties des fichiers qui ont été uniformisées. Les sections non uniformisées ne sont pas audibles.

Les règles ci-dessous déterminent les types de données audio qui seront uniformisées :


Audio non compressé

- Adobe Premiere Pro n'uniformise pas le contenu audio d'éléments non compressés qui ont été enregistrés dans l'un des taux d'échantillonnage pris en charge en mode natif, si ces éléments sont utilisés dans des séquences avec des taux d'échantillonnage correspondants.
- De même, le contenu audio d'éléments non compressés n'est pas uniformisé si vous les utilisez dans des séquences avec des taux d'échantillonnage non conformes. Par ailleurs, aucune uniformisation n'a lieu tant que vous n'avez pas exporté les séquences ou créé des fichiers de prévisualisation audio.
- Adobe Premiere Pro uniformise, en revanche, le contenu audio dans des formats non compressés qui n'ont pas été enregistrés avec un taux d'échantillonnage pris en charge en mode natif. Dans la plupart des cas, il suréchantillonne les données audio sur la fréquence la plus proche ou vers une fréquence d'échantillonnage prise en charge qui est un multiple pair de la fréquence audio source. Par exemple, il suréchantillonne une source de 11024 Hz en 11025 Hz, étant donné qu'il s'agit de la fréquence prise en charge la plus proche et qu'aucune fréquence prise en charge n'est un multiple pair de 11024.

Audio compressé

- Adobe Premiere Pro uniformise toutes les données audio compressées, telles que peuvent en contenir les fichiers MP3, WMA, MPEG ou encore les fichiers MOV compressés. L'uniformisation s'effectue à la fréquence d'échantillonnage du fichier source. Par exemple, il uniformisera un fichier MP3 de 44100 Hz à 44100 Hz. Cependant, si le fichier uniformisé est utilisé dans une séquence avec un échantillonnage non conforme (c'est le cas, par exemple, lorsqu'un élément à 44100 Hz est utilisé dans une séquence à 44000 Hz), les données audio sont lues à la fréquence d'échantillonnage de la séquence, sans aucune autre uniformisation.

Adobe Premiere Pro n'uniformise pas un fichier qui l'a déjà été dans une séquence lorsque vous l'importez dans une autre séquence présentant le même taux d'échantillonnage, à condition que vous ne l'ayez pas déplacé ou renommé depuis son uniformisation. L'emplacement de tous les fichiers uniformisés est conservé dans la base de données des caches de média.

 *Afin d'éviter l'uniformisation, utilisez un logiciel de montage audio, ou logiciel de transcodage, de manière à convertir vos fichiers dans des formats non compressés reconnus en mode natif aux taux pris en charge.*

Outre l'uniformisation de certains fichiers, Adobe Premiere Pro crée un fichier PEK pour tout fichier contenant de l'audio lors de son importation initiale dans un projet. Ces fichiers PEK sont utilisés pour tracer les formes d'onde audio dans des fenêtres de montage. Ils sont stockés à l'emplacement indiqué pour les fichiers média en mémoire cache dans le volet Média de la boîte de dialogue Préférences.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation de séquences, de listes d'éléments, de bibliothèques et de compositions

[Importation d'éléments à partir de projets Adobe OnLocation à l'aide de l'Explorateur de médias](#)

[Importation de projets Adobe Premiere Pro antérieurs](#)

[Importation des séquences sélectionnées à partir de projets Adobe Premiere Pro](#)

[Importation d'un projet Adobe Premiere Elements \(Windows uniquement\)](#)

[Importation de bibliothèques \(Windows uniquement\)](#)

[Importation de compositions After Effects](#)

[Importation de projets EDL CMX3600](#)

Importation d'éléments à partir de projets Adobe OnLocation à l'aide de l'Explorateur de médias

[Haut de la page](#)

Dans Adobe OnLocation, il est possible de définir des points d'entrée et de sortie sur les éléments. Lorsque vous importez, à l'aide de l'Explorateur de médias, un élément d'un projet Adobe OnLocation, Adobe Premiere Pro conserve ces marques d'entrée et de sortie.

~~Vous pouvez marquer les segments intéressants des éléments dans Adobe OnLocation et importer uniquement ces segments dans Adobe Premiere Pro.~~

1. (Facultatif) Si nécessaire, copiez le projet et les éléments Adobe OnLocation sur l'ordinateur exécutant Adobe Premiere Pro.
2. (Facultatif) Si l'Explorateur de médias n'est pas ouvert, ouvrez-le en sélectionnant Fenêtre > Explorateur de médias.
3. Dans l'Explorateur de médias, recherchez et sélectionnez le fichier du projet Adobe OnLocation de votre choix.
4. Dans le menu Afficher en tant que, sélectionnez Projet OnLocation.

Les éléments contenus dans le fichier de projet Adobe OnLocation s'affichent dans le volet situé à droite de l'Explorateur de médias. Vous pouvez trier les éléments en fonction de leurs champs de métadonnées.

5. Sélectionnez des éléments.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Fichier > Importer à partir de l'Explorateur de médias.
 - Dans l'Explorateur de médias, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel élément sélectionné. Sélectionnez Importer.
 - Faites glisser les éléments vers l'onglet Projet ; ils sont ensuite importés.

Importation de projets Adobe Premiere Pro antérieurs

[Haut de la page](#)

Vous pouvez ajouter le contenu d'un projet réalisé avec Adobe Premiere Pro CS3 sous Mac OS ou Windows. Sous Windows, vous avez en outre la possibilité d'importer un projet créé avec des versions antérieures d'Adobe Premiere Pro, ou avec Premiere 6.0 ou 6.5. Les éléments et séquences du projet importé sont alors ajoutés au panneau Projet, dans un chutier portant le nom du projet importé. La hiérarchie de chutier du projet importé est préservée dans le nouveau chutier. Les transitions et les effets supprimés ne sont pas conservés. Soyez prudent lorsque vous importez un projet dans un autre avec une base de temps ou un taux d'échantillonnage audio différent. Ces différences peuvent en effet avoir une incidence sur le positionnement du montage et la qualité audio.

L'importation d'un projet dans un autre constitue le seul mode de transfert d'informations exhaustives sur la séquence et l'élément.


Par ailleurs, vous pouvez ouvrir des projets réalisés avec Adobe Premiere Pro pour Windows, y compris le contenu importé à partir de versions antérieures, dans Adobe Premiere Pro pour Mac OS.

Remarque : dans les versions antérieures d'Adobe Premiere, les storyboards étaient stockés dans des fichiers indépendants des fichiers de projet. Dans Adobe Premiere Pro, toutes les fonctionnalités du storyboard se trouvent dans le panneau Projet. Sous Windows, vous pouvez importer des fichiers de storyboard créés dans des versions antérieures en sélectionnant Fichier > Importer.

Importation des séquences sélectionnées à partir de projets Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Vous pouvez importer une ou plusieurs séquences de votre choix à partir d'un autre projet Adobe Premiere Pro.

 Pour faciliter l'importation des éléments avec une séquence, commencez par consolider le projet où elle réside. Rassemblez les fichiers et copiez-les à un nouvel emplacement à l'aide du Gestionnaire de projets.

1. Sélectionnez Fichier > Importer, recherchez le fichier de projet contenant la ou les séquences voulues, puis sélectionnez-les.
2. Cliquez sur Ouvrir.

3. Dans la boîte de dialogue Importer le projet, indiquez si vous souhaitez importer l'ensemble du projet ou seulement les séquences sélectionnées, puis cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Importer la séquence Premiere Pro, sélectionnez chaque séquence à importer, puis cliquez sur OK.

Importation d'un projet Adobe Premiere Elements (Windows uniquement)

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir un projet.
2. Accédez à un fichier de projet Adobe Premiere Elements, portant l'extension PREL.
3. Cliquez sur Ouvrir.

Adobe Premiere Pro convertit le fichier de projet Premiere Elements en fichier Adobe Premiere Pro équivalent.

Importation de bibliothèques (Windows uniquement)


[Haut de la page](#)

Adobe Premiere 6.5 prend en charge des conteneurs, appelés bibliothèques, qui permettent de stocker des éléments issus d'un ou plusieurs projets. Une bibliothèque (PLB) est un fichier distinct de tout fichier de projet. Bien qu'Adobe Premiere Pro ne prenne pas en charge directement les bibliothèques, vous pouvez toutefois importer les fichiers de bibliothèques PLB (Windows uniquement). Lorsque vous importez une bibliothèque dans un projet Adobe Premiere Pro, elle est convertie en chutier. Pour conserver des éléments en vue des les réutiliser dans d'autres projets, il suffit d'enregistrer le projet qui les contient, puis de l'importer vers d'autres projets.

Importation de compositions After Effects

[Haut de la page](#)

Vous pouvez importer des compositions After Effects comme n'importe quel type de fichier pris en charge à l'aide de la commande Fichier > Importer. Vous pouvez exporter un fichier de projet Adobe Premiere Pro à partir d'After Effects et l'ouvrir en vue du montage dans Adobe Premiere Pro. Vous pouvez également copier et coller des calques et des éléments entre Adobe Premiere Pro et After Effects. Si Adobe Creative Suite Production Premium ou Master Collection est installé, vous pouvez créer ou importer des compositions After Effects à l'aide d'Adobe Dynamic Link. Vous pouvez également sélectionner des éléments dans une fenêtre de montage Adobe Premiere Pro et les remplacer par une composition After Effects via Adobe Dynamic Link. Grâce à Adobe Dynamic Link, les modifications apportées à un fichier dans l'une des applications apparaissent dans les deux, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un rendu.

 *Lorsque vous déplacez un projet After Effects d'un ordinateur à un autre sur lequel s'exécute Adobe Premiere Pro, assurez-vous de déplacer tous les fichiers qui y sont associés.*

Importation des compositions After Effects

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Fichier > Importer, puis naviguez jusqu'au fichier AEP de votre choix.
 - (Production Premium uniquement) Sélectionnez Fichier > Adobe Dynamic Link > Importer la composition After Effects.
2. Sélectionnez le fichier AEP et cliquez sur Ouvrir.

Si le projet After Effects contient plusieurs compositions, la boîte de dialogue Importer la composition After Effects s'affiche.
3. Sélectionnez une ou plusieurs compositions. Cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner des compositions adjacentes. Maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Cmde (Mac OS) enfoncée pour sélectionner des éléments non adjacents.

Adobe Premiere Pro importe les compositions After Effects sélectionnées et les répertorie dans le panneau Projet. Si plusieurs compositions sont sélectionnées, un chutier est créé avec le nom du fichier AEP, dans lequel sont placées les compositions.

Importation de projets EDL CMX3600

[Haut de la page](#)

Vous pouvez importer des fichiers de projet au format EDL.

1. Sélectionnez Fichier > Importer, recherchez le fichier de projet contenant le fichier EDL de votre choix, puis sélectionnez-le.
2. Cliquez sur Ouvrir.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation de fichiers de projet XML à partir de Final Cut Pro

Importation d'un fichier XML à partir de Final Cut Pro

Données d'élément Final Cut Pro

Effets et transitions Final Cut Pro

Modes composites Final Cut Pro

Éléments multiples Final Cut Pro

Vous pouvez importer la totalité d'un projet, des éléments sélectionnés ou encore certaines séquences à partir de Final Cut Pro sous la forme de fichiers XML. Les fichiers et les éléments ont les mêmes noms et hiérarchies dans Adobe Premiere Pro que dans les projets sources Final Cut Pro. Adobe Premiere Pro conserve en outre les marques et réglages de séquence, dispositions de piste, pistes verrouillées et points de début de code temporel de séquence des projets Final Cut Pro. Adobe Premiere Pro importe du texte à partir des générateurs de texte Final Cut Pro dans les titres d'Adobe Premiere Pro.

Remarque : vous ne pouvez pas importer des fichiers de projet Final Cut Pro en mode natif. Seuls les fichiers XML exportés à partir de Final Cut Pro peuvent l'être. Vous pouvez exporter des fichiers XML Final Cut Pro à partir d'Adobe Premiere Pro. Les effets traduits à partir d'Adobe Premiere Pro sont identiques à ceux qui sont importés à partir d'un fichier XML Final Cut Pro.

Sur le [site Web d'Adobe](#), Joost van der Hoeven explique dans un didacticiel vidéo comment échanger des informations entre Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro à l'aide de projets XML.

Pour obtenir une liste des éléments d'Adobe Premiere Pro qui sont traduits à partir d'un fichier XML, reportez-vous aux sections Données d'élément Final Cut Pro, Effets et transitions Final Cut Pro, Modes composites Final Cut Pro et Éléments multiples Final Cut Pro. Pour plus d'informations, consultez également l'[annexe D sur l'utilisation de Final Cut Pro du document PDF The Editor's Guide to Adobe Premiere Pro](#) de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Robbie Carman explique [dans ce didacticiel vidéo sur AdobeTV](#) comment exporter un projet Final Cut Pro avant de l'importer dans Adobe Premiere Pro. Elle contient également des informations relatives aux erreurs de lecture dans le rapport de traduction.

Vous trouverez des ressources supplémentaires sur l'importation de projets Final Cut Pro [dans cet article sur le site Web d'Adobe](#).

Importation d'un fichier XML à partir de Final Cut Pro

[Haut de la page](#)

1. Exportez un fichier XML à partir de Final Cut Pro. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de Final Cut Pro.
2. Fermez le projet source dans Final Cut Pro.
3. Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez Fichier > Importer.
4. Accédez au fichier XML, puis cliquez sur Ouvrir.

Données d'élément Final Cut Pro

[Haut de la page](#)

Les données d'élément renseignées dans les champs Description, Scène, Plan/Prise et Remarque de Final Cut Pro portent les mêmes noms dans les champs de métadonnées d'élément dans Adobe Premiere Pro.

Effets et transitions Final Cut Pro

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro conserve les effets d'opacité et de trajectoire de base, ainsi que les images clés d'opacité et de trajectoire, des projets sources Final Cut Pro. Il convertit en outre certains effets et transitions Final Cut Pro selon les tableaux suivants :

Conversion d'effets vidéo Final Cut Pro

Effet Final Cut Pro	Effet Adobe Premiere Pro
Recadrage	Recadrage
Cache de transparence à huit points	Cache de transparence à huit points
Cache de transparence à quatre points	Cache de transparence à quatre points
Flou gaussien (à condition que la sélection de canal dans Final Cut Pro soit Alpha+RVB).	Flou gaussien
Incrustation Luminance	Incrustation Luminance

Correcteur chromatique tridirectionnel	Correcteur chromatique tridirectionnel
--	--

Conversion de transitions vidéo Final Cut Pro

Transition Final Cut Pro	Transition Adobe Premiere Pro
Fondu au blanc	Fondu au blanc
Fondu au [couleur]	Fondu au noir
Transition Balayage symétrique	Sens ; le sens de balayage est arrondi à la plus proche des huit valeurs prises en charge par Adobe Premiere Pro.
Autres transitions vidéo	Fondu enchaîné

Conversion d'effets audio Final Cut Pro

Effet audio Final Cut Pro	Effet audio Adobe Premiere Pro
Valeurs de niveau audio et images clés	Valeurs de volume d'élément audio et images clés
Valeurs de panoramique audio et images clés	Valeurs de panoramique de piste et images clés
Filtre passe-bas	Passe-bas
Filtre passe-haut	Passe-haut
Filtre passe-bande	Passe-bande

Conversion de transitions Final Cut Pro audio

Transition audio Final Cut Pro	Transition audio Adobe Premiere Pro
Fondu croisé (0 dB)	Gain constant
Fondu croisé (+3 dB)	Puissance constante
Autres transitions	Puissance constante

Modes composites Final Cut Pro

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro conserve les effets d'opacité et de trajectoire de base, ainsi que les images clés d'opacité et de trajectoire, des projets sources Final Cut Pro. Il convertit les modes composites Final Cut Pro conformément au tableau suivant :

Mode Final Cut Pro	Mode Adobe Premiere Pro
Normal	Normal
Ajout	Densité linéaire (Ajouter)
Soustraction	Non pris en charge
Ecart	Ecart
Produit	Produit
Superposition	Superposition
Recouvrir	Recouvrir
Lumière crue	Lumière crue
Lumière douce	Lumière douce
Obscurcir	Obscurcir

Eclaircir	Eclaircir
Cache - alpha	Non pris en charge
Cache - luma	Non pris en charge

Éléments multiples Final Cut Pro

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro convertit les éléments multiples Final Cut Pro non réduits, avec un maximum de quatre entrées, en séquences caméra multiple. Il convertit les éléments multiples réduits en éléments individuels.

Remarque : Adobe Premiere Pro génère un message d'avertissement lorsque vous essayez d'importer un élément multiple comportant plus de quatre entrées.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Prise en charge des fichiers extensibles

Les fichiers extensibles sont des fichiers dont la durée augmente après avoir été assimilés. Adobe® Premiere® Pro prend en charge les fichiers extensibles pour les utilisateurs qui ont besoin de ce flux de production.

Codecs pris en charge pour les fichiers extensibles :

- AVC150/100
- IMX30/40/50
- XDCAM HD 50/35/25/18 compatible RDD9
- Les fichiers avec enveloppe QuickTime dans ces formats sont pris en charge dans Adobe Premiere Pro CS6 (6.0.2) et versions ultérieures.

La prise en charge des fichiers extensibles en vue de leur actualisation automatique, et de la définition de la fréquence d'actualisation, est disponible dans les préférences des médias. Vous pouvez consulter la durée mise à jour dans le Moniteur source. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Préférences des médias](#).

L'assimilation ou l'acquisition de médias pour des fichiers extensibles n'est possible que si Adobe Premiere Pro peut lire le volume (Adobe Premiere Pro peut lire un métrage à partir d'un chemin unc (« //quelque_part/quelque_chose »), mais le lecteur doit être mappé (« H:\quelque_part\quelque_chose »). Ce fichier peut ensuite être importé à l'aide de la commande Fichier > Importer. Vous pouvez ensuite modifier ces clips comme vous le feriez avec n'importe quel autre clip.

[Consultez cet article de blog](#) pour plus d'informations sur les fichiers extensibles dans Adobe Premiere Pro.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Acquisition en série et réacquisition

[Enregistrement des éléments](#)

[Enregistrement des éléments pour l'acquisition en série](#)

[Acquisition en série](#)

[Sélection des réglages d'acquisition en série](#)

[Acquisition des éléments en série](#)

[Résolution des problèmes d'acquisition en série](#)

[Importation et exportation des listes d'acquisition en série](#)

[Nouvelle acquisition des éléments](#)

Enregistrement des éléments

[Haut de la page](#)

Pour définir les prises à acquérir sur les bandes sources, il convient de les enregistrer sous la forme d'éléments off-line en vue d'une acquisition ultérieure. Si vous avez configuré les options de pilotage de matériel dans la boîte de dialogue Préférences pour télécommander la caméra ou la platine, vous pouvez créer des éléments off-line à l'aide des commandes d'enregistrement d'éléments du panneau Acquisition, puis utiliser la commande Acquisition en série pour acquérir automatiquement les éléments enregistrés.


Si vous disposez d'une liste de points d'entrée et de sortie, vous pouvez les enregistrer manuellement en procédant comme suit alors qu'aucun matériel n'est connecté : saisissez simplement les points d'entrée et de sortie de chaque prise, puis cliquez sur le bouton Enregistrer l'élément. Vous pouvez également enregistrer des numéros d'image à l'aide d'un tableur ou d'un programme d'enregistrement distinct, puis importer la feuille de calcul dans Adobe Premiere Pro sous la forme d'une liste d'éléments off-line.

Vous pouvez aussi enregistrer des éléments de façon interactive : vous pouvez définir les points d'entrée et de sortie pendant la lecture de la bande source.

Enregistrement des éléments pour l'acquisition en série

[Haut de la page](#)

1. Assurez-vous que le matériel est connecté, tel qu'indiqué au-dessus de l'aperçu dans le panneau Acquisition.
2. Insérez une bande dans votre matériel. Adobe Premiere Pro vous invite à nommer la bande. Veillez à donner à la bande enregistrée un nom unique.
3. A l'aide des commandes du panneau Acquisition, placez-vous sur la première image de votre première prise, puis cliquez sur le bouton Point d'entrée. Ensuite, placez-vous sur la dernière image de la prise, puis cliquez sur le bouton Point de sortie.
4. Dans la section Configuration du volet Enregistrement, choisissez votre type de média dans le menu Acquisition.
5. Si vous voulez acquérir certaines images situées avant ou après les points d'entrée et de sortie de chaque élément, saisissez le nombre d'images de ces points dans le champ Points de la section Acquisition.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'élément de la zone Code temporel du volet Enregistrement pour capturer l'élément que vous avez identifié. Lorsque vous y êtes invité, nommez l'élément. Adobe Premiere Pro ajoute les éléments enregistrés sous la forme d'un élément off-line dans le panneau Projet.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour enregistrer les prises à acquérir en série.



Panneau Acquisition avec volet Enregistrement actif

💡 Lors de l'enregistrement du format HDV et autres formats Long GOP, veillez à ajouter des poignées dans le champ Points de la section Acquisition. En raison de la nature des formats Long GOP, il est possible que certaines inexactitudes surviennent dans le contenu réel des données. L'ajout de poignées garantit que vous disposez des cadres suffisants pour le montage et, si besoin est, la réacquisition.

Enregistrement des éléments de manière interactive

1. Assurez-vous que votre matériel est connecté et qu'il se trouve en mode VTR ou VCR (et non en mode Caméra), puis choisissez Fichier > Acquisition.
2. Dans le volet Enregistrement, saisissez les réglages à utiliser par défaut pour les sections Configuration et Données d'élément.
3. Lancez la lecture de la bande. Vous pouvez, à tout moment, cliquer sur Point d'entrée ou Point de sortie, même si la lecture de la bande est en cours. Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire.
4. Lorsque la position des points d'entrée et de sortie vous convient, cliquez sur Enregistrer l'élément, vérifiez les données d'élément, puis cliquez sur OK.

💡 Vous pouvez effectuer de légères modifications du code temporel à l'aide du signe + (plus) ou du signe - (moins). Par exemple, pour ajouter cinq images à la fin du point de sortie, sélectionnez l'intégralité du code temporel correspondant, saisissez +5, et appuyez sur la touche Entrée/Retour.

Conseils pour l'enregistrement interactif d'éléments

- Définissez les options du volet Enregistrement du panneau Acquisition. Adobe Premiere Pro utilise les données définies dans les sections Configuration et Données d'élément comme valeurs par défaut pour les prochains éléments enregistrés. Pour enregistrer une série d'éléments dans un même chutier avec des données d'enregistrement similaires, enregistrez votre travail en spécifiant les données des éléments avant de commencer à enregistrer la série. Lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer l'élément, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre d'accepter ou de modifier les données d'élément.
- Dans la section Données d'élément, spécifiez un nom de bande. Ce nom vous sera demandé chaque fois que vous commencerez une acquisition en série.
- Le nom d'élément indiqué dans la section Données d'élément augmente automatiquement de manière incrémentielle. Si, par exemple, vous souhaitez numéroter une série d'éléments portant le nom Poursuite, saisissez « Poursuite 01 », en vous assurant que le nom se termine par un nombre. Par défaut, les éléments enregistrés par la suite se verront attribuer le numéro suivant, tel que « Poursuite 02 ».

- Vous pouvez, à tout moment, modifier les réglages du panneau Acquisition. Ainsi, si l'action est modifiée en cours de lecture de la bande, vous pouvez vous tenir prêt à capturer l'action suivante en sélectionnant un autre chutier pour l'enregistrement des éléments ou en entrant une description ou un nom de scène différent. Vous ne devez pas arrêter la bande lors de la modification des réglages.
- Vous pouvez utiliser le clavier pour piloter le matériel et enregistrer des éléments. Reportez-vous aux info-bulles relatives aux commandes du panneau Acquisition ou choisissez Edition > Personnalisation du clavier pour visualiser ou modifier les raccourcis.
- Vous devez cliquer sur Enregistrer l'élément pour créer un élément off-line. La lecture de la bande est suspendue lors de la confirmation des données d'élément du nouvel élément off-line.

Acquisition en série

[Haut de la page](#)


Adobe Premiere Pro permet l'acquisition d'éléments en série ; il s'agit d'une technique d'acquisition entièrement automatisée de plusieurs éléments à partir d'un matériel pilotable. Vous pouvez définir une série en sélectionnant un groupe d'éléments que vous avez enregistrés. Ces derniers apparaissent sous la forme d'éléments off-line (emplacements réservés) dans le panneau Projet ou dans un chutier. Vous pouvez acquérir un nombre illimité d'éléments off-line enregistrés en les sélectionnant, puis en choisissant Fichier > Acquisition en série. Lorsque vous démarrez l'acquisition, Adobe Premiere Pro procède automatiquement à un nouveau tri des entrées par nom de bande et par point d'entrée du code temporel de manière à optimiser leur acquisition.

La fonction Détection de scène vous permet de réduire le nombre d'éléments enregistrés manuellement et de gagner ainsi un temps précieux. Reportez-vous à Enregistrement des éléments avec détection automatique de scène.

Si vous souhaitez acquérir, en série, un ensemble d'éléments enregistrés off-line, il vous suffit de les sélectionner dans le panneau Projet et de choisir Fichier > Acquisition en série. Si vous avez organisé des éléments off-line dans des chutiers, vous pouvez acquérir en série tout le contenu d'un chutier en le sélectionnant.

Adobe Premiere Pro vous permet de capturer de la vidéo en arrière-plan, de sorte que vous puissiez effectuer d'autres tâches pendant l'acquisition. Lorsque vous démarrez une acquisition manuelle ou en série dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez réduire l'application Adobe Premiere Pro ou basculer vers une autre application sans interrompre l'acquisition. Une fois la fenêtre d'Adobe Premiere Pro restaurée, cliquez n'importe où à l'intérieur de celle-ci pour interrompre l'acquisition. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'une perte d'images est possible si vous exécutez une tâche gourmande en ressources pendant la procédure d'acquisition. Le risque de perte d'images est moins important sur un système performant, tel un système doté de deux processeurs.

Remarque : l'acquisition en série n'est pas recommandée pour les 30 premières et dernières secondes de la bande, en raison de problèmes de code temporel ou de recherche. Capturez plutôt ces sections manuellement.



Préparation de l'acquisition en série

A. Éléments sélectionnés pour l'acquisition **B.** Options Réglages d'acquisition

Sélection des réglages d'acquisition en série

[Haut de la page](#)

Une liste d'acquisition en série d'éléments enregistrés se présente sous la forme d'une liste d'éléments off-line dans le panneau Projet. Si vous comptez capturer un grand nombre d'éléments, vous pouvez créer, au préalable, des chutiers dans le panneau Projet, de manière à pouvoir enregistrer directement chaque groupe d'éléments off-line dans son propre chutier. Lorsque vous effectuez une acquisition en série, les éléments off-line sont remplacés par des éléments acquis, l'organisation des chutiers préalablement configurée étant conservée.

Par défaut, les paramètres utilisés par Adobe Premiere Pro pour l'acquisition en série d'éléments off-line correspondent aux réglages d'acquisition du projet. Si vous capturez un élément off-line à l'aide d'Adobe Premiere Pro, l'élément obtenu conserve ses réglages d'acquisition afin de faciliter une éventuelle acquisition ultérieure avec les mêmes réglages. Si, par exemple, un élément off-line possède le format HDV et que le format

spécifié dans les réglages d'acquisition du projet est DV, l'élément est acquis au format HDV, sauf si vous changez les réglages d'acquisition de l'élément. Vous pouvez remplacer les réglages d'acquisition d'un élément en sélectionnant l'option Remplacer les réglages d'acquisition dans la boîte de dialogue Acquisition en série.

Déterminer si l'élément off-line dispose de réglages d'acquisition

Vous pouvez savoir si un élément off-line dispose de ses propres réglages d'acquisition.

❖ Dans le panneau Projet, faites défiler l'affichage pour voir la colonne Réglages d'acquisition. Si la colonne n'est pas visible, sélectionnez Affichage des métadonnées dans le menu du panneau Projet. Cliquez ensuite sur le triangle en regard de l'option Métadonnées de projet Première pour afficher les noms de colonnes. Sélectionnez Réglages d'acquisition. Cliquez sur OK.

Si un élément off-line possède ses propres réglages d'acquisition, sa case est cochée dans cette colonne.

Modification des réglages d'acquisition d'un élément off-line

Vous pouvez modifier les réglages d'acquisition d'un élément off-line. Par exemple, vous pouvez effectuer l'acquisition de l'élément dans une résolution supérieure à sa première acquisition ou son premier enregistrement.

1. Sélectionnez l'élément dans le panneau Projet,
2. Sélectionnez Elément > Réglages d'acquisition > Définir les réglages d'acquisition.

La boîte de dialogue Réglages d'acquisition s'affiche.

3. Voir Spécification des réglages d'acquisition.

Suppression des réglages d'acquisition d'élément off-line

1. Sélectionnez l'élément dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Elément > Réglages d'acquisition > Effacer les réglages d'acquisition.

Par défaut, Adobe Première Pro acquiert cet élément avec les réglages d'acquisition du projet.

Acquisition des éléments en série

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez les éléments off-line à acquérir, puis choisissez Fichier > Acquisition en série.
2. Dans la boîte de dialogue Acquisition en série, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Acquisition avec points, et spécifiez le nombre d'images pour les points si vous voulez acquérir des images au delà des points d'entrée et de sortie identifiés pour chaque élément de la série.
Remarque : le nombre d'images indiqué ici est ajouté au nombre défini pour les poignées dans le panneau Acquisition.
 - Sélectionnez l'option Remplacer les réglages d'acquisition si vous voulez remplacer les réglages d'acquisition d'éléments de la série par les réglages par défaut du projet.
3. Vérifiez que la platine et la bande vidéo source sont bien configurées pour l'acquisition, puis cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Insérer la bande, insérez la bande demandée, puis cliquez sur OK. Si votre acquisition se fait à partir de plusieurs bandes, tenez-vous prêt à les insérer à l'invite.
5. Pour arrêter l'acquisition en série, cliquez sur le bouton Arrêt dans le panneau Acquisition ou appuyez sur la touche Echap.

Résolution des problèmes d'acquisition en série

[Haut de la page](#)

Pour que les opérations d'acquisition en série se déroulent sans problème, plusieurs conditions doivent être réunies : le pilotage de matériel et les réglages d'acquisition du projet doivent être configurés correctement, et les éléments off-line enregistrés doivent être cohérents et dépourvus de toute donnée discordante. En cas de problème avec la procédure d'acquisition en série, assurez-vous que tous les éléments à capturer sont configurés correctement :

- L'état de chaque élément doit être off-line. Vérifiez leur état en mode Liste dans le panneau Projet. Si un élément n'est pas off-line, sélectionnez-le dans le panneau Projet, puis choisissez Projet > Rompre le lien du média. Si vous sélectionnez plusieurs éléments dont certains sont online, Adobe Première Pro capture uniquement les éléments off-line.
- Pour chaque fichier off-line, les champs Bande, Début du média et Fin du média doivent être renseignés dans la boîte de dialogue Modifier l'élément off-line. La commande Acquisition en série est disponible pour autant qu'un élément off-line sélectionné contienne ces réglages. Cependant, seuls les éléments qui possèdent les trois réglages obligatoires sont acquis. Si nécessaire, consultez le mode Liste du panneau Projet ou cliquez deux fois sur chaque élément off-line pour en modifier les réglages.
- Le matériel d'acquisition sélectionné doit prendre en charge l'enregistrement vidéo et/ou audio. Concrètement, cela signifie qu'aucun son ne sera capturé si le matériel en question ne permet pas l'acquisition audio. Si certains réglages ne peuvent pas être acquis, la procédure d'acquisition en série s'arrête et la boîte de dialogue d'erreur des réglages d'acquisition s'affiche.
- Le nom de fichier de chaque élément (comme indiqué dans la boîte de dialogue Réglages d'acquisition) doit être différent des noms existants. Le cas échéant, double-cliquez sur chaque élément off-line pour vérifier que son nom est unique. Si vous sélectionnez pour la

procédure d'acquisition un élément off-line dont le nom est dupliqué, Adobe Premiere Pro modifie légèrement ce nom lors de l'acquisition. Cela évite d'écraser le fichier portant le même nom.

Pour gérer les erreurs d'acquisition en cas d'apparition de la boîte de dialogue d'erreur des réglages d'acquisition :

- Pour corriger les réglages d'acquisition pour tout élément de la liste, sélectionnez un ou plusieurs fichiers de la liste, puis cliquez sur Modifier les réglages.
- Pour ignorer les éléments dont les réglages d'acquisition sont incorrects et poursuivre l'acquisition en série, cliquez sur Ignorer. Les éléments ignorés sont supprimés de la liste et ne sont pas capturés.
- Pour arrêter la procédure d'acquisition en série, cliquez sur Annuler. Aucun élément n'est alors acquis.

Importation et exportation des listes d'acquisition en série

[Haut de la page](#)

Vous pouvez importer des listes d'acquisition dans différents formats de fichiers : texte délimité par des tabulations (TXT), valeurs séparées par des virgules (CSV), TAB et PBL. Une fois l'importation terminée, chaque entrée de la liste s'affiche sous la forme d'un élément off-line dans le panneau Projet. Vous pouvez également exporter des éléments off-line sous la forme d'une liste d'acquisition .CSV, de sorte qu'il soit possible de transférer une liste d'éléments enregistrés entre différents projets et stations de travail. Pour visualiser le format d'une liste d'acquisition, exportez-la et ouvrez le fichier dans un éditeur de texte tel que Bloc-notes ou dans un tableur. Un fichier texte de liste d'acquisition en série peut provenir de sources telles qu'Adobe Premiere 6.5, d'utilitaires d'enregistrement comme Pipeline Autolog ou d'un logiciel de production vidéo personnalisé utilisant un programme de base de données ou un tableur pour générer une liste d'acquisition.

Lorsque vous importez une liste d'acquisition, l'ordre des champs doit être le suivant : nom de bande, point d'entrée, point de sortie, nom d'élément et commentaire. Lorsque vous exportez des éléments off-line sous la forme d'une liste d'acquisition, Adobe Premiere Pro classe les champs comme suit : nom de bande, point d'entrée, point de sortie, nom d'élément, remarque, description, scène et plan/prise. Les données sont exportées à partir des colonnes correspondantes du mode Liste du panneau Projet.

- Pour importer l'historique des codes temporels d'une liste d'acquisition, ouvrez un projet et choisissez Projet > Importer une liste d'acquisition. Recherchez et sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
- Pour exporter l'historique des codes temporels d'une liste d'acquisition, sélectionnez les fichiers à enregistrer. Sélectionnez ensuite Projet > Exporter une liste d'acquisition. Précisez un nom de fichier et un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer.

Nouvelle acquisition des éléments

[Haut de la page](#)

Vous pouvez effectuer une nouvelle acquisition des éléments d'un projet existant à l'aide de la fonction d'acquisition en série. Il est possible de réacquérir uniquement les éléments qui ne sont plus liés à leurs fichiers sources et qui sont donc devenus des éléments off-line, dont les noms figurent dans les champs Nom de bande et dont le support source contient le code temporel.

1. Si vous souhaitez remplacer les réglages d'acquisition d'un élément que vous voulez recapturer, configurez les réglages d'acquisition de l'élément.
2. Dans le panneau Projet, sélectionnez tous les éléments que vous voulez recapturer. Si vous sélectionnez des éléments issus de chutiers différents, passez en mode Liste pour pouvoir visualiser plusieurs chutiers.
3. Sélectionnez Projet > Rompre le lien avec le média. Les éléments sélectionnés sont dissociés de leurs fichiers sources.
4. Dans la boîte de dialogue Rompre le lien avec le média, indiquez si les fichiers média sources doivent rester sur le disque ou être supprimés.
5. Les éléments off-line étant toujours sélectionnés, choisissez Fichier > Acquisition en série. Définissez les paramètres nécessaires.
6. Vérifiez que la platine et la bande vidéo source sont bien configurées pour l'acquisition, puis cliquez sur OK.
7. Une fois la réacquisition terminée, enregistrez le projet.

Vous pouvez procéder à une nouvelle acquisition d'éléments fusionnés off-line. Tant que tous les éléments du composant ne sont pas acquis, l'élément fusionné ne devient pas un élément en ligne.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Acquisition de vidéo DV ou HDV

Vous pouvez acquérir des données audio et vidéo à partir d'un matériel DV ou HDV en raccordant le matériel à l'ordinateur à l'aide d'un câble FireWire. Adobe Premiere Pro enregistre le signal audio et vidéo sur le disque dur et pilote le matériel à l'aide du port FireWire.

Vous avez la possibilité d'acquérir des métrages DV ou HDV à partir de périphériques XDCAM ou P2. Vous pouvez le faire à partir de ports SDI si votre ordinateur est doté d'une carte ou d'un périphérique d'acquisition tiers compatible, ainsi que des pilotes nécessaires respectifs.

Dans une séquence réalisée à l'aide de l'une des préconfigurations DV ou HDV, les réglages d'acquisition sont définis pour l'acquisition DV ou HDV, respectivement. Toutefois, vous pouvez changer les réglages d'acquisition en DV ou HDV dans le panneau Acquisition d'un projet défini.

Vous pouvez choisir de prévisualiser la vidéo DV dans la fenêtre Acquisition au cours de la prévisualisation et de l'acquisition. Vous pouvez également prévisualiser le métrage HDV dans la fenêtre Acquisition, sous Windows uniquement. Toutefois, vous ne pouvez pas prévisualiser un métrage HDV dans la fenêtre Acquisition au cours de l'acquisition. A la place, le mot Acquisition s'affiche dans cette fenêtre au cours de l'acquisition HDV

Important : Vous pouvez transférer et importer des éléments DVCPRO HD, XDCAM HD, XDCAM EX et AVCHD à partir de leurs supports sans effectuer d'acquisition. La procédure d'acquisition prend plus de temps que le transfert et ne conserve pas toutes les métadonnées. Pour plus d'informations, voir *Importation d'éléments à partir de formats sans bande*.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Acquisition de vidéo HD


Vous pouvez acquérir des données audio et vidéo à partir d'un matériel HD équipé d'un port SDI. Votre ordinateur doit être doté d'une carte d'acquisition SDI compatible, ainsi que des pilotes et logiciels correspondants. De la même façon, vous pouvez acquérir du métrage HD à partir de sources XDCAM SDI, à condition que l'ordinateur soit équipé d'une carte d'acquisition XDCAM compatible, en plus de son pilote respectif. Une installation correcte ajoute des préconfigurations HD au volet Préconfigurations disponibles de la boîte de dialogue Nouvelle séquence. Cela ajoute également des formats HD au menu Format d'acquisition dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Réglages du projet.

Habituellement, vous raccordez le matériel HD à l'ordinateur en branchant ses ports SDI par un câble coaxial doté de connecteurs BNC. Pour fournir le pilotage de matériel (Windows uniquement), vous pouvez également raccorder le port série du matériel à un port RS422 ou RS-232 de l'ordinateur. Reportez-vous aux instructions d'installation fournies par le fabricant de la carte d'acquisition.

Pour plus d'informations sur l'acquisition d'une bande à partir d'un périphérique AJA et sur la configuration dans Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo](#) de Walter Biscardi.

Important : Vous pouvez transférer et importer des éléments DVCPRO HD, XDCAM HD, XDCAM EX et AVCHD à partir de leurs supports sans effectuer d'acquisition. La procédure d'acquisition prend plus de temps que le transfert et ne conserve pas toutes les métadonnées. Pour plus d'informations, voir *Importation d'éléments à partir de formats sans bande*.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Acquisition et numérisation

A propos de l'acquisition et de la numérisation

Configuration système requise pour l'acquisition

Définition du format d'acquisition, des préférences et des pistes

Acquisition depuis des sources stéréo vers des pistes mono

Limites de taille de fichier

Configuration du pilotage de matériel

Désactivation du pilotage de matériel

Acquisition sans pilotage de matériel

Acquisition avec pilotage de matériel

Déterminer si votre matériel est en ligne

Enregistrement des éléments avec détection automatique de scène

Problèmes d'acquisition courants

Andrew Devis présente l'acquisition et l'acquisition en série à partir d'une bande miniDV à l'aide d'Adobe Premiere Pro [dans ce didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

A propos de l'acquisition et de la numérisation

[Haut de la page](#)

Pour incorporer un métrage qui n'existe pas déjà sous forme de fichier ou de groupe de fichiers dans un projet Adobe Premiere Pro, vous pouvez l'acquérir ou le numériser, selon le type du matériel source :

Acquisition Pour acquérir une vidéo numérique, vous l'enregistrez de la source (caméra ou bande) sur le disque dur. Bon nombre de caméscopes et platines enregistrent la vidéo sur une bande. Avant d'utiliser la vidéo dans un projet, vous la transférez de la bande vers le disque dur. Adobe Premiere Pro acquiert la vidéo par l'intermédiaire d'un port numérique, tel que le port FireWire ou SDI installé sur l'ordinateur. Il enregistre le métrage acquis sous forme de fichiers sur le disque, puis importe les fichiers sous forme d'éléments dans les projets. Vous pouvez utiliser Adobe After Effects pour démarrer Adobe Premiere Pro et lancer le processus d'acquisition. Vous pouvez également utiliser Adobe OnLocation pour acquérir des données vidéo.

Numériser Vous numérisez la vidéo analogique à partir d'une caméra ou d'un périphérique à bande analogique. La vidéo analogique est convertie sous forme numérique afin de pouvoir être stockée sur un ordinateur, puis traitée. La commande d'acquisition numérise la vidéo lorsque l'ordinateur est doté d'une carte ou d'un périphérique de numérisation. Adobe Premiere Pro enregistre le métrage numérisé sous forme de fichiers sur le disque, puis importe les fichiers sous forme d'éléments dans les projets.

Pour visualiser un didacticiel vidéo sur l'acquisition et l'importation d'éléments, consultez la page www.adobe.com/go/vid0231_fr.

Remarque : vous pouvez surveiller les niveaux de volume à l'aide du panneau Pistes audio principales lors de l'acquisition du métrage.

Configuration système requise pour l'acquisition

[Haut de la page](#)

Pour acquérir un métrage de vidéo numérique, votre système de montage doit être doté des composants suivants :

- Pour un métrage DV ou HDV, l'un des composants suivants :
 - Une carte d'acquisition ou un port IEEE 1394 (FireWire, i.Link) compatible OHCI
 - Une carte d'acquisition IEEE 1394 non compatible OHCI dotée de préconfigurations, de pilotes et de modules externes conçus spécialement pour Adobe Premiere Pro
- Pour du métrage HD ou SD lisible sur un périphérique équipé de sorties SDI ou composante, une carte d'acquisition HD ou SD prise en charge dotée d'entrées SDI ou composante.
- Pour du métrage HD ou SD stocké sur des supports de caméscopes basés sur des fichiers, un périphérique connecté à votre ordinateur capable de lire les supports correspondants.
- Pour l'enregistrement de séquences audio à partir de sources analogiques : une carte audio compatible dotée d'une entrée audio analogique.
- Un codec (compresseur/décompresseur) pour le type de métrage que vous souhaitez capturer. Adobe Premiere Pro possède ses propres codecs pour l'importation de métrage DV et HDV. Il existe des codecs logiciels externes pour les autres types de données. Certaines cartes d'acquisition sont dotées de codecs matériels intégrés.
- Un disque dur capable de maintenir le débit du type de métrage que vous voulez capturer.
- Suffisamment d'espace disque pour le métrage capturé.

Remarque : la durée d'un élément capturé peut être limitée par votre système d'exploitation ou votre disque dur.

- Un projet créé à l'aide d'une préconfiguration DV dans la boîte de dialogue Nouveau projet où tous les réglages correspondent au métrage que vous vous préparez à acquérir.

Remarque : certains caméscopes DV et HDV doivent être raccordés à l'adaptateur secteur pour activer le port IEEE 1394. D'autres caméscopes passent en mode veille ou en mode démo s'ils restent en mode caméra sans enregistrer pendant un certain temps. Afin d'éviter ces problèmes, connectez le caméscope à son adaptateur secteur lorsque vous le configurez pour capturer ou copier des données vidéo. Si le caméscope passe en mode démo alors qu'il est connecté à l'adaptateur secteur, désactivez cette fonction à l'aide du système de menus du caméscope.


Définition du format d'acquisition, des préférences et des pistes

[Haut de la page](#)

Utilisez le panneau Acquisition (en choisissant Fichier > Acquisition) afin d'acquérir du contenu vidéo ou audio, analogique ou numérique. Ce panneau présente un aperçu de la vidéo en cours d'acquisition, ainsi que des commandes d'enregistrement avec ou sans pilotage de matériel. Le panneau Acquisition contient également un volet Réglages pour la modification des réglages d'acquisition, ainsi qu'un volet Enregistrement pour la consignation des éléments lors de l'acquisition en série. Pour des raisons pratiques, certaines options disponibles dans le panneau Acquisition le sont également dans son menu.

Certains matériels sources, tels que les caméscopes et autres platines, peuvent être contrôlés directement à partir du panneau Acquisition. Votre ordinateur doit être doté d'un contrôleur IEEE1394, RS-232 ou RS-422 compatible avec Adobe Premiere Pro. Si votre matériel source est dépourvu de ces interfaces, vous pouvez néanmoins utiliser le panneau Acquisition, mais le matériel devra être piloté (départ, arrêt, etc.) à l'aide de ses propres commandes.

Remarque : lorsque vous effectuez une opération autre que l'acquisition dans Adobe Premiere Pro, fermez le panneau Acquisition. Ce panneau devient prioritaire dès qu'il s'ouvre. Aussi, le fait de le laisser ouvert pendant le montage ou la prévisualisation vidéo désactive la sortie vers le matériel source. Le fait de laisser le panneau Acquisition ouvert peut également entraîner une dégradation des performances.



Panneau Acquisition

A. Zone de statut B. Prévisualisation C. Tabulations D. Menu du panneau E. Commandes de transport

Spécification des réglages d'acquisition

1. Ouvrez un projet, choisissez Fichier > Acquisition, puis sélectionnez l'onglet Réglages.
2. Cliquez sur Modifier dans le volet Réglages d'acquisition.
3. Dans la boîte de dialogue Réglages d'acquisition, sélectionnez une option dans le menu Format d'acquisition.
4. Cliquez sur OK.

Remarque : lors de l'acquisition de formats DV, Adobe Premiere Pro utilise QuickTime comme un conteneur pour le codec DV sur Mac OS ; AVI est utilisé sous Windows. Lors de l'acquisition HDV, Adobe Premiere Pro utilise le format MPEG. Pour les autres formats, vous devez utiliser une carte d'acquisition vidéo pour la numérisation ou l'acquisition. Reportez-vous aux sections Numérisation de contenu vidéo analogique et Acquisition de vidéo HD.

Définition des préférences d'acquisition

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Acquisition (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Acquisition (Mac OS).
2. Spécifiez si vous souhaitez annuler l'acquisition en cas de perte d'images, signaler les pertes d'images ou générer un fichier journal.
3. Indiquez également si le code temporel de pilotage de matériel doit être utilisé. Si un contrôleur de matériel est installé, Adobe Premiere Pro peut enregistrer le code temporel fourni par le contrôleur plutôt que celui enregistré sur la bande source.

Sélection des pistes pour l'acquisition

1. Pour ouvrir le panneau Acquisition, sélectionnez Fichier > Acquisition.
2. Dans le panneau Acquisition, cliquez sur le menu du panneau.
3. Sélectionnez Enregistrement vidéo, Enregistrement audio ou Enregistrement audio et vidéo, selon l'option souhaitée.

Acquisition depuis des sources stéréo vers des pistes mono

[Haut de la page](#)

Vous pouvez acquérir du contenu à partir de canaux stéréo ou audio 5.1, de sorte que chaque canal audio soit mis automatiquement en correspondance avec sa propre piste audio mono. La préférence Format de piste mono par défaut autorise ce type de comportement pour le métrage acquis à partir de sources multicanaux, ainsi que pour les fichiers multicanaux importés. Pour plus d'informations sur la correspondance des canaux audio, voir Correspondance des canaux audio source et de sortie.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Dans le volet Correspondance des canaux source de la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez Mono dans le menu Format de piste par défaut.
3. Cliquez sur OK.

Limites de taille de fichier

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro accepte toutes les tailles de fichier. En revanche, il se peut que votre carte d'acquisition, votre système d'exploitation ou votre disque dur limite leur taille. Pour plus d'informations sur la prise en charge des fichiers volumineux, consultez la documentation de votre carte d'acquisition et de votre disque dur.

La capacité de votre disque dur à prendre en charge des fichiers volumineux dépend en grande partie de son format. Le format FAT32 limite la taille de chaque fichier à 4 Go, soit environ 18 minutes de métrage numérique. Le format NTFS ne limite pas la taille des fichiers. Il est préférable d'utiliser des disques au format NTFS comme disques de travail pour l'acquisition vidéo et pour les disques durs cibles sur lesquels vous exportez des fichiers vidéo. D'autres composants du système de montage vidéo peuvent toutefois limiter la taille des fichiers.

Configuration du pilotage de matériel

[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser le pilotage de matériel pour gérer et automatiser la procédure d'acquisition vidéo et l'exportation de séquences sur bande. Le pilotage de matériel permet de contrôler avec précision des appareils tels que des platines et des caméscopes, par le biais des commandes Acquisition et Acquisition en série. Cette fonction permet d'utiliser le panneau Acquisition pour consigner chaque élément, puis la commande Acquisition en série pour enregistrer automatiquement tous les éléments consignés.

Adobe Premiere Pro contrôle les appareils grâce à la prise en charge intégrée de la norme IEEE 1394 (FireWire, i.Link) et à la prise en charge tierce de contrôleurs RS-232 et RS-422. Quel que soit le type de matériel que vous utilisez, si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez le configurer manuellement. Avant de configurer le pilotage de matériel, vérifiez que vous disposez d'une platine ou d'un caméscope prenant en charge le pilotage de matériel externe et un câble reliant l'appareil à votre contrôleur et/ou ordinateur.

Configuration d'un projet en vue du pilotage de matériel

Certains réglages du pilotage de matériel sont disponibles au moyen de la commande Edition > Préférences > Pilotage de matériel (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Pilotage de matériel (Mac OS). D'autres sont accessibles dans la section Pilotage de matériel, au bas du volet Réglages du panneau Acquisition. Les réglages du pilotage de matériel s'appliquent à l'ensemble du projet.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Acquisition (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Acquisition (Mac OS).
2. Sélectionnez une ou plusieurs options d'acquisition. Si vous utilisez un contrôleur de matériel qui génère son propre code temporel, sélectionnez Utiliser le code temporel de pilotage de matériel. Ceci a pour effet de remplacer le code temporel illisible de la bande par le code temporel du contrôleur. Cliquez sur OK.
3. Si vous souhaitez que les éléments capturés soient enregistrés dans un chutier spécifique d'un projet, ouvrez d'abord le projet. Avant de procéder à l'acquisition, assurez-vous que le chutier est présent dans le panneau Projet.
4. Choisissez Fichier > Acquisition.
5. Dans le panneau Réglages, cliquez sur Modifier pour vérifier que le format d'acquisition défini dans la boîte de dialogue Réglages d'acquisition convient à votre matériel, puis cliquez sur OK.
Remarque : les formats ne disposent pas tous d'options de réglages de l'acquisition. Le format HDV, par exemple, n'a pas d'options.
6. Dans la section Emplacements de l'acquisition du panneau Réglages, assurez-vous que les lecteurs spécifiés pour le stockage des données audio et vidéo capturées disposent de suffisamment d'espace libre. Pour modifier les emplacements, cliquez sur le bouton Parcourir correspondant, définissez l'emplacement, puis cliquez sur OK.
7. Si le pilotage de matériel n'a pas été configuré dans la section Pilotage de matériel, sélectionnez un matériel dans le menu Matériel et cliquez sur Options pour le configurer. Les options disponibles varient en fonction du matériel. Reportez-vous à la documentation de votre pilote.
8. Testez le fonctionnement des boutons de pilotage de matériel du panneau Acquisition. Si le format sélectionné prend en charge l'aperçu vidéo, assurez-vous que la vidéo s'affiche dans l'aperçu.
9. Cliquez sur Enregistrement. Sélectionnez Audio, Vidéo ou Audio et vidéo dans le menu Acquisition de la zone Configuration, en fonction des

données que vous souhaitez acquérir. Au besoin, sélectionnez un chutier dans la liste « Enregistrer les éléments dans ». Par défaut, le panneau Projet est sélectionné dans le champ Enregistrer les éléments dans.

10. Saisissez les informations nécessaires dans la section Données d'élément. Ces informations sont enregistrées dans les métadonnées de l'élément.

Remarque : pour éviter toute confusion, assurez-vous que le nom de la bande est unique. Selon le logiciel de pilotage de matériel utilisé, il vous faudra peut-être spécifier le nom de la bande à chaque insertion d'une nouvelle bande. Les autres options de la section Données d'élément ne sont pas obligatoires.

Configuration d'un périphérique en vue du pilotage de matériel

Adobe Premiere Pro prend en charge le pilotage de matériels, tels que des caméscopes et des magnétoscopes. Il contrôle les périphériques DV et HDV au moyen de connexions IEEE 1394 (FireWire, i.Link). Il pilote les matériels contrôlés en série à l'aide des contrôleurs tiers RS-232 ou RS-422 installés sur l'ordinateur, le cas échéant.

1. Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de pilotage du matériel, sélectionnez Edition > Préférences > Pilotage de matériel (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Pilotage de matériel (Mac OS).
2. Sélectionnez le type de matériel que vous souhaitez piloter dans le menu Matériels.
3. Cliquez sur Options.
4. (Facultatif) Si vous connectez un périphérique DV ou HDV, effectuez vos sélections dans les menus Norme vidéo, Marque du périphérique, Type de périphérique et Format du code temporel. Si votre modèle ne figure pas dans le menu Type de matériel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez un modèle de la même famille (le cas échéant).
 - Laissez l'option Standard.
 - Cliquez sur Se connecter pour obtenir plus d'informations sur le matériel.
5. Si vous connectez un périphérique en série, effectuez vos sélections dans les menus Protocole, Port, Source temporelle et Base temporelle. Cochez l'une ou l'autre ou les deux cases à cocher disponibles pour le protocole choisi.
6. (Commande de périphérique DV/HDV uniquement) Cliquez sur Vérifier l'état. Adobe Premiere Pro affiche l'un des états suivants :

Off-line Votre périphérique n'est pas détecté. Vérifiez l'ensemble des réglages et des connexions.

Détecté Adobe Premiere Pro détecte votre matériel, mais n'est pas en mesure de piloter la bande (peut-être parce qu'aucune bande n'a été insérée).

Online Adobe Premiere Pro détecte votre matériel et peut piloter la bande.
7. Cliquez sur OK.
8. Dans la section Pilotage de matériel du volet Réglages, spécifiez les options suivantes si nécessaire :

Temps de preroll Indique à quel moment avant le point d'entrée Adobe Premiere Pro doit démarrer la lecture de la bande avant l'acquisition. La valeur appropriée dépend du matériel utilisé.

Décalage du code temporel Indique de combien d'images il est nécessaire d'ajuster le code temporel dans la vidéo capturée. Réglez le décalage afin qu'il corresponde au numéro du code temporel de la même image dans la bande source.

Sélection d'un périphérique en vue du pilotage de matériel

1. Dans le panneau Acquisition, sélectionnez l'onglet Réglages.
2. Dans le menu Matériel, sélectionnez le type de matériel à piloter.
3. Cliquez sur Options.
4. (Facultatif) Si vous connectez un périphérique DV ou HDV, effectuez vos sélections dans les menus Norme vidéo, Marque du périphérique, Type de périphérique et Format du code temporel. Si votre modèle ne figure pas dans le menu Type de matériel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez un modèle de la même famille (le cas échéant).
 - Laissez l'option Standard.
 - Cliquez sur Se connecter pour obtenir plus d'informations sur le matériel.
5. Si vous connectez un périphérique en série, effectuez vos sélections dans les menus Protocole, Port, Source temporelle et Base temporelle. Cochez l'une ou l'autre ou les deux cases à cocher disponibles pour le protocole choisi.
6. (Commande de périphérique DV/HDV uniquement) Cliquez sur Vérifier l'état. Adobe Premiere Pro affiche l'un des états suivants :

Off-line Votre périphérique n'est pas détecté. Vérifiez l'ensemble des réglages et des connexions.

Détecté Adobe Premiere Pro détecte votre matériel, mais n'est pas en mesure de piloter la bande (peut-être parce qu'aucune bande n'a été insérée).

Online Adobe Premiere Pro détecte votre matériel et peut piloter la bande.
7. Cliquez sur OK.

8. Dans la section Pilotage de matériel de l'onglet Réglages, spécifiez les options suivantes, selon les besoins :
Temps de preroll Indique à quel moment avant le point d'entrée Adobe Premiere Pro doit démarrer la lecture de la bande avant l'acquisition. La valeur appropriée dépend du matériel utilisé.

Décalage du code temporel Indique de combien d'images il est nécessaire d'ajuster le code temporel dans la vidéo capturée. Réglez le décalage afin qu'il corresponde au numéro du code temporel de la même image dans la bande source.




Etalonnage d'un matériel RS-422 ou RS-232 (tiers uniquement)


1. Sélectionnez Fichier > Exportation > Exporter sur bande.
2. Cliquez sur Options.
3. Saisissez le nombre d'images décalées, en fonction de votre matériel, dans les champs Différer le début de la séquence, Minutage manuel du montage et Preroll.


Pilotage d'un matériel RS-422 ou RS-232 (tiers uniquement)


1. Sélectionnez Edition > Préférences > Pilotage de matériel.
2. Dans le menu Matériel, sélectionnez Pilotage de matériel en série.
3. Cliquez sur Options.
4. Dans la section Pilotage VTR et de port, sélectionnez un protocole et un port pour votre matériel.
5. Dans la section Pilotage temporel, sélectionnez une source temporelle et une base de temps pour votre matériel.

Commandes de pilotage de matériel du panneau Acquisition

Vous pouvez utiliser les commandes du panneau Acquisition pour piloter le matériel lors de l'enregistrement d'éléments. La mollette de recherche  vous permet d'accéder rapidement aux images voisines, tandis que le variateur de vitesse  permet de modifier la vitesse de lecture de la bande vers l'avant ou vers l'arrière. Le bouton Enregistrement  lance une acquisition manuelle.


Si vous cliquez sur le bouton Rembobinage  alors que la bande est arrêtée, le matériel rebobine à la vitesse maximale. Si vous rebobinez alors que la lecture est en cours ou suspendue, le matériel rebobine tout en affichant la vidéo dans l'aperçu.

Si vous cliquez sur le bouton Avance rapide  alors que la bande est arrêtée, le matériel fait avancer la bande à la vitesse maximale. Si vous effectuez une avance rapide alors que la lecture est en cours ou suspendue, le matériel avance la bande tout en affichant la vidéo dans l'aperçu.

Si vous cliquez sur le bouton Scène précédente, la bande se rebobine jusqu'au point de départ précédent et s'arrête. Si vous cliquez sur le bouton Scène suivante , la bande avance jusqu'au point de départ de la prochaine scène et s'arrête.

Remarque : les boutons Scène suivante et Scène précédente sont pris en charge pour DV sous Windows uniquement, mais ne le sont pas pour HDV sous Windows ou Mac OS.

Vous pouvez également utiliser les touches J, K, et L pour contrôler votre matériel. J permet de rebobiner la bande, L d'effectuer une avance rapide, et K de la mettre en pause. La vitesse de lecture vers l'avant ou vers l'arrière augmente à chaque fois que vous appuyez sur la touche J ou L. Pour rebobiner ou avancer une image à la fois, maintenez la touche K enfoncée et appuyez une fois sur J ou L. Pour ralentir la lecture vers l'avant ou vers l'arrière, maintenez les touches K+J ou K+L enfoncées.

 Pour utiliser les commandes du panneau Acquisition à l'aide du clavier, reportez-vous aux info-bulles du panneau Acquisition. Vous pouvez modifier les raccourcis à l'aide de la commande Edition > Personnalisation du clavier. Pour accéder rapidement à un type d'image spécifique sur une bande, entrez son code temporel dans le champ de code temporel actuel du panneau Acquisition, situé dans le coin inférieur gauche du moniteur. Appuyez ensuite sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

Désactivation du pilotage de matériel

[Haut de la page](#)

1. Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences du pilotage de matériel, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez Edition > Préférences > Pilotage de matériel (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Pilotage de matériel (Mac OS).
 - Dans le panneau Acquisition, cliquez sur Réglages.
2. Dans le menu Matériel, sélectionnez Aucun.
3. Cliquez sur OK.

Remarque : Lorsque le pilotage de matériel est désactivé, démarrez manuellement la lecture sur le matériel.

Acquisition sans pilotage de matériel

[Haut de la page](#)

Si votre matériel ne peut pas être piloté par Adobe Premiere Pro, vous pouvez procéder à une acquisition manuelle. Dans ce cas, pilotez manuellement les commandes du matériel de lecture et celles du panneau Acquisition dans Adobe Premiere Pro.

Remarque : effectuez l'aperçu du métrage HDV sur un écran de télévision externe ou, si la source est un caméscope, sur le viseur du caméscope lors du rebobinage, de l'enregistrement et de l'acquisition sous Mac OS. Le message Prévisualisation sur la caméra apparaît dans le panneau de prévisualisation du panneau Acquisition.

1. Vérifiez que la platine ou le caméscope est bien connecté à l'ordinateur.

2. Choisissez Fichier > Acquisition.
3. (Mac OS) Si une boîte de dialogue Réglages d'acquisition QuickTime s'ouvre, choisissez les réglages vidéo et audio appropriés pour votre projet.

Ces réglages sont conservés pour le projet, mais vous pouvez les redéfinir pour chaque nouveau projet.

4. Dans la section Configuration du volet Enregistrement, choisissez votre type de média dans le menu Acquisition.
5. Utilisez les commandes de la platine ou du caméscope pour faire défiler la bande vidéo jusqu'à un point situé quelques secondes avant l'image où doit débiter l'acquisition.
6. Appuyez sur le bouton Lecture de la platine ou du caméscope, puis cliquez sur le bouton Enregistrement du panneau Acquisition.
7. Veillez à enregistrer quelques secondes supplémentaires après la fin du métrage dont vous avez besoin afin de faciliter le montage. Appuyez sur la touche Echap pour mettre fin à l'enregistrement.

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier capturé, saisissez les données d'enregistrement, puis cliquez sur OK. Le nouveau fichier apparaît dans le panneau Projet et est enregistré à l'emplacement indiqué dans le volet Réglages du panneau Acquisition.

Acquisition avec pilotage de matériel

[Haut de la page](#)

Dès que le matériel et le projet sont correctement configurés, vous pouvez démarrer l'acquisition d'éléments à l'aide du pilotage de matériel. Vous pouvez capturer l'intégralité d'une bande ou marquer des points d'entrée et de sortie pour chaque élément, puis capturer les éléments. Vous pouvez définir des points d'entrée et de sortie pour un nombre illimité d'éléments et Adobe Premiere Pro peut acquérir n'importe quel nombre d'éléments dans une série. Adobe Premiere Pro prend en charge le pilotage de matériel FireWire, mais prend en charge le pilotage de matériel en série par les pilotes tiers uniquement.

Remarque : sur Mac OS, prévisualisez le métrage HDV sur un téléviseur externe ou, si la source est un caméscope, sur le viseur du caméscope lors du rembobinage, de l'enregistrement et de l'acquisition. Le message Prévisualisation sur la caméra apparaît dans le panneau de prévisualisation du panneau Acquisition.


Remarque : lors de la capture des points d'entrée et de sortie, le délai imparti le plus court pour le point d'entrée est de 2 secondes. Si le point d'entrée fourni est antérieur, il sera automatiquement ajusté pour démarrer à 2 secondes.

Pour plus d'informations sur l'acquisition d'une bande à partir d'un périphérique AJA et sur la configuration dans Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo](#) de Walter Biscardi.

Capture de toute la bande ou d'une portion de bande

1. Choisissez Fichier > Acquisition.
2. (Mac OS) Si une boîte de dialogue Réglages d'acquisition QuickTime s'ouvre, choisissez les réglages vidéo et audio appropriés pour votre projet.

Ces réglages sont conservés pour le projet, mais vous devez les redéfinir pour chaque nouveau projet.

3. Assurez-vous que le matériel est connecté, tel qu'indiqué au-dessus de l'aperçu dans le panneau Acquisition.
4. Insérez une bande dans le matériel. Adobe Premiere Pro vous invite à nommer la bande. Veillez à donner à la bande un nom unique.
 Ajouter un chiffre à ce nom vous évitera d'utiliser le même nom deux fois.
5. Dans la section Configuration du panneau Enregistrement, choisissez le type de média à partir du menu Acquisition.
6. Rembobinez la bande à son début ou au début de la portion à acquérir.
7. Pour créer un fichier distinct (Windows) ou un sous-élément (Mac OS) pour chaque nouvelle scène sur la bande, sélectionnez Détection de scène dans la section Acquisition.
8. Vous pouvez capturer des images situées au-delà des points d'entrée et de sortie de chaque élément. Pour ce faire, saisissez le nombre d'images dans le champ Marges de la zone Acquisition.
9. Cliquez sur Bande.
10. Pour arrêter l'acquisition à la fin d'une portion, cliquez sur le bouton Arrêter. A défaut, l'acquisition s'arrête en fin de bande.

Sélection et acquisition d'un élément

1. Choisissez Fichier > Acquisition.
2. (Mac OS) Si une boîte de dialogue Réglages d'acquisition QuickTime s'ouvre, choisissez les réglages vidéo et audio appropriés pour votre projet.

Ces réglages seront conservés pour le projet, mais vous devrez peut-être les définir à nouveau pour chaque nouveau projet.

3. Assurez-vous que le matériel est connecté, tel qu'indiqué au-dessus de l'aperçu dans le panneau Acquisition.
4. Insérez une bande dans le matériel. Adobe Premiere Pro vous invite à nommer la bande. Veillez à donner à la bande un nom unique.
5. Dans la section Configuration du panneau Enregistrement, choisissez le type de média à partir du menu Acquisition.
6. A l'aide des commandes du panneau Acquisition, placez-vous sur la première image à acquérir, puis cliquez sur Point d'entrée. Ensuite, placez-vous sur la dernière image à acquérir, puis cliquez sur Point de sortie.

Remarque : si vous effectuez l'acquisition d'un métrage HDV sur Mac OS, vous devez prévisualiser le métrage sur un écran de téléviseur externe ou sur le viseur du caméscope pendant l'enregistrement. Le message Prévisualisation sur la caméra apparaît dans le panneau de

prévisualisation du panneau Acquisition.

7. Si vous voulez capturer certaines images situées au-delà des points d'entrée et de sortie de chaque élément, saisissez le nombre d'images dans le champ Points de la section Acquisition.
8. Cliquez sur le bouton Entrée/Sortie de la zone Acquisition du volet Enregistrement pour acquérir l'élément.

Déterminer si votre matériel est en ligne

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Fichier > Acquisition.
2. (Mac OS) Si une boîte de dialogue Réglages d'acquisition QuickTime s'ouvre, choisissez les réglages vidéo et audio appropriés pour votre projet.
Ces réglages seront conservés pour le projet, mais vous devrez peut-être les définir à nouveau pour chaque nouveau projet.
3. Sélectionnez l'onglet Réglages dans le panneau Acquisition.
4. Dans la zone Pilotage de matériel de l'onglet Réglages, cliquez sur Options.
5. Dans la boîte de dialogue Réglages de pilotage de matériel DV/HDV, cliquez sur Vérifier l'état.

Enregistrement des éléments avec détection automatique de scène


[Haut de la page](#)

La détection de scène est susceptible d'accélérer considérablement l'enregistrement des éléments. Lorsque vous capturez une vidéo, en effet, cette fonction enregistre un élément à chacune des interruptions de l'horodatage de la bande. Grâce à la détection de scène, Adobe Premiere Pro capture automatiquement un fichier individuel (Windows) ou crée un élément principal avec un sous-élément (Mac OS) à chaque interruption de scène. Sur Mac OS, Adobe Premiere Pro place les sous-éléments dans un nouveau chutier. Vous pouvez utiliser la fonction Détection de scène lors de l'acquisition d'une bande dans son intégralité ou de points d'entrée et de sortie spécifiques. Lorsqu'elle détecte une interruption de scène, cette fonction crée des éléments même entre les points d'entrée et de sortie définis.

La détection de scène enregistre les scènes pour l'acquisition en série sans affecter le déroulement de la bande. Enregistre également les scènes qui se produisent lors des ruptures de code temporel.

Sur le [site Web d'Adobe](#), Tracy Peterson propose un didacticiel vidéo qui illustre la détection automatique des scènes.

❖ Dans le panneau Acquisition, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Détection de scène  sous l'image.
- Sélectionnez Détection de scène dans la zone Acquisition du volet Enregistrement.

Remarque : la détection de scène fonctionne pour les métrages DV, HDV 1080i et HDV 720p.

Problèmes d'acquisition courants

[Haut de la page](#)

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'acquisition de métrage numérique, consultez l'Aide d'Adobe Premiere Pro ou la documentation de votre caméscope, platine ou carte d'acquisition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page [Troubleshoot digital video capture and playback](#) (Dépannage de l'acquisition et de la lecture vidéo numérique). Vous trouverez ci-après une liste des problèmes courants liés à l'acquisition de vidéo numérique :

- Si le matériel (caméra ou platine) entre en mode veille, fermez et rouvrez le panneau Acquisition. Vous pouvez également fermer le panneau Acquisition, éteindre et rallumer le matériel, puis rouvrir le panneau Acquisition. Sur de nombreuses caméras, vous pouvez quitter le mode veille en connectant une source d'alimentation secteur et en éjectant la bande.
- Si la vidéo apparaît granuleuse dans le panneau Acquisition ou le panneau Moniteur, il est possible qu'Adobe Premiere Pro ait diminué la qualité d'affichage pour préserver la qualité d'acquisition. La vidéo est capturée et enregistrée avec la qualité que vous avez définie et s'affiche toujours avec cette qualité sur un moniteur NTSC ou PAL. Sur des systèmes plus lents, il est possible qu'Adobe Premiere Pro réduise la qualité de la prévisualisation d'acquisition afin que les ressources processeur disponibles soient suffisantes pour une acquisition en haute résolution.
- Si l'image vidéo ne s'affiche pas dans le panneau Acquisition, vérifiez les réglages définis pour le pilotage de matériel et l'acquisition. Relancez ensuite Adobe Premiere Pro sans éteindre le matériel.
- Si les données audio et vidéo capturées ne sont pas synchronisées, assurez-vous qu'aucune section de la bande n'a été ignorée (non enregistrée) entre les prises. Aucun code temporel ne figure dans les zones vierges d'une bande, ce qui peut entraîner des interruptions dans le mode temporel de la caméra. Lors de l'acquisition de la zone vierge, la caméra ne transmet pas des images correctes, mais la comptabilisation continue.
- Si aucune donnée audio n'est en cours d'enregistrement, essayez de jouer une source en utilisant le port d'entrée du son et les enceintes de votre ordinateur, sans enregistrer. Si vous n'entendez rien, il est possible que la source audio ne soit pas correctement connectée ou que l'un des paramètres audio ne soit pas correctement défini. Vérifiez les connexions matérielles, Sons et matériels audio dans le panneau de configuration de Windows et les paramètres de mixage. Référez-vous également à la documentation de votre carte son. Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez Edition > Préférences (Windows) ou Premiere Pro > Préférences (Mac OS), puis vérifiez les réglages des

options Audio, Matériel audio et Correspondance de la sortie audio.

- Lors du rembobinage, de l'enregistrement et de l'acquisition du métrage HDV sur Mac OS, le volet de prévisualisation du panneau Acquisition reste vide. Vous devez prévisualiser ce métrage sur un écran de téléviseur externe ou, lorsque le matériel source est un caméscope, sur son viseur.

Voir aussi

[Importation de métrage dans Adobe Premiere Pro](#)

[Dépannage de l'acquisition et de la lecture de vidéo numérique](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Acquisition du contenu pour le DVD

Le contenu d'un DVD est compressé conformément aux spécifications DVD, de façon à permettre sa lecture sur un large éventail de lecteurs. Lorsque vous préparez un contenu pour un projet DVD, accordez une attention particulière à la taille et au débit des images, de façon à ce que le contenu conserve sa qualité lors de la transition vers le DVD.

Pour des résultats optimaux, vérifiez que vous réalisez l'acquisition ou la gravure conformément aux spécifications suivantes :

Taille d'image 720 x 480 (norme NTSC) ou 720 x 576 (norme PAL). Si la taille d'image de votre projet est différente, Adobe Premiere Pro la remet à l'échelle automatiquement.

Fréquence d'images 29,97 i/s (NTSC) ou 25 i/s (PAL) ; à défaut, 23,976 (NTSC) pour 24p. L'intégralité du métrage d'un même projet doit avoir la même fréquence d'images.

Rapport largeur/hauteur 4:3 ou 16:9 (grand écran).

Taille en bits des données audio 16 bits.

Echantillonnage audio 48 kHz.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'éléments pour le montage off-line

Création d'éléments basse résolution pour le montage off-line

Remplacement d'éléments basse résolution par des éléments haute résolution pour le montage online

En montage online, vous montez les éléments directement selon le niveau de qualité requis pour la version finale du programme vidéo. Il s'agit de la méthode par défaut utilisée dans Adobe Premiere Pro. Cette méthode s'avère particulièrement efficace lorsque les performances et les capacités de stockage de l'ordinateur hôte sont conformes aux exigences des formats vidéo utilisés. Par exemple, la plupart des ordinateurs récents peuvent prendre en charge le débit des données du format DV haute résolution. Ils peuvent, néanmoins, avoir des difficultés à prendre, par exemple, en charge des métrages HDV ou HD. C'est pourquoi de nombreux réalisateurs de vidéos effectuent un montage off-line.

En montage off-line, après avoir procédé à l'acquisition d'éléments haute résolution, vous pouvez en effectuer des copies basse résolution à des fins de montage. Une fois le montage effectué, remplacez le métrage basse résolution associé aux éléments par le métrage d'origine en haute qualité. Vous pouvez finaliser, générer le rendu et exporter votre produit fini en haute résolution. Le montage d'éléments de faible résolution permet de monter, sur des ordinateurs standard, des éléments extrêmement volumineux, tels que du métrage HDV ou HD, sans risquer de dégrader les performances. Il permet également aux monteurs d'effectuer leur montage sur des ordinateurs portables. Cela peut s'avérer utile lorsqu'ils tournent, par exemple, en extérieur.

Vous avez la possibilité de monter un projet avec le métrage haute résolution restant online. D'autre part, vous pouvez monter votre projet en deux temps : vous prenez vos décisions créatives initiales avec le métrage haute résolution off-line, puis vous passez en mode online pour procéder aux opérations de peaufinage, d'étalonnage et de correction des couleurs.

Vous pouvez ainsi procéder à un montage off-line avec Adobe Premiere Pro d'un projet HD, par exemple, puis exporter votre projet au format EDL en vue de le transférer sur un système de montage plus puissant. Il ne vous reste plus alors qu'à effectuer, sur ce système, le rendu et le montage à la résolution optimale.

Création d'éléments basse résolution pour le montage off-line

[Haut de la page](#)

1. Capturez ou importez des éléments dans le panneau Projet à la résolution maximale.
2. Dans le panneau Projet, cliquez sur le bouton Nouveau chutier et attribuez un nom au chutier affecté aux éléments basse résolution.
3. Lancez Adobe Media Encoder et ajoutez tous les éléments nécessaires à votre projet dans la file d'attente Adobe Media Encoder.
4. Dans Adobe Media Encoder, cliquez sur Réglages.
5. Définissez le format et les autres paramètres connexes sur le format et les paramètres relatifs à une résolution inférieure.
6. Cliquez sur le nom du fichier dans le champ Nom de sortie et accédez ensuite au dossier que vous avez créé pour vos éléments basse résolution.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Démarrer la file d'attente.

Adobe Media Encoder code les éléments au format basse résolution et, par défaut, conserve le nom de fichier des éléments d'origine dans les éléments codés.

Remarque : lors de la création d'éléments basse résolution pour le montage off-line avec Adobe Media Encoder, les éléments avec deux canaux audio sont créés, même si votre métrage comprend quatre canaux audio ou plus. Ce problème est une limitation d'Adobe Media Encoder. Ainsi, utilisez un autre outil si les autres canaux audio doivent être préservés.

9. Dans le panneau Projet d'Adobe Premiere Pro, ouvrez le chutier que vous avez créé pour les éléments basse résolution. Importez les éléments basse résolution dans ce chutier.
10. Montez le projet à l'aide des éléments basse résolution.

Remplacement d'éléments basse résolution par des éléments haute résolution pour le montage online

[Haut de la page](#)

Vous pouvez remplacer des copies d'éléments basse résolution par du contenu haute résolution de manière à effectuer le rendu d'un projet à la résolution maximale.

1. Sélectionnez Élément > Remplacer le métrage. Accédez à l'élément haute résolution d'origine qui porte le même nom de fichier que l'élément basse résolution que vous avez choisi, puis sélectionnez-le. Cliquez sur Sélectionner.
2. Répétez les deux étapes précédentes pour chaque élément basse résolution utilisé dans le projet.

Numérisation de contenu vidéo analogique

Réglages de la carte d'acquisition Numérisation de la vidéo analogique

Pour pouvoir procéder au montage d'une vidéo analogique, vous devez commencer par la numériser. Pour cela, vous pouvez utiliser un caméscope numérique pouvant numériser à la volée ou un appareil de numérisation installé sur votre ordinateur. Vous pouvez également réenregistrer le métrage analogique dans un format numérique, puis acquérir la vidéo à l'aide d'un appareil numérique et d'une carte d'acquisition, de la même façon qu'avec n'importe quelle source numérique. Selon le matériel, il se peut que vous disposiez de plusieurs formats de transfert vidéo et audio, y compris des signaux vidéo composites, S-Vidéo et composante vidéo. Certains numériseurs tiers prennent en charge la fonction de pilotage du matériel. Ils se connectent à votre matériel source au moyen des ports RS-232 ou RS-422, vous permettant ainsi de piloter le matériel par le biais du panneau Acquisition d'Adobe Premiere Pro et d'effectuer des acquisitions en série. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre caméscope et la carte d'acquisition.

Réglages de la carte d'acquisition

[Haut de la page](#)


Certains des réglages d'acquisition répertoriés dans Adobe Premiere Pro peuvent provenir des modules externes fournis avec votre numériseur/carte d'acquisition. Les options disponibles et les formats pris en charge peuvent varier en fonction de la marque de la carte d'acquisition. Cette relation entre les cartes d'acquisition vidéo et Adobe Premiere Pro peut compliquer l'identification du composant système responsable d'une option ou d'un problème particulier. Adobe, comme la plupart des fabricants de cartes d'acquisition, propose des documents de dépannage en ligne qui peuvent vous aider à déterminer si une option ou un problème relève d'Adobe Premiere Pro ou de la carte et de son logiciel. Pour accéder aux ressources de dépannage, rendez-vous sur le site Web d'Adobe Premiere Pro et du fabricant de la carte d'acquisition.

La plupart des cartes d'acquisition prises en charge installent un fichier de réglages (préconfiguration) sélectionnable dans la boîte de dialogue Nouveau projet d'Adobe Premiere Pro, dans le volet Charger la préconfiguration. Cette préconfiguration définit automatiquement tous les réglages d'acquisition et assure ainsi une gestion optimale de la carte d'acquisition. Pour optimiser les résultats, si une préconfiguration est fournie avec votre carte d'acquisition, mieux vaut l'utiliser et ne pas changer les réglages d'acquisition du volet Réglages personnalisés.

Numérisation de la vidéo analogique

[Haut de la page](#)

1. Quittez Adobe Premiere Pro.
2. Connectez les sorties vidéo et audio de l'appareil analogique aux entrées analogiques de l'appareil numérique (numériseur, caméscope numérique ou platine numérique).
3. Si votre appareil numérique est un numériseur, une platine ou un caméscope externe, connectez son port SDI ou FireWire à celui de l'ordinateur.
4. Si l'appareil numérique tiers est un numériseur doté de fonctions de pilotage de matériel (et de pilotes de périphérique pour Adobe Premiere Pro), connectez son port de pilotage de matériel (RS-232 ou RS-422) au port du même type de l'appareil analogique.
5. Activez la source analogique et l'appareil de numérisation.
6. Si l'appareil de numérisation est un caméscope, placez-le en mode VTR ou VCR (et non en mode Caméra).
7. Définissez la commande de sélection d'entrée de l'appareil de numérisation sur l'entrée analogique appropriée.
8. Lancez Adobe Premiere Pro.
9. A l'ouverture de l'écran de démarrage, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour lancer un nouveau projet à l'aide d'une carte d'acquisition, cliquez sur Nouveau projet, sélectionnez la préconfiguration de la carte d'acquisition (si disponible) dans le volet Charger la configuration, puis cliquez sur OK.
 - Pour ouvrir un projet existant à l'aide d'une carte d'acquisition, sélectionnez un projet ayant été configuré à l'aide de la préconfiguration de la carte d'acquisition.
 - Pour lancer un nouveau projet à l'aide d'un matériel externe, tel un caméscope ou une platine, et effectuer la numérisation, cliquez sur Nouveau projet, sélectionnez une préconfiguration DV ou HDV correspondant à la norme et au format du téléviseur cible, puis cliquez sur OK.
 - Pour ouvrir un projet existant à l'aide d'un matériel externe, tel un caméscope ou une platine, et effectuer la numérisation, sélectionnez un projet ayant été configuré à l'aide de la préconfiguration DV ou HDV correcte.
10. (Facultatif) Indiquez la manière dont Adobe Premiere Pro établit la correspondance des canaux audio entre le dispositif de numérisation et les pistes audio. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS). Dans le volet Correspondance des canaux source, sélectionnez un format de canal audio dans le menu Format de piste par défaut.
11. Choisissez Fichier > Acquisition.

12. Dans le panneau Acquisition, vérifiez soigneusement les réglages du volet Réglages. Si une modification s'avère nécessaire, cliquez sur Modifier. Si vous utilisez une carte d'acquisition, les réglages sont fournis par le module externe du fabricant de la carte, et non par Adobe Premiere Pro. Ces réglages peuvent varier selon la marque et le modèle de la carte d'acquisition. Consultez la documentation du pilote fournie par le fabricant de la carte d'acquisition.
13. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'appareil numérique ne prend pas en charge le pilotage du matériel, positionnez votre source en utilisant les commandes de l'appareil analogique. Appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil analogique et cliquez sur le bouton Enregistrement  du panneau Acquisition.
 - Si l'appareil numérique prend en charge le pilotage du matériel, acquérez ou enregistrez le métrage à l'aide des commandes du panneau Acquisition, de la même façon qu'avec une source numérique.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation du code temporel

[A propos du code temporel](#)

[Choix du format d'affichage du code temporel](#)

[Modification du mode d'affichage du code temporel](#)

[Pistage d'une bande ou remplacement du code temporel](#)

[Acquisition du code temporel](#)

[Saisie manuelle du code temporel d'un élément](#)

[Saisie du code temporel](#)

[Affichage du code temporel en tant que burn-in](#)

[Affichage du code temporel source dans le Moniteur du programme](#)

[Affichage du code temporel dans le panneau du code temporel](#)

A propos du code temporel

[Haut de la page](#)


La plupart des caméscopes et les platines vidéo haut de gamme enregistrent un code temporel, qui marque certaines images en utilisant des adresses uniques. Ce code temporel se révèle particulièrement important lorsque vous souhaitez capturer les mêmes images que celles identifiées ou capturées précédemment, comme c'est le cas dans les tâches suivantes :

- Vous souhaitez enregistrer des éléments avant leur acquisition.
- Vous avez l'intention de capturer des éléments en série (acquisition automatisée).
- Vous souhaitez effectuer une nouvelle acquisition des éléments, car les fichiers originaux ont été altérés ou supprimés.
- Vous comptez exporter des séquences vers un autre système en utilisant le format EDL.
- Vous utilisez un système sur lequel vous montez rapidement des acquisitions basse résolution, puis recapturez les éléments en pleine résolution avec une qualité optimale pour la version finale.
- Vous avez l'intention de synchroniser de la vidéo capturée avec des données audio enregistrées séparément.

Contrairement aux nombres des compteurs des magnétoscopes, le code temporel est enregistré sur la bande vidéo en tant que partie intégrante du signal vidéo. Si un métrage ne possède pas de code temporel, vous pouvez l'ajouter en le copiant avec une caméra ou platine qui écrit le code temporel. Vous pouvez alors enregistrer ou capturer la vidéo à partir de ce matériel.

Afin d'obtenir de meilleurs résultats, le code temporel doit être exécuté tout le long de la bande ; il ne doit pas repartir de zéro en plein milieu de la bande. Supposons que vous enregistriez un point d'entrée d'acquisition, tel que 00:00:01:09, mais que ce point apparaisse à deux ou trois reprises sur la bande en raison de la remise à zéro du code temporel. Dans ce cas, Adobe Premiere Pro n'est pas en mesure de déterminer avec certitude le point d'entrée 00:00:01:09 qui doit correspondre au début de l'acquisition. Le risque de capturer les mauvais éléments est élevé avec des bandes dont le code temporel est discontinu.

Pour garantir un code temporel continu, vous devez le filmer en continu ou vous en servir pour pister la bande avant de commencer la prise de vues.

 *De plus, veillez à enregistrer au moins 5 secondes de vidéo supplémentaires pour toutes les prises. Si vous visualisez un élément dans la caméra, n'oubliez pas de rembobiner la bande avec une marge de 5 secondes avant de reprendre l'enregistrement. Le caméscope lit le code temporel de l'image sur laquelle vous vous êtes arrêté et démarre l'enregistrement du code temporel dans l'image suivante lorsque vous démarrez votre prochaine prise. Veillez à ne pas laisser de blanc entre la dernière image de la précédente prise et la première image de la prise suivante pour éviter que le caméscope ne remette à zéro le code temporel.*

Choix du format d'affichage du code temporel

[Haut de la page](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro affiche le code temporel pour tout élément initialement écrit sur le support source. Si une bande contient une image avec le code temporel 00:00:10:00, le code affiché pour cette même image après acquisition est 00:00:10:00. Le code temporel source simplifie généralement l'enregistrement. Ce code temporel source est affiché pour un élément, quelle que soit la base de temps des séquences dans lesquelles il est utilisé. Lorsque la base de temps de l'élément est différente de celle de la séquence, le code temporel source peut faciliter l'enregistrement de métrage. Par exemple, un élément capturé en mode 24p présente une base de temps et un code temporel de 30 i/s. Adobe Premiere Pro affiche le code temporel d'origine de 30 i/s pour cet élément, même s'il est utilisé dans une séquence avec une base de temps de 23,976. Vous pouvez toutefois modifier cette valeur par défaut afin d'afficher plutôt le code temporel de chaque élément à partir de 00:00:00:00.

Vous pouvez, en outre, définir la manière dont Adobe Premiere Pro affiche le nombre d'images lorsqu'un affichage Images ou Pieds + images est sélectionné pour un panneau. Vous pouvez faire en sorte que le nombre d'images de chaque élément débute à 0 ou 1, ou qu'il soit converti à


partir du code temporel source. Si une image située dans un élément à 30 i/s présente un code temporel source de 00:00:10:00, l'option Conversion de code temporel lui attribuera le numéro 300. Adobe Premiere Pro convertit 10 secondes à la fréquence d'images de 30 i/s en 300 images.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Média (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Média (Mac OS).
2. Choisissez l'une des options suivantes dans le menu Code temporel :
Utiliser la source média Affiche le code temporel enregistré dans la source.
Démarrer à 00:00:00:00 Démarre le code temporel affiché pour chaque élément à 00:00:00:00.
3. Choisissez l'une des options suivantes dans le menu Nombre d'images :
Démarrer à 0 Les images sont numérotées de manière séquentielle, en commençant par 0.
Démarrer à 1 Les images sont numérotées de manière séquentielle, en commençant par 1.
Conversion de code temporel Génère des équivalences pour les numéros du code temporel source.
4. Cliquez sur OK.

Modification du mode d'affichage du code temporel

[Haut de la page](#)

Vous pouvez modifier le format d'affichage du code temporel dans tout panneau où ce code apparaît sous la forme d'un texte réactif.

1. (Facultatif) Pour afficher le code temporel en unités audio (Echantillons audio ou Millisecondes), cliquez sur le bouton de menu  du panneau de votre choix, puis sélectionnez Afficher les unités de temps audio.
2. Tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur un affichage de code temporel en texte réactif pour basculer entre les différents formats disponibles. Les deux derniers formats sont disponibles uniquement si vous sélectionnez Afficher les unités de temps audio dans le menu du panneau.
 - Code temporel d'image compensée
 - Code temporel d'image non compensée
 - Images
 - Pieds + images 16 mm
 - Pieds + images 35 mm
 - Echantillons audio
 - Millisecondes

Le format d'affichage du code temporel utilisé pour le Moniteur du programme (y compris l'instance dans le Moniteur de raccord) correspond toujours à celui du panneau Montage, et inversement. Toute modification affecte donc le format d'affichage des deux panneaux.


Pistage d'une bande ou remplacement du code temporel

[Haut de la page](#)

Pour garantir la continuité du code temporel, enregistrez celui-ci sur la bande avant de l'utiliser. Cette procédure est appelée le pistage de la bande. Il n'est pas nécessaire de recourir au pistage si vous suivez les pratiques de tournage recommandées, mais cela peut vous éviter d'interrompre le code temporel par inadvertance ou de mal synchroniser une bande dans votre caméra.

Pistage d'une bande avec code temporel

1. Insérez une bande vierge dans la caméra. Elle ne doit pas comporter de code temporel.
2. Si vous utilisez une caméra, attachez le protège-objectif et désactivez l'entrée audio.
3. Vous devez vous assurer que tous les réglages de la caméra (en particulier l'échantillonnage audio) sont parfaitement identiques à ceux utilisés lors de la prise de vues. Utilisez donc les mêmes réglages à chaque prise de vues sur cette bande.
4. Commencez l'enregistrement. Laissez tourner le caméscope ou la platine jusqu'à ce que la totalité de la bande soit enregistrée.
5. Avant d'enregistrer de la vidéo sur une bande pistée, veillez à laisser un blanc de 30 secondes au début. Assurez-vous que le caméscope lit le code temporel ainsi pisté avant de commencer la prise de vues. Le blanc de 30 secondes du début s'avère également utile lors de l'acquisition en série.

 *Vérifiez les réglages de votre caméra à chaque changement de bande, et plus particulièrement lors de la réutilisation d'une bande. Même si vous souhaitez utiliser différents réglages pour vos bandes, il est préférable de conserver les mêmes réglages du début à la fin de chaque bande. Ceux-ci doivent correspondre aux réglages utilisés lors du premier pistage de chaque bande.*

Remplacement du code temporel DV

Si votre métrage source est au format DV et que son code temporel n'est pas continu, vous pouvez remplacer son code temporel en créant une copie DV de la bande. Le matériel numérique qui effectue la copie enregistre un nouveau code temporel continu, ce qui vous permet d'enregistrer et de capturer ensuite de la vidéo (et le nouveau code temporel) à partir de la copie.

Remarque : cette technique ne fonctionne pas si vous enregistrez en format DVCAM ou si vous utilisez une platine Panasonic AG-DV2500.

1. Chargez la bande DV enregistrée dans une platine ou un caméscope DV en vue de la lire, puis rembobinez-la entièrement.
2. Chargez une nouvelle bande dans un second caméscope ou une seconde platine, qui servira à la copie.
3. Si le matériel d'enregistrement propose une option d'enregistrement vidéo de la bande originale avec ses codes temporels, désactivez cette option. Pour plus d'informations sur cette option, consultez les consignes d'utilisation du matériel.
4. S'il s'agit d'un appareil d'enregistrement numérique, connectez-le au dispositif source DV à l'aide d'un câble numérique, de type IEEE 1394 ou SDI, par exemple. Vous obtiendrez ainsi une copie de qualité supérieure.
5. Connectez le matériel d'enregistrement à un téléviseur.
6. Mettez les deux appareils en mode VTR.
7. Assurez-vous que le matériel d'enregistrement est configuré sur le port numérique.
8. Lancez l'enregistrement de la nouvelle bande, puis la lecture de la bande originale. Laissez tourner les caméscopes ou les platines jusqu'à ce que toute la bande originale soit copiée.

Remarque : la détection de scène reconnaît les points de début et de fin de chaque prise en repérant les sauts dans les codes temporels. Dans la mesure où copier une bande de cette façon a pour effet de créer un seul élément avec un code temporel continu, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de scène lors de l'acquisition de la copie dans Adobe Premiere Pro.

Acquisition du code temporel

[Haut de la page](#)

Lorsque vous utilisez le pilotage de matériel, les codes temporels sont capturés avec les éléments. Avec les appareils analogiques pilotables, l'acquisition du code temporel dépend de la précision de la platine. Si cette dernière ne parvient pas à lire le code temporel correctement, prenez soin d'étalonner le système ou saisissez le code temporel manuellement par comparaison des images.

Remarque : le compteur de bande n'affiche les codes temporels que sur les appareils capables de les reconnaître, sauf s'ils ont été incrustés, c'est-à-dire superposés aux images dans une copie de la bande. La plupart des magnétoscopes ne sont pas capables de lire ou d'écrire les codes temporels.

Saisie manuelle du code temporel d'un élément

[Haut de la page](#)

Vous pouvez rétablir le code temporel enregistré par Adobe Premiere Pro. Supposons, par exemple, que vous ayez acquis un métrage à partir d'une copie DV d'une bande Hi8 initialement enregistrée avec un code RCTC (Rewritable Consumer Time Code). La copie DV et les fichiers vidéo obtenus à partir de cette copie porteront le code temporel DV et non le code RCTC original. Pour faciliter le référencement des journaux des prises de vue créés pour la bande Hi8 originale, vous pouvez être amené à rétablir les codes RCTC originaux.

1. Sélectionnez l'élément dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Élément > > Modifier > Code temporel, définissez les options nécessaires, puis cliquez sur OK.

Saisie du code temporel

[Haut de la page](#)

Lors de l'acquisition et du montage de données vidéo, la saisie des valeurs de code temporel est une opération fréquente. A titre d'exemple, vous devez saisir ces valeurs lors de la définition des points d'entrée et de sortie des éléments, ou encore pour parcourir le panneau Montage. Adobe Premiere Pro vous permet d'entrer le code temporel de plusieurs façons.

Dans Adobe Premiere Pro, la durée entre les points d'entrée et de sortie comprend les images indiquées par le code temporel. Si vous saisissez, par exemple, le même code temporel pour les points d'entrée et de sortie d'un élément, sa durée correspond à une image. Lors de la saisie du code temporel, vous pouvez remplacer les deux points par des points ou entrer les valeurs sans ponctuation. Adobe Premiere Pro interprète les nombres saisis sous la forme d'heures, de minutes, de secondes et d'images.

- Pour définir un code temporel donné, sélectionnez le code, saisissez-en un nouveau, puis appuyez sur Entrée/Retour.
- Pour ajuster le code temporel actif par glisser-déplacer, faites-le glisser horizontalement. Ainsi, pour définir un code temporel vers le passé, faites glisser le pointeur vers la gauche.
- Pour ajuster le code temporel actif à l'aide d'une valeur relative, saisissez le signe + (plus) ou – (moins) suivi du nombre d'images à ajouter ou à retrancher. Ainsi, pour supprimer cinq images du code temporel actif, sélectionnez le code dans son intégralité, saisissez -5, puis appuyez sur la touche Entrée/Retour.

Affichage du code temporel en tant que burn-in

[Haut de la page](#)


Vous pouvez afficher le code temporel d'un élément dans la prévisualisation vidéo de l'élément en lui appliquant l'effet Code temporel. Vous pouvez afficher le code temporel dans la prévisualisation vidéo de n'importe quelle partie d'une séquence, en appliquant l'effet Code temporel à un élément vidéo transparent, puis raccorder cet élément pour la période d'affichage souhaitée. On désigne généralement le code temporel à l'écran sous le nom de code temporel incrusté (burn-in). Il est souvent utilisé dans les montages et les épreuves bruts afin de donner des points de référence précis des images aux monteurs et à leurs collaborateurs.

Affichage du code temporel d'un élément en tant que burn-in

1. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle en regard du chutier Effets vidéo pour l'ouvrir. Cliquez ensuite sur le triangle en regard du

- chutier vidéo pour l'ouvrir.
2. Faites glisser l'effet Code temporel et déposez-le dans un élément d'une séquence.
 3. Cliquez sur le panneau Options d'effet pour l'activer.
 4. Cliquez sur le triangle en regard du Code temporel pour exposer les options de cet effet.
 5. Réglez les options comme il convient.

Affichage du code temporel d'une séquence en tant que burn-in

1. En bas du panneau Projet, cliquez sur l'icône Nouvel élément . Sélectionnez Vidéo transparente.
Remarque : vous pouvez utiliser un calque de réglage au lieu de la vidéo transparente pour véhiculer l'effet du code temporel.
2. Faites glisser l'élément vidéo transparent vers une piste vide de la séquence qui soit plus élevée que toutes les autres pistes vidéo.
3. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle en regard du chutier Effets vidéo pour l'ouvrir. Cliquez ensuite sur le triangle en regard du chutier vidéo pour l'ouvrir.
4. Faites glisser l'effet Code temporel et déposez-le dans l'élément vidéo transparent.
5. Cliquez sur le panneau Options d'effet pour l'activer.
6. Cliquez sur le triangle en regard du Code temporel pour exposer les options de cet effet.
7. Réglez les options comme il convient.

Affichage du code temporel source dans le Moniteur du programme

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher le code temporel source pour les éléments d'une séquence dans le panneau d'aperçu du Moniteur du programme pendant le montage :

- Si vous raccordez un élément, le code temporel source de l'élément s'affiche.
- Si vous effectuez un montage par déplacement dessus, les nouveaux points d'entrée et de sortie du média source pour les éléments adjacents s'affichent.
- Si vous effectuez un montage par déplacement dessous, les nouveaux points d'entrée et de sortie du média source de l'élément s'affichent.

❖ Choisissez Incrustation du code temporel au montage dans le menu du panneau Moniteur du programme. Une coche indique que la commande est sélectionnée.

Affichage du code temporel dans le panneau du code temporel

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher le code temporel dans le panneau Code temporel. Pour afficher le panneau Code temporel, sélectionnez Fenêtre > Code temporel.

Vous pouvez afficher les informations ci-après dans le panneau du code temporel :

- Si le panneau Source est sélectionné, le panneau du code temporel affiche le code temporel de la source.
- Si le panneau Montage ou Programme est sélectionné, vous pouvez choisir d'afficher le code temporel de la séquence ou celui de la source à partir du menu du panneau. Vous pouvez également choisir le code temporel de la piste audio ou vidéo à afficher à partir du menu du panneau.

Pour augmenter la taille du panneau Code temporel, faites glisser le coin inférieur droit de la fenêtre vers l'extérieur.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Gestion des éléments

Bruits parasites audio et vidéo | Métrage AVCHD

Dépannage (22 novembre 2012)

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Personnalisation du panneau Projet

Modification des vues du panneau Projet

Utilisation de la vue Liste

Utilisation de la vue Icône

Personnalisation des colonnes en mode Liste


Sélection du format d'affichage du code temporel dans le panneau Projet

Modification des vues du panneau Projet

En haut

Une fois un élément obtenu, son nom apparaît dans le panneau Projet. Le panneau Projet répertorie des informations détaillées sur chaque élément de votre projet. Vous pouvez afficher et trier les éléments en mode Liste ou en mode Icône. Le mode Liste affiche des informations supplémentaires pour chaque élément. Vous pouvez personnaliser les informations affichées afin de répondre aux besoins de votre projet.

Consultez le didacticiel vidéo sur la [présentation du panneau Projet](#) de Maxim Jago et Learn by Video pour en savoir plus sur les paramètres et commandes du panneau Projet.



A. Mode liste **B.** Curseur de zoom **C.** Automatiser à la séquence **D.** Rechercher **E.** Nouveau chutier **F.** Nouvel élément **G.** Effacer **H.** Vue Icône **I.** Élément utilisé dans une séquence **J.** Élément contenant de la vidéo et du son **K.** Tête de lecture pour faire défiler la miniature

- Pour changer de mode, cliquez sur le bouton Mode Liste ou Mode Icône dans la partie inférieure du panneau. Vous pouvez également sélectionner Affichage > Liste ou Affichage > Icône dans le menu du panneau Projet.

Utilisation de la vue Liste

En haut

- Pour trier les éléments en mode Liste, cliquez sur l'en-tête de colonne selon laquelle vous souhaitez effectuer le tri. Si les chutiers sont développés, les objets sont triés en partant du niveau supérieur dans la hiérarchie du panneau Projet. Pour inverser l'ordre de tri, cliquez de nouveau sur l'en-tête de colonne.
- Pour masquer ou afficher la visionneuse de vignettes et les informations sur les éléments, choisissez Affichage > Zone de prévisualisation dans le menu du panneau Projet.
- Pour afficher ou masquer les vignettes, choisissez Vignettes dans le menu du panneau Projet. Modifiez la taille des vignettes en faisant glisser le curseur de Zoom.
- Placez le pointeur de la souris sur un élément pour afficher une info-bulle contenant des informations à son sujet.
- Placez le pointeur de la souris sur une colonne pour afficher une info-bulle contenant des informations à son sujet.

Utilisation de la vue Icône

En haut

Didacticiel vidéo : Hover Scrub

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité

par reTooled.net



Défilement par pointage et sur le dimensionnement de vos vignettes du format « très petit » à « grand »... [En savoir plus](#)

<http://www.retooled.net/?p=372>




<http://www.retooled.net>


reTooled.net propose des didacticiels sur des outils novateurs de montage, de conception et de composition afin de maximiser les applications de bureau standard et de simplifier les tâches courantes.


[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)

L'icône vue d'Adobe Premiere Pro propose les fonctions suivantes :

- Utilisez le curseur de Zoom pour augmenter ou réduire la taille des icônes. Effectuez un zoom avant sur les icônes afin de visualiser plus facilement le contenu de vos données.
- Pour faire défiler le contenu d'un élément, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Déplacez (mais sans cliquer) le curseur sur la vignette de l'élément. Cette opération s'appelle le « défilement par pointage ». Elle permet de prévisualiser rapidement le contenu d'un élément avant de le modifier dans une séquence.
 - Désactivez le défilement par pointage dans le menu du panneau Projet ou en appuyant sur Maj + H.
 - Lorsque le défilement par pointage est désactivé, vous pouvez l'activer temporairement en appuyant sur la touche Maj.
 - Utilisez les raccourcis clavier I et O pour définir les points d'entrée et de sortie de l'élément pendant le défilement par pointage.
 - Tout en passant le pointeur de la souris sur une partie d'un élément, double-cliquez sur l'icône ; l'élément est alors chargé dans le Moniteur source où le pointeur était placé. Avec cette technique, vous pouvez rapidement modifier les éléments par insertion ou remplacement dans le montage.
 - Cliquez sur l'icône. Faites glisser la tête de lecture sur le curseur pour faire défiler l'élément.
 - Après avoir cliqué sur le curseur de la vignette, une tête de lecture s'affiche. Vous pouvez :
 - Faites glisser la tête de lecture pour afficher le contenu de l'élément ou pour contrôler l'audio. Utiliser les raccourcis clavier J-K-L pour naviguer dans l'élément.
 - Utiliser les raccourcis clavier I et O pour définir les points d'entrée et de sortie de l'élément pendant la pause ou le rembobinage. Une fois les éléments marqués avec des points d'entrée et de sortie, une barre jaune s'affiche là où sont situés ces points.
 - Pour définir une image postérisée pour l'icône, faites glisser la tête de lecture ou le variateur de vitesse sur l'image souhaitée, puis appuyez sur les touches Maj + P (Windows) ou Cmd + P (Mac OS). Pour effacer l'image postérisée, appuyez sur les touches Ctrl + Maj + P (Windows) ou Option + P (Mac OS).
 - Pour voir si l'élément a été utilisé dans une séquence, placez le pointeur de la souris sur l'icône représentant une pellicule pour afficher l'info-bulle. L'indicateur affiche également le nombre d'utilisations de l'élément dans la séquence.
 - Pour localiser l'élément dans une séquence, cliquez sur l'icône représentant une pellicule et choisissez la séquence et l'emplacement de la séquence (code temporel) dans le menu contextuel. La tête de lecture se déplacera sur l'élément dans la séquence appropriée.
 - Pour organiser les éléments en mode Icône, faites glisser un emplacement différent dans la grille. Lorsque vous faites glisser l'élément, une barre verticale indique l'emplacement où il doit se trouver. Si vous faites glisser un élément vers un chutier, l'élément est placé dans le chutier.

 Vous pouvez voir toute la durée d'un élément en effectuant un défilement par survol des vignettes de gauche à droite. Dans la partie gauche de la vignette se situe le point de départ du média d'un élément, et vers la droite, le point d'arrivée du média d'un élément. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris hors des limites de l'élément, ou que la mise au point est située loin du panneau Projet, la vignette reprend la forme d'une image postérisée. Aucune donnée audio n'est lue pendant le défilement par survol.

 Vous pouvez utiliser le mode Icône pour organiser les éléments en storyboard, puis utiliser la fonction Automatiser à la séquence pour le déplacer dans une séquence. Pour plus de détails, reportez-vous au [didacticiel vidéo](#) de Franklin McMahon sur le site Web du Layers Magazine.

 Si vous utilisez un MacBook Pro, vous pouvez effectuer un zoom au moyen d'un mouvement de pincement sur le trackpad Multi-touch pour redimensionner les vignettes dans le panneau Projet et l'Explorateur de médias.

Personnalisation des colonnes en mode Liste

[En haut](#)

Les colonnes de métadonnées du panneau Projet en mode Liste fournissent divers détails sur les éléments répertoriés. Le panneau Projet peut afficher les champs de métadonnées XMP de votre choix, et pas seulement les champs de données de l'élément. Vous pouvez sélectionner les colonnes de métadonnées affichées par Adobe Premiere Pro, ajouter des propriétés à un schéma et modifier l'ordre des colonnes. Adobe Premiere Pro enregistre votre sélection dans le fichier de projet. Cette sélection apparaîtra dans le panneau Projet chaque fois que vous ouvrirez le projet.

Modification de l'affichage des colonnes dans les panneaux Projet

1. Sélectionnez Affichage des métadonnées dans le menu du panneau Projet, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour afficher toutes les colonnes d'un schéma de métadonnées dans les panneaux Projet, cochez la case en regard du nom du schéma.
 - Pour afficher les colonnes sélectionnées dans un ou plusieurs schémas, cliquez sur les triangles en regard de leur nom afin de les ouvrir. Cochez ensuite la case en regard du nom des colonnes que vous souhaitez afficher.


Remarque : Si vous ne parvenez pas à localiser ou modifier une propriété dans la boîte de dialogue Affichage des métadonnées, cela signifie qu'Adobe Premiere Pro l'a verrouillée de telle sorte que vous ne puissiez pas la modifier. Vous pouvez, par exemple, supprimer des propriétés que vous avez ajoutées, mais pas celles intégrées dans les métadonnées de projet Adobe Premiere Pro.

2. Cliquez sur OK.

Réorganisation des colonnes

- En mode Liste du panneau Projet, faites glisser l'en-tête de colonne horizontalement vers la position souhaitée.

Modification de la largeur d'une colonne

- En mode Liste du panneau Projet, placez le pointeur de la souris sur une ligne de séparation entre les en-têtes de colonne. Lorsque l'icône de redimensionnement de colonne  apparaît, faites glisser le pointeur horizontalement.

Triage d'une colonne

- En mode Liste du panneau Projet, cliquez sur un nom de colonne pour choisir entre tri croissant et décroissant d'après le contenu de cette colonne.

Ajout d'une colonne

1. Sélectionnez Affichage des métadonnées dans le menu du panneau Projet.
2. Cliquez sur Ajouter une propriété.
3. Tapez le nom de la colonne.
4. Choisissez un type :

Entier Les colonnes ne peuvent contenir que des nombres entiers.

Distance réelle Les colonnes peuvent contenir des nombres avec deux décimales.

Texte Les colonnes peuvent contenir un texte quelconque.

Variable booléenne Les colonnes fournissent l'option relative aux termes booléens.

5. Cliquez sur OK à deux reprises.

Colonnes en mode Liste

Les noms de la plupart des colonnes du panneau Projet sont explicites. Pour les noms moins évidents, vous trouverez les définitions suivantes :

Nom Affiche, par défaut, le nom de fichier de l'élément. Vous pouvez toutefois modifier le nom attribué à l'élément au sein du projet. Vous ne pouvez pas supprimer le champ Nom du mode Liste.

Libellé Couleur qui permet d'identifier et d'associer des éléments.

Durée du média Longueur du fichier source, exprimée dans l'option d'affichage spécifiée.

Remarque : Dans Adobe Premiere Pro, les points d'entrée et de sortie spécifient toutes les durées des panneaux y compris les images. Par exemple, la définition des points d'entrée et de sortie sur la même image se traduit par la durée d'une seule image.

Durée vidéo Durée du composant vidéo d'un élément. Pour déterminer la durée de la vidéo, Adobe Premiere Pro calcule la différence entre les points d'entrée et de sortie vidéo. Adobe Premiere Pro incorpore ensuite les réglages appropriés tels que les variations de vitesse de l'élément.

Durée audio Durée du composant audio d'un élément. Pour déterminer la durée de l'audio, Adobe Premiere Pro calcule la différence entre les points d'entrée et de sortie audio. Adobe Premiere Pro incorpore ensuite les réglages appropriés tels que les variations de vitesse de l'élément.

Infos vidéo Taille d'image et rapport L/H de l'élément, et spécification d'une éventuelle couche Alpha.

Utilisation vidéo Nombre d'occurrences du composant vidéo d'un élément dans les séquences du projet.

Utilisation audio Nombre d'occurrences du composant audio d'un élément dans les séquences du projet.

Nom de la bande Nom de la bande source, tel qu'il a été saisi lors de l'enregistrement ou de l'acquisition de l'élément.

Description Description facultative de l'élément, saisie lors de son enregistrement ou de son acquisition.

Commentaire Commentaire facultatif, saisi lors de l'enregistrement ou de l'acquisition de l'élément, destiné à l'identification et au tri.

Remarque de dérushing Champ réservé au texte facultatif saisi dans le panneau Acquisition ou la boîte de dialogue Modifier le fichier off-line.

Chemin d'accès Emplacement du fichier sur le disque.

Réglages d'acquisition Déterminent si des réglages d'acquisition sont attribués à un fichier dans Adobe Premiere Pro.

Etat Indique si un élément est en ligne ou hors ligne. Si un élément est hors ligne, l'état en indique la raison.

Propriétés off-line Indiquent si la source d'un élément hors ligne contient des données vidéo, audio ou les deux.

Scène Champ réservé au nom de la scène saisi dans le panneau Acquisition ou la boîte de dialogue Modifier un fichier off-line. Il peut être utile d'utiliser des noms de scène provenant d'un script afin de faciliter l'organisation de votre travail.

Plan/Prise Champ réservé au nom du plan ou de la prise, saisi dans le panneau Acquisition ou la boîte de dialogue Modifier un fichier off-line.

Bonne prise Indique les éléments préférés.

Sélection du format d'affichage du code temporel dans le panneau Projet

[En haut](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro affiche le code temporel des éléments du panneau Projet au format sélectionné dans les préférences. Vous pouvez toutefois sélectionner un autre format d'affichage.

1. Sélectionnez Projet > Réglages du projet > Général.
2. Dans la section Vidéo de la boîte de dialogue Réglages du projet, sélectionnez un format de code temporel dans le menu Format d'affichage.
3. Cliquez sur OK.

Pour obtenir plus d'informations sur le panneau Projet, reportez-vous à cette série de quatre didacticiels vidéo d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW :

- [Panneau Projet : organisation, automatisation et recherche](#)
- [Panneau Projet : nouveaux éléments et modèles](#)
- [Panneau Projet : préférences et structures de chutier](#)
- [Panneau Projet : importation de métrage](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Organisation des éléments dans le panneau Projet

Utilisation des chutiers

- Ajout et suppression de chutiers
- Modification des comportements des chutiers
- Conseils sur les chutiers
- Libeller des éléments
- Attribution d'un nouveau nom aux éléments
 - Changement du nom d'un élément
 - Changement du nom d'un fichier source original
- Accès à un élément dans le panneau Projet
- Recherche d'éléments dans le panneau Projet
- Recherche d'éléments correspondant à certains critères
- Recherche d'éléments avec la fonction Détection des visages
 - Identification des éléments contenant des visages
 - Recherche d'éléments contenant des visages
- Suppression des ressources d'un projet
 - Suppression d'une ressource du panneau Projet
 - Suppression des ressources inutilisées du panneau Projet
- Définition d'une autre vignette pour les éléments
- Modification des cellules dans le panneau Projet
- Affichage des propriétés des éléments
 - Affichage des propriétés de l'élément
- Affichage de l'ordre des trames pour les éléments
- Détermination du balayage d'un élément : progressif ou entrelacé
- Changement de la fréquence d'images des éléments

Utilisation des chutiers


[En haut](#)

Le panneau Projet peut contenir des chutiers, pratiques pour réorganiser le contenu d'un projet comme vous le feriez avec des dossiers dans l'Explorateur Windows® ou dans Mac OS® Finder. Les chutiers peuvent contenir des fichiers sources, des séquences et d'autres chutiers.

Au fur et à mesure que le projet avance, vous pouvez créer des chutiers pour accueillir ces éléments. Bien qu'il ne soit pas absolument nécessaire de créer et d'utiliser des chutiers (notamment en ce qui concerne les projets de petite envergure), la plupart des éditeurs les trouvent indispensables en termes d'organisation.

Vous pouvez utiliser les chutiers de l'une des façons suivantes :

- Pour enregistrer des éléments hors ligne en vue d'une acquisition en série.
- Pour enregistrer des séquences principales et des séquences de sauvegarde.
- Pour organiser les fichiers en fonction de leur type, tels que fichiers vidéo, images fixes et fichiers audio.





A. Chutier dans un chutier B. Mode Liste C. Mode Icône D. Curseur de zoom E. Automatiser à la séquence F. Rechercher G. Nouveau chutier H. Nouvel élément I. Effacer

Il s'agit des comportements par défaut des chutiers dans le panneau Projet. Vous pouvez modifier les comportements par défaut des trois derniers chutiers en accédant aux préférences générales.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des chutiers, visionnez le didacticiel vidéo intitulé « Enhanced Bins In Premiere Pro CS3 » sur le [site Web de Creative COW](#).

Ajout et suppression de chutiers

- Pour ajouter un chutier, cliquez sur le bouton Nouveau chutier  situé au bas du panneau Projet. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+/ (Windows) ou Commande+/ (Mac OS).
- Pour supprimer un ou plusieurs chutiers, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton Supprimer  situé au bas du panneau Projet. Vous pouvez également supprimer des chutiers en sélectionnant un ou plusieurs chutiers, puis en appuyant sur la touche Suppr.

Visionnez toute la série de didacticiels vidéo sur le panneau Projet par Andrew Devis, sur le site Web de Creative COW.

[Panneau Projet 1 - Organisation, automatisation et recherche dans le panneau Projet](#)

[Panneau Projet 2 - Nouveaux éléments et modèles](#)

[Panneau Projet 4 - Importation de métrage](#)

Article : comment travailler avec des chutiers



Antony Bolante vous montre comment utiliser les chutiers dans Adobe Premiere Pro... [En savoir plus](#)

<http://premiere.digitalmedianet.com/articles/...>




par **Antony Bolante**

<http://www.lynda.com/Antho...>

Antony Bolante, formateur spécialisé dans le montage vidéo et les animations, a contribué par le passé au système d'aide d'Adobe Premiere Pro.

[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)



Cliquez deux fois pour ouvrir un chutier dans son propre panneau ancrable.

Modification des comportements des chutiers

Lorsque que vous travaillez sur un projet, vous êtes parfois amené à changer la façon dont s'affichent les chutiers. Dans la mise en forme standard, vous pouvez voir la hiérarchie de votre projet en entier, ce qui est très utile. Cependant, il est parfois souhaitable d'ouvrir un chutier dans son propre onglet ou dans un nouveau panneau. De cette manière, vous pouvez vous concentrer sur les éléments d'un chutier particulier, les trier dans l'ordre du storyboard en mode Icône ou rechercher des éléments dans un chutier en renseignant le champ Rechercher.

Certains éditeurs préfèrent que la fenêtre du chutier recouvre l'interface, d'autres que les chutiers soient ouverts en place ou dans de nouveaux onglets.


Pour ouvrir un chutier dans son propre panneau flottant, en place, ou dans un nouvel onglet, effectuez les opérations suivantes :


- Pour ouvrir un chutier dans son propre panneau flottant, cliquez deux fois sur le chutier. Ce panneau peut être ancré ou groupé comme n'importe quel autre panneau.
- Pour ouvrir un chutier en place, cliquez deux fois sur le chutier tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.
- Pour ouvrir un chutier dans un nouvel onglet, cliquez deux fois sur le chutier tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée.

Vous pouvez modifier les comportements par défaut des chutiers du panneau Projet en modifiant les préférences des chutiers.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Dans la zone Chutiers, sélectionnez des options dans les menus pour Double-clic + Ctrl (Windows) ou + Commande (Mac OS) et + Alt (Windows) ou + Option (Mac OS).
3. Cliquez sur OK.

Conseils pour les chutiers

- Pour placer un élément dans un chutier, faites-le glisser vers l'icône Chutier. Vous pouvez déplacer des chutiers vers d'autres chutiers pour les imbriquer. Le déplacement d'un élément vers un chutier n'ouvre pas automatiquement le chutier.
- Pour afficher le contenu d'un chutier, en mode Liste, cliquez sur le triangle en regard de l'icône Chutier pour développer le chutier ou cliquez deux fois sur le chutier.
- Cliquez sur le bouton Chutier parent  du panneau Projet pour afficher le contenu d'un chutier parent lorsque vous affichez uniquement le contenu d'un chutier imbriqué. Vous pouvez continuer à cliquer sur ce bouton jusqu'à ce que le contenu de premier niveau du panneau Projet apparaisse.
- Pour ouvrir ou fermer plusieurs chutiers à la fois, cliquez dessus tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée.

 Si vous cliquez plusieurs fois de suite sur le bouton Chutier, chaque nouveau chutier est imbriqué à l'intérieur du chutier créé précédemment.

Libeller des éléments

[En haut](#)

Les libellés sont des couleurs qui vous permettent d'identifier et d'associer des éléments. Vous pouvez les attribuer et les afficher dans le panneau Projet. Les couleurs des libellés marquent les éléments dans la colonne Libellé du panneau Projet et dans le panneau Montage.


- Pour attribuer un libellé à un élément, sélectionnez l'élément dans le panneau Projet, choisissez Edition > Libellé, puis sélectionnez une couleur.
- Pour sélectionner tous les éléments utilisant le même libellé, sélectionnez-en un doté de ce libellé, puis choisissez Edition > Libellé > Sélectionner un groupe de libellés.
- Pour modifier les noms ou les couleurs des libellés, sélectionnez Edition > Préférences > Couleurs des libellés (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Couleurs des libellés (Mac OS). Cliquez sur un nuancier pour modifier une couleur.
- Pour définir les libellés par défaut d'un type de média, choisissez Edition > Préférences > Valeurs par défaut des libellés (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Valeurs par défaut des libellés (Mac OS).

Remarque : les valeurs par défaut des libellés sont appliquées aux éléments que vous ajoutez au panneau Projet suite à leur modification. Cette commande ne change pas la couleur des libellés des éléments qui se trouvaient déjà dans le panneau Projet. Pour modifier les couleurs des libellés des éléments figurant déjà dans le panneau Projet, utilisez la commande Edition > Préférences > Couleurs des libellés (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Couleurs des libellés (Mac OS).

Attribution d'un nouveau nom aux éléments

[En haut](#)

Tous les fichiers de votre projet sont stockés sur votre disque dur en tant que fichiers individuels. Une seule référence à chaque fichier s'affiche dans le panneau Projet dans Adobe Premiere Pro. Lorsque vous renommez un élément dans Adobe Premiere Pro, le fichier original et le nom de fichier résidant sur le disque dur restent intacts.


 Lorsque vous renommez un élément, le nom du fichier source ne reflète pas la modification. Certains utilisateurs suggèrent plutôt de saisir le nom souhaité pour l'élément dans la colonne Description, de sorte que le nom de l'élément et le schéma d'affectation de noms du fichier source soient conservés. Cette technique présente l'inconvénient que le nom de l'élément n'est pas descriptif dans le panneau Montage ou dans le panneau Projet dans la vue des icônes. Choisissez l'un ou l'autre système en fonction de votre flux de production.

Attribution d'un nouveau nom à un élément

Vous pouvez renommer un élément. Adobe Premiere Pro stocke le nom de l'élément avec ses autres propriétés dans le fichier de projet. Le changement de nom d'un élément ne modifie pas le nom de son fichier source.

Remarque : pour stocker automatiquement le nouveau nom dans le champ Titre du schéma de métadonnées Dublin Core, commencez par associer la propriété Nom de l'élément. Voir la section [Association des données d'élément à des métadonnées XMP](#).

1. Sélectionnez l'élément dans le panneau Projet.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le panneau Projet, sélectionnez Élément > Renommer, tapez le nouveau nom, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Dans le panneau Projet, cliquez sur le champ Nom, tapez le nouveau nom et appuyez ensuite sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Dans le panneau Métadonnées, cliquez sur le triangle en regard de l'option Élément afin d'afficher les champs de propriétés de l'élément. Tapez le nouveau nom dans le champ Nom et appuyez ensuite sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

 La commande Renommer est disponible lorsque vous cliquez sur un élément du panneau Projet ou d'un montage avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS).

Attribution d'un nouveau nom à un fichier source original

- Quittez Adobe Premiere Pro, puis renommez le fichier sur le Bureau

La prochaine fois que vous ouvrirez le projet, Adobe Premiere Pro lancera une boîte de dialogue.

1. Accédez au fichier que vous venez de renommer et sélectionnez-le dans la boîte de dialogue.
2. Cliquez sur Ouvrir.
3. Adobe Premiere Pro démarre avec le fichier à nouveau lié au fichier source.

Accès à un élément dans le panneau Projet

[En haut](#)

1. Sélectionnez le panneau Projet.
2. Saisissez la première lettre du nom de l'élément.

Recherche d'éléments dans le panneau Projet

[En haut](#)

1. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu Entrée du panneau Projet :

Toutes La recherche porte sur toutes les métadonnées.

Visible La recherche porte uniquement sur les champs de métadonnées visibles dans le panneau Projet.


Transcription du texte La recherche porte uniquement sur le champ de métadonnées Speech To Text (Transcrire l'intervention en texte).

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Placez le curseur dans la zone Rechercher du panneau Projet.
 - Sélectionnez le panneau Projet et appuyez ensuite sur Maj+F.
3. (Facultatif) Cliquez sur l'icône en forme de loupe dans la zone Rechercher pour afficher un menu répertoriant les derniers termes recherchés.
4. Saisissez le terme recherché.

Le panneau Projet affiche uniquement les éléments qui répondent aux critères de recherche. Le menu de la loupe propose des termes à rechercher. Les suggestions comprennent les éventuelles fautes d'orthographe présentes dans les métadonnées de l'élément. Cette fonction vous permet de rechercher les erreurs et de les corriger.

Le menu est mis à jour automatiquement à mesure que vous entrez des lettres.


Si vous ouvrez un chutier alors qu'un terme à rechercher est indiqué dans la zone Rechercher, Adobe Premiere Pro copie ce terme dans la nouvelle zone Rechercher. Le filtrage persiste pour le chutier ouvert.

5. (Facultatif) Cliquez sur une suggestion pour lancer une recherche sur ce terme.
6. Cliquez sur l'icône Fermer  pour terminer la recherche et afficher tous les éléments.

Recherche d'éléments correspondant à certains critères

[En haut](#)

Pour affiner les recherches, vous pouvez trouver tous les éléments d'un projet répondant aux critères spécifiés. Vous pouvez ainsi rechercher un élément vidéo contenant un mot particulier dans sa colonne Nom et une phrase dans sa colonne Commentaire.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur l'icône Rechercher  située au bas du panneau Projet.
 - Sélectionnez le panneau Projet et appuyez sur Ctrl + F (Windows) ou Commande + F (Mac OS).
2. Dans la boîte de dialogue Rechercher, sélectionnez le nom des colonnes à rechercher dans les menus situés sous Colonne.
3. Sélectionnez les opérateurs appropriés dans les menus situés sous Opérateur.
4. Saisissez les caractères à rechercher dans les colonnes indiquées dans les champs Rechercher respectifs.
5. Si vous effectuez une recherche portant simultanément sur deux critères, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour rechercher les éléments correspondant aux deux critères, sélectionnez Toutes les chaînes dans le menu Correspondance.
 - Pour rechercher des éléments correspondant à l'un des deux critères, sélectionnez Chaîne quelconque dans le menu Correspondance.
6. Cliquez sur Rechercher.

Recherche d'éléments avec la fonction Détection des visages

Il est possible d'identifier les éléments contenant des visages à l'aide de la fonction Détection des visages.

Identification des éléments contenant des visages

Identifiez les éléments contenant des visages afin de pouvoir les filtrer par la suite dans le panneau Projet.

Remarque : l'analyse du contenu fonctionne sur tous les types de médias pris en charge, y compris les images fixes. La détection des visages est activée pour les éléments fusionnés si au moins l'un de ces éléments contient des données vidéo.

1. Procédez de l'une des manières suivantes pour sélectionner un ou plusieurs éléments pour la détection des visages :

- Sélectionnez un élément dans le panneau Projet. Sélectionnez Élément > Analyser le contenu.
- Dans le panneau Projet, cliquez avec le bouton droit sur un élément sélectionné, puis choisissez Analyser le contenu.

La boîte de dialogue Analyser le contenu s'affiche.

2. Cochez l'option Détection des visages. Choisissez une qualité élevée, moyenne ou faible (une qualité élevée produit de meilleurs résultats, tandis qu'une qualité faible est plus rapide), puis cliquez sur OK.

Adobe Media Encoder s'ouvre avec les éléments sélectionnés dans sa file d'attente de codage, qu'il va analyser. Pour chaque élément analysé, une coche verte s'affiche dans la colonne Etat.

3. Fermez la fenêtre Adobe Media Encoder.

Recherche des éléments contenant des visages

Vous pouvez filtrer le panneau Projet afin d'y répertorier uniquement les éléments contenant des visages. Identifiez au préalable les éléments contenant des visages à l'aide de la fonction Détection des visages.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- cliquez sur la loupe de la zone Rechercher, puis sélectionnez Rechercher des visages ;
- sélectionnez Edition > Rechercher des visages.

Le panneau Projet affiche uniquement les éléments contenant des visages. Tous les chutiers restent visibles dans cette vue filtrée, afin que vous puissiez y faire glisser des éléments.

2. Pour nettoyer le filtre, cliquez sur la croix (X) située sur le côté droit de la zone Rechercher.

Le panneau Projet répertorie tous les éléments.

Suppression des éléments d'un projet

Vous pouvez supprimer les éléments dont vous ne voulez plus dans le panneau Projet sans les supprimer de votre disque dur.

Suppression d'un élément du panneau Projet

- Sélectionnez l'objet, puis appuyez sur la touche Suppr.

Le fichier est conservé sur le disque dur

Remarque : lorsque vous utilisez la commande Projet > Rompre le lien avec le média, une option vous permet de supprimer le fichier source ainsi que ses références dans le projet. (Voir [Utilisation d'éléments off-line.](#))

Suppression des éléments inutilisés du panneau Projet

Vous pouvez supprimer les éléments que vous n'avez pas utilisés dans le panneau Montage à partir du panneau Projet.


- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Triez l'affichage Liste du panneau Projet en fonction de la colonne Utilisation vidéo ou Utilisation audio afin d'identifier les éléments non utilisés, puis sélectionnez-les et supprimez-les.
 - Sélectionnez Projet > Supprimer les éléments inutilisés.

Définition d'une autre vignette pour les éléments

Vous pouvez modifier l'image postérisée des éléments dans le mode Icône. Par défaut, la première image d'un élément apparaît dans la visionneuse de vignettes et dans d'autres endroits du projet où la vignette est affichée. Vous pouvez remplacer la vignette par défaut en désignant n'importe quelle image d'un élément comme image postérisée.

Pour définir une image postérisée pour l'icône, faites glisser la tête de lecture ou le variateur de vitesse sur l'image souhaitée, puis appuyez sur les touches Maj + P (Windows) ou Cmd + P (Mac OS).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation du mode Icône.

 La visionneuse de vignettes située dans la zone de prévisualisation du panneau Projet est masquée par défaut. Activez la visionneuse de vignettes dans le menu du panneau Projet.

Modification des cellules dans le panneau Projet

[En haut](#)

Pour tout élément du panneau Projet, vous pouvez modifier le contenu des cellules modifiables, que ce soit pour des propriétés d'élément ou des métadonnées XMP. Adobe Premiere Pro stocke les données écrites dans des cellules de métadonnées XMP des fichiers sources. Les données écrites dans des cellules de propriétés d'élément, en revanche, sont stockées dans le fichier de projet, et non dans le fichier source. Les données des propriétés d'élément ne sont pas transférées avec les fichiers sources. En outre, elles sont lisibles uniquement par Adobe Premiere Pro.

Par défaut, le panneau Projet affiche uniquement les propriétés d'élément. Pour écrire des données qu'Adobe Premiere Pro stocke dans les fichiers sources, commencez par ajouter des colonnes de métadonnées à l'affichage du panneau Projet. Reportez-vous à Personnalisation des colonnes en mode Liste.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le mode Liste du panneau Projet, cliquez sur une icône située à gauche d'un nom de fichier pour sélectionner un élément. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de tabulation, jusqu'à ce que la cellule modifiable voulue apparaisse en surbrillance et bascule en mode de montage.
- Cliquez dans une cellule modifiable.

2. Saisissez les données de votre choix afin de remplacer le contenu de la cellule, le cas échéant.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour enregistrer les nouvelles données et mettre en surbrillance la cellule suivante dans le même élément, appuyez sur la touche de tabulation.
- Pour enregistrer les nouvelles données et mettre en surbrillance la cellule précédente dans le même élément, appuyez sur Maj+Tab.
- Pour enregistrer les nouvelles données et mettre en surbrillance la même cellule dans l'élément suivant, appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
- Pour enregistrer les nouvelles données et mettre en surbrillance la même cellule dans l'élément précédent, appuyez sur Maj+Entrée (Windows) ou Maj+Retour (Mac OS).

Remarque : en mode Icône du panneau Projet, appuyez sur la touche de tabulation pour mettre en surbrillance le nom de fichier de l'élément suivant et le placer en mode d'édition.

Affichage des propriétés des éléments

[En haut](#)


Adobe Premiere Pro propose des outils d'analyse des éléments très pratiques pour évaluer un fichier de format reconnu, qu'il soit enregistré dans un projet ou en dehors. Par exemple, après avoir produit une séquence vidéo à diffuser par un serveur Web, vous pouvez utiliser ces outils d'analyse afin de déterminer si le débit d'un élément exporté convient à ce type de diffusion.

Le panneau Propriétés affiche des informations détaillées sur n'importe quel élément. Pour un fichier vidéo, il est possible d'analyser les propriétés telles que la taille du fichier, le nombre de canaux audio, la durée, la fréquence d'images, la fréquence d'échantillonnage audio, le débit moyen des données et les codecs. Le panneau Propriétés ne présente pas toutes ces propriétés pour chaque élément. Les informations affichées sont déterminées par le format du fichier de l'élément en cours d'examen.

Affichage des propriétés d'un élément

• Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'élément figure dans le panneau Projet, sélectionnez-le pour afficher un sous-ensemble de ses propriétés dans la zone de prévisualisation située dans la partie supérieure du panneau Projet.
- Si l'élément figure dans le panneau Moniteur source, Montage ou Projet, sélectionnez-le et choisissez Fichier > Propriétés > Sélection.
- Si l'élément ne figure pas dans le projet, choisissez Fichier > Propriétés > Fichier. Recherchez l'élément à analyser, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ouvrir.

 Vous pouvez également afficher les propriétés de l'élément dans le panneau Moniteur source, Montage ou Projet. Pour ce faire, cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS), puis choisissez Propriétés.

Affichage de l'ordre des trames pour les éléments

Vous pouvez déterminer l'ordre des trames d'un élément dans la zone de prévisualisation du panneau Projet. Dans la zone d'aperçu, à côté de l'élément, vous pouvez afficher les informations sur l'élément. En regard des informations de code temporel, l'ordre des trames est répertorié.

- LFF indique l'ordre de premier type de trame d'une trame inférieure pour l'élément.
- UFF indique l'ordre de premier type de trame d'une trame supérieure pour l'élément.

 La zone de prévisualisation est masquée par défaut. Activez la zone de prévisualisation dans le menu du panneau Projet.

Détermination du balayage d'un élément : progressif ou entrelacé

Vous pouvez déterminer si le balayage d'un élément est progressif ou entrelacé dans la zone de prévisualisation du panneau Projet. Dans la zone d'aperçu, à côté de l'élément, vous pouvez afficher les informations sur l'élément. En regard des informations de code temporel se trouve un indicateur de balayage progressif ou entrelacé.

- La lettre « i » indique que le balayage de l'élément est entrelacé
- La lettre « p » indique que le balayage de l'élément est progressif

Modification de la fréquence d'images des éléments

Utilisez la commande Métrage pour modifier la fréquence d'images utilisée par Adobe Premiere Pro pour un élément. Lorsque vous modifiez la fréquence d'images d'un élément, les données audio sont modifiées, outre la vidéo. ce qui a pour effet de modifier la durée initiale de manière proportionnelle. Par exemple, si vous définissez sur 48 i/s un élément de 24 i/s d'une durée de 10 secondes, sa durée est divisée par deux. La fréquence d'images d'un élément coïncide avec celle de la séquence. Par exemple, si vous convertissez un élément de 24 i/s d'une séquence de 24 i/s en 48 i/s, le projet affiche uniquement une image sur deux.

Vous pouvez également modifier la durée et la vitesse d'un élément sélectionné dans le panneau Montage en choisissant la commande Élément > Vitesse/Durée. Cependant, cette modification concerne uniquement cette occurrence d'élément dans le panneau Montage. La commande Métrage permet de modifier le mode d'interprétation d'un fichier dans un projet.

1. Dans le panneau Projet, cliquez sur l'élément de votre choix avec le bouton droit de la souris.
2. Sélectionnez Modifier > Métrage, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez Utiliser la fréquence d'images à partir du fichier.
 - Sélectionnez Conformer à, et tapez le nombre d'images par seconde.

3. Cliquez sur OK.

- [Creative COW : chutiers améliorés dans Premiere Pro CS3](#)
- [Recherche et regroupement des effets](#)
- [Création d'une préconfiguration de séquence personnalisée](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Gestion des métadonnées

[A propos du panneau Métadonnées et de XMP](#)
[Panneau Métadonnées dans Adobe Premiere Pro](#)
[A propos des métadonnées XMP de fichier, de clip et de projet](#)
[Utilisation de métadonnées d'élément et de fichier](#)
[Modification des métadonnées XMP](#)
[Recherche de métadonnées XMP](#)
[Affichage ou masquage des métadonnées XMP](#)
[Affichage des données d'élément dans le panneau Métadonnées](#)
[Association des données d'élément à des métadonnées XMP](#)

A propos du panneau Métadonnées et de XMP

[Haut de la page](#)

Utilisez des métadonnées XMP pour rationaliser votre flux de production et organiser vos fichiers. Les métadonnées correspondent à un ensemble d'informations descriptives relatives à un fichier. Les fichiers vidéo et audio incluent automatiquement des propriétés de métadonnées de base, telles que la date, la durée et le type de fichier. Il est possible d'ajouter d'autres propriétés telles que l'emplacement, le réalisateur, les informations sur les copyrights, etc.

Le panneau Métadonnées permet d'utiliser ces informations sur les éléments dans les différentes applications audio et vidéo Adobe. Contrairement aux propriétés de clip classiques, limitées au panneau Projet ou Fichiers d'une seule application, les propriétés de métadonnées sont incorporées dans les fichiers source ; elles sont donc automatiquement visibles dans les autres applications. Cette mise en commun des métadonnées vous permet d'assurer le suivi et la gestion des éléments vidéo tout au long de votre flux de production.

Remarque : les propriétés présentées dans le panneau Métadonnées s'affichent également dans Adobe Bridge : vous disposez ainsi d'informations complémentaires vous permettant de retrouver rapidement des éléments.

Une vidéo consacrée au panneau Métadonnées est disponible sur le [site Web d'Adobe](#).

Maxim Jago décrit les métadonnées XMP dans une vidéo intitulée « [Premiere Pro CS5 for Avid Editors](#) ».

A propos des schémas et des propriétés

Un schéma de métadonnées est un ensemble de propriétés adaptées à un flux de production particulier. Le schéma Dynamic Media, par exemple, comprend des propriétés comme la scène et l'emplacement du plan qui s'avèrent particulièrement utiles dans le cadre de projets de vidéo numérique. Les schémas Exif comprennent quant à eux des propriétés adaptées à la photographie numérique, comme le temps d'exposition et la valeur d'ouverture. Enfin, le schéma Dublin Core propose des propriétés plus générales, comme la date et le titre. Pour afficher différentes propriétés, reportez-vous à la section Affichage ou masquage des métadonnées XMP.

 Pour plus de détails sur un schéma ou une propriété spécifique, pointez dessus dans le panneau Métadonnées. Dans la plupart des cas, vous pouvez afficher une info-bulle pour obtenir des informations complémentaires sur l'élément.

A propos de la norme XMP

Les applications Adobe stockent les métadonnées à l'aide de XMP (eXtensible Metadata Platform). XMP repose sur le format XML, qui facilite l'échange des métadonnées entre un large éventail d'applications et de flux d'édition. La plupart des métadonnées enregistrées dans d'autres formats (tels que Exif, GPS et TIFF) sont automatiquement converties au format XMP pour vous permettre de les afficher et de les gérer plus facilement.

Dans la plupart des cas, les métadonnées XMP sont stockées directement dans des fichiers source. Cependant, si un format de fichier ne prend pas en charge la norme XMP, les métadonnées sont stockées dans un fichier annexe distinct.

Les éléments de projet sans fichiers correspondants ne prennent pas en charge XMP. Voici quelques exemples propres à Adobe Premiere Pro : Barres et ton, Configuration de l'amorce SMPTE, Cache couleur, Titre, Vidéo noire et Vidéo transparente.

 Pour personnaliser la création et l'échange de métadonnées, utilisez le kit de développement logiciel XMP. Pour plus d'informations sur XMP, voir [Extensible Metadata Platform](#).

Panneau Métadonnées dans Adobe Premiere Pro

[Haut de la page](#)

Le panneau Métadonnées affiche à la fois des métadonnées d'occurrence d'élément et des métadonnées de fichier XMP pour un élément sélectionné. Les champs situés sous l'en-tête Élément affichent les métadonnées d'occurrence d'élément ; il s'agit d'informations sur un élément sélectionné dans le panneau Projet ou dans une séquence. Les métadonnées d'occurrence d'élément sont stockées dans le fichier de projet Adobe Premiere Pro et non dans le fichier vers lequel pointe l'élément. Adobe Premiere Pro est la seule application à lire des métadonnées

d'occurrence d'élément. Elle vous permet toutefois d'associer certains champs de métadonnées d'élément à des champs de métadonnées XMP. De cette façon, d'autres applications peuvent accéder aux métadonnées basées sur un élément par le biais des champs XMP.

Si vous n'utilisez jamais de sous-éléments ni n'importez plusieurs occurrences d'éléments principaux, chaque élément de votre projet est unique. Vous pouvez utiliser des propriétés Fichier XMP de manière exclusive, de telle sorte que toutes vos métadonnées soient enregistrées dans le fichier source et soient visibles par d'autres applications. Une autre solution consiste à utiliser les traditionnelles propriétés d'élément, mais à activer la liaison pour l'ensemble de ces propriétés. Adobe Premiere Pro copie automatiquement les données d'élément dans les propriétés XMP correspondantes à partir de ce point.

Les champs situés sous les en-têtes Transcription de l'intervention et FILE affichent des métadonnées XMP. La fonction Recherche vocale vous permet de transcrire en texte les mots prononcés dans un élément, puis de rechercher dans le texte l'endroit où un mot particulier a été prononcé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Recherche vocale, voir Analyse du discours pour des métadonnées XMP de texte.

Pour plus d'informations sur les métadonnées XMP, consultez la présentation sur le [site Web d'Adobe](#).

Pour plus d'informations sur les métadonnées XMP, consultez le livre blanc sur le [site Web d'Adobe](#).

Espace de travail Catalogage des métadonnées

Cet espace de travail permet de saisir des métadonnées après l'importation, l'acquisition ou la numérisation de médias dans Adobe Premiere Pro. Le panneau Projet et les panneaux Métadonnées sont agrandis afin de faciliter la saisie des métadonnées.

Pour activer l'espace de travail Catalogage des métadonnées, sélectionnez Fenêtre > Espace de travail > Catalogage des métadonnées.

Phil Hawkins détaille l'espace de travail Catalogage des métadonnées dans [ce didacticiel vidéo](#) sur le site Infinite Skills.

Frankin McMahon explique comment utiliser l'espace de travail Catalogage des métadonnées [dans le didacticiel vidéo sur le montage vidéo DSLR dans Adobe Premiere Pro CS5](#) de Layers Magazine.

A propos des métadonnées XMP de fichier, de clip et de projet

[Haut de la page](#)

Dans l'ensemble, les applications audio et vidéo Adobe offrent une approche très homogène en ce qui concerne les métadonnées XMP. Il existe néanmoins quelques petites différences, reflets des processus de production uniques qui relèvent de chacune de ces applications. Lors de l'utilisation en tandem d'applications, il peut être utile de comprendre ces différences pour utiliser au mieux les métadonnées.

Adobe OnLocation et Encore fournissent un jeu de propriétés de métadonnées pour tous les éléments. Toutefois, dans Adobe Premiere Pro, After Effects et Soundbooth, le panneau Métadonnées est divisé en sections qui correspondent aux différents types d'actifs.

Adobe Premiere Pro divise les métadonnées de la façon suivante :

Clip Affiche les propriétés des occurrences de clip sélectionnées dans le panneau Projet ou Montage. Ces métadonnées sont stockées dans les fichiers de projet ; par conséquent, elles sont visibles uniquement dans Adobe Premiere Pro.

Fichier Affiche les propriétés des fichiers source sélectionnés dans le panneau Projet. Ces métadonnées sont stockées directement dans les fichiers source ; elles sont donc visibles dans d'autres applications, notamment Adobe Bridge.

After Effects divise les métadonnées de la façon suivante :

Projet Affiche les propriétés du projet global. Si vous sélectionnez l'option Inclure les métadonnées XMP source dans la boîte de dialogue Paramètres du module de sortie, ces informations sont incorporées dans les fichiers générés via la file d'attente de rendu.


Fichiers Affiche les propriétés des fichiers source que vous sélectionnez dans le panneau Projet. (si vous sélectionnez un proxy, les propriétés du fichier réel apparaissent).

Dans After Effects, les propriétés de projet et de fichier sont stockées directement dans les fichiers, de telle sorte que vous pouvez y accéder dans Adobe Bridge.

Soundbooth divise les métadonnées de la façon suivante :

Fichier Affiche les propriétés du fichier audio ou ASND affiché. Les métadonnées de ce type sont stockées directement dans ces fichiers ; elles sont donc visibles dans d'autres applications (notez toutefois qu'Adobe Bridge n'affiche pas les métadonnées des fichiers ASND).

Clip Affiche les propriétés des clips multipistes sélectionnés dans le panneau Editeur. Ces métadonnées sont stockées dans le fichier ASND ; elles sont donc visibles dans Soundbooth uniquement.

 *Adobe Premiere Pro et Soundbooth comportent également une section pour l'analyse du discours qui est constituée de métadonnées disponibles uniquement dans ces applications.*

Utilisation de métadonnées d'élément et de fichier

[Haut de la page](#)

Les métadonnées de fichier XMP sont des informations sur un fichier source. Elles sont stockées dans le fichier source. Les métadonnées d'élément sont des informations sur un élément, stockées dans un fichier de projet Adobe Premiere Pro. Dans Adobe Premiere Pro, un nombre illimité d'éléments peut pointer vers le même fichier source. Par exemple, un groupe de sous-éléments, chacun disposant de points d'entrée et de sortie différents, pointe vers le même fichier source. Si vous importez un fichier à deux reprises, mais attribuez un nom différent à chaque élément importé, tous deux pointeront vers le même fichier source.

Utilisez les fichiers de métadonnées XMP pour stocker des données applicables au fichier source et toutes les occurrences d'élément pointant

vers celui-ci. Utilisez les fichiers de métadonnées d'élément pour stocker des données spécifiques à chaque élément. Associez des champs de métadonnées d'élément à des champs de métadonnées XMP si vous souhaitez que des métadonnées d'élément soient copiées dans le fichier source. Cependant, abstenez-vous d'associer un champ de métadonnées d'élément à un champ de métadonnées XMP pour plusieurs éléments pointant vers le même fichier source.

[Haut de la page](#)

Modification des métadonnées XMP

Dans les applications vidéo Adobe, les propriétés dotées de noms semblables sont liées dans les panneaux Métadonnées et Projet. Le panneau Métadonnées contient toutefois des propriétés plus complètes que vous pouvez modifier simultanément pour plusieurs fichiers.

Remarque : *Soundbooth utilise le panneau Fichiers au lieu du panneau Projet.*

1. Sélectionnez les fichiers ou les clips désirés.
2. Dans le panneau Métadonnées, modifiez le texte ou réglez les valeurs selon vos besoins.


Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, les propriétés s'affichent de la manière suivante dans le panneau :

- Si une propriété a la même valeur sur tous les éléments, cette valeur s'affiche.
- Si une propriété n'a pas la même valeur sur tous les éléments, la mention <Plusieurs valeurs> s'affiche. Pour appliquer la même valeur à tous les éléments, cliquez sur la zone de texte et tapez le texte souhaité.

[Haut de la page](#)

Recherche de métadonnées XMP

1. Sélectionnez les fichiers ou les clips à rechercher.
2. Entrez le texte recherché dans la zone de recherche située dans la partie supérieure du panneau Métadonnées.
La liste de métadonnées se réduit automatiquement, laissant apparaître uniquement les propriétés contenant le texte recherché.
3. (Adobe Premiere Pro uniquement) Pour parcourir les résultats de la recherche, utilisez les boutons Précédent et Suivant ◀▶ situés à droite de la zone de recherche ou appuyez sur la touche Tabulation.
4. Pour désactiver le mode recherche et revenir à la liste complète de métadonnées, cliquez sur le bouton de fermeture ✕ situé à droite de la zone de recherche.



A

B

Panneau Métadonnées

A. Avant la recherche, toutes les propriétés sont affichées. **B.** A l'issue de la recherche, seules les propriétés contenant la chaîne recherchée sont affichées. Dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour parcourir les résultats de la recherche.

[Haut de la page](#)


Affichage ou masquage des métadonnées XMP

Pour optimiser le panneau Métadonnées pour votre flux de production, affichez les schémas entiers ou les propriétés individuelles dont vous avez besoin et masquez les autres.

1. Dans le menu d'options ☰ du panneau Métadonnées, sélectionnez l'option d'affichage des métadonnées.
2. Pour afficher ou masquer des schémas ou des propriétés, sélectionnez-les ou désélectionnez-les dans la liste.


Enregistrement, sélection ou suppression de jeux de métadonnées

Si vous utilisez plusieurs flux de production faisant appel à des jeux de métadonnées différents, vous pouvez enregistrer les jeux et basculer de l'un à l'autre au gré des besoins.

1. Dans le menu d'options  du panneau Métadonnées, sélectionnez l'option d'affichage des métadonnées.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer un jeu personnalisé incluant les métadonnées affichées, cliquez sur l'option Enregistrer les paramètres. Indiquez un nom et cliquez sur l'option OK.
 - Pour afficher un jeu de métadonnées enregistré précédemment, sélectionnez-le dans le menu.
 - Pour supprimer un jeu de métadonnées enregistré précédemment, sélectionnez-le dans le menu et cliquez sur l'option Supprimer les paramètres.

Création de schémas et de propriétés

Si vous utilisez un flux de production personnalisé unique pour lequel les options de métadonnées par défaut ne conviennent pas, créez vos propres schémas et propriétés.

1. Dans le menu d'options  du panneau Métadonnées, sélectionnez l'option d'affichage des métadonnées.
2. Cliquez sur l'option Nouveau schéma et indiquez un nom.
3. Dans la liste, cliquez sur l'option Ajouter une propriété à droite du nom du schéma.
4. Indiquez un nom et sélectionnez l'un des types suivants :

Entier Affiche les nombres entiers que vous déplacez ou sélectionnez pour modification.

Distance réelle Affiche les fractions que vous déplacez ou sélectionnez pour modification.

Texte Affiche une boîte de texte (pour des propriétés du type Emplacement).

Variable booléenne Affiche une case à cocher (pour les propriétés pouvant être activées ou désactivées).

Affichage des données d'élément dans le panneau Métadonnées

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher ou masquer des informations sur l'élément dans le panneau Métadonnées, comme pour n'importe quelle autre métadonnée. Adobe Premiere Pro enregistre des informations sur l'élément dans le schéma nommé Métadonnées de projet Premiere.

Pour plus d'informations sur l'affichage ou le masquage des schémas de métadonnées, consultez la section Affichage ou masquage des métadonnées XMP.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes, le cas échéant :
 - Si le panneau Métadonnées est fermé, sélectionnez Fenêtre > Métadonnées.
 - Si le contenu du panneau Métadonnées est caché par un autre panneau, cliquez sur l'onglet Métadonnées pour afficher le panneau en avant-plan.
2. Cliquez sur le bouton de menu dans le panneau Métadonnées et sélectionnez Affichage des métadonnées.
3. Cliquez sur le triangle en regard du schéma Métadonnées de projet Premiere pour afficher tous les champs d'information sur l'élément.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cochez la case Métadonnées de projet Premiere pour afficher toutes les informations sur l'élément.
 - Cochez uniquement la case en regard du nom des champs d'information que vous souhaitez afficher.
5. Cliquez sur OK.

Association des données d'élément à des métadonnées XMP

[Haut de la page](#)

Dans le panneau Métadonnées, les champs de la valeur de propriété Élément sont internes. Ils résident dans le fichier de projet Adobe Premiere Pro et sont lisibles uniquement par Adobe Premiere Pro. Cependant, une case d'option de lien s'affiche en regard de certains des champs de valeur de propriété de la section Élément. Une fois l'option de liaison sélectionnée, Adobe Premiere Pro renseigne automatiquement les données que vous avez saisies dans le champ de la valeur Élément dans un champ XMP correspondant.

Lorsque vous sélectionnez l'option de liaison, le panneau des métadonnées associe un champ de données d'élément à un champ de métadonnées XMP dans l'un des schémas. Le fait de sélectionner cette option ne copie pas les données d'élément existantes dans des champs XMP. Adobe Premiere Pro copie les données d'élément ajoutées après l'établissement de la liaison dans les champs XMP liés. Dans la plupart des cas, le champ XMP porte le même nom que le champ de données d'élément auquel il est associé. Dans les deux cas suivants, les champs XMP portent des noms différents des champs de données d'élément auxquels ils sont associés :

Nom du champ de données d'élément	Nom du champ XMP
Nom	Titre (dans le schéma Dublin Core)

1. Dans le panneau Métadonnées, déplacez la barre de défilement située sous l'en-tête Élément vers le bas, jusqu'à ce que les champs contenant des boutons de liaison vides apparaissent sur la droite.
2. Cliquez sur les boutons de liaison à proximité des champs que vous souhaitez associer à des métadonnées XMP.

Une icône représentant une chaîne s'affiche dans le bouton de liaison  pour tout champ lié.

Voir aussi

[Métadonnées XMP dans Creative Suite 4 Production Premium](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des rapports L/H

Rapport L/H

Utilisation d'éléments avec différents rapports L/H

Correction de la déformation du rapport L/H

Correction des interprétations erronées individuelles du rapport L/H

Correction des interprétations erronées récurrentes du rapport L/H

Formats de pixels courants

Rapport L/H

[Haut de la page](#)


Un rapport L/H désigne le rapport entre la largeur et la hauteur d'une image. Les images vidéo et fixes ont un rapport L/H d'images et les pixels qui constituent l'image ont un rapport L/H en pixels. Le contenu vidéo pour la télévision est enregistré au format d'image 4:3 ou 16:9. De plus, les rapports L/H en pixels varient en fonction des normes d'enregistrement vidéo.

Le rapport L/H en pixels et le rapport L/H des images d'un projet Adobe Premiere Pro sont définis lors de la création du projet. Une fois ces rapports L/H définis pour un projet, ils ne peuvent pas être modifiés. Cependant, vous pouvez utiliser des éléments créés avec des rapports L/H différents dans ce projet.

Adobe Premiere Pro tente automatiquement de compenser le rapport L/H en pixels des fichiers sources. Si un élément est toujours déformé, vous pouvez spécifier manuellement son rapport L/H en pixels. Corrigez les rapports L/H en pixels avant de corriger les rapports L/H des images, dans la mesure où des rapports L/H d'images incorrects peuvent résulter d'un rapport L/H en pixels mal interprété.

Rapport L/H des images

Le rapport L/H d'image décrit le rapport entre la largeur et la hauteur dans les dimensions d'une image. Ainsi, le format DV NTSC présente un rapport L/H des images de 4:3 (une largeur de 4 pour une hauteur de 3). Une image grand écran standard présente un rapport L/H de 16:9. De nombreuses caméras équipées d'un mode grand écran peuvent enregistrer de la vidéo avec un rapport de 16:9. Nombre de films ont été tournés avec des rapports L/H encore plus importants.



Un rapport L/H d'image de 4:3 (gauche) et un rapport L/H d'image plus large, à savoir 16:9 (droite)

Lorsque vous importez des éléments filmés dans un rapport L/H donné dans un projet qui en utilise un autre, il vous appartient de déterminer la méthode de correspondance des différentes valeurs. Par exemple, deux techniques standard sont utilisées pour le visionnage d'un film 16:9 sur un téléviseur standard 4:3. Vous pouvez ainsi afficher toute la largeur de l'image 16:9 dans un cadre de télévision au format 4:3. Cette technique, appelée letterboxing, fait apparaître des bandes noires au-dessus et sous l'image. Une autre solution consiste à remplir verticalement l'image 4:3 avec toute la hauteur de l'image 16:9. Déplacez ensuite la position horizontale de l'image 16:9 dans l'image 4:3, plus étroite, de sorte que l'action importante soit visible sur l'image 4:3. Cette technique est connue sous le nom de recadrage automatique. Adobe Premiere Pro vous permet d'appliquer ces deux techniques à l'aide des propriétés de l'effet Trajectoire, telles que Position et Echelle.



A



B



C



D

Ecrans NTSC

A. Métrage NTSC 16:9 **B.** Les écrans lecteurs de DVD utilisant un format de grand écran original sur un grand écran de téléviseur **C.** L'image 16:9 sur un écran de téléviseur 4:3 recadrée en utilisant le recadrage automatique **D.** L'image 16:9 sur un écran de téléviseur 4:3 en utilisant le letterboxing automatique pour réduire la taille globale d'image et afficher l'image entière

Rapport L/H en pixels

Pour visionner une vidéo qui explique les principes de base des rapports L/H en pixels, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Le rapport L/H en pixels représente le rapport entre la largeur et la hauteur d'un pixel dans une image. Ce rapport varie dans la mesure où chaque système vidéo évalue différemment le nombre de pixels nécessaires pour remplir une image. Ainsi, de nombreuses normes vidéo informatiques définissent l'image 4:3 selon une résolution de 640 pixels par 480 pixels, ce qui produit des pixels carrés. Des normes vidéo telles que DV NTSC définissent une image 4:3 selon une résolution de 720 x 480 pixels, ce qui se traduit par des pixels rectangulaires et plus étroits, dans la mesure où une même largeur d'image contient davantage de pixels. Dans cet exemple, le rapport L/H en pixels vidéo est de 1:1 (carrés). Il est de 0,91 (non carrés) pour les pixels DV NTSC. Les pixels DV, dont la forme est toujours rectangulaire, sont verticaux dans les systèmes qui produisent de la vidéo NTSC et horizontaux dans les systèmes PAL. Adobe Premiere Pro affiche le rapport L/H en pixels d'un élément à côté de la vignette de l'image, dans le panneau Projet.

Si vous affichez des pixels rectangulaires sur un moniteur à pixels carrés sans modification des réglages, les images sont déformées (les cercles prennent la forme d'ellipses, etc.). Les proportions sont toutefois correctes lorsque l'image s'affiche sur un moniteur de diffusion, car celui-ci utilise des pixels rectangulaires. Adobe Premiere Pro peut afficher et rendre, sans déformation, des éléments dont les rapports L/H varient. Il les met automatiquement en correspondance avec le rapport L/H en pixels de votre projet.

Il arrive qu'un élément soit déformé si Adobe Premiere Pro interprète le rapport L/H en pixels de façon erronée. Vous pouvez corriger la déformation d'un élément individuel en spécifiant manuellement le rapport L/H en pixels de l'élément source dans la boîte de dialogue Métrage. Vous pouvez corriger les interprétations erronées similaires pour des groupes de fichiers de même taille en modifiant le fichier Interpretation Rules.txt.



A



B



C

Rapports L/H en pixels et des images

A. Image de 4:3 pixels carrés affichée sur un écran de 4:3 pixels carrés (ordinateur) **B.** Image de 4:3 pixels carrés interprétée correctement pour un affichage sur un écran (téléviseur) de 4:3 pixels non carrés **C.** Image de 4:3 pixels carrés interprétée incorrectement pour un affichage sur un écran (téléviseur) de 4:3 pixels non carrés

Premiere Pro CS3 et versions antérieures utilisaient des formats de pixels pour des formats vidéo de définition standard qui ignoraient le concept d'ouverture propre. En ne tenant pas compte du fait qu'une ouverture propre diffère d'une ouverture de production dans une vidéo de définition standard, le format des pixels utilisé par Adobe Premiere Pro CS3 et versions antérieures était légèrement erroné. Les formats de pixels incorrects

provoquent une légère déformation de certaines images.

Remarque : l'ouverture propre correspond à la partie de l'image ne contenant ni artefacts, ni déformations visibles sur les bords d'une image. L'ouverture de production, quant à elle, correspond à l'image entière.

Pour en savoir plus sur les rapports L/H en pixels corrigés dans Adobe Premiere Pro CS4 et versions ultérieures (ainsi que dans d'autres applications), consultez le [site Web d'Adobe](#).

Utilisation d'éléments avec différents rapports L/H

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro tente automatiquement de préserver le rapport L/H d'image des éléments importés, en modifiant parfois le rapport L/H en pixels, les dimensions de l'image ou les deux afin que l'élément n'apparaisse pas recadré ni déformé lorsqu'il est utilisé dans une séquence. Les métadonnées de certains éléments permettent à Adobe Premiere Pro d'effectuer automatiquement des calculs précis. Pour les éléments qui ne contiennent pas ces métadonnées, Adobe Premiere Pro applique un ensemble de règles afin d'interpréter le rapport L/H en pixels.

Lorsque vous acquérez ou importez un métrage NTSC avec une taille d'image ATSC de 704 x 480, une taille d'image D1 de 720 x 486 ou une taille d'image DV de 720 x 480, Adobe Premiere Pro définit automatiquement le rapport L/H en pixels de ce fichier sur D1/DV NTSC (0,91). Lorsque vous acquérez ou importez un métrage avec une taille d'image HD de 1440 x 1080, Adobe Premiere Pro définit automatiquement le rapport L/H en pixels de ce fichier sur Anamorphique HD 1080 (1,33). Lorsque vous acquérez ou importez du métrage PAL dans une résolution D1 ou DV de 720 x 576, Adobe Premiere Pro attribue automatiquement la valeur D1/DV PAL (1,094) au rapport L/H en pixels de ce fichier.

Pour les autres tailles d'image, Adobe Premiere Pro part du principe que l'élément a été conçu avec des pixels carrés et modifie le rapport L/H en pixels et les dimensions de l'image de façon à préserver le rapport L/H des images de l'élément. Si l'élément importé est déformé, vous pouvez modifier manuellement le rapport L/H en pixels.

Lorsque vous faites glisser un élément dans une séquence, Adobe Premiere Pro centre l'élément dans l'image du programme par défaut. Selon la taille de l'image, l'image résultante peut être trop petite ou recadrée pour les besoins du projet. Dans ce cas, vous pouvez modifier l'échelle. Vous pouvez effectuer cette opération manuellement ou laisser à Adobe Premiere Pro le soin de l'exécuter automatiquement lorsque vous faites glisser un élément dans une séquence.

Il est conseillé de s'assurer que les fichiers sont interprétés correctement. Les dimensions de l'image de l'élément et le rapport L/H en pixels sont indiqués à côté de la vignette de prévisualisation, ainsi que dans la colonne Infos vidéo du panneau Projet. Vous pouvez également trouver ces informations dans la boîte de dialogue Propriétés de l'élément, la boîte de dialogue Métrage et le panneau Infos.

Correction de la déformation du rapport L/H

[Haut de la page](#)

La préconfiguration des réglages de séquence choisie lors de la création de la séquence détermine le rapport L/H en pixels et le rapport L/H des images de la séquence. Vous ne pouvez pas changer les rapports L/H après avoir créé la séquence, mais vous pouvez modifier le rapport L/H en pixels appliqué par défaut par Adobe Premiere Pro aux éléments individuels. Si, par exemple, un élément à pixels carrés généré par un programme graphique ou d'animation paraît déformé dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez corriger son rapport L/H en pixels afin de lui rendre son aspect original. Vérifiez que tous les fichiers sont interprétés correctement, de manière à pouvoir utiliser du métrage avec des rapports différents au sein d'un même projet. Générez ensuite une sortie qui ne déforme pas les images résultantes.

Correction des interprétations erronées individuelles du rapport L/H

[Haut de la page](#)

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image fixe dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Modifier > Métrage.
3. Sélectionnez une option de la section Rapport L/H en pixels, puis cliquez sur OK.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Utiliser le rapport L/H en pixels du fichier Utilisez le rapport initial enregistré avec l'image fixe.

Conformer à Vous permet de faire votre choix dans la liste des rapports L/H standard.

Remarque : lors de l'utilisation de Photoshop pour générer des images destinées à être incluses dans des projets vidéo, il est préférable d'utiliser la préconfiguration Photoshop correspondant au format vidéo que vous allez utiliser. Cela vous permet de générer vos images avec le bon rapport L/H.

Correction des interprétations erronées récurrentes du rapport L/H

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro attribue automatiquement des rapports L/H en pixels aux fichiers selon un ensemble de règles. Si un type d'image spécifique est systématiquement mal interprété (déformé) lorsque vous l'importez, vous pouvez modifier la règle correspondante.

1. Ouvrez un éditeur de texte.
2. Dans l'éditeur de texte, accédez au dossier Plug-ins (Modules externes) d'Adobe Premiere Pro.
3. Ouvrez le fichier Interpretation Rules.txt.
4. Modifiez la règle en question et choisissez Enregistrer.

Formats de pixels courants

	Format des pixels	Utilisations
Pixels carrés	1.0	La résolution d'image du métrage est de 640 x 480 ou 648 x 486, le métrage est au format 1 920 x 1 080 HD (pas HDV ou DVCPRO HD), au format 1 280 x 720 HD ou HDV ou a été exporté d'une application qui ne prend pas en charge les pixels non carrés. Ce paramètre peut également convenir pour un métrage transféré depuis un film ou pour des projets personnalisés.
D1/DV NTSC	0.91	La résolution d'image du métrage est de 720 x 486 ou 720 x 480, et la sortie finale doit être au format d'image 4:3. Ce paramètre convient également aux éléments exportés depuis une application qui fonctionne avec des pixels non carrés, notamment une application d'animation 3D.
D1/DV NTSC Grand écran	1.21	La résolution d'image du métrage est de 720 x 486 ou 720 x 480, et la sortie finale doit être au format d'image 16:9.
D1/DV PAL	1.09	La résolution d'image du métrage est de 720 x 576, et la sortie finale doit être au format d'image 4:3.
D1/DV PAL Grand écran	1.46	La résolution d'image du métrage est de 720 x 576, et la sortie finale doit être au format d'image 16:9.
Anamorphique 2:1	2.0	Le métrage a été tourné avec un objectif anamorphoseur ou a été transféré par anamorphose à partir d'une image de film présentant un format 2:1.
HDV 1080/DVCPRO HD 720, Anamorphique HD 1080	1.33	La résolution d'image du métrage est de 1 440 x 1 080 ou 960 x 720, et la sortie finale doit être au format d'image 16:9.
DVCPRO HD 1080	1.5	La résolution d'image du métrage est de 1 280 x 1 080, et la sortie finale doit être au format d'image 16:9.

Voir aussi

[AE CS4 : Nouveaux rapports L/H en pixels](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des marqueurs

Marques

Panneau Marques

Ajout de marques dans le montage

Ajouter des marques à des éléments

Recherche, déplacement et suppression de marques

Affichage des commentaires de marque

Partage de marques à l'aide d'Adobe After Effects, Encore et Flash

Marques


[En haut](#)

Les marques indiquent des points importants dans le temps et facilitent le positionnement et l'organisation des éléments. Vous pouvez utiliser une marque pour identifier une opération ou un son important dans une séquence ou un élément. Les marques servent uniquement de référence et ne modifient en rien la vidéo.

Les types suivants de marques sont disponibles dans Adobe Premiere Pro :

Marque	Description
Commentaire	Commentaire ou remarque sur la partie sélectionnée du montage.
Point de signalement Flash	Les points de signalement Flash permettent de déclencher des événements ou de naviguer dans des contenus interactifs destinés à être lus avec la technologie Adobe Flash.
Lien Web	Ajout d'une URL qui fournit plus d'informations sur la partie sélectionnée de l'élément.
Marque de chapitre	<p>Si vous utilisez Adobe Encore CS6, cette application lit ces marques comme des points de chapitre lorsque vous y exportez la séquence à l'aide de la commande Fichier > Adobe Dynamic Link > Envoyer à Encore. Dans Encore, vous avez la possibilité d'associer des points de chapitre à des boutons dans les menus. De plus, les spectateurs peuvent utiliser les boutons d'avance de chapitre de leur télécommande de lecteur de DVD pour parcourir les points de chapitre. Adobe Premiere Pro insère automatiquement, au début de chaque séquence que vous créez, une marque de chapitre Encore libellée Chapitre 1. Vous pouvez renommer cette marque dans Encore.</p> <p>Vous pouvez nommer les marques Encore pendant que vous les insérez. Le nom que vous saisissez dans Adobe Premiere Pro devient le libellé d'un bouton dans le menu principal ou le menu Scènes d'Adobe Encore CS6.</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation d'Adobe Encore CS6 avec Adobe Premiere Pro CC, consultez ce blog et visionnez cette vidéo.</p>

Vous pouvez ajouter des marques à une séquence ou à un élément source. Les marques sont codées en couleurs pour une meilleure identification.



Indicateurs de marques

A. Marque de commentaire **B.** Marque de point Flash **C.** Marque de chapitre **D.** Marque de lien Web



Marques sur les panneaux Marque et Montage

A. Marque de commentaire **B.** Marque de point de signalement Flash **C.** Marque de chapitre Encore **D.** Marque de lien Web **E.** Séquence vidéo **F.** Élément vidéo **G.** Marques sur le montage

Panneau Marques

[En haut](#)

Utilisez le panneau Marques (Fenêtre > Marques) pour voir toutes les marques dans un élément ouvert ou une séquence. Des détails associés à des éléments tels que les balises codées par couleur, les points d'entrée, les points de sortie et les commentaires sont affichés. Cliquez sur une vignette de l'élément dans le panneau Marques pour déplacer la tête de lecture vers l'emplacement de la marque correspondante.

Cliquez sur une marque dans le panneau Marques et la tête de lecture se déplace vers cette position dans le montage.

Une marque sur un élément ou dans une séquence affiche les points d'entrée et de sortie dans le panneau Marque. Vous pouvez faire défiler le point d'entrée ou de sortie pour transformer une image unique en une image couvrant une période.

[Cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain vous explique en détail l'utilisation des marques dans Adobe Premiere Pro. Vous verrez également une présentation d'Adobe Prelude et saurez comment les marques peuvent être importées à partir de Prelude vers Adobe Premiere Pro.

Ressources en ligne pour les marques dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions antérieures :

[Franklin McMahon](#) propose [ce didacticiel vidéo](#) sur l'utilisation des marques d'élément.

[Visionnez ce didacticiel](#) d'Andrew Devis pour Creative COW sur l'utilisation des marques pour réguler votre montage.

Sur le site Web de Creative COW, Richard Harrington [propose un didacticiel vidéo](#) qui illustre le positionnement des marques pour synchroniser les montages à l'audio.

Robbie Carman explique comment utiliser les marques pour marquer les temps et les mots dans Adobe Premiere Pro. Visionnez [cette vidéo](#) de Peachpit TV for Video pour savoir comment aligner et raccorder les éléments.

Ajout de marques dans le montage

[En haut](#)

Vous pouvez ajouter des marques sur le Moniteur source, le Moniteur du programme ou le panneau Montage. Les marques ajoutées au Moniteur du programme sont reflétées dans le panneau Montage. De même, les marques ajoutées au panneau Montage sont reflétées sur le Moniteur du programme.

Dans Adobe Premiere Pro, plusieurs marques peuvent être ajoutées, autorisant ainsi un utilisateur à ajouter plusieurs notes et commentaires sur les éléments en un même point du montage.

1. Déplacez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez ajouter une marque.
2. Sélectionnez Marque > Ajouter une marque ou appuyez sur la touche M.

Vous pouvez également définir des marques spécialisées.

Pour définir une marque de chapitre Encore, sélectionnez Marque > Définir une marque de chapitre Encore.

Pour définir une marque de signalement Flash, sélectionnez Marque > Définir une marque de signalement Flash.

3. Pour modifier la marque, double-cliquez sur son icône pour ouvrir la boîte de dialogue Marque.

Vous pouvez créer un raccourci clavier pour ouvrir la boîte de dialogue Marque.

4. Définissez l'une des options suivantes :

Nom Saisissez un nom pour la marque.

Durée Faites glisser la valeur de durée ou cliquez dessus pour la mettre en surbrillance, saisissez une nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entrée/Retour. Lorsque vous utilisez des marques pour les liens URL et les marques de chapitre, vous pouvez définir des marques de séquence d'une durée supérieure à une seule image. Définissez des marques de séquence d'une durée supérieure à une image, par exemple quand vous définissez dans Adobe Premiere Pro des marques que vous souhaitez convertir en points de signalement dans les

fichiers FLV.

Commentaires Saisissez un commentaire que vous souhaitez associer à la marque.

Marque de chapitre Encore Cochez cette case si vous souhaitez convertir la marque en marque de chapitre Encore.

Lien Web Cochez cette case si vous souhaitez associer la marque à un hyperlien.

URL Ce champ s'active uniquement lorsque la case Lien Web est cochée. Saisissez l'adresse de la page Web que vous souhaitez ouvrir.

Remarque : lorsque la séquence est insérée dans une page Web, la page Web s'ouvre automatiquement dès que la marque est atteinte. Les liens Web fonctionnent uniquement avec les formats pris en charge, notamment QuickTime.

Image cible Ce champ s'active uniquement lorsque la case Lien Web est cochée. Saisissez l'image cible d'une page Web si vous utilisez un cadre HTML.

Point de signalement Flash Cochez cette case pour convertir la marque en point de signalement dans Adobe Flash.

Type Ce champ est activé uniquement lorsque le Point de signalement Flash est sélectionné. Cochez la case Événement pour créer une marque Point de signalement Flash qui déclenchera un événement. Cochez la case Navigation pour créer une marque Point de signalement Flash qui sera utilisée uniquement pour la navigation.

Boutons Plus (+) et Moins (-) Cliquez sur le signe + (Plus) pour ajouter un point de signalement Flash et lui attribuer un nom et une valeur. Cliquez sur le signe - (Moins) pour supprimer un point de signalement Flash.

Nom Ce champ s'active uniquement lorsque la case Point de signalement Flash est cochée. Attribuez un nom à votre point de signalement Flash.

Valeur Ce champ s'active uniquement lorsque la case Point de signalement Flash est cochée. Attribuez une valeur à votre point de signalement Flash.

5. Pour saisir des commentaires ou spécifier des options relatives à d'autres marques de séquence, cliquez sur Préc. ou sur Suiv.

Remarque : les systèmes auteurs de DVD tels qu'Encore respectent les consignes des DVD qui limitent la proximité des liens de chapitre. Lorsque vous définissez des marques qui seront utilisées en tant que liens de chapitre, vérifiez qu'elles sont espacées les unes des autres d'au moins 15 images ou de la quantité d'images prescrite par votre logiciel auteur. Sinon, votre programme auteur risque de déplacer les liens de chapitre automatiquement.

6. Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des points de signalement Flash dans Adobe Premiere Pro, [visionnez la vidéo suivante](#) de Chad Perkins sur Adobe TV.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de Flash et d'Adobe Premiere Pro, [consultez cet article](#) dans la documentation de Flash.

Ajout de marques à des éléments

[En haut](#)

Vous pouvez ajouter des marques à des éléments du Moniteur source ou à des éléments sélectionnés dans le montage.

Pour ajouter une marque à un élément du Moniteur source, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'élément dans le Moniteur source à partir du montage ou du panneau Projet.
2. Placez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez positionner la marque.
3. Sélectionnez Marque > Ajouter une marque ou appuyez sur M.

La marque est ajoutée à l'élément.



Pour ajouter une marque à un élément dans le montage, procédez comme suit :

1. Configurez un raccourci clavier pour « Ajouter une marque d'élément » dans Edition > Raccourcis clavier (Windows) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS).
2. Sélectionnez l'élément.
3. Placez la tête de lecture à l'endroit où positionner la marque.
4. Appuyez sur le raccourci clavier que vous venez de créer pour « Ajouter une marque d'élément ».



La marque est ajoutée à l'élément.


Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de la marque en double-cliquant sur la marque dans le Moniteur source.

Ajout d'une marque d'élément non numérotée (CS5.5 et versions antérieures)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une marque à un élément source, cliquez deux fois sur l'élément dans le panneau Projet pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
 - Pour ajouter une marque à un élément d'une séquence, cliquez deux fois sur l'élément pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Dans le Moniteur source, placez l'indicateur d'instant présent  à l'emplacement où vous souhaitez définir la marque.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Définir une marque non numérotée .
 - Sélectionnez Marque > Définir une marque d'élément > Non numérotée.

Ajout d'une marque de séquence non numérotée (CS5.5 et versions antérieures)

1. Dans un panneau Montage, amenez l'indicateur d'instant présent à l'emplacement où définir la marque.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Définir une marque non numérotée dans le Moniteur du programme  ou un panneau Montage  (double-cliquez sur le bouton Définir une marque non numérotée pour ouvrir la boîte de dialogue Marque).
 - Sélectionnez Marque > Définir une marque de séquence > Non numérotée.

 Pour ajouter des marques non numérotées pendant l'exécution d'un élément ou d'une séquence, appuyez sur la touche * (astérisque) du pavé numérique au moment où vous voulez insérer une marque.

Ajout d'une marque numérotée (CS5.5 et versions antérieures)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir une marque d'élément, ouvrez un élément dans le Moniteur source ou sélectionnez-le dans un panneau Montage.
 - Pour définir une marque de séquence, sélectionnez le Moniteur du programme ou le panneau Montage.
2. Amenez l'indicateur d'instant présent à l'emplacement où définir la marque.
3. Sélectionnez Marque > Définir une marque d'élément ou Marque > Définir une marque de séquence, puis choisissez une option dans le sous-menu :

Marque numérotée disponible suivante Définit une marque numérotée à l'aide du numéro le plus bas inutilisé.

Autre marque numérotée Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez préciser un nombre quelconque non attribué compris entre 0 et 99.

Création de marques dans le panneau Options d'effet

Dans le panneau Options d'effet, vous pouvez afficher toutes les marques que vous avez créées dans le panneau Montage. Vous pouvez également ajouter des marques dans votre séquence pour indiquer où placer des effets dans le panneau Options d'effet. En outre, vous pouvez créer et manipuler des marques directement dans le panneau Options d'effet.

1. Faites glisser la tête de lecture à l'endroit où vous voulez créer une marque.
2. Cliquez sur la règle du montage avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS). Sélectionnez ensuite Ajouter une marque ou appuyez sur la touche M.

Remarque : Dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions antérieures, sélectionnez Définir une marque de séquence, puis choisissez le type de marque à définir.

Recherche, déplacement et suppression des marques

[En haut](#)

Vous pouvez rechercher des marques à l'aide des outils de navigation dans les marques. Vous pouvez les déplacer de leurs emplacements originaux en les faisant glisser ou bien les supprimer toutes ensemble.

Navigation parmi les marques

1. Cliquez sur l'icône de la marque.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Marque > Atteindre la marque suivante.
 - Sélectionnez Marque > Atteindre la marque précédente.

Dans Premiere Pro CS5.5 et versions antérieures, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez Marque > Marque de séquence > Accéder au suivant.
- Sélectionnez Marque > Marque de séquence > Accéder au précédent.

Accès à une marque d'élément ou de séquence dans un panneau Montage (CS5.5 et versions antérieures)

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour signaler la tête de lecture à une marque d'élément, sélectionnez l'élément dans la séquence et choisissez Marque > Atteindre la marque d'élément > [marque].
 - Pour signaler la tête de lecture à une marque de séquence, sélectionnez le Moniteur du programme ou le panneau Montage, puis choisissez Marque > Atteindre la marque de séquence > [marque].

Déplacement d'une marque

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer une marque d'élément dans un élément figurant dans une séquence, ouvrez cet élément dans le Moniteur source, puis faites glisser l'icône Marque ▼ dans l'échelle de temps du Moniteur source (Vous ne pouvez pas manipuler des marques d'élément dans le panneau Montage.)
 - Pour déplacer une marque de séquence, faites-la glisser dans un panneau Montage ou l'échelle de temps du Moniteur du programme.
 - Le déplacement d'une marque dans l'échelle de temps du Moniteur source ou du Moniteur du programme déplace l'icône de marque correspondante dans un panneau Montage.

Remarque : les marques de séquence contenues dans une séquence imbriquée apparaissent sous la forme de marques d'élément (avec une couleur légèrement différente) dans la séquence parent et le Moniteur source. Pour régler une marque imbriquée, ouvrez la séquence imbriquée dans un panneau Montage, puis faites glisser la marque.

Suppression d'une marque

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer une marque d'élément, signalez la tête de lecture sur la marque de l'élément, puis ouvrez l'élément dans le Moniteur source.
 - Pour supprimer une marque de séquence, signalez la tête de lecture sur la marque.
2. Pour effacer une marque, sélectionnez Marque > Effacer la marque active.


Remarque : dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions antérieures, sélectionnez Marque > Effacer une marque de séquence, puis choisissez l'une des options suivantes dans le sous-menu :

Marque actuelle Supprime la marque à l'instant présent.

Toutes les marques Supprime toutes les marques de l'élément ou de la séquence.

Numérotée Supprime une marque numérotée de la liste de toutes les marques numérotées.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer une marque de séquence en l'éloignant de l'échelle de temps à l'aide de la souris.

 Effacez une marque de séquence en cliquant sur celle-ci avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis en sélectionnant « Effacer la marque active » dans le menu contextuel.

Dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions antérieures, vous pouvez effacer une marque de séquence en cliquant sur celle-ci avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS), puis en sélectionnant Marque de séquence > Effacer actif dans le menu contextuel.

Affichage des commentaires de marque

[En haut](#)

Une fois la marque définie, passez la souris sur l'échelle de temps afin d'afficher une info-bulle contenant des informations à son sujet. Vous pouvez analyser rapidement le contenu d'une marque sans ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

L'info-bulle des marques de séquence contient les informations suivantes sur quatre éléments au maximum :

- Nom de la marque (facultatif, s'affiche uniquement s'il a été saisi)
- Début du code temporel (toujours affiché)
- Durée (facultatif, s'affiche uniquement si la marque a une durée)
- Texte de commentaire (facultatif, s'affiche uniquement s'il a été saisi)

Remarque : si l'option Afficher les unités de temps audio est sélectionnée, les info-bulles indiquent l'emplacement et la durée de la marque dans

Partage de marques à l'aide d'Adobe After Effects, Encore et Flash

Vous pouvez partager des marques entre Adobe Premiere Pro, Adobe Encore et Adobe Flash de l'une des façons suivantes.

- Lorsque vous importez un projet Adobe Premiere Pro dans After Effects, ce dernier convertit les marques de séquence en marques de composition.
- Lorsque vous copiez une séquence d'un panneau Projet d'Adobe Premiere Pro et la collez dans After Effects, la composition qui en résulte conserve les marques de séquence comme des marques de composition et les marques d'élément comme des marques de calque. L'opération de copier-coller préserve donc les marques conformément à vos souhaits.
- Si vous exportez une séquence d'Adobe Premiere Pro par le biais d'Adobe Media Encoder dans un format conteneur, tel qu'AVI, les marques de séquence sont enregistrées dans le fichier sous la forme de métadonnées temporelles XMP. Si vous utilisez le fichier vidéo comme source pour un calque, After Effects convertit ces marques de séquence en marques de calque.
- Si vous créez une composition After Effects au moyen de Dynamic Link dans Adobe Premiere Pro, After Effects ne conserve ni les marques de séquence, ni les marques d'élément.
- Les marques de chapitre Encore ajoutées à une séquence dans Adobe Premiere Pro apparaissent sous la forme de marques de chapitre dans Encore lorsque l'élément hôte est exporté d'Adobe Premiere Pro à l'aide de la commande Fichier > Adobe Dynamic Link > Envoyer à Encore.
- Les marques de séquence des éléments exportés à partir d'Adobe Premiere Pro apparaissent sous la forme de points de signalement dans les projets Adobe Flash s'ils contiennent du texte dans leurs champs Chapitre. Les données de point de signalement dans le champ Chapitre d'une marque de séquence dans Adobe Premiere Pro sont codées au format XML. Concernant le protocole XML requis, voir l'Aide de Flash.

Remarque : ajoutez du texte à une marque de chapitre dans Adobe Premiere Pro pour que cette marque apparaisse sous la forme d'un point de signalement dans les projets Adobe Flash.

- [Utilisation des marques dans Adobe Premiere Pro](#) (en anglais)
- [Conversion de métadonnées et de marques en points de signalement](#)
- [Création d'une composition liée dynamiquement à partir d'Adobe Premiere Pro ou Encore](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Contrôle des éléments

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Utilisation du Moniteur source et du Moniteur du programme

- [Vue d'ensemble du Moniteur source et du Moniteur du programme](#)
- [Ouverture ou effacement d'un élément dans le Moniteur source](#)
- [Exploration des éléments dans le menu Source dans le Moniteur source](#)
- [Utilisation des commandes temporelles du Moniteur source et du Moniteur du programme](#)
- [Affichage des zones admissibles dans les moniteurs](#)
- [Choix des trames dans le Moniteur source et le Moniteur du programme](#)
- [Choix d'un mode d'affichage](#)

Vue d'ensemble du Moniteur de référence et du Moniteur du programme

[En haut](#)

Le Moniteur source lit des éléments individuels. Il permet de préparer les éléments que vous souhaitez ajouter à une séquence. Vous pouvez définir des points d'entrée et de sortie, ainsi que les pistes source de l'élément (audio ou vidéo). Vous pouvez également insérer des marques d'élément et ajouter des éléments à une séquence dans le panneau Montage.

Le Moniteur du programme lit la séquence d'éléments que vous assemblez. Il permet de présenter la séquence active dans le panneau Montage. Vous pouvez définir des marques de séquence et indiquer des points d'entrée et de sortie. Ces points déterminent à quel endroit des images seront ajoutées ou supprimées dans la séquence.

Chaque moniteur contient à la fois une échelle de temps et des options permettant de lire et de signaler l'image en cours dans un élément ou une séquence source. Définissez les points d'entrée et de sortie, atteignez les points d'entrée et de sortie et définissez les marques. Par défaut, les boutons Insérer et Remplacer sont disponibles dans le Moniteur source, et les boutons Prélever et Extraire sont disponibles dans le Moniteur du programme. Chaque moniteur contient également un bouton Exporter l'image permettant de créer une image fixe à partir d'une image vidéo unique.



Moniteur source

- A.** Code temporel **B.** Barre de défilement du zoom **C.** Options de mise à l'échelle **D.** Tête de lecture **E.** Faire glisser la vidéo **F.** Faire glisser l'audio **G.** Résolution **H.** Bouton Réglages **I.** Editeur de boutons




Moniteur du programme

A. Code temporel **B.** Tête de lecture **C.** Options de mise à l'échelle **D.** Barre de défilement du zoom **E.** Résolution **F.** Bouton Réglages **G.** Editeur de boutons

Pour de plus amples informations sur les modifications apportées au moniteur source, au moniteur du programme et aux panneaux Code temporel et Montage, [visionnez cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain.

Personnalisation de la barre de boutons du panneau Moniteur

Par défaut, les boutons les plus utiles sont affichés en bas du Moniteur source et du Moniteur du programme. Cependant, vous pouvez en ajouter d'autres. Cliquez sur « + » dans le coin inférieur droit d'un moniteur pour ouvrir l'éditeur de boutons. Ajoutez des boutons à la barre de boutons en les faisant glisser à partir de l'éditeur de boutons. Vous pouvez ajouter deux lignes de boutons. Des espaces pour séparer les groupes de boutons peuvent aussi être déplacés sur la barre de boutons. Pour supprimer un bouton, faites-le glisser hors de la barre de boutons. Pour désactiver tous les boutons, accédez au menu du panneau, puis désélectionnez l'option « Afficher les commandes de transfert ».

 Placez le pointeur de la souris sur un bouton pour afficher son raccourci clavier.

Définition de la qualité d'affichage pour le Moniteur source et le Moniteur du programme

En raison de leur débit ou de leur taux de compression élevés, certains formats s'affichent mal lorsqu'ils sont lus en mode plein écran et à vitesse nominale. Il est possible dans ce cas de réduire la résolution afin d'en accélérer la lecture, au détriment toutefois de la qualité de l'image à l'écran. Ce compromis est plus visible lors de l'affichage de formats AVCHD et autres médias incluant des codecs H.264. S'ils ne sont pas en pleine résolution, en effet, la correction d'erreur est désactivée pour ces formats et des artefacts apparaissent alors fréquemment durant la lecture. Ces artefacts n'apparaissent toutefois pas dans le média exporté.

La définition de résolutions de lecture et d'interruption distinctes vous garantit une plus grande latitude en termes de contrôle. Dans le cas d'un métrage en haute résolution, vous pouvez définir une résolution de lecture plus faible (1/4, par exemple) pour une lecture fluide et régler la résolution interrompue sur Intégrale. Ces paramètres vous permettent de vérifier la qualité de la mise au point ou du masquage flou lorsque la lecture est en pause. Le défilement place le moniteur en résolution de lecture, pas en résolution interrompue.

Certaines résolutions ne sont pas disponibles en fonction du type de séquence. Ainsi, seules les résolutions 1/2 et Intégrale sont disponibles pour les séquences en définition standard (DV par exemple). Les résolutions Intégrale, 1/2 et 1/4 sont disponibles pour de nombreuses séquences HD ayant une taille d'image jusqu'à 1 080. Pour les séquences ayant une taille d'image supérieure à 1 080 (RED, par exemple), d'autres fractions de résolution sont disponibles.

Remarque : si la résolution du rendu de vos prévisualisations est inférieure à la résolution de la séquence, la résolution de lecture est en fait une fraction de la résolution de prévisualisation. Vous pouvez, par exemple, définir vos fichiers de prévisualisation pour un rendu à 1/2 de la taille d'image de la séquence (1/2 résolution) et votre résolution de lecture sur 1/2 résolution. Les prévisualisations rendues seront lues au 1/4 de la résolution d'origine (à condition que la résolution du média d'origine corresponde à la résolution de la séquence).

Définition de la qualité d'affichage pour le Moniteur source et le Moniteur du programme

Remarque : vous pouvez attribuer des raccourcis clavier aux résolutions de lecture.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez avec le bouton droit sur l'image dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.
- Cliquez sur l'icône du menu de panneau dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.
- Cliquez sur le bouton Réglages dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir la résolution de lecture, sélectionnez Résolution de la lecture.
 - Pour définir la résolution interrompue, sélectionnez Résolution interrompue.

3. Sélectionnez la résolution de votre choix dans le menu.

Pour obtenir une explication et des conseils concernant l'accélération des aperçus dans Adobe Premiere Pro, [voir cette vidéo](#) sur le site Web de video2brain.

Modification de l'agrandissement

Le Moniteur source et le Moniteur du programme mettent la vidéo à l'échelle de façon à la faire tenir dans la zone disponible. Vous pouvez augmenter le réglage d'agrandissement de chaque mode pour visionner la vidéo en détail. Vous pouvez également diminuer le réglage d'agrandissement pour une vue plus complète de la zone de travail autour de l'image (notamment pour ajuster plus facilement les trajectoires).

1. Choisissez un réglage d'agrandissement dans le menu contextuel Sélectionner le facteur de zoom (à droite de l'affichage de l'instant présent) dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme.

Dans le Moniteur source, les valeurs en pourcentage font référence à la taille du média source. Dans le Moniteur du programme, ces valeurs font référence à la taille de l'image précisée dans les réglages de la séquence. Le réglage Adapter met la vidéo à l'échelle de façon à la faire tenir dans la zone d'affichage disponible du moniteur.

2. Pour modifier la zone visible de l'image vidéo, utilisez les barres de défilement du moniteur. Les barres de défilement s'affichent lorsque la taille actuelle du moniteur ne permet pas de contenir l'image complète.

Indicateur d'images perdues

Le Moniteur source et le Moniteur du programme offrent désormais tous deux la possibilité d'afficher une icône (ressemblant à un feu rouge) qui indique si des images sont perdues en cours de lecture. Le feu est vert au démarrage et passe au jaune lorsque il y a une perte d'images, et se réinitialise à chaque lecture. Une info-bulle indique le nombre d'images perdues.


Pour activer l'indicateur d'images perdues pour le Moniteur source ou le Moniteur du programme, sélectionnez l'option Afficher l'indicateur des images perdues dans le menu du panneau ou le menu contextuel Réglages.

Ouverture ou effacement d'un élément dans le Moniteur source

[En haut](#)

Pour afficher et manipuler les éléments sources présentés dans le panneau Projet ou les occurrences d'éléments contenues dans une séquence, ouvrez les éléments dans le Moniteur source. Le menu Source, accessible à partir de l'onglet Moniteur source, répertorie les éléments ouverts.

1. Pour ouvrir un élément, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'élément dans le panneau Projet ou Montage, ou faites glisser un élément du panneau Projet vers le Moniteur source. L'élément apparaît dans le Moniteur source et son nom est ajouté au menu Source.
 - Faites glisser plusieurs éléments ou un chutier entier du panneau Projet vers le Moniteur source, ou sélectionnez plusieurs éléments dans le panneau Projet, puis cliquez deux fois dessus. Les éléments sont ajoutés au menu Source dans l'ordre de sélection, le dernier élément sélectionné apparaissant dans le Moniteur source.
 - Choisissez le nom de l'élément à afficher dans le menu Source (cliquez sur le triangle situé à droite du nom de l'élément actif dans l'onglet Source pour faire apparaître le menu).



Choix d'un élément à afficher dans le menu Source

- Le menu Source répertorie les éléments principaux par leurs noms. Les éléments ouverts à partir d'une séquence sont répertoriés sous le nom de la séquence, le nom d'élément et l'heure de début dans la séquence.
2. Pour supprimer un élément du Moniteur source, choisissez Fermer pour le supprimer ou Fermer tout pour supprimer tous les éléments.
 - 💡 Vous pouvez également fermer tous les éléments ainsi que le Moniteur source lui-même en cliquant sur le bouton Fermeture dans l'onglet Moniteur source.

Exploration des éléments dans le menu Source du Moniteur source

[En haut](#)

Vous pouvez définir des raccourcis clavier pour explorer les éléments dans le Moniteur source. Les raccourcis clavier peuvent accélérer le basculement d'éléments, le passage direct au premier ou au dernier élément ou encore la fermeture d'un ou de tous les éléments dans le menu contextuel du Moniteur source.

1. Sélectionnez Edition > Raccourcis clavier (Windows) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS).

La boîte de dialogue Raccourcis clavier s'ouvre.

2. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le triangle situé en regard des panneaux, puis cliquez sur le triangle en regard du panneau Moniteur source pour faire apparaître les raccourcis clavier correspondant à ce panneau.
3. Définissez des raccourcis clavier pour les commandes suivantes :
 - Élément source : fermer
 - Élément source : tout fermer
 - Élément source : premier
 - Élément source : dernier
 - Élément source : suivant
 - Élément source : précédent

4. Cliquez sur OK.


Utilisation des commandes temporelles du Moniteur source et du Moniteur du programme

[En haut](#)

Le Moniteur source comporte plusieurs commandes permettant de se déplacer d'une image à l'autre au sein d'un élément. Le Moniteur du programme contient des commandes semblables pour se déplacer au sein d'une séquence.



Echelles de temps Affichent la durée d'un élément dans le Moniteur source et d'une séquence dans le Moniteur du programme. Les graduations indiquent la durée en fonction du format d'affichage vidéo défini dans la boîte de dialogue Réglages du projet. Vous pouvez changer d'échelle de temps pour afficher le code temporel dans d'autres formats. Chaque échelle contient également des icônes pour les marques (repères) du moniteur correspondant, ainsi que des points d'entrée et de sortie. Vous pouvez régler la tête de lecture, les marques et les points d'entrée et de sortie en faisant glisser leurs icônes respectives sur l'échelle de temps.

 Par défaut, l'option Nombre d'échelles de temps est désactivée. Vous pouvez les activer ou les désactiver en sélectionnant Nombre d'échelles de temps dans le menu du moniteur source ou du programme.

Tête de lecture Affiche l'emplacement de l'image en cours dans l'échelle de temps de chaque moniteur.

Remarque : la tête de lecture est l'ancien « indicateur d'instant présent ».

Affichages de l'instant présent Affichent le code temporel de l'image en cours. Les affichages de l'instant présent figurent en bas à gauche de la vidéo de chaque moniteur. Le Moniteur source affiche l'instant présent pour l'élément ouvert. Le Moniteur du programme affiche l'instant présent de la séquence. Vous pouvez passer à un autre instant. Pour cela, cliquez dans l'affichage et saisissez un autre instant ou placez le pointeur sur l'affichage du temps puis faites glisser vers la gauche ou la droite. Pour basculer l'affichage entre le code temporel et le nombre d'images, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'instant présent dans l'un ou l'autre des moniteurs ou dans un panneau Montage.

Affichage de la durée Affiche la durée de l'élément ouvert ou de la séquence ouverte. La durée mesure l'écart temporel entre le point d'entrée et le point de sortie définis de l'élément ou de la séquence. Lorsque aucun point d'entrée n'est défini, l'heure de début de l'élément ou de la séquence est indiquée. Lorsque aucun point de sortie n'est défini, le Moniteur source utilise l'heure de fin de l'élément pour calculer la durée, et le Moniteur du programme utilise l'heure de fin du dernier élément de la séquence pour calculer la durée.

Barres de défilement du zoom Les barres de défilement du zoom correspondent à la zone visible de l'échelle de temps dans chaque moniteur. Vous pouvez faire glisser les poignées pour modifier la largeur d'une barre et modifier l'échelle de temps qui se trouve en dessous. La barre indique la durée totale de l'échelle de temps lorsqu'elle est déployée sur toute sa largeur, tandis qu'elle présente un affichage plus détaillé de l'échelle, une fois contractée. Le déploiement et la contraction de la barre sont centrés sur la tête de lecture. Avec la souris positionnée sur la barre, contractez et déployez la barre à l'aide de la molette de la souris. Vous obtenez les mêmes effets en tournant la molette de la souris dans les zones situées à l'extérieur des barres. En faisant glisser le centre de la barre, vous pouvez faire défiler la partie visible d'une échelle de temps sans avoir à en modifier l'échelle. Lorsque vous faites glisser la barre, vous ne déplacez pas la tête de lecture. Vous pouvez toutefois déplacer la barre, puis cliquer sur l'échelle de temps pour déplacer la tête de lecture vers la même zone que la barre. Une barre de défilement du zoom est également disponible dans le montage.

Remarque : la modification de l'échelle de temps ou de la barre de défilement du zoom du Moniteur du programme n'a pas d'incidence sur l'échelle de temps ni sur la zone d'affichage dans un panneau Montage.

Affichage des options des moniteurs source et du programme

Vous pouvez afficher ou masquer les options des menus du Moniteur source et du Moniteur du programme. Par exemple, vous pouvez masquer les options de transfert si vous connaissez les raccourcis J-K-L pour la lecture, afin d'avoir plus d'espace pour afficher vos données.

Sélectionnez ou désélectionnez l'option dans le menu du panneau afin d'afficher ou de masquer les éléments suivants :

- Commandes de transport
- Marques
- Nombre d'échelles de temps
- Indicateur d'images perdues

Vous pouvez également afficher ou masquer plusieurs de ces options à partir du bouton Réglages sur chaque moniteur.

Affichage des zones admissibles dans les moniteurs


[En haut](#)



A. Zone admissible de l'action B. Zone admissible du titre

Objets de référence uniquement, ils n'apparaissent pas dans les aperçus et sont exclus de l'exportation.


- Cliquez sur le bouton Paramètres sous le Moniteur source ou le Moniteur du programme et choisissez Marges admissibles. Vous pouvez également choisir Marges admissibles dans le menu du Moniteur source ou du Moniteur du programme.

 Les marges admissibles standard pour le titre et l'action sont respectivement de 10 et 20 %. Vous pouvez toutefois modifier leurs dimensions dans la boîte de dialogue Réglages du projet. (Voir la section [Boîte de dialogue Réglages du projet.](#))

Choix des trames dans le Moniteur source et le Moniteur du programme

[En haut](#)

Il est possible de définir le Moniteur source et le Moniteur du programme afin d'afficher la première, la deuxième ou les deux trames d'un métrage entrelacé. Lorsqu'un élément progressif est ouvert dans le Moniteur source, les réglages de ce dernier sont désactivés. Lorsque la séquence active utilise une préconfiguration de séquence progressive, les réglages du Moniteur du programme sont également désactivés.

1. Dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme, cliquez sur le bouton du menu de panneau .
2. Sélectionnez Afficher le premier type de trame, Afficher le deuxième type de trame ou Afficher les deux types de trames, selon vos besoins.

Choix d'un mode d'affichage

[En haut](#)

Vous pouvez afficher la vidéo, la couche alpha de la vidéo ou un ou plusieurs outils de mesure.

- Dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme, cliquez sur le bouton Réglages ou cliquez sur le menu du panneau et choisissez un mode d'affichage :

Vidéo composite Affiche la vidéo normale.

Alpha Affiche la transparence en tant qu'image en niveaux de gris.

Tous les modes Affiche un moniteur de forme d'onde, un vectorscope, une parade YCbCr et une parade RVB.

Vectorscope Affiche un vectorscope qui mesure la chrominance de la vidéo, notamment la teinte et la saturation.


Forme d'onde YC Affiche un moniteur de forme d'onde standard, qui mesure la luminance de la vidéo, en IRE.

Parade YCbCr Affiche un moniteur de forme d'onde qui mesure séparément les composantes Y, Cb et Cr de la vidéo, en IRE.

Parade RVB Affiche un moniteur de forme d'onde qui mesure séparément les composantes R, V et B de la vidéo, en IRE.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade YCbCr Affiche un moniteur de forme d'onde, un vectorscope et une parade YCbCr.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade RVB Affiche un moniteur de forme d'onde, un vectorscope et une parade RVB.



Moniteur du programme défini sur Vectorscope/Onde YC/Parade YCbCr
 A. Moniteur de forme d'onde B. Parade YCbCr C. Vectorscope

💡 Pour utiliser plus efficacement les affichages du moniteur de forme d'onde et du vectorscope, affichez-les dans un moniteur de référence qui est couplé avec le Moniteur du programme. Voir [Moniteur de référence](#).

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Lecture des éléments

[Lecture d'une vidéo dans le Moniteur source et le Moniteur du programme](#)

[Lecture continue](#)

[Lecture d'une séquence ou d'un élément avec pauses preroll et postroll](#)

[Lecture à l'aide de la molette ou du variateur de vitesse](#)

[Déplacement vers une autre image dans le Moniteur source et le Moniteur du programme](#)

[Utilisation des touches J, K et L pour naviguer dans une vidéo](#)

[Mise en correspondance d'une image à sa source](#)

Lecture d'une vidéo dans le Moniteur source et le Moniteur du programme

[Haut de la page](#)

Le Moniteur source et le Moniteur du programme comportent des commandes qui ressemblent aux commandes de lecture d'une platine vidéo. Utilisez les commandes du Moniteur source pour lire ou signaler un élément. Utilisez les commandes du Moniteur du programme pour lire ou afficher la séquence active.

La plupart des commandes de lecture s'exécutent par combinaison de touches. Lorsque vous voulez utiliser des raccourcis clavier pour contrôler la lecture, vérifiez que le moniteur souhaité est actif. Cliquez sur l'image vidéo dans le moniteur à activer.

Les commandes de lecture peuvent être personnalisées à l'aide de l'éditeur de boutons. Si le bouton que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible, cliquez sur le signe « + » dans la partie inférieure droite de l'écran. Une fois l'éditeur de boutons ouvert, vous pouvez faire glisser le bouton de votre choix dans la barre de boutons. Pour plus d'informations, voir [Personnalisation de la barre de boutons du panneau Moniteur](#).

Remarque : lors de l'utilisation de raccourcis clavier pour le déplacement dans une échelle de temps, assurez-vous que le panneau voulu est actif. (Claviers japonais uniquement) Pour utiliser ces raccourcis clavier sur un clavier japonais, vérifiez que votre clavier est en mode de saisie directe plutôt qu'en mode de saisie en japonais.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour lire, cliquez sur le bouton Lecture ▶ ou appuyez sur la touche L ou sur la barre d'espace. Pour interrompre la lecture, cliquez sur le bouton Arrêt ■ ou appuyez sur la touche K ou sur la barre d'espace. Le bouton et la barre d'espace permettent de lire et d'arrêter la séquence.
- Pour effectuer la lecture en sens inverse, appuyez sur J.
- Pour exécuter la lecture du point d'entrée jusqu'au point de sortie, cliquez sur le bouton Lecture du début à la fin ⏪▶.
- Pour répéter la lecture de l'intégralité d'un élément ou d'une séquence, cliquez successivement sur le bouton Boucle 🔄 puis le bouton Lecture ▶. Cliquez à nouveau sur le bouton Boucle 🔄 pour le désélectionner et empêcher la lecture en boucle.
- Pour répéter la lecture du point d'entrée jusqu'au point de sortie, cliquez successivement sur le bouton Boucle 🔄 puis sur le bouton Lecture du début à la fin ⏪▶. Cliquez à nouveau sur le bouton Boucle 🔄 pour le désélectionner et empêcher la lecture en boucle.
- Pour accélérer la lecture vers l'avant, appuyez plusieurs fois sur la touche L. Pour la majorité des types de médias, la vitesse de l'élément augmente jusqu'à quatre fois.
- Pour accélérer la lecture vers l'arrière, appuyez plusieurs fois sur la touche J. Pour la majorité des types de médias, la vitesse de lecture de l'élément dans ce sens augmente jusqu'à quatre fois.
- Pour avancer d'une seule image, maintenez la touche K enfoncée et appuyez sur la touche L.
- Pour reculer d'une seule image, maintenez la touche K enfoncée et appuyez sur la touche J.
- Pour une lecture en avant au ralenti, appuyez sur les touches Maj + L.
- Pour une lecture en sens inverse au ralenti, appuyez sur les touches Maj + J.
- Pour exécuter la lecture autour de l'instant présent, deux secondes de part et d'autre de la tête de lecture, cliquez sur le bouton Lecture du début à la fin tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée. Si vous appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS), le bouton est remplacé par le bouton Lecture approximative ▶|◀. Le bouton Lecture approximative peut être placé dans la barre de boutons.

[Consultez cet article de Clay Asbury sur le site Web Premiumbeats.com](#) qui traite de l'utilisation des boutons Lecture approximative et Boucle pour faciliter le raccord dynamique dans le montage.

Lecture continue

[Haut de la page](#)

La lecture continue tant que l'utilisateur n'a pas explicitement émis une commande d'arrêt. Cette fonction prend en charge le réglage en temps

réel des actions courantes d'édition. Par exemple, vous pouvez régler les effets vidéo pendant que vous lisez en boucle. Voici certaines des actions qui n'arrêtent pas la lecture :

- Création d'images clés d'effets
- Éléments d'interface
- Éléments de montage
- Entrée de métadonnées
- Paramètres audio
- Titrage
- Zoom avant et arrière sur le montage
- Quitter l'application

Dans cette vidéo de Todd Kopriva et Video2Brain, découvrez comment appliquer rapidement des effets à des calques de réglage et comment modifier les propriétés d'effets alors qu'une séquence continue de s'exécuter.

Lecture d'une séquence ou d'un élément avec pauses preroll et postroll

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher un aperçu d'une séquence ou d'un élément avec pauses preroll et postroll.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur un onglet Séquence pour activer une séquence et la prévisualiser dans le Moniteur du programme.
 - Double-cliquez sur un élément dans le panneau Projet ou Montage pour le prévisualiser dans le Moniteur source.
2. Appuyez sur Maj + espace.

Lecture à l'aide de la molette ou du variateur de vitesse

[Haut de la page](#)

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le curseur du variateur de vitesse vers la gauche pour une lecture en arrière, ou vers la droite pour une lecture en avant. La vitesse de lecture augmente au fur et à mesure que le curseur s'éloigne de sa position centrale. Si vous relâchez le curseur, celui-ci revient à sa position centrale, et la lecture s'interrompt.
- Déplacez la molette de recherche vers la gauche ou vers la droite, au-delà du bord du contrôleur si nécessaire. Si vous déplacez la molette de recherche jusqu'au bord de l'écran sans atteindre la fin de l'élément ou de la séquence, vous pouvez reprendre de la même position temporelle en la déplaçant à nouveau.



Contrôles de la molette et du variateur de vitesse








A. Curseur B. Molette

Déplacement vers une autre image dans le Moniteur source et le Moniteur du programme

[Haut de la page](#)

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour avancer d'une image, cliquez sur le bouton En avant ► ou maintenez la touche K enfoncée et appuyez sur la touche L, ou appuyez sur la touche fléchée vers la droite.
- Pour avancer de cinq images, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le bouton En avant ► ou appuyez sur la touche fléchée vers la droite.
- Pour reculer d'une image, cliquez sur le bouton En arrière ◀ ou maintenez la touche K enfoncée et appuyez sur la touche J, ou appuyez sur la touche fléchée vers la gauche.
- Pour reculer de cinq images, maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur le bouton En arrière ◀ ou appuyez sur la touche fléchée vers la gauche.
- Pour atteindre la marque suivante, cliquez sur le bouton Atteindre la marque suivante ⇨ dans le Moniteur source.

- Pour atteindre la marque précédente, cliquez sur le bouton Atteindre la marque précédente  dans le Moniteur source.
- Pour atteindre le point d'entrée d'un élément, sélectionnez le Moniteur source, puis cliquez sur le bouton Atteindre le point d'entrée .
- Pour atteindre le point de sortie d'un élément, sélectionnez le Moniteur source, puis cliquez sur le bouton Atteindre le point de sortie .
- Placez le pointeur de la souris sur le moniteur source ou le moniteur du programme. Tournez la molette de la souris pour déplacer d'une image à la fois vers l'avant ou vers l'arrière.
- Cliquez sur l'affichage de l'instant présent du moniteur à signaler, puis saisissez le nouvel instant. Il n'est pas nécessaire de saisir les deux-points ou les points-virgules. Les nombres inférieurs à 100 sont interprétés comme des images.
- Pour atteindre le point de montage précédent de la piste audio ou vidéo cible d'une séquence, cliquez sur le bouton Atteindre le point de montage précédent  dans le Moniteur du programme ou appuyez sur la touche Flèche vers le haut après vous être assuré qu'un panneau Montage ou que le Moniteur du programme était actif. Ajoutez la touche de modification Maj pour passer au point de montage précédent pour toutes les pistes.
- Pour atteindre le point de montage suivant de la piste audio ou vidéo cible d'une séquence, cliquez sur le bouton Atteindre le point de montage suivant  dans le Moniteur du programme ou appuyez sur la touche Flèche vers le bas après vous être assuré qu'un panneau Montage ou que le Moniteur du programme était actif. Ajoutez la touche de modification Maj pour passer à la modification précédente pour toutes les pistes.
- Pour atteindre le début de la séquence, sélectionnez le Moniteur du programme ou le panneau Montage et appuyez sur Origine, ou cliquez sur le bouton Atteindre le point d'entrée  dans le Moniteur du programme.
- Pour atteindre la fin de la séquence, sélectionnez le Moniteur du programme ou le panneau Montage et appuyez sur Fin, ou cliquez sur le bouton Atteindre le point de sortie  dans le Moniteur du programme.


Utilisation des touches J, K et L pour naviguer dans une vidéo

[Haut de la page](#)

Vous pouvez faire défiler rapidement et précisément les images dans une séquence à l'aide des touches J, K et L. Vous pouvez également utiliser les touches pour naviguer parmi les icônes. La touche J déplace toujours la tête de lecture vers l'arrière, tandis que la touche L la déplace vers l'avant. La touche K est une touche de modification et d'arrêt de la lecture. Appuyez sur J pour revenir en arrière à vitesse normale, appuyez sur J et K pour revenir en arrière lentement ou maintenez la touche K enfoncée tout en appuyant sur la touche J pour revenir en arrière image par image. Les touches K et L fonctionnent de la même manière pour avancer. Pour plus d'informations sur l'utilisation des touches J, K, et L pour la lecture, [visionnez cette vidéo](#) de Richard Harrington sur le site Web de Creative COW.

Pour un contrôle plus précis à l'aide des touches J, K et L, en particulier pour une meilleure écoute de l'audio, procédez comme suit :

- Après avoir avancé la vidéo à l'aide des touches K et L, appuyez sur Maj + L pour une lecture légèrement plus rapide. Appuyez de nouveau sur les touches Maj + L pour accélérer la lecture.
- Après avoir rembobiné la vidéo à l'aide des touches J et K, appuyez sur les touches Maj + J pour une lecture en sens inverse légèrement plus rapide. Appuyez de nouveau sur les touches Maj + J pour accélérer la lecture inverse.
- Vous pouvez appuyer jusqu'à cinq fois sur les touches Maj + L et Maj + J pour affiner la vitesse de lecture.

 Si la lecture est trop rapide, appuyez sur la touche de raccourci opposée du clavier pour ralentir la lecture. Si, par exemple, la lecture en avant est trop rapide, appuyez sur les touches Maj + J pour ralentir la lecture d'un cran.

Mise en correspondance d'une image à sa source

[Haut de la page](#)

Lorsque vous effectuez un montage dans la fenêtre Montage, vous pouvez trouver l'image source de toute image dans un élément de séquence et l'afficher dans le moniteur source. En outre, vous pouvez trouver l'image source de toute image dans une séquence imbriquée, l'afficher dans le moniteur source et passer à son emplacement dans la séquence source.

1. Cliquez sur l'en-tête de la piste où est situé l'élément de la séquence afin de cibler la piste en question.

Si plusieurs pistes sont ciblées, Adobe Premiere Pro établit une correspondance avec celle qui est la plus élevée.
2. Dans un panneau Montage, placez la tête de lecture sur l'image souhaitée dans un élément.

Remarque : si l'élément source de l'image dans l'élément de séquence est déjà ouvert dans le moniteur source ou répertorié dans le menu source, le moniteur source affichera la dernière image que vous avez affichée dans l'élément. Pour faire correspondre l'image, fermez l'élément dans le moniteur source avant de saisir le raccourci clavier de la commande Correspondre à l'image ou Afficher la séquence imbriquée.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur la touche F.
 - Sélectionnez Séquence > correspondre à l'image.
 - Pour un élément dans une séquence imbriquée, tapez le raccourci clavier pour Afficher la séquence imbriquée, Ctrl-Maj-T (Windows) ou Maj-T par défaut.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Moniteurs de forme d'onde et vectorscope

Affichage d'un mode

Vectorscope

Forme d'onde YC

Parade YCbCr

Parade RVB

Adobe Premiere Pro dispose d'un vectorscope et de moniteurs de forme d'onde (Forme d'onde YC, Parade YCbCr et Parade RVB) afin que vous puissiez générer un programme vidéo conforme aux normes de télédiffusion et pour faciliter également les réglages répondant à des considérations esthétiques, telles les corrections chromatiques.

Depuis des décennies, la régie de duplication et de production vidéo utilise des moniteurs de forme d'onde et des vectorscopes pour évaluer avec précision les niveaux vidéo, notamment la couleur et la luminosité.

Un vectorscope mesure la chrominance (composantes de la couleur) d'un signal vidéo, notamment la teinte et la saturation. Un vectorscope mappe une information chromatique d'une vidéo dans un graphique circulaire.

Le moniteur de forme d'onde traditionnel est utile pour mesurer la luminosité, ou luminance, d'un signal vidéo. Dans Adobe Premiere Pro, les moniteurs de forme d'onde peuvent également afficher des informations sur la chrominance. Il fonctionne un peu à la manière d'un graphique. L'axe horizontal du graphique correspond à l'image vidéo de gauche à droite. Verticalement, le moniteur de forme d'onde présente les niveaux de luminance et, en option, les niveaux de chrominance.

Dans ce didacticiel vidéo sur le site Web de Creative COW, Andrew Devis explique comment trouver et comprendre le vectorscope dans Adobe Premiere Pro.

Dans ce didacticiel vidéo sur le site Web de Creative COW, Andrew Devis explique comment trouver et comprendre le moniteur de forme d'onde YC dans Adobe Premiere Pro.

Jeff Sengstack explique comment utiliser le moniteur de forme d'onde YC et le vectorscope dans cet article sur la [simplification de la correction des couleurs dans Adobe Premiere Pro](#) sur le site Web ProVideo Coalition.

Maxim Jago présente dans cette vidéo sur le site Web de Video2Brain le moniteur de forme d'onde pour les réglages chromatiques dans Adobe Premiere Pro.

Affichage d'un mode

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher un vectorscope, une forme d'onde YC, une Parade YCbCr et un mode Parade RVB individuellement ou regroupés dans le Moniteur de référence, le Moniteur du programme ou le Moniteur source.

1. Si vous souhaitez afficher un mode pour un élément principal ou un élément de séquence, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'élément dans le panneau Projet.
 - Dans le panneau Montage, placez la tête de lecture sur la position souhaitée de la séquence.

2. (Facultatif) Choisissez Moniteur de référence dans le menu Fenêtre si vous avez sélectionné un élément dans le panneau Montage.

3. Choisissez l'un des éléments suivants dans le menu du Moniteur de référence, du Moniteur du programme ou du Moniteur source :
Tous les modes Affiche le Vectorscope, la Forme d'onde YC, les modes Parade YCbCr et Parade RVB dans un moniteur.

Vectorscope Affiche un vectorscope pour visualiser la chrominance dans la vidéo.

Forme d'onde YC Affiche un moniteur de forme d'onde pour visualiser les informations de luminance et de chrominance.

Parade YCbCr Affiche un mode avec les informations de luminance (Y) et de différence de couleur (Cb et Cr).


Parade RVB Affiche un mode représentant les composantes rouges, vertes et bleues dans la vidéo.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade YCbCr Affiche le Vectorscope, la Forme d'onde YC et le mode Parade YCbCr dans un moniteur.


Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade RVB Affiche le Vectorscope, la Forme d'onde YC et le mode Parade RVB dans un moniteur.

Vectorscope

[Haut de la page](#)

Le Vectorscope affiche un graphique circulaire, identique à une roue chromatique, indiquant les informations sur la chrominance de la vidéo. La saturation est mesurée depuis le centre du graphique vers l'extérieur. Les couleurs vives et saturées produisent un motif éloigné du centre du graphique, tandis qu'une image en noir et blanc produit uniquement un point au centre du graphique. La couleur particulière, ou teinte, de l'image détermine la direction (angle du motif). De petites zones cibles  indiquent où doivent apparaître les couleurs totalement saturées magenta, bleu,

cyan, vert, jaune et rouge (présentes dans la mire de barres de couleurs). En vidéo NTSC, les niveaux de chrominance ne doivent pas dépasser ces zones cibles.



Vectorscope

A. Zones cibles B. Profil de l'image

Le Vectorscope dispose des commandes suivantes :

Intensité Modifie la luminosité de l'affichage du motif. Elle n'affecte pas le signal de sortie vidéo.

75% Position par défaut. Utilisez-la pour vérifier l'entrée vidéo dans laquelle sont utilisés les niveaux d'intensité standard de 75 %, tels que ceux proposés dans Adobe Premiere Pro.

100 % Affiche la plage complète de la chrominance des signaux vidéo. Utilisez-la avec l'entrée vidéo contenant les niveaux d'intensité de 100 %.

Forme d'onde YC


[Haut de la page](#)

La Forme d'onde YC affiche un graphique représentant l'intensité du signal dans l'élément vidéo. L'axe horizontal du graphique correspond à l'image vidéo (de gauche à droite) et l'axe vertical représente l'intensité du signal en unités appelées IRE (Institute of Radio Engineers).

La Forme d'onde YC affiche des informations de luminance comme une forme d'onde verte. Les objets brillants produisent un motif de forme d'onde (zones vert vif) dans la partie supérieure du graphique ; les objets plus foncés produisent une forme d'onde dans la partie inférieure. Pour la vidéo NTSC aux Etats-Unis, les niveaux de luminance sont compris entre 7,5 et 100 IRE (souvent appelés norme légale de diffusion). Au Japon, la mise en œuvre des normes NTSC autorise une plage de luminance comprise entre 0 et 100 IRE. Généralement, les valeurs de luminance et de chrominance doivent être plus ou moins similaires et doivent être distribuées uniformément dans la gamme 7,5 à 100 IRE.

La Forme d'onde YC affiche également des informations de chrominance comme une forme d'onde bleue. Les informations de chrominance se superposent à la forme d'onde de la luminance.

Vous pouvez spécifier si la Forme d'onde YC doit afficher les informations de luminance et de chrominance, ou simplement les informations de luminance. Pour une vidéo sur la lecture du moniteur de forme d'onde, visitez www.adobe.com/go/vid0238_fr.



Forme d'onde YC avec le contrôle de chrominance activé

A. Unités IRE B. Forme d'onde de la luminance (verte) C. Forme d'onde de la chrominance (bleue) D. Plage des composantes du signal

La Forme d'onde YC dispose des commandes suivantes :

Intensité Modifie la luminosité de l'affichage de la forme d'onde. Elle n'affecte pas le signal de sortie vidéo.

Configuration (7,5 IRE) Affiche une forme d'onde proche du signal final de sortie vidéo analogique. Désélectionner cette option affiche les informations de la vidéo numérique.

Chrominance Affiche à la fois les informations de chrominance et de luminance. Désélectionner cette option affiche uniquement la luminance.


Parade YCbCr

[Haut de la page](#)

Le mode Parade YCbCr affiche des formes d'onde représentant les niveaux de la luminance et des couches de différence de couleur dans le signal vidéo. Les formes d'onde s'affichent dans un graphique les unes après les autres.

La commande Amplitude modifie la luminosité des formes d'onde. Elle n'affecte pas le signal de sortie vidéo.

Remarque : Cb et Cr sont les couches de différence de couleur dans un signal vidéo numérique. Cb représente la luminance minimale bleue et Cr représente la luminance minimale rouge. Y représente la luminance.



Mode Parade YCbCr


A. Valeurs B. Forme d'onde Y (luminance) C. Forme d'onde Cb D. Forme d'onde Cr E. Plage des composantes du signal

Parade RVB

[Haut de la page](#)

Le mode Parade RVB affiche des formes d'onde représentant les niveaux des couches rouges, vertes et bleues dans un élément. Les formes d'ondes apparaissent dans un graphique l'une après l'autre, comme à la parade. Ce mode est utile pour visualiser la distribution des composantes de la couleur dans un élément. Les niveaux de chaque couche de couleur sont mesurés proportionnellement entre eux grâce à une échelle de 0 à 100.

La commande Amplitude modifie la luminosité des formes d'onde. Elle n'affecte pas le signal de sortie vidéo.



Mode de Parade RVB

A. Valeurs B. Forme d'onde R C. Forme d'onde V D. Forme d'onde B E. Plage des composantes du signal

Voir aussi

[Vectroscope sur Premiere Pro Wikia](#)



Utilisation du Moniteur de référence


Ouverture d'un Moniteur de référence

Groupement du Moniteur de référence et du Moniteur du programme

Le Moniteur de référence fait office de Moniteur du programme secondaire. Vous pouvez utiliser un Moniteur de référence pour comparer des images d'une séquence côte à côte ou pour afficher la même image d'une séquence dans des modes d'affichage distincts.

Vous pouvez signaler l'image d'une séquence affichée dans le Moniteur de référence, indépendamment du Moniteur du programme. De cette façon, vous pouvez signaler chaque affichage à une image différente à des fins comparatives, pour utiliser le filtre de correspondance des couleurs par exemple.

De même, vous pouvez grouper le Moniteur de référence et le Moniteur du programme, de sorte qu'ils affichent tous deux la même image d'une séquence et fonctionnent en tandem. Cela se révèle particulièrement utile pour les tâches de correction des couleurs. En réglant le mode d'affichage du Moniteur de référence sur un moniteur de forme d'onde ou un vectorscope, vous pouvez régler plus efficacement le correcteur chromatique ou tout autre filtre vidéo.



Utilisation d'un Moniteur de référence pour faciliter le réglage des niveaux vidéo

Vous pouvez préciser le réglage de qualité, l'agrandissement et le mode d'affichage du Moniteur de référence comme dans le Moniteur du programme. L'échelle de temps et la barre de la zone d'affichage du Moniteur de référence fonctionnent de la même façon. Comme il sert de référence et n'est pas destiné au montage, le Moniteur de référence contient des commandes de repérage des images, mais ne peut être utilisé ni pour la lecture ni pour le montage. Lorsque vous groupez le Moniteur de référence et le Moniteur du programme, vous pouvez utiliser les commandes de lecture du Moniteur du programme. Un seul Moniteur de référence peut être ouvert à la fois.

Andrew Devis explique comment corriger le contraste et la luminosité, et comment utiliser le Moniteur de référence [dans cette vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

Ouverture d'un Moniteur de référence

[Haut de la page](#)


❖ Dans le menu Fenêtre, choisissez Moniteur de référence. Le Moniteur de référence s'ouvre dans une fenêtre distincte. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser l'onglet du Moniteur de référence dans une zone de dépôt en regard du Moniteur source.


Groupement du Moniteur de référence et du Moniteur du programme

[Haut de la page](#)

Vous pouvez grouper le Moniteur de référence et le Moniteur du programme de telle sorte qu'ils contrôlent toujours la même image.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le Moniteur de référence, cliquez sur le bouton Grouper sur le Moniteur du programme .
- Dans le menu du panneau Moniteur de référence, choisissez Grouper sur le Moniteur du programme.
- Dans le menu du Moniteur du programme, choisissez Groupement sur le Moniteur de référence.

Les deux moniteurs présentent la même image. Le déplacement de la tête de lecture  dans le moniteur de référence, le moniteur du programme ou le montage déplace les têtes de lecture des deux autres sur la même image.

Montage de séquences et d'éléments

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Création et modification de séquences

- [Panneaux Montage](#)
- [Navigation dans une séquence](#)
- [Utilisation des pistes](#)
- [Définition de l'affichage des pistes](#)
- [Création d'une séquence](#)
- [Création d'une préconfiguration de séquence personnalisée](#)
- [Modification des réglages d'une séquence](#)
- [Modification des réglages de résolution des prévisualisations de séquence](#)
- [Création d'une séquence grand écran](#)
- [Création d'une séquence HDV ou HD](#)
- [Création d'une séquence avec lecture vidéo non compressée](#)
- [Création d'une séquence pour un métrage de caméra RED](#)
- [séquences 24p](#)
- [Lancement d'une séquence d'appareil mobile](#)
- [Utilisation de plusieurs séquences](#)
- [Imbrication des séquences](#)
- [Association de fichiers de sous-titres \(CS5.5 et versions ultérieures\)](#)

Dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez spécifier les réglages de chaque séquence, raccorder vos éléments et assembler des éléments dans des séquences.

Chaque projet peut contenir une ou plusieurs séquences. Il est en outre possible de spécifier des réglages propres à chacune des séquences d'un projet. Ainsi, un projet peut contenir une séquence optimisée pour les éléments DV grand écran 30 i/s, une autre pour les éléments DV 24 i/s standard et une troisième pour le métrage HDV.

Vous pouvez assembler et réorganiser des séquences dans un ou plusieurs panneaux Montage dans lesquels leurs éléments, transitions et effets sont représentés sous forme graphique. Vous pouvez soit ouvrir une séquence spécifique parmi d'autres dans un onglet d'un panneau Montage, soit la laisser seule dans son propre panneau Montage.

Une séquence peut se composer de plusieurs pistes vidéo et audio exécutées en parallèle dans un panneau Montage. Plusieurs pistes sont utilisées pour la superposition ou le mixage d'éléments. Une séquence doit contenir au moins une piste vidéo et une piste audio.

Les séquences possédant des pistes audio doivent également contenir une piste audio principale, à laquelle la sortie des pistes audio normales est envoyée pour mixage. Plusieurs pistes audio permettent le mixage audio. Vous pouvez préciser le type de couches audio pris en charge par chaque piste audio et choisir la façon dont ces couches sont envoyées à une piste audio principale. Pour maîtriser encore mieux le processus de mixage, libre à vous de créer des pistes de mixage secondaires.

Andrew Devis explique comment créer une séquence en utilisant les dimensions connues d'un élément [dans ce didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

[Dans ce didacticiel vidéo](#), Andrew Devis explique comment créer une séquence à partir des dimensions d'un élément en faisant glisser un élément sur le bouton Nouvel élément dans le panneau Projet. Il présente également la mise à l'échelle par défaut en fonction de la taille de la séquence.

[Ce chapitre](#) de l'ouvrage Adobe Premiere Pro Classroom in a Book explique comment configurer des projets, des séquences et des préférences lors de la prise en main d'Adobe Premiere Pro.

[Visionnez cette vidéo](#) d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW pour en savoir plus sur la modification du métrage source avec des effets déjà appliqués.

Pour plus d'informations sur les outils de montage, reportez-vous au chapitre traitant de [l'utilisation des outils de montage : modification compensée, propagation, déplacements dessous et dessus, prélèvement et extraction](#) dans la série « Adobe Premiere Pro Classroom in a Book ».

Pour plus d'informations sur la prise en main du montage dans Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo](#) de Maxim Jago pour Learn by Video et Video2Brain.

Pour obtenir des ressources sur la prise en main du montage dans Adobe Premiere Pro, [consultez cet article de blog](#) de Kevin Monahan.

[FAQ : Comment choisir les réglages de séquence appropriés ?](#)

Panneaux Montage

[Haut de la page](#)

Un panneau Montage unique apparaît dans une image, en bas et au centre de l'écran, la première fois que vous lancez Adobe Premiere Pro, ouvrez l'un de ses espaces de travail par défaut ou créez un projet. Vous pouvez supprimer toutes les séquences d'un panneau Montage, ou y ajouter plusieurs séquences, chacune d'elles s'affichant alors sous la forme d'un onglet à l'intérieur du panneau. Vous pouvez également ouvrir

plusieurs panneaux Montage, chacun étant situé dans sa propre image et contenant un nombre illimité de séquences.

Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez afficher ou masquer les éléments en les sélectionnant ou les désélectionnant dans le menu du panneau Montage. Ces éléments comprennent : les numéros de l'échelle de temps et la barre de la zone de travail.

Ouverture des panneaux Montage supplémentaires

Si votre projet comporte plusieurs séquences, vous pouvez ouvrir plusieurs panneaux Montage.

1. Ouvrez plusieurs séquences. Pour plus d'informations sur l'ouverture de séquences, voir [Ouverture d'une séquence](#).

Chaque séquence s'affiche dans son propre onglet dans le panneau Montage par défaut.

2. Faites glisser un onglet de séquence et déposez-le dans une autre zone d'ancrage.

L'onglet de séquence apparaît dans un nouveau panneau Montage.

Ouverture d'une séquence dans un panneau Montage

Il est possible d'ouvrir une ou plusieurs séquences dans un panneau Montage.

❖ Dans le panneau Projet, cliquez deux fois sur la séquence à ouvrir.

Navigation dans une séquence

[Haut de la page](#)

Un panneau Montage contient plusieurs commandes permettant de faire défiler les images d'une séquence.

Echelle de temps Mesure la durée de la séquence horizontalement. Les graduations et les nombres indiquant la durée de la séquence, disposés le long de l'échelle graduée, varient selon le niveau de détail d'affichage de la séquence. Par défaut, ces repères et numéros sont basés sur le style d'affichage du code temporel indiqué dans le champ Format d'affichage de la boîte de dialogue Nouvelle séquence (bien que vous puissiez basculer vers une méthode de comptage basée sur les échantillons audio). Dans Adobe Premiere Pro CS6, les numéros de l'échelle de temps sont désactivés par défaut. Activez les numéros de code temporel en sélectionnant les numéros de l'échelle de temps dans le menu du panneau Montage. L'échelle de temps comporte également des icônes pour les marques et les points d'entrée et de sortie de la séquence.

Tête de lecture (Anciennement appelé l'indicateur d'instant présent ou « IIP ».) Indique l'image en cours affichée dans le Moniteur du programme. L'image en cours est affichée dans le Moniteur du programme. La tête de lecture est un triangle de couleur orange dans la règle. Une ligne verticale s'étend de la tête de lecture au bas de l'échelle de temps. Vous pouvez modifier l'instant présent en faisant glisser la tête de lecture.

Affichage de l'instant présent Affiche le code temporel de l'image en cours dans un panneau Montage. Pour passer à un autre point, cliquez dans l'affichage temporel et saisissez un nouveau point, ou placez le pointeur sur l'affichage et faites glisser vers la gauche ou la droite. Vous pouvez afficher alternativement le code temporel et le nombre d'images en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée tout en cliquant sur l'instant présent dans un moniteur ou un panneau Montage.

Barre de défilement de zoom Située dans la partie inférieure du panneau Montage, cette barre correspond à la zone visible de l'échelle de temps dans le montage. Le moniteur source et le moniteur du programme comportent également des barres de défilement de zoom. Vous pouvez faire glisser les poignées pour modifier la largeur de la barre et modifier l'échelle de temps. La barre indique la durée totale de l'échelle de temps lorsqu'elle est déployée sur toute sa largeur, tandis qu'elle présente un affichage plus détaillé de l'échelle, une fois contractée. Le développement et la réduction de la barre sont centrés sur la tête de lecture. En plaçant la souris sur la barre, développez et réduisez la barre à l'aide de la molette de la souris. Vous pouvez également faire défiler à l'aide de la molette de la souris dans les zones situées à l'extérieur des barres pour obtenir un développement et une réduction semblables. En faisant glisser le centre de la barre, vous pouvez faire défiler la partie visible d'une échelle de temps sans avoir à en modifier l'échelle. Lorsque vous faites glisser la barre, vous ne déplacez pas la tête de lecture, cependant, vous pouvez déplacer la barre, puis cliquer sur l'échelle de temps pour déplacer la tête de lecture vers la même zone que la barre. Les mouvements pour Mac OS sont pris en charge pour la barre de défilement de zoom.

Barre de la zone de travail Indique la zone de la séquence dont vous souhaitez effectuer des prévisualisations de rendu ou permet de définir une zone que vous envisagez d'exporter. La barre de la zone de travail est située dans la partie inférieure de l'échelle de temps. Vous pouvez faire glisser les bords de la barre de la zone de travail ou utiliser des raccourcis clavier pour configurer la zone de travail dans une séquence. Pour plus d'informations, voir la section [Rendu et prévisualisation de séquences](#).

Dans Adobe Premiere Pro CS6, la barre de la zone de travail n'est pas visible par défaut. Pour rétablir la barre de la zone de travail dans le montage, activez-la dans le menu du panneau en sélectionnant Barre de la zone de travail. Lorsque la barre de la zone de travail est activée, les commandes Rendu des effets dans la zone de travail et Rendu de toute la zone de travail sont disponibles dans le menu de la séquence. Vous pouvez maintenant utiliser les points d'entrée et de sortie pour la plupart des éléments de la zone de travail, de sorte que vous pouvez la conserver masquée et utiliser les points d'entrée et de sortie pour le rendu d'une partie du montage ou pour marquer une zone à exporter pour l'encodage.



Commandes de zoom Modifie l'échelle de temps pour augmenter ou diminuer le nombre d'images visibles dans la zone d'affichage en cours. Les commandes de zoom occupent le coin inférieur gauche d'un panneau Montage.

Indicateur de piste source Représente une piste audio ou vidéo de l'élément dans le Moniteur source. Placez-le dans l'en-tête de la piste Montage, à l'endroit où vous souhaitez insérer ou incruster la piste de l'élément source.

[Dans ce didacticiel sur Adobe Premiere Pro](#) sur le site Web de Creative COW, Richard Harrington donne quelques conseils rapides sur la façon de naviguer rapidement dans le montage tout en contrôlant vos éléments vidéo comme un pro.

Positionnement de la tête de lecture dans un panneau Montage

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans l'échelle de temps, faites glisser la tête de lecture  ou cliquez à l'endroit où vous souhaitez la placer.
- Faites glisser l'affichage d'instant présent.
- Cliquez sur l'affichage d'instant présent, saisissez une heure valide et appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
- Utilisez les commandes de lecture dans le Moniteur du programme.
- Appuyez sur la touche de direction gauche ou droite pour déplacer la tête de lecture  dans la direction souhaitée. Appuyez sur la touche Maj tout en appuyant sur les touches de direction pour vous déplacer de cinq images à la fois.

Déplacement de la tête de lecture à l'aide du code temporel

❖ Cliquez sur la valeur du code temporel, saisissez un nouveau code et appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS). N'utilisez pas le pavé numérique sur Mac OS. Vous pouvez utiliser l'un des raccourcis suivants pour saisir le code temporel :


Négligez les zéros non significatifs Par exemple, 0;0;12;3 devient 00;00;12;03.

Négligez les points-virgules (NTSC) ou les virgules (PAL) Par exemple, 1213 devient 00;00;12;13 pour les projets NTSC et 00:00:12:13 pour les projets PAL.

Saisissez des valeurs supérieures aux valeurs normales Par exemple, avec un code temporel de 30 i/s, si la tête de lecture est à 00;00;12;23 et que vous souhaitez avancer de 10 images, vous pouvez définir le nombre d'images sur 00;00;12;33. La tête de lecture passe à 00;00;13;03.

Ajoutez un signe plus (+) ou moins (-) Un signe plus ou moins devant un chiffre permet d'avancer ou de reculer la tête de lecture d'un nombre d'images spécifié. Par exemple, +55 avance la tête de lecture de 55 images.

Ajoutez un point Un point devant un chiffre permet de spécifier un numéro d'image exact, au lieu de sa valeur de code temporel. Par exemple, .1213 place la tête de lecture à la position 00;00;40;13 dans un projet NTSC et à la position 00:00:48:13 dans un projet PAL.



 Vous pouvez aussi positionner l'outil Sélection sur la valeur du code temporel et faire glisser vers la gauche ou la droite. Plus vous éloignez le curseur, plus le code temporel change rapidement.

Alignement sur les bords des éléments et sur les marques

❖ Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser la tête de lecture dans un panneau Montage.

Zoom avant ou arrière d'une séquence dans un panneau Montage

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lorsque le panneau Montage est actif, pour effectuer un zoom avant, appuyez sur +. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur -.
Pour effectuer un zoom avant, sélectionnez l'outil Zoom , puis cliquez sur la partie de la séquence à afficher en détail (ou tracez un rectangle de sélection autour de cette zone à l'aide de la souris). Pour effectuer un zoom arrière, sélectionnez l'outil Zoom , puis, tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée, cliquez sur une zone du panneau Montage.
- Utilisez la barre de défilement du zoom. Pour effectuer un zoom avant, faites glisser les extrémités de la barre de la zone d'affichage pour les rapprocher. Pour effectuer un zoom arrière, faites-les glisser pour les éloigner.
- Appuyez sur la touche Alt (Windows) ou sur la touche Option (Mac OS) et tournez la molette de défilement de la souris pour effectuer un zoom avant et arrière à la position du pointeur de la souris.
- Vous pouvez effectuer un mouvement de pincement sur le trackpad Multi-touch pour réaliser un zoom avant ou arrière sur la séquence.
- (Claviers latins et russes uniquement) Pour effectuer un zoom arrière et afficher ainsi la séquence entière dans le panneau Montage, appuyez sur la touche Barre oblique inverse (\). Pour effectuer un zoom avant sur la vue que vous aviez avant d'appuyer sur la touche de barre oblique inverse, appuyez à nouveau sur cette touche.

Défilement horizontal dans une séquence dans un panneau Montage

Lorsque vous avez une longue séquence d'éléments, beaucoup d'entre eux sont hors du champ de vision. Si vous devez travailler sur un élément qui est hors de vue, vous avez besoin de faire défiler horizontalement dans votre séquence dans le panneau Montage. Pour chacune de ces commandes, le panneau Montage n'a pas à être sélectionné, cependant, votre souris doit être au-dessus du panneau Montage.

- Faites rouler la molette de la souris.
- Utilisez la touche Page précédente pour faire défiler vers la gauche et la touche Page suivante pour un défilement vers la droite.
- Appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Commande (Mac OS), puis tournez la molette de la souris.
- Faites glisser la barre de défilement de zoom située au bas du panneau Montage vers la gauche ou vers la droite.
- Sur les ordinateurs Apple MacBook Pro, déplacez deux doigts horizontalement sur le trackpad Multi-touch pour naviguer dans la séquence horizontalement.

Défilement vertical dans une séquence dans un panneau Montage

Lorsque les éléments vidéo ou audio sont empilés dans les pistes sur le montage, ils peuvent parfois être hors de vue. Si vous devez travailler sur un élément qui est hors de vue, vous devez faire défiler verticalement dans votre séquence dans le montage. Effectuez l'une des opérations suivantes pour faire défiler l'écran verticalement dans une séquence dans le montage. Pour chacune de ces commandes, le panneau Montage n'a

pas à être sélectionné, cependant, votre souris doit être au-dessus du panneau Montage.

- Sur la droite du panneau Montage, faites glisser vers le haut ou vers le bas dans la barre de défilement.
- Placez le pointeur de la souris n'importe où dans le panneau Montage et tournez la molette de la souris.
- Sur les ordinateurs Apple MacBook Pro, déplacez deux doigts verticalement sur le trackpad Multi-touch pour naviguer dans la séquence verticalement.

Utilisation des pistes

[Haut de la page](#)

Les pistes audio et vidéo du panneau Montage sont situées à l'endroit où vous organisez les éléments, les montez et les enrichissez d'effets spéciaux. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pistes à votre gré, les renommer et déterminer celles qui doivent être affectées par une procédure.

Ajout de pistes

Les nouvelles pistes vidéo s'affichent au-dessus des pistes vidéo existantes et les nouvelles pistes audio s'affichent au-dessous des pistes audio existantes. La suppression d'une piste élimine tous les éléments de la piste mais n'affecte pas les éléments sources énumérés dans le panneau Projet.

Remarque : vous pouvez ajouter un nombre quelconque de pistes, dans les limites des ressources du système.

1. Activez le panneau Montage et choisissez Séquence > Ajouter des pistes.
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter des pistes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter des pistes, saisissez le nombre souhaité dans le champ Ajouter des pistes audio, vidéo et de mixage secondaire audio, ou faites-y glisser le texte réactif.
 - Pour définir la disposition des pistes ajoutées, choisissez une option dans le menu Position pour chaque type de piste ajouté.
 - Pour définir le type de piste audio ou de mixage secondaire à ajouter, choisissez une option dans le menu Type de piste pour les pistes audio et les pistes de mixage secondaire audio. (Pour plus de détails sur les types de canaux audio, voir Pistes audio dans une séquence.)
3. Cliquez sur OK.

Remarque : une piste audio ne peut accepter que des éléments audio utilisant le type de couche correspondant (mono, stéréo ou 5.1). Si vous ne connaissez pas le type d'audio de vos éléments, sélectionnez l'élément dans le panneau Projet, puis lisez les informations associées dans la zone de prévisualisation.

 Vous pouvez ajouter une piste pendant que vous ajoutez un élément à la séquence Voir Ajout d'une piste pendant l'ajout d'un élément.

Andrew Devis explique comment ajouter et supprimer des pistes [dans ce didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

Suppression de pistes

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs pistes en même temps, qu'elles soient de type audio ou vidéo.

1. Activez le panneau Montage et choisissez Séquence > Supprimer des pistes.
2. Dans la boîte de dialogue Supprimer des pistes, cochez la case correspondant à chaque type de piste à supprimer.
3. Pour chaque élément coché, sélectionnez les pistes à supprimer dans le menu correspondant.

Attribution d'un nouveau nom à une piste

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS) sur le nom de la piste et choisissez Renommer.
2. Saisissez le nouveau nom de la piste et appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

Spécification des pistes à modifier avec le verrouillage de synchronisation

Vous pouvez indiquer les pistes affectées par une opération Insertion, Supprimer et raccorder ou Montage par propagation en activant l'option Verrouiller la synchronisation sur ces pistes. Les pistes dont l'un des éléments fait partie de l'opération sont décalées, quel que soit l'état de leur option Verrouiller la synchronisation. Quant aux autres pistes, le contenu de leurs éléments est décalé uniquement si le verrouillage de la synchronisation est activé. Dans le cas d'une opération Montage par insertion, par exemple, si vous souhaitez que tous les éléments situés à droite du montage sur les pistes Vidéo 1 et Audio 1 soient décalés vers la droite, sans déplacer les éléments de la piste Audio 2, activez l'option Verrouiller la synchronisation sur Vidéo 1 et Audio 1.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour activer l'option Verrouiller la synchronisation sur les pistes sélectionnées, cliquez sur la case « Activer/Désactiver le verrouillage de synchronisation » au début de chaque piste audio et vidéo qui sera affectée par le montage.
- Si vous souhaitez activer l'option Verrouiller la synchronisation pour toutes les pistes d'un type particulier, audio ou vidéo, cliquez sur la case « Activer/Désactiver le verrouillage de synchronisation » au début de toute piste de ce type, tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

L'icône de verrouillage de synchronisation  apparaît alors et cette fonction est activée pour les pistes concernées.

Remarque : pour désactiver le verrouillage de synchronisation sur une ou plusieurs pistes, cliquez à nouveau sur la case Activer/Désactiver le verrouillage de synchronisation pour faire disparaître l'icône de verrouillage. Vous pouvez également cliquer sur toutes les pistes d'un certain type tout en maintenant la touche Maj enfoncée.


Andrew Devis explique comment verrouiller la synchronisation et cibler des pistes dans ce didacticiel vidéo sur le site Web de Creative COW.

Franklin McMahon présente une application possible du verrouillage de synchronisation dans cette vidéo sur le site Web Layers Magazine.

Interdiction de toute modification à l'aide du verrouillage des pistes

Le verrouillage d'une piste complète empêche toute modification des éléments situés sur cette piste pendant que vous travaillez sur d'autres parties de la séquence. Dans le panneau Montage, un motif hachuré de barres obliques apparaît sur une piste verrouillée. Non modifiables, les éléments d'une piste verrouillée sont néanmoins présents lorsque vous prévisualisez ou exportez la séquence. Si vous souhaitez verrouiller une piste vidéo et une piste contenant l'audio correspondant, verrouillez chacune d'elles séparément. Lorsque vous verrouillez une piste cible, celle-ci n'est plus la cible ; elle ne peut plus recevoir d'éléments sources tant que vous ne l'avez pas déverrouillée et redéfinie en tant que cible.



 Vous pouvez verrouiller une piste pour l'empêcher de se décaler lors de la réalisation de montages par insertion.



❖ Cliquez sur la case « Activer/Désactiver le verrouillage des pistes » pour afficher l'icône représentant un verrou  en regard du nom de la piste.

Exclusion des pistes d'une séquence

Il est possible d'exclure les éléments vidéo ou audio d'une piste des prévisualisations et exportations. Les éléments des pistes vidéo exclues sont représentés par des vidéos noires dans le Moniteur du programme et dans les fichiers de sortie. Les éléments des pistes audio exclues ne sont pas reproduits dans le panneau Mixage audio, les enceintes ou les fichiers de sortie.

Remarque : le fait d'exclure une piste accompagnée de l'icône représentant un œil ne l'exclut pas des sorties. Si des pistes exclues contiennent des éléments qui s'exécutent avant ou après d'autres situés sur des pistes non exclues, de la vidéo noire apparaît avant ou après les derniers éléments de ces pistes. Pour rogner cette vidéo noire finale des fichiers de sortie, définissez les points d'entrée et de sortie, selon vos préférences, dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation.

❖ Cliquez sur l'icône Œil  (piste vidéo) ou Haut-parleur  (piste audio) sur le bord gauche de la piste pour la masquer. (Chaque icône est à bascule. Il suffit de cliquer à nouveau sur la case souhaitée pour afficher l'icône et inclure la piste.)

Remarque : pour exclure toutes les pistes vidéo ou audio, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur l'icône Œil  (piste vidéo) ou Haut-parleur  (piste audio) pour la masquer. Toutes les pistes de même type sont ainsi exclues. (Chaque icône est à bascule. Il suffit de cliquer à nouveau sur la case souhaitée en maintenant la touche Maj enfoncée pour afficher toutes les icônes et inclure les pistes.)


Définition de l'affichage des pistes

[Haut de la page](#)

Vous pouvez personnaliser les pistes dans le panneau Montage de diverses manières : Vous pouvez développer une piste pour afficher ou masquer les commandes correspondantes. En opérant un choix parmi les différentes options d'affichage, vous pouvez contrôler le mode d'affichage des éléments audio et vidéo sur une piste. En outre, vous pouvez modifier la taille de la zone des en-têtes ou déplacer la limite entre les pistes audio et vidéo pour afficher davantage de pistes dans l'un ou l'autre type.

Développement et redimensionnement d'une piste


Vous pouvez développer une piste pour afficher les commandes correspondantes. Augmentez la hauteur d'une piste pour mieux voir les icônes et les images clés ou pour augmenter la taille de l'affichage des vignettes des pistes vidéo et des formes d'ondes des pistes audio.

1. Pour développer ou réduire une piste, cliquez sur le triangle à gauche de son nom.
2. Pour redimensionner la piste, placez le pointeur de la souris dans la zone des en-têtes de pistes entre deux pistes de façon à faire apparaître le curseur de réglage de la hauteur  ; tirez ensuite vers le haut ou vers le bas pour redimensionner la piste inférieure (vidéo) ou supérieure (audio).

Les pistes réduites ont une hauteur constante et ne peuvent pas être redimensionnées.

 Vous pouvez développer une piste audio afin d'utiliser la ligne de fondu audio pour des éléments individuels de cette piste ou pour la piste audio complète.

Définition du style d'affichage de la piste vidéo

1. Développez la piste en cliquant sur le triangle situé en regard du nom de la piste.
2. Cliquez sur le bouton Définir le style d'affichage  dans le coin gauche au-dessous du nom de la piste, puis choisissez une option dans le menu :

Afficher le début uniquement Affiche une vignette au début des éléments de la piste développée.

Afficher les images Affiche des vignettes ainsi que la durée complète des éléments dans la piste développée. Le nombre de vignettes correspond aux unités de temps affichées sur l'échelle de temps.

Afficher le nom uniquement Affiche le nom des éléments de la piste développée, sans vignette.

Afficher le début et la fin Affiche une vignette au début et à la fin des éléments de la piste développée.

Définition de l'affichage par défaut des images clés des pistes vidéo

Lors de la création de nouvelles pistes vidéo, vous pouvez déterminer si, par défaut, l'ensemble des images clés s'affichent ou si elles sont masquées, ou encore si les pointeurs d'opacité s'affichent.


1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Dans le menu déroulant Nouvelles pistes vidéo de montage, sélectionnez l'option de votre choix.
3. Cliquez sur OK.

Définition de l'affichage par défaut des images clés des pistes audio

Lors de la création de nouvelles pistes audio, vous pouvez déterminer si, par défaut, l'ensemble des images clés sont masquées, les images clés des éléments sont affichées, de même que le volume des éléments, les images clés des pistes ou le volume des pistes.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Dans le menu déroulant Nouvelles pistes audio de montage, sélectionnez l'option de votre choix.
3. Cliquez sur OK.

Définition du style d'affichage de la piste audio


1. Développez la piste en cliquant sur le triangle situé en regard du nom de la piste.
2. Cliquez sur le bouton Définir le style d'affichage , puis choisissez une option dans le menu :

Afficher la forme d'onde Affiche les formes d'onde audio des éléments.

Afficher le nom uniquement Affiche le nom des éléments audio sans formes d'onde.


Remarque : pour plus d'informations sur l'affichage et le réglage des images clés dans des pistes audio et vidéo, voir *Affichage des images clés et des graphiques*.

Redimensionnement de la zone des en-têtes de pistes

❖ Placez le pointeur de la souris sur le bord droit de l'en-tête de piste (à l'endroit où les noms des pistes sont répertoriés) pour faire apparaître l'icône de redimensionnement , puis faites glisser le bord droit.


Les icônes situées en haut de l'en-tête des pistes limitent sa largeur minimale. La largeur maximale est environ le double de la largeur minimale.

Ajustement de la partie visible des pistes vidéo et audio

1. Placez le pointeur de la souris entre les pistes Vidéo 1 et Audio 1 dans la zone des en-têtes de pistes à gauche ou entre les barres de défilement à droite.
2. Lorsque l'icône de réglage de la hauteur  apparaît, faites glisser vers le haut ou vers le bas.

Création d'une séquence

[Haut de la page](#)

En général, vous souhaitez créer une séquence qui corresponde aux caractéristiques des principaux éléments (clips) que vous allez modifier. Pour ce faire, faites glisser l'élément vers le bouton Nouvel élément , situé au bas du panneau Projet.

Vous pouvez également créer une séquence à l'aide d'une préconfiguration de séquence. Les préconfigurations incluses avec Adobe Premiere Pro comprennent les réglages appropriés pour les types d'éléments courants. Si votre métrage est principalement au format DV, par exemple, utilisez une préconfiguration DV.

Si vous prévoyez de définir des réglages de qualité inférieure pour la sortie (tel un contenu vidéo sur le Web), ne modifiez pas les réglages de votre séquence. Veillez plutôt à changer ultérieurement les réglages d'exportation.

Pour plus d'informations sur la manière de déterminer les paramètres de vos éléments, consultez la section Sélection d'une préconfiguration de séquence.


Si tous les paramètres de vos éléments ne correspondent pas à tous les réglages d'une préconfiguration, procédez de l'une des manières suivantes. Dans l'onglet Préconfigurations de la séquence de la boîte de dialogue Nouvelle séquence,

- sélectionnez une préconfiguration dont la plupart des réglages correspondent aux paramètres des éléments à monter, puis sélectionnez l'onglet Paramètres et personnalisez la préconfiguration de sorte que ses réglages correspondent exactement aux paramètres des éléments ;
- sans sélectionner de préconfiguration, sélectionnez l'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Nouvelle préconfiguration. Sélectionnez Personnalisé dans le menu Mode de montage, puis personnalisez les paramètres afin qu'ils correspondent aux paramètres de vos éléments.

Si votre ordinateur est équipé d'une carte d'acquisition compatible avec Adobe Premiere Pro, la liste Préconfigurations disponibles répertorie, dans certains cas, les préconfigurations optimisées pour la carte.

Lorsque vous créez la séquence, les réglages doivent être appropriés. Une fois la séquence créée, certains réglages sont verrouillés, tels que la base de temps. Ce verrouillage permet d'éviter des incohérences indésirables consécutives à une modification ultérieure des réglages de la séquence.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.

- Dans le panneau Projet, cliquez sur Nouvel élément . Sélectionnez ensuite Séquence.
2. Dans l'onglet Préconfigurations de la séquence, sélectionnez une préconfiguration dans la liste Préconfigurations disponibles.
 3. Saisissez le nom de la séquence, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez créer une séquence à partir d'un élément sélectionné en procédant de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser-déposez un élément sur le bouton Nouvel élément.
- Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence à partir de l'élément..

Remarque : lorsqu'une séquence est créée à partir d'un élément fusionné, elle peut contenir des pistes audio stéréo vides, suivant le format du média. Vous avez la possibilité de supprimer ces pistes vides.

Vous pouvez créer une séquence à partir d'un élément sélectionné qui correspond à ses attributs en effectuant les opérations suivantes :

1. Créez une nouvelle séquence. N'importe quelle préconfiguration de séquence peut être utilisée. Vous pouvez également ouvrir une séquence existante.
2. Faites glisser un élément dans la séquence. Adobe Premiere Pro détecte si les attributs de l'élément correspondent aux réglages de la séquence.
3. Si les attributs ne correspondent pas, une boîte de dialogue d'avertissement de non correspondance d'élément s'affiche avec le message « Les clips ne correspondent pas aux réglages de la séquence. Modifier la séquence pour correspondre aux paramètres de l'élément ? » :
 - Choisissez « Modifier les réglages de la séquence » si vous souhaitez créer une nouvelle séquence avec des attributs qui correspondent à l'élément. Il s'agit de la technique à utiliser si vous créez une nouvelle séquence à partir de zéro. Si la séquence comporte des éléments existants, ils sont mis en conformité avec les nouveaux paramètres de la séquence.
 - Sélectionnez l'option « Paramètres de séquence » si vous voulez que l'élément soit conforme à la lecture dans la séquence existante.

La case à cocher « Toujours demander » est également disponible.

Consultez le didacticiel vidéo, « [Modification de la séquence de sorte qu'elle corresponde à un élément](#) », de Todd Kopriva et Video2Brain pour plus de détails sur la modification ou conservation des réglages de la séquence lorsque vous faites glisser un élément dans une séquence. Il donne également des suggestions sur un meilleur flux de travail pour créer une nouvelle séquence à partir d'un élément.

Il vous est déjà arrivé de posséder un métrage sans vraiment savoir quelle préconfiguration de séquence utiliser ? Il existe désormais un moyen facile de commencer un montage en mode natif, grâce au bouton Nouvel élément. Karl Soule explique comment procéder [dans ce didacticiel vidéo](#).

[Dans ce didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW, Andrew Devis indique comment créer une séquence avec des réglages qui correspondent à ceux d'un élément de métrage.

[FAQ : Comment choisir les réglages de séquence appropriés ?](#)

Préconfigurations et réglages de séquence

Tous les réglages d'une séquence s'appliquent à l'ensemble de la séquence et, pour la plupart, ne peuvent pas être modifiés une fois la séquence créée.

Lors de la création d'une séquence, vous pouvez effectuer votre sélection parmi les préconfigurations de séquence standard. Vous pouvez également personnaliser un groupe de réglages et l'enregistrer dans une préconfiguration personnalisée de séquence. Si vous souhaitez contrôler la plupart des paramètres d'une séquence, créez au préalable une nouvelle séquence et personnalisez-en les réglages.

Vous pouvez consulter les réglages d'une séquence sur laquelle vous avez commencé à travailler, mais seuls certains de ces réglages peuvent être modifiés. Sélectionnez Séquence > Réglages de la séquence pour voir quels réglages peuvent être modifiés.

La création d'une séquence ouvre la boîte de dialogue Nouvelle séquence. Cette boîte de dialogue comprend trois onglets (Préconfigurations de la séquence, Général et Pistes), chacun contenant plusieurs réglages.

[Dans ce didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW, Andrew Devis indique comment créer une séquence avec des réglages qui correspondent à ceux d'un élément de métrage.

Robbie Carman explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment personnaliser les réglages de séquence afin d'accélérer le rendu.

[FAQ : Comment choisir les réglages de séquence appropriés ?](#)

Options des préconfigurations de séquence

Les préconfigurations disponibles sont des groupes de réglages de séquence. Adobe Premiere Pro s'accompagne de plusieurs catégories de préconfigurations de séquence : AVC-Intra, AVCHD, DSLR, DV-24p, DV-NTSC (norme nord-américaine), DV-PAL (norme européenne), DVCPRO50, DVCPROHD, HDV, Périphériques et mobiles, XDCAM EX, XDCAM HD422 et XDCAM HD. Ces préconfigurations contiennent des réglages adaptés aux types de séquence les plus courants. Utilisez les préconfigurations de séquence AVC-Intra, DVCPRO50 et DVCPROHD pour monter les documents AVC-Intra ou DVCPRO réalisés sur des caméscopes Panasonic P2. Pour les documents DV25 enregistrés au format Panasonic P2, utilisez une préconfiguration pour DV-NTSC ou DV-PAL, selon la norme de télévision du métrage.

Pour plus d'informations sur les normes de télévision internationales, visionnez le didacticiel vidéo intitulé [Principes de vidéo numérique](#) : [Les](#)

Paramètres

L'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Nouvelle séquence permet de définir les caractéristiques de base de la séquence.

Choisissez des réglages en fonction des spécifications du type de sortie que vous souhaitez pour votre projet. Par exemple, si votre sortie cible est DV NTSC, utilisez le mode de montage DV NTSC. La modification arbitraire de ces réglages peut entraîner une perte de qualité.

Mode de montage Détermine ce qui suit :

- le format vidéo utilisé pour les fichiers de prévisualisation et la lecture ;
- les bases de temps disponibles ;
- les méthodes de compression disponibles dans le panneau Réglages vidéo ;
- les formats d'affichage disponibles.

Choisissez le mode de montage qui correspond le mieux aux spécifications de votre format cible, affichage de prévisualisation ou carte d'acquisition.

Ce mode ne détermine pas le format de votre séquence finale. Les réglages de sortie sont spécifiés au moment de l'exportation.

Le mode de montage Personnalisé vous permet de personnaliser tous les autres réglages de séquence.

La vidéo et l'audio DV utilisent des réglages normalisés définis automatiquement lorsque vous sélectionnez l'un ou l'autre mode de montage DV. Lorsque vous utilisez un mode de montage DV, évitez de modifier les réglages de base de temps, de taille d'image, de rapport L/H en pixels, de trames et d'échantillonnage.

Remarque : (Windows uniquement) pour accéder au codec UYVY 422 non compressé 8 bits ou YUV V210 10 bits, sélectionnez le mode de montage Bureau.

Base de temps Détermine les divisions temporelles utilisées pour calculer la position de chaque point de montage. En règle générale, choisissez 24 pour le montage cinématographique, 25 pour le montage vidéo PAL (norme européenne) et SECAM et 29,97 pour le montage vidéo NTSC (norme nord-américaine). La fréquence d'images de la vidéo lue ou exportée à partir de séquences diffère de sa base de temps. Toutefois, la base de temps et la fréquence d'images sont souvent définies sur la même valeur. Les options répertoriées pour la base de temps varient en fonction du mode de montage sélectionné.

Réglages de lecture Pour plus d'informations sur les réglages de lecture, voir Prévisualisation sur un téléviseur par le biais d'un caméscope ou d'un magnétoscope.

Taille d'image Spécifie les dimensions, en pixels, des images pour la lecture des séquences. Dans la plupart des cas, faites correspondre la taille d'image définie pour votre projet avec celle de vos fichiers sources. Ne modifiez pas la taille d'image pour compenser une lecture lente. Sélectionnez plutôt un autre réglage de qualité dans le menu du panneau Projet. Vous pouvez également régler la taille d'image de la sortie finale en modifiant les réglages d'exportation.

La taille d'image maximale d'une séquence est la suivante : 10,240 x 8,192. Vous trouverez [ici](#) plus d'informations sur les tailles d'image maximales.

Rapport L/H en pixels Fixe le rapport largeur/hauteur des pixels. Pour la vidéo analogique, les images numérisées ou de synthèse, choisissez Pixels carrés. Dans les autres cas, sélectionnez le format utilisé par votre source. Si le rapport L/H en pixels diffère de celui de la vidéo, une distorsion apparaît généralement lors du rendu.

Trames Spécifie l'ordre des trames ou la trame dessinée en premier pour chaque image. Si vous travaillez sur une vidéo balayée progressivement, sélectionnez Aucune trame (balayage progressif). De nombreuses cartes d'acquisition capturent des trames sans tenir compte du fait que le métrage a été filmé avec un balayage progressif. (Voir Vidéo entrelacée, vidéo non entrelacée et balayage progressif)

Format d'affichage (vidéo) Adobe Premiere Pro peut afficher divers formats de code temporel. Vous pouvez afficher le code temporel du projet au format film, par exemple, si vous modifiez le métrage acquis à partir d'un film. Une autre possibilité consiste à afficher le code temporel sous la forme de numéros d'images simples si vos éléments ont été importés depuis un programme d'animation. Le fait de sélectionner un autre format d'affichage n'a aucune incidence sur la fréquence d'images des éléments ou séquences, cela modifie uniquement la façon dont leurs codes temporels sont affichés. Ces options correspondent aux normes utilisées en montage vidéo et en cinéma. Dans le cas d'un code temporel Images ou Pieds + images, vous pouvez modifier le numéro de la première image pour des raisons de compatibilité avec la méthode de comptage d'un autre système de montage utilisé.

Les options disponibles dans le champ Format d'affichage varient en fonction du mode de montage sélectionné. Vous pouvez choisir depuis les options de format d'affichage suivantes, selon le mode de montage sélectionné :

Code temporel compensé 30 i/s Indique le temps en heures, minutes, secondes et images, en séparant les unités avec des points-virgules. Il est de 30 images par seconde (i/s), mais ignore automatiquement certains numéros. Afin de s'adapter à la fréquence d'images NTSC réelle de 29,97 i/s, le code temporel compensé ignore ou supprime deux numéros d'image chaque minute, à l'exception de la dixième minute. Il ignore les numéros de code temporel, et non les images vidéo elles-mêmes. Utilisez le code temporel compensé pour la sortie vers une vidéocassette NTSC.

Code temporel non compensé 30 i/s Indique le temps en heures, minutes, secondes et images, en séparant les unités avec des points. Il est de 30 images par seconde (i/s) et n'ignore pas les numéros d'images. Utilisation pour sortie vers des écrans d'ordinateurs par le biais du Web ou d'un CD-ROM.

Code temporel 24 i/s Indique le temps en heures, minutes, secondes et images, en séparant les unités avec des points. Utilisation pour métrage 24p et pour produire des formats 24 i/s pour la distribution de films et de DVD.

Code temporel 25 i/s Indique le temps en heures, minutes, secondes et images, en séparant les unités avec des points. Utilisation pour

sortie vers une vidéocassette PAL.

Pieds + images 16 mm Indique le temps en pieds et images, avec une fréquence d'images de film 16 mm : 40 images par pied. Utilisation pour la production de film 16 mm.

Pieds + images 35 mm Indique le temps en pieds et images, avec une fréquence d'images de film 35 mm : 16 images par pied. Utilisation pour la production de film 35 mm.

Images Indique le temps uniquement dans un décompte d'images en cours. N'attribue pas de mesures de durée temporelle ou spatiale. Utilisation pour produire des images fixes séquentielles telles que celles générées pour un éditeur d'animation ou de film DPX.

Remarque : *lorsque vous travaillez avec des éléments vidéo NTSC, utilisez un code temporel compensé de 30 i/s. Ce format est conforme à la base du code temporel inhérente au métrage vidéo NTSC et affiche sa durée correctement.*

Echantillonnage (Audio) Une fréquence élevée assure une meilleure qualité de la lecture audio dans les séquences, mais requiert davantage d'espace disque et ralentit le traitement. Le rééchantillonnage (définition d'une fréquence différente de celle de la ressource audio originale), allonge la durée de traitement et altère la qualité. Essayez d'enregistrer du son à une fréquence d'échantillonnage de haute qualité et de le capturer à la fréquence définie pour son enregistrement.

Format d'affichage (audio) Indique si l'affichage du temps audio est mesuré en échantillons audio ou en millisecondes. L'option Format d'affichage ne s'applique que lorsque l'option Afficher unités audio est sélectionnée dans le menu du Moniteur source ou du Moniteur du programme. (Par défaut, le temps est affiché en images, mais il peut être affiché en unités audio pour obtenir une précision à l'échantillon près lors du montage audio.)

Réglages des prévisualisations vidéo Les réglages des prévisualisations vidéo déterminent le format de fichier, le mode de compression et l'échantillonnage utilisés par Adobe Premiere Pro pour les fichiers de prévisualisation et la lecture d'éléments et de séquences.

Les différentes options vous permettent de réduire la taille d'image des prévisualisations. Cette réduction accélère et facilite la lecture des formats ayant des tailles d'image conséquentes (HD et RED, par exemple).

Format du fichier de prévisualisation Sélectionnez un format de fichier permettant d'obtenir des prévisualisations de haute qualité avec un temps de rendu et une taille de fichier raisonnables. Pour certains modes de montage, un seul format de fichier est disponible.

Codec Définit le codec utilisé pour créer des fichiers de prévisualisation pour la séquence.

(Windows uniquement) Les codecs UYVY 422 non compressé 8 bits et YUV V210 10 bits répondent, respectivement, aux spécifications relatives à du contenu vidéo SD-SDI et HD-SDI. Sélectionnez un de ces formats si vous souhaitez afficher ou exporter dans l'un de ces formats. Pour accéder à l'un de ces formats, choisissez d'abord le mode de montage Bureau.

Remarque : *si vous utilisez un élément sans appliquer d'effets, ni modifier les caractéristiques visuelles ou temporelles, Adobe Premiere Pro utilise le codec original de l'élément pour la lecture. Si vous apportez des modifications qui nécessitent un nouveau calcul de chaque image, Adobe Premiere Pro utilise le codec spécifié à cet endroit.*

Largeur Spécifie la largeur d'image des prévisualisations de vidéos, contrainte par le rapport L/H en pixels du média original.

Hauteur Spécifie la hauteur d'image des prévisualisations de vidéos, contrainte par le rapport L/H en pixels du média original.

Réinitialiser Efface les prévisualisations existantes et détermine la taille réelle de toutes les prévisualisations suivantes.

Résolution maximale Optimise la résolution de la couleur, jusqu'à 32 bits par canal, à inclure dans la vidéo lue en séquences. Si le mode de compression choisi n'autorise qu'une seule résolution, ce réglage n'est généralement pas disponible. Si vous destinez la séquence en cours de préparation à une lecture en mode couleur 8 bpc, en utilisant notamment le mode de montage Bureau pour le Web ou un logiciel de présentation, vous pouvez définir une palette 8 bits (256 couleurs). Si votre projet contient des éléments haute résolution générés par des programmes tels qu'Adobe Photoshop ou par des caméscopes haute définition, sélectionnez Résolution maximale. Adobe Premiere Pro utilise alors toutes les informations de couleur dans ces éléments lors du traitement d'effets ou de la génération de fichiers de prévisualisation.


Qualité de rendu maximale Préserve la netteté des détails lors d'une réduction de format ou du passage d'un format haute définition à un format de définition standard. L'option Qualité de rendu maximale optimise la qualité de mouvement dans les éléments et séquences dont le rendu a été effectué. Cette option garantit généralement un meilleur rendu des éléments en mouvement.

Au niveau de qualité maximum, le processus de rendu prend davantage de temps et utilise plus de mémoire vive (RAM) que le niveau normal par défaut. Cette option doit donc être réservée aux systèmes qui disposent d'une mémoire suffisante. L'option Qualité de rendu maximale est déconseillée pour les systèmes sur lesquels la mémoire vive disponible correspond au minimum requis.

Force est de constater que cette option a tendance à dégrader la qualité d'affichage des images à taux de compression élevé ou de celles qui contiennent des artéfacts de compression, en raison du phénomène d'amélioration de la netteté.

Remarque : *pour obtenir des résultats optimaux avec l'option Qualité de rendu maximale, sélectionnez Mémoire dans le menu Optimiser le rendu pour, dans les préférences. Pour plus d'informations, voir Optimisation du rendu pour la mémoire disponible.*

Enregistrer préconfiguration Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres dans laquelle vous pouvez attribuer un nom à vos réglages de séquence, les décrire et les enregistrer.

 *Enregistrez vos réglages, puis nommez-les même si vous comptez les utiliser dans un seul projet. L'enregistrement a pour effet de créer une copie de sauvegarde, particulièrement utile au cas où un utilisateur modifierait accidentellement les réglages de séquence définis.*


Réglages des pistes

Définit le nombre de pistes vidéo et le nombre et le type des pistes audio pour les nouvelles séquences que vous créez.

Principal Définit le type de canal par défaut pour la piste principale dans les nouvelles séquences sur Mono, Stéréo, 5.1 Surround ou 16 canaux.

Remarque : *si vous devez modifier des réglages de séquence qui ne sont pas disponibles, vous pouvez créer une séquence avec les réglages de votre choix. Déplacez-y ensuite le contenu de la séquence actuelle.*

Sélection d'une préconfiguration de séquence

 Afin de s'assurer qu'une séquence est créée afin de correspondre aux caractéristiques d'un élément, faites glisser l'élément du panneau Projet vers le bouton **Nouvel élément** situé au bas du panneau Projet. Ceci permet d'éviter nombre d'erreurs survenant lors de la saisie incorrecte des paramètres de séquence ou lors de la sélection d'une préconfiguration de séquence inappropriée.

Une séquence peut contenir plusieurs types d'éléments de différents formats et dotés de paramètres distincts. Adobe Premiere Pro fonctionne mieux, toutefois, lorsque les réglages d'une séquence correspondent à ceux de la plupart des éléments utilisés dans cette séquence. Afin d'optimiser les performances et de réduire le temps de rendu, déterminez, avant de créer une séquence, les paramètres suivants pour les principaux éléments que vous allez monter. Vous pourrez ensuite créer une séquence avec des réglages correspondants. Par ailleurs, déterminez également ces paramètres avant d'acquérir des éléments à partir d'un périphérique sur bande afin de pouvoir sélectionner les réglages d'acquisition appropriés.

- format d'enregistrement (par exemple, DV ou DVCPRO HD)
- format de fichier (par exemple, AVI, MOV ou VOB)
- rapport L/H des images (par exemple, 16:9 ou 4:3)
- rapport L/H en pixels (par exemple, 1,0 ou 0,9091)
- fréquence d'images (par exemple, 29,97 i/s ou 23,976 i/s)
- base temporelle (par exemple, 29,97 i/s ou 23,976 i/s)
- trames (par exemple, progressives ou entrelacées)
- taux d'échantillonnage audio (par exemple, 32 Hz ou 48 Hz)
- codec vidéo
- codec audio


Vous pouvez utiliser le panneau Propriétés pour découvrir nombre de ces paramètres pour vos éléments Voir la section [Affichage des propriétés de l'élément](#). Une autre solution consiste à utiliser une application tierce, telle que le gratuitiel MediaInfo ou GSpot Codec Information Appliance. Vous pouvez également sélectionner Fenêtre > Afficher l'inspecteur séquence dans le lecteur Apple QuickTime afin de rechercher les codecs ayant servi à générer un fichier.


Certains éléments sont susceptibles d'utiliser des codecs qui ne sont pas nativement pris en charge par Adobe Premiere Pro. Il est souvent possible de modifier ces éléments après avoir installé les codecs appropriés. Veuillez toutefois à ne pas installer des codecs non testés susceptibles d'engendrer de graves problèmes sur votre système informatique.

Création d'une préconfiguration de séquence personnalisée

[Haut de la page](#)

Pour personnaliser la plupart des réglages d'une séquence, vous devez créer une nouvelle séquence, sélectionner une préconfiguration existante et en modifier les réglages.

 *Tous les modes de montage ne prennent pas en charge l'ensemble des fréquences d'images. pour créer une préconfiguration personnalisée avec, par exemple, une fréquence d'images de 23,976 i/s, sélectionnez le mode de montage « Personnalisé ». Sélectionnez ensuite 23.976 images/secondes dans le menu Base de temps.*

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence ou, dans le panneau Projet, cliquez sur le bouton **Nouvel élément** , et sélectionnez Séquence.
2. Dans l'onglet Préconfigurations de la séquence de la boîte de dialogue Nouvelle séquence, sélectionnez la préconfiguration la plus adaptée à votre métrage vidéo ou aux besoins de votre carte d'acquisition.
Remarque : si vous envisagez de créer une séquence personnalisée à l'aide des paramètres personnalisés (accessibles dans la liste déroulante Mode de montage), il n'est pas nécessaire de sélectionner une préconfiguration avant de cliquer sur l'onglet Paramètres.
3. Modifiez les paramètres des onglets Général ou Pistes selon les besoins de votre projet.
4. Cliquez sur Enregistrer préconfiguration.
5. Attribuez un nom à la préconfiguration et, le cas échéant, donnez-en une description. Cliquez ensuite sur OK.

Modification des réglages d'une séquence

[Haut de la page](#)

Vous pouvez modifier certains des réglages d'une séquence existante. Notez que certains réglages ne peuvent pas être modifiés en fonction du mode de montage sélectionné.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Séquence > Réglages de la séquence.
 - Dans le panneau Projet, cliquez sur une séquence avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Réglages de la séquence.
2. Sélectionnez les réglages de votre choix dans l'onglet Général. Pour plus d'informations, voir Préconfigurations et réglages de séquence.

[Haut de la page](#)

Modification des réglages de résolution des prévisualisations de séquence

Vous pouvez sélectionner le format et la résolution de prévisualisation des vidéos dans la boîte de dialogue Réglages de la séquence. Sélectionnez une résolution inférieure à la taille d'image de la séquence pour lire, en temps réel, des prévisualisations que l'ordinateur n'est pas en mesure de lire à la taille maximale. Durant le montage, Adobe Premiere Pro effectue le rendu de toutes les prévisualisations à la taille d'image spécifiée et les échelonne à la taille d'image de la séquence.

1. Sélectionnez la séquence pour laquelle vous souhaitez modifier les réglages de prévisualisation. Sélectionnez ensuite Séquence > Réglages de la séquence.
2. Dans le volet Prévisualisations vidéo de la boîte de dialogue Réglages de la séquence, réglez la largeur et la hauteur de trame.
3. (Facultatif) Cliquez sur Réinitialiser si vous souhaitez restaurer la taille d'image d'origine pour cette préconfiguration de séquence.

Remarque : Certaines préconfigurations de séquence présentent un seul format de fichier et un seul codec.

Création d'une séquence grand écran

[Haut de la page](#)

Vous pouvez monter des métrages grand écran filmés dans les formats DV, HDV ou HD. Pour afficher et lire correctement des éléments grand écran, vous devez définir vos réglages de séquence pour tenir compte de ces éléments.

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Sélectionnez une préconfiguration correspondant à votre métrage. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour votre métrage DV, sélectionnez une des préconfigurations DV-NTSC ou DV-PAL dont le nom comporte Grand écran (Widescreen). Ces préconfigurations utilisent des pixels horizontaux (avec des rapports L/H de 1,2 pour le format NTSC et de 1,422 pour le PAL).
 - Pour un projet HDV, sélectionnez une préconfiguration HDV à l'aide de l'option Anamorphique HD 1080 (rapport H/L en pixels 1,333) ou Pixels carrés (rapport H/L en pixels 1,0).
 - Dans le cas d'un projet HD, sélectionnez l'une des préconfigurations fournies avec votre carte d'acquisition HD.
3. Entrez un nom dans la zone Nom de la séquence, puis cliquez sur OK.

Création d'une séquence HDV ou HD


[Haut de la page](#)

Vous pouvez monter du métrage HDV ou HD au format 720p, 1080p ou 1080i. Lorsque vous créez une séquence pour ces formats, sélectionnez ou créez la préconfiguration correspondant le mieux aux spécifications de votre métrage source.

Les préconfigurations DVCPROHD incluses avec permettent de monter du matériel enregistré dans des fichiers MXF avec un caméscope Panasonic P2. Adobe Premiere Pro propose également des préconfigurations pour AVCHD, XDCAM HD et XDCAM EX. Les préconfigurations de séquence HD supplémentaires sont généralement installées dans Adobe Premiere Pro lors de l'installation d'une carte d'acquisition HD compatible avec Adobe Premiere Pro.

Dans le cas du métrage HDV, créez et enregistrez une préconfiguration personnalisée en appliquant des réglages correspondant à ceux de votre projet. Pour plus d'informations sur la création de préconfigurations de séquence personnalisées, reportez-vous à la section Création d'une préconfiguration de séquence personnalisée.

Pour optimiser les performances de lecture, il est parfois utile d'effectuer le rendu du métrage HD lorsque vous l'insérez dans une séquence pour la première fois.

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
 Pour monter un métrage DVCPROHD 720p capturé à une fréquence de 25 i/s (par exemple, un métrage en mode natif 25 pN en provenance des versions PAL du caméscope Panasonic HVX200), choisissez la préconfiguration DVCPROHD 720p 50p. Cliquez ensuite sur l'onglet Général, puis sélectionnez 25,00 images/s dans le menu déroulant Base de temps.

La boîte de dialogue Nouvelle séquence s'ouvre sur l'onglet Préconfigurations de la séquence.

2. Sélectionnez une préconfiguration correspondant à votre métrage.
3. (Facultatif) Pour définir le nombre de canaux de la piste audio principale, sélectionnez l'onglet Pistes. Dans le menu Principale du volet Audio, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Mono** Génère un seul canal mono.
 - Stéréo** Génère deux canaux mono avec panoramique stéréo.
 - 5.1** Génère quatre canaux mono en respectant le panoramique Avant gauche, Avant droite, Arrière gauche et Arrière droite.
4. Spécifiez un emplacement et un nom pour le fichier de projet et cliquez sur OK.

Remarque : sous Windows, vous pouvez créer une configuration de projet personnalisée pour prévisualiser le métrage 8 bits ou 10 bits non compressés. Pour plus d'informations, voir la section Création d'une séquence avec lecture vidéo non compressée dans l'aide d'Adobe Premiere Pro.

Création d'une séquence avec lecture vidéo non compressée

[Haut de la page](#)

Pour des prévisualisations de qualité supérieure des séquences sur une carte SDI ou un périphérique connecté à un moniteur externe, utilisez l'un des formats non compressés pour les fichiers de prévisualisation. Le format 8 bits non compressé (4:2:2 YUV) est particulièrement approprié pour les projets destinés à une sortie SD, tandis que le format 10 bits non compressé (4:2:2 YUV) est plus approprié pour les projets destinés à une sortie HD. En outre, avec le format 10 bits non compressé (4:2:2 YUV) et le rendu haute résolution, Adobe Premiere Pro utilise les informations de couleur dans des éléments 10 bits et suréchantillonne d'autres éléments dans une séquence afin de générer des fichiers de prévisualisation 10 bits. Adobe Premiere Pro offre des performances de prévisualisation optimales lors de l'utilisation de ces formats de fichier de prévisualisation sur un système comportant une carte SD-SDI ou HD-SDI.

Ces deux formats non compressés augmentent la résolution des fichiers vidéo à 4:2:2 YUV, mais contrairement aux autres formats de fichiers disponibles pour les fichiers de prévisualisation, ils n'exécutent pas ensuite les données vidéo par le biais d'un mode de compression. Ces formats sont appelés non compressés parce qu'ils n'ajoutent pas cette deuxième couche de compression, et que par conséquent ils ne conservent pas une résolution nettement plus élevée dans les prévisualisations que dans les formats compressés. De ce fait, les fichiers de prévisualisation non compressés peuvent être sensiblement plus lourds que leurs homonymes compressés.

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Cliquez sur l'onglet Général dans la boîte de dialogue Nouvelle séquence.
3. Dans le menu déroulant Mode de montage, choisissez Bureau.
4. Dans le menu Base de temps, sélectionnez le nombre d'images par seconde, tel que 24, 25 ou 29,97.
5. Dans la section Vidéo, choisissez les paramètres pour Taille d'image, Rapport L/H en pixels, Trames et Format d'affichage. Par exemple : 1920 x 1080, Pixels carrés (1,0), Aucune trame (balayage progressif) et Code temporel compensé 30 i/s.
6. Dans la section Audio, choisissez les paramètres pour Echantillonnage et Format d'affichage.
7. Dans la section Prévisualisations vidéo, sélectionnez l'un des jeux de formats de fichier et de codecs ci-dessous, en fonction de votre système :
 - Pour Windows, sélectionnez Format du fichier de prévisualisation : Microsoft AVI et Codec : Aucun (vous pouvez également choisir UYVY 422 non compressé 8 bits).
 - Pour Mac OS, sélectionnez Format du fichier de prévisualisation : QuickTime et Codec : Aucun (vous pouvez également choisir YUV 10 bits 4:2:2 non compressé ou YUV 8 bits 4:2:2 non compressé).

Différentes options de format de fichier et de codec peuvent être proposées en fonction de la carte de lecture/acquisition matérielle utilisée en option.

8. (Facultatif) Cochez la case Résolution maximale si votre système prend en charge les formats 10 bits ou supérieurs.
9. (Facultatif) Si vous avez l'intention de réutiliser la lecture non compressée, cliquez sur Enregistrer préconfiguration, nommez et décrivez la préconfiguration, puis cliquez sur OK.
10. Saisissez le nom de la séquence et cliquez sur OK.

Création d'une séquence pour un métrage de caméra RED

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Dans le panneau Préconfigurations de la séquence de la boîte de dialogue Nouvelle séquence, sélectionnez une préconfiguration RED R3D qui correspond à votre métrage.
3. Entrez un nom dans la zone Nom de la séquence, puis cliquez sur OK.

séquences 24p

[Haut de la page](#)

Séquences et métrage 24p

Le métrage capturé à partir d'un caméscope ou par transposition de film, à environ 24 i/s non entrelacé (progressif) est appelé métrage 24p. Ce métrage émule les films en terme de qualité d'image et de représentation des mouvements dans la mesure où la fréquence d'images 24p est très proche de celle d'un vrai film et où chaque image est créée à partir de lignes progressives (et non à partir de demi-trames d'images entrelacées). Les formats 24p ont connu un certain succès auprès des réalisateurs numériques à petit budget car ils confèrent un aspect film aux sujets.

Pour créer une séquence DV 24p dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez la préconfiguration de la séquence DV-24p qui correspond au format et au rapport L/H d'image de votre métrage. Vous pouvez importer des fichiers et capturer du métrage comme d'habitude.

Adobe Premiere Pro inclut deux modèles d'ajustement 24p pour séquence DV-24p : Image répétée et Image entrelacée. Ces deux options permettent toutes deux de convertir le métrage 24p pour une lecture en 29,97 i/s, mais les différences visuelles et de performances sont peu notables. Vous pouvez sélectionner l'une de ces options dans les réglages Nouvelle séquence lors du démarrage d'une nouvelle séquence DV-24p ou la modifier dans une séquence existante.

Si vous montez du métrage DV 24p dans une séquence sur la base de l'une des préconfigurations DV-NTSC Adobe Premiere Pro standard, Adobe Premiere Pro utilise un modèle d'ajustement DV 24p pour convertir le métrage en vidéo entrelacée 29,97 i/s en vue de sa lecture sur des périphériques NTSC standard. Vous pouvez utiliser cette méthode, par exemple, pour exporter votre film DV-24p au format NTSC standard en vue d'un matricage sur bande ou d'une télédiffusion.

Si vous montez un métrage 24p dans une séquence basée sur l'une des préconfigurations DV 24p, Adobe Premiere Pro gère, par défaut, le modèle d'ajustement 24p, de telle sorte que la vidéo puisse être exportée en vue d'une lecture sur des périphériques NTSC 24p. Cela vous permet d'exporter le film dans un fichier au format 24p. Vous pouvez utiliser cette méthode, par exemple, pour exporter votre séquence sur un DVD en vue de sa lecture sur des lecteurs de DVD et des téléviseurs prenant en charge les formats 24p.

Vous pouvez exporter un film 24p d'Adobe Premiere Pro vers Adobe Encore à l'aide d'Adobe Media Encoder. Vous pouvez l'ouvrir dans Encore, créer votre DVD, puis créer la matrice et graver le projet sous forme de flux MPEG-2 24p. Le DVD résultant ne présente aucun artefact d'entrelacement sur les lecteurs DVD et des téléviseurs prenant en charge la norme 480p (balayage progressif). A défaut, vous pouvez exporter le projet DV 24p dans un format approprié pour la transposition en film, par exemple en séquences d'images fixes.

Remarque : Adobe Premiere Pro accepte les métrages 24p et 24pA uniquement pour les caméras utilisant ces modèles.


Tous les médias sources 24p ne disposent pas nécessairement d'un ajustement et tous n'en ont pas systématiquement besoin. Nombre de nouveaux formats correspondent à un format 24 progressif natif (24pn). Aucun modèle d'ajustement n'est appliqué pour les rendre compatibles avec les vidéos 30 i/s. Certains formats P2, tous les formats XDCAM et XDCAM-EX et la plupart des formats AVCHD 24p sont des formats natifs progressifs.

Conversion 3:2 et 24pA

Le processus de conversion d'un film 24 i/s en vidéo 29,97 i/s s'appelle la conversion 3:2. Elle consiste à répartir les images du film entre les trames vidéo en suivant un modèle 3:2 qui se répète. La première image du film est copiée dans les trames 1 et 2 de la première image de la vidéo, ainsi que dans la trame 1 de la deuxième image de la vidéo. La deuxième image du film est ensuite répartie dans les deux trames suivantes de la vidéo (trame 2 de la deuxième image de la vidéo et trame 1 de la troisième image de la vidéo). Ce modèle 3:2 se répète jusqu'à ce que quatre images du film soient réparties sur cinq images de la vidéo, et ainsi de suite.

La conversion 3:2 produit des images complètes (désignées par la lettre W) et des images à trames séparées (désignées par la lettre S). Les trois images vidéo complètes contiennent deux trames issues de la même image du film. Les deux autres images à trames séparées contiennent une image vidéo issue de deux images différentes du film. Les deux images à trames séparées sont toujours adjacentes.

La phase de conversion 3:2 est le point sur lequel les deux images à trames séparées se trouvent dans les cinq premières images du métrage. Elle est le résultat de deux conversions qui se produisent au cours de la conversion 3:2 : le film 24 i/s est redistribué sous la forme d'une vidéo 30 i/s de sorte que chaque groupe de quatre images du film 24 i/s se répartisse sur cinq images de 30 i/s (29,97 i/s) de la vidéo. La fréquence d'images du film est d'abord réduite de 0,1 % pour tenir compte de la différence entre 29,97 i/s et 30 i/s. Chaque image du film est ensuite répétée selon un modèle spécial et associée aux trames de la vidéo.



Lorsque vous effectuez la conversion 3:2 d'un métrage, une image du film (A) est scindée en deux ou trois trames vidéo entrelacées (B), regroupées au sein d'images vidéo contenant deux trames chacune.

Il est important de supprimer la conversion 3:2 d'un métrage vidéo qui se trouvait initialement sur film pour que les effets ajoutés puissent se synchroniser parfaitement avec la fréquence d'images initiale du film. La suppression de la conversion 3:2 réduit la fréquence d'images de 1/5 : de 30 à 24 i/s ou de 29,97 à 23,976 i/s. La réduction de la fréquence d'images réduit également le nombre d'images que vous devez modifier.

Adobe Premiere Pro prend également en charge la conversion de caméra DV 24p DVX100, appelée 24p Advance (24Pa). Certaines caméras font appel à ce format pour capturer les images par balayage progressif à la fréquence d'images de 23,976 à l'aide de bandes DV standard.

Chris Meyer fournit des liens vers des ressources relatives à la conversion [dans cet article](#) sur le site Web de ProVideo Coalition.

Création d'une séquence 24p

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Dans la liste Préconfigurations disponibles de l'onglet Préconfigurations de séquence, choisissez la préconfiguration 24p qui correspond au rapport L/H d'image et au taux d'échantillonnage audio général de votre métrage. Les préconfigurations 24p se trouvent dans les dossiers DV-24P, DVCPRO50 > 480i, DVCPROHD > 1080i et DVCPROHD > 720p.
3. Sélectionnez un emplacement, tapez un nom pour votre séquence et cliquez sur OK.

Remarque : si vous capturez un métrage 24p, Adobe Premiere Pro reconnaît le métrage comme étant au format 24p et le traite en conséquence, quels que soient vos réglages de séquence.

Définition des options de lecture 24p


Les réglages de lecture sont définis lors de la création d'une séquence.

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Cliquez sur l'onglet Général dans la boîte de dialogue Nouvelle séquence.
3. Cliquez sur Réglages de lecture.
4. Dans le volet Méthode de conversion 24p, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Image répétée (ABBCD)** Duplique des images là où c'est nécessaire afin de permettre la lecture en 29,97 i/s. Cette option est celle qui sollicite le moins le processeur.
 - Image entrelacée (2:3:3:2)** Combine les images à la façon d'un télécinéma et conserve la vitesse de lecture de 29,97 i/s. Cette option produit une lecture fluide, mais sollicite davantage le processeur.
5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Réglages de lecture, puis de nouveau sur OK dans la boîte de dialogue Nouvelle séquence.

Désactivation des conversions 24p pour simuler le transfert de film-vidéo

Par défaut, Adobe Premiere Pro utilise un schéma de conversion 24p pour lire le métrage DV 24p à 29,97 i/s dans un projet en fonction de l'une des préconfigurations NTSC. Vous pouvez désactiver le schéma de conversion pour donner à votre séquence l'aspect d'un film converti en vidéo, ou diffusé, sans interpolation d'images.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) sur un élément 24p ou cliquez tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur un élément 24p (Mac OS) dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Modifier > Métrage.
3. Dans Fréquence d'images, sélectionnez Supprimer la conversion DV 24p.
4. Cliquez sur OK.

 *En outre, vous pouvez appliquer l'effet cinématographique de votre choix provenant de modules externes tiers à la séquence principale. Ces modules externes permettent souvent d'effectuer des conversions de style télécinéma ou d'ajouter une correction des grains ou des couleurs pour simuler divers types de pellicules. Faites attention à l'éclairage et pendant la prise de vues, utilisez des trépieds et effectuez des panoramiques lents pour donner l'impression qu'une caméra lourde est utilisée. Si vous faites attention à tous ces détails, vous obtiendrez un projet avec un aspect cinématographique plus authentique.*

Affichage du code temporel source 24p

Lorsque vous importez un métrage 24p, Adobe Premiere Pro le traite comme un métrage progressif à 23,976 i/s. C'est pour cette raison que lorsque vous utilisez un métrage 24p dans un projet 24p, le code temporel indique 24 i/s. Cependant, la caméra enregistre le métrage 24p en code temporel non compensé 30 i/s. Lorsque vous enregistrez un métrage 24p pour l'acquisition, les éléments sont enregistrés en fonction du code temporel non compensé de 30 i/s de la caméra.

Par exemple, un élément que vous consignez en vue de sa capture peut avoir la valeur de point d'entrée 00:01:00:28. Toutefois, en tant qu'élément off-line d'un projet 24p, le point d'entrée indique 00:01:00:23. En outre, le mélange de métrages non compensés et de métrages compensés peut entraîner de plus grandes différences au niveau de l'affichage du code temporel entre le projet et l'élément. De ce fait, les minutes, les secondes et les durées entières peuvent paraître décalées. Gardez à l'esprit ces différences lorsque vous effectuez un montage.

Si vous utilisez un code temporel non compensé 30 i/s pour des projets contenant du métrage 24p, Adobe Premiere Pro supprime chaque cinquième image dans le compte de code temporel du métrage 24p. Lorsque vous affichez les propriétés de votre élément 24p, le nombre d'images par seconde est de 23,976, mais la base de temps correspond à 29,97. Si vous préférez lire le code temporel original d'un élément, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez sur l'élément tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS) dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Modifier > Métrage > Utiliser la fréquence d'images à partir du fichier.

Lancement d'une séquence d'appareil mobile

[Haut de la page](#)

Vous pouvez monter de la vidéo destinée à des téléphones portables, des lecteurs multimédia portables et d'autres périphériques portables. La sélection d'une préconfiguration de projet correspondant aux besoins du périphérique cible est la façon la plus facile de commencer. Une fois que vous avez terminé le montage de votre film, utilisez Adobe Media Encoder pour le coder avec les caractéristiques audio et vidéo appropriées pour les périphériques cibles.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans l'écran de démarrage, cliquez sur Nouveau projet.
 - Sélectionnez Fichier > Nouveau > Projet.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, cliquez sur OK.
3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle séquence, sélectionnez l'onglet Préconfigurations de la séquence.
4. Sélectionnez le dossier de préconfigurations Portables et appareils. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour monter un film destiné exclusivement aux périphériques prenant en charge la vidéo 3 GPP à des tailles d'images de 176x144 ou 88x72, sélectionnez la préconfiguration CIF, QCIF, QQCIF.
- Pour monter un film destiné à être distribué sur le Web ou sur des appareils mobiles pouvant afficher de la vidéo 4:3 à des tailles d'images de 320x240 ou 128x96, sélectionnez la préconfiguration iPod, QVGA, Sub-QCIF.

5. Entrez un nom dans la zone Nom de la séquence, puis cliquez sur OK.

Utilisation de plusieurs séquences

[Haut de la page](#)

Un projet unique peut contenir plusieurs séquences. Différentes séquences au sein d'un même projet peuvent présenter des réglages différents. Les réglages de chaque séquence sont définis au moment de sa création. Vous pourrez toutefois modifier certains de ces réglages ultérieurement.

- Pour changer de séquence, dans le Moniteur du programme ou le panneau Montage, cliquez sur l'onglet de la séquence à utiliser. L'onglet de la séquence apparaît au premier plan dans les deux panneaux.
- Pour afficher une séquence dans un panneau Montage séparé, faites glisser l'onglet Séquence vers une zone vide. Pour éviter l'ancrage du panneau, faites-le glisser en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.
- Pour ouvrir une séquence dans le Moniteur source, maintenez la touche Ctrl/Commande enfoncée et cliquez deux fois sur la séquence dans le panneau Projet. Dans le panneau Montage, maintenez la touche Ctrl/Commande enfoncée et cliquez deux fois sur une séquence imbriquée.

Imbrication des séquences

[Haut de la page](#)

Vous pouvez imbriquer des séquences dans d'autres séquences, quelle que soit leur résolution, pour établir des regroupements et des hiérarchies complexes. Vous pouvez imbriquer une séquence dans une autre dont les réglages de base temporelle, de taille d'image et de rapport L/H en pixels sont différents. Une séquence imbriquée apparaît comme un élément audio/vidéo combiné unique, même si sa séquence source peut contenir plusieurs pistes audio et vidéo.

Vous pouvez sélectionner, déplacer, raccorder et appliquer des effets à des séquences imbriquées, comme vous le feriez avec tout autre élément. Les modifications apportées à la séquence source sont répercutées dans les occurrences imbriquées sous-jacentes.

Avec l'imbrication des séquences, il existe bon nombre de techniques qui permettent de gagner un temps précieux et de créer des effets qui sinon seraient difficiles, voire impossibles à créer :

- Réutilisez des séquences. Lorsque vous souhaitez répéter une séquence, notamment une séquence complexe, vous pouvez la créer immédiatement, puis l'imbriquer dans une autre séquence aussi souvent que nécessaire.
- Appliquez des réglages différents aux répliques d'une séquence. Si, par exemple, vous souhaitez exécuter une séquence de façon répétée mais avec un effet différent à chaque fois, il vous suffit d'appliquer un effet à chaque instance de la séquence imbriquée.
- Rationalisez l'espace de montage. Créez séparément des séquences multicouches complexes, ajoutez-les ensuite à votre séquence principale comme un élément unique. Cette opération non seulement vous évite d'avoir à gérer des pistes nombreuses dans la séquence principale, mais peut également diminuer le risque de déplacement inopiné d'éléments au cours du montage (et de perte de la synchronisation).
- Créez des regroupements complexes et des effets imbriqués. Par exemple, bien que vous puissiez appliquer uniquement une transition à un point de montage, vous pouvez imbriquer des séquences et appliquer une nouvelle transition à chaque élément imbriqué, créant ainsi des transitions dans les transitions. Vous pouvez aussi créer des effets d'incrustation d'images, dans lesquels chaque image est une séquence imbriquée, contenant ses propres séries d'éléments, de transitions et d'effets.

Lorsque vous imbriquez des séquences, gardez à l'esprit les considérations suivantes :

- Vous ne pouvez pas imbriquer une séquence dans elle-même.
- Vous ne pouvez pas imbriquer une séquence contenant une piste audio à 16 canaux.
- Dans la mesure où les séquences imbriquées peuvent contenir des références à de nombreux éléments, les opérations impliquant une séquence imbriquée peuvent augmenter le temps de traitement. Adobe Premiere Pro applique ces opérations à tous les éléments.
- Une séquence imbriquée représente toujours l'état actuel de sa source. La modification du contenu de la séquence source est répercutée dans le contenu des occurrences imbriquées. La durée n'est pas affectée directement.
- La durée initiale de la séquence imbriquée d'un élément est déterminée par sa source. La durée inclut l'espace vide qui se trouve au début de la séquence source, mais pas l'espace vide qui se trouve à la fin.
- Vous pouvez définir les points d'entrée et de sortie d'une séquence imbriquée comme pour tout autre élément. Le raccord d'une séquence imbriquée ne modifie pas la longueur de la séquence source. Par ailleurs, la modification ultérieure de la durée de la séquence source n'affecte pas la durée des occurrences imbriquées existantes. Pour allonger les occurrences imbriquées et afficher le matériel ajouté à la séquence source, utilisez les méthodes de raccord standard. A l'inverse, une séquence source raccourcie provoque la présence dans l'instance imbriquée d'un élément vidéo noir et d'un élément audio silencieux (que vous pourriez être amené à retrancher de la séquence imbriquée).

Imbrication d'une séquence dans une autre

❖ Faites glisser une séquence du panneau Projet ou Moniteur source vers la piste ou les pistes appropriée(s) de la séquence active ou utilisez l'une des méthodes de montage décrites pour l'ajout d'un élément.

Remarque : vous n'aurez pas besoin d'interpréter l'audio avant de monter une séquence imbriquée.

Création d'une séquence imbriquée à partir d'une sélection d'éléments

1. Dans une séquence, sélectionnez un ou plusieurs éléments à envoyer vers une séquence imbriquée.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Élément > Imbriquer.
 - Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Imbriquer.

Adobe Premiere Pro découpe les éléments sélectionnés dans la séquence, les envoie vers une nouvelle séquence et imbrique la nouvelle séquence dans celle d'origine, en commençant à l'emplacement du premier élément sélectionné.

Ouverture de la source d'une séquence imbriquée

❖ Cliquez deux fois sur un élément de la séquence imbriquée. La source de la séquence imbriquée devient la séquence active.

Faire apparaître une image source à partir d'une séquence imbriquée

Si vous souhaitez afficher un élément dans une séquence imbriquée (par exemple, pour la modifier), vous pouvez ouvrir rapidement la séquence source au niveau de l'image spécifique que vous voulez afficher.

1. Dans le panneau Montage, ciblez la piste dans laquelle se trouve une séquence imbriquée en cliquant sur l'en-tête de cette piste. Si vous ciblez plusieurs pistes, la piste ciblée supérieure est utilisée pour sélectionner la séquence imbriquée.
2. Positionnez la tête de lecture sur l'image de la séquence imbriquée que vous voulez faire apparaître dans sa séquence d'origine.
3. Appuyez sur Maj + T pour ouvrir la séquence source dans le panneau Montage. La tête de lecture se trouve au niveau de l'image que vous avez spécifiée dans la séquence imbriquée.

Dans Adobe Premiere Pro CS6 (Windows), le raccourci clavier a été remplacé par Ctrl-Maj-F. Le raccourci clavier n'a pas été changé dans Mac OS.

4. Double-cliquez sur l'élément comportant la tête de lecture pour ouvrir l'élément dans le moniteur source.

Association de fichiers de sous-titres (CS5.5 et versions ultérieures)

[Haut de la page](#)

Vous pouvez joindre à une séquence un fichier de sous-titres et afficher ces derniers dans le Moniteur du programme. Les types de fichier pouvant être joints sont les suivants : .mcc et .scc, pour HDTV (CEA-708) et SD (CEA-608), respectivement.

Remarque : Il convient de préparer les fichiers de sous-titrage avec le code temporel pour qu'ils correspondent à la séquence dans Adobe Premiere Pro.

Pour joindre un fichier de données de sous-titrage à une séquence :

- Sélectionnez la séquence, puis Séquence > Sous-titrage > Joindre le fichier.

Pour afficher les sous-titres joints dans le panneau du Moniteur du programme, sélectionnez dans le menu du panneau l'option Activer sous Affichage du sous-titrage.

Certaines cartes d'acquisition de tiers sont dotées d'un module externe qui permet l'affichage des données de sous-titrage sur un moniteur externe. Après avoir installé le module externe, configurez l'affichage du sous-titrage dans les paramètres du moniteur. Premiere Pro peut envoyer des sous-titrages à un moniteur DV sans aucun module externe supplémentaire.

Le seul flux de production de sortie natif pour le sous-titrage consiste à incorporer les données de sous-titrage .scc (SD) lorsque vous créez des DVD dans Adobe Encore CS5 et versions ultérieures. Pour plus de détails, consultez [cette page de l'aide d'Adobe Encore](#).

Les fonctionnalités suivantes ne sont plus prises en charge lorsque vous utilisez les sous-titrages dans Adobe Premiere Pro :

- Adobe Premiere Pro ne crée pas de données de sous-titrage.
- Adobe Premiere Pro n'extrait pas ni n'importe les données de sous-titrage des éléments importés.
- Le sous-titrage n'est plus conservé lorsque vous imbriquez des séquences.
- Adobe Dynamic ne conserve pas les données de sous-titrage lors de l'envoi d'une séquence à Adobe Encore.
- Le changement de l'heure de début du code temporel n'est pas respecté lorsque vous joignez des fichiers à une séquence.
- Adobe Premiere Pro n'incorpore pas les données de sous-titrage aux fichiers exportés.
- Les cartes d'acquisition de tiers ne prennent pas toutes en charge le sous-titrage.
- Les données HDTV (CEA-708) .mcc ne peuvent pas être générées. Elles peuvent seulement être affichées en mode natif.
- Adobe Premiere Pro n'incorpore pas les données de sous-titrage dans un fichier exporté.

- Adobe Premiere Pro ne décode pas les paquets CEA-608.

Pour plus d'informations à propos de l'association d'un fichier de sous-titres à une séquence Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

[Visionnez ce didacticiel vidéo sur Adobe TV](#) de Karl Soule qui explique comment joindre, prévisualiser et exporter des sous-titres.

Consultez cet article sur le blog de la zone de travail d'Adobe Premiere Pro pour plus d'informations sur les sous-titres dans Adobe Premiere Pro.

Pour en savoir plus sur le sous-titrage, [consultez cet article de forum](#) (en anglais).

Voir aussi

[Affichage des propriétés des éléments](#)

[Résolution des problèmes liés aux formats de fichier et aux codecs](#)

[Formats de fichier pris en charge pour l'importation](#)

 [Bases du sous-titrage \(Aide d'Adobe Encore\)](#)

[Sous-titrage sur wikipedia](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création et lecture des éléments

Éléments sources, occurrences d'élément, sous-éléments et éléments en double

Duplication d'un élément

Création de sous-éléments

Lecture d'un élément dans le panneau Projet

Dans Adobe Premiere Pro, la création d'éléments s'effectue en important des fichiers, en copiant des éléments ou en créant des sous-éléments. Pour créer une occurrence d'élément, utilisez un élément d'une séquence.

Éléments sources, occurrences d'élément, sous-éléments et éléments en double

[Haut de la page](#)

Dans Adobe Premiere Pro, un élément pointe vers un fichier source. Le fait de raccorder un élément, ou de le modifier d'une quelconque manière, n'a aucune incidence sur le fichier source. Par exemple, si vous importez un fichier de 30 minutes dans Adobe Premiere Pro, vous créez un élément de 30 minutes qui pointe vers ce fichier source. Si vous ajustez l'élément à une durée de 5 minutes, le fichier source de 30 minutes reste sur votre disque dur, mais l'élément fait référence uniquement à une section de 5 minutes. Adobe Premiere Pro stocke les informations sur les éléments dans des champs de métadonnées d'élément, situés dans des fichiers de projet. En revanche, les informations relatives aux fichiers sources sont stockées dans des champs de métadonnées XMP.

Vous pouvez raccorder des éléments sources, des occurrences d'éléments, des sous-éléments ou des éléments en double. Tous les types d'éléments d'une séquence peuvent être raccordés pratiquement de la même manière. Les différents types d'élément sont les suivants :

Élément source (principal) Élément initialement importé dans le panneau Projet. Il n'est répertorié qu'une seule fois par défaut dans le panneau Projet. Si vous supprimez un élément source du panneau Projet, toutes ses occurrences sont également supprimées.

Occurrence d'élément Référence dépendante à un élément source, utilisée dans une séquence. Chaque fois que vous ajoutez un élément à une séquence, vous créez une autre occurrence de l'élément. Une occurrence d'élément porte les mêmes nom et référence de fichier source que l'élément source dont elle dépend. Les occurrences d'éléments ne sont pas répertoriées dans le panneau Projet, mais elles sont différenciées dans le menu du panneau Moniteur source, si vous les ouvrez à cet endroit. Le menu du panneau Moniteur source répertorie les occurrences par nom, nom de séquence et point d'entrée.

Sous-élément Section d'un élément principal qui fait référence au fichier média de l'élément principal. Utilisez des sous-éléments pour faire référence à des sections distinctes d'éléments principaux de longue durée. (Voir Création de sous-éléments.)

Élément en double Copie indépendante d'un élément source que vous avez créée manuellement à l'aide de la commande Edition > Dupliquer. Vous pouvez également créer un élément en double en important le même fichier plusieurs fois. Contrairement à une occurrence d'élément, un élément en double conserve sa propre référence au fichier source de l'élément original sur le disque et est présent sous forme d'élément supplémentaire dans le panneau Projet. Adobe Premiere Pro ne supprime pas un élément en double lorsque vous supprimez l'élément original du panneau Projet. Les éléments principaux et en double peuvent être renommés séparément.


Franklin McMahon explique [dans cette vidéo](#) de Layers Magazine comment utiliser des sous-éléments.

Pour plus d'informations, reportez-vous au didacticiel d'Andrew Devis, sur le [quoi, le pourquoi et le comment des sous-éléments](#).

Visionnez également le didacticiel d'Andrew Devis sur la [compréhension des outils du panneau Source](#).

Duplication d'un élément

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez un élément, puis choisissez Edition > Dupliquer.
2. Pour renommer l'élément en double, sélectionnez-le, choisissez Élément > Renommer, puis saisissez le nouveau nom de l'élément.
 Vous pouvez également dupliquer un élément en le copiant et en le collant dans le panneau Projet (ou ses dossiers), ou encore en le faisant glisser dans le panneau Projet tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.

Création de sous-éléments

[Haut de la page](#)

Un sous-élément est une section d'un élément principal (source) que vous souhaitez modifier et gérer séparément dans votre projet. Vous pouvez utiliser des sous-éléments pour organiser vos longs fichiers média.

Vous utilisez les sous-éléments d'un panneau Montage comme vous le feriez avec des éléments principaux. Les opérations de raccord et de montage d'un sous-élément sont limitées par ses points d'entrée et de sortie. Vous pouvez toutefois définir de nouveaux points d'entrée et de sortie, du moment qu'ils se situent entre les points d'entrée et de sortie d'origine que vous avez définis pour le sous-élément lors de sa création à partir de l'élément principal.

Les sous-éléments référencent le fichier média de l'élément principal. Si vous supprimez un élément principal ou le prenez off-line en conservant son média sur le disque, le sous-élément et son occurrence restent en ligne. Si vous supprimez le média original du disque, le sous-élément et

ses occurrences apparaissent off-line. Si vous liez à nouveau un élément principal, ses sous-éléments restent liés au média original.

Si vous acquérez ou liez à nouveau un sous-élément, il devient alors un élément principal, et tous les liens avec le média d'origine sont rompus. Le fichier média nouvellement acquis comporte uniquement la partie de référence du média du sous-élément. Toutes les occurrences du sous-élément sont à nouveau liées au média nouvellement acquis.

Les types d'éléments ci-dessous ne peuvent pas être transformés en sous-éléments :

- Sélections de plusieurs éléments
- Titres, images fixes, éléments synthétiques
- Eléments de séquence
- Eléments regroupés





 Pour utiliser un élément principal et ses sous-éléments dans un autre projet, importez le projet contenant ces éléments.

Vous pouvez créer un sous-élément à partir de n'importe quel élément fusionné, comme vous le feriez avec n'importe quel autre sous-élément. Le code temporel de début de l'élément principal correspond au premier code temporel des éléments du composant. Le code temporel de fin de l'élément principal correspond au dernier code temporel des éléments du composant. La case Convertir en élément principal est désactivée.


Création d'un sous-élément à partir du panneau Projet

Vous pouvez créer un sous-élément à partir d'éléments sources ou à partir d'autres sous-éléments constitués d'un seul fichier média.

1. Cliquez deux fois sur un élément dans le panneau Projet pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Dans le Moniteur source, définissez les points d'entrée et de sortie du sous-élément. Soit le point de sortie, soit le point d'entrée (ou les deux) doit différer des points d'entrée et de sortie de l'élément source.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Elément > Créer un sous-élément, nommez le sous-élément, puis cliquez sur OK.
 - Faites glisser l'élément dans le panneau Projet tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée. Nommez le sous-élément, puis cliquez sur OK.

Le sous-élément apparaît dans le panneau Projet avec une icône , , , . L'icône varie selon le type de média.

4. (Facultatif) Pour conserver les points d'entrée et de sortie d'origine dans l'élément principal, réinitialisez-les dans le Moniteur source lors de la prévisualisation de cet élément.

 Vous pouvez également convertir un élément principal en sous-élément en sélectionnant l'élément source dans le panneau Projet ou le Moniteur source. Choisissez ensuite Elément > Modifier un sous-élément et définissez ses valeurs de début et de fin de média.

Création d'un sous-élément à partir d'un panneau Montage

Vous pouvez créer des sous-éléments à partir d'un panneau Montage

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser une occurrence d'élément depuis une séquence vers un chutier ouvert d'un panneau Projet tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée. Nommez le sous-élément, puis cliquez sur OK.
- Cliquez avec le bouton droit sur une occurrence d'élément dans une séquence, puis sélectionnez Créer un sous-élément. Nommez le sous-élément, puis cliquez sur OK.

Réglage des heures de début et de fin du média d'un sous-élément

1. Sélectionnez le sous-élément dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Elément > Modifier un sous-élément.
3. Modifiez les champs du code temporel de début et du code temporel de fin du sous-élément.

Remarque : Si vous sélectionnez une instance d'un sous-élément dans le panneau Projet, vous ne pouvez pas définir de nouveaux points d'entrée et de sortie entre les points existants de l'instance. Cette limite permet d'éviter la perte des images utilisées dans la séquence.

Conversion d'un sous-élément en élément principal

1. Sélectionnez le sous-élément dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Elément > Modifier un sous-élément.

L'élément converti conserve les mêmes valeurs de début et de fin que celles de l'élément principal répertoriées dans la boîte de dialogue Modifier un sous-élément.

3. Sélectionnez Convertir en élément principal, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez utiliser la zone de prévisualisation en haut d'un panneau Projet pour prévisualiser les éléments individuels.

1. Sélectionnez l'élément.
2. Appuyez sur le bouton Lecture ► de la visionneuse de vignettes. Le bouton Lecture se transforme en bouton Arrêt. Appuyez sur Arrêt pour arrêter la lecture. (La lecture de l'élément dans la visionneuse de vignettes n'affecte pas les affichages du panneau Moniteur source.)

Dans Première Pro CS6, vous pouvez lire des éléments dans la vue icône du panneau Projet. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans le panneau Projet, cliquez sur le bouton Mode Icône.
2. Sélectionnez l'élément en cliquant sur celui-ci.
3. Pour effectuer une lecture, appuyez sur la touche L ou sur la barre d'espace. Pour arrêter, cliquez sur le bouton Arrêt ou appuyez sur la touche K ou sur la barre d'espace. Le bouton et la barre d'espace permettent de lire et d'arrêter la séquence. Pour effectuer la lecture en sens inverse, appuyez sur J.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Ajout d'éléments à des séquences

Ajout d'éléments à une séquence

Ouverture d'une séquence

Définition de pistes cibles

Glissement du contenu audio et vidéo dans une séquence

Glissement de la piste audio ou vidéo uniquement vers une séquence

Ajout d'une piste pendant l'ajout d'un élément

Insertion d'un élément dans une séquence

Remplacement d'un élément dans une séquence

Insertion ou remplacement en faisant glisser un élément sur le panneau Programme

Montages à trois et quatre points

Ajout automatique d'éléments à une séquence

Mélange de types d'éléments dans une séquence

Remplacement d'un élément par un autre dans un panneau Montage

Remplacement du métrage source par un élément

Définition ou suppression des points d'entrée et de sortie de la séquence

Définition de l'heure de début d'une séquence

[Haut de la page](#)


Ajout d'éléments à une séquence

Vous pouvez ajouter des éléments à une séquence en procédant de l'une des façons suivantes :

- Faites glisser l'élément à partir du panneau Projet ou du Moniteur source vers le panneau Montage ou le Moniteur du programme.
- Utilisez les boutons Insérer et Remplacer du Moniteur source pour ajouter des éléments dans le panneau Montage. Vous pouvez également utiliser les raccourcis-clavier associés à ces boutons.
- Assembler automatiquement une séquence à partir du panneau Projet.
- Faites glisser l'élément du panneau Projet, du panneau Source ou de l'Explorateur de médias dans le Moniteur du programme.

Un montage par remplacement ajoute un élément en remplaçant les images déjà présentes dans une séquence à partir du point de montage et sur toute la longueur de l'élément. Le remplacement est la méthode par défaut lorsque vous faites glisser un élément vers une séquence ou que vous réorganisez les éléments d'une séquence.

Dans un montage par insertion, l'ajout d'un élément à la séquence force le déplacement en avant des éléments à des fins d'adaptation au nouvel élément. Lorsque vous déplacez un élément, appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) pour basculer en mode insertion.

 *Si une ou plusieurs pistes sont verrouillées, une opération de montage par insertion décale les éléments situés dans toutes les pistes non verrouillées. Pour éviter qu'un montage par insertion ne décale les éléments d'une piste, verrouillez la piste. Une autre solution consiste à cliquer sur le bouton de verrouillage de la synchronisation dans l'en-tête de chaque piste à décaler.*

[Haut de la page](#)

Ouverture d'une séquence

❖ Dans le panneau Projet, double-cliquez sur une séquence.

La séquence s'ouvre dans un panneau Montage.

Définition de pistes cibles


[Haut de la page](#)

Une séquence peut contenir plusieurs pistes vidéo et audio. Lorsque vous ajoutez un élément à une séquence, il est important d'affecter la ou les pistes dans lesquelles il doit être monté. Vous pouvez cibler une ou plusieurs pistes, de type audio ou vidéo. Ciblez les pistes selon la méthode de montage utilisée : à partir du Moniteur source, en faisant glisser ou en copiant/collant dans le montage.

- Avant de procéder à un montage par insertion ou remplacement, vous pouvez faire correspondre les pistes d'un élément du Moniteur source avec une ou plusieurs pistes d'une séquence. Pour ce faire, faites glisser l'indicateur de piste source représentant chacune des pistes de l'élément source dans une ou plusieurs pistes sélectionnées de la séquence. Les indicateurs de piste audio source peuvent uniquement être placés dans les pistes audio correspondant à la configuration des canaux de l'élément source. Par exemple, l'indicateur de piste audio d'un élément stéréo ne peut être placé que dans une piste stéréo à l'intérieur d'une séquence. Une fois les pistes ciblées, montez l'élément en appuyant sur les boutons Insérer ou Remplacer (ou utilisez les raccourcis).
- Lorsque vous faites glisser un élément sur une séquence en tant que montage par insertion ou remplacement, le fait de déposer l'élément


sur la piste cible automatiquement cette dernière. Il n'est pas nécessaire de préciser les pistes à l'avance. Un montage par glissement correspond par défaut à un montage par remplacement. Si vous procédez à un montage de l'élément par insertion, maintenez enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) pendant que vous faites glisser l'élément. Au cours du montage, des triangles apparaissent pour indiquer les pistes affectées.

- Lorsque vous ajoutez des éléments à une séquence en les collant (ou à l'aide des raccourcis clavier), vous devez préciser à l'avance les pistes cibles. Vous pouvez cibler plusieurs pistes audio ou vidéo à la fois. Vous pouvez également choisir de cibler une piste vidéo uniquement ou une piste audio uniquement. Cliquez sur la ou les pistes à cibler dans la zone des en-têtes de pistes d'un panneau Montage. Cette zone apparaît en surbrillance pour une piste ciblée.

 Vous pouvez également affecter des raccourcis clavier à certaines commandes de ciblage.

Si vous remplacez un élément, seules les pistes ciblées sont concernées, et ce que vous fassiez glisser l'élément ou que vous utilisiez le bouton Remplacer du Moniteur source.

Si vous insérez un élément, ce dernier est placé dans les pistes ciblées et les éléments contenus dans les pistes non verrouillées où arrive l'élément source sont décalés pour permettre cette insertion. Vous pouvez indiquer d'autres pistes à décaler en leur appliquant la fonction de verrouillage de synchronisation.

 Pour insérer un élément et ne pas déplacer les éléments des autres pistes, maintenez les touches Ctrl-Alt (Windows) ou Commande-Option (Mac OS) enfoncées tout en faisant glisser l'élément vers la piste.

Vous pouvez déplacer des éléments vidéo vers n'importe quelle piste vidéo ; en revanche, vous ne pouvez déplacer des éléments audio que vers une piste audio compatible. Les éléments audio ne peuvent être ajoutés ni à la piste audio principale ni aux pistes de mixage secondaires ; par ailleurs, ils ne peuvent être placés que sur les pistes audio du type de couche correspondant : mono, stéréo, ou 5.1 (voir Pistes audio dans une séquence).

Les éléments aux composantes vidéo et audio liées peuvent être déplacés vers une piste audio ou vidéo, mais les composantes audio et vidéo de l'élément apparaissent séparément dans les pistes correspondantes appropriées.

Remarque : vous pouvez déplacer un élément vers une piste compatible déverrouillée d'une séquence, quelles que soient les pistes ciblées. Il est impossible de cibler une piste verrouillée. Le verrouillage d'une piste cible désélectionne cette piste en tant que cible.

Pour plus d'informations sur le ciblage et l'empilement de pistes dans Adobe Premiere Pro, reportez-vous à [cette vidéo](#) de Maxim Jago pour Learn by Video et Video2Brain.

Andrew Devis explique comment verrouiller la synchronisation et cibler des pistes [dans cette vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

Frank Rohmer propose sur le site Web d'Adobe [un didacticiel vidéo](#) qui explique la mise en correspondance des pistes source avec les pistes cibles.

Glissement du contenu audio et vidéo dans une séquence

[Haut de la page](#)

Par défaut, lorsqu'elles sont déposées dans une séquence, les composantes audio et vidéo des éléments liés apparaissent dans les pistes correspondantes (Vidéo 1 et Audio 1, par exemple), sauf si le type de couche audio de l'élément est incompatible avec la piste cible. Le cas échéant, la composante audio de l'élément lié apparaît dans la piste compatible suivante, ou une piste compatible est créée automatiquement.


Remarque : un élément audio déplacé vers une piste incompatible est automatiquement décalé vers la piste compatible suivante, même si la piste est occupée par un autre élément audio. Par conséquent, veillez à ne pas toucher aux éléments déjà présents dans la séquence.


Vous pouvez toutefois modifier ce comportement en maintenant enfoncée la touche Maj pendant l'opération de déplacement.

Remarque : pour plus d'informations sur la création de pistes compatibles avec vos éléments, consultez les sections *Utilisation des pistes* et *Création d'une préconfiguration de séquence personnalisée*.




Le Moniteur du programme peut vous aider à déterminer à quel endroit positionner un élément que vous ajoutez à une séquence. Dans un montage par remplacement, il présente les images de la séquence qui sont adjacentes au début et à la fin du nouvel élément. Dans un montage par insertion, il présente les images adjacentes au point d'insertion.

1. (Facultatif) Ouvrez un élément dans le Moniteur source, puis marquez ses points d'entrée et de sortie. (Voir *Utilisation des points d'entrée et de sortie*.)

 Si vous ne voulez pas définir des points d'entrée et de sortie, vous pouvez faire glisser l'élément directement à partir d'un chutier ou de la vignette de prévisualisation dans le panneau Projet.

2. Pour que les bords de l'élément restent alignés pendant le glisser-déplacer, vérifiez que le bouton Magnétisme  est activé dans un panneau Montage.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer les parties audio et vidéo d'un élément vers des pistes spécifiques, faites glisser l'élément vers un panneau Montage à partir du panneau Projet ou Moniteur source. Dès que la partie vidéo de l'élément recouvre la piste vidéo de votre choix, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée. Sans relâcher la touche Maj, faites glisser le curseur vers le bas, au-delà de la barre de séparation entre les pistes audio et vidéo. Dès que la partie audio de l'élément recouvre la piste audio de votre choix, relâchez le bouton de la souris et la touche Maj.
 - Pour faire glisser la partie vidéo d'un élément vers la piste Vidéo 1 et la partie audio vers n'importe quelle piste audio, faites glisser l'élément à partir du panneau Projet ou Moniteur source au-delà de la ligne de séparation entre les pistes audio et vidéo. Déposez l'élément au-dessus de la piste audio dans laquelle vous souhaitez placer la partie audio. La partie vidéo de l'élément reste dans la

piste Vidéo 1, tandis que la partie audio est placée dans la piste audio de votre choix.

- Pour réaliser un montage par remplacement, faites glisser l'élément du panneau Projet ou Moniteur source vers une piste appropriée dans le panneau Montage, au point de début souhaité de l'élément. La zone de destination s'affiche en surbrillance et le pointeur se transforme en icône de remplacement .
- Pour réaliser un montage par insertion, maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser l'élément du panneau Projet ou Moniteur source vers une piste appropriée dans le panneau Montage, au point de début souhaité de l'élément. La zone de destination s'affiche en surbrillance et le pointeur prend la forme de l'icône d'insertion . Des flèches apparaissent au point d'insertion de toutes les pistes.
- Pour réaliser un montage par insertion en ne décalant que les pistes cibles, maintenez les touches Ctrl et Alt (Windows) ou Commande et Option (Mac OS) enfoncées, tout en faisant glisser l'élément du panneau Projet ou Moniteur source vers une piste appropriée dans un panneau Montage, au point de début souhaité de l'élément. La zone de destination s'affiche en surbrillance et le pointeur prend la forme de l'icône d'insertion . Des flèches apparaissent au point d'insertion des pistes auxquelles l'élément est ajouté.
- (Claviers latins uniquement) Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur un élément pendant que vous le déposez dans un panneau Montage, appuyez sur la touche = (égal) pour augmenter le facteur de zoom ou sur la touche - (moins) pour le diminuer tout en faisant glisser. N'utilisez pas les touches du pavé numérique.



L'élément est alors placé dans un panneau Montage et ce dernier s'active, facilitant ainsi la lecture de l'élément récemment ajouté à la séquence.

Remarque : vous pouvez aussi faire glisser, ou maintenir la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée et faire glisser un élément dans le Moniteur du programme pour le remplacer ou l'insérer. Vérifiez que la piste voulue est ciblée dans un panneau Montage et que la tête de lecture est à l'emplacement dans la séquence auquel vous souhaitez ajouter l'élément. Pour éviter qu'un montage par insertion ne décale des éléments dans une piste, désactivez l'option de verrouillage de synchronisation de cette piste ou verrouillez-la.

Glissement de la piste audio ou vidéo uniquement vers une séquence

[Haut de la page](#)

Vous pouvez ajouter la piste vidéo, les pistes audio ou les deux types de piste d'un élément à une séquence. Lorsque vous déplacez un élément depuis le panneau Projet ou la zone d'affichage principale du Moniteur source, les deux types de piste sont ajoutés automatiquement. Si vous souhaitez n'ajouter qu'un seul type de piste, faites-le à partir du Moniteur source.

1. Cliquez deux fois sur un élément dans un panneau Projet ou Montage pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer toutes les pistes audio et vidéo de l'élément, effectuez l'opération de glisser-déplacer depuis n'importe quel point de la zone d'affichage principale.
 - Pour déplacer uniquement la piste vidéo, effectuez l'opération de glisser-déplacer à partir de l'icône Faire glisser la vidéo uniquement .
 - Pour déplacer uniquement les pistes audio, commencez par cibler, dans le panneau Montage, les pistes de destination des pistes audio de l'élément. Mappez ensuite les pistes audio à utiliser sur les pistes audio ciblées. Enfin, effectuez l'opération de glisser-déplacer à partir de l'icône Faire glisser l'audio uniquement .

Remarque : Faire glisser la vidéo uniquement et Faire glisser l'audio uniquement ne sont pas des boutons. Il s'agit d'icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour lancer les opérations de déplacement respectives.

Ajout d'une piste pendant l'ajout d'un élément

[Haut de la page](#)

❖ Faites glisser un élément du panneau Projet ou du Moniteur source vers l'espace vierge qui se trouve au-dessus de la piste vidéo la plus haute (pour un élément vidéo ou lié) ou en dessous de la piste audio la plus basse (pour un élément audio ou lié). En fonction du contenu de l'élément source, Adobe Premiere Pro ajoute une piste audio et/ou une piste vidéo.

Remarque : si la séquence ne contient pas de piste non verrouillée du type de média correct (par exemple, une piste audio stéréo pour un élément source stéréo), une nouvelle piste est créée automatiquement pour accueillir l'élément.

Insertion d'un élément dans une séquence

[Haut de la page](#)

1. Cliquez deux fois sur un élément dans le panneau Projet ou une séquence pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Positionnez la tête de lecture à l'endroit dans la séquence où vous souhaitez insérer l'élément.
3. Dans le panneau Montage, cliquez sur les en-têtes des pistes aux endroits où vous souhaitez insérer les composants de l'élément source afin de les cibler.
4. Faites glisser les indicateurs de piste de l'élément source vers les en-têtes des pistes dans lesquelles vous voulez insérer les composants.
5. Cliquez sur la case de verrouillage de synchronisation dans l'en-tête de n'importe quelle piste que vous souhaitez décaler consécutivement à l'insertion.

Remarque : toute piste ciblée ou dont l'option de verrouillage de synchronisation est activée sera affectée par l'opération d'insertion ;

seules les pistes non ciblées dont l'option de verrouillage de synchronisation est désactivée ne sont pas concernées. Si une piste est dépourvue d'indicateur de piste source ou si elle n'est pas ciblée, mais fait l'objet d'une opération étant donné que son verrouillage de synchronisation est activé, un arrière-plan de piste vide y est inséré au niveau de l'indicateur d'instant présent pour la durée de l'élément source.

6. Cliquez sur le bouton Insérer  dans le Moniteur source.

Les composantes audio et vidéo de l'élément vont être insérées dans les pistes sélectionnées au niveau de la tête de lecture. Les éléments situés à droite de l'indicateur sur sa propre piste et les pistes dont la fonction Verrouillage de synchronisation est activée vont être décalées vers la droite sur une distance correspondant à la longueur de l'élément inséré.


Vous avez besoin d'aide pour comprendre comment procéder à un montage par insertion ou incrustation (remplacement) ? Visionnez [cette vidéo](#) de Lynda.com et Chad Perkins.

Remplacement d'un élément dans une séquence

[Haut de la page](#)

1. Cliquez deux fois sur un élément dans le panneau Projet ou une séquence pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Positionnez la tête de lecture à l'endroit dans la séquence où vous souhaitez remplacer l'élément.
3. Cliquez sur les en-têtes des pistes où vous souhaitez remplacer les composants de l'élément source afin de les cibler.
4. Faites glisser les indicateurs de piste de l'élément source vers les en-têtes des pistes dans lesquelles vous voulez remplacer les composants.

Remarque : au cours d'un montage par remplacement, si une piste ciblée est dépourvue d'indicateur de piste source, un arrière-plan de piste vide y est inséré pour la durée de l'élément source, supprimant par là-même tout contenu existant à cet emplacement.

5. Cliquez sur le bouton Remplacer  dans le Moniteur source.

Les composantes audio et vidéo de l'élément sont incrustées dans les pistes sélectionnées au niveau de la tête de lecture.

Vous avez besoin d'aide pour comprendre comment procéder à un montage par insertion ou incrustation (remplacement) ? Visionnez [cette vidéo](#) de Lynda.com et Chad Perkins.

Insertion ou remplacement en faisant glisser un élément sur le panneau Programme

[Haut de la page](#)

Vous pouvez sélectionner et faire glisser l'élément du panneau Projet, du panneau Source ou de l'Explorateur de médias vers le Moniteur du programme. Ce faisant, une incrustation s'affiche dans le moniteur afin de fournir une représentation visuelle des modifications Remplacer et Insérer. Une info-bulle s'affiche pour décrire la touche de modification utilisée pour basculer entre ces différents types de modification. Pour effectuer une insertion ou un remplacement en faisant glisser un élément dans le panneau Programme, procédez comme suit :

- Faites glisser et déposez pour remplacer (glissement par défaut, aucune touche de modification).
- Faites glisser et déposez pour insérer (maintenez enfoncées la touche de modification Cmd/Ctrl).

Le ou les éléments qui peuvent être déplacés vers le Moniteur du programme peuvent l'être à partir du panneau Projet ou de l'Explorateur de médias. Il peut s'agir d'éléments AV, vidéo uniquement ou audio uniquement.

Lorsqu'un élément est déplacé du panneau Projet ou de l'Explorateur de médias vers la zone d'affichage vidéo du Moniteur du programme, l'incrustation Remplacer s'affiche par défaut lorsque aucune touche de modification n'est maintenue enfoncée. Une info-bulle s'affiche sous la vignette de l'élément, indiquant que le fait de déposer (relâchement de la souris) crée un montage par remplacement tandis que le fait de maintenir enfoncée la touche Cmd/Ctrl crée un montage par insertion.

Plusieurs éléments déplacés vers le Moniteur du programme n'affichent pas une icône d'empilement de plusieurs éléments. L'icône d'empilement des fichiers ne représente pas réellement le nombre d'éléments en cours de déplacement.

Lorsque la touche de modification est maintenue enfoncée, l'incrustation s'actualise afin d'afficher le montage par insertion. Vous pouvez permuter entre les modes Remplacer et Insérer en cours d'opération glisser-déposer. Maintenez enfoncée la touche de modification ; l'incrustation affiche la mise à jour.

Montages à trois et quatre points

[Haut de la page](#)

Le Moniteur source et le Moniteur du programme fournissent des commandes pour réaliser des montages à trois et quatre points, deux techniques standard en matière de montage vidéo classique.



Dans un montage à trois points, vous marquez deux points d'entrée et un point de sortie, ou deux points de sortie et un point d'entrée. Il n'est pas nécessaire de définir activement le quatrième point, car il est induit par les trois autres. Par exemple, dans un montage classique à trois points, vous définissez les images de début et de fin de l'élément source (points d'entrée et de sortie de la source) et l'heure de départ de l'élément dans la séquence (point d'entrée de la séquence). L'emplacement de fin de l'élément dans la séquence (le point de sortie de la séquence non spécifié) est déterminé automatiquement par les trois points définis. Toutefois, toute combinaison des trois points aboutit à un montage. Il peut arriver, par exemple, que le point de fin d'un élément dans une séquence soit plus critique que son point de début. Dans ce cas, les trois points incluent des points d'entrée et de sortie de la source ainsi qu'un point de sortie de la séquence. Par ailleurs, si vous souhaitez que l'élément commence et se termine au niveau de points particuliers de la séquence (que la ligne vocale coïncide parfaitement avec la narration, par exemple), vous pouvez

définir deux points dans la séquence et un seul point dans la source.




Maxim Jago explique et illustre les montages à trois points [dans cette vidéo](#).

Dans un montage à quatre points, vous marquez les points d'entrée et de sortie de la source ainsi que ceux de la séquence. Un montage à quatre points s'avère utile lorsque les images de départ et de fin ont une importance critique, dans l'élément source comme dans la séquence. Si les durées marquées dans la source et dans la séquence sont différentes, Adobe Premiere Pro vous signale cette incohérence et propose des solutions.

Montage à trois points

1. Dans le panneau Projet, cliquez deux fois sur un élément pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Cliquez sur les en-têtes des pistes dans un panneau Montage dans lequel vous souhaitez ajouter l'élément pour les cibler.
3. Dans la fenêtre de montage, faites glisser les indicateurs de piste source vers les en-têtes des pistes dans lesquelles vous souhaitez faire figurer les composants de l'élément.
4. Dans le Moniteur source et le Moniteur du programme, indiquez une combinaison possible de trois points d'entrée et de sortie.
5. Dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour réaliser un montage par insertion, cliquez sur le bouton Insérer .
 - Pour réaliser un montage par remplacement, cliquez sur le bouton Remplacer .

Montage à quatre points


1. Dans le panneau Projet, cliquez deux fois sur un élément pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Cliquez sur les en-têtes des pistes dans un panneau Montage dans lequel vous souhaitez ajouter l'élément pour les cibler.
3. Dans la fenêtre de montage, faites glisser les indicateurs de piste source vers les en-têtes des pistes dans lesquelles vous souhaitez faire figurer les composants de l'élément.
4. A l'aide du Moniteur source, marquez le point d'entrée et le point de sortie de l'élément source.
5. Dans le Moniteur du programme, marquez le point d'entrée et le point de sortie de la séquence.
6. Dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour réaliser un montage par insertion, cliquez sur le bouton Insérer .
 - Pour réaliser un montage par insertion et décaler les éléments dans les pistes cibles uniquement, cliquez sur le bouton Insérer  tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée.
 - Pour réaliser un montage par remplacement, cliquez sur le bouton Remplacer .
7. Si les marques définies dans la source et dans le programme correspondent à des durées différentes, sélectionnez une option lorsque vous y êtes invité :
 - Modifier la vitesse de l'élément (coller pour remplir)** Conserve les points d'entrée et de sortie de l'élément source mais modifie la vitesse de l'élément, de sorte que sa durée corresponde à celle déterminée par les points d'entrée et de sortie de la séquence.
 - Raccorder l'élément de début (gauche)** Modifie automatiquement le point d'entrée de l'élément source, de sorte que sa durée corresponde à celle déterminée par les points d'entrée et de sortie de la séquence.
 - Raccorder l'élément de fin (droite)** Modifie automatiquement le point de sortie de l'élément source, de sorte que sa durée corresponde à celle déterminée par les points d'entrée et de sortie de la séquence.
 - Ignorer le point d'entrée de la séquence** Ignore le point d'entrée de la séquence que vous avez défini et réalise un montage à trois points.
 - Ignorer le point de sortie de la séquence** Ignore le point de sortie de la séquence que vous avez défini et réalise un montage à trois points.

Ajout automatique d'éléments à une séquence


[Haut de la page](#)

Vous pouvez rapidement assembler un premier montage ou ajouter des éléments à une séquence existante. Les éléments ajoutés peuvent inclure les transitions vidéo et audio par défaut.

Pour visionner un didacticiel vidéo qui illustre la création d'un premier montage à l'aide de la commande Automatiser à la séquence, consultez le [site Web d'Adobe](#).

1. Définissez des points d'entrée et de sortie pour définir les points de départ et d'arrivée de chaque élément.
2. Organisez les éléments dans le panneau Projet. Vous pouvez ajouter les éléments à la séquence soit dans l'ordre dans lequel vous les sélectionnez, soit dans l'ordre dans lequel ils sont disposés dans un chutier en mode icône. Vous pouvez également ajouter des séquences ou des éléments dans des chutiers imbriqués.
 -  Vous pouvez organiser les éléments dans un chutier sous la forme d'un storyboard en mettant la fenêtre Projet en mode Icône. (Voir [Modification des vues du panneau Projet](#).)
3. Sélectionnez les éléments dans le panneau Projet. Maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée tout en cliquant

sur les éléments dans l'ordre souhaité ou en traçant un rectangle de sélection autour d'eux.

4. Dans le panneau Projet, cliquez sur le bouton Automatiser à la séquence .

5. Définissez les options suivantes dans la boîte de dialogue Automatiser à la séquence, puis cliquez sur OK :

Tri Spécifie la méthode utilisée pour déterminer l'ordre dans lequel les éléments sont ajoutés à la séquence. Si vous choisissez Ordre de tri, les éléments sont ajoutés dans leur ordre d'énumération dans le panneau Projet : de haut en bas en mode Liste ou de gauche à droite et de haut en bas en mode Icône. Si vous choisissez Ordre de sélection, les éléments sont ajoutés dans leur ordre de sélection dans le panneau Projet.

Position Spécifie la disposition des éléments dans la séquence. Si vous choisissez Séquentielle, les éléments sont disposés les uns à la suite des autres. Si vous choisissez Aux marques non numérotées, les éléments sont positionnés aux marques de séquence non numérotées. Les options de transition ne sont alors plus disponibles.

Méthode Spécifie le type de montage. Choisissez Montage par insertion pour ajouter des éléments à la séquence en commençant à l'instant présent de la séquence. Utilisez pour cela des montages par insertion qui décalent les éléments existants dans le temps pour s'adapter au nouveau matériel. Choisissez Montage par remplacement pour utiliser des montages par remplacement, qui permettent au nouveau matériel de remplacer les éléments déjà présents dans la séquence.

Remarque : la commande Automatiser à la séquence ne tient pas compte des pistes cibles et utilise toujours les pistes vidéo et audio les plus basses. Par exemple, si les pistes Vidéo1 et Audio1 sont verrouillées, la commande automatise à Vidéo2 et Audio2 ou à la piste audio la plus basse disposant du type de canal correct.

Superposition d'éléments Indique la durée de la transition et le réglage des points d'entrée et de sortie des éléments en compensation, lorsque la commande Appliquer la transition audio par défaut ou Appliquer la transition vidéo par défaut est sélectionnée. Par exemple, une valeur de 30 images ajuste les points d'entrée et de sortie des éléments de 15 images à chaque montage, là où une transition de 30 images est ajoutée. La valeur par défaut de cette option est de 15 images. Un menu vous permet de définir les unités en images ou en secondes.

Appliquer la transition audio par défaut Crée à chaque montage audio un fondu audio enchaîné à l'aide de la transition audio par défaut (définie dans le panneau Effets). Cette option est disponible uniquement lorsque des pistes audio sont présentes dans les éléments sélectionnés et que l'option Position est définie sur Séquentielle. Elle n'a aucun effet lorsque l'option Superposition d'éléments est de valeur nulle.

Appliquer la transition vidéo par défaut Place la transition par défaut (définie dans le panneau Effets) à chaque montage. Cette option n'est disponible que lorsque l'option Position est réglée sur Séquentielle, et elle n'a aucun effet lorsque l'option Superposition d'éléments est de valeur nulle.

Ignorer l'audio Ignore la partie audio des éléments sélectionnés pour ajout automatique à la séquence.

Ignorer la vidéo Ignore la partie vidéo des éléments sélectionnés pour ajout automatique à la séquence.

Vous trouverez sur le site Web des didacticiels Adobe [cet article](#), intitulé « Edit Storyboard Style », sur l'option Automatiser à la séquence et sur le montage de style storyboard.

Pour plus d'informations sur la création de diaporamas en ajoutant automatiquement des éléments à une séquence dans Adobe Premiere Pro, [consultez cette vidéo](#) de Jan Ozer pour Video2Brain.

Mélange de types d'éléments dans une séquence

[Haut de la page](#)

Vous pouvez mixer, dans une même séquence, des éléments présentant fréquences d'images (i/s), tailles d'image et rapports L/H différents. Par exemple, si vous déposez un élément HD dans une séquence d'un projet SD, il est automatiquement mis au format « Letterbox » et dimensionné à la taille d'image SD. De la même manière, si vous déposez un élément SD dans une séquence d'un projet HD, il est automatiquement mis au format « Pillar Box ».

Une barre de rendu s'affiche au-dessus de tout élément d'un panneau Montage dont les attributs ne correspondent pas aux réglages de la séquence. Cette barre indique la nécessité d'effectuer le rendu de ces éléments avant la sortie finale. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les éléments ne peuvent pas être prévisualisés en temps réel. Si une barre de rendu jaune s'affiche au-dessus de l'élément, il est probable qu'Adobe Premiere Pro puisse la lire en temps réel sans procéder à un rendu. Si, toutefois, la barre de rendu est rouge, il est probable qu'Adobe Premiere Pro ne puisse pas la lire en temps réel sans procéder à un rendu.

Dans le cas d'un élément dont le nombre d'images par seconde est différent de celui de la séquence, la lecture sera effectuée à la fréquence d'images de la séquence.

Remplacement d'un élément par un autre dans un panneau Montage

[Haut de la page](#)

Vous pouvez remplacer un élément d'un panneau Montage par un autre provenant du Moniteur source ou d'un chutier, en conservant les effets qui ont été appliqués à l'élément d'origine dans une fenêtre Montage.

A l'aide de l'un des modificateurs de clavier suivants, faites glisser un élément d'un panneau Projet ou du Moniteur source vers un élément du panneau Montage :

- Pour utiliser le point d'entrée du nouvel élément, faites-le glisser tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée. Vous pouvez, par exemple, utiliser ce point d'entrée si vous l'avez déjà raccordé de telle sorte qu'il démarre au niveau du point de l'action voulu.

- Pour appliquer le point d'entrée de l'élément initial au nouvel élément, faites-le glisser tout en maintenant les touches Maj+Alt (Windows) ou Maj+Option (Mac OS) enfoncées. Vous pouvez appliquer le point d'entrée de l'élément initial au nouvel élément si ce dernier a, par exemple, été capturé de manière synchrone avec l'élément initial à l'aide d'une autre caméra. Dans ce cas, l'application du point d'entrée de l'élément initial fera démarrer le nouvel élément à partir du même point.

Dans une fenêtre Montage, la position de l'élément et les effets sont conservés, et tous les effets qui étaient appliqués à l'élément original sont également appliqués à l'élément de remplacement.

 Vous pouvez également remplacer un élément dans une fenêtre Montage en le sélectionnant, en choisissant un élément de remplacement dans un chutier ou le Moniteur source, puis en cliquant sur **Élément > Remplacer par l'élément > [type de remplacement]**.

Voici un didacticiel de Clay Asbury sur l'utilisation de l'option Concordance des images avec l'option Remplacer par Élément.

Remplacement du métrage source par un élément

[Haut de la page](#)

Vous pouvez remplacer le métrage source par n'importe quel élément du panneau Projet. Cela a pour effet de le lier à un nouveau fichier source. Toutes les occurrences de l'élément et de ses sous-éléments sont conservées dans le panneau Projet et dans une fenêtre Montage, avec leurs points d'entrée et de sortie, de même que les éventuels effets appliqués. Cependant, l'élément est lié au métrage de remplacement plutôt qu'à celui d'origine. Vous pouvez, par exemple, remplacer aisément un métrage fictif par le métrage final, ou un métrage contenant une piste sonore dans une langue par un métrage identique avec une piste sonore dans une autre langue, et conserver tous les montages qui ont été réalisés avec le métrage initial.

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez un nouveau métrage source.
2. Sélectionnez **Élément > Remplacer le métrage**.
3. Dans la boîte de dialogue Remplacer le métrage par, accédez au fichier qui contient le métrage de remplacement.
4. Si vous souhaitez utiliser le nom de fichier du métrage de remplacement pour renommer l'élément, cochez la case **Rename Clip To Filename** (Renommer l'élément sur le nom de fichier).
5. Cliquez sur **Sélectionner**.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser la commande **Edition > Annuler** pour annuler un remplacement de métrage. Vous pouvez cependant réutiliser la commande **Élément > Remplacer le métrage** pour rétablir le lien entre un élément et son fichier source d'origine.

Pour plus d'informations sur le remplacement du métrage source, [visionnez cette vidéo](#) de Maxim Jago pour Learn by Video et Video2Brain.



Définition ou suppression des points d'entrée et de sortie de la séquence


[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser les points d'entrée et de sortie d'une séquence pour placer et réorganiser les éléments.

Remarque : les points d'entrée et de sortie de séquence sont automatiquement supprimés lorsque vous effectuez un montage par prélèvement ou extraction à partir du Moniteur du programme.

Définition des points d'entrée et de sortie de séquence


1. Naviguez jusqu'au point d'entrée dans le panneau Montage et cliquez sur le bouton **Définir le point d'entrée**  dans le Moniteur du programme.
2. Naviguez jusqu'au point de sortie dans le panneau Montage et cliquez sur le bouton **Définir le point de sortie** .

 Vous pouvez déplacer les points d'entrée et de sortie ensemble sans modifier la durée en faisant glisser la poignée d'entrée/sortie (zone texturée au centre de la période ombrée entre les points d'entrée et de sortie) dans le Moniteur du programme ou le panneau Montage.

Définition des points d'entrée et de sortie de séquence autour d'une sélection


1. Dans le panneau Montage, sélectionnez un ou plusieurs éléments, ou un écart, dans la séquence.
2. Sélectionnez **Marque > Marquer la sélection**. Des points d'entrée et de sortie de la séquence correspondant aux points d'entrée et de sortie de la sélection sont ainsi définis.

Pour définir des points d'entrée et de sortie de séquence qui correspondent aux points d'entrée et de sortie d'un élément, sélectionnez **Marque > Marquer l'élément**.

 Cette commande s'avère particulièrement utile lors du remplacement ou de la suppression d'éléments dans la séquence par montage à trois et quatre points (voir la section **Montages à trois et quatre points**).

Suppression des points d'entrée et de sortie de séquence

1. Assurez-vous que la séquence est ouverte dans le Moniteur du programme.
2. Sélectionnez **Marque > Effacer une marque de séquence**, puis choisissez une option pour effacer le point d'entrée, le point de sortie ou les deux.

 Vous pouvez également effacer un point d'entrée ou de sortie en cliquant sur le bouton **Définir le point d'entrée** ou **Définir le point de sortie** tout en maintenant la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) enfoncée.

Définition de l'heure de début d'une séquence

Par défaut, la règle de temps de chaque séquence démarre à zéro et mesure le temps en fonction du code temporel spécifié dans le champ Format d'affichage de l'onglet Général de la boîte de dialogue Nouvelle séquence. Vous pouvez toutefois modifier l'heure de début dans l'échelle de temps de la séquence. Vous pouvez, par exemple, définir l'heure de début en phase avec une bande principale qui démarre en principe à 00;58;00;00 et vous accorder ainsi une amorce de deux minutes avant l'heure de début standard du programme à 01;00;00;00.

❖ Dans le menu du panneau Montage, sélectionnez Heure de début, saisissez un code temporel de début, puis cliquez sur OK. (L'heure de début doit être un nombre positif.)

Voir aussi

http://www.youtube.com/watch?v=g_bXEKr9vUA



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation d'éléments off-line

Création d'un élément off-line

Modification d'un élément off-line

Recréer le lien d'un élément off-line

Conversion d'un élément online en élément off-line

Un élément off-line est soit un élément qui n'est plus lié à son fichier source, soit un fichier enregistré qui n'a pas encore été acquis. Les éléments off-line contiennent des informations concernant les fichiers sources qu'ils représentent et garantissent une certaine souplesse en cas d'absence des fichiers réels. Si un élément off-line apparaît dans un panneau Montage, « Média off-line » s'affiche dans le Moniteur du programme et dans la piste.

Lorsque vous enregistrez les éléments d'une bande, Adobe Premiere Pro crée automatiquement des éléments off-line contenant les informations nécessaires à leur acquisition ultérieure. Vous pouvez également créer des éléments off-line manuellement. L'utilisation d'éléments off-line convient aux situations suivantes :

- Les éléments ont été enregistrés, mais pas encore capturés. Etant donné que les éléments off-line se comportent comme des éléments capturés, vous pouvez non seulement organiser les éléments off-line enregistrés dans le panneau Projet, mais aussi disposer des séquences dans un panneau Montage avant l'acquisition proprement dite des éléments off-line. Une fois les éléments off-line capturés (ou localisés s'ils ont déjà été capturés, mais sont manquants), ils remplacent les éléments off-line correspondants.
- Vous souhaitez acquérir des éléments enregistrés par pilotage de matériel ou acquisition en série. Dans Adobe Premiere Pro, une liste d'acquisition en série est un ensemble d'éléments off-line. La sélection d'éléments off-line donnés a pour effet de les configurer en vue d'une acquisition en série.
- Vous souhaitez effectuer une nouvelle acquisition des éléments utilisés dans le projet. Pour ce faire, vous devez mettre off-line les éléments online à l'aide de la commande Rompre le lien avec le média.
- Un fichier source est indisponible lorsque vous ouvrez un projet. Adobe Premiere Pro n'est donc pas en mesure de le localiser automatiquement, ce qui vous oblige à procéder à une recherche manuelle. Le cas échéant, Adobe Premiere Pro vous propose les boutons Off-line et Tous off-line.

Remarque : les éléments online et off-line dans Adobe Premiere Pro ne se rapportent pas directement aux concepts de montage online et off-line.

Création d'un élément off-line

[Haut de la page](#)

Vous pouvez créer un élément off-line, c'est-à-dire un élément fictif, pour le métrage dont vous procéderez à l'acquisition ultérieurement.

1. Au bas du panneau Projet, cliquez sur le bouton Nouvel élément , puis choisissez Fichier off-line dans le menu.

La boîte de dialogue Fichier off-line s'ouvre.

2. Dans la zone Contient, sélectionnez Vidéo, Audio ou Audio et vidéo en fonction du contenu que vous souhaitez capturer dans le métrage source.
3. Dans la zone Format audio, sélectionnez le format qui correspond au format audio de votre métrage source : Mono, Stéréo ou 5.1.
4. Dans la zone Bande, indiquez le nom de la bande contenant la vidéo source de l'élément off-line.
5. Dans la zone Nom de fichier, saisissez le nom du fichier tel qu'il doit apparaître sur le disque lors d'une acquisition avec Adobe Premiere Pro. Si vous créez un élément off-line pour un fichier source capturé mais qui ne figure pas encore sur votre ordinateur, saisissez le nom de ce fichier.
6. Renseignez, au besoin, les champs Description, Scène, Plan/Prise et Remarque.
7. Saisissez le code temporel des points Début du média et Fin du média. Définissez ces points pour l'ensemble de l'élément non raccordé, y compris les images de poignée supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour le montage et les transitions.

Remarque : pour que l'acquisition soit possible, un élément off-line doit comporter au moins un nom de bande, un nom de fichier, un début de média et une fin de média.

Il n'est pas possible de créer entièrement un élément fusionné off-line.

Modification d'un élément off-line

[Haut de la page](#)

Vous pouvez modifier un élément off-line, ce qui signifie lui affecter de nouveaux points de début et de fin, attribuer des noms de fichier et de bande, ou encore définir un format audio. Vous pouvez indiquer s'il contient des données audio ou vidéo uniquement ou bien ces deux types de données. Lorsqu'un élément off-line modifié est placé dans des séquences, il conserve les réglages mis à jour. Ces réglages seront également

utilisés pour l'acquisition en série ultérieure.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes dans un panneau Projet :
 - Cliquez deux fois sur l'élément off-line.
 - Sélectionnez l'élément off-line. Sélectionnez ensuite Élément > Montage off-line.

 Vous pouvez affecter un raccourci clavier à la commande Élément > Montage off-line.

La boîte de dialogue Modifier le fichier off-line s'ouvre.

2. Modifiez les réglages suivant vos besoins, puis cliquez sur OK.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier le contenu ou le format audio d'un élément off-line situé dans le montage.

Recréer le lien d'un élément off-line

[Haut de la page](#)

Vous pouvez lier un élément off-line à un fichier source, même s'il s'agit d'un fichier source différent de celui à partir duquel l'élément off-line a été créé. Le fichier source lié apparaît partout où l'élément off-line est utilisé dans un projet. Il est, par exemple, possible d'introduire un élément online dans une séquence, de rendre sa source off-line et de lier cet élément off-line à un autre fichier source. La nouvelle source apparaît dans la séquence, partout où se trouvait la source d'origine.

Vous pouvez lier des éléments off-line à des fichiers vidéo, audio et d'images fixes. En revanche, vous ne pouvez pas lier un élément off-line à une séquence d'images fixes différente de son fichier source d'origine. A la place, importez de nouvelles séquences d'images fixes et placez-les manuellement dans des montages.

Vous pouvez lier un élément off-line contenant des données audio à un fichier source qui en est dépourvu. Adobe Premiere Pro supprime la piste audio de toutes les instances de l'élément dont le lien a été recréé à partir du projet.

Remarque : pour lier l'audio d'un nouveau fichier source, ce dernier doit contenir le même type de piste audio que l'élément offline. Par exemple, si l'élément offline a une piste audio stéréo, vous ne pouvez pas le lier à un fichier source qui aurait une piste audio mono.

1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments off-line dans le panneau Projet.
2. Choisissez Projet > Lier le média.
3. Sélectionnez le fichier source, puis cliquez sur Sélectionner.

Remarque : si vous avez sélectionné plusieurs éléments off-line, la boîte de dialogue Lier le média à s'ouvre pour chacun d'eux. Le nom de chaque élément off-line est indiqué dans la barre de titre de la boîte de dialogue. Rétablissez le lien du fichier source approprié avec chaque élément off-line. Si tous les éléments off-line sélectionnés pointent vers un média dans le même dossier, la boîte de dialogue Lier le média à vous invite à indiquer le premier fichier, puis lie les éléments off-line sélectionnés à l'ensemble des fichiers dans le même dossier que le fichier sélectionné. Si vous créez un lien vers un fichier dans un autre projet, dont la structure et les noms de dossiers correspondent à ceux du premier projet, la boîte de dialogue Lier le média à vous invite à indiquer le premier fichier, puis lie les éléments off-line sélectionnés à l'ensemble des fichiers de l'autre projet.

4. (Facultatif) Si vous avez sélectionné un fichier source ne contenant pas de données audio à lier à un élément offline qui en contient, la boîte de dialogue Non-concordance de média apparaît. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer la piste audio de toutes les occurrences de l'élément offline du projet, cliquez sur OK.
 - Pour annuler la liaison au fichier source et conserver la piste audio dans toutes les occurrences de l'élément offline, cliquez sur Annuler.

Dans le panneau Projet, sélectionnez Élément > Rompre le lien avec le média pour un élément fusionné. Lorsque vous rompez le lien d'un élément fusionné, tous les éléments du composant passent également hors connexion. Vous pouvez toutefois rétablir un lien vers les pistes de votre choix, tout en laissant les autres hors connexion, à l'aide de la commande Rééditer le lien.

Conversion d'un élément online en élément off-line

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers online dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Projet > Rompre le lien avec le média.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Les fichiers média sont conservés sur disque Convertit les fichiers sélectionnés en fichiers off-line dans le projet, mais ne supprime pas les fichiers sources du disque.

Les fichiers média sont supprimés Convertit les fichiers sélectionnés en fichiers off-line dans le projet et supprime les fichiers sources du disque.

Remarque : si vous acquérez à nouveau un élément en reprenant le nom d'un fichier résidant sur le disque, le fichier d'origine est remplacé. Pour conserver les éléments d'origine sans les renommer, déplacez-les vers un autre dossier ou disque ou attribuez un nom de fichier différent aux éléments acquis à nouveau.

Raccord des éléments

Utilisation des points d'entrée et de sortie

Utilisation d'éléments audio dans le moniteur Source

Affichage des signaux audio

Défilement du signal audio dans le Moniteur source

Zoom avant ou arrière sur un signal audio dans le Moniteur source

Utilisation d'éléments dans le Moniteur source

Ouverture d'un élément dans le Moniteur source

Ouverture et affichage d'éléments récents dans le Moniteur source

Définition de points d'entrée et de sortie dans le Moniteur source

Déplacement groupé d'un point d'entrée et d'un point de sortie

Réglage de points de montage dans le Moniteur source

Signalement d'une image à un point d'entrée ou de sortie

Signalement d'une image à un montage précédent ou suivant

Suppression d'un point d'entrée ou de sortie de l'élément source

Raccord de montage

Sélection des points de montage

Réalisation d'un raccord dans le montage

Raccord à l'aide de l'outil de sélection

Raccord avec la tête de lecture

Montages par propagation et par modification compensée dans le montage

A propos des montages par propagation et modification compensée

Réalisation d'un montage par modification compensée à l'aide de l'outil Modification compensée

Réalisation des montages par modification compensée (montages étendus) avec la tête de lecture

Montage par propagation à l'aide de l'outil Propagation

Réalisation de montages par déplacement dessous et déplacement dessus

Réalisation d'un montage par déplacement dessous

Déplacer dessous un élément à l'aide des raccourcis clavier

Montage par déplacement dessous

Déplacer dessus un élément à l'aide des raccourcis clavier

Repositionnement des éléments

Réalisation de montages éclatés

Utilisation du mode Raccord

Didacticiel vidéo : montage et raccord dynamiques avec le clavier

Montages par déplacement dessous et déplacement dessus en mode Raccord

Raccord asymétrique

Utilisation du Moniteur de raccord

Ouverture ou fermeture du Moniteur de raccord

Affichage du point de montage à ajuster

Prévisualisation du montage dans le Moniteur de raccord

Annulation d'un montage

Définition des préférences de raccord

Réalisation d'un montage par modification compensée dans le Moniteur de raccord

Réalisation d'un montage par propagation dans le Moniteur de raccord

Raccord avec l'analyse de l'intervention

[En haut](#)

Utilisation des points d'entrée et de sortie

La définition des points d'entrée et de sortie d'un élément est un processus appelé *marquage*. Vous définissez la première image que vous souhaitez inclure dans une séquence en marquant cette image comme point d'entrée de l'élément. Puis vous définissez la dernière image à inclure en la marquant comme point de sortie. Dans un flux de production standard, il convient de marquer les points d'entrée et de sortie d'un élément dans le Moniteur source.

L'opération consistant à ajuster des points d'entrée et de sortie d'un élément une fois qu'il est modifié dans une séquence s'appelle *le raccord*. En règle générale, vous raccordez des éléments pour ajuster la manière dont ils sont lus dans une séquence. Par exemple, lorsque vous affichez le montage, il convient de couper l'élément entrant un peu plus tôt qu'initialement prévu pendant que vous marquez des éléments. Pour résoudre ce problème, coupez l'élément à l'aide des outils de raccord d'Adobe Premiere Pro.

Vous pouvez raccorder des éléments en faisant glisser le bord de l'élément. Le bord d'un élément désigne un point d'entrée ou de sortie d'un

élément et s'appelle aussi un *point de montage*. Plusieurs outils spécialisés et techniques permettent de raccorder un point de montage. Ceux-ci permettent de réaliser des raccords facilement et avec précision, ce qui réduit le nombre d'étapes impliquées et conserve l'intégrité de la séquence.

Vous pouvez effectuer des tâches de raccord sur les points de montage sélectionnés d'un ou de plusieurs éléments. De nouvelles icônes sont associées aux outils ; lors de la sélection de montages à l'aide des outils de raccord, le point de montage est surligné dans une couleur liée au raccord que vous réalisez.

Vous pouvez appliquer des raccourcis clavier aux points de montage sélectionnés pour raccorder des éléments dans le montage. Dans Adobe Premiere Pro, l'opération de raccord est associée à un flux de production géré par le clavier, puisqu'il existe des raccourcis clavier pour chaque tâche de raccord (voir [Raccord de montage](#)).

Vous pouvez utiliser le mode Raccord pour raccorder dynamiquement des points de montage à l'aide de boutons ou de raccourcis clavier. Vous pouvez utiliser les touches J K et L de manière dynamique afin de raccorder des éléments. Reportez-vous à [Utilisation du mode Raccord](#).

Vous pouvez découper des éléments dans le volet Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées, en définissant des points d'entrée et de sortie sur les mots prononcés sélectionnés.

Il existe de nombreux raccourcis clavier disponibles pour les tâches de raccord. Cependant, un certain nombre d'entre eux ne sont pas définis par défaut. Accédez à Edition > Raccourcis clavier (Windows) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS) pour définir les raccourcis de raccord.

Utilisation d'éléments audio dans le Moniteur source

[En haut](#)

Vous pouvez utiliser des éléments audio, ainsi que des données audio issues des éléments audio et vidéo dans le Moniteur source. Vous pouvez afficher les signaux audio, balayer les signaux audio et effectuer des zooms avant et arrière sur les signaux audio.

Affichage des signaux audio

Lorsque vous ouvrez un élément audio dans le Moniteur source, les signaux audio s'affichent automatiquement. Lorsque vous ouvrez un élément audio et vidéo dans le Moniteur source, vous pouvez également afficher les signaux audio.

Pour afficher les signaux audio dans un élément audio et vidéo, sélectionnez l'option Signaux audio dans le menu du panneau du moniteur.

Vous pouvez afficher les formes d'onde audio pour les éléments contenant plusieurs canaux audio lorsque vous les ouvrez dans le Moniteur source.

Défilement de la forme d'onde audio dans le Moniteur source

- Dans le Moniteur source, faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite de la forme d'onde.

La tête de lecture apparaît à l'endroit où vous cliquez et l'élément audio est lu, vers l'avant ou l'arrière, à la vitesse à laquelle vous glissez dans, ou faites défiler, l'élément.

Zoom avant ou arrière sur une forme d'onde audio dans le Moniteur source


Vous pouvez effectuer un zoom avant sur une forme d'onde audio dans le Moniteur source afin de mieux identifier l'emplacement des repères, des points d'entrée ou des points de sortie.

1. Cliquez deux fois sur un élément audio dans le panneau Projet pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Pour effectuer un zoom avant horizontal, faites glisser l'une des extrémités de la barre de défilement du zoom située au-dessus de la barre de durée du Moniteur source.

La forme d'onde de tous les canaux, ainsi que la barre de durée, s'allonge ou raccourcit horizontalement.

3. Pour zoomer verticalement, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effectuer un zoom avant sur un seul canal, faites glisser l'une des extrémités de la barre de zoom vertical située le long de l'échelle des décibels, sur le côté droit du Moniteur source.
 - Pour effectuer un zoom avant sur tous les canaux en même temps, faites glisser l'une des extrémités de la barre de zoom vertical située le long de l'échelle des décibels, sur le côté droit du Moniteur source, tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

La forme d'onde d'un seul ou de l'ensemble des canaux s'allonge ou raccourcit verticalement, de même que l'échelle des décibels.

 *Sur les ordinateurs Apple MacBook Pro, déplacez deux doigts sur le pavé tactile verticalement ou horizontalement sur la barre de défilement du zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les signaux audio. Pour balayer les données audio, placez deux doigts verticalement ou horizontalement n'importe où dans le Moniteur source, sauf sur la barre de défilement du zoom.*

Rétablissement du niveau de zoom vertical par défaut

- Cliquez deux fois sur la barre de zoom vertical.

Rétablissement du niveau de zoom vertical précédent

- Après avoir rétabli le niveau de zoom par défaut, cliquez deux fois sur la barre de zoom vertical.

Utilisation d'éléments dans le Moniteur source

Le panneau Moniteur source propose des outils polyvalents et des méthodes pour effectuer des tâches sur les éléments. Utilisez-les pour définir, déplacer ou supprimer des points d'entrée et de sortie, signaler la tête de lecture sur n'importe lequel de ces points, ou bien prévisualiser les images à leurs emplacements.

Ouverture d'un élément dans le Moniteur source

- Pour ouvrir un élément dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'élément dans le panneau Projet.
 - Double-cliquez sur l'élément dans le panneau Montage.



Ouverture et affichage d'éléments récents dans le Moniteur source


Vous pouvez charger plusieurs éléments en même temps dans le Moniteur source, mais n'en visualiser qu'un seul à la fois. Les éléments récemment chargés sont disponibles à partir d'un menu situé en haut du Moniteur source.

1. Dans l'onglet Moniteur source, cliquez sur le triangle pointant vers le bas afin d'ouvrir le menu de l'onglet.
2. Sélectionnez le nom de l'élément que vous souhaitez visualiser.

Remarque : vous pouvez attribuer des raccourcis clavier pour la sélection et la fermeture d'éléments dans le Moniteur source.

Définition des points d'entrée et de sortie dans le Moniteur source

- Pour définir un point d'entrée ou de sortie dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour marquer un point d'entrée, faites glisser la tête de lecture sur l'image de votre choix. Cliquez ensuite sur le bouton Marquer l'entrée  ou appuyez sur la touche I.
 - Pour marquer un point de sortie, faites glisser la tête de lecture sur l'image de votre choix. Cliquez ensuite sur le bouton Marquer la sortie  ou appuyez sur la touche O.

 Une fois que vous avez marqué les points d'entrée et de sortie, vous pouvez toujours changer d'avis avant de modifier l'élément dans la séquence. Faites glisser les points d'entrée ou de sortie vers une nouvelle position dans l'échelle de temps. Vous pouvez également faire glisser la tête de lecture sur une nouvelle image et utiliser les boutons Marquer entrée/sortie pour définir de nouveaux points d'entrée ou de sortie.

Déplacement groupé d'un point d'entrée et d'un point de sortie

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le cas d'un élément audio ou vidéo, faites glisser la poignée d'entrée/sortie (zone texturée au centre de la période ombrée entre les points d'entrée et de sortie) dans l'échelle de temps du Moniteur source. Veillez bien à déplacer la zone texturée ; sinon, vous signalez simplement la tête de lecture.



Déplacement de la poignée d'entrée/sortie pour une piste ou un élément vidéo

- Dans le cas d'un élément audio, vous pouvez également faire glisser la poignée d'entrée/sortie ou la zone grise située entre les points d'entrée et de sortie au-dessus de la forme d'onde vers la gauche ou la droite.



Déplacement de la poignée d'entrée/sortie pour une piste ou un élément audio

Les points d'entrée et de sortie se déplacent ensemble, de sorte que l'intervalle qui les sépare reste constant.

 Cette technique fonctionne également avec les points d'entrée et de sortie de séquence dans le Moniteur du programme ou un panneau Montage.

Réglage de points de montage dans le Moniteur source



Parfois, le réglage des points d'entrée et de sortie est nécessaire après l'insertion d'un élément dans le montage. Si vous ouvrez un élément du montage dans le Moniteur source, vous pouvez faire glisser la poignée d'entrée/sortie dans le Moniteur source pour définir de nouveaux emplacements pour les points d'entrée et de sortie. Cette technique est très utile pour l'utilisation d'une section différente d'un élément dans le panneau Montage. En fait, c'est un des moyens qui permettent d'effectuer un déplacement dessous.

Remarque : ce mode d'affichage des images d'entrée et de sortie fonctionne uniquement avec les éléments ouverts à partir d'une séquence dans le Moniteur source.

1. Définissez les points d'entrée et de sortie dans le Moniteur source.
2. Modifiez l'élément dans le montage.
3. Double-cliquez sur l'élément pour le recharger dans le Moniteur source.
4. Faites glisser la poignée d'entrée/de sortie (zone texturée au centre de l'étendue ombrée entre les points d'entrée et de sortie), comme vous l'avez fait dans la section [Déplacement groupé d'un point d'entrée et d'un point de sortie](#).



Signalement d'une image à un point d'entrée ou de sortie

Vous utilisez le Moniteur source pour signaler une image pour un élément et le Moniteur du programme pour signaler l'image en cours pour une séquence.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour signaler l'instant présent à un point d'entrée, cliquez sur le bouton Atteindre le point d'entrée .
 - Pour signaler l'instant présent à un point de sortie, cliquez sur le bouton Atteindre le point de sortie .

Signalement d'une image à un montage précédent ou suivant

Utilisez la touche fléchée Bas pour la commande Atteindre le point de montage suivant et la touche fléchée Haut pour la commande Atteindre le point de montage précédent. Cette commande fonctionne sur toutes les pistes, qu'elles soient sélectionnées ou non.

Remarque : pour accéder au point de montage suivant ou précédent dans n'importe quelle piste ciblée du montage, cliquez respectivement sur le bouton Atteindre le point de montage suivant  ou Atteindre le point de montage précédent .

Ces boutons ne sont pas disponibles par défaut ; toutefois, ils peuvent être placés avec les autres commandes de lecture à l'aide de l'éditeur de boutons.

Suppression d'un point d'entrée ou de sortie de l'élément source

- Cliquez deux fois sur un élément dans le panneau Projet pour l'ouvrir dans le Moniteur source.

Remarque : les occurrences d'éléments de montage ne sont pas des éléments source. Il est impossible de supprimer des points d'entrée et de sortie d'éléments de montage qui ont été chargés dans le Moniteur source.

- Choisissez parmi les trois commandes suivantes :
 - Marque > Effacer l'entrée
 - Marque > Effacer la sortie
 - Marque > Effacer les points d'entrée et de sortie

Remarque : vous pouvez également appuyer sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) et cliquer sur le bouton Marquer l'entrée ou Marquer la sortie dans le Moniteur source pour effacer un point d'entrée ou de sortie.

Raccord de montage

[En haut](#)

Vous pouvez raccorder rapidement les éléments dans le panneau Montage. Utilisez une combinaison d'outils de raccord et de raccourcis clavier pour sélectionner et adapter les points de montage.

Vous pouvez sélectionner des points de montage et les régler à l'aide de la souris, de raccourcis clavier ou du pavé numérique.


Didacticiel vidéo : Raccord dans Adobe Premiere Pro

Visionnez cette vidéo pour obtenir une vue d'ensemble des fonctionnalités de raccord dans Adobe Premiere Pro... [En savoir plus](#)

<http://www.retooled.net>

 par [reTooled.net](http://www.retooled.net)
<http://www.retooled.net>

reTooled.net propose des didacticiels sur des outils novateurs de montage, de



conception et de composition afin de maximiser les applications de bureau standard et de simplifier les tâches courantes.

[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)

Ce didacticiel vidéo de Todd Kopriva et video2brain vous explique comment effectuer un montage rapide et précis à l'aide du clavier, y compris le nouveau mode Raccorder, les options de raccord dynamique et les options de raccord J-K-L. Apprenez dans cette vidéo comment appliquer ces techniques dans le cadre de votre travail.

Ce didacticiel vidéo de Maxim Jago et video2brain explique comment appliquer des raccords plus rapidement et plus facilement dans le panneau Montage d'Adobe Premiere Pro.

Sélection des points de montage

Avant de pouvoir utiliser les techniques de raccord de montage dans Adobe Premiere Pro, il est important de sélectionner des points de montage sur des éléments dans la fenêtre de montage. Vous pouvez sélectionner des points de montage à l'aide de la souris ou des raccourcis clavier.

Sélection des points de montage avec la souris

Un clic avec le bouton de la souris pour sélectionner un point de montage dans la fenêtre de montage utilise l'emplacement du curseur de la souris, l'outil de raccord actif et les touches de modification.

Remarque : faites glisser le pointeur, au lieu de cliquer et de relâcher le bouton de la souris ce qui sélectionne uniquement un point de montage, pour à la fois sélectionner un point de montage et le raccorder.

- **Outil Sélection :** cliquez sur le point de montage avec l'outil Sélection pour choisir une sélection de point de montage Raccorder l'entrée ou Raccorder la sortie, suivant le côté du point de montage sur lequel vous cliquez. Si vous cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée sur le point de montage à l'aide de l'outil Sélection, le curseur affiche l'outil Propagation ou Modification compensée. Le déplacement des points de raccord d'entrée et de sortie est un montage ordinaire.
- **Outil Propagation :** cliquez sur le point de montage avec l'outil Propagation pour choisir une sélection de point de montage Propager l'entrée ou Propager la sortie, suivant le côté du point de montage sur lequel vous cliquez. Si vous cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée sur le point de montage à l'aide de l'outil Propagation, le curseur affiche l'outil Propagation ou Modification compensée et choisit Raccorder la sortie, Modification compensée ou Raccorder l'entrée, suivant le côté du point de montage sur lequel vous cliquez.
- **Outil Modification compensée :** cliquez sur le point de montage avec l'outil Modification compensée pour sélectionner les deux côtés du point de montage. Si vous cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée sur le point de montage à l'aide de l'outil Modification compensée, le curseur affiche l'outil Propagation ou Modification compensée et choisit Propager la sortie, Modification compensée ou Propager l'entrée, suivant le côté du point de montage sur lequel vous cliquez.



Curseurs de montage pour les divers types de montage

A. Curseur de montage ordinaire **B.** Curseur de montage ordinaire **C.** Curseur de propagation **D.** Curseur de propagation **E.** Curseur de modification compensée

Remarque : le ciblage des pistes n'affecte pas la sélection de points de montage lorsque vous utilisez le bouton de la souris.

Utilisation des touches de modification avec les outils de raccord

- Utilisez la touche de modification Alt (Windows) ou Option (Mac OS) pour remplacer la sélection normale d'éléments liés de points de montage associés sur d'autres pistes, puis sélectionnez uniquement le point de montage qui est activé. Cette technique s'avère particulièrement utile pour la configuration d'un montage éclaté (coupe L ou J).
- Utilisez la touche de modification Maj. pour ajouter ou supprimer d'autres points de montage dans la sélection en cours. Vous pouvez combiner les deux touches Alt (Windows) ou Option (Mac OS) et Maj. pour ignorer la sélection d'éléments liés lors de l'ajout ou de la suppression d'autres points de montage dans la sélection en cours.
- Sélectionnez Edition > Préférences > Raccord (Windows) ou Première Pro > Préférences > Raccord (Mac OS) pour que l'outil de sélection choisisse les raccords par propagation et par modification compensée sans utiliser les touches de modification. Cela modifie la façon dont un clic, avec maintien de la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, sur la touche de modification fonctionne avec l'outil Sélection. Si la préférence est activée, l'utilisation de la touche de modification est inversée.

Raccord dans des espaces du montage

Vous pouvez sélectionner le point de montage d'un espace vide entre des éléments et utiliser les commandes de raccord dans le montage.

Raccord normal : cette technique fonctionne comme si vous sélectionniez le côté élément du point de montage pour le sens opposé. Par exemple, la sélection d'un raccord de sortie sur le côté droit d'un espace vide revient à sélectionner le raccord d'entrée de l'élément adjacent.

Raccord par modification compensée : si l'un des côtés du point de montage est un espace vide, il se comporte de la même façon qu'un raccord normal.

Supprimer et raccorder : le raccord de l'espace déplace le point de montage et décale tous les éléments situés à droite. Le raccord de l'espace inclut l'élément adjacent dans une position différente mais conserve son point d'entrée.

Menu contextuel des types de raccord

Vous pouvez également sélectionner un point de montage (ou modifier le type de raccord d'un point de montage existant) en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un point de montage et en sélectionnant une option dans le menu contextuel qui s'affiche. Le menu contient les éléments suivants :

- Supprimer et raccorder en entrée
- Supprimer et raccorder en sortie
- Modification compensée
- Raccorder l'entrée
- Raccorder la sortie
- Appliquer les transitions par défaut


Sélection de plusieurs points de montage

La sélection de plusieurs points de montage est possible, y compris plusieurs points par piste. Utilisez la touche Maj. avec n'importe quel outil de raccord pour sélectionner d'autres points de montage.

Vous pouvez également déplacer et sélectionner plusieurs points de montage. Pour sélectionner plusieurs points de montage, faites glisser un rectangle de sélection autour d'un groupe d'éléments. Le type Supprimer et raccorder en sortie est toujours sélectionné, mais peut être modifié après la sélection à l'aide d'un raccourci clavier (Maj+T (Windows) ou Ctrl+T (Mac OS)) ou sélectionnez Supprimer et raccorder en entrée dans le menu contextuel.

Vous ne pouvez pas faire glisser un cadre de sélection autour des premiers montages dans le panneau Montage avec l'outil Propagation. Toutefois, vous le pouvez avec l'outil Modification compensée, puis en activant la fonction de raccord à l'aide du raccourci clavier (Maj+T (Windows) ou Ctrl+T (Mac OS)).

Vous pouvez sélectionner plusieurs points de montage par piste, en choisissant tous les points de montage dans la zone du rectangle de sélection. Utilisez la touche de modification Maj. pour ajouter ou supprimer d'autres points de montage dans la sélection en cours. Le Moniteur du programme passe automatiquement en mode Raccord dès que la sélection active est terminée.

 *Pour sélectionner plusieurs points de montage au tout début de la séquence comme modification de propagation en entrée, faites glisser un cadre de sélection autour des éléments avec l'outil Modification compensée, puis appuyez sur les touches Maj+T (Windows) ou Ctrl+T (Mac OS) pour basculer vers une sélection de modification de propagation en entrée.*

Si'il existe d'autres points de montage sélectionnés hormis ceux sur lesquels vous cliquez, leur type est redéfini sur le type sélectionné. L'élément de menu Appliquer des transitions par défaut applique la transition vidéo ou audio par défaut à chacun des emplacements de point de montage actuellement sélectionnés.

Raccourcis clavier pour la sélection de points de montage

Il existe des raccourcis clavier pour sélectionner des points de montage qui utilisent la position de la tête de lecture et des pistes ciblées.

Remarque : contrairement au cas d'une sélection avec la souris, les points de montage sur des éléments liés ne sont pas automatiquement sélectionnés, à moins que les pistes associées ne soient également ciblées.

Sélectionner le point de montage le plus proche Vous pouvez attribuer cinq raccourcis permettant de sélectionner le point de montage le plus

proche dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier, un pour chaque type de raccord :

- Sélectionner le point de montage le plus proche comme entrée de propagation
- Sélectionner le point de montage le plus proche comme sortie de propagation
- Sélectionner le point de montage le plus proche comme entrée de raccord
- Sélectionner le point de montage le plus proche comme sortie de raccord
- Sélectionner le point de montage le plus proche comme déroulement

Si la tête de lecture ne se situe pas déjà sur un point de montage, elle est déplacée vers le point de montage le plus proche, à l'avant ou à l'arrière. Ensuite, les points de montage au niveau de la tête de lecture sur toutes les pistes ciblées sont ajoutés à la sélection de point de montage actuelle, en appliquant le type de raccord du raccourci particulier. Vous pouvez utiliser l'option de menu (ou le raccourci) Tout désélectionner afin de désélectionner les points de montage avant d'utiliser ces raccourcis pour démarrer une nouvelle sélection.

Atteindre le point de montage suivant et Atteindre le point de montage précédent Permet de déplacer la tête de lecture vers le point de montage suivant ou précédent sur les pistes ciblées. Ils conservent la sélection de point de montage au niveau de la tête de lecture sur les pistes ciblées, en appliquant le même type de raccord que la sélection précédente. Lorsqu'il n'existe aucune sélection de point de montage active, ces raccourcis déplacent uniquement la tête de lecture.

En mode Raccord, vous pouvez passer aux points de montage suivants ou précédents avec les mêmes raccourcis sans quitter le mode Raccord ni désélectionner les points de montage.

Atteindre le point de montage suivant sur une piste et Atteindre le point de montage précédent sur une piste Déplace la tête de lecture sur un autre point de montage sélectionné, à la différence que toutes les pistes sont prises en compte, pas seulement celles ciblées. La tête de lecture est déplacée, mais les points de montage ne bougent pas. Ce raccourci permet de quitter le mode Raccord.

Activer/désactiver le type de raccord Permet d'alterner entre les différents types de raccord dans la sélection de point de montage en cours. A l'aide du raccourci clavier Maj+T (Windows) ou Ctrl+T (Mac OS), l'ordre d'alternance est Propager la sortie, Propager l'entrée, Raccorder la sortie, Raccorder l'entrée et Modification compensée. Le type de raccord actuel est redéfini sur le type suivant dans l'ordre, pour revenir de Propager la sortie à Modification compensée.

Réalisation d'un raccord dans le montage

Vous pouvez réaliser des raccords dans le montage de trois manières différentes :

- Les points de montage peuvent être déplacés à l'aide de la souris vers une nouvelle position dans le temps.
- Plusieurs raccourcis clavier permettent de raccorder tous les points de montage sélectionnés à droite ou à gauche d'une ou de plusieurs images.
- Entrez le nombre d'images à l'aide du pavé numérique et des touches « + » et « - » et de la touche Entrée pour raccorder tous les points de montage sélectionnés vers l'avant ou vers l'arrière.

 Lorsque vous entrez un nombre d'images à raccorder à l'aide du clavier numérique, vous n'avez pas besoin d'entrer le signe « + » pour saisir des nombres positifs.

Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier et les touches + /- du pavé numérique dans le Moniteur du programme en mode Raccord. De plus, plusieurs boutons et autres éléments de l'interface utilisateur, tels que les affichages vidéo dans le Moniteur du programme peuvent être utilisés pour réaliser des raccords en mode Raccord. Voir [Utilisation du mode Raccord](#).

Le raccord ne dure que jusqu'à ce que vous rencontriez un autre élément sur la même piste ; vous ne pouvez pas effectuer de raccord au-delà de la durée du média dans l'élément. Lorsque vous raccordez plusieurs pistes, le raccord dure jusqu'à ce que vous rencontriez un autre élément sur la même piste ou que vous atteignez la durée de l'élément le plus court dans le groupe.

Le fait de réaliser des raccords peut entraîner la désynchronisation des éléments sur d'autres pistes. Activez ou désactivez le verrouillage de synchronisation ou le verrouillage des pistes afin de contrôler les pistes qui se décalent au cours d'un raccord. Les indicateurs de désynchronisation se dessinent dans la partie visible d'un élément dans le Montage, et pas seulement au début de l'élément. Ainsi, si vous effectuez un zoom avant ou faites défiler l'élément de sorte que le début ne soit pas visible, vous pouvez toujours voir qu'un élément est désynchronisé avec ses parties liées.

Raccord par glissement de la souris

Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs points de montage, vous pouvez faire glisser cette sélection dans le montage pour réaliser un raccord. Lorsque vous faites glisser la sélection, le curseur se transforme en type de raccord approprié en fonction du point de montage sur lequel vous avez cliqué.

Lorsque vous faites glisser un point de montage à l'aide de la souris dans la fenêtre de montage, le raccord s'accroche à d'autres points de montage et marques, ainsi qu'à la tête de lecture si le bouton d'accrochage est activé. Il existe également un raccourci clavier pour activer/désactiver l'accrochage durant le glissement.

Raccord à l'aide des raccourcis clavier

Les raccourcis clavier ci-dessous permettent d'effectuer un raccord dès qu'il existe une sélection de point de montage active, même si vous n'êtes pas en mode Raccord. Si la totalité du raccord ne peut pas être effectuée, la proportion maximale admise est utilisée, et une info-bulle indique que le raccord est bloqué ou limité par une durée minimale ou par la durée du média.

Raccord arrière et raccord avant Déplace les points de montage d'une image dans le sens indiqué (à gauche pour un raccord arrière et à droite pour un raccord avant).

Raccord arrière – Plusieurs et Raccord avant – Plusieurs Déplace les points de montage en groupe de cinq images ou autre, selon le nombre d'images que vous définissez dans la préférence Décalage important. Pour modifier le décalage important, sélectionnez Edition > Préférences > Raccord (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Raccord (Mac OS), puis indiquez une nouvelle quantité d'images pour le décalage.

Etendre le montage sélectionné jusqu'à la tête de lecture Déplace le point de montage sélectionné le plus proche de la tête de lecture sur la position de la tête de lecture, à l'instar d'un montage par modification compensée.

Remarque : les options existantes *Etendre le montage précédent jusqu'à la tête de lecture* et *Etendre le montage suivant jusqu'à la tête de lecture* sont toujours disponibles, étant donné qu'elles fonctionnent sur les éléments de pistes ciblées sans la nécessité d'une sélection de point de montage active.

Supprimer et raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture et Supprimer et raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture

Supprime et raccorde un point de montage précédent ou existant jusqu'à la tête de lecture. Vous n'avez pas besoin de sélectionner un point de montage pour effectuer un montage avec suppression et raccord jusqu'à la tête de lecture. Comme la commande Extraire, un montage avec suppression et raccord jusqu'à la tête de lecture n'affecte pas les éléments des autres pistes verrouillées ou dont la synchronisation n'est pas verrouillée, mais toutes les autres pistes verront cette zone supprimée et raccordée. Les points d'entrée et de sortie de la séquence ne sont pas affectés.

Remarque : la technique de raccord avec suppression jusqu'à la tête de lecture au début ou à la fin d'un élément est parfois désignée sous le nom de « Top-Tail » dans la jargon du montage.

Raccord avec saisie sur le pavé numérique




Vous pouvez spécifier un décalage numérique en utilisant le pavé numérique chaque fois qu'il existe une sélection de point de montage active, même si vous n'êtes pas en mode Raccord. Lorsque la fenêtre de montage est active, l'indicateur de code temporel actuel sur la gauche devient une zone de texte affichant les numéros qui sont saisis sur le pavé numérique. La touche + déplace le raccord vers l'avant à droite et en augmente la durée (vous pouvez omettre la touche + et tapez directement un nombre). La touche - déplace le raccord vers l'arrière à gauche et en diminue la durée. Le décalage numérique étant généralement un petit nombre d'images, tout chiffre compris entre 1 à 99 est traité comme des images. Si vous souhaitez spécifier un code temporel, utilisez la touche du pavé numérique « . » pour séparer les parties minute:seconde:image dans la saisie du code temporel. Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique pour effectuer le raccord en utilisant tous les points de montage actuellement sélectionnés.


Si le Moniteur du programme est en mode Raccord, vous pouvez également utiliser le pavé numérique pour réaliser un raccord lorsque le Moniteur du programme est actif.

Consultez sur le site [Web Premiumbeats.com](http://Web.Premiumbeats.com) cet article de Clay Asbury qui traite de l'utilisation des boutons Lecture approximative et Boucle pour faciliter le raccord dynamique dans le montage.

Raccord à l'aide de l'outil de sélection

Vous pouvez modifier le point d'entrée ou de sortie d'un élément en faisant glisser son point de montage à l'aide de l'outil de sélection dans un panneau Montage. Lors du déplacement, le point d'entrée ou de sortie courant apparaît dans le Moniteur du programme. Une info-bulle affiche le nombre d'images en cours de raccord : une valeur négative si vous faites glisser le bord vers le début de la séquence et positive si vous le faites glisser vers la fin de la séquence. Vous ne pouvez pas effectuer d'ajustement au delà des points d'entrée et de sortie du métrage source.

- Cliquez sur l'outil Sélection , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour éditer le point d'entrée, faites glisser le bord gauche de l'élément une fois que l'icône de raccord du point d'entrée  apparaît.
 - Pour éditer le point de sortie, faites glisser le bord droit de l'élément une fois que l'icône de raccord du point de sortie  apparaît.



Raccord d'un élément

- Le raccord ainsi réalisé porte seulement sur un point de montage unique de l'élément et non sur les éléments adjacents. Lorsque vous effectuez un raccord à l'aide de l'outil Sélection, un espace dans le montage est laissé de côté. Pour raccorder plusieurs points de montage

en même temps ou décaler des éléments adjacents, reportez-vous à [Montages par propagation et par modification compensée dans le montage](#) et [Montages par déplacement dessous et déplacement dessus en mode Raccord](#).

💡 Maintenez la touche *Ctrl* (Windows) ou *Commande* (Mac OS) enfoncée tout en utilisant l'outil *Sélection* pour activer l'outil *Propagation*.

Remarque : pour raccorder uniquement une piste à un élément combiné, maintenez la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) enfoncée lorsque vous cliquez avec un outil *Raccord*. Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) enfoncée lorsque vous commencez le raccord.

Raccord avec la tête de lecture

Vous pouvez raccorder un élément d'une séquence à l'emplacement de la tête de lecture. Toutefois, configurez d'abord les raccourcis clavier suivants :

- Raccorder le point d'entrée à la tête de lecture
- Raccorder le point de sortie à la tête de lecture
- Sélectionner le point de montage le plus proche comme entrée de raccord
- Sélectionner le point de montage le plus proche comme sortie de raccord

Pour définir les raccourcis clavier pour le raccord, voir [Personnalisation](#) ou [chargement des raccourcis clavier](#).


Montages par propagation et par modification compensée dans le montage

[En haut](#)

Dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez réaliser un montage par propagation ou par modification compensée directement dans les pistes du montage, en utilisant le mode *Raccord* ou le *Moniteur de raccord*.

A propos des montages par propagation et modification compensée


Pour ajuster la découpe (ou le point de montage) entre deux éléments, utilisez des variations de raccord simple. C'est ce que l'on appelle le *montage par propagation* et le *montage par modification compensée*. Grâce à ces outils spécialisés, vous pouvez faire des ajustements en une seule opération qui, sinon, auraient nécessité plusieurs étapes. Lorsque vous effectuez des montages par propagation et par modification compensée avec des outils de raccord, les images affectées sont juxtaposées dans le *Moniteur* du programme. Les raccourcis clavier sont disponibles pour les montages par propagation et par modification compensée. En outre, le point de montage est sélectionné lorsque vous cliquez dessus avec l'outil *Propagation* ou *Modification compensée*.



Moniteur du programme et Montage durant un montage par modification compensée

Modification compensée

Un montage par modification compensée ajuste un point d'entrée et de sortie adjacent simultanément, avec le même nombre d'images. Le point de montage est déplacé entre les éléments tandis que les positions des autres éléments dans le temps et la durée totale de la séquence demeurent inchangées. En appuyant sur la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) lorsque vous commencez une modification compensée, vous pouvez dissocier temporairement l'audio et la vidéo, ce qui vous permet de créer facilement un [montage éclaté](#) (*coupe L* ou *coupe J*).





Dans cet exemple de montage par modification compensée, le point de montage est déplacé en arrière dans le temps : l'élément précédent est raccourci, l'élément suivant rallongé, et la durée du programme demeure inchangée.

Propagation

Un montage par propagation ajuste un élément et décale les éléments suivants de la piste en conséquence. Le raccourcissement d'un élément par propagation décale tous les éléments situés après la découpe, dans le passé ; à l'inverse, le rallongement d'un élément décale les éléments qui suivent la découpe dans le futur. Lorsque vous effectuez un montage par propagation, un espace vide situé d'un côté de la découpe est traité comme un élément et se décale dans le temps comme un élément. Lorsque vous appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) au début du montage par propagation, le lien entre la vidéo et l'audio est ignoré.

Réalisation d'un montage par modification compensée à l'aide de l'outil Modification compensée

1. Sélectionnez l'outil Modification compensée .
2. Dans le panneau Montage, faites glisser vers la gauche ou vers la droite à partir de l'extrémité de l'élément à modifier. Si vous ajoutez des images, un nombre égal d'images est supprimé de l'élément voisin. Maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser pour affecter uniquement la partie audio ou vidéo d'un élément lié.



Panneau Montage pendant (en haut) et après (en bas) une modification compensée

Réalisation des montages par modification compensée (montages étendus) avec la tête de lecture

Il est possible de déplacer le point d'entrée ou de sortie d'un élément d'une séquence vers la tête de lecture, sans laisser d'espaces dans la séquence. On parle parfois d'extension de montage ou d'utilisation des commandes de montage étendu pour se référer à ce procédé.




Réalisation d'un montage étendu jusqu'à la tête de lecture


Procédez comme suit :

1. Cliquez sur un en-tête de piste pour cibler la piste contenant l'élément que vous voulez raccorder.
2. Faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'emplacement dans la séquence vers lequel vous souhaitez étendre le point d'entrée ou de sortie de l'élément.
3. Cliquez sur l'outil Modification compensée, puis sélectionnez le point de montage.
4. Choisissez Séquence > Etendre le montage sélectionné jusqu'à la tête de lecture, ou appuyez sur E.


Remarque : si l'extension jusqu'à la tête de lecture n'est pas possible en raison d'un média insuffisant, Adobe Premiere Pro étend l'élément jusqu'à la fin du média disponible.

Montage par propagation à l'aide de l'outil Propagation

1. Sélectionnez l'outil Propagation .
2. Dans le panneau Montage, placez le pointeur de la souris sur le point d'entrée ou de sortie de l'élément à modifier pour faire apparaître l'icône de début  ou de fin de propagation , puis faites glisser vers la gauche ou la droite. Les éléments suivants de la piste se décalent dans le temps pour compenser la modification en conséquence, mais leur durée demeure inchangée. Maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser pour affecter uniquement la partie audio ou vidéo d'un élément lié.



Panneau Montage pendant (en haut) et après (en bas) une propagation

 Lors de l'utilisation de l'outil Sélection, vous pouvez basculer entre l'icône de raccord du point d'entrée ou du point de sortie et une icône de montage par propagation en appuyant sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS). Relâchez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) pour rétablir l'outil Sélection.

Réalisation des montages par déplacement dessous et déplacement dessus

Au même titre que les outils de montage par propagation et par modification compensée vous permettent d'ajuster une découpe entre deux éléments, les montages par déplacement dessous et déplacement dessus sont pratiques pour ajuster deux découpes dans une séquence de trois éléments. Lorsque vous utilisez l'outil Déplacer dessous ou Déplacer dessus, le Moniteur du programme affiche les quatre images concernées par le montage juxtaposé, sauf s'il s'agit d'un montage audio uniquement.




Moniteur du programme et Montage pendant un montage par déplacement dessus


Bien que les outils Déplacer dessous et Déplacer dessus soient en général employés au centre des trois éléments adjacents, chaque outil fonctionne normalement même si l'élément se situe entre un élément d'un côté et un espace de l'autre.

Réalisation d'un montage par déplacement dessous

Un montage par déplacement dessous décale les points d'entrée et de sortie d'un élément vers l'avant ou vers l'arrière du même nombre d'images, en une fois. En faisant glisser à l'aide de l'outil Déplacer dessous, vous pouvez modifier les images de début et de fin d'un élément sans en changer la durée ni modifier les éléments adjacents.



Dans cet exemple de montage par déplacement dessous, un élément est déplacé vers la gauche, ce qui décale ses points d'entrée et de sortie source en avant dans la chronologie.

1. Sélectionnez l'outil Déplacer dessous .
2. Placez le pointeur de la souris sur l'élément à ajuster et faites glisser vers la gauche pour déplacer les points d'entrée et de sortie vers la fin de l'élément ou faites glisser vers la droite pour les déplacer vers le début de l'élément.

Adobe Premiere Pro met à jour les points d'entrée et de sortie sources de l'élément, affiche le résultat dans le Moniteur du programme et conserve la durée des éléments et de la séquence.

Déplacer dessous un élément à l'aide des raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour déplacer dessous un élément dans le montage. Pour déplacer dessous un élément à l'aide de raccourcis clavier, sélectionnez un (ou plusieurs) éléments, puis procédez comme suit :


- Pour déplacer dessous la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche :
 - Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Maj+Gauche (Windows).
 - Appuyez sur les touches Option+Maj+Commande+Gauche (Mac OS).
- Déplacer dessous la sélection de l'élément d'une image vers la gauche :
 - Appuyez sur les touches Alt+Maj+Gauche (Windows).
 - Appuyez sur les touches Option+Commande+Gauche (Mac OS).
- Pour déplacer dessous la sélection de l'élément de cinq images vers la droite :
 - Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Maj+Droite (Windows).
 - Appuyez sur les touches Option+Maj+Commande+Droite (Mac OS).
- Pour déplacer dessous la sélection de l'élément d'une image vers la droite :
 - Appuyez sur les touches Alt+Maj+Droite (Windows).
 - Appuyez sur les touches Option+Commande+Droite (Mac OS).

Pour plus d'informations sur le déplacement dessous d'éléments à l'aide de raccourcis clavier, [visionnez cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain.


💡 Lorsque vous effectuez un montage par déplacement dessous à l'aide de raccourcis clavier, il peut s'avérer utile de placer la tête de lecture sur l'élément que vous déplacez afin que vous puissiez visualiser votre action pendant que vous la réalisez. Vous pouvez utiliser cette méthode pour aligner une action vidéo sur un repère audio.

Montage par déplacement dessus

Un montage par déplacement dessus décale un élément dans le temps tout en raccordant les éléments adjacents pour compenser le déplacement. Lorsque vous déplacez un élément vers la gauche ou vers la droite à l'aide de l'outil Déplacer dessus, le point de sortie de l'élément précédent et le point d'entrée de l'élément suivant sont ajustés du même nombre d'images. Les points d'entrée et de sortie de l'élément (et par conséquent sa durée) demeurent inchangés.



Dans cet exemple de montage par déplacement dessus, un élément est déplacé vers la gauche : il commence plus tôt dans la séquence, ce qui a pour effet de raccourcir l'élément précédent et de rallonger l'élément suivant.

1. Sélectionnez l'outil Déplacer dessus .
2. Placez le pointeur de la souris sur l'élément que vous souhaitez ajuster et faites glisser vers la gauche pour déplacer le point de sortie de l'élément précédent et le point d'entrée de l'élément suivant vers le début, ou faites glisser vers la droite pour déplacer le point de sortie de l'élément précédent et le point d'entrée de l'élément suivant vers la fin.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, Adobe Premiere Pro met à jour les points d'entrée et de sortie des éléments adjacents, affiche le résultat dans le Moniteur du programme et conserve la durée des éléments et de la séquence. Seule la position de l'élément déplacé dans la séquence a changé.

Déplacer dessus un élément à l'aide des raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour déplacer dessus un élément dans le montage. Pour déplacer dessus un élément à l'aide de raccourcis clavier, sélectionnez un (ou plusieurs) éléments, puis procédez comme suit :

- Pour déplacer dessus la sélection de l'élément de cinq images vers la gauche :
 - Appuyez sur Alt + Maj + , (Windows).
 - Appuyez sur Option + Maj + , (Mac OS).
- Pour déplacer dessus la sélection de l'élément d'une image vers la gauche :
 - Appuyez sur Alt + , (Windows).
 - Appuyez sur Option + , (Mac OS).
- Pour déplacer dessus la sélection de l'élément de cinq images vers la droite :
 - Appuyez sur Alt + Maj + . (Windows).
 - Appuyez sur Option + Maj + . (Mac OS).
- Pour déplacer dessus la sélection de l'élément d'une image vers la droite :
 - Appuyez sur Alt + . (Windows).
 - Appuyez sur Option + . (Mac OS).

Pour plus d'informations sur le déplacement dessus d'éléments à l'aide de raccourcis clavier, [visionnez cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain.

Repositionnement des éléments

Vous pouvez déplacer des éléments vers l'avant ou vers l'arrière dans le montage, image par image ou plusieurs images à la fois. On parle de repositionnement. Lorsque vous repositionnez un ou plusieurs éléments, vous le déplacez vers l'avant ou vers l'arrière dans le montage. Lorsque les éléments repositionnés se trouvent près d'un autre élément, ils remplacent ce dernier élément.

Pour repositionner des éléments, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour repositionner l'élément sélectionné de 5 images vers la gauche :
 - Appuyez sur les touches Alt+Maj+Gauche (Windows).
 - Appuyez sur les touches Commande+Maj+Gauche (Mac OS).
- Pour repositionner l'élément sélectionné de 1 image vers la gauche :
 - Appuyez sur les touches Alt+Gauche (Windows).

- Appuyez sur les touches Commande+Gauche (Mac OS).
- Pour repositionner un élément de 5 images vers la droite :
 - Appuyez sur les touches Alt+Maj+Droite (Windows).
 - Appuyez sur les touches Commande+Maj+Droite (Mac OS).
- Pour repositionner l'élément sélectionné d'une image vers la droite :
 - Appuyez sur les touches Alt+Droite (Windows).
 - Appuyez sur les touches Commande+Droite (Mac OS).

Pour plus d'informations sur le repositionnement d'éléments à l'aide de raccourcis clavier, [visionnez cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain.

Réalisation de montages éclatés

Vous pouvez réaliser un montage éclaté en séparant la vidéo de l'audio dans les éléments adjacents d'une séquence, puis en raccordant l'audio séparément de la vidéo de telle sorte que la vidéo de l'un chevauche l'audio de l'autre. En règle générale, un montage par modification compensée (ou montage étendu) est utilisé pour cette tâche.


En appuyant sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) lorsque vous commencez une modification compensée, vous pouvez dissocier temporairement l'audio et la vidéo, ce qui vous permet de créer facilement un [montage éclaté](#) (coupe L ou coupe J).

Utilisation du mode Raccord

[En haut](#)

Le mode Raccord correspond à une configuration d'affichage spéciale du Moniteur du programme. Certains raccourcis clavier, clics de bouton de la souris et les touches de lecture J-K-L permettent d'effectuer des opérations de raccord, comme un montage par propagation ou modification compensée. Ces comportements font tous partie du raccord dynamique. Le raccord dans le montage offre de nombreuses possibilités et vous pouvez effectuer un raccord de manière dynamique ; toutefois, le mode Raccord est idéal pour affiner un montage. En mode Raccord, vous effectuez des raccords en ajout ou en retirant des images à partir du point de montage, pendant la lecture en boucle du montage de manière dynamique.

Remarque : la lecture en boucle n'est pas nécessaire en mode Raccord pour raffiner le montage. Certains éditeurs préfèrent suspendre la lecture, puis cliquer sur des boutons (ou utiliser les raccourcis clavier J-K-L), puis recommencer la lecture en boucle.

 Les éditeurs ont recours au mode Raccord pour des tâches telles que l'affinage des dialogues, l'ajout de rythme à des scènes de poursuite ou la réalisation de montages par déplacement dessous.

Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les touches J-K-L pour naviguer dans une vidéo, [consultez cette page de l'Aide d'Adobe Premiere Pro](#).

Pour accélérer le flux de production des raccords dans Adobe Premiere Pro à l'aide des touches J-K-L, visionnez [cette vidéo](#) de Maxim Jago et Learn by Video.

[Consultez cet article de Clay Asbury sur le site Web Premiumbeat.com](#) pour de plus amples informations sur l'utilisation du mode Raccord dans Adobe Premiere Pro.

Interface du mode Raccord

Le Moniteur du programme permute automatiquement certains de ses boutons et d'autres éléments de l'interface utilisateur pour proposer un affichage double en mode Raccord. Ensuite, il revient à la configuration standard du Moniteur de programme lorsque vous quittez le mode Raccord.

Dans le Moniteur du programme, la vidéo est lue dans une configuration double, qui s'étend temporairement et recouvre les deux côtés gauche et droit avec l'affichage d'une seule vidéo. Les boutons de raccord et compteurs de décalage sont placés directement en dessous de la vidéo. Toutes les pistes vidéo de la séquence sont regroupées, et l'audio entendu lors de la lecture englobe toutes les pistes audio mixées ensemble. La tête de lecture effectue une boucle dans le montage durant la lecture, ce qui vous permet de voir la plage temporelle en cours de lecture.



A. Point de montage sortant **B.** Compteur Décalage en sortie **C.** Raccord arrière – Plusieurs **D.** Raccord arrière **E.** Ajouter une transition par défaut **F.** Raccord avant **G.** Raccord avant – Plusieurs **H.** Compteur Décalage en entrée **I.** Indicateur de type de raccord **J.** Point de montage entrant

Entrée en mode Raccord

Avant de passer en mode Raccord, pensez à sélectionner un ou plusieurs points de montage à l'aide d'un outil de raccord dans le montage. Ces montages sélectionnés restent inchangés quand vous passez en mode Raccord. Vous pouvez également passer en mode Raccord sans sélectionner de montages au préalable.


Pour entrer en mode Raccord, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Choisissez Séquence > Raccorder le montage (ou appuyez sur T).

S'il existe une sélection de point de montage active, la tête de lecture se déplace jusqu'au point de montage le plus proche sélectionné. Si aucun point de montage n'est sélectionné, la tête de lecture se déplace automatiquement jusqu'au point de montage le plus proche sur les pistes ciblées. Les points de montage sont sélectionnés sur les pistes ciblées avec le type de raccord défini sur Modification par compensation, indépendamment de l'outil actif. Si le Moniteur du programme est déjà en mode Raccord, appuyez sur la touche T pour quitter le mode Raccord.

- Double-cliquez sur un point de montage avec les outils Sélection, Propagation ou Modification compensée dans le montage.
- A l'aide du rectangle de sélection ou de la touche Maj, sélectionnez un ou plusieurs points de montage avec les outils Propagation ou Modification par compensation, ce qui déplace la tête de lecture vers le point de montage sélectionné le plus proche et bascule le Moniteur du programme en mode Raccord avec le type de raccord de l'outil.

Vous pouvez maintenant raccorder les éléments en mode Raccord. Pour commencer le raccord, consultez la section [Révision des montages](#).

 Lorsque vous double-cliquez sur un point de montage qui a déjà été sélectionné, assurez-vous d'utiliser le même outil et la même touche de modification que lors de la première sélection du point de montage. En effet, le premier clic re-sélectionne le point de montage en fonction de règles de sélection standard. Le Moniteur du programme apparaît automatiquement en mode Raccord.

Dans le panneau Montage, vous pouvez sélectionner d'autres points de montage au sein de la même séquence tout en restant en mode Raccord. Vous pouvez également effectuer des modifications dans le panneau Montage telles que le zoom avant ou arrière, le défilement ou la modification de la hauteur de piste, tout en restant en mode Raccord. Si vous êtes déjà en mode Raccord, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour atteindre le point de montage suivant et le point de montage précédent et sélectionner de nouveaux points de montage, tout en restant en mode Raccord. Si vous n'êtes pas en mode Raccord, au lieu de sélectionner les points de montage, ces raccourcis déplacent la tête de lecture.

Pour quitter le mode Raccord, reportez-vous à la section [Sortie du mode Raccord](#).

Révision des montages

Pour réviser les raccords actuellement appliqués pendant que la sélection de point de montage est toujours active et que vous êtes en mode Raccord, appuyez sur le bouton de lecture ou sur la barre d'espacement. La lecture se fait en boucle autour de la sélection de point de montage actuelle, en commençant à un instant preroll avant le premier point de montage jusqu'à un instant postroll, après le dernier point de montage. Les paramètres de preroll et de postroll sont définis dans Edition > Préférences > Lecture (Windows) ou Première Pro > Préférences > Lecture (Mac OS).


Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture ou la touche de raccourci ; la tête de lecture se déplace vers le point de montage sélectionné le plus proche de l'endroit où vous arrêtez la lecture.

Raccord dynamique J-K-L

En mode Raccord, vous pouvez aussi utiliser une combinaison de ces trois raccourcis clavier (J-K-L) de navigation pour lire les éléments et effectuer un raccord en fonction de l'emplacement de la tête de lecture lorsque la lecture s'arrête. Pour plus de détails sur l'utilisation des raccourcis clavier pour naviguer dans une vidéo, voir [Utilisation des touches J, K, et L pour naviguer dans la vidéo](#).

Le type du point de montage au niveau de la tête de lecture est utilisé pour déterminer le côté qui est lu. Pour une propagation de sortie ou un raccord de sortie, l'affichage du côté gauche est lu. Pour une propagation d'entrée ou un raccord d'entrée, l'affichage du côté droit est lu. Pour un montage par modification compensée, les deux côtés sont lus.

Si vous atteignez la limite média du raccord (plus aucuns débuts ou fins), la lecture est suspendue. Le raccord n'est pas effectué tant que vous n'arrêtez pas explicitement la lecture avec le raccourci Arrêt du variateur de vitesse. Cette technique vous permet de lire ou de naviguer dans le sens inverse jusqu'à ce que vous trouviez l'image exacte pour le raccord.

 Vous pouvez raccorder dynamiquement le métrage d'une image à la fois en utilisant les raccourcis J-K-L. Sélectionnez d'abord le point de montage, puis appuyez sur la touche K, puis sur la touche J ou L.


Affinage des raccords en mode Raccord

Lors de la lecture en mode Raccord en utilisant le bouton Lecture (qui commence la lecture en boucle), vous pouvez ajuster les points de montage sélectionnés avec plus de précision, à l'aide des boutons de la souris ou des raccourcis clavier. Chaque fois que la boucle lit le métrage, vous pouvez modifier le raccord en cliquant sur les boutons ou en appuyant sur les raccourcis. Chaque raccord que vous effectuez est immédiatement validé dans la séquence. Les ajustements sont mis à jour dans le montage, bien que les modifications en résultant n'apparaissent que dans le Moniteur du programme sur la boucle suivante. Continuez à effectuer des ajustements et vérifiez le montage jusqu'à ce que vous soyez satisfait du raccord.

Passez au raccord du point de montage suivant à l'aide des raccourcis Atteindre le point de montage suivant ou Atteindre le point de montage précédent (flèche Haut ou Bas), ou arrêtez la lecture si vous avez terminé.

Utilisez les techniques suivantes pour affiner votre raccord :

- Utilisez les boutons Raccord avant et Raccord arrière pour raccorder l'élément d'une image à la fois. Les raccourcis clavier pour le raccord avant ou arrière d'une image à la fois sont les suivants :
 - Appuyez sur les touches Ctrl+gauche pour un raccord arrière. Appuyez sur les touches Ctrl+droite pour un raccord avant (Windows).
 - Appuyez sur les touches Option+gauche pour un raccord arrière. Appuyez sur les touches Option+droite pour un raccord avant (Mac OS).
- Utilisez les boutons Raccord avant – Plusieurs et Raccord arrière – Plusieurs pour raccorder l'élément de plusieurs images à la fois. Les raccourcis clavier pour le raccord avant ou arrière de plusieurs images à la fois sont les suivants :
 - Appuyez sur les touches Ctrl+Maj+gauche pour un raccord arrière. Appuyez sur les touches Ctrl+Maj+droite pour un raccord avant (Windows).
 - Appuyez sur les touches Option+Maj+gauche pour un raccord arrière. Appuyez sur les touches Option+Maj+droite pour un raccord avant (Mac OS).
- Utilisez les touches du pavé numérique + ou - pour raccorder l'élément selon un décalage numérique spécifié.
- Utilisez le bouton Appliquer les transitions par défaut à la sélection pour ajouter les transitions audio et vidéo par défaut au point de montage.
- Utilisez les commandes de menu Edition > Annuler et Rétablir ou leurs raccourcis pour modifier les raccords pendant la lecture.

 *Un flux de production de montage standard consiste à assembler la séquence à l'aide des montages par insertion et par remplacement. Ensuite, affinez vos raccords en vous déplaçant d'un montage au suivant en mode Raccord, à l'aide des raccourcis.*

Outils de raccord en mode Raccord

Dans l'interface du mode Raccord et lorsque la lecture est en pause, utilisez n'importe quel outil de raccord, y compris l'outil Sélection pour faire glisser le pointeur sur un élément à raccorder. Si vous faites glisser le pointeur sur l'un ou l'autre élément, vous obtenez un raccord par propagation. Si vous faites glisser le pointeur entre les deux éléments, vous obtenez un raccord par modification compensée. Si vous faites glisser l'outil de sélection avec la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée sur l'élément sortant, un raccord normal est effectué sur ce côté du montage. Si vous le faites glisser avec la touche de modification enfoncée sur l'élément entrant, un raccord normal est effectué sur ce côté du montage.

Le glissement des éléments en mode Raccord sur le point de montage fonctionne comme avec les outils de raccord dans le panneau Montage. Le glissement vers la gauche effectue un raccord arrière, le glissement vers la droite effectue un raccord avant.

Sortie du mode Raccord

Le mode Raccord nécessite qu'au moins un point de montage soit sélectionné et que la tête de lecture soit positionnée sur l'un des points de montage sélectionnés. Toute action qui efface le contenu de la sélection de point de montage ou éloigne la tête de lecture d'un point de montage vous fait quitter le mode Raccord.

Pour quitter le mode Raccord, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le montage.
- Utilisez la commande du menu Séquence > Raccorder le montage ou appuyez sur la touche T.
- Fermez le Moniteur du programme à l'aide d'un élément de menu, d'un raccourci clavier ou d'une opération dans le panneau de l'espace de travail.
- Faites défiler la tête de lecture ou utilisez une commande de navigation du panneau Montage ou du Moniteur du programme qui éloigne un point de montage sélectionné, telle que En avant ou En arrière.
- Sélectionnez ou faites glisser des éléments, ou modifiez n'importe quel autre objet dans le montage.
- Basculez le focus sur une autre séquence.

Raccourcis clavier pour le mode Raccord

- Le raccourci clavier Lecture/Arrêt lance ou arrête la lecture. Il est disponible uniquement lorsque vous êtes en mode Raccord et par défaut est attribué à la barre d'espace.
- Utilisez les raccourcis Raccord avant et Raccord arrière pour raccorder l'élément d'une image à la fois.
- Utilisez les raccourcis Raccord avant - Plusieurs et Raccord arrière - Plusieurs pour raccorder un élément par le nombre d'images défini dans Décalage important (cinq images par défaut). La valeur dans Décalage important peut être modifiée dans Edition > Préférences > Raccord (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Raccord (Mac OS).

Raccord et le panneau Historique

Le panneau Historique affiche chaque ajustement de raccord comme une entrée distincte, que vous utilisiez le clavier, cliquez sur l'un des boutons de la souris ou appuyiez sur les touches J-K-L. Le fait d'entrer en mode Raccord ou d'en sortir n'entraînant pas la modification des entrées dans le panneau Historique, vous pouvez encore annuler un ou plusieurs des ajustements de raccord effectués pendant une session en mode Raccord.

Montages par déplacement dessous et déplacement dessus en mode Raccord

Etant donné que plusieurs points de montage de raccord peuvent être sélectionnés sur une seule piste, il est possible de configurer des montages par déplacement dessous et déplacement dessus en choisissant une paire de points de montage de propagation opposés sur la même piste. Une fois les points de montage définis, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour finaliser le raccord soit dans le montage, soit en mode Raccord. Il est aussi possible de sélectionner des points de montage en appuyant sur la touche Maj pour déplacer dessus ou dessous plusieurs éléments en même temps.

Montages par déplacement dessous en mode Raccord

Pour en savoir plus sur les montages à l'aide de l'outil Déplacer dessous, reportez-vous à la section [Réalisation d'un montage par déplacement dessous](#).

Pour réaliser un montage par déplacement dessous à l'aide des raccourcis clavier, effectuez les opérations suivantes :

1. Sélectionnez l'outil Propagation.
2. Cliquez sur les points de montage au niveau des points d'entrée et de sortie de l'élément. Choisissez une entrée de propagation, suivie d'une sortie de propagation.
3. Activez le mode Raccord en appuyant sur T.
4. Utilisez les raccourcis clavier ou appuyez sur les boutons pour effectuer un montage par déplacement dessous pendant la lecture en boucle.

Vous pouvez également utiliser cette technique dans le montage. Appuyez sur les raccourcis clavier attribués aux options Raccord avant et Raccord arrière ou utilisez le pavé numérique.

Montages par déplacement dessus en mode Raccord

Pour en savoir plus sur les montages à l'aide de l'outil Déplacer dessus, reportez-vous à la section [Montage par déplacement dessus](#).

Pour effectuer un montage par déplacement dessus en mode Raccord, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'outil Propagation.
2. Cliquez sur les points de montage au niveau des points d'entrée et de sortie de l'élément. Choisissez une sortie de propagation, suivie d'une entrée de propagation.
3. Activez le mode Raccord en appuyant sur T.
4. Utilisez les raccourcis clavier ou appuyez sur les boutons pour effectuer un montage par déplacement dessus pendant la lecture en boucle.

Vous pouvez également utiliser cette technique dans le montage. Appuyez sur les raccourcis clavier attribués aux options Raccord avant et Raccord arrière ou utilisez le pavé numérique.

Raccord asymétrique

Vous pouvez réaliser un raccord asymétrique dans le montage et en mode Raccord. Un raccord asymétrique existe quand une combinaison de points de montage Propager l'entrée et Propager la sortie est sélectionnée sur différentes pistes, avec un point de montage sélectionné par piste. S'il existe plusieurs points de montage sélectionnés par piste, tous les points se déplacent dans la même direction.

La durée du raccord est la même sur toutes les pistes pour chaque opération de raccord asymétrique, mais la direction prise par chaque point de montage raccordé à gauche ou à droite peut être différente.

- La direction principale du raccord détermine le point de montage principal. La direction principale du raccord est déterminée en cliquant sur un outil, à l'aide d'un raccourci clavier, ou en cliquant sur un bouton, et est la même sur toutes les pistes pour chaque point de montage correspondant au type de raccord principal.
- Les points de montage qui ne correspondent pas au type de raccord principal du point de montage se déplacent dans la direction opposée. Reportez-vous à la rubrique [Spécification d'une direction principale pour les raccords asymétriques dans le montage](#) pour en savoir plus sur la façon dont est déterminé le principal point de montage d'un raccord asymétrique.

Notez que la direction du décalage des éléments de fin vers la gauche ou vers la droite reste la même sur toutes les pistes, ce qui contribue à maintenir leur synchronisation. Ce décalage est dû au fait que la fin de l'élément raccordé se déplace dans une direction différente pour un point de montage d'entrée de propagation et un point de montage de sortie de propagation.

Par exemple, si vous faites glisser un point de montage de dix images vers la droite avec l'outil Propagation, dix images sont ajoutées aux autres points de montage qui sont définis comme points de propagation en sortie. A l'inverse, dix images sont soustraites des points de montage définis comme points de propagation en entrée.

Remarque : ces points de montage ne se déplacent pas réellement, mais font apparaître une plus grande partie du début de l'élément. Les éléments de fin sur toutes les pistes sont décalés vers la droite de 10 images.

Des combinaisons de raccord d'entrée et de sortie ne sont pas considérées comme étant asymétriques même si le côté du point de montage diffère. En effet, le mouvement du point de montage se fait toujours dans le même sens, et il n'y a aucun décalage des éléments de fin.

Spécification d'une direction principale pour les raccords asymétriques dans le montage

Dans le cas de raccords asymétriques réalisés à l'aide de la souris dans le montage, la direction principale est appliquée au point de montage déplacé par glissement. Si vous sélectionnez un point de montage, puis le faites glisser, il détermine la direction et le type de raccord principal.

Par exemple, si vous cliquez sur le bouton de la souris pour configurer un raccord de propagation en entrée sur la Vidéo 1 et le faites glisser vers la gauche, tous les points de montage de propagation en entrée sont sélectionnés sur n'importe quel raccord de piste à gauche et tous les points de montage de propagation en sortie sont raccordés à droite.


Lorsque vous utilisez des raccourcis clavier pour un raccord dans le montage, le type de raccord principal est appliqué par rapport au précédent glissement de souris ou à la précédente opération en mode Raccord, si le point de montage est toujours sélectionné. Si le point de montage n'est plus sélectionné (ou si vous n'avez jamais utilisé la souris ou le mode Raccord pour un raccord avec le type principal), le point de montage sur la piste vidéo ayant le plus grand numéro avec un point de montage sélectionné ou sur la piste audio ayant le plus petit numéro si seul l'audio comporte des points de montage sélectionnés, est utilisé en tant que type principal. Sa direction est spécifiée par le raccourci clavier particulier.

Utilisation du Moniteur de raccord

[En haut](#)

Le Moniteur de raccord affiche les points d'entrée et de sortie d'un élément au niveau d'une découpe pour vous permettre de voir précisément les images que vous coupez. Le moniteur de gauche affiche l'élément sortant situé à gauche du point de montage et le moniteur de droite, l'élément entrant situé à sa droite.



Ouverture ou fermeture du Moniteur de raccord

- Pour ouvrir le Moniteur de raccord, cliquez sur Fenêtre > Moniteur de raccord.
- Pour fermer le Moniteur de raccord, cliquez sur l'icône de fermeture  du Moniteur de raccord.

Affichage du point de montage à ajuster

1. Dans le Moniteur de raccord, cliquez sur le bouton Sélectionner une piste audio ou vidéo.
2. Sélectionnez dans le menu la piste à modifier.



Prévisualisation du montage dans le Moniteur de raccord

- Pour prévisualiser le montage une fois, cliquez sur le bouton Lecture du montage .
- Pour prévisualiser le montage plusieurs fois, cliquez sur le bouton Boucle , puis sur le bouton Lecture du montage.

Annulation d'un montage


- Appuyez sur les touches Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS), ou utilisez la palette Historique.

Définition des préférences de raccord

Vous pouvez définir le nombre d'images à raccorder lorsque vous utilisez le bouton de raccord du point d'entrée d'images multiples  ou le bouton de raccord du point de sortie d'images multiples .

- Choisissez Edition > Préférences > Raccord (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Raccord (Mac OS).





Réalisation d'un montage par modification compensée dans le Moniteur de raccord

1. Dans le Moniteur de raccord, cliquez sur le bouton Sélectionner une piste audio ou vidéo, puis sélectionnez la piste que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur la case Verrouiller la synchronisation dans l'en-tête de la piste que vous souhaitez décaler lors de l'exécution de la modification compensée.
3. Placez la tête de lecture au niveau du point de montage dans la fenêtre de montage. Le point de montage apparaît alors dans le Moniteur de raccord.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Placez le pointeur de la souris entre les images vidéo de telle sorte qu'il se transforme en outil Modification compensée , puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite.
 - Déplacez l'affichage du code temporel centré vers la gauche ou vers la droite.
 - Faites glisser la molette centrale vers la gauche ou vers la droite.
 - Cliquez sur l'affichage du code temporel entre les affichages, saisissez un numéro de code temporel valide pour ajuster les extrémités des deux éléments à cette image, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Sélectionnez le numéro dans la zone au-dessus de la molette centrale, saisissez un nombre négatif pour ajuster les deux éléments vers la gauche ou un nombre positif pour les ajuster vers la droite, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

- Cliquez sur le bouton correspondant au nombre d'images nécessaires au montage. Les boutons compris entre -1 et -5 ajustent les éléments vers la gauche ; les boutons compris entre +1 et +5 ajustent les deux éléments vers la droite.

Remarque : la valeur de pas maximal est de 5 images par défaut, mais vous pouvez définir le numéro de votre choix dans les préférences de raccord. Choisissez *Edition > Préférences > Raccord (Windows)* ou *Premiere Pro > Préférences > Raccord (Mac OS)*.

Réalisation d'un montage par propagation dans le Moniteur de raccord

1. Dans le Moniteur de raccord, cliquez sur le bouton Sélectionner une piste audio ou vidéo, puis sélectionnez la piste que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur la case Verrouiller la synchronisation dans l'en-tête de la piste que vous souhaitez décaler lors de l'exécution de la propagation.
3. Placez la tête de lecture au niveau du point de montage dans la fenêtre de montage. Le point de montage apparaît alors dans le Moniteur de raccord.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Placez le pointeur de la souris sur l'image de gauche ou de droite de telle sorte qu'il se transforme respectivement en icône de raccord du point de sortie  ou du point d'entrée , puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour réaliser un montage par propagation de l'élément correspondant.
 - Faites glisser l'affichage du code temporel sous l'image de gauche ou de droite pour ajuster l'élément correspondant.
 - Faites glisser la molette de gauche ou de droite pour ajuster l'élément correspondant.
 - Faites glisser l'icône Point de sortie sortant  sur l'échelle de temps de l'affichage de gauche ou l'icône Point d'entrée entrant  sur l'échelle de temps de l'affichage de droite.
 - Faites glisser le numéro du code temporel Décalage en sortie ou Décalage en entrée vers la gauche ou vers la droite pour réaliser un montage par propagation de l'élément correspondant.
 - Cliquez sur l'affichage du code temporel de l'élément de gauche (pour le point de sortie de l'élément de gauche) ou sur l'affichage du code temporel de l'élément de droite (pour le point d'entrée de l'élément de droite), saisissez un numéro de code temporel valide pour raccorder l'élément correspondant à cette image, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Cliquez sur l'affichage Décalage en sortie (pour le point de sortie de l'élément de gauche) ou sur l'affichage Décalage en entrée (pour le point d'entrée de l'élément de droite), saisissez un numéro négatif (pour ajuster vers la gauche) ou un nombre positif (pour ajuster vers la droite), puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

Franklin McMahon explique les outils Propagation, Modification compensée, Déplacer dessous et Déplacer dessus [dans cette vidéo à partir du site Web du Layers Magazine](#).

Remarque : Le Moniteur de raccord est disponible dans Fenêtre > Moniteur de raccord, mais ne fonctionne pas avec les points de montage sélectionnés dans la fenêtre de montage. Le Moniteur de raccord est toujours utile pour le raccord de forme d'onde audio et fournit une méthode de raccord et de contrôle d'une seule piste. Toutefois, le mode Raccord d'Adobe Premiere Pro est un environnement plus approprié pour les raccords que le Moniteur de raccord.

Raccord avec l'analyse de l'intervention

[En haut](#)

Vous pouvez ajouter des points d'entrée et de sortie au texte d'analyse de l'intervention afin de sélectionner une partie d'un élément principal. Vous pouvez insérer ou remplacer la partie sélectionnée directement à partir de la section Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées.

1. Sélectionnez un mot dans la section Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir le mot comme point d'entrée, cliquez sur Marquer l'entrée.
 - Pour définir le mot comme point de sortie, cliquez sur Marquer la sortie.

Adobe Premiere Pro définit les points d'entrée au début des mots et les points de sortie à la fin des mots. Il met en surbrillance l'étendue entre le point d'entrée et le point de sortie dans la section Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées.

Ressources en ligne pour le Moniteur de raccord

- [Cliquez sur ce lien](#) pour afficher la section contenant les raccourcis clavier du panneau Moniteur de raccord.
- Visionnez le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW relatif à [l'apprentissage des outils : le Moniteur de raccord](#).
- Visionnez le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW relatif à [l'apprentissage des outils : montage par raccord et propagation](#).

Karl Soule explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment utiliser le Moniteur de raccord dans Adobe Premiere Pro.

- Pour plus d'informations sur le raccord des éléments dans le Moniteur de raccord, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.
- [Cette vidéo](#) de Paul Joy présente certains des raccourcis du Moniteur de raccord, tout en précisant ce que souhaitent apprendre les utilisateurs.
- [Ajout d'éléments à des séquences](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons. Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccord des éléments

[Utilisation des points d'entrée et de sortie](#)

[Utilisation d'éléments audio dans le moniteur Source](#)

[Utilisation d'éléments dans le Moniteur source](#)

[Réalisation de montages par propagation et par modification compensée](#)

[Réalisation des montages par déplacement dessous et déplacement dessus](#)

[Réalisation de montages éclatés](#)

[Utilisation du Moniteur de raccord](#)

[Raccord avec l'analyse de l'intervention](#)

Utilisation des points d'entrée et de sortie

[En haut](#)


La définition des points d'entrée et de sortie d'un élément est un processus appelé *marquage*. Vous définissez la première image que vous souhaitez inclure dans une séquence en marquant cette image comme point d'entrée de l'élément. Puis vous définissez la dernière image à inclure en la marquant comme point de sortie. Dans un flux de production standard, il convient de marquer les points d'entrée et de sortie d'un élément dans le Moniteur source.

L'opération consistant à ajuster des points d'entrée et de sortie d'un élément une fois qu'il est modifié dans une séquence s'appelle *le raccord*. En règle générale, vous raccordez des éléments pour ajuster la manière dont ils sont lus dans une séquence. Par exemple, lorsque vous affichez le montage, vous décidez de couper l'élément entrant un peu plus tôt qu'initialement prévu pendant que vous marquez des éléments. Pour résoudre ce problème, coupez l'élément à l'aide des outils de raccord d'Adobe Premiere Pro.

Vous pouvez raccorder des éléments en faisant glisser le bord de l'élément. Le bord d'un élément désigne un point d'entrée ou de sortie d'un élément et s'appelle aussi un *point de montage*. Plusieurs outils spécialisés et techniques permettent de raccorder un point de montage. Ceux-ci permettent de réaliser des raccords facilement et avec précision, ce qui réduit le nombre d'étapes impliquées et conserve l'intégrité de la séquence.

Vous pouvez régler avec précision des montages de raccord dans une séquence dans le Moniteur de raccord. La disposition du Moniteur de raccord est similaire à celle du Moniteur source et du Moniteur du programme, à ceci près que les commandes du Moniteur de raccord sont optimisées pour un réglage précis du point de découpe entre les éléments d'une séquence.

Vous pouvez découper des éléments dans le volet Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées, en définissant des points d'entrée et de sortie sur les mots prononcés sélectionnés.

 *Il existe de nombreux raccourcis clavier disponibles pour les tâches de raccord. Cependant, un certain nombre d'entre eux ne sont pas définis par défaut. Accédez à Édition > Raccourcis clavier (Windows) ou Premiere Pro > Raccourcis clavier (Mac OS) pour définir les raccourcis de raccord.*

Ressources en ligne pour les tâches de raccord de base dans Adobe Premiere Pro

- Franklin McMahon explique les outils Propagation, Modification compensée, Déplacer dessous et Déplacer dessus [dans cette vidéo](#) à partir du site Web du Layers Magazine.
- [Cet extrait](#) de la série « Classroom in a Book » présente plusieurs outils de montage avancés, notamment les outils de modification compensée, de propagation, de déplacements dessous et dessus, de prélèvement et d'extraction.
- Pour plus d'informations sur le raccord des éléments, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Utilisation d'éléments audio dans le Moniteur source

[En haut](#)

Défilement de la forme d'onde audio dans le Moniteur source

- Dans le Moniteur source, faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite de la forme d'onde.

La tête de lecture apparaît à l'endroit où vous cliquez et l'élément audio est lu, vers l'avant ou l'arrière, à la vitesse à laquelle vous glissez dans, ou faites défiler, l'élément.

Zoom avant ou arrière sur une forme d'onde audio dans le Moniteur source

Vous pouvez effectuer un zoom avant sur une forme d'onde audio dans le Moniteur source afin de mieux identifier l'emplacement des repères, des points d'entrée ou des points de sortie.

1. Cliquez deux fois sur un élément audio dans le panneau Projet pour l'ouvrir dans le Moniteur source.
2. Pour effectuer un zoom avant horizontal, faites glisser l'une des extrémités de la barre de zoom horizontal située au-dessus de la barre de durée du Moniteur source.

La forme d'onde de tous les canaux, ainsi que la barre de durée, s'allonge ou raccourcit horizontalement.

3. Pour zoomer verticalement, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour effectuer un zoom avant sur un seul canal, faites glisser l'une des extrémités de la barre de zoom vertical située le long de l'échelle des décibels, sur le côté droit du Moniteur source.
 - Pour effectuer un zoom avant sur tous les canaux en même temps, faites glisser l'une des extrémités de la barre de zoom vertical située le long de l'échelle des décibels, sur le côté droit du Moniteur source, tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

La forme d'onde d'un seul ou de l'ensemble des canaux s'allonge ou raccourcit verticalement, de même que l'échelle des décibels.

Rétablissement du niveau de zoom vertical par défaut

- Cliquez deux fois sur la barre de zoom vertical.

Rétablissement du niveau de zoom vertical précédent

- Après avoir rétabli le niveau de zoom par défaut, cliquez deux fois sur la barre de zoom vertical.

Utilisation d'éléments dans le Moniteur source

[En haut](#)

Le panneau Moniteur source propose des outils polyvalents et des méthodes pour effectuer des tâches sur les éléments. Utilisez-les pour définir, déplacer ou supprimer des points d'entrée et de sortie, signaler la tête de lecture sur n'importe lequel de ces points, ou bien prévisualiser les images à leurs emplacements.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'éléments dans le Moniteur source, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Ouverture d'un élément dans le Moniteur source

- Pour ouvrir un élément dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'élément dans le panneau Projet.
 - Double-cliquez sur l'élément dans le panneau Montage.



Ouverture et affichage d'éléments récents dans le Moniteur source


Vous pouvez charger plusieurs éléments en même temps dans le Moniteur source, mais n'en visualiser qu'un seul à la fois. Les éléments récemment chargés sont disponibles à partir d'un menu situé en haut du Moniteur source.

1. Dans l'onglet Moniteur source, cliquez sur le triangle pointant vers le bas afin d'ouvrir le menu de l'onglet.
2. Sélectionnez le nom de l'élément que vous souhaitez visualiser.

Remarque : vous pouvez attribuer des raccourcis clavier pour la sélection et la fermeture d'éléments dans le Moniteur source.

Définition des points d'entrée et de sortie dans le Moniteur source

- Pour définir un point d'entrée ou de sortie dans le Moniteur source, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour marquer un point d'entrée, faites glisser la tête de lecture sur l'image de votre choix. Cliquez ensuite sur le bouton Marquer l'entrée  ou appuyez sur la touche I.
 - Pour marquer un point de sortie, faites glisser la tête de lecture sur l'image de votre choix. Cliquez ensuite sur le bouton Marquer la sortie  ou appuyez sur la touche O.

 Une fois que vous avez marqué les points d'entrée et de sortie, vous pouvez toujours changer d'avis avant de modifier l'élément dans la séquence. Faites glisser les points d'entrée ou de sortie vers une nouvelle position dans l'échelle de temps. Vous pouvez également faire glisser la tête de lecture sur une nouvelle image et utiliser les boutons Marquer entrée/sortie pour définir de nouveaux points d'entrée ou de sortie.


Déplacement groupé d'un point d'entrée et d'un point de sortie

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le cas d'un élément audio ou vidéo, faites glisser la poignée d'entrée/sortie (zone texturée au centre de la période ombrée entre les points d'entrée et de sortie) dans l'échelle de temps du Moniteur source. Veillez bien à déplacer la zone texturée ; sinon, vous signalez simplement la tête de lecture.




Déplacement de la poignée d'entrée/sortie pour une piste ou un élément vidéo

- Dans le cas d'un élément audio, vous pouvez également faire glisser la poignée d'entrée/sortie ou la zone grise située entre les points d'entrée et de sortie au-dessus de la forme d'onde vers la gauche ou la droite.



Déplacement de la poignée d'entrée/sortie pour une piste ou un élément audio

Les points d'entrée et de sortie se déplacent ensemble, de sorte que l'intervalle qui les sépare reste constant.

 Cette technique fonctionne également avec les points d'entrée et de sortie de séquence dans le Moniteur du programme ou un panneau Montage.

Réglage de points de montage dans le Moniteur source



Parfois, le réglage des points d'entrée et de sortie est nécessaire après l'insertion d'un élément dans le montage. Si vous ouvrez un élément du montage dans le Moniteur source, vous pouvez faire glisser la poignée d'entrée/sortie dans le Moniteur source pour définir de nouveaux emplacements pour les points d'entrée et de sortie. Cette technique est très utile pour l'utilisation d'une section différente d'un élément dans le panneau Montage. En fait, c'est un des moyens qui permettent d'effectuer un déplacement dessous.



Remarque : ce mode d'affichage des images d'entrée et de sortie fonctionne uniquement avec les éléments ouverts à partir d'une séquence dans le Moniteur source.

1. Définissez les points d'entrée et de sortie dans le Moniteur source.
2. Modifiez l'élément dans le montage.
3. Double-cliquez sur l'élément pour le recharger dans le Moniteur source.
4. Faites glisser la poignée d'entrée/de sortie (zone texturée au centre de l'étendue ombrée entre les points d'entrée et de sortie), comme vous l'avez fait dans la section [Déplacement groupé d'un point d'entrée et d'un point de sortie](#).

Signalement d'une image à un point d'entrée ou de sortie

Vous utilisez le Moniteur source pour signaler une image pour un élément et le Moniteur du programme pour signaler l'image en cours pour une séquence.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour signaler l'instant présent à un point d'entrée, cliquez sur le bouton Atteindre le point d'entrée .
 - Pour signaler l'instant présent à un point de sortie, cliquez sur le bouton Atteindre le point de sortie .

Remarque : pour accéder au point de montage suivant ou précédent dans n'importe quelle piste ciblée du montage, cliquez respectivement sur le bouton Atteindre le point de montage suivant  ou Atteindre le point de montage précédent .

Suppression d'un point d'entrée ou de sortie de l'élément source

1. Cliquez deux fois sur un élément dans le panneau Projet pour l'ouvrir dans le Moniteur source.

Remarque : les occurrences d'éléments de montage ne sont pas des éléments source. Il est impossible de supprimer des points d'entrée et de sortie d'éléments de montage qui ont été chargés dans le Moniteur source.

2. Choisissez parmi les trois commandes suivantes :
 - Marque > Effacer l'entrée
 - Marque > Effacer la sortie
 - Marque > Effacer les points d'entrée et de sortie


 Vous pouvez également effacer un point d'entrée ou de sortie en cliquant respectivement sur le bouton Marquer l'entrée ou Marquer la

Réalisation de montages par propagation et modification compensée

Vous pouvez effectuer un montage par propagation ou modification compensée directement sur les pistes du montage ou à l'aide du Moniteur de raccord.

A propos des montages par propagation et modification compensée


Pour ajuster la découpe (ou le point de montage) entre deux éléments, utilisez des variations de raccord simple. C'est ce que l'on appelle le *montage par propagation* et le *montage par modification compensée*. Grâce à ces outils spécialisés, vous pouvez faire des ajustements en une seule opération qui, sinon, auraient nécessité plusieurs étapes. Lorsque vous effectuez des montages par propagation et par modification compensée avec des outils de raccord, les images affectées sont juxtaposées dans le Moniteur du programme.



Moniteur du programme et Montage durant un montage par modification compensée

Modification compensée

Un montage par modification compensée ajuste un point d'entrée et de sortie adjacent simultanément, avec le même nombre d'images. Le point de montage est déplacé entre les éléments tandis que les positions des autres éléments dans le temps et la durée totale de la séquence demeurent inchangées. Lorsque vous appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) quand vous commencez une modification compensée, l'audio et la vidéo sont dissociés, ce qui vous permet de créer facilement un *montage éclaté* (*coupe L* ou *coupe J*).



Dans cet exemple de montage par modification compensée, le point de montage est déplacé en arrière dans le temps : l'élément précédent est raccourci, l'élément suivant rallongé, et la durée du programme demeure inchangée.

Propagation

Un montage par propagation ajuste un élément et décale les éléments suivants de la piste en conséquence. Le raccourcissement d'un élément par propagation décale tous les éléments situés après la découpe, dans le passé ; à l'inverse, le rallongement d'un élément décale les éléments qui suivent la découpe dans le futur. Lorsque vous effectuez un montage par propagation, un espace vide situé d'un côté de la découpe est traité comme un élément et se décale dans le temps comme un élément. Lorsque vous appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) au début du montage par propagation, le lien entre la vidéo et l'audio est ignoré.

Ressources en ligne concernant les montages par propagation et par modification compensée


Pour plus d'informations sur les raccords par propagation et par modification compensée, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide *An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro* de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Visionnez également le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Web Creative COW, intitulé « [Learning the Tools 5: The Trim Monitor](#) ».

Réalisation d'un montage par modification compensée à l'aide de l'outil Modification compensée

1. Sélectionnez l'outil Modification compensée .

2. Dans le panneau Montage, faites glisser vers la gauche ou vers la droite à partir de l'extrémité de l'élément à modifier. Si vous ajoutez des images, un nombre égal d'images est supprimé de l'élément voisin. Maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser pour affecter uniquement la partie audio ou vidéo d'un élément lié.



Panneau Montage pendant (en haut) et après (en bas) une modification compensée

Réalisation des montages par modification compensée (montages étendus) avec la tête de lecture

Il est possible de déplacer le point d'entrée ou de sortie d'un élément d'une séquence vers la tête de lecture, sans laisser d'espaces dans la séquence. On parle parfois d'extension de montage ou d'utilisation des commandes de montage étendu pour se référer à ce procédé.

Configuration d'un montage étendu

Dans Adobe Premiere Pro CS5, vous devez tout d'abord attribuer des raccourcis clavier dans la boîte de dialogue Personnalisation du clavier. Utilisez ensuite les commandes de raccourci désignées afin d'étendre les montages par modification compensée. Les commandes de personnalisation du clavier sont les suivantes :

- Modification précédente compensée jusqu'à l'indicateur d'instant présent
- Modification suivante compensée jusqu'à l'indicateur d'instant présent

Ces commandes sont disponibles une fois que des raccourcis leur sont attribués dans la boîte de dialogue Personnalisation du clavier.




Dans Adobe Premiere Pro CS5.5, les commandes « Modification suivante/précédente compensée jusqu'à l'indicateur d'instant présent » ont été renommées « Etendre le prochain montage/le montage précédent jusqu'à la tête de lecture », selon la nomenclature en vigueur dans ce secteur. Les commandes de montage étendu figurent également par défaut dans le menu Séquence.


Réalisation d'un montage étendu jusqu'à la tête de lecture

1. Cliquez sur un en-tête de piste pour cibler la piste contenant l'élément que vous voulez raccorder.
2. Faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'emplacement dans la séquence vers lequel vous souhaitez étendre le point d'entrée ou de sortie de l'élément.
3. Dans Adobe Premiere Pro CS5 ou CS5.5, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour étendre le point d'entrée jusqu'à la tête de lecture, appuyez sur la commande de raccourci que vous avez attribuée à la Modification précédente compensée jusqu'à l'indicateur d'instant présent dans Adobe Premiere Pro CS5. Dans Adobe Premiere Pro CS5.5, sélectionnez Séquence > Etendre le montage précédent jusqu'à la tête de lecture ou appuyez sur E.
 - Pour étendre le point de sortie de l'élément jusqu'à la tête de lecture, appuyez sur la commande de raccourci que vous avez attribuée à la Modification suivante compensée jusqu'à l'indicateur d'instant présent dans Adobe Premiere Pro CS5. Dans Adobe Premiere Pro CS5.5, sélectionnez Séquence > Etendre le prochain montage jusqu'à la tête de lecture ou appuyez sur Maj. + E.

Remarque : si l'extension jusqu'à la tête de lecture n'est pas possible en raison d'un média insuffisant, Adobe Premiere Pro étend l'élément jusqu'à la fin du média disponible.

Montage par propagation à l'aide de l'outil Propagation

1. Sélectionnez l'outil Propagation .
2. Dans le panneau Montage, placez le pointeur de la souris sur le point d'entrée ou de sortie de l'élément à modifier pour faire apparaître l'icône de début  ou de fin de propagation , puis faites glisser vers la gauche ou la droite. Les éléments suivants de la piste se décalent dans le temps pour compenser la modification en conséquence, mais leur durée demeure inchangée. Maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser pour affecter uniquement la partie audio ou vidéo d'un élément lié.



Panneau Montage pendant (en haut) et après (en bas) une propagation

💡 Lors de l'utilisation de l'outil Sélection, vous pouvez basculer entre l'icône de raccord du point d'entrée ou du point de sortie et une icône de montage par propagation en appuyant sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS). Relâchez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) pour rétablir l'outil Sélection.

Réalisation des montages par déplacement dessous et déplacement dessus

[En haut](#)

Au même titre que les outils de montage par propagation et par modification compensée vous permettent d'ajuster une découpe entre deux éléments, les montages par déplacement dessous et déplacement dessus sont pratiques pour ajuster deux découpes dans une séquence de trois éléments. Lorsque vous utilisez l'outil Déplacer dessous ou Déplacer dessus, le Moniteur du programme affiche les quatre images concernées par le montage juxtaposé, sauf s'il s'agit d'un montage audio uniquement.




Moniteur du programme et Montage pendant un montage par déplacement dessous


Bien que les outils Déplacer dessous et Déplacer dessus soient en général employés au centre des trois éléments adjacents, chaque outil fonctionne normalement même si l'élément se situe entre un élément d'un côté et un espace de l'autre.

Réalisation d'un montage par déplacement dessous

Un montage par déplacement dessous décale les points d'entrée et de sortie d'un élément vers l'avant ou vers l'arrière du même nombre d'images, en une fois. En faisant glisser à l'aide de l'outil Déplacer dessous, vous pouvez modifier les images de début et de fin d'un élément sans en changer la durée ni modifier les éléments adjacents.




Dans cet exemple de montage par déplacement dessous, un élément est déplacé vers la gauche, ce qui décale ses points d'entrée et de sortie source en avant dans la chronologie.

1. Sélectionnez l'outil Déplacer dessous .
2. Placez le pointeur de la souris sur l'élément à ajuster et faites glisser vers la gauche pour déplacer les points d'entrée et de sortie vers la fin de l'élément ou faites glisser vers la droite pour les déplacer vers le début de l'élément.


Adobe Premiere Pro met à jour les points d'entrée et de sortie sources de l'élément, affiche le résultat dans le Moniteur du programme et conserve la durée des éléments et de la séquence.

Montage par déplacement dessus

Un montage par déplacement dessus décale un élément dans le temps tout en raccordant les éléments adjacents pour compenser le déplacement. Lorsque vous déplacez un élément vers la gauche ou vers la droite à l'aide de l'outil Déplacer dessus, le point de sortie de l'élément précédent et le point d'entrée de l'élément suivant sont ajustés du même nombre d'images. Les points d'entrée et de sortie de l'élément (et par conséquent sa durée) demeurent inchangés.



Dans cet exemple de montage par déplacement dessus, un élément est déplacé vers la gauche : il commence plus tôt dans la séquence, ce qui a pour effet de raccourcir l'élément précédent et de rallonger l'élément suivant.

1. Sélectionnez l'outil Déplacer dessus .
2. Placez le pointeur de la souris sur l'élément que vous souhaitez ajuster et faites glisser vers la gauche pour déplacer le point de sortie de l'élément précédent et le point d'entrée de l'élément suivant vers le début, ou faites glisser vers la droite pour déplacer le point de sortie de l'élément précédent et le point d'entrée de l'élément suivant vers la fin.

Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, Adobe Premiere Pro met à jour les points d'entrée et de sortie des éléments adjacents, affiche le résultat dans le Moniteur du programme et conserve la durée des éléments et de la séquence. Seule la position de l'élément déplacé dans la séquence a changé.

Ressources en lignes pour les montages par déplacement dessous et déplacement dessus

Franklin McMahon explique les outils Propagation, Modification compensée, Déplacer dessous et Déplacer dessus [dans cette vidéo](#) à partir du site Web du Layers Magazine.

Andrew Devis présente les outils Déplacer dessous et Déplacer dessus et propose une manière simple de différencier les deux outils [dans cette vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

Pour plus d'informations sur les outils Déplacer dessous et Déplacer dessus, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Réalisation de montages éclatés

[En haut](#)

Vous pouvez réaliser un montage éclaté en séparant la vidéo de l'audio dans les éléments adjacents d'une séquence, puis en raccordant l'audio séparément de la vidéo de telle sorte que la vidéo de l'un chevauche l'audio de l'autre. En règle générale, un montage par modification compensée (ou montage étendu) est utilisé pour cette tâche.

En appuyant sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) lorsque vous commencez une modification compensée, vous pouvez dissocier temporairement l'audio et la vidéo, ce qui vous permet de créer facilement un [montage éclaté](#) (coupe L ou coupe J).

Pour plus d'informations sur les montages éclatés, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Utilisation du Moniteur de raccord

[En haut](#)


Le Moniteur de raccord affiche les points d'entrée et de sortie d'un élément au niveau d'une découpe pour vous permettre de voir précisément les images que vous coupez. Le moniteur de gauche affiche l'élément sortant situé à gauche du point de montage et le moniteur de droite, l'élément entrant situé à sa droite.

Ouverture ou fermeture du Moniteur de raccord

- Pour ouvrir le Moniteur de raccord, cliquez sur Fenêtre > Moniteur de raccord.
- Pour ouvrir le Moniteur de raccord, appuyez sur la touche T.

Lorsque vous appuyez sur la touche T ou utilisez l'option de menu pour ouvrir le Moniteur de raccord, le montage le plus proche est



sélectionné et le panneau s'ouvre au même moment.

- Pour ouvrir le Moniteur de raccord dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures, sélectionnez Séquence > Raccorder le montage.
- Pour fermer le Moniteur de raccord, cliquez sur l'icône de fermeture  du Moniteur de raccord.

Affichage du point de montage à ajuster

1. Dans le Moniteur de raccord, cliquez sur le bouton Sélectionner une piste audio ou vidéo.
2. Sélectionnez dans le menu la piste à modifier.



Prévisualisation du montage dans le Moniteur de raccord

- Pour prévisualiser le montage une fois, cliquez sur le bouton Lecture du montage .
- Pour prévisualiser le montage plusieurs fois, cliquez sur le bouton Boucle , puis sur le bouton Lecture du montage.

Annulation d'un montage

- Appuyez sur les touches Ctrl+Z (Windows) ou Commande+Z (Mac OS), ou utilisez la palette Historique.

Définition des préférences de raccord

Vous pouvez définir le nombre d'images à raccorder lorsque vous utilisez le bouton de raccord du point d'entrée d'images multiples  ou le bouton de raccord du point de sortie d'images multiples .

- Choisissez Edition > Préférences > Raccord (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Raccord (Mac OS).

Réalisation d'un montage par modification compensée dans le Moniteur de raccord





1. Dans le Moniteur de raccord, cliquez sur le bouton Sélectionner une piste audio ou vidéo, puis sélectionnez la piste que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur la case Verrouiller la synchronisation dans l'en-tête de la piste que vous souhaitez décaler lors de l'exécution de la modification compensée.
3. Placez la tête de lecture au niveau du point de montage dans la fenêtre de montage. Le point de montage apparaît alors dans le Moniteur de raccord.
4. Texte de l'étape
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Placez le pointeur de la souris entre les images vidéo, de telle sorte qu'il se transforme en outil Modification compensée, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite.
 - Déplacez l'affichage du code temporel centré vers la gauche ou vers la droite.
 - Faites glisser la molette centrale vers la gauche ou vers la droite.
 - Cliquez sur l'affichage du code temporel entre les affichages, saisissez un numéro de code temporel valide pour ajuster les extrémités des deux éléments à cette image, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Sélectionnez le numéro dans la zone au-dessus de la molette centrale, saisissez un nombre négatif pour ajuster les deux éléments vers la gauche ou un nombre positif pour les ajuster vers la droite, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Cliquez sur le bouton correspondant au nombre d'images nécessaires au montage. Les boutons compris entre -1 et -5 ajustent les éléments vers la gauche ; les boutons compris entre +1 et +5 ajustent les deux éléments vers la droite.

Remarque : la valeur de pas maximal est de 5 images par défaut, mais vous pouvez définir le numéro de votre choix dans les préférences de raccord. Choisissez Edition > Préférences > Raccord (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Raccord (Mac OS).

Réalisation d'un montage par propagation dans le Moniteur de raccord

1. Dans le Moniteur de raccord, cliquez sur le bouton Sélectionner une piste audio ou vidéo, puis sélectionnez la piste que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur la case Verrouiller la synchronisation dans l'en-tête de la piste que vous souhaitez décaler lors de l'exécution de la propagation.
3. Placez la tête de lecture au niveau du point de montage dans la fenêtre de montage. Le point de montage apparaît alors dans le Moniteur de raccord.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Placez le pointeur de la souris sur l'image de gauche ou de droite de telle sorte qu'il se transforme respectivement en icône de raccord du point de sortie  ou du point d'entrée , puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour réaliser un montage par propagation de l'élément correspondant.
- Faites glisser l'affichage du code temporel sous l'image de gauche ou de droite pour ajuster l'élément correspondant.
- Faites glisser la molette de gauche ou de droite pour ajuster l'élément correspondant.
- Faites glisser l'icône Point de sortie sortant  sur l'échelle de temps de l'affichage de gauche ou l'icône Point d'entrée entrant  sur l'échelle de temps de l'affichage de droite.
- Faites glisser le numéro du code temporel Décalage en sortie ou Décalage en entrée vers la gauche ou vers la droite pour réaliser un montage par propagation de l'élément correspondant.
- Cliquez sur l'affichage du code temporel de l'élément de gauche (pour le point de sortie de l'élément de gauche) ou sur l'affichage du code temporel de l'élément de droite (pour le point d'entrée de l'élément de droite), saisissez un numéro de code temporel valide pour raccorder l'élément correspondant à cette image, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
- Cliquez sur l'affichage Décalage en sortie (pour le point de sortie de l'élément de gauche) ou sur l'affichage Décalage en entrée (pour le point d'entrée de l'élément de droite), saisissez un numéro négatif (pour ajuster vers la gauche) ou un nombre positif (pour ajuster vers la droite), puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

Franklin McMahon explique les outils Propagation, Modification compensée, Déplacer dessous et Déplacer dessus [dans cette vidéo à partir du site Web du Layers Magazine](#).

Raccord avec l'analyse de l'intervention

[En haut](#)

Vous pouvez ajouter des points d'entrée et de sortie au texte d'analyse de l'intervention afin de sélectionner une partie d'un élément principal. Vous pouvez insérer ou remplacer la partie sélectionnée directement à partir de la section Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées.

1. Sélectionnez un mot dans la section Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir le mot comme point d'entrée, cliquez sur Marquer l'entrée.
- Pour définir le mot comme point de sortie, cliquez sur Marquer la sortie.

Adobe Premiere Pro définit les points d'entrée au début des mots et les points de sortie à la fin des mots. Il met en surbrillance l'étendue entre le point d'entrée et le point de sortie dans la section Analyse de l'intervention du panneau Métadonnées.

Ressources en ligne pour le Moniteur de raccord

- [Cliquez sur ce lien](#) pour afficher la section contenant les raccourcis clavier du panneau Moniteur de raccord.
- Visionnez le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW relatif à [l'apprentissage des outils : le Moniteur de raccord](#).
- Visionnez le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Web de Creative COW relatif à [l'apprentissage des outils : montage par raccord et propagation](#).
- Karl Soule explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment utiliser le Moniteur de raccord dans Adobe Premiere Pro.
- [Dans cet article de blog](#), Kevin Monahan présente le raccord à l'aide des options de clavier dans Adobe Premiere Pro.
- Pour plus d'informations sur le raccord des éléments dans le Moniteur de raccord, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.
- [Cette vidéo](#) de Paul Joy présente certains des raccourcis du Moniteur de raccord, tout en précisant ce que souhaitent apprendre les utilisateurs.
- [Ajout d'éléments à des séquences](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage de séquences à caméra multiple (CS5 et CS5.5)

[Montage caméra multiple](#)

[Moniteur de caméras multiples](#)

[Affichage du Moniteur de caméras multiples](#)

[Ajout d'éléments dans un montage caméra multiple](#)

[Synchronisation des éléments avec des marques](#)

[Création d'une séquence cible caméra multiple](#)

[Enregistrement de montages caméra multiple](#)

[Lecture des éléments caméra multiple imbriqués dans le Moniteur du programme](#)

[Lecture des éléments dans le Moniteur de caméras multiples](#)

[Réenregistrement de montages caméra multiple](#)

[Réglage des montages caméra multiple dans un panneau Montage](#)

[Insertion ou incrustation des éléments dans une séquence caméra multiple](#)

Montage caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez utiliser le Moniteur de caméras multiples pour monter un métrage à partir de plusieurs caméras, simulant ainsi un passage en direct d'une caméra à une autre. Dans Adobe Premiere Pro CS5.5, et les versions antérieures, cette technique permet de monter des métrages issus de quatre caméras maximum.

Pour plus d'informations sur le montage de séquences à caméra multiple dans Adobe Premiere Pro CS6, reportez-vous à la section Montage de séquences à caméra multiple (CS6).

Pour synchroniser facilement les métrages de toutes les caméras, assurez-vous que chaque caméra enregistre un point de synchronisation, en utilisant un clap ou une autre technique. Laissez chaque caméra en mode enregistrement pour maintenir la synchronisation. Après avoir acquis le métrage dans Adobe Premiere Pro, procédez comme suit pour effectuer son montage :

1. Ajoutez les éléments caméra multiple à une séquence.

Regroupez les éléments de chaque caméra sur les pistes séparées de la séquence. (Voir la section [Ajout d'éléments dans un montage caméra multiple](#).)

2. Synchronisez les éléments dans la séquence.

Signalez le point de synchronisation par des marques d'éléments numérotées, ou réattribuez un point de synchronisation au code temporel spécifique de chaque caméra. (Voir la section [Synchronisation des éléments](#).)

3. Créez la séquence cible caméra multiple.

Les montages finaux sont réalisés dans une séquence cible. Vous réalisez la séquence cible en imbriquant la séquence des éléments synchronisés dans une nouvelle séquence. Vous activez ensuite l'élément dans la séquence cible pour un montage caméra multiple. (Voir la section [Création d'une séquence cible caméra multiple](#).)

4. Enregistrez les montages caméra multiple.

Dans le Moniteur de caméras multiples, vous pouvez visualiser simultanément les métrages des quatre caméras et passer d'une caméra à l'autre pour choisir le métrage de la séquence finale. (Voir la section [Enregistrement de montages caméra multiple](#).)

5. Réglez et améliorez les montages.

Vous pouvez ré-enregistrer la séquence finale et remplacer des éléments avec le métrage de l'une des autres caméras. Vous avez également la possibilité de monter votre séquence de manière standard, en utilisant les outils et techniques de montage habituels, en ajoutant des effets, ou en composant avec des pistes multiples. (Voir la section [Réenregistrement de montages caméra multiple](#) et [Réglage des montages caméra multiple dans un panneau Montage](#).)

Ressources en ligne sur le montage caméra multiple (Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions antérieures)

Pour visualiser un didacticiel vidéo sur le montage caméra multiple, consultez la page www.adobe.com/go/vid0234_fr.

Sur le [site Web Premiere Pro Wiki](#), Eddie Lotter fournit un ensemble de didacticiels et d'articles relatifs au montage caméra multiple.

Sur le [site Web de Creative COW](#), Jon Barrie propose un didacticiel vidéo relatif au montage et à la synchronisation caméra multiple.

Julio Roa propose un [didacticiel vidéo](#) sur le montage caméra multiple dans Adobe Premiere Pro CS5.


Jason Levine propose [ici une vidéo utile](#) sur le flux de production à caméra multiple pour Adobe Premiere Pro.

Vous trouverez dans [ce didacticiel vidéo](#) d'Eran Stern des conseils sur l'outil de montage caméra multiple, notamment les limitations audio, l'utilisation d'effets tiers et de transitions intégrées.

Moniteur de caméras multiples

[En haut](#)

Le Moniteur de caméras multiples lit le métrage de chaque caméra, ainsi que la prévisualisation de la séquence finale montée. Lorsque vous souhaitez enregistrer la séquence finale, cliquez sur la prévisualisation d'une caméra pour l'activer et enregistrez le montage de cette caméra. La caméra active est signalée par un contour jaune en mode lecture et un contour rouge en mode enregistrement.

Le Moniteur caméra multiple présente des commandes de lecture et de transfert, et des raccourcis clavier standard. Le bouton Lecture approximative  lit de part et d'autre du point de montage, et notamment toute image preroll et postroll spécifiée dans les préférences générales.

Remarque : si le Moniteur de caméras multiples affiche la même image en prévisualisations étendues sur les côtés droit et gauche, cela signifie que l'élément sélectionné n'est pas un élément caméra multiple, ou bien que l'élément caméra multiple n'est pas activé.

Affichage du Moniteur de caméras multiples

[En haut](#)

- Sélectionnez la séquence cible caméra multiple dans le panneau Montage, puis choisissez Moniteur de caméras multiples dans le menu Fenêtre.
 - Pour masquer la prévisualisation enregistrée de la séquence et afficher seulement les prévisualisations caméra, désélectionnez Afficher le Moniteur d'aperçu dans le menu du panneau Moniteur de caméras multiples.
 - Pour redimensionner le Moniteur de caméras multiples, faites glisser un bord ou un angle.

Ajout d'éléments dans un montage caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez utiliser n'importe quel type de média dans une session de montage caméra multiple, notamment des métrages issus de plusieurs caméras et d'images fixes. Vous pouvez assembler votre média dans une séquence composée de quatre vidéos et quatre pistes audio maximum. Vous avez également la possibilité d'ajouter plusieurs éléments à une piste afin de permettre l'utilisation de plusieurs bandes dans une caméra.

Après l'assemblage des éléments, vous devez les synchroniser, puis créer et activer la séquence cible.

1. Choisissez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Placez les éléments de chaque caméra sur une piste séparée. Utilisez les quatre premières pistes vidéo et audio. Vous pouvez effectuer tous les montages d'éléments nécessaires.

Remarque : les pistes vidéo et audio, au-delà de la quatrième, ne sont pas disponibles pour le montage caméra multiple.

Synchronisation des éléments avec des marques

[En haut](#)

Assurez-vous d'avoir signalé les points de synchronisation pour chaque métrage de caméra avant de procéder à toute synchronisation. Vous pouvez signaler vos points de synchronisation en définissant des marques numérotées de la même façon pour chaque élément ou en leur réattribuant un nouveau code temporel. (Reportez-vous aux rubriques Ajout de marques et [Saisie manuelle du code temporel d'un élément](#).)

Remarque : Adobe Premiere Pro utilise un montage par remplacement lorsqu'il synchronise des éléments. Veillez à ne pas écraser des éléments adjacents si plusieurs éléments figurent sur la même piste.

1. Sélectionnez les éléments que vous désirez synchroniser.
2. Ciblez une piste (en cliquant sur son en-tête) afin d'y aligner tous les autres éléments.

Par exemple, si vous synchronisez des éléments sur leur point de sortie, la fin de chaque élément s'aligne sur le point de sortie de la piste cible. Un élément sera raccordé si la synchronisation entraîne le placement de son point d'entrée avant le point zéro de la séquence.

Remarque : si une piste, composée d'une paire audio/vidéo combinée, n'est pas sélectionnée, elle sera mise hors synchronisation. Les indicateurs désynchronisés apparaîtront sur les éléments.

3. Sélectionnez Élément > Synchroniser, puis choisissez l'une des options suivantes :


Début de l'élément Synchronise les éléments sur leurs points d'entrée.

Fin de l'élément Synchronise les éléments sur leurs points de sortie.

Code temporel Synchronise les éléments sur le code temporel spécifié. Si vous utilisez un code temporel source en heures pour désigner une caméra, sélectionnez l'option Ignorer les heures afin d'utiliser uniquement les minutes, les secondes et les images pour la synchronisation des éléments.

Marque d'élément numéroté Synchronise les éléments sur la marque d'élément numéroté spécifiée. Choisissez dans le menu Marque le

numéro de marque à appliquer.

 Vous pouvez également utiliser la commande Synchroniser pour synchroniser plusieurs éléments vidéo sur des pistes distinctes ou sur des pistes audio et vidéo dont le lien a été rompu lorsque vous ne montez pas de séquence caméra multiple.

Création d'une séquence cible caméra multiple


[En haut](#)

1. Choisissez Fichier > Nouveau > Séquence.
2. Faites glisser la séquence contenant les éléments caméra multiple vers une piste vidéo de la nouvelle séquence Voir la section [Imbrication des séquences](#).
3. Sélectionnez les pistes vidéo et audio dans la séquence imbriquée, puis choisissez Élément > Caméra multiple > Activer. Si vous ne sélectionnez pas la piste vidéo, la commande ne sera pas disponible.
4. Dans le Moniteur de caméras multiples, cliquez sur le triangle pointant vers le bas en regard de Vidéo 1 afin d'ouvrir le menu Sélectionner la piste vidéo. Sélectionnez la piste vidéo contenant la séquence caméra multiple imbriquée Cliquez ensuite sur le triangle pointant vers le bas en regard de Audio 1 pour ouvrir le menu Sélectionner la piste audio. Sélectionnez la piste audio contenant la séquence caméra multiple imbriquée.

Enregistrement de montages caméra multiple

[En haut](#)

Vous enregistrez le montage caméra multiple dans la séquence cible caméra multiple que vous venez d'assembler. (Voir la section [Ajout d'éléments dans un montage caméra multiple](#).)


1. Sélectionnez la séquence cible caméra multiple dans le panneau Montage, puis choisissez Moniteur de caméras multiples dans le menu Fenêtre.
2. Dans le Moniteur de caméras multiples, cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'enregistrement .
3. Pour enregistrer l'audio de la caméra sélectionnée sur la piste audio, sélectionnez L'audio suit la vidéo dans le menu du panneau Moniteur de caméras multiples. Désélectionnez cette option pour enregistrer l'audio à partir de la piste audio sélectionnée dans la séquence source.

Remarque : vous avez également la possibilité de passer en mode enregistrement lors de la lecture en cliquant sur une prévisualisation caméra dans le Moniteur de caméras multiples.

4. Cliquez sur le bouton lecture du Moniteur de caméras multiples pour lancer la lecture vidéo de toutes les caméras.
Le métrage de la caméra active est enregistré dans la séquence cible caméra multiple. Un contour rouge indique la caméra active, et la prévisualisation étendue vous montre le contenu que vous êtes en train d'enregistrer.
5. Pour passer à une autre caméra et enregistrer son contenu, cliquez sur sa petite image d'aperçu dans le Moniteur de caméras multiples.
6. Lorsque vous avez terminé votre enregistrement, cliquez sur le bouton Arrêt ou sur le bouton Enregistrement pour sortir du mode enregistrement. Vous pouvez ensuite utiliser les commandes de lecture pour prévisualiser votre séquence sans l'écraser.

 Vous pouvez passer d'une caméra à une autre en utilisant un raccourci clavier. Les touches 1, 2, 3 et 4 représentent chaque caméra.

La séquence cible est mise à jour afin de signaler les points de montage à chaque changement de caméra. La caméra 1 représente la piste par défaut de la séquence cible. Aucun enregistrement n'est réalisé, et donc aucun point de montage n'est créé, tant que vous ne changez pas de caméra. Chaque élément de la séquence cible est représenté par un numéro de caméra (MC1, MC2).

 Plutôt que d'utiliser le bouton d'enregistrement ou de lire la séquence, une autre méthode consiste à simplement déplacer l'indicateur d'instant présent sur l'image à utiliser puis à sélectionner une nouvelle caméra.

Lecture des éléments caméra multiple imbriqués dans le Moniteur du programme

[En haut](#)

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la séquence caméra multiple imbriquée dans un panneau Montage.
2. Sélectionnez Caméra multiple dans le menu et assurez-vous que l'option Activer est cochée.
3. Sélectionnez à nouveau l'option Caméra multiple, puis la caméra de votre choix pour la visualiser dans le Moniteur du programme.

Lecture des éléments dans le Moniteur de caméras multiples

[En haut](#)

1. Sélectionnez l'en-tête de la piste vidéo contenant les éléments dans la séquence cible caméra multiple, puis cliquez sur Fenêtre > Moniteur de caméras multiples.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez les commandes de lecture du Moniteur de caméras multiples.
 - Utilisez les raccourcis clavier de lecture (barre d'espace, J, K, L).

Le contour jaune de la prévisualisation caméra indique la caméra active. Si vous cliquez sur une prévisualisation caméra, ce contour deviendra rouge et vous commencerez à enregistrer le métrage de cette caméra dans la séquence.

Remarque : le Moniteur de caméras multiples prévisualise uniquement la vidéo ciblée. Les effets appliqués à la séquence cible ne s'affichent pas dans le Moniteur de caméras multiples, alors que les effets appliqués à la séquence source le sont. Pour prévisualiser la séquence caméra multiple avec les effets séquence-cible appliqués, ainsi que toute piste vidéo et audio supplémentaire, prévisualisez-la dans le Moniteur du programme.

Réenregistrement de montages caméra multiple

[En haut](#)

1. Positionnez l'indicateur d'instant présent avant le montage à modifier.
2. Lancez la lecture dans le Moniteur de caméras multiples. Lorsque la lecture atteint le point que vous souhaitez modifier, passez en caméra active en cliquant sur la prévisualisation caméra dans le Moniteur de caméras multiples.

Remarque : aucun enregistrement n'est réalisé tant que vous ne passez pas en caméra active.

3. Une fois le montage réalisé, cliquez sur le bouton Arrêt du Moniteur de caméras multiples.

Réglage des montages caméra multiple dans un panneau Montage

[En haut](#)

- Dans la séquence cible caméra multiple, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer un élément par le métrage d'une autre caméra, sélectionnez un élément dans le panneau Montage, puis choisissez Élément > Caméra multiple > Caméra [1,2,3,4].
 - Utilisez n'importe quel outil de montage standard pour effectuer vos modifications dans le panneau Montage.
 - Dans le panneau Montage, positionnez l'indicateur d'instant présent à l'endroit où vous souhaitez remplacer un élément d'une caméra par un élément d'une autre caméra. Dans le Moniteur de caméras multiples, sélectionnez la prévisualisation Caméra de remplacement.

Insertion ou incrustation des éléments dans une séquence caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez réaliser des montages sur une séquence caméra multiple à partir des éléments originaux de quatre caméras. Par exemple, si une caméra a enregistré un présentateur et une autre un écran de diapositives de présentation, vous pouvez intercaler des prises de diapositives de présentation. Cette technique constitue une autre possibilité pour ré-enregistrer des sections dans la séquence caméra multiple.

1. Cliquez deux fois sur la séquence cible caméra multiple dans le panneau Montage pour l'ouvrir dans le Moniteur source.

Tout comme le Moniteur de caméras multiples, le Moniteur source affiche les prévisualisations des métrages provenant des prises caméra originales.

2. Cliquez sur l'affichage du métrage que vous souhaitez intégrer à la séquence. L'affichage actif présente un contour jaune.
3. Sélectionnez la source à modifier (vidéo, audio, ou les deux) et faites glisser l'élément vers le panneau Montage ou utilisez les boutons d'insertion et d'incrustation du Moniteur source.

- [Didacticiels sur le montage caméra multiple sur Wikia](#)
- [Enregistrement de données audio](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage de séquences à caméra multiple

Améliorations dans Adobe Premiere Pro CC

Pour plus d'informations sur les améliorations au niveau des séquences sources à caméra multiple dans Adobe Premiere Pro CC, reportez-vous à la section **Création de séquences sources à caméra multiple**.

Montage caméra multiple

[Marquage des éléments pour synchronisation](#)

[Création d'une séquence source à caméra multiple](#)

[Activation de l'audio dans la séquence source à caméra multiple](#)

[Correspondance audio des pistes mono dans une séquence source à caméra multiple](#)

[Création d'une séquence cible caméra multiple](#)

[Moniteur de caméras multiples](#)

[Affichage du Moniteur de caméras multiples](#)

[Enregistrement de montages caméra multiple](#)

[Lecture des éléments caméra multiple imbriqués dans le Moniteur du programme](#)

[Lecture des éléments dans le Moniteur de caméras multiples](#)

[Modification de l'angle d'une caméra](#)

[Transition sur un angle de caméra](#)

[Réenregistrement d'une séquence cible à caméra multiple](#)

[Réglage des montages caméra multiple dans un panneau Montage](#)

[Insertion ou incrustation des éléments dans une séquence caméra multiple](#)

Montage caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez utiliser le Moniteur de caméras multiples pour monter un métrage à partir de plusieurs caméras, simulant ainsi un passage en direct d'une caméra à une autre. N'importe quel type de média peut être utilisé dans une session de montage à caméra multiple, notamment des métrages issus de caméscopes, d'appareils photo reflex numériques et d'images fixes.

Vus pouvez monter le métrage avec autant d'angles de caméra que votre système peut en lire. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments par piste en fonction des arrêts de la caméra. Outre que vous pouvez modifier plus de quatre angles dans un montage à caméra multiple, il est aussi plus facile de configurer la séquence source à caméra multiple.

Par défaut, des raccourcis clavier pour le montage à l'aide de plusieurs caméras sont affectés aux neuf premières touches de numéro pour les neuf premières caméras. Il suffit d'appuyer sur les touches de numéro pour passer d'une caméra à une autre, au fur et à mesure de la lecture de la séquence. Les raccourcis clavier peuvent également servir à modifier les angles après avoir effectué un montage caméra multiple. Reportez-vous à la section [Modification de l'angle d'une caméra](#).

Vous pouvez également effectuer la transition vers un nouvel angle de caméra dans une séquence caméra multiple. Cette action crée un point de montage et permute l'angle simultanément. La transition vers un nouvel angle est généralement effectuée après le montage caméra multiple. La transition vers un nouvel angle est utile pour l'ajout d'une « b-roll » ou d'un plan de réaction. Appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) et sur une touche de numéro. Reportez-vous à la section [Transition sur un angle de caméra](#).

Il existe 16 raccourcis clavier attribuables pour la sélection et la permutation des caméras dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier.

Remarque : *Les performances du montage caméra multiple dépendent du format ; la largeur de bande de stockage doit être suffisante pour le nombre de caméras utilisés.*

Ce didacticiel vidéo de Richard Harrington et Lynda.com illustre la manière dont le processus d'édition à caméras multiples a été étendu afin d'inclure plusieurs angles de caméra et un moniteur source à caméra multiple dynamique. Il aborde également certaines considérations informatiques à prendre en compte lors de l'édition d'un métrage à caméras multiples.

Didacticiel vidéo : améliorations de la fonctionnalité caméra multiple

Dans cette vidéo de Todd Kopriva et video2brain, vous verrez combien il est facile de créer une séquence à caméra multiple et de passer d'un angle de caméra à un autre... [En savoir plus](#)



de **Todd Kopriva**

<http://blogs.adobe.com/pre...>

Todd Kopriva est le chef de produit pour la défense de la clientèle et l'engagement



<http://www.video2brain.com/en/lessons/multica...>

communautaire pour les produits vidéo numériques chez Adobe Systems, Inc.

[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)

Vous pouvez assembler le support à caméra multiple en sélectionnant les éléments vidéo et audio marqués, puis en les synchronisant dans une séquence source à caméra multiple. Cette séquence source à caméra multiple est ensuite modifiée dans une séquence cible. Le Moniteur de caméras multiples contrôle le montage de la séquence cible.

Avant de monter une séquence caméra multiple, toutes les caméras doivent avoir un point commun de synchronisation (point de synchronisation). Lorsque vous filmez une production à caméras multiples :

- Assurez-vous que chaque caméra enregistre un point de synchronisation. La prise de vue d'un point commun de synchronisation peut avoir lieu à l'aide de toutes les caméras filmant un clap, utilisant un flash ou une autre technique, au même moment.
- Laissez chaque caméra en mode enregistrement pour maintenir la synchronisation.

Après avoir acquis ou assimilé le métrage dans Adobe Premiere Pro, procédez comme suit pour effectuer son montage :

1. Marquez les éléments pour synchronisation.

Marquez le point de synchronisation par des points d'entrée ou de sortie, des marques d'éléments, ou réattribuez un point de synchronisation au code temporel spécifique de chaque caméra. Voir [Marquage des éléments pour synchronisation](#).

 Si les éléments sont synchronisés par code temporel (« *synchronisation fixe* ») à l'emplacement de la prise de vue, vous n'avez pas besoin de marquer les éléments pour la synchronisation.

2. Créez la séquence source à caméra multiple.

La séquence source à caméra multiple contient les éléments synchronisés sur différentes pistes. Reportez-vous à la section [Création d'une séquence source à caméra multiple](#).

3. Créez la séquence cible caméra multiple.

Modifiez la séquence source à caméra multiple dans une séquence cible. Vous créez la séquence cible en modifiant la séquence source à caméra multiple dans une nouvelle séquence. Vous activez ensuite la séquence source à caméra multiple dans la séquence cible pour un montage caméra multiple. Reportez-vous à la section [Création d'une séquence cible caméra multiple](#).

4. Enregistrez les montages caméra multiple.

Dans le Moniteur de caméras multiples, vous pouvez visualiser simultanément les métrages des caméras et passer d'une caméra à l'autre pour choisir le métrage de la séquence finale. Reportez-vous à la section [Enregistrement de montages caméra multiple](#).

5. Réglez et améliorez les montages.

Une fois que vous avez enregistré votre montage caméra multiple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Réenregistrer la séquence finale et remplacer des éléments avec le métrage de l'une des autres caméras.
- Modifier la séquence source à caméra multiple comme toute autre séquence standard, en utilisant les outils et techniques de montage habituels, en ajoutant des effets, en créant une composition à l'aide de plusieurs pistes, y compris des calques d'effets.
- Modifier les caméras une fois qu'elles ont été enregistrées.
- Effectuer la transition vers un nouvel angle.

Voir [Réenregistrement d'une séquence cible à caméra multiple](#) et [Réglage des montages caméra multiple dans un panneau Montage](#).

Didacticiel vidéo : Caméras multiples dans Adobe Premiere Pro



Julio Cesar Roa explique comment modifier le métrage à caméras multiples dans Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro prend en charge un nombre illimité d'angles de caméra, en fonction de la capacité de votre ordinateur. [En savoir plus](#)

<http://vimeo.com/38573242>



de [Julio Cesar Roa](#)

<http://vimeo.com/user37889...>

Julio Cesar Roa est un éditeur de vidéo qui vit à Beverly Hills, Nouvelle Galles du Sud, en Australie.

[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)

Marquage des éléments pour synchronisation

Avant de créer une séquence source à caméra multiple, il est important de marquer des éléments pour la synchronisation. Ouvrez chaque élément, puis effectuez l'une des opérations suivantes au point de synchronisation :

- Marquez un point d'entrée au point de synchronisation au début d'un élément. Par exemple, insérez un point d'entrée à l'endroit où le **clap** (ardoise) est claqué au début d'un élément.
- Marquez un point de sortie au point de synchronisation à la fin d'un élément. Par exemple, insérez un point de sortie à l'endroit où le **clap** est claqué à la fin d'un élément.
- Insérez une marque d'élément au point de synchronisation à n'importe quel point d'un élément. Si, par exemple, il y a une action à un point d'un élément qui peut être utilisé comme point de synchronisation (indice audio, coup de cymbale, flash de caméra, etc.). Renommez chaque marque afin qu'elles soient nommées de la même façon pour la synchronisation. Entrez le même nom de marque d'élément pour chaque élément dans la boîte de dialogue Marque, puis cliquez sur OK. Voir Ajout de marques dans le montage.

Le code temporel permet également de synchroniser des éléments de manière automatique. Toutefois, le code temporel doit être identique sur tous les éléments pour qu'ils soient correctement synchronisés. Si le code temporel est identique sur tous les éléments que vous envisagez de synchroniser, vous n'avez pas besoin de marquer les éléments pour la synchronisation. Si vous utilisez un code temporel source en heures pour désigner une caméra, sélectionnez l'option Ignorer les heures afin d'utiliser uniquement les minutes, les secondes et les images pour la synchronisation des éléments.

Pour ajouter un code temporel identique sur tous les éléments, vous pouvez enregistrer les caméras avec code temporel à [synchronisation fixe](#) à l'emplacement, ou modifier le code temporel pour chaque élément dans Adobe Premiere Pro. (Voir la section Saisie manuelle du code temporel d'un élément.).

Création d'une séquence source à caméra multiple

[En haut](#)

Une fois les éléments marqués, sélectionnez-les dans le panneau Projet et utilisez la commande Créer une séquence source à caméra multiple pour créer une séquence source à caméra multiple. Une boîte de dialogue vous permet de synchroniser des éléments et crée la séquence source à caméra multiple. Pour créer une séquence source à caméra multiple, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Elément > Créer une séquence source à caméra multiple.
2. Choisissez la méthode de synchronisation appropriée :

Points d'entrée Synchronise les éléments sur leurs points d'entrée.

Points de sortie Synchronise les éléments sur leurs points de sortie.

Code temporel Synchronise les éléments sur le code temporel spécifié.

Marques d'élément Synchronise les éléments sur la marque d'élément spécifiée.

3. Cliquez sur OK.

Une nouvelle séquence source à caméra multiple est créée dans le même chutier que le métrage source. L'icône de la séquence source à caméra multiple diffère d'une icône de séquence ordinaire. Une fois la séquence créée, il est important d'activer l'audio dans la séquence source à caméra multiple. Reportez-vous à la section [Activation de l'audio dans la séquence source à caméra multiple](#).

 Une fois la séquence source à caméra multiple créée, vous pouvez continuer à y ajouter d'autres angles de caméra.

Activation de l'audio dans la séquence source à caméra multiple

[En haut](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro active uniquement le canal audio un dans la séquence source à caméra multiple. Pour le flux de montage à caméra multiple, activez manuellement chaque piste audio avant de modifier la séquence cible. Pour activer les pistes audio pour la séquence source à caméra multiple, procédez comme suit :

1. Ouvrez la séquence source à caméra multiple en sélectionnant l'icône de séquence source à caméra multiple dans le panneau Projet, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac OS) sur l'icône, puis choisissez Ouvrir dans le montage.
2. Le montage s'ouvre. Sélectionnez les pistes audio, puis activez les autres pistes audio en cliquant sur le bouton Activer/Désactiver la sortie des pistes pour chaque piste audio.
3. Une fois toutes les pistes audio activées, vous pouvez fermer la séquence.

Correspondance audio des pistes mono dans une séquence source à caméra multiple

[En haut](#)

Si vous procédez à l'enregistrement à l'aide d'une caméra qui enregistre les données audio sur des pistes mono séparées (une caméra Panasonic

qui enregistre des données P2), vous pouvez acheminer ces pistes vers une piste adaptative qui peut gérer plusieurs pistes audio. Il est ainsi beaucoup plus facile de gérer l'audio dans le montage à caméra multiple. Pour acheminer les données audio de piste mono dans une séquence source à caméra multiple, procédez comme suit.

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez les éléments pour la séquence source à caméra multiple.
2. Sélectionnez **Eléments > Modifier > Canaux audio**.
3. La boîte de dialogue **Canaux audio** s'ouvre, où vous pouvez voir l'emplacement des pistes. Le canal audio un est la valeur par défaut pour l'élément. Si les données audio principales ont été enregistrées sur un autre canal, vous pouvez les mapper au canal audio un. Voir la section [Modification de la correspondance de canaux audio sources pour un ou plusieurs éléments](#).
4. Sélectionnez **Format du canal > Adaptatif**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Ouvrez la séquence source à caméra multiple en sélectionnant l'icône de séquence source à caméra multiple dans le panneau Projet, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche **Ctrl** (Mac OS) sur l'icône, puis choisissez **Ouvrir** dans le montage.
7. Dans le montage, sélectionnez les pistes audio, puis activez les autres pistes audio en cliquant sur le bouton **Activer/Désactiver la sortie des pistes** pour chaque piste audio.
8. Une fois toutes les pistes audio activées, vous pouvez fermer la séquence et poursuivre le montage à caméra multiple.

Création d'une séquence cible caméra multiple

[En haut](#)

1. Choisissez l'icône de séquence source caméra multiple dans le panneau Projet et ouvrez la séquence source caméra multiple. Cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche **Ctrl** (Mac OS) et sélectionnez **Nouvelle séquence à partir de l'élément** dans le menu contextuel ou choisissez **Fichier > Nouveau > Nouvelle séquence à partir de l'élément**.
2. La séquence source à caméra multiple est maintenant située dans la séquence cible. Pour le flux de production L'audio suit la vidéo, la piste audio doit être activée.

Pour activer le son, procédez comme suit :


- a. Rompez le lien entre l'audio et la vidéo en sélectionnant les éléments, puis en choisissant **Élément > Rompre le lien**.
- b. Cliquez sur la portion audio de l'élément avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée (Mac OS), puis en choisissant **Caméra multiple > Activer**.

La séquence cible à caméra multiple est désormais correctement activée et peut être modifiée dans le **Moniteur de caméras multiples**. Voir [Enregistrement de montages caméra multiple](#).

Moniteur de caméras multiples

[En haut](#)

Le **Moniteur de caméras multiples** lit le métrage de chaque caméra, ainsi que la prévisualisation de la séquence finale montée. Lorsque vous souhaitez enregistrer la séquence finale, cliquez sur la prévisualisation d'une caméra pour l'activer et enregistrez le montage de cette caméra. La caméra active est signalée par un contour jaune en mode lecture et un contour rouge en mode enregistrement.

Le **Moniteur caméra multiple** présente des commandes de lecture et de transfert, et des raccourcis clavier standard. Le bouton **Lecture approximative**  lit de part et d'autre du point de montage, et notamment toute image preroll et postroll spécifiée dans les préférences générales.

Dans le **Moniteur de caméras multiples**, les éléments s'affichent dans une grille. La grille ajuste automatiquement le nombre de pistes avec une taille minimale de 2 x 2. Si, par exemple, il y a une seule piste, la grille caméras multiples est de 2 x 2. S'il y a sept caméras, la grille est de 3 x 3. S'il y a 16 caméras, la grille est 4 x 4.

Activez et désactivez le nombre d'échelles de temps dans le menu du panneau **Moniteur de caméras multiples**.

Vous pouvez également utiliser le **Moniteur de caméras multiples** pour modifier des angles et effectuer la transition vers de nouveaux angles dans des séquences cibles caméra multiple. Voir [Modification de l'angle d'une caméra](#) et [Transition sur un angle de caméra](#).

Remarque : si le **Moniteur de caméras multiples** affiche la même image en prévisualisations étendues sur les côtés droit et gauche, cela signifie que l'élément sélectionné n'est pas un élément caméra multiple, ou bien que l'élément caméra multiple n'est pas activé.

Affichage du Moniteur de caméras multiples

[En haut](#)

- Sélectionnez la séquence cible à caméra multiple dans le panneau **Montage**, puis choisissez **Fenêtre > Moniteur de caméras multiples**.

Le **Moniteur de caméras multiples** s'ouvre avec les caméras séparées dans une grille.

- Pour masquer la prévisualisation enregistrée de la séquence et afficher seulement les prévisualisations caméra, désélectionnez **Afficher le Moniteur d'aperçu** dans le menu du panneau **Moniteur de caméras multiples**.
- Pour redimensionner le **Moniteur de caméras multiples**, faites glisser un bord ou un angle.

Enregistrement de montages caméra multiple


Vous enregistrez le montage caméra multiple dans la séquence cible caméra multiple que vous venez d'assembler. Voir [Marquage des éléments pour synchronisation](#), [Création d'une séquence source à caméra multiple](#) et [Création d'une séquence cible caméra multiple](#).

1. Sélectionnez la séquence cible caméra multiple dans le panneau Montage, puis choisissez Moniteur de caméras multiples dans le menu Fenêtre.
2. Dans le Moniteur de caméras multiples, cliquez sur le triangle pointant vers le bas en regard de Vidéo 1 afin d'ouvrir le menu Sélectionner la piste vidéo. Sélectionnez la piste vidéo contenant la séquence caméra multiple imbriquée Cliquez ensuite sur le triangle pointant vers le bas en regard de Audio 1 pour ouvrir le menu Sélectionner la piste audio. Sélectionnez la piste audio contenant la séquence caméra multiple imbriquée.

Celles-ci sont définies par défaut sur Vidéo 1 et Audio 1. Dans un flux de production classique, vous n'avez pas à les modifier.

3. Pour enregistrer l'audio de la caméra sélectionnée sur la piste audio, sélectionnez L'audio suit la vidéo dans le menu du panneau Moniteur de caméras multiples. Désélectionnez cette option pour enregistrer l'audio à partir de la piste audio sélectionnée dans la séquence source. Par défaut, la piste audio sélectionnée est la piste 1.

Remarque : pour conserver l'audio de plusieurs pistes simultanément, mixez toutes les pistes voulues sur une piste unique dans la séquence source, sélectionnez la piste audio résultante et désélectionnez l'option L'audio suit la vidéo.


4. Dans le Moniteur de caméras multiples, cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'enregistrement .

Remarque : vous avez également la possibilité de passer en mode enregistrement lors de la lecture en cliquant sur une prévisualisation caméra dans le Moniteur de caméras multiples.

5. Cliquez sur le bouton lecture du Moniteur de caméras multiples pour lancer la lecture vidéo de toutes les caméras.


Le métrage de la caméra active est enregistré dans la séquence cible caméra multiple. Un contour rouge indique la caméra active, et la prévisualisation étendue vous montre le contenu que vous êtes en train d'enregistrer.

6. Pour passer à une autre caméra et enregistrer son contenu, cliquez sur sa petite image d'aperçu dans le Moniteur de caméras multiples.

 Vous pouvez passer d'une caméra à une autre en utilisant un raccourci clavier. Les touches 1 à 9 correspondent à chaque caméra. D'autres raccourcis peuvent être attribués dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier.

7. Lorsque vous avez terminé votre enregistrement, cliquez sur le bouton Arrêt ou sur le bouton Enregistrement pour sortir du mode enregistrement. Vous pouvez ensuite utiliser les commandes de lecture pour prévisualiser votre séquence sans l'écraser.

La séquence cible est mise à jour afin de signaler les points de montage à chaque changement de caméra. La caméra 1 représente la piste par défaut de la séquence cible. Aucun enregistrement n'est réalisé, et donc aucun point de montage n'est créé, tant que vous ne changez pas de caméra. Chaque élément de la séquence cible est représenté par un numéro de caméra (MC1, MC2).

 Plutôt que d'utiliser le bouton d'enregistrement ou de lire la séquence, une autre méthode consiste à simplement déplacer la tête de lecture sur l'image à utiliser, puis à sélectionner une nouvelle caméra.

Lecture des éléments caméra multiple imbriqués dans le Moniteur du programme

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur la séquence caméra multiple imbriquée dans un panneau Montage.
2. Sélectionnez Caméra multiple dans le menu et assurez-vous que l'option Activer est cochée.
3. Sélectionnez à nouveau l'option Caméra multiple, puis la caméra de votre choix pour la visualiser dans le Moniteur du programme.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez les commandes de lecture du Moniteur du programme.
 - Utilisez les raccourcis clavier de lecture (barre d'espace, J, K, L).

Lecture des éléments dans le Moniteur de caméras multiples

1. Sélectionnez l'en-tête de la piste vidéo contenant les éléments dans la séquence cible caméra multiple, puis cliquez sur Fenêtre > Moniteur de caméras multiples.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez les commandes de lecture du Moniteur de caméras multiples.
 - Utilisez les raccourcis clavier de lecture (barre d'espace, J, K, L).

Le contour jaune de la prévisualisation caméra indique la caméra active. Si vous cliquez sur une prévisualisation caméra, ce contour deviendra rouge et vous commencerez à enregistrer le métrage de cette caméra dans la séquence.

Remarque : le Moniteur de caméras multiples prévisualise uniquement la vidéo ciblée. Les effets appliqués à la séquence cible ne s'affichent pas dans le Moniteur de caméras multiples, alors que les effets appliqués à la séquence source le sont. Pour prévisualiser la séquence caméra multiple avec les effets séquence-cible appliqués, ainsi que toute piste vidéo et audio supplémentaire, prévisualisez-la dans le Moniteur du programme.

Modification de l'angle d'une caméra

[En haut](#)

Si un certain angle après montage d'une session à caméra multiple ne vous satisfait pas, vous pouvez le modifier. Procédez comme suit :

1. Placez la tête de lecture sur le montage à modifier.
2. Passez en caméra active en cliquant sur la prévisualisation de la caméra dans le Moniteur de caméras multiples. Vous pouvez également commuter entre les angles en appuyant sur les touches de numéro.

Remarque : aucun enregistrement n'est réalisé tant que vous ne passez pas en caméra active.

Transition sur un angle de caméra

[En haut](#)

Vous pouvez effectuer la transition vers un nouvel angle au sein d'un élément, après avoir enregistré un montage caméra multiple.

Pour ce faire, placez la tête de lecture là où vous souhaitez effectuer la transition. Dans le Moniteur de caméras multiples, sélectionnez le nouvel angle de caméra en cliquant tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée sur l'aperçu de la caméra, ou en appuyant sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) et sur les touches de numéro.

Le nouvel angle est coupé dans la séquence caméra multiple.

Réenregistrement d'une séquence cible à caméra multiple

[En haut](#)

Si votre montage à caméra multiple ne vous satisfait pas, vous pouvez rééditer la séquence. Pour restaurer votre séquence cible à caméra multiple, sélectionnez Edition > Annuler. Une fois la séquence à caméra multiple restaurée, vous pouvez la réenregistrer. Reportez-vous à la section [Enregistrement de montages caméra multiple](#).

Réglage des montages caméra multiple dans le montage

[En haut](#)

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier la caméra dans une séquence cible caméra multiple, sélectionnez un élément dans le montage et choisissez Élément > Caméras multiples > Caméra [1,2,3,4].

Le Moniteur de caméras multiples est nécessaire pour modifier un angle ou effectuer la transition vers un nouvel angle selon d'autres méthodes. Voir [Modification de l'angle d'une caméra](#) et [Transition sur un angle de caméra](#).

- Utilisez l'un des outils de montage standard pour apporter des modifications dans le panneau Montage. Par exemple, utilisez un raccord par modification compensée pour régler les points de montage.

Insertion ou incrustation des éléments dans une séquence caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez réaliser des montages sur une séquence caméra multiple à partir des éléments originaux de la caméra. Par exemple, si une caméra a enregistré un présentateur et une autre un écran de diapositives de présentation, vous pouvez intercaler des prises de diapositives de présentation. Cette technique constitue une autre possibilité pour ré-enregistrer des sections dans la séquence caméra multiple.

1. Cliquez deux fois sur la séquence cible caméra multiple dans le panneau Montage pour l'ouvrir dans le Moniteur source.

Tout comme le Moniteur de caméras multiples, le Moniteur source affiche les prévisualisations des métrages provenant des prises caméra originales.
2. Cliquez sur l'affichage du métrage que vous souhaitez intégrer à la séquence. L'affichage actif présente un contour jaune.
3. Sélectionnez la source à modifier (vidéo, audio, ou les deux) et faites glisser l'élément vers le panneau Montage ou utilisez les boutons d'insertion et d'incrustation du Moniteur source.

Synchronisation des données audio et vidéo avec la fusion des éléments (CS5.5 et versions ultérieures)

[Fusion d'éléments dans le panneau Projet](#)

[Fusion d'éléments dans le panneau Montage](#)

[Synchronisation des éléments dans le panneau Montage](#)

[Montage avec des éléments fusionnés](#)

[Utiliser le code temporel d'un élément principal audio pour créer un élément fusionné \(CS6\)](#)

[Limitations des éléments fusionnés](#)

Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures est doté d'une nouvelle fonction de synchronisation des données audio et vidéo, appelée Fusionner les éléments. Cette fonction simplifie le processus selon lequel les utilisateurs synchronisent les données audio et vidéo qui ont été enregistrées séparément (un processus parfois appelé enregistrement à double système). Vous pouvez ainsi sélectionner un élément vidéo et le synchroniser avec 16 canaux maximum de données audio à l'aide de la commande Fusionner les éléments. Les éléments qui composent l'élément fusionné sont appelés « éléments du composant ».

Il est possible de fusionner les éléments par groupe en les sélectionnant dans le panneau Projet ou Montage. La commande Fusionner les éléments peut être invoquée par l'intermédiaire du menu Élément ou d'un menu contextuel. Puisqu'il s'agit d'une commande contextuelle, elle est active uniquement si plusieurs éléments sont sélectionnés.

Vous pouvez fusionner un ou plusieurs éléments audio en un seul élément vidéo ou AV. Un élément fusionné ne peut pas contenir plus de 16 pistes audio, y compris toute combinaison d'éléments mono, stéréo ou surround 5.1. Un élément mono équivaut à une seule piste, un élément stéréo équivaut à deux pistes et un élément 5.1 équivaut à six pistes.

Remarque : la création d'un élément fusionné ne remplace pas ni ne modifie le ou les éléments source.

Pour savoir comment fusionner des éléments et synchroniser les pistes audio et vidéo, visionnez [cette vidéo sur le site Web Video2Brain](#).

Dans [cette vidéo](#), Jason Levine explique comment utiliser la commande Fusionner les éléments et présente quelques autres améliorations d'Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures.

Pour plus de détails sur les éléments fusionnés et le son bi-mode dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures, [consultez cet article de blog](#) dans la zone de travail d'Adobe Premiere Pro.

Dans [ce didacticiel vidéo](#), Luisa Winters explique comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Fusionner les éléments dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures. Vous allez découvrir comment synchroniser l'audio et la vidéo assimilés à partir de différentes sources, comme dans les productions DSLR professionnelles.

Fusion d'éléments dans le panneau Projet

[Haut de la page](#)

Pour fusionner des éléments dans le panneau Projet, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément vidéo à fusionner avec les éléments audio. Notez qu'un élément fusionné ne peut contenir qu'un seul élément vidéo.
2. Cliquez en appuyant sur la touche Maj ou Ctrl (Commande sur Mac OS) pour sélectionner les éléments audio uniquement à fusionner avec l'élément vidéo.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Élément > Fusionner les éléments.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris (ou en appuyant sur la touche Ctrl pour Mac OS), puis choisissez Fusionner les éléments dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Fusionner les éléments s'affiche. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le point de synchronisation :

- Basé sur le point d'entrée : pour localiser la synchronisation en fonction du point d'entrée, au clap de début, par exemple.
- Basé sur le point de sortie : pour localiser la synchronisation en fonction du point de sortie, au clap de fin, par exemple.
- Basé sur le code temporel correspondant : pour localiser la synchronisation en fonction du code temporel commun entre les éléments.
- Basé sur des marques d'éléments : pour localiser un point de synchronisation en fonction d'une marque d'élément numérotée au milieu du plan. Cette fonction est désactivée si tous les éléments du composant n'ont pas au moins une marque numérotée.

Cliquez sur OK. L'élément fusionné s'affiche désormais dans le panneau Projet, avec un nom qui correspond à l'élément vidéo, ou au premier élément audio sélectionné (en fonction du tri actuel dans le chutier) s'il n'existe aucun élément vidéo. Le suffixe « - Fusionné » est ajouté à la fin du nouveau nom de l'élément fusionné. Les utilisateurs peuvent le renommer, le cas échéant.

Remarque : les éléments audio uniquement peuvent être fusionnés avec d'autres éléments audio uniquement ; un élément fusionné ne doit pas

Fusion d'éléments dans le panneau Montage

Pour fusionner des éléments dans le panneau Montage, procédez comme suit :

❖ Sélectionnez les éléments (s'ils ne le sont pas déjà), puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser les éléments du composant dans le panneau Projet.
- Sélectionnez Elément > Fusionner les éléments.

La boîte de dialogue Fusionner les éléments s'affiche.

Cliquez sur OK. L'élément fusionné s'affiche désormais dans le panneau Projet.

Remarque : les éléments fusionnés dans le montage sont synchronisés à partir de début de l'élément pour chaque élément du composant. Pour fusionner des éléments en fonction de la fin de l'élément, du code temporel ou de la marque numérotée, appliquez la fonction de synchronisation avant de fusionner les éléments.

Synchronisation des éléments dans le panneau Montage

La synchronisation des éléments aligne plusieurs éléments dans le panneau Montage. Une fois les éléments synchronisés, vous pouvez créer un élément fusionné.

Pour synchroniser les éléments dans le panneau Montage, modifiez tout d'abord les éléments dans le panneau Montage, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Alignez les éléments manuellement en les faisant glisser à leur place jusqu'à ce qu'ils soient synchronisés.
- Alignez les éléments à l'aide de la fonction Synchroniser. Pour ce faire, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez les éléments à synchroniser.
 2. Sélectionnez Elément > Synchroniser.

La boîte de dialogue Synchroniser s'affiche. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le point de synchronisation :

- Basé sur le début de l'élément
- Basé sur la fin de l'élément
- Basé sur le code temporel correspondant
- Basé sur des marques d'éléments

Cliquez sur OK. Les éléments sont désormais synchronisés.

Montage avec des éléments fusionnés

En règle générale, les éléments fusionnés sont utilisés de la même façon que les autres éléments. Les flux de production diffèrent toutefois légèrement.

Montage d'éléments fusionnés avec des espaces dans le panneau Montage

Le comportement des éléments fusionnés varie lorsqu'ils sont montés dans le montage, en particulier si la structure de leur composant contient des espaces.

Si un autre élément de composant est disponible Si un point d'entrée ou de sortie est signalé dans un espace des données audio ou vidéo et si un autre élément de composant est disponible au-dessus ou au-dessous de cet espace, une piste est utilisée pour l'espace lorsque l'élément fusionné est modifié dans le panneau Montage.

Si aucun élément de composant n'est disponible Notez qu'il est possible de fusionner les données audio et vidéo et d'avoir des emplacements de l'élément fusionné où il n'existe aucun autre élément de composant dans l'espace. Si vous avez marqué un point d'entrée ou de sortie dans un espace de ce type, vous recevrez un avertissement stipulant : « Modification incorrecte. Aucun média n'est présent dans la plage entrée/sortie marquée de l'élément source. » lors du montage de l'élément fusionné dans le panneau Montage. L'icône « aucun dépôt » s'affiche si vous tentez de faire glisser-déposer l'élément fusionné dans le montage.

Remarque : chaque espace de la vidéo apparaîtra en noir lors de la lecture. Un silence est diffusé pour les espaces des données audio, à moins qu'un autre élément audio de composant ne soit disponible sur une autre piste.

Raccord des éléments fusionnés

Le raccord des éléments fusionnés ressemble beaucoup à celui des autres éléments, à l'exception des points suivants :

- Au cours du raccord, celui-ci est appliqué uniformément aux éléments du composant, en préservant les éventuels décalages.
- Pour raccorder le bord d'un élément de composant unique, les utilisateurs peuvent temporairement rompre la synchronisation en appuyant

sur la touche Alt/Option tout en faisant glisser le curseur.

- Lors du raccord d'éléments de composant individuels, ceux-ci s'alignent sur les extrémités de l'autre composant, si le magnétisme est activé.
- Les règles de raccord usuelles s'appliquent ; un élément fusionné peut uniquement être raccordé à l'endroit où il reste au moins une image dans l'un des éléments du composant.

Éléments fusionnés et panneau Métadonnées

Lors de la création d'un élément fusionné, les métadonnées de chacun des éléments du composant sont copiées dans le panneau Métadonnées. L'affichage des métadonnées d'un élément fusionné présente quelques différences, énumérées ici :

Affichage des métadonnées Vous pouvez afficher les métadonnées d'un seul élément du composant. Pour ce faire, sélectionnez le nom de l'élément dans le menu contextuel Fichier. Ses métadonnées s'affichent dans le panneau des métadonnées.

Saisie des métadonnées Vous pouvez entrer des métadonnées pour un élément de composant ou pour l'ensemble de l'élément fusionné.

- Sélectionnez un élément de composant le menu contextuel Fichier, puis saisissez les métadonnées de l'élément.
- Sélectionnez Tous les fichiers dans le menu contextuel Fichier, puis saisissez les métadonnées pour l'élément fusionné. Les données entrées dans une propriété sont saisies dans le fichier XMP de chacun des fichiers qui composent l'élément fusionné.

Remarque : l'option Tous les fichiers agit comme une sélection de plusieurs éléments, où <plusieurs valeurs> s'affichent lorsque les valeurs des propriétés ne correspondent pas dans toute la sélection. A l'instar d'une sélection multiple, si le mode d'affichage est défini sur Tous les fichiers, les données saisies dans une propriété sont entrées dans le fichier XMP de chaque fichier qui compose l'élément fusionné.

Utiliser le code temporel d'un élément principal audio pour créer un élément fusionné (CS6)

[Haut de la page](#)

Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez utiliser le code temporel d'un élément principal audio à utiliser lorsque vous créez un élément fusionné. Vous pouvez également choisir d'ignorer les données audio de la caméra source lors de la création d'un élément fusionné.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez les éléments vidéo et audio qui contiennent le code temporel.
2. Sélectionnez Élément > Fusionner les éléments.
3. Dans la boîte de dialogue Éléments fusionnés, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour utiliser le code temporel d'un élément principal audio pour créer un élément fusionné, activez la case à cocher « Utiliser le code temporel audio d'un élément ». Une fois cette option activée, choisissez la piste audio à synchroniser avec la vidéo à partir du menu contextuel.
 - Pour supprimer d'un élément l'audio d'une caméra source, activez la case à cocher « Supprimer l'audio d'un élément AV ».
4. Cliquez sur OK

Limitations des éléments fusionnés

[Haut de la page](#)

- La commande Remplacer le métrage ne fonctionne pas.
- L'association des scripts Adobe Story, puis la transcription du dialogue ne sont pas prises en charge.

Remarque : si vous associez un script Adobe Story à un élément audio avant la fusion, vous pouvez transcrire le dialogue après la fusion. Sélectionnez l'option Tous les fichiers ou l'élément audio contenant le script dans le menu déroulant Fichier du panneau Métadonnées, puis cliquez sur le bouton Analyser.
- La commande de correspondance intégrale des canaux audio dans l'élément fusionné n'est pas prise en charge.
- Le son des éléments fusionnés est mono uniquement.
- Les formats d'échange XML Final Cut Pro et AAF ne sont pas pris en charge.
- La synchronisation automatique à l'aide de formes d'onde audio, du code temporel en exécution libre, du code temporel d'heure du jour, du code temporel AUX ou du code temporel audio distinct n'est pas prise en charge.
- L'affichage dans Adobe Bridge n'est pas pris en charge.
- Une fois créé, l'élément fusionné ne peut pas être resynchronisé ni ajusté. Vous devez recréer un élément fusionné.
- Le réglage du contenu d'un élément fusionné n'est pas pris en charge. Si, toutefois, un élément particulier du composant est supprimé, l'élément fusionné peut être lié à nouveau.
- Il n'est pas possible de refusionner des éléments fusionnés ou des portions d'éléments précédemment fusionnés, ni de les utiliser pour créer un autre élément fusionné. Seuls les éléments du composant peuvent être utilisés pour créer un élément fusionné.



Modification des propriétés de l'élément à l'aide de la boîte de dialogue Métrage

Métrage

Vous pouvez modifier les propriétés d'un élément dans la boîte de dialogue Métrage.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Fréquence d'images, reportez-vous à la rubrique Changement de la fréquence d'images d'un élément.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Ordre des trames, reportez-vous à la rubrique Modification de l'ordre des trames d'un élément.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des options Couche alpha, reportez-vous à la section Couches alpha et caches.


Métrage

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Projet, cliquez avec le bouton droit (Windows) ou cliquez en appuyant sur la touche Ctrl (Mac OS) sur l'élément pour lequel vous souhaitez modifier une propriété.
2. Sélectionnez Modifier > Métrage.
3. Sélectionnez des options, puis cliquez sur OK.

Andrew Devis propose sur le site Web de Creative COW [un didacticiel vidéo](#) sur l'interprétation du métrage.

Pour plus d'informations sur l'interprétation du métrage, [visionnez ce didacticiel vidéo](#) de Maxim Jago pour Learn by Video et Video2Brain.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Rétablissement de la liaison avec des médias off-line


 Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC

Recherche et liaison de fichiers off-line


Rétablissement automatique de la liaison avec des médias off-line

Recherche manuelle de médias off-line et rétablissement de la liaison

Lorsque vous déplacez, renommez ou supprimez un élément importé en dehors d'Adobe Premiere Pro, il devient un élément off-line. Les éléments off-line sont indiqués par l'icône « Élément off-line » dans le panneau du projet. « Média off-line » apparaît dans la séquence de montage, dans le Moniteur du programme et à d'autres emplacements comme suit :



Éléments off-line affichés dans le panneau Projet



Média off-line affiché dans le panneau Montage et le Moniteur du programme

Adobe Premiere Pro vous permet de rechercher des éléments off-line et de rétablir leur liaison à l'aide des boîtes de dialogue « Lier un média » et « Localiser le fichier ». Lorsque vous ouvrez un projet contenant des médias off-line, le processus « Lier un média » vous permet de rechercher les éléments off-line et de rétablir la liaison, ce qui a pour effet de les remettre en ligne afin de les utiliser dans votre projet.


Pour plus d'informations sur les fichiers off-line, reportez-vous à la section [Utilisation d'éléments off-line](#).

Localisation et liaison de fichiers off-line

[En haut](#)

Lorsque vous ouvrez un projet dans lequel il manque des fichiers média, la boîte de dialogue Lier le média vous permet de visualiser les fichiers dont les liens sont rompus, et vous aide à localiser et lier rapidement vos fichiers.

La boîte de dialogue Lier le média affiche le nom de l'élément utilisé dans le projet, ainsi que le nom de fichier lié du média. La boîte de dialogue « Lier un média » affiche également le chemin d'accès complet des dossiers où est stocké le média off-line.



Par exemple, lorsque vous importez un élément dans un projet pour la première fois, il utilise, par défaut, le nom de fichier du média. Par la suite, même si vous renommez l'élément, Adobe Premiere Pro peut vous aider à localiser l'élément même si le fichier média est off-line. Suivant la méthode utilisée pour traiter les fichiers off-line, vous pouvez spécifier les options « Faire correspondre les propriétés de fichier » et les critères de recherche requis.

Faire correspondre les propriétés de fichier

Pour faciliter la localisation du média manquant, vous pouvez sélectionner des propriétés telles que Nom de fichier, Extension de fichier, Début de média et Nom de la bande. Vous pouvez également sélectionner des propriétés telles que Description, Scène, Plan et Remarque.

Lorsque vous cliquez sur Localiser, la boîte de dialogue Localiser le fichier affiche des correspondances en fonction des options Faire correspondre les propriétés de fichier sélectionnées. Par conséquent, pour faire correspondre le média et le lier, vous devez sélectionner au moins une propriété sous « Faire correspondre les propriétés de fichier ».

La combinaison d'options « Faire correspondre les propriétés de fichier » sélectionnées doit identifier de manière unique chaque fichier média du jeu de fichiers dont le rétablissement de la liaison est en cours.

Rétablissement automatique de la liaison avec des médias off-line

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro recherche et lie automatiquement les médias off-line lorsque cela s'avère possible. L'option Relier les autres automatiquement est sélectionnée par défaut dans la boîte de dialogue Lier un média.

Remarque : Adobe Premiere Pro tente de rétablir la liaison avec le média off-line en sollicitant le moins possible l'utilisateur. Si Adobe Premiere Pro parvient à rétablir automatiquement la liaison avec tous les fichiers manquants lors de l'ouverture du projet, la boîte de dialogue « Lier un média » n'est pas affichée.

L'option Aligner le code temporel est également cochée par défaut pour aligner le code temporel source du fichier sur l'élément en cours de liaison.

Si vous ne souhaitez pas lier tous vos médias, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez des fichiers, puis cliquez sur Off-line. Seuls les fichiers sélectionnés sont mis hors ligne.
- Cliquez sur Tous off-line. Tous les fichiers, à l'exception de ceux qui ont déjà été localisés, sont mis hors ligne.
- Cliquez sur Annuler. Tous les fichiers figurant dans la boîte de dialogue « Lier un média » sont mis hors ligne.

Par la suite, vous pourrez, à tout moment, ouvrir la boîte de dialogue Lier un média et relier les éléments off-line de votre projet en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez l'élément off-line dans le panneau Montage, puis sélectionnez Élément > Lier un média.
- Cliquez sur l'élément dans le panneau Montage avec le bouton droit de la souris ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez « Lier un média » dans le menu contextuel.


Recherche manuelle et rétablissement de la liaison de médias off-line

[En haut](#)

Vous pouvez rechercher et reconnecter manuellement les médias qu'Adobe Premiere Pro n'est pas en mesure de relier automatiquement. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Localiser dans la boîte de dialogue « Lier un média ».

La boîte de dialogue Localiser le fichier s'ouvre avec le répertoire existant le plus proche et affiche jusqu'à trois niveaux. Si aucune correspondance exacte n'est trouvée, le répertoire est affiché en tenant compte de l'emplacement supposé du fichier ou il s'affiche sur le même emplacement que la session précédente.


La boîte de dialogue Localiser le fichier affiche la liste des répertoires de fichiers en utilisant, par défaut, l'interface utilisateur de l'Explorateur de médias.



Boîte de dialogue Localiser le fichier

Remarque : Si vous souhaitez localiser les fichiers à l'aide de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, désélectionnez l'option « Utiliser l'Explorateur de médias pour localiser des fichiers » dans la boîte de dialogue « Lier un média ».

Vous pouvez rechercher manuellement un fichier dans la boîte de dialogue Localiser le fichier en cliquant sur Rechercher. L'option Dernier chemin d'accès vous aide à localiser le fichier manquant en un clin d'œil.

 Vous pouvez modifier le champ Chemin. Si nécessaire, vous pouvez copier le chemin complet ou une partie du chemin à partir de la chaîne « Dernier chemin d'accès » et coller cet élément dans le champ Chemin. Cette option se révèle particulièrement utile pour rechercher rapidement le chemin d'accès au fichier manquant.

Pour vous aider à limiter les résultats de la recherche, la boîte de dialogue Localiser le fichier vous donne également accès à des options de filtrage avancées, comme par exemple l'affichage de types de fichier spécifiques et la sélection de l'option Afficher uniquement les correspondances de noms exactes. Vous pouvez, en outre, basculer d'un mode Liste vers un mode Vignette afin d'obtenir une confirmation visuelle d'un fichier média spécifique.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de séquences sources à caméra multiple

Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC


Adobe® Premiere® Pro vous permet de créer une séquence prête à monter à partir d'éléments capturés sur plusieurs caméras, sous des angles différents. Vous pouvez également créer une séquence source à partir de prises différentes d'une scène donnée.

Utilisez la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple pour combiner des éléments qui présentent des points d'entrée/de sortie communs ou un code temporel superposé dans une séquence à caméra multiple. Vous pouvez également combiner des éléments à l'aide de marques et de formes d'onde audio.

Vous pouvez créer une séquence source de caméra multiple de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez un chutier contenant des éléments et choisissez une méthode de synchronisation dans la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple. Tous les éléments du chutier sont traités en fonction de la méthode de synchronisation choisie et sont classés de manière alphanumérique dans chaque séquence source résultante.
- Sélectionnez des éléments manuellement et choisissez une méthode de synchronisation dans la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple. L'ordre de la séquence source résultante dépend de celui dans lequel vous avez sélectionné les éléments.

Pour accéder à la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple, sélectionnez vos éléments dans un dossier de chutiers du panneau Projet. Ensuite, cliquez sur les éléments sélectionnés avec le bouton droit de la souris ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis choisissez Créer une séquence source à caméra multiple dans le menu contextuel.



Boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple

Utilisation de la boîte de dialogue Créer une séquence source à caméra multiple

[En haut](#)

Vous pouvez attribuer un nom à une séquence source de caméra multiple après votre élément audio ou vidéo principal dans la séquence. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée et complétez le nom audio/vidéo principal dans le champ modifiable.

Vous pouvez également sélectionner Personnalisé dans le menu contextuel, puis saisir un nom personnalisé dans la zone de texte.

- Utilisez l'option Code temporel pour synchroniser les éléments si ces derniers ont été enregistrés avec la synchronisation du code temporel activée.
 - Sélectionnez l'option Créer une séquence source unique de caméra multiple pour combiner les éléments dans une seule séquence à caméra multiple. Sélectionnez cette option lorsque la couverture des plans individuels comporte des espaces que vous souhaitez conserver dans une séquence. Si vous ne sélectionnez pas cette option, seuls les éléments qui se chevauchent sont combinés et ceux qui ne se chevauchent pas restent inutilisés.
 - Sélectionnez Ignorer les heures si chaque élément comporte un code temporel qui commence à une heure différente, mais présente des chevauchements dans le code temporel.
- Utilisez l'option Marque d'élément pour synchroniser les éléments à l'aide de marques d'élément ajoutées manuellement à des points de synchronisation communs.
- Utilisez l'option Audio pour synchroniser automatiquement les éléments sur la base des formes d'onde audio.
- Si une piste audio enregistrée séparément est désynchronisée par rapport à l'élément vidéo, vous pouvez ajouter un décalage d'image à l'aide de l'option Décalage audio de. Vous pouvez saisir des images vidéo dans la plage comprise entre -100 et +100 pour effectuer un décalage de synchronisation de l'élément audio seul.
- Utilisez l'option Déplacer les éléments sources vers le chutier des éléments traités pour déplacer les éléments source générés dans un

chutier Eléments traités. Si le chutier Eléments traités n'existe pas, Adobe Premiere Pro en crée un avant d'y transférer les éléments. Les éléments qui n'ont pas respecté les critères de synchronisation restent en dehors du chutier Eléments traités. Cette option permet d'identifier aisément les éléments qui n'ont pas été utilisés dans la séquence source de caméra multiple résultante.

Utilisation des paramètres de séquence

L'option Réglages de la séquence détermine la méthode de remplissage des pistes audio de la séquence source. Cette option détermine également comment sont définis le panoramique et les affectations des canaux, et s'ils sont mis en silence.

- Sélectionnez Caméra 1 lorsque seul le contenu audio de la Caméra 1 est utilisé dans la séquence de montage. Le montage caméra multiple est activé uniquement pour la partie vidéo de la séquence source. Si vous utilisez des éléments A/V pour créer cette séquence, les pistes audio de toutes les données audio associées à la vidéo 1 sont réactivées. Les autres données audio de la séquence source sont mises en silence. Si vous utilisez des éléments comportant uniquement de l'audio avec des éléments vidéo ou A/V, ils sont placés dans les pistes supérieures et le son est réactivé. Les autres données audio (issues de tout élément lié) sont mises en silence et placées dans des pistes inférieures. Les affectations des canaux et le panoramique de chaque piste sont définis de manière à transférer chaque canal source vers des canaux de sortie indépendants (jusqu'à 32). Le nombre de canaux de sortie de la séquence dépend du nombre de canaux d'audio source dont le son est activé.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser l'option « L'audio suit la vidéo » dans les séquences de montage créées avec ce réglage, car la partie audio n'est pas compatible avec plusieurs caméras.

- Sélectionnez Toutes les caméras pour utiliser tous les canaux audio dans les éléments sources. Ce réglage est semblable à Caméra 1. Seule la partie vidéo de la séquence source prend en charge plusieurs caméras. L'option « L'audio suit la vidéo » n'est pas prise en charge pour ce paramètre. Toutes les données audio sont activées (jusqu'à 32 canaux). Le nombre de canaux de sortie de la séquence dépend du nombre de canaux d'audio source dont le son est activé.
- Sélectionnez Permuter l'audio si vous souhaitez que les données audio soient permutées avec la vidéo qui y est liée. Ce paramètre réactive tout le contenu audio. Il active le montage caméra multiple sur le contenu vidéo et audio de la séquence source lorsque le paramètre « L'audio suit la vidéo » est activé dans le Moniteur du programme. Ce paramètre mappe également plusieurs pistes sources audio mono dans une seule piste audio adaptative. De plus, le paramètre de montage « L'audio suit la vidéo » permute cette plage unique avec la vidéo. Si des éléments composés uniquement de données audio sont inclus dans la sélection d'éléments, ils sont placés dans des pistes situées sous des éléments liés. Des pistes vidéo vides sont créées afin de correspondre à chaque piste audio seule.
- Sélectionnez Préconfiguration personnalisée lorsque seul le fichier audio provenant de Caméra 1 est utilisé dans la séquence de montage, et que vous souhaitez utiliser une préconfiguration pour la séquence source. Ce paramètre traite les canaux audio de la même manière que Caméra 1. Il coupe le son de tous les canaux audio, à l'exception de ceux qui sont associés à Caméra 1. Ce paramètre active le menu contextuel Séquence prédéfinie dans lequel vous pouvez sélectionner la liste de toutes les séquences prédéfinies enregistrées précédemment.

Utilisation de la préconfiguration des canaux audio

La préconfiguration Canaux audio détermine le mappage de la séquence source obtenue. Les détails disponibles sont notamment le type et le nombre des pistes audio qui sont perdues lorsque la séquence source est imbriquée dans la séquence de montage.

Remarque : pour que la séquence source résultante soit mappée correctement sur les canaux audio, le nombre de pistes des éléments sources ne peut pas être supérieur aux canaux associés à la préconfiguration choisie ici.

Automatique : lit le type audio du premier élément et utilise cette correspondance.

Mono : établit la correspondance avec autant de canaux audio qu'il existe de canaux de sortie dans la séquence source.

Stéréo : établit la correspondance avec les pistes stéréo en fonction du nombre de canaux de sortie dans la séquence source.

5.1 : établit la correspondance avec les pistes 5.1 en fonction du nombre de canaux de sortie dans la séquence source.

Adaptatif : établit la correspondance avec Adaptatif en fonction du nombre de canaux de sortie dans la séquence source.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'éléments spéciaux (artifices)

[Création d'une amorce SMPTE \(Windows uniquement\)](#)

[Création d'une mire de barres et d'un ton 1 kHz](#)

[Création d'une mire de barres HD et d'un ton 1 kHz](#)

[Création d'une vidéo noire](#)


[Création d'un cache de couleur](#)

[Création d'un élément vidéo transparent](#)

Création d'une amorce SMPTE (uniquement sous Windows)

[En haut](#)

Si vous comptez créer une sortie sur film à partir d'une séquence, il peut se révéler judicieux d'ajouter une amorce SMPTE. Cette amorce permet au projectionniste de vérifier que l'audio et la vidéo fonctionnent correctement et sont synchronisés. Vous pouvez créer et personnaliser une amorce SMPTE à insérer au début d'un projet. La durée de l'amorce est de 11 secondes.

1. Cliquez sur le bouton **Nouvel élément** , au bas du panneau **Projet**, puis choisissez **Configuration de l'amorce SMPTE**.
2. Dans la boîte de dialogue **Configuration de l'amorce SMPTE**, définissez les options **Largeur**, **Hauteur**, **Base temporelle**, **Rapport L/H** en pixels et **Echantillonnage** comme il convient pour la séquence dans laquelle vous utiliserez l'amorce SMPTE. Cliquez sur **OK**.
3. Dans la boîte de dialogue **Configuration de l'amorce SMPTE**, spécifiez les options suivantes comme il convient :

Couleur de balayage Indique la couleur de la zone de balayage circulaire d'une seconde.

Couleur d'arrière-plan Indique la couleur de la zone située derrière la couleur de balayage.

Couleur de ligne Indique la couleur des lignes horizontales et verticales.

Couleur de la cible Indique la couleur des doubles cercles autour du nombre.

Couleur du chiffre Indique la couleur du compte à rebours.

Signal visuel Affiche un petit cercle de repérage dans la dernière image de l'amorce.

Signal sonore Emet un bip à la marque des deux secondes.

Signal tous les deux démarrages Emet un bip au début de chaque seconde pendant l'amorce.


4. Cliquez sur **OK**.

 *Pour personnaliser un élément d'amorce SMPTE, cliquez deux fois dessus dans le panneau **Projet**.*

Création d'une mire de barres et d'un ton 1 kHz

[En haut](#)

Vous pouvez créer un élément d'une durée d'une seconde contenant à la fois une mire de barres et un ton 1 kHz en vue d'étalonner le matériel vidéo et audio.

1. Cliquez sur le bouton **Nouvel élément** , au bas du panneau **Projet**, puis choisissez **Mire et 1kHz**.
2. Dans la boîte de dialogue **Nouveau – Artificiel**, définissez les options **Largeur**, **Hauteur**, **Base temporelle**, **Rapport L/H** en pixels et **Echantillonnage** comme il convient pour la séquence dans laquelle vous utiliserez la mire et le ton. Cliquez sur **OK**.

Remarque : certains flux de production audio doivent être étalonnés selon un niveau tonal bien précis. Le niveau par défaut du ton 1 kHz est de -12 dB par rapport à 0 dBFS. Vous pouvez adapter le niveau tonal à votre flux de production audio en choisissant **Elément > Options audio > Gain audio** après avoir sélectionné un élément. Lorsque vous sélectionnez l'élément **Mire et 1kHz** dans le panneau **Projet**, vous définissez le niveau de gain par défaut pour les nouvelles occurrences d'éléments. Lorsque vous sélectionnez un élément dans le panneau **Montage**, vous modifiez uniquement le niveau de cette occurrence.

Franklin McMahon a créé [ce didacticiel vidéo](#) sur le site **Web Layers Magazine** à propos des médias de synthèse : vidéo transparente, mire et ton, et tons et cache couleur.

Création d'une mire de barres HD et d'un ton 1 kHz

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro dispose à présent d'une mire de barres HD conforme à la norme ARIB STD-B28 pour l'étalonnage de la sortie vidéo. Le

média synthétique inclut également un ton 1 kHz.

Pour les barres HD et le ton, procédez comme suit :


1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Barres et ton HD.
2. Une boîte de dialogue s'affiche avec les paramètres correspondant à la séquence existante. Modifiez les paramètres ou cliquez sur OK pour les valider.

Dans [cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain, vous allez découvrir les nouveaux tons et mires de barres HD conformes à la norme ARIB STD-B28, ainsi que la façon de les utiliser dans une séquence pour l'étalonnage de la sortie.

Création d'une vidéo noire

[En haut](#)


Les zones vides d'une piste apparaissent en noir si aucune autre zone d'élément visible n'est présente sur les pistes vidéo sous-jacentes. Le cas échéant, vous pouvez également créer des éléments vidéo noirs opaques à utiliser dans une séquence. Un élément vidéo noir se comporte comme une image fixe. Pour créer un élément de couleur différente, utilisez un cache couleur. (Voir la section [Création d'un cache de couleur](#)).

1. Cliquez sur le bouton Nouvel élément , au bas du panneau Projet, puis choisissez Vidéo noire.
2. Au besoin, dans la boîte de dialogue Nouvelle vidéo noire, définissez les options Largeur, Hauteur, Base de temps et Rapport L/H en pixels comme il convient pour la séquence dans laquelle vous utiliserez l'élément vidéo noir. Par défaut, la durée du nouvel élément est définie sur cinq secondes. Cliquez sur OK.

Vous pouvez modifier la durée par défaut des éléments vidéo noirs et d'autres éléments d'images fixes dans le volet Général de la boîte de dialogue Préférences. Pour plus d'informations, voir [Modification de la durée par défaut des images fixes](#).

Création d'un cache de couleur

[En haut](#)

1. Cliquez sur le bouton Nouvel élément , au bas du panneau Projet, puis choisissez Cache couleur.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau – Artificiel, définissez les options Largeur, Hauteur, Base temporelle et Rapport L/H en pixels comme il convient pour la séquence dans laquelle vous utiliserez le cache couleur. Cliquez sur OK.
3. Sous Sélecteur de couleurs, choisissez une couleur pour le cache couleur, puis cliquez sur OK.

Création d'un élément vidéo transparent


[En haut](#)

La Vidéo transparente est un élément de synthèse comme Vidéo noire, Mire et 1kHz et Cache couleur. Cet effet est pratique lorsque vous voulez appliquer un effet qui produit sa propre image et conserve la transparence, tel que l'effet Code temporel ou Eclair. Considérez l'effet Vidéo transparente comme un « Cache transparent ».

Eran Stern explique [dans cette vidéo](#) l'objet et l'utilisation d'éléments vidéo transparents dans Adobe Premiere Pro.

Vous ne pouvez pas appliquer tous les effets à la Vidéo transparente, uniquement ceux qui manipulent la couche alpha. Par exemple, voici quelques-uns des effets que vous pouvez utiliser avec un élément vidéo transparent :

- Code temporel
- Damier
- Cercle
- Ellipse
- Grille
- Eclairs
- Pot de peinture
- Tracé dynamique

1. Cliquez sur le bouton Nouvel élément , au bas du panneau Projet, puis choisissez Vidéo transparente.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau – Artificiel, définissez les options Largeur, Hauteur, Base temporelle et Rapport L/H en pixels comme il convient pour la séquence dans laquelle vous utiliserez la vidéo transparente. Cliquez sur OK.
3. Dans le panneau Projet, faites glisser l'élément vidéo transparente vers la piste la plus élevée de la séquence, étirez-là à votre gré et appliquez-lui un effet.

Certains halos et autres effets tiers qui contiennent une couche alpha peuvent être utilisés avec une vidéo transparente.

- [Effets d'incrustation](#)

Sous-titrage codé

 Nouveautés d'Adobe Premiere Pro CC

Flux de sous-titrage codé dans Adobe Premiere Pro

[Etape 1 : Importation de sous-titres](#)

[Etape 2 : Affichage de sous-titres dans les panneaux Moniteur source et Moniteur du programme](#)

[Etape 3 : Modification de sous-titres](#)

[Etape 4 : Exportation de sous-titres](#)

[Flux de sous-titrage codé à l'aide d'applications tierces](#)

Flux de sous-titrage codé dans Adobe Premiere Pro

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro CC fournit un ensemble complet de fonctions de sous-titrage codé.

Vous pouvez importer ou créer des fichiers de sous-titrage codé dans Adobe Premiere Pro. Dès que vous avez importé les fichiers de sous-titrage codé, vous pouvez les ajouter à une séquence et modifier le texte, la couleur, l'arrière-plan et le minutage. Une fois les modifications effectuées, vous pouvez exporter les fichiers de sous-titrage codé sous la forme d'un fichier « sidecar » ou les incorporer dans un fichier d'animation QuickTime.

Voici un flux de production type pour importer, modifier et exporter des sous-titres codés dans Adobe Premiere Pro :

Etape 1 : Importation de sous-titres

Adobe Premiere Pro vous permet d'importer les éléments suivants :

- Fichiers de sous-titres autonomes ou fichiers « sidecar »
- Séquences QuickTime avec sous-titres intégrés

Vous pouvez importer des médias avec sous-titres codés dans votre projet dans Adobe Premiere Pro, comme vous le feriez avec tout autre média, en utilisant l'une des options suivantes :

- Sélectionnez Fichier > Importer.
- Effectuez l'importation via l'Explorateur de médias à l'aide du menu contextuel du fichier.

Vous pouvez également importer le texte Sous-titre en tant que fichier « sidecar » Sous-titre distinct.

Lorsque vous importez une séquence QuickTime contenant des sous-titres incorporés, ces derniers sont automatiquement importés. Si une séquence QuickTime s'accompagne d'un fichier de sous-titres « sidecar », l'importation de ce fichier s'effectue comme pour tout autre fichier de ce type.


Remarque : Pour l'heure, Adobe Premiere Pro ne prend en charge que les sous-titres incorporés avec les séquences QuickTime. Les sous-titres ne sont reconnus que si ImporterQuickTime est utilisé pour décoder l'élément. Si l'élément nécessite ImporterMPEG, les sous-titres ne sont pas reconnus.

Etape 2 : Affichage de sous-titres codés dans les panneaux Moniteur source et Moniteur du programme

Lorsque vous importez des éléments de sous-titrage codé dans un projet, les sous-titres sont affichés sous la forme de blocs de légende dans l'onglet Légendes.

Pour afficher les éléments Sous-titre dans les panneaux Moniteur source et Moniteur du programme, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Cliquez sur « + » dans le coin inférieur droit d'un moniteur pour ouvrir l'éditeur de boutons, puis cliquez sur le bouton Affichage du sous-titrage. Vous pouvez ajouter le bouton Sous-titre à la barre de boutons en le faisant glisser à partir de l'éditeur de boutons. Vous pouvez également affecter des raccourcis clavier à ces commandes.
- Dans le menu contextuel du panneau Moniteur source ou Moniteur du programme, sélectionnez Affichage du sous-titrage > Activer.



Affichage de sous-titres codés dans les panneaux Moniteur source et Moniteur du programme

Vous pouvez sélectionner la norme de sous-titrage à utiliser pour un élément de sous-titrage chargé dans le Moniteur source. Dans le menu contextuel du panneau Moniteur source, sélectionnez Affichage du sous-titrage > Paramètres. Vous pouvez, par exemple, sélectionner CEA-608, CC1, CC2, etc. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du texte Sous-titre.

Lorsqu'il est lié à une vidéo, l'élément de texte Sous-titre se comporte comme un élément de canal audio lié. L'élément de texte est représenté dans les indicateurs source du panneau Montage et peut être activé/désactivé ou lié à toute piste vidéo, comme c'est le cas avec les autres éléments vidéo.




Affichage de tous les sous-titres sur le panneau Montage

Lorsqu'une piste est développée, les blocs de texte Sous-titre d'un élément de sous-titre sont visibles, ainsi que les repères Fin de légende (EOC) qui marquent le début et la fin des blocs Sous-titre.

Etape 3 : Modification de sous-titres

L'onglet Légendes d'Adobe Premiere Pro vous permet d'apporter des modifications, au niveau du mot, au texte des sous-titres codés. Vous pouvez également effectuer des modifications au niveau du minutage et du formatage (alignement du texte, couleur du texte, etc.) à partir d'une interface utilisateur intuitive.



A. Filtrer le contenu de la légende B. Barre d'outils de formatage C. Blocs de texte modifiables

Exemple de scénario d'utilisation

Prenons l'exemple d'un programme contenant déjà des sous-titres codés. Il se peut que vous deviez créer une autre version du programme (plus courte, par exemple), afin d'ajouter des messages publicitaires. Dans ce cas, vous pouvez apporter les modifications nécessaires au texte de sous-titrage codé à l'aide de l'onglet Légendes. Les éléments de texte sont visibles à partir du montage. Vous pouvez y régler les légendes pour qu'elles soient synchronisées avec le média après des raccords, des opérations « Supprimer et raccorder » et une réorganisation des segments.

Etape 4 : Exportation de sous-titres

Après avoir créé ou modifié un texte de sous-titrage codé, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Exportez la séquence contenant le texte de sous-titrage codé sur bande à l'aide d'un équipement tiers prenant en charge le codage de sous-titres.
 - Procédez comme suit pour exporter les pistes de sous-titres codés à l'aide de la boîte de dialogue Réglages d'exportation :
1. Chargez un élément de sous-titrage codé dans le Moniteur source ou sélectionnez-le dans le panneau Projet. Vous pouvez également sélectionner une séquence dans le panneau Projet ou faire en sorte que le panneau Montage soit actif.
 2. Sélectionnez Fichier > Exporter > Média.
 3. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, spécifiez les options suivantes :

Options d'exportation

Sélectionnez l'une des options d'exportation ci-dessous :

- Créer un fichier sidecar
- Incorporer dans le fichier de sortie (concerne uniquement les séquences QuickTime)

Format

Sélectionnez l'un des formats de fichier suivants pour exporter les données de sous-titrage codé :


- Fichier de sous-titres Scenarist (*.scc)
- Fichier MacCaption VANC (.mcc)
- SMPTE Timed Text (.xml)
- Sous-titres EBU N19 (.stl)

Remarque : l'option par défaut est SMPTE Timed Text pour les régions NTSC et EBU N19 pour les régions PAL.

Fréquence d'images

Suivant le format sélectionné, la liste des fréquences d'image prises en charge est affichée dans le menu contextuel Fréquence d'images. Une fréquence d'images par défaut est choisie en fonction de la fréquence connue de la séquence en cours d'exportation.

Cliquez sur Exporter pour exporter le texte des sous-titres codés.



Réglages d'exportation pour les sous-titres codés

Une autre solution consiste à cliquer sur File d'attente pour placer la séquence dans la file d'attente d'Adobe Media Encoder.

Avec les exportations QuickTime, vous avez la possibilité d'incorporer des sous-titres dans le fichier vidéo ou de les exporter vers un fichier sidecar. Avec tous les autres formats d'exportation, vous pouvez exporter des sous-titres uniquement sous la forme d'un fichier sidecar distinct.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exportation de données Sous-titre via Adobe Media Encoder.

Si vous utilisez des applications de sous-titrage tierces pour créer des sous-titres codés, voici un flux de production standard que vous pouvez appliquer :

Etape 1 : Exporter la séquence vers une application de sous-titrage codé tierce

Après avoir terminé le montage vidéo et audio dans Adobe Premiere Pro, vous exportez la séquence sous la forme d'un film de référence vers une application de sous-titrage codé tierce.

Ce film peut être envoyé à un spécialiste ou un atelier de services de sous-titrage codé. Il est alors utilisé comme référence pour créer une piste de sous-titrage codé. Une application de sous-titrage codé tierce, telle que MacCaption de CPC, vous permet de créer la piste de sous-titrage codé, puis code les données de sous-titrage au format requis.

Etape 2 : Importer le texte de sous-titrage codé dans Adobe Premiere Pro

Une fois le fichier de sous-titrage codé traité par une application tierce, vous pouvez l'importer dans votre projet dans Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro prend en charge l'importation de fichiers de sous-titrage codé aux formats .mcc, .scc, .xml ou .stl.

Lorsque vous importez un fichier sidecar de sous-titrage codé dans votre projet, un élément composé exclusivement de vidéo est créé. Il contient les blocs de texte Sous-titre. Vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires sur les blocs de texte, de telle sorte qu'ils restent synchronisés avec votre média, suivant les besoins.

Un fichier sidecar de sous-titres codés contient plusieurs flux de légendes ; par exemple, CC1, CC2. Lorsqu'un élément contenant plusieurs flux de légendes est ajouté à une séquence, le panneau Montage affiche les différents éléments de piste pour chacun d'eux. Pour basculer entre les différents flux, sélectionnez-en un dans le menu contextuel Flux de légende de l'onglet Légendes.

Etape 3 : Exportation de vidéo montée sur une bande ou un fichier

Une fois les sous-titres codés synchronisés avec le média, vous pouvez exporter la vidéo montée avec le texte Sous-titre sur une bande ou un fichier.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage à partir de séquences chargées dans le Moniteur source

Adobe® Premiere® Pro vous permet de charger des séquences dans le Moniteur source et de les modifier dans le panneau Montage en maintenant intacts les éléments source d'origine sur toutes les pistes. De cette manière, la séquence ne devient pas un élément de séquence imbriqué unique. Vous pouvez à présent utiliser des segments d'autres séquences contenant des éléments source individuels, des points de montage, des transitions et des effets, à l'instar de la fonction copier/coller.

Utilisation de l'option Imbriquer la séquence source

[En haut](#)

Utilisez l'option Imbriquer la séquence source du menu contextuel Indicateur de source pour contrôler la façon dont les séquences sources sont modifiées dans la séquence en cours. Désactivez cette option pour monter des séquences source dans la séquence en cours avec des éléments individuels sur plusieurs pistes, points de montage et transitions. Ce type de montage s'apparente à une opération copier/coller. Activez cette option pour monter des séquences source dans la séquence en cours sous la forme d'un élément de séquence imbriqué.

Etant donné que les séquences peuvent contenir plusieurs pistes vidéo, les indicateurs de source figurant dans les en-têtes de piste du panneau Montage affichent désormais toutes les pistes source, y compris plusieurs pistes vidéo. Vous pouvez choisir les pistes vidéo à modifier dans le montage lors du chargement d'une séquence dans le Moniteur source.

Les pistes de la séquence source, même si elles sont vides, sont disponibles en tant que pistes source dans la boîte de jonction lorsque la séquence est chargée dans le Moniteur source. Signalons encore que le montage d'un segment vide de la séquence source dans une autre séquence n'affecte pas la séquence cible.

Exemple

Voici un exemple d'une séquence contenant trois pistes vidéo et quatre pistes audio chargées dans le Moniteur source. Les pistes sources sont visibles dans la colonne de l'indicateur de source du Montage (à l'extrémité gauche).



Montage de séquences source

Remarques importantes

- Vous pouvez réorganiser les indicateurs de source. Adobe Premiere Pro mémorise la dernière disposition (ordre de connexion), comme il le fait pour les éléments normaux.
- Adobe Premiere Pro affiche toutes les pistes sources de la séquence que vous chargez dans le Moniteur source.
- Au cours d'une opération de montage par déplacement, Adobe Premiere Pro ignore le ciblage de pistes pour vous permettre de placer des éléments sur n'importe quelle piste.
- Vous pouvez charger une séquence contenant un élément imbriqué dans le Moniteur source. La séquence reste un élément de séquence imbriqué lorsque vous la montez dans une autre séquence.
- Adobe Premiere Pro copie les effets et transitions d'éléments source sur la séquence de destination, accompagnés des éléments.

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Correction de la source et ciblage des pistes

Adobe® Premiere® Pro vous permet d'utiliser des préconfigurations de correcteur source afin de contrôler les opérations d'insertion et de remplacement sur vos éléments. Cette fonction simplifie le flux de montage, sans vous empêcher pour autant de combler un espace vide.

Adobe Premiere Pro dissocie les indicateurs de source des pistes cibles. Adobe Premiere Pro utilise des indicateurs Piste source pour les opérations Insérer et Remplacer. Il utilise des pistes cibles pour les opérations Coller, Concordance des images, Atteindre le point de montage suivant/précédent, ainsi que d'autres opérations de montage.

Utilisation de correcteurs source et d'indicateurs de piste source

[En haut](#)

Trois états peuvent être définis pour les correcteurs source, à savoir : Activé, Désactivé, Noir/Silencieux. Un correctif est affiché pour chaque piste vidéo et audio de l'élément figurant dans le Moniteur source.

- Lorsqu'un élément se trouve dans l'état Activé, la piste correspondante est incluse dans une opération de montage.
- Lorsque la piste est définie sur l'état Désactivé, les modifications de montage ne sont pas répercutées dans la piste.
- Lorsque la piste se trouve dans l'état Noir/Silencieux, un espace est affiché sur la piste au lieu d'y placer le matériau source.

Cliquez une seule fois sur un indicateur de source pour basculer entre les états Activé et Désactivé. Appuyez sur la touche Alt pour basculer vers l'état Noir/Silencieux. Appuyez sur les touches Alt + Maj pour appliquer l'opération à tous les indicateurs de source du même type de média.

Vous pouvez faire glisser un indicateur de piste source attribué et l'affecter à une autre piste :

- Si l'indicateur de piste source est désactivé, vous pouvez l'activer en le faisant glisser.
- Si l'indicateur de piste source est déjà activé, le fait de le faire glisser ne modifie pas son état.
- Si la piste de destination comporte un autre indicateur de piste source, les deux indicateurs permutent les pistes.

Vous pouvez faire glisser simultanément des indicateurs de source du même type (audio ou vidéo), tout en conservant l'espacement vertical relatif entre les deux. Cliquez en maintenant la touche Maj enfoncée, puis faites glisser un indicateur de piste source attribué.

- Si vous cliquez sur un indicateur de piste source vide, l'indicateur le plus proche situé au-dessus se déplace vers le bas de la piste. En l'absence d'indicateur supérieur, l'indicateur le plus proche en dessous se déplace vers le haut de la piste.
- Si vous cliquez sur un indicateur de source vide en maintenant la touche Alt/Option enfoncée, l'indicateur le plus proche situé en dessous se déplace vers le haut de la piste. En l'absence d'indicateur inférieur, l'indicateur le plus proche au-dessus se déplace vers le bas de la piste.

Si le nombre de pistes est insuffisant pour afficher les pistes source, une icône « + » apparaît dans la colonne de l'indicateur de source de la dernière piste de l'élément. Si vous cliquez sur l'icône, de nouvelles pistes sont ajoutées afin de correspondre à la source.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Correction d'erreurs

Correction d'erreurs Panneau Historique

[Haut de la page](#)

Correction d'erreurs

Si vous changez d'avis ou faites une erreur, vous pouvez annuler vos opérations de diverses manières. L'annulation porte uniquement sur les actions modifiant le programme vidéo. Vous ne pouvez donc pas annuler l'ouverture d'une fenêtre.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour annuler la modification la plus récente, sélectionnez Edition > Annuler (vous pouvez annuler jusqu'à 32 modifications récentes apportées au projet dans n'importe quel panneau de l'application).
- Pour revenir à un état spécifique du projet depuis son ouverture, sélectionnez une entrée du panneau Historique.
- Pour annuler toutes les modifications effectuées depuis le dernier enregistrement du projet, sélectionnez Fichier > Version précédente.
- Pour annuler les modifications apportées avant le dernier enregistrement, essayez d'ouvrir l'une des versions antérieures du projet dans le dossier Première Auto-Save, puis sélectionnez Fichier > Enregistrer sous pour enregistrer le projet dans un autre dossier. Le nombre de versions antérieures dépend des réglages de la préférence Enregistrement automatique.
- Pour interrompre une modification en cours (en général, une barre de progression s'affiche), appuyez sur la touche Echap.
- Pour fermer une boîte de dialogue sans appliquer de modification, cliquez sur Annuler.
- Pour rétablir toutes les valeurs par défaut dans un effet appliqué, cliquez sur le bouton Réinitialiser dans le panneau Options d'effet.

[Haut de la page](#)

Panneau Historique

Le panneau Historique permet d'accéder à un état précis du projet créé pendant la session de travail en cours. Chaque fois que vous apportez une modification au projet, un nouvel état est ajouté au panneau. Vous pouvez modifier le projet à partir de l'état sélectionné. Les états d'historique ne sont pas disponibles pour les opérations réalisées dans le panneau Acquisition.

Les recommandations suivantes vous aideront à utiliser correctement le panneau Historique :

- Les modifications globales, telles que les changements apportés aux panneaux, fenêtres et préférences, ne sont pas considérées comme des modifications du projet et ne figurent donc pas dans le panneau.
- Une fois le projet fermé et rouvert, les états antérieurs disparaissent du panneau Historique.
- L'état le plus ancien figure en tête de liste, le plus récent en fin de liste.
- Chaque état s'accompagne du nom de l'outil ou de la commande utilisé pour modifier le projet, ainsi que d'une icône représentant cet outil ou commande. Certaines opérations génèrent un état pour chaque panneau qu'elles affectent, telle que le Titrage. Les opérations que vous réalisez dans un tel panneau sont traitées en tant qu'état unique dans le panneau Historique.
- Lorsque vous sélectionnez un état, les états en dessous s'estompent pour signaler ceux qui seront supprimés si vous remaniez le projet à partir de là.
- Lorsque vous sélectionnez un état puis modifiez le projet, tous les états suivants sont supprimés.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour sélectionner un état, cliquez sur le nom de l'état dans le panneau Historique.
- Pour naviguer dans le panneau Historique, faites glisser le curseur ou la barre de défilement du panneau ; ou choisissez En avant ou En arrière dans le menu du panneau.
- Pour supprimer un état de projet, sélectionnez l'état. Sélectionnez ensuite Supprimer dans le menu du panneau ou cliquez sur l'icône Supprimer, puis sur OK.
- Pour effacer tous les états du panneau Historique, choisissez Effacer l'historique dans le menu du panneau.

Voir aussi

Réorganisation d'éléments dans une séquence

Déplacement des éléments

Fractionnement ou découpage d'un ou de plusieurs éléments à l'aide de l'outil Cutter

Prélèvement et collage des images

Extraction et collage des images

Suppression des éléments et comblement des blancs simultanément

Suppression des espaces entre des éléments

Recherche d'espaces dans des séquences et des pistes

Copier et coller à l'emplacement de la tête de lecture

Copie et collage d'éléments par glissement dans le montage (CS6)

Suppression de tous les éléments d'une piste



Déplacement des éléments

[Haut de la page](#)

Vous pouvez placer des éléments dans l'ordre de lecture afin de créer une séquence dans un panneau Montage. Il est également possible de modifier l'ordre des éléments en place, de les remplacer, de les supprimer ou d'en insérer d'autres.

Déplacement des éléments dans un panneau Montage

Vous pouvez faire glisser un élément à un emplacement vide ou l'aligner sur un autre élément. Vous pouvez également insérer et remplacer les éléments déplacés. Surveillez le rectangle translucide qui représente la durée de l'élément tout en faisant glisser ce dernier. Pour déplacer plusieurs éléments, sélectionnez une plage d'éléments ou déplacez un groupe d'éléments. Une info-bulle affiche la quantité de temps déplacée lorsque vous faites glisser le pointeur de la souris. La fenêtre affiche un nombre négatif si vous faites glisser l'élément vers le début de la séquence et un nombre positif si vous le faites glisser vers la fin.

Le remplacement constitue le mode par défaut, indiqué par l'icône Remplacer  lors du déplacement d'éléments. Si vous appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) pendant que vous faites glisser un élément, ce dernier est monté par insertion. L'icône Insérer  apparaît lorsque vous faites glisser des éléments tout en appuyant sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS).

Par défaut, vous pouvez modifier l'emplacement de piste de la partie audio ou vidéo d'un élément en la faisant glisser. L'autre partie reste dans sa piste d'origine. Vous pouvez toutefois modifier ce comportement en maintenant la touche Maj enfoncée lors de l'opération de déplacement ou en effectuant un mouvement vertical pour franchir la barre de séparation entre les pistes audio et vidéo. Lorsque vous déplacez verticalement une partie d'un élément dans une nouvelle piste, elle y est alignée sur sa position temporelle initiale, à condition que l'option Magnétisme soit activée.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour déplacer la partie audio d'un élément vers une autre piste, faites-la glisser verticalement vers la piste audio de destination.
- Pour déplacer la partie vidéo d'un élément vers une autre piste, faites-la glisser verticalement vers la piste vidéo de destination.
- Pour déplacer la partie vidéo d'un élément vers Vidéo 1 et la partie audio vers une piste audio différente, faites glisser la partie vidéo vers le bas, au-delà de la barre de séparation entre les pistes audio et vidéo. La partie vidéo reste dans la piste Vidéo 1, tandis que la partie audio « atterrit » dans la piste audio où vous l'avez déposée.
- Pour déplacer la partie audio d'un élément vers Audio 1 et la partie vidéo vers une piste vidéo différente, faites glisser la partie audio vers le haut, au-delà de la barre de séparation entre les pistes audio et vidéo. La partie audio reste dans la piste Audio 1, tandis que la partie vidéo « atterrit » dans la piste vidéo où vous l'avez déposée.
- Pour placer les parties audio et vidéo d'un élément dans des pistes spécifiques, faites glisser la partie vidéo vers la piste vidéo de destination. Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée. Cela a pour effet d'accrocher la partie vidéo à la piste vidéo spécifiée. Sans relâcher la touche Maj, faites glisser le curseur vers le bas, au-delà de la barre de séparation entre les pistes audio et vidéo. Relâchez le bouton de la souris et la touche Maj lorsque la partie audio de l'élément recouvre la piste audio de destination.
- Pour remplacer d'autres éléments, faites-en glisser un ou plusieurs sur la piste où sont situés les autres éléments.
- Pour déplacer une seule piste d'un élément lié, appuyez sur Alt (Windows) ou Option (Mac OS) et faites glisser la partie de l'élément, audio ou vidéo, à déplacer. Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée lorsque vous commencez le raccord. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS) sur l'espace vide, puis choisissez Propagation.
- Pour effectuer une insertion, faites glisser un ou plusieurs éléments, appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) lorsque vous relâchez le bouton de la souris, puis déposez le ou les éléments à leur nouvel emplacement. Les éléments situés dans toutes les pistes à droite du point de dépôt se décalent vers la droite des éléments insérés. Un écart demeure dans la piste à partir de laquelle vous déplacez

les éléments insérés.

Déplacement des éléments à l'aide du pavé numérique

Vous pouvez changer la position d'un élément dans une séquence en saisissant le nombre d'images que vous souhaitez déplacer.

1. Sélectionnez l'élément dans la séquence.
2. Après avoir activé la touche Verr num de votre pavé numérique, saisissez + (plus) et le nombre d'images correspondant à l'amplitude de décalage de l'élément vers la droite ou saisissez – (moins) et le nombre d'images correspondant à l'amplitude de décalage de l'élément vers la gauche. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).


S'il existe des espaces entre les éléments, ils sont comblés en premier. Ensuite, l'élément sélectionné remplace les éléments adjacents par le nombre restant d'images.

Déplacement des éléments vers une autre piste


❖ Faites glisser la partie audio ou vidéo d'un élément vers le haut ou vers le bas dans la piste souhaitée. Seule la partie de l'élément que vous faites glisser se déplace vers une nouvelle piste.

Remarque : lorsque vous faites glisser un fichier audio, vous pouvez le déposer sur la piste compatible suivante ou, s'il n'existe aucune piste (par exemple, si vous faites glisser un fichier audio stéréo et si seule une piste mono existe), une nouvelle piste est créée.

Réorganisation des éléments dans un panneau Montage

Le montage par réorganisation est une variante pratique des montages par insertion et par remplacement dans un panneau Montage. Un montage par réorganisation extrait un élément pour l'insérer à son nouvel emplacement. Toutefois, seuls les éléments de la piste de destination sont décalés ; les éléments des autres pistes restent inchangés. Cette technique vous permet de modifier rapidement l'ordre des éléments d'une séquence, tâche qui sinon aurait nécessité des étapes supplémentaires. Lorsque vous effectuez un montage par réorganisation, l'icône Réorganiser  apparaît.

❖ Faites glisser un élément ; appuyez ensuite sur les touches Ctrl+Alt (Windows) ou Commande+Option (Mac OS) lors du déplacement de l'élément vers un nouvel emplacement.


Lorsque vous appuyez sur les touches Ctrl+Alt (Windows) ou Commande+Option (Mac OS), l'icône Réorganiser  apparaît. Relâchez le bouton de la souris sur l'élément pour réaliser un montage par insertion qui décale les éléments des pistes de destination uniquement.


Fractionnement ou découpage d'un ou de plusieurs éléments à l'aide de l'outil Cutter

[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser l'outil Cutter pour couper un élément en deux ou pour couper les éléments de plusieurs pistes à la fois. Vous créez ainsi une nouvelle occurrence de l'élément original, ainsi que des éléments liés. Les éléments résultants sont des versions intégrales de l'élément original, mais avec des points d'entrée et de sortie différents.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour scinder un seul élément ou un élément lié, sélectionnez l'outil Cutter , puis cliquez sur le point de la séquence où opérer la scission.
- Pour scinder uniquement la partie audio ou vidéo des éléments liés, cliquez avec l'outil Cutter tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée.
- Pour scinder des éléments sur des pistes ciblées, cliquez sur les en-têtes des pistes de votre choix afin de les cibler. Placez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez scinder le ou les éléments, puis sélectionnez Séquence > Ajouter le montage. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl + K (Windows) ou sur Commande + K (Mac OS).
- Pour scinder des éléments sur toutes les pistes, à l'exception de celles qui sont verrouillées, verrouillez toute piste contenant un élément que vous ne souhaitez pas scinder. Sélectionnez Séquence > Ajouter le montage à toutes les pistes . Appuyez sur les touches Ctrl + Maj + K (Windows) ou Commande + Maj + K (Mac OS). Vous pouvez également cliquer avec l'outil Cutter tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour scinder toutes les pistes au même point du panneau Montage.

 Si vous souhaitez modifier les réglages d'effets dans le temps, ne scindez pas l'élément ; vous pouvez appliquer des images clés à un même élément.

Prélèvement et collage des images

[Haut de la page](#)

Vous pouvez supprimer ou prélever des images d'une zone comprenant une ou plusieurs pistes dans une séquence et laisser un espace vide à cet emplacement. La zone en question est définie à l'aide des points d'entrée et de sortie de la séquence. Si seulement une partie d'un élément figure entre les points d'entrée et de sortie de la séquence, celle-ci est prélevée, tandis que le reste de l'élément reste en place. Vous pouvez alors coller les images prélevées n'importe où dans une séquence.

1. Utilisez les contrôles du Moniteur du programme pour spécifier des points d'entrée et de sortie de la séquence.
2. Dans la fenêtre Montage, cliquez sur les en-têtes des pistes dans lesquelles vous souhaitez prélever des images afin de les cibler.
3. Cliquez sur le bouton Prélever  dans le moniteur du programme.


Les images prélevées sont placées dans le presse-papiers du système.

4. Cliquez sur l'en-tête de la piste dans laquelle vous souhaitez coller les images prélevées afin de la cibler.
5. Déplacez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez coller les images prélevées.
6. Sélectionnez Edition > Coller.

Extraction et collage des images

[Haut de la page](#)

Vous pouvez extraire des images d'une zone comprenant une ou plusieurs pistes dans une séquence sans laisser d'espace vide à cet emplacement. La zone en question est définie à l'aide des points d'entrée et de sortie de la séquence. Si un élément apparaît partiellement entre les points d'entrée et de sortie de la séquence, Adobe Premiere Pro extrait uniquement cette partie de l'élément. Une fois extraites, les images peuvent être collées n'importe où dans une séquence.

1. Utilisez les contrôles du Moniteur du programme pour spécifier des points d'entrée et de sortie de la séquence.
2. Dans la fenêtre Montage, cliquez sur les en-têtes des pistes dans lesquelles vous souhaitez extraire des images afin de les cibler.
3. Une fois l'écart comblé, cliquez sur les cases Verrouiller la synchronisation dans les en-têtes de toutes les pistes que vous souhaitez décaler. Les éléments situés dans les pistes dont l'option Verrouiller la synchronisation est désactivée ne sont pas décalés.
4. Cliquez sur le bouton Extraire  du moniteur du programme.

Les images extraites sont placées dans le presse-papiers du système.

5. Cliquez sur l'en-tête de la piste dans laquelle vous souhaitez coller les images extraites afin de la cibler.
6. Déplacez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez coller les images extraites.
7. Sélectionnez Edition > Coller.

Suppression des éléments et comblement des blancs simultanément

[Haut de la page](#)

Lorsque vous supprimez un élément, vous pouvez, simultanément, combler le blanc qu'il laisse. Cette opération est appelée Supprimer et raccorder.

1. Dans la séquence, sélectionnez le ou les éléments à supprimer. Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur chacun d'eux ou utilisez un rectangle de sélection.
2. Sélectionnez Edition > Supprimer et raccorder


Suppression des espaces entre des éléments

[Haut de la page](#)

Lorsque vous supprimez l'espace entre des éléments d'un panneau Montage, tous les éléments de toutes les pistes non verrouillées se décalent en fonction de la durée de l'espace. Pour éviter qu'une piste ne se décale pendant une suppression (ou d'un montage par insertion ou extraction), verrouillez-la. Une autre solution consiste à désactiver l'option Verrouiller la synchronisation sur les pistes que vous ne souhaitez pas décaler.

❖ Dans un panneau Montage, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur l'écart entre deux éléments, puis choisissez Supprimer et raccorder.
- Sélectionnez l'espace entre deux éléments, puis sélectionnez Edition > Supprimer et raccorder.
- Sélectionnez l'espace entre deux éléments, puis appuyez sur Supprimer.
- Pour rechercher plusieurs espaces dans une séquence, reportez-vous à la section Recherche d'espaces dans des séquences et des pistes.

 *En cas d'échec de l'option Supprimer et raccorder, il vous faudra peut-être verrouiller les pistes qui contiennent les éléments en conflit le long du point de montage.*

Pour supprimer les espaces entre plusieurs éléments, [visionnez ce didacticiel vidéo](#) d'Ann Bens.

Recherche d'espaces dans des séquences et des pistes

[Haut de la page](#)

Il est possible de rechercher des espaces d'au moins une image dans une séquence ou une piste particulière d'une séquence. Sélectionnez Séquence > Atteindre l'espace, puis choisissez l'une des options suivantes :

Suivant dans la séquence Recherche le prochain espace à droite de l'indicateur d'instant présent qui couvre toutes les pistes.

Précédent dans la séquence Recherche le prochain espace à gauche de l'indicateur d'instant présent qui couvre toutes les pistes.

Lorsqu'une ou plusieurs pistes sont ciblées, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Suivant dans la piste Recherche le prochain espace à droite de l'indicateur d'instant présent sur les pistes sélectionnées.

Précédent dans la piste Recherche le prochain espace à gauche de l'indicateur d'instant présent sur les pistes sélectionnées.

L'indicateur d'instant présent se déplace jusqu'à l'espace suivant ou précédent. Le niveau de zoom du panneau Montage reste inchangé, même si l'espace n'est pas visible à l'agrandissement actuel.

Remarque : dès qu'Adobe Premiere Pro a trouvé le dernier espace, la sélection de l'option *Suivant dans la séquence* ou *Suivant dans la piste* n'a aucun effet. Il en va de même si vous sélectionnez *Précédent dans la séquence* ou *Précédent dans la piste* lorsqu'Adobe Premiere Pro a trouvé le premier espace.

Franklin McMahon présente quelques fonctions de préparation d'une vidéo pour exportation et révision, notamment l'option *Atteindre l'espace*, dans [cette vidéo](#) sur le site Web de Layers Magazine.

Copier et coller à l'emplacement de la tête de lecture

[Haut de la page](#)

Vous pouvez copier et coller un ou plusieurs éléments à la fois. L'espacement relatif (l'espacement horizontal dans le temps et l'espacement vertical dans les pistes) des éléments est conservé. Vous collez et insérez des copies d'éléments dans les pistes que vous avez ciblées au préalable, à l'emplacement de la tête de lecture quel qu'il soit.

1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la séquence et choisissez *Edition > Copier*.
2. Cliquez sur une ou plusieurs pistes à cibler dans la zone des en-têtes de pistes d'un panneau *Montage*.
3. Dans le panneau *Montage*, positionnez la tête de lecture à l'endroit dans la séquence où vous souhaitez coller une copie des éléments.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer le ou les éléments collés, choisissez *Edition > Coller*.
 - Pour insérer le ou les éléments collés, choisissez *Edition > Coller et insérer*.

Le ou les éléments sont collés dans la séquence et la tête de lecture se positionne à la fin de ces éléments.

Copie et collage d'éléments par glissement dans le montage (CS6)

[Haut de la page](#)

Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez copier et coller des éléments en les faisant glisser à un endroit différent dans le montage tout en maintenant enfoncée une touche de modification.

Pour copier et coller les clips vers un nouvel emplacement dans le montage, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS).
2. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la séquence, puis faites-les glisser vers un nouvel emplacement dans le montage. Vous pouvez également les faire glisser horizontalement ou verticalement.


Après leur insertion dans un nouvel emplacement, les éléments sont dupliqués.

Lors du déplacement d'éléments avec la touche de modification *Alt* ou *Option* dans le montage, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vous pouvez dupliquer la portion audio ou vidéo des éléments si vous cliquez sur ceux-ci tout en maintenant enfoncée la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS), puis vous pouvez les insérer dans un nouvel emplacement dans le montage.
- Vous pouvez maintenir enfoncée la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) tout en faisant glisser pour copier et coller les éléments vers un nouvel emplacement dans le montage.
- Si un élément est déjà sélectionné, le fait de cliquer sur la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) ne sélectionne plus la partie audio ou vidéo d'un élément, car celui-ci doit être d'abord désactivé.

Suppression de tous les éléments d'une piste

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez l'outil *Sélection de piste* .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer la partie audio et vidéo d'éléments liés, cliquez sur le premier élément de la piste.
 - Pour supprimer uniquement les éléments d'une piste et non les contreparties combinées, cliquez sur les éléments de la piste tout en maintenant la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) enfoncée.
3. Appuyez sur la touche *Suppr*.

Remarque : vous pouvez également supprimer une piste et tout ce qu'elle contient. Voir *Utilisation des pistes*.

Voir aussi



Suppression des alertes à l'aide du panneau Événements

Le panneau Événements d'Adobe Premiere Pro répertorie les avertissements, les messages d'erreur et autres informations que vous pouvez utiliser pour identifier et dépanner les problèmes, notamment ceux associés à des modules externes et autres composants venant de développeurs tiers. Une icône d'alerte ⚠️, ❌, 🔄 dans la barre d'état vous informe d'une erreur. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le panneau Événements et effacez l'élément associé du panneau Événements pour retirer l'icône de la barre d'état.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Double-cliquez sur l'icône d'alerte dans la barre d'état.
 - Sélectionnez Fenêtre > Événements.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour plus de détails sur un élément de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur Détails.
 - Pour effacer la liste d'événements, cliquez sur Tout effacer.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Rendu et prévisualisation de séquences

Définition de la zone de travail pour le rendu

Définir la zone de rendu à l'aide des points d'entrée et de sortie (CS6)

Rendu d'un fichier de prévisualisation pour une section de séquence (CS5.5 et versions antérieures)

Rendu d'un fichier de prévisualisation pour une section de séquence (CS6)

Rendu simultané de l'audio et de la vidéo

Utilisation des fichiers de prévisualisation

Lecture d'une séquence du début à la fin

Défilement d'une séquence au cours de la prévisualisation


Prévisualisation sur un téléviseur

Vérification de l'utilisation des mêmes fichiers en mémoire cache par les applications vidéo Adobe

Adobe Premiere Pro tente de lire les séquences en temps réel et à la fréquence d'images (i/s) maximale. Cette opération est généralement possible pour toutes les sections qui ne nécessitent aucun rendu ou pour lesquelles Adobe Premiere Pro dispose déjà de fichiers de prévisualisation rendus. Cependant, ce type de lecture se révèle parfois impossible pour des sections complexes en l'absence de fichiers de prévisualisation : sections dont le rendu n'a pas été généré.

Pour lire des sections complexes en temps réel et à la fréquence d'images (i/s) maximale, le rendu préalable des fichiers de prévisualisation de ces sections peut s'avérer nécessaire. Adobe Premiere Pro marque les sections non rendues d'une séquence à l'aide de barres de rendu colorées. Une barre de rendu de couleur rouge affichée dans l'échelle de temps d'une séquence indique une section non rendue dont vous devrez probablement effectuer le rendu pour qu'il soit possible de la lire en temps réel et à la fréquence d'images (i/s) maximale. Une barre de couleur jaune indique une section non rendue dont la lecture en temps réel et à la fréquence d'images (i/s) maximale ne nécessitera probablement aucun rendu. Quelle que soit leur qualité de prévisualisation, les sections situées sous une barre de rendu jaune ou rouge doivent être rendues avant d'être exportées sur bande. Une barre de rendu verte indique une section à laquelle sont déjà associés des fichiers de prévisualisation rendus.

Les séquences font référence aux fichiers de prévisualisation, un peu comme les médias sources. Si vous déplacez ou supprimez les fichiers de prévisualisation dans l'Explorateur de fichiers Windows ou Mac au lieu du panneau Projet, vous serez invité à rechercher ou ignorer ces fichiers à la prochaine ouverture du projet.

 Vous pouvez personnaliser une préconfiguration de séquence pour prévisualiser le métrage 8 bits ou 10 bits non compressé. Pour plus d'informations, voir [Création d'une séquence avec lecture vidéo non compressée](#).

[FAQ : Pourquoi y a-t-il une barre rouge ou jaune dans ma séquence ?](#)

[Consultez cet article](#) pour plus de détails sur la signification des barres de rendu rouge, jaune ou verte et sur leur rapport avec la lecture et le rendu des prévisualisations.

[Consultez cet article de blog](#) pour plus d'informations sur la prise en charge du format RED Rocket dans Adobe Premiere Pro, lequel accélère le traitement des médias RED (R3D).

Définition de la zone de travail pour le rendu

[Haut de la page](#)

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser la barre de la zone de travail au-dessus du segment que vous souhaitez prévisualiser. Veillez à bien faire glisser la barre de la zone de travail à partir de son centre texturé ; sinon, vous signalez simplement la tête de lecture.
- Faites glisser les marques (à l'une des extrémités de la barre de la zone de travail) pour délimiter le début et la fin de la zone de travail.
- Positionnez la tête de lecture, puis appuyez sur les touches Alt+[(Windows) ou Option+[(Mac OS) pour définir le début de la zone de travail.
- Positionnez la tête de lecture, puis appuyez sur les touches Alt+[(Windows) ou Option+[(Mac OS) pour définir la fin de la zone de travail.
- Double-cliquez sur la barre de la zone de travail pour la redimensionner à la largeur de l'échelle de temps ou à la longueur de la séquence complète, en fonction de celle qui est la plus courte. Pour définir toute la séquence comme zone de travail, celle-ci doit être visible, dans son intégralité, dans le panneau Montage.

Dans Adobe Premiere Pro CS6, lors de la définition de la barre de la zone de travail pour définir une zone pour le rendu, les options correspondantes s'affichent dans le menu Séquence : Rendu des effets dans la zone de travail, et Rendu de toute la zone de travail. Une commande pour supprimer les fichiers de rendu de la zone de travail est également disponible. Ces options ne s'affichent pas dans le menu Séquence si la barre de la zone de travail n'est pas activée.

Remarque : placez le pointeur de la souris sur la barre de la zone de travail pour afficher une info-bulle indiquant le code temporel de début, le code temporel de fin et la durée de la barre de la zone de travail.

[Haut de la page](#)

Définir la zone de rendu à l'aide des points d'entrée et de sortie (CS6)

❖ Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez marquer les points d'entrée et de sortie pour définir une zone pour le rendu :

- Marquer des points d'entrée et de sortie pour la zone de la séquence pour laquelle vous avez l'intention d'obtenir le rendu.

Lors du marquage des points d'entrée et de sortie pour définir une zone pour le rendu, des options correspondantes s'affichent dans le menu Séquence : Rendu des effets du point d'entrée au point de sortie et Rendu du point d'entrée au point de sortie. Une commande pour supprimer les fichiers de rendu du point d'entrée au point de sortie est également disponible. Ces options ne s'affichent pas dans le menu Séquence si la barre de la zone de travail est activée.

Rendu d'un fichier de prévisualisation pour une section de séquence (CS5.5 et versions antérieures)

[Haut de la page](#)

Il est possible d'effectuer le rendu de n'importe quelle section d'une séquence située sous une barre de rendu rouge. Dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et les versions antérieures, utilisez la barre de la zone de travail pour définir la zone de la séquence à rendre.

Rendu d'un fichier de prévisualisation pour une section de séquence à l'aide de la barre de la zone de travail :

1. Placez la barre de la zone de travail au-dessus de la zone que vous souhaitez prévisualiser.
2. Cliquez sur Séquence, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Rendu des effets dans la zone de travail Effectue le rendu des sections des pistes vidéo situées à l'intérieur de la zone de travail contenant une barre de rendu rouge. Sinon, appuyez sur Entrée.

Rendu de toute la zone de travail Effectue le rendu des sections des pistes vidéo situées à l'intérieur de la zone de travail contenant une barre de rendu rouge ou jaune.

Rendu audio Effectue le rendu d'un fichier de prévisualisation pour les sections des pistes audio situées à l'intérieur de la zone de travail.

Remarque : vous pouvez configurer Adobe Premiere Pro de sorte qu'il effectue simultanément le rendu des pistes audio et vidéo. Pour plus d'informations, voir Rendu simultané de l'audio et de la vidéo.

La durée de rendu dépend des ressources de votre système et de la complexité du segment.

Dans Adobe Premiere Pro CS6, ces options ne sont pas disponibles sauf si la barre de la zone de travail est activée dans le menu du panneau Montage.



Pour optimiser la qualité du mouvement dans des fichiers de prévisualisation rendus, cochez l'option Qualité de rendu maximale dans les réglages de la séquence. Pour plus de détails, voir la section Paramètres.

Rendu d'un fichier de prévisualisation pour une section de séquence (CS6)

[Haut de la page](#)

Il est possible d'effectuer le rendu de n'importe quelle section d'une séquence située sous une barre de rendu rouge. Dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et les versions antérieures, utilisez la barre de la zone de travail pour définir la zone de la séquence à rendre. Dans Adobe Premiere Pro CS6, vous pouvez également définir une section de la séquence à rendre en définissant les points d'entrée et de sortie.

Rendu d'un fichier de prévisualisation pour une section de séquence en définissant les points d'entrée et de sortie :

1. Définissez des points d'entrée et de sortie pour marquer la zone à prévisualiser.
2. Cliquez sur Séquence, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
Rendu des effets de l'entrée à la sortie Effectue le rendu des sections des pistes vidéo situées à l'intérieur de la zone de travail contenant une barre de rendu rouge et définie par les points d'entrée et de sortie. Sinon, appuyez sur Entrée.

Rendu de l'entrée à la sortie Effectue le rendu des sections des pistes vidéo situées à l'intérieur de la zone de travail contenant une barre de rendu rouge ou jaune et définie par les points d'entrée et de sortie.

Rendu audio Effectue le rendu d'un fichier de prévisualisation pour les sections des pistes audio situées à l'intérieur de la zone de travail.

Remarque : vous pouvez configurer Adobe Premiere Pro de sorte qu'il effectue simultanément le rendu des pistes audio et vidéo. Pour plus d'informations, voir Rendu simultané de l'audio et de la vidéo.

La durée de rendu dépend des ressources de votre système et de la complexité du segment.

Ces options ne sont pas disponibles si la zone de travail est activée.



Pour optimiser la qualité du mouvement dans des fichiers de prévisualisation rendus, cochez l'option Qualité de rendu maximale dans les réglages de la séquence. Pour plus de détails, voir la section Paramètres.

Rendu simultané de l'audio et de la vidéo

[Haut de la page](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro n'effectue pas le rendu des pistes audio lorsque vous sélectionnez l'option Séquence > Rendu des effets dans la zone de travail ou Séquence > Rendu de toute la zone de travail. Cependant, la qualité de lecture peut être dégradée si votre lecteur n'est pas en mesure de supporter le débit de données lors du mixage de plusieurs canaux audio et de contenu audio dans une séquence complexe. Vous pouvez modifier ce comportement par défaut, de telle sorte qu'Adobe Premiere Pro effectue le rendu automatique des pistes audio lors du rendu

des prévisualisations vidéo.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Activez ou désactivez la case à cocher Rendu audio lors du rendu vidéo.
3. Cliquez sur OK.


Utilisation des fichiers de prévisualisation

[Haut de la page](#)

Lorsque vous interprétez des prévisualisations, Adobe Premiere Pro crée des fichiers sur votre disque dur. Ces fichiers de prévisualisation contiennent les résultats de tous les effets traités par Adobe Premiere Pro au cours d'une prévisualisation. Si vous prévisualisez la même zone de travail plusieurs fois sans apporter aucune modification, Adobe Premiere Pro lit immédiatement les fichiers de prévisualisation au lieu de traiter à nouveau la séquence. Adobe Premiere Pro stocke les fichiers de prévisualisation dans un dossier que vous pouvez spécifier. De la même façon, les fichiers de prévisualisation peuvent vous faire gagner du temps lorsque vous exportez le programme vidéo définitif en utilisant les effets traités déjà stockés sur le disque.

Remarque : Adobe Media Encoder n'utilise pas automatiquement les fichiers de prévisualisation d'Adobe Premiere Pro pour le codage. Pour utiliser les fichiers de prévisualisation d'Adobe Premiere Pro, vous devez sélectionner cette option dans Adobe Media Encoder pour chaque procédure de codage.

Pour gagner davantage de temps, Adobe Premiere Pro gère les fichiers de prévisualisation existants lorsque cela est possible. Les fichiers de prévisualisation suivent leurs segments associés d'une séquence à mesure que vous montez votre projet. Lorsqu'un segment d'une séquence est modifié, le fichier de prévisualisation correspondant est automatiquement raccordé et le segment inchangé restant enregistré.

 Une fois un projet terminé, supprimez les fichiers de prévisualisation afin de libérer de l'espace disque.

Utilisation de fichiers de prévisualisation lors du rendu

❖ Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, cochez la case Utiliser les prévisualisations.

Suppression des fichiers de prévisualisation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes dans un panneau Montage actif :
 - Pour ne supprimer que les fichiers de rendu d'une plage d'éléments, ajustez la barre Zone de travail de telle sorte qu'elle recouvre la plage souhaitée. Sélectionnez ensuite Séquence > Supprimer les fichiers de rendu de la zone de travail. Les fichiers de prévisualisation dont une partie de l'élément associé se trouve dans la zone de travail seront supprimés.
 - Pour supprimer tous les fichiers de rendu d'une séquence, sélectionnez Séquence > Supprimer les fichiers de rendu.

 Il est possible de définir un raccourci clavier pour les options Supprimer les fichiers de rendu et Supprimer les fichiers de rendu de la zone de travail.

2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur OK.

Lecture d'une séquence du début à la fin

[Haut de la page](#)

❖ Dans le Moniteur de programme, cliquez sur le bouton Lecture du début à la fin .

Défilement d'une séquence au cours de la prévisualisation

[Haut de la page](#)

Vous pouvez définir une option qui fait défiler automatiquement une séquence lorsqu'elle dépasse la zone visible dans le panneau Montage.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS). Saisissez les longueurs voulues dans les champs Preroll et Postroll.
2. Choisissez une option dans le menu Défilement automatique de lecture du montage :

Sans défilement La séquence ne défile pas.

Défilement des pages La séquence défile page par page dans la zone visible du panneau Montage. Il s'agit de l'option définie par défaut.

Défilement régulier La tête de lecture reste au centre de la zone visible pendant que la séquence défile en dessous.

Prévisualisation sur un téléviseur

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher la séquence sur n'importe quel moniteur connecté à votre ordinateur. Pour effectuer la prévisualisation sur un écran de téléviseur, il faut un matériel vidéo doté d'un port vidéo approprié pour le moniteur.

Prévisualisation sur un téléviseur via une carte vidéo

Certaines cartes vidéo et certains produits logiciels du système d'exploitation prennent en charge un écran de téléviseur, indépendamment du bureau sur l'ordinateur. D'autres prennent en charge un second écran d'ordinateur, contigu au bureau sur l'ordinateur, afin qu'il serve d'espace supplémentaire pour l'application. Consultez la documentation qui accompagne votre carte vidéo et votre système d'exploitation.

Prévisualisation sur un téléviseur par le biais d'un caméscope ou d'un magnétoscope

Si vous montez un projet DV, vous pouvez prévisualiser la séquence sur un écran de télévision par le biais de votre connexion IEEE 1394, un caméscope DV ou un magnétoscope.

Remarque : il peut s'avérer impossible d'effectuer une prévisualisation sur un écran de télévision par le biais de caméscopes ou de platines en mode HDV. Définissez-les plutôt en mode DV ou Auto.

1. Vérifiez que le moniteur est connecté au caméscope ou à la platine et que ce matériel est connecté à votre ordinateur.
2. (Pour l'installation du caméscope uniquement) Connectez le caméscope à la sortie du moniteur. Certains matériels détectent cette option directement, tandis que d'autres nécessitent que vous choisissiez une commande de menu.
3. Dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme, cliquez sur le bouton de menu du panneau situé dans le coin supérieur droit, sélectionnez Réglages de lecture, puis faites votre choix parmi les options suivantes :

Affichage de la Vidéo sur le bureau lors de la lecture Indique si la lecture a lieu ou non sur le Moniteur du programme. Désélectionnez cette option pour effectuer une lecture uniquement sur le moniteur spécifié à l'aide de l'option Matériel externe. Si cette dernière est paramétrée sur Aucun, l'option Vidéo sur le bureau est sélectionnée pour permettre la lecture sur le Moniteur du programme.

Matériel externe Définit un matériel externe sur lequel lire une vidéo.

Conversion du rapport L/H Détermine le mode de conversion du rapport L/H pour les projets DV.


Son du Bureau Définit la lecture audio sur l'ordinateur.

Son du matériel externe Définit la lecture audio sur un matériel audio externe connecté.

Exportation : Matériel externe Active l'exportation sur bande pour le matériel spécifié. Cette option n'influence pas la lecture sur un matériel externe pendant l'exportation.

Désactiver la sortie vidéo pendant l'exécution en arrière-plan de Premiere Pro Désactive la vidéo sur le moniteur externe si Adobe Premiere Pro n'est pas l'application active sur le Bureau.

Méthode de conversion 24p Définit la méthode de conversion pour le métrage 24p. Voir la section Définition des options de lecture 24p.

 Il peut y avoir un léger retard entre la lecture sur le bureau et la lecture sur un écran de télévision par le biais d'un caméscope ou d'un magnétoscope. Si la vidéo et l'audio ne semblent pas synchronisés, essayez de prévisualiser la vidéo et l'audio par le biais du même matériel.

Vérification de l'utilisation des mêmes fichiers en mémoire cache par les applications vidéo


[Haut de la page](#)

Adobe

Les applications vidéo Adobe peuvent être configurées pour insérer automatiquement un identifiant de document distinctif dans chaque fichier importé. Ces identifiants garantissent que chacune des applications accède aux mêmes fichiers de prévisualisation en mémoire et aux mêmes fichiers audio mis en conformité, empêchant ainsi la répétition des opérations de rendu et de mise en conformité.

❖ Dans la section Média de la boîte de dialogue Préférences (ou la section Métadonnées de Soundbooth), sélectionnez l'option Inscire des identifiants XMP sur les fichiers à importer.

Ce réglage est global : toute modification effectuée dans une application vidéo Adobe s'applique dans toutes les autres applications. Si l'on utilise ce réglage, de nouvelles dates de modification sont appliquées aux fichiers lorsque les identifiants sont insérés.

 Pour économiser le temps de rendu en cas de transfert d'un projet vers un autre ordinateur, déplacez à la fois les fichiers mis en cache et les fichiers originaux.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation d'éléments dans une séquence

[Recherche d'un élément dans une séquence avec utilisation de l'élément](#)
[Affichage de la source d'un élément d'une séquence dans le panneau Projet](#)
[Analyse du discours pour des métadonnées XMP de texte](#)
[Activation ou désactivation d'un élément](#)
[Association des éléments](#)
[Magnétisme des éléments](#)

Recherche d'un élément dans une séquence avec utilisation de l'élément

[Haut de la page](#)

Remarque : vous pouvez également afficher le nombre de fois qu'un élément a été utilisé en rendant la colonne Utilisation vidéo visible dans le panneau Projet. Pour plus d'informations, voir Ajout d'une colonne.

Le menu Utilisation de l'élément vous permet, en outre, de savoir si un élément du panneau Projet a déjà été utilisé dans un projet, de connaître le nombre d'utilisations, ainsi que l'emplacement de chacune d'elles. Le triangle Utilisation de l'élément apparaît uniquement en regard de la visionneuse de vignettes si les éléments sélectionnés ont déjà été utilisés dans une séquence.

1. Sélectionnez un élément dans le panneau Projet.
2. En haut du panneau Projet, à côté de la vignette de l'élément, cliquez sur le triangle Utilisation de l'élément dans la ligne Film en regard du rapport L/H en pixels.

Un menu contextuel affiche l'emplacement du code temporel de l'élément pour la séquence dans laquelle il est utilisé.

3. Cliquez sur l'emplacement de votre choix.

Le panneau Séquence souhaité avance et la tête de lecture se positionne à l'emplacement de l'élément.

Affichage de la source d'un élément d'une séquence dans le panneau Projet

[Haut de la page](#)

❖ Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un élément d'une séquence, puis choisissez Faire apparaître dans le projet.

Analyse du discours pour des métadonnées XMP de texte

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro et Soundbooth analysent les paroles et génèrent des métadonnées de texte. Vous pouvez modifier et rechercher des métadonnées de texte comme pour toute autre propriété de métadonnées. Vous pouvez ensuite accéder aux emplacements au niveau desquels des paroles particulières sont prononcées, facilitant ainsi l'alignement des modifications, des annonces et des sous-titres.

La fonction d'analyse de discours peut utiliser n'importe quelle bibliothèque spécifique à une langue ou un dialecte, comme les bibliothèques pour l'espagnol ou l'anglais (RU).

Pour télécharger des bibliothèques spécifiques à une langue ou un dialecte, [consultez ce lien](#) sur le site Web d'Adobe.

Dans Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures, la fonction Analyse de discours est également disponible pour les clips fusionnés qui contiennent au moins une séquence audio. Les utilisateurs peuvent choisir d'analyser toutes les pistes audio dans un clip fusionné ou d'analyser une seule piste audio.

- Pour analyser le discours de toutes les pistes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Définissez le menu déroulant Fichier sur « Tous les fichiers », puis cliquez sur le bouton Analyser de la section Analyse du discours du panneau Métadonnées.
 - Sélectionnez le clip fusionné, puis cliquez sur Clip > Analyser le contenu.

Remarque : pour analyser plusieurs clips fusionnés, plusieurs clips ou une combinaison des deux, sélectionnez les clips, puis choisissez Clip > Analyser le contenu.

- Pour analyser une piste spécifique de discours, définissez le menu déroulant Fichier sur la séquence audio que vous souhaitez analyser, puis cliquez sur le bouton Analyser de la section Analyse du discours du panneau Métadonnées.

Remarque : une bonne qualité audio est nécessaire pour obtenir une analyse de discours exploitable. Les bruits de fond ont une incidence significative sur la précision. Pour éliminer ces bruits, utilisez les outils et procédures disponibles dans Soundbooth.

Dan Ebberts propose un didacticiel sur le [site Web d'Adobe](#). Ce didacticiel explique comment utiliser les fonctions liées aux métadonnées XMP. Le didacticiel explique comment convertir la parole en métadonnées de texte et créer un lecteur vidéo simple grâce auquel vous pouvez naviguer jusqu'aux emplacements où les mots sont prononcés. Adobe fournit également une autre livre blanc et une démonstration sur le [site Web d'Adobe](#)

qui expliquent comment parvenir au même résultat via une méthode alternative impliquant Soundbooth.

Pour plus d'informations, voir le didacticiel vidéo [Utilisation de la recherche de discours pour une modification immédiate](#).

Pour visualiser une démonstration de l'utilisation des informations de script (scénario) d'Adobe Story en vue d'améliorer la précision de l'analyse de discours, accédez au [site Web d'Adobe](#).

Jeff Sengstack propose une présentation vidéo du flux de travaux de la recherche de discours faisant intervenir Adobe Story, OnLocation, Premiere Pro, Encore et Flash Player sur le [site Web Lynda.com](#).

[Cette vidéo de Video2Brain](#) montre comment modifier un flux de travaux dans Premiere Pro à l'aide de métadonnées de discours provenant d'Adobe Story.

[Cette vidéo de Jason Levine](#) décrit le processus d'intégration d'Adobe Story et de Premiere Pro.

Pour plus d'informations sur l'intégration d'Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures avec Adobe Story, [consultez cette entrée de blog](#) dans la zone de travail Premiere Pro.

Sur le site Web Creative COW, Michael Hurwicz [propose un didacticiel vidéo](#) qui montre comment incorporer une transcription dans une vidéo à l'aide de CS5 Production Premium (Adobe Story, OnLocation, Premiere Pro, Soundbooth et Flash Professional).

Jeff Greenberg [explique dans la vidéo suivante](#) comment améliorer le processus de reconnaissance vocale avec des mots-clés et des scripts.

Analyser le discours pour créer des métadonnées de texte

1. Sélectionnez un fichier ou un clip.
2. Au bas du panneau Métadonnées, cliquez sur l'option Analyser le discours ou Analyser (dans Adobe Premiere Pro).
3. Définissez les options de langue et de qualité ; sélectionnez l'option Identifier les haut-parleurs si vous souhaitez créer des métadonnées de discours séparées pour chaque personne.

Remarque : la Recherche de discours peut utiliser n'importe quelle bibliothèque spécifique à une langue ou un dialecte, comme les bibliothèques pour l'espagnol ou l'anglais (RU).

4. Cliquez sur OK.

Les paroles s'affichent dans la section Analyse du discours.

5. Pour conserver les métadonnées de discours, enregistrez le projet.

 Si vous importez des fichiers avec des métadonnées de discours dans After Effects, chacune des paroles s'affiche sous la forme d'un marqueur de calque dans les calques basés sur ces éléments de métrage.

Accéder à un mot particulier dans des métadonnées de discours

1. Sélectionnez le mot voulu dans la section Analyse du discours.

Les options Code temporel dans et Durée indiquent l'emplacement et la durée de la sélection.

2. Pour écouter la sélection, cliquez sur l'option Lecture ou Lecture en boucle (cette dernière permet de lire le mot sélectionné de façon répétée, avec preroll et postroll).

Modifier les métadonnées de discours

❖ Dans la section Analyse du discours, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour corriger un mot, cliquez dessus et entrez les corrections.
- Pour insérer, supprimer, fusionner, couper ou copier des mots, cliquez sur un mot existant avec le bouton droit de la souris et sélectionnez une commande dans le menu contextuel.

Copier du texte des métadonnées de discours dans le Presse-papiers pour pouvoir l'utiliser dans un éditeur de texte

❖ Cliquez sur la transcription avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Copier tout.

Amélioration de l'analyse du discours grâce aux scripts de référence

L'exactitude de la conversion du discours en texte dépend de la clarté des paroles et la qualité du dialogue enregistré. Un dialogue enregistré dans un environnement bruyant ou avec un microphone mal placé ne peut pas produire des résultats très précis même avec un script de référence. Vous pouvez néanmoins utiliser un script de référence pour améliorer l'analyse du discours. Un script de référence est un document écrit contenant un dialogue similaire au dialogue enregistré dans vos éléments.

Il existe deux types de scripts de référence :

- Un script contenant des dialogues similaires, mais non obligatoirement écrit pour le projet actuel. Par exemple, une série de scripts de formation médicale sur différents produits peuvent être combinés en un seul document écrit. Vous pouvez utiliser ce document écrit comme script de référence. Avec ce type de script de référence, l'analyse du discours produit des résultats plus précis qu'en utilisant uniquement les

modèles de langue par défaut.

- Un script correspondant au dialogue enregistré. Ce type de script de référence offre une exactitude optimale. Par exemple, vous pouvez utiliser le script que l'auteur lit pendant la prise comme script de référence. Vous pouvez également utiliser une transcription écrite à partir des éléments pour le sous-titrage.

L'analyse du discours ne prend en charge les scripts de référence qu'en format de texte UTF-8, ce qui inclut les scripts Adobe Story, dont l'extension de nom de fichier est .astx.

La similitude entre le texte du script intégré et le dialogue enregistré détermine l'exactitude du texte de script final. S'il est important d'obtenir une exactitude absolue, modifiez et révissez tout d'abord le texte de script. Vérifiez que le script correspond au dialogue enregistré avant de l'utiliser comme script de référence.

Remarque : pour rendre les scripts de référence disponibles dans Soundbooth, procédez comme indiqué ci-dessous dans Adobe Premiere Pro.

1. Dans le menu Script de référence de la boîte de dialogue Analyser le contenu, sélectionnez Ajouter.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, recherchez le texte du script de référence ou fichier .astx, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.
3. Dans la boîte de dialogue Importer un script, entrez un nom pour le script de référence et sélectionnez sa langue.

Remarque : vous pouvez afficher le texte du fichier dans une fenêtre de défilement.

4. Sélectionnez Le texte du script correspond au dialogue uniquement si le script importé correspond mot pour mot au dialogue enregistré. Par exemple, si le script de référence est le script à partir duquel l'auteur lit ses lignes, sélectionnez Le texte du script correspond au dialogue. Sélectionnez cette option même si le dialogue enregistré est plus court que ce que couvre le fichier de script.
5. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Importer un script se ferme et le script de référence est sélectionné dans le menu Script de référence.

6. Cliquez sur OK.

Amélioration de l'analyse du discours grâce aux scripts Adobe Story (CS5.5 et versions ultérieures)

L'analyse du discours est plus précise lorsque les données de script Adobe Story sont associées à un clip. Adobe Premiere Pro utilise automatiquement le script Adobe Story comme script de référence. Une fois qu'Adobe Premiere Pro a trouvé suffisamment de correspondances avec le script imbriqué, il remplace le texte de parole analysé dans le texte de script imbriqué. Adobe Premiere Pro reporte l'orthographe correcte, les noms propres et la ponctuation du script de référence, avantages que l'analyse du discours standard n'est pas en mesure de fournir.

Pour rechercher et corriger davantage d'erreurs, vous pouvez comparer en côte à côte le texte du script Adobe Story avec le texte de l'analyse du discours. Si un script Story est joint à un clip, le script s'affiche dans la vue Script Adobe Story incorporé dans la section Analyse du discours du panneau Métadonnées. Comparez le script affiché dans cette vue avec les résultats de l'analyse du discours qui se trouvent dans la vue Texte d'analyse, située juste en dessous.

Remarque : la vue Script Adobe Story incorporé est en lecture seule. Vous ne pouvez y effectuer aucune modification.

Pour joindre un script Adobe Story à un ou plusieurs clips, procédez comme suit :

1. Faites correspondre les numéros des scènes des clips avec les numéros des scènes du script Adobe Story. Adobe Premiere Pro a besoin de ces informations pour pouvoir mettre en correspondance les clips avec les scènes appropriées dans le script. Vous pouvez attribuer des numéros aux scènes des clips dans le panneau de projet ou de métadonnées.
2. Sélectionnez un ou plusieurs clips dans le panneau de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Joindre le fichier de script ou sélectionnez Fichier > Adobe Story > Joindre le fichier de script.

Remarque : un script Adobe Story ne peut pas être associé à un clip fusionné. Toutefois, si un script Adobe Story a été associé à un clip de composant avant la fusion, le clip fusionné peut être analysé à l'aide du script Adobe Story précédemment joint.

Vous pouvez également importer un script Adobe Story dans OnLocation, puis importer les prises de vue dans Adobe Premiere Pro avec les métadonnées de script. OnLocation crée une liste d'espaces réservés aux prises pour chaque scène. Enregistrez ces prises à l'aide d'OnLocation pendant la production ou effectuez la liaison entre les espaces réservés et leurs fichiers vidéo respectifs lorsque vous importez ces derniers dans OnLocation. Dans tous les cas, OnLocation imbrique le texte de chaque prise de vue, à partir du script d'origine, dans les métadonnées de la prise de vue. Ces informations sont conservées lorsque la prise de vue est importée dans Adobe Premiere Pro.

Activation ou désactivation d'un élément

[Haut de la page](#)

Vous pouvez désactiver un élément pour tester une nouvelle idée de montage ou pour réduire le temps de traitement lorsque vous travaillez sur un projet complexe. Les éléments désactivés n'apparaissent pas dans le Moniteur du programme et ne sont contenus ni dans un fichier de prévisualisation ni dans un fichier vidéo pour exportation. Tant que vous n'avez pas verrouillé la piste contenant un élément désactivé, vous restez en mesure de le modifier. Si vous voulez désactiver tous les éléments d'une même piste, il est préférable d'exclure la piste complète. Voir Définition de pistes cibles.

❖ Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le panneau Montage, puis choisissez Élément > Activer. Une coche apparaît en regard de la commande pour indiquer que les éléments sélectionnés sont activés. Les éléments désactivés sont estompés dans le panneau Montage.

💡 Les éditeurs doivent fréquemment activer et désactiver des éléments ; il est donc recommandé de créer un raccourci-clavier personnalisé pour cette tâche. Voir la section Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier.

Association des éléments

Vous pouvez associer plusieurs éléments de manière à les déplacer, les désactiver, les copier ou les supprimer ensemble. Les pistes audio et vidéo d'un élément lié sont incluses lorsque vous l'associez à d'autres éléments.

Il est impossible d'appliquer des commandes portant sur des éléments, comme la commande Vitesse, ni des effets, au groupe, même si vous pouvez sélectionner des éléments individuels dans le groupe pour leur appliquer des effets.


Vous pouvez raccorder les bords extérieurs du groupe (le début du premier élément d'un groupe ou la fin du dernier élément), mais pas les points d'entrée et de sortie intérieurs.

- Pour associer des éléments, sélectionnez-les et choisissez Élément > Associer.
- Pour dissocier des éléments, sélectionnez un groupe d'éléments et choisissez Élément > Dissocier.
- Pour sélectionner un ou plusieurs éléments dans un groupe, appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) tout en cliquant sur un seul élément. Tout en maintenant les touches Maj+Alt (Windows) ou Maj+Option (Mac OS) enfoncées, cliquez pour sélectionner des éléments supplémentaires dans un groupe.



Magnétisme des éléments

Pour faciliter l'alignement des éléments entre eux ou avec des points temporels particuliers, vous pouvez activer la fonction Magnétisme. Lorsque vous déplacez un élément tandis que l'option Magnétisme est activée, celui-ci est automatiquement aligné (ou accroché) sur le bord d'un autre élément, une marque, le début ou la fin de l'échelle de temps ou la tête de lecture. Lorsque vous déplacez une partie d'un élément verticalement vers une autre piste, elle est alignée sur sa position temporelle initiale dans la nouvelle piste. Le magnétisme permet également de s'assurer qu'un montage par insertion ou remplacement n'a pas été effectué par inadvertance lors du déplacement à l'aide de la souris. A mesure que vous déplacez des éléments, une ligne verticale dotée de flèches apparaît et signale à quel moment les éléments sont alignés.

Activation et désactivation de la fonctionnalité Magnétisme

❖ Dans la partie supérieure gauche d'un panneau Montage, sous l'onglet Séquence, cliquez sur le bouton Magnétisme  pour le sélectionner. Cliquez à nouveau sur le bouton pour le désélectionner.

Alignement d'un élément sur le bord d'un autre élément, une marque ou une tête de lecture

1. Assurez-vous que le bouton Magnétisme  est sélectionné dans un panneau Montage.
2. Faites glisser le bord d'un élément tout près du bord d'un autre élément, d'une marque ou de la tête de lecture. Une ligne verticale apparaît lorsque l'alignement a lieu.
 *Vous pouvez activer et désactiver la fonction de magnétisme à l'aide d'un raccourci clavier (S), même pendant une opération de montage telle que le déplacement ou le raccord d'un élément.*

Voir aussi

[Améliorations de la conversion du discours en texte](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage audio

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Présentation d'une séquence audio et du mixage des pistes audio

Améliorations dans Adobe Premiere Pro CC

Dans Adobe Premiere Pro CC, le panneau Mixage audio se nomme désormais Mixage des pistes audio. Ce changement de nom vous aide à distinguer le panneau Mixage des pistes audio du nouveau panneau Mixage des éléments audio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Améliorations audio dans Adobe Premiere Pro CC.

[Utilisation de données audio](#)

[Pistes audio dans une séquence](#)

[Canaux des éléments audio](#)

[Mixage de pistes et éléments audio](#)

[Ordre de traitement de l'audio](#)

[Réglages audio rapides](#)

[Affichage des données audio](#)

[Vue d'ensemble du mixage des pistes audio](#)


Utilisation de données audio

[En haut](#)

Dans Adobe® Premiere® Pro, vous pouvez modifier les données audio, y ajouter des effets et mixer, dans une séquence, autant de pistes audio que votre système informatique le permet. Les pistes peuvent contenir des canaux surround mono ou 5.1. Il existe, en outre, des pistes standard et adaptatives.

La piste audio standard peut prendre en charge des données mono et stéréo. En d'autres termes, si vous définissez votre piste audio sur Standard, vous pouvez utiliser un métrage avec différents types de pistes audio sur la même piste audio.

Vous pouvez choisir différents types de pistes pour différents types de données. Par exemple, faites en sorte que les éléments mono soient modifiés uniquement sur des pistes mono ou que les médias mono multicanaux soient dirigés vers une piste audio adaptative par défaut.



Pour utiliser de l'audio, vous devez tout d'abord l'importer dans un projet ou l'enregistrer directement sur une piste. Vous pouvez importer des éléments audio ou des éléments vidéo contenant de l'audio.

Une fois que vous avez intégré les éléments audio dans un projet, vous pouvez les ajouter à une séquence et les monter tout comme des éléments vidéo. Vous pouvez également afficher les signaux des éléments audio et les ajuster (commande Raccord) dans le Moniteur source avant d'ajouter un élément audio à une séquence.

Vous pouvez régler les paramètres de volume et de balance/panoramique des pistes audio directement dans le panneau Montage ou Options d'effet. Vous pouvez utiliser le panneau Mixage des pistes audio pour effectuer des changements de mixage en temps réel. Vous pouvez

également ajouter des effets aux éléments audio d'une séquence. Si vous préparez un mixage complexe contenant de nombreuses pistes, pensez à les organiser en mixages secondaires et en séquences imbriquées.

 Pour réaliser un montage avancé à l'aide d'Adobe Audition, sélectionnez *Edition > Montage dans Audition*.

Pistes audio dans une séquence

[En haut](#)

Une séquence peut contenir une combinaison quelconque des pistes audio suivantes :

Standard La piste standard remplace le précédent type de piste stéréo. Elle peut contenir des éléments audio mono et stéréo. Les pistes standard peuvent contenir des éléments mono et stéréo, mais pas des éléments adaptatifs ni 5.1. La piste standard constitue la préconfiguration par défaut pour les pistes audio.

Mono (monophonique) Contient un canal audio. Si une piste stéréo est ajoutée à une piste mono, la piste stéréo est convertie en piste mono.

Adaptatif La piste adaptative peut contenir des pistes mono et stéréo. Avec les pistes adaptatives, vous pouvez associer l'audio source aux canaux audio de sortie en fonction de votre flux de production. Ce type de piste s'avère utile lorsque vous travaillez avec du son issu de caméras qui enregistrent plusieurs pistes audio. Les pistes adaptatives peuvent également être utilisées avec des éléments fusionnés ou des séquences caméra multiple. Pour plus d'informations, [visionnez cette vidéo](#).

5.1 Contient les canaux suivants :

- Trois canaux audio avant (gauche, centre et droite)
- Deux canaux audio surround ou arrière (gauche et droite)
- Un canal audio d'effets basse fréquence (LFE) acheminé vers un caisson de basses.

Les pistes 5.1 peuvent uniquement contenir des éléments 5.1.

Vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer des pistes. Une fois que vous avez créé une piste, vous ne pouvez pas changer le nombre de canaux qu'elle utilise. Une séquence contient toujours une piste principale qui contrôle la sortie combinée de toutes les pistes de la séquence. Le panneau Pistes dans la boîte de dialogue Nouvelle séquence spécifie les informations suivantes : le format de la piste principale, le nombre de pistes audio dans une séquence et le nombre de canaux dans les pistes audio.

Une séquence peut contenir deux types de pistes audio. Les pistes audio normales contiennent de l'audio réel. Les pistes de mixage secondaire sortent les signaux combinés des pistes ou des émissions qui leur sont envoyées. Les pistes de mixage secondaire sont utiles pour gérer les mixages et les effets.

Chaque séquence est créée avec le nombre désigné de pistes audio dans le panneau Montage. Toutefois, Adobe Premiere Pro crée automatiquement de nouvelles pistes audio lorsque vous déposez un élément audio en dessous de la dernière piste audio dans le panneau Montage. Cette fonctionnalité est utile si le nombre d'éléments audio que vous insérez dépasse le nombre de pistes disponibles dans une séquence, ou si le nombre de canaux dans un élément audio ne correspond pas au nombre de canaux dans les pistes audio par défaut. Vous pouvez également ajouter des pistes en cliquant avec le bouton droit sur un en-tête de piste et en choisissant Ajouter des pistes, ou en choisissant Séquence > Ajouter des pistes.

Canaux des éléments audio

[En haut](#)

Les éléments peuvent contenir un canal audio (mono), deux canaux, gauche et droite (stéréo) ou cinq canaux surround avec un canal d'effets basse fréquence (surround 5.1). Bien qu'une séquence puisse contenir n'importe quelle combinaison d'éléments, l'audio est mixé en respectant le format (mono, stéréo ou surround 5.1) de la piste principale.

Vous pouvez déterminer si un élément stéréo est placé sur une ou deux pistes. Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans le panneau Projet, puis sélectionnez Modifier > Canaux audio. Si vous choisissez de placer un élément stéréo sur deux pistes, les Panoramiques d'élément utilisent leur comportement par défaut (gauche à gauche, droite à droite).

Adobe Premiere Pro permet de modifier le format de la piste (le regroupement des canaux audio) dans un élément audio. Vous pouvez, par exemple, appliquer des effets audio différents à chaque canal d'un élément stéréo ou 5.1 Surround. Vous pouvez modifier le format de la piste dans les éléments stéréo ou 5.1 Surround. Dans ce cas, le fichier audio est placé sur des pistes mono distinctes lorsque les éléments sont ajoutés à une séquence.

Remarque : vous devez changer le format de piste de l'élément principal avant d'ajouter une instance de l'élément à une séquence.

Adobe Premiere Pro vous permet également de redéfinir les correspondances des canaux ou des pistes de sortie des canaux audio d'un élément. Vous pouvez, par exemple, redéfinir la correspondance de l'audio du canal de gauche d'un élément stéréo de manière à ce qu'il soit diffusé sur le canal de droite.

Conservation de la matrice d'un élément audio 5.1

Pour conserver la matrice d'un élément audio 5.1 importé, utilisez l'élément dans une piste audio 5.1 de séquence. Pour utiliser les canaux du composant comme multipistes mono discrètes dans une séquence, importez ou convertissez l'élément en canaux mono.

[En haut](#)

Mixage de pistes et éléments audio

Le *mixage* correspond au mélange et au réglage des pistes audio dans une séquence. Les pistes audio d'une séquence peuvent contenir un grand nombre d'éléments audio, ainsi que les pistes audio d'éléments vidéo. Les actions effectuées lors du mixage audio s'appliquent à des niveaux différents dans une séquence. Ainsi, vous pouvez appliquer une valeur de niveau audio à un élément et une autre valeur à la piste contenant l'élément. Une piste contenant les données audio d'une séquence imbriquée peut contenir les changements de volume et les effets déjà appliqués aux pistes de la séquence source. Les valeurs appliquées à tous ces niveaux sont regroupées pour le mixage final.

Vous pouvez modifier un élément audio en appliquant un effet à celui-ci ou à la piste qui le contient. Pensez à appliquer des effets de façon systématique et planifiée afin d'éviter des conflits ou des redondances de réglages dans le même élément.

Sur le [site Web Artbeats](#), Chris et Trish Meyer expliquent comment mixer et temporiser plusieurs pistes audio afin d'optimiser la clarté et l'impact de la narration.

Ordre de traitement de l'audio

[En haut](#)

Lorsque vous montez des séquences, Adobe Premiere Pro traite l'audio dans l'ordre suivant, du premier au dernier :

- Ajustements de gain appliqués aux éléments avec la commande Élément > Options audio > Gain audio.
- Effets appliqués aux éléments.
- Les réglages des pistes sont traités dans l'ordre suivant : effets avant fondu, émissions avant fondu, silence, équilibreur, métrage, effets post-fondu, émissions post-fondu, puis position de panoramique/balance.
- Volume de sortie des pistes de gauche à droite dans le panneau Mixage des pistes audio, des pistes audio aux pistes de mixage secondaire, se terminant à la piste principale.

Remarque : vous pouvez changer le chemin d'accès au signal par défaut par des émissions ou en modifiant le réglage de sortie d'une piste.

Réglages audio rapides

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro comporte un module de mixage des pistes audio complet, même si vous n'aurez pas forcément besoin de toutes les options proposées. Par exemple, vous pouvez créer un premier montage à partir de l'audio et de la vidéo acquises ensemble à partir d'un métrage DV et le sortir sur des pistes stéréo. Dans ce cas, procédez comme suit :

- Commencez avec les pistes principales et une atténuation de volume dans le panneau Mixage des pistes audio. Si le volume est trop inférieur à 0 décibel ou trop élevé (l'indicateur d'écartage rouge s'allume), ajustez le niveau des éléments ou des pistes comme il convient.
- Pour mettre temporairement une piste en silence, utilisez le bouton Mettre la piste en silence dans le panneau Mixage des pistes audio ou l'icône Activer/Désactiver la sortie des pistes dans le panneau Montage. Pour mettre temporairement en silence toutes les autres pistes, utilisez le bouton Solo dans le panneau Mixage des pistes audio.
- Lorsque vous procédez à un réglage audio, déterminez si celui-ci doit s'appliquer à la piste complète ou à certains éléments. Les pistes et les éléments audio sont modifiés de différentes façons.
- Utilisez la commande Afficher/Masquer les pistes dans le menu du panneau Mixage des pistes audio pour n'afficher que les informations nécessaires et optimiser l'espace à l'écran. Si vous n'utilisez pas d'effets ni d'émissions, masquez-les en cliquant sur le triangle situé sur le côté gauche du panneau Mixage des pistes audio.

Affichage des données audio

[En haut](#)


Pour vous aider à visualiser et à modifier les réglages audio des éléments ou des pistes, Adobe Premiere Pro fournit plusieurs vues des données audio identiques. Vous pouvez afficher et modifier les valeurs d'effet ou de volume des pistes ou des éléments dans le panneau Mixage des pistes audio ou Montage. Vérifiez que l'affichage des pistes est réglé sur Afficher les images clés des pistes ou Afficher le volume des pistes.

De plus, les pistes dans le panneau Montage contiennent des signaux qui sont des représentations visuelles de l'audio d'un élément. La hauteur de chaque signal indique l'amplitude (le niveau plus ou moins élevé du volume) de l'audio ; plus la taille du signal est grande, plus le volume de l'audio est élevé. L'affichage des signaux d'une piste audio permet de localiser une séquence audio spécifique dans un élément.

Pour afficher un signal, développez la piste en cliquant sur le triangle en regard du nom de celle-ci.


Visualisation des éléments audio

Vous pouvez afficher les graphiques temporels Volume, Silence ou Panoramique d'un élément audio, ainsi que son signal dans le panneau Montage. Vous pouvez également afficher un élément audio dans le panneau Moniteur source qui sert à définir des points d'entrée et de sortie précis. Enfin, vous pouvez afficher la durée de la séquence en unités audio et non en images. Ce réglage est pratique pour modifier l'audio en incréments plus petits que les images.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour visualiser le signal audio d'un élément dans le panneau Montage, cliquez sur le triangle situé à gauche du nom de la piste audio, puis sur l'icône Activer/Désactiver la sortie des pistes . Sélectionnez ensuite Afficher la forme d'onde.
 - Pour afficher un élément audio dans le Moniteur source lorsque l'élément se trouve dans le panneau Montage, cliquez deux fois sur cet élément.
 - Pour afficher un élément audio dans le Moniteur source lorsque l'élément se trouve dans le panneau Projet, double-cliquez sur l'élément en question ou faites-le glisser sur le Moniteur source. Si un élément contient une partie vidéo et audio, vous pouvez afficher la partie audio dans le Moniteur source en cliquant sur le bouton Sortie et en sélectionnant Forme d'onde audio.

Visualisation de la durée en unités audio


- Dans le panneau Mixage des pistes audio, Moniteur du programme, Moniteur source ou Montage, choisissez Afficher les unités de temps audio dans le menu.

 Pour afficher des informations détaillées sur le volume lors de l'affichage d'un signal audio dans le panneau Montage, augmentez la hauteur de la piste. Pour afficher des informations détaillées sur la durée, affichez la durée en unités audio.

Vue d'ensemble du panneau Mixage des pistes audio

[En haut](#)


Le panneau Mixage des pistes audio vous permet d'ajuster les réglages tout en écoutant des pistes audio et en visualisant des pistes vidéo. Chaque piste du panneau Mixage des pistes audio correspond à une piste dans la bande de montage de la séquence active et affiche les pistes audio de cette bande sous la forme d'une console audio. Vous pouvez renommer une piste en double-cliquant sur son nom. Vous pouvez également utiliser le panneau Mixage des pistes audio pour enregistrer directement de l'audio dans les pistes d'une séquence.



Mixage des pistes audio

A. Contrôle de balance/panoramique **B.** Mode d'automatisation **C.** Boutons Mettre la piste en silence/Piste solo/Activer la piste pour l'enregistrement **D.** Vumètres et atténuateurs **E.** Nom de la piste **F.** Indicateur d'écrêtage **G.** Vumètre et atténuateur principal

Par défaut, le panneau Mixage des pistes audio affiche toutes les pistes audio et l'atténuation du volume principal, ainsi que les niveaux des signaux de sortie de moniteur de vumètres. Le panneau Mixage des pistes audio représente les pistes de la séquence active uniquement, et non toutes les pistes du projet. Pour créer un mixage de projet principal à partir de plusieurs séquences, configurez une séquence principale et imbriquez-y les autres séquences.




Commandes de lecture de mixage des pistes audio

A. Atteindre le point d'entrée **B.** Atteindre le point de sortie **C.** Lecture/Arrêt **D.** Lecture du début à la fin **E.** Boucle **F.** Enregistrer

Le panneau Audiomètres reproduit l'affichage audio des pistes principales dans le panneau Mixage audio. Il est possible d'ouvrir un panneau Audiomètres individuel et de l'ancrer à l'endroit de votre choix dans l'espace de travail. Le panneau Audiomètres permet de contrôler les données audio, même lorsque le panneau Mixage audio complet ou la section Atténuateur principal n'est pas visible.

💡 Double-cliquez sur l'atténuateur pour le régler sur 0dB.



Mixage audio

A. Afficher/masquer les effets et les émissions **B.** Effets **C.** Emissions **D.** Affectation de sortie de piste **E.** Mode d'automatisation

Modification du mixage de pistes audio

1. Choisissez une des options suivantes dans le menu du panneau Mixage des pistes audio :

- Pour afficher ou masquer des pistes spécifiques, sélectionnez Afficher/Masquer les pistes, utilisez les options pour identifier les pistes à afficher, puis cliquez sur OK.
- Pour afficher les niveaux d'entrée sur les vumètres (et non les niveaux des pistes dans Adobe Premiere Pro), choisissez Niveaux d'entrée seuls. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez toujours surveiller l'audio dans Adobe Premiere Pro pour toutes les pistes qui ne sont pas en cours d'enregistrement.
- Pour afficher la durée en unités audio et non en images vidéo, choisissez Afficher les unités de temps audio. Vous pouvez spécifier le type de mesure (échantillons ou millisecondes) en modifiant l'option Format d'affichage dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Réglages du projet. L'option Afficher les unités de temps audio affecte les affichages temporels dans les panneaux Mixage audio, Moniteur source, Programme et Montage.
- Pour afficher le panneau des effets et des émissions, cliquez sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur le côté gauche du panneau Mixage audio.

Remarque : redimensionnez le panneau Mixage audio ou faites-le défiler horizontalement si certaines pistes ne sont pas visibles.

- Pour ajouter un effet ou une émission, cliquez sur le triangle Sélection de l'effet ou Envoyer la sélection d'affectation dans le panneau des effets et des émissions. Choisissez ensuite un effet ou une émission dans le menu.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau, puis utilisez le menu contextuel pour définir le mode de mesure visuel, l'affichage de crête, l'affichage d'indicateur de creux et la plage de décibels.

Contrôle de pistes spécifiques dans le panneau Mixage audio

- Cliquez sur le bouton Piste solo pour les pistes correspondantes.

Seules les pistes pour lesquelles le bouton Piste solo est activé sont contrôlées au cours de la lecture.

Remarque : vous pouvez exclure une piste à l'aide du bouton Piste muette.

Panneau Audiomètres

1. Sélectionnez Fenêtre > Audiomètres.



Panneau Audiomètre

A. Indicateur à LED (dégradés dans le panneau de mesure) **B.** Canaux Solo **C.** Indicateur d'écrêtage **D.** Indicateur de crête **E.** Indicateur de creux

2. Cliquez avec le bouton droit sur le panneau et utiliser les options pour effectuer les opérations suivantes :
 - Afficher les crêtes sous forme dynamique ou statique. Pour les crêtes dynamiques, l'indicateur de crête est constamment mis à jour avec un seuil de trois secondes. Pour les crêtes statiques, l'indicateur de crête affiche la crête la plus forte jusqu'à ce que l'indicateur soit réinitialisé ou que la lecture redémarre.
 - Afficher les indicateurs de creux aux points de faible amplitude.
 - Afficher les indicateurs à LED (le compteur s'affiche avec des segments de couleur).
 - Définir une plage de décibels avec les options disponibles.

Remarque : l'audiomètre fournit des informations à la fois sur les moniteurs Source et du Programme.

Définir les options de commande du panneau Audiomètres

Cliquez avec le bouton droit sur le panneau Audiomètres, puis choisissez une option dans le menu.

Solo en place Isolez (Solo) un ou plusieurs canaux sans modifier leur affectation de haut-parleur. Par exemple, avec le bouton droit de la souris, l'isolation du haut-parleur droit Surround 5.1 permet d'entendre uniquement ce canal dans le haut-parleur Surround droit. Cette option est disponible pour tous les éléments lus dans le moniteur Source et pour toutes les séquences lues dans le panneau Montage.

Surveiller les canaux mono Permet d'écouter un canal spécifique dans les deux haut-parleurs de surveillance stéréo à la fois, quel que soit son affectation.

Par exemple, le suivi d'un élément Adaptive 8 canaux dans le moniteur Source permet d'écouter le canal 4 à la fois dans les haut-parleurs gauche et droit. Cette option est disponible pour les actions suivantes :

- Éléments Adaptive lus dans le moniteur Source.
- Séquences avec gabarits multicanaux lus soit dans le Moniteur Source, soit dans le panneau Montage.

Surveiller les paires stéréo Disponible uniquement pour les séquences avec des gabarits multicanaux lus dans le panneau Montage. Par exemple, pour une séquence principale multicanaux à 8 canaux, vous pouvez seulement contrôler la sortie des canaux 3 et 4 des haut-parleurs gauche et droit.

Remarque : les canaux désactivés ne sont pas affichés dans le moniteur Source ou dans le panneau Audiomètres.

Personnalisation d'un effet VST dans une fenêtre d'options

1. Appliquez un effet de module externe VST à une piste dans le panneau Mixage audio.
2. Cliquez deux fois sur l'effet dans le panneau des effets et des émissions.

Adobe Premiere Pro ouvre une fenêtre de montage VST distincte.

3. Personnalisez l'effet à l'aide des commandes d'option.
 - [Passer en revue les réglages du projet](#)
 - [Utilisation des mixages secondaires](#)
 - [Utilisation des pistes](#)
 - [Enregistrement du son depuis un microphone ou une autre source analogique](#)
 - [Acheminement de données audio vers des bus, des émissions et la piste principale](#)
 - [Réglage du gain et du volume](#)
 - [Mixage des pistes dans le panneau Mixage audio](#)
 - [Panneaux Montage](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des éléments, des canaux et des pistes

Correspondance des canaux audio source et de sortie

Icônes Canal audio

Extraction de l'audio des éléments

Rendu et remplacement de l'audio

Eclatement d'une piste stéréo en pistes mono

Utilisation d'un élément mono en tant que stéréo

Insertion du son provenant d'un canal d'un élément stéréo dans les deux canaux

Liaison de plusieurs éléments audio

Liaison des éléments audio

Modification d'une liaison de plusieurs éléments dans le panneau Moniteur source

Correspondance des canaux audio source et de sortie

[En haut](#)

La mise en correspondance des canaux audio d'éléments détermine le type et le nombre des pistes audio dans lesquelles ils apparaissent dans une séquence. La mise en correspondance des canaux détermine également les canaux de destination dans la piste principale et, dès lors, dans le fichier de sortie final. Ainsi, si vous créez une correspondance entre les canaux 1 et 2 d'un élément stéréo et les canaux Avant-gauche et Avant-droit d'une piste principale 5.1 canaux, les deux canaux sources apparaissent sous la forme d'une seule piste 5.1 canaux lorsqu'ils se trouvent dans une séquence. Ils alimentent les canaux Avant-gauche et Avant-droit de la piste principale. Lors de la lecture de la sortie finale avec un système audio surround 5.1 canaux, les deux canaux d'origine sont diffusés par les haut-parleurs Avant-gauche et Avant-droit, respectivement.

Karl Soule explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment faire correspondre les canaux audio dans Adobe Premiere Pro. Cette vidéo s'adresse aux éditeurs qui manipulent des métrages à l'aide de pistes mono fractionnées (voix sur une piste, son ambiant sur une autre). Pensez à visionner ce didacticiel rapide sur la mise en correspondance des canaux audio.

Par défaut, les canaux audio d'un élément sont mis en correspondance avec la piste principale lors de leur acquisition ou de leur importation dans un projet. Vous pouvez déterminer la manière dont Adobe Premiere Pro établit la correspondance en sélectionnant Format de piste par défaut dans le volet Correspondance des canaux source de la boîte de dialogue Préférences audio. Vous pouvez également modifier la manière dont les canaux audio d'un élément sont mis en correspondance après les avoir importés dans un projet.

Enfin, vous pouvez spécifier les canaux de sortie utilisés par Adobe Premiere Pro pour contrôler chaque canal audio. Vous pouvez, par exemple, contrôler le canal gauche des pistes stéréo via le haut-parleur avant gauche de votre ordinateur. Vous pouvez définir ce paramètre par défaut dans la boîte de dialogue Préférences de correspondance de sortie.

Correspondance de canaux audio source lors de l'importation

Vous pouvez indiquer la manière dont Adobe Premiere Pro établit automatiquement la correspondance des canaux audio sur les pistes audio et la piste principale lors d'une importation ou d'une acquisition.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Dans la section Pistes audio de la boîte de dialogue Préférences audio, sélectionnez un format dans le menu Format de piste par défaut.
3. Cliquez sur OK.

Modification de la correspondance de canaux audio sources pour un ou plusieurs éléments

1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments contenant de l'audio dans le panneau Projet et choisissez Eléments > Modifier > Canaux audio.

Remarque : si vous sélectionnez plusieurs éléments audio, veillez à ce que le format de la piste soit le même dans tous les éléments sélectionnés.

2. Dans le volet Canaux audio de la boîte de dialogue Modifier l'élément, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez un format dans la liste Format du canal.
- Pour activer ou désactiver un canal audio, sélectionnez ou désélectionnez l'option Activer pour le canal source voulu. Lorsque vous ajoutez un élément à une séquence, Adobe Premiere Pro ajoute uniquement les canaux activés à un panneau Montage.
- Pour faire correspondre un canal source à un autre canal ou piste de sortie, faites glisser l'icône du canal ou de la piste voulue vers une autre ligne de canal source. Cette étape permet de permuter les canaux ou les pistes de sortie des deux canaux sources.

Remarque : lorsque vous visualisez un élément dont les canaux source ont de nouvelles correspondances dans un panneau Montage, les pistes apparaissent par ordre croissant. Cependant, la correspondance détermine les canaux sources qui leur sont associés.

- Pour faire correspondre moins de six canaux sources aux canaux de sortie dans une séquence audio 5.1 Surround, faites glisser l'icône du canal vers une autre ligne de canal source. Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône du canal 5.1 jusqu'à ce que le canal

source corresponde au canal de sortie voulu.

3. Pour prévisualiser l'audio d'un canal, sélectionnez le canal source et cliquez sur le bouton Lecture ou utilisez le curseur.
4. Cliquez sur OK.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les canaux audio d'un élément fusionné. Il doit s'agir de canaux mono par défaut. Vous pouvez toutefois réorganiser et activer/désactiver l'ensemble des canaux audio disponibles à partir des éléments du composant.

Mise en correspondance d'un élément audio P2 en vue de son exportation au format P2

Vous pouvez réexporter les données audio de séquences P2 dans leurs quatre canaux d'origine si vous mettez en correspondance les canaux audio d'un élément avec les canaux 5.1 appropriés. Vous pouvez procéder de la sorte, par exemple, pour retransférer votre fichier de sortie final sur un support P2. Mettez en correspondance les canaux de vos éléments P2 avant de les placer dans une séquence et d'utiliser la commande Fichier > Exporter vers Panasonic P2.

Remarque : si vous conservez les éléments P2 avec leur correspondance de canaux mono par défaut, les utilisez dans une séquence avec une piste principale 5.1 et exportez cette séquence au format P2, le fichier exporté contient uniquement de l'audio dans les troisième et quatrième canaux.

1. Importez les éléments dans un projet P2 contenant une séquence avec une piste principale 5.1.
2. Dans le panneau Projet, sélectionnez le ou les éléments pour lesquels vous souhaitez créer une correspondance.
3. Sélectionnez Eléments > Modifier > Canaux audio.
4. Sous Format de la piste, cliquez sur 5.1.
5. Si nécessaire, cliquez sur les icônes de canaux 5.1 jusqu'à établir une correspondance avec les quatre canaux sources comme suit :
 - Canal 1 vers canal Avant-gauche.
 - Canal 2 vers canal Avant-droit.
 - Canal 3 vers canal Arrière-gauche.
 - Canal 4 vers canal Arrière droit.
6. Cliquez sur OK.

Mise en correspondance des canaux audio de séquence avec des canaux de matériel de sortie audio

Vous pouvez spécifier le canal dans un matériel audio cible pour chaque canal d'une piste principale de séquence. Vous pouvez faire correspondre des canaux dans le panneau Correspondance de la sortie audio de la boîte de dialogue Préférences. Adobe Premiere Pro lit chaque canal de séquence sur le canal matériel que vous spécifiez. Il se peut, par exemple, que votre projet comporte une séquence 5.1 canaux, mais que votre matériel système n'en prenne en charge que deux. Dans ce cas, vous pouvez indiquer le canal matériel qui véhicule chacun des six canaux de la séquence.

Cependant, dans le cas des séquences à 16 canaux, la correspondance est toujours établie sur 16 canaux de sortie si le matériel sélectionné comporte moins de 16 canaux. Il est, par exemple, possible que le matériel sélectionné ne comporte que deux canaux. Vous pouvez ensuite ne mapper que les deux premiers canaux d'une séquence qui en comporte 16 sur les deux canaux matériels.

Remarque : dans le panneau Correspondance de la sortie audio, vous pouvez associer des canaux de séquence à tout matériel pris en charge installé sur votre ordinateur, et pas seulement à celui qui est actuellement activé. Cependant, la correspondance des canaux spécifiée pour un matériel n'est visible et audible qu'une fois ce matériel activé. Le mappage des canaux audio de séquence sur le matériel n'active pas ce dernier. Pour activer un matériel audio, sélectionnez-le dans les préférences du matériel audio. Pour plus de détails, voir la section [Définition des réglages de matériel ASIO \(Windows uniquement\)](#).

Pour faire correspondre des canaux de séquence pour un matériel, commencez par sélectionner le matériel en question dans le menu Mapper la sortie pour. La liste qui s'affiche sous le menu Mapper la sortie pour présente les canaux matériels pris en charge par le matériel choisi. Mappez ensuite les canaux de séquence sur chaque canal matériel à l'aide de carreaux de canal.

Par exemple, si vous choisissez un matériel audio 16 canaux d'un autre fabricant, la liste contient 16 canaux matériels. Si vous optez pour un matériel stéréo, elle n'en affiche que deux. Les carreaux situés à droite de chaque nom de canal dans la liste représentent les trois types de canaux de séquence que vous pouvez mapper sur ce canal matériel, à savoir : stéréo, 5.1 et 16 canaux.

Par défaut, Adobe Premiere Pro sélectionne Premiere Pro WDM Sound (Windows) ou Intégré (Mac OS) comme matériel. Cependant, si un matériel audio tiers pris en charge est installé sur l'ordinateur, il apparaît dans le menu Mapper la sortie pour. Sélectionnez le matériel tiers pour que les canaux pris en charge apparaissent dans la liste.


1. Sélectionnez Edition > Préférences > Correspondance de la sortie audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Correspondance de la sortie audio (Mac OS).
2. Dans le menu Mapper la sortie pour de la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez le pilote du matériel choisi. Par défaut, Adobe Premiere Pro sélectionne Premiere Pro WDM Sound (Windows) ou Intégré (Mac OS).
3. Faites glisser le carreau de canal de séquence de votre choix pour l'aligner avec le canal matériel voulu dans la liste.
4. Cliquez sur OK.

Icônes Canal audio

Ces icônes apparaissent sur l'onglet Canaux audio de la boîte de dialogue Modifier l'élément, ainsi que dans la boîte de dialogue Correspondance de la sortie audio.


Les icônes suivantes indiquent la mise en correspondance des canaux pour les mixages stéréo :

 Canal stéréo gauche


 Canal stéréo droit


Les icônes suivantes indiquent la mise en correspondance des canaux pour les mixages de type surround 5.1 :

 Canal avant gauche

 Canal avant droit

 Canal Surround de gauche

 Canal Surround de droite

 Canal avant centre

 Canal d'effets basse fréquence

Extraction de l'audio des éléments

[En haut](#)

Vous pouvez extraire l'audio des éléments et générer de nouveaux éléments audio principaux dans un projet. Les éléments principaux originaux sont préservés. Tous les réglages de correspondance des canaux sources, de gain, de vitesse, de durée et de métrage dans les éléments principaux sont appliqués aux nouveaux éléments audio extraits.

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez un ou plusieurs éléments contenant de l'audio.
2. Sélectionnez Elément > Options audio > Extraire l'audio.

Adobe Premiere Pro crée des fichiers audio contenant l'audio extrait et ajoute le mot « Extrait » à la fin des noms de fichiers.

Rendu et remplacement de l'audio

[En haut](#)

Vous pouvez sélectionner un élément audio dans une séquence et créer un nouvel élément qui remplacera celui que vous avez sélectionné. Le nouvel élément audio contient le montage et les effets que vous avez appliqués à l'élément original de la séquence. Si vous avez ajusté l'élément original de la séquence, le nouvel élément ne contient que l'audio ajusté au lieu de l'audio complet de l'élément principal original.

1. Sélectionnez un élément audio dans une séquence.
2. Sélectionnez Elément > Options audio > Rendu et remplacement.

Un nouvel élément audio est créé en remplacement de l'élément audio sélectionné. L'élément principal (audio ou vidéo contenant de l'audio) dans le panneau Projet reste inchangé.


Eclatement d'une piste stéréo en pistes mono

[En haut](#)

La commande Eclatement en mono crée des éléments audio mono principaux à partir des canaux audio stéréo ou 5.1 Surround d'un élément. L'éclatement d'un élément stéréo crée deux éléments audio mono principaux, un pour chaque canal. De même, l'éclatement d'un élément 5.1 Surround crée six éléments audio mono principaux ; un pour chaque canal. Adobe Premiere Pro conserve l'élément principal d'origine. La commande Eclatement en mono ne crée pas de nouveaux fichiers, mais seulement de nouveaux éléments principaux avec la correspondance des canaux sources appropriée.

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez un élément contenant de l'audio stéréo ou 5.1 Surround.
2. Sélectionnez Elément > Options audio > Eclatement en mono.

Le nom des éléments audio principaux obtenus reflète le nom de l'élément original, suivi du nom des canaux. Ainsi, lorsque Adobe Premiere Pro crée deux éléments audio principaux à partir d'un élément audio stéréo nommé Zoom, il les nomme Zoom vers la gauche et Zoom vers la droite.

 *La commande Eclatement en mono ne crée pas d'éléments liés. Pour créer des éléments mono qui soient liés, utilisez la commande Correspondances des canaux sources.*

Remarque : la commande Eclatement en mono agit sur les éléments du panneau Projet, et non sur les éléments d'une séquence dans le panneau Montage.

Consultez le didacticiel d'Andrew Devis sur la [conversion de l'audio stéréo en double mono](#) sur le site Web de Creative COW.

Eclatement de toutes les pistes stéréo en pistes mono

Adobe Premiere Pro permet d'éclater automatiquement les canaux stéréo et surround individuels en éléments monophoniques lors de l'acquisition ou de l'importation de chaque élément.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Dans la zone Correspondance des canaux source, choisissez Mono dans le menu Format de piste par défaut.
3. Cliquez sur OK.

Utilisation d'un élément mono en tant que stéréo

[En haut](#)

Il est parfois utile d'utiliser un élément audio mono en tant qu'élément stéréo. La fonctionnalité Modifier l'élément vous permet d'appliquer un élément mono à une paire de canaux stéréo de gauche et de droite.

1. Sélectionnez un élément mono dans le panneau Projet.
2. Sélectionnez Eléments > Modifier > Canaux audio.
3. Dans la boîte de dialogue Modifier l'élément, sélectionnez Mono en mode Stéréo, puis cliquez sur OK.

Remarque : vous pouvez appliquer la commande Modifier l'élément à un élément mono uniquement si celui-ci se trouve dans le panneau Projet et avant qu'il n'apparaisse dans le panneau Montage. Vous ne pouvez pas convertir une occurrence d'élément en stéréo lorsqu'elle est utilisée dans une piste audio mono.

Insertion du son provenant d'un canal d'un élément stéréo dans les deux canaux

[En haut](#)

Dans le cas d'un élément stéréo contenant du son enregistré sur un seul canal ou d'un élément stéréo dont vous souhaitez remplacer le son d'un canal par celui d'un autre canal, vous pouvez utiliser le mappage des canaux de l'élément source, le filtre audio Voie gauche ou le filtre audio Voie droite.

Liaison de plusieurs éléments audio

[En haut](#)

Vous pouvez lier un élément vidéo à plusieurs éléments audio ou lier plusieurs éléments audio entre eux. Lorsque vous liez des éléments audio dans une séquence, seules les occurrences des éléments principaux sont liées. Les éléments audio principaux sources dans le panneau Projet sont préservés.

Les éléments liés restent synchronisés lorsque vous les déplacez et les ajustez dans le panneau Montage. Vous pouvez appliquer des effets audio, notamment des effets panoramiques et de volume, à tous les canaux des éléments liés. Si, lors d'un montage, vous déplacez l'un des éléments liés sans déplacer les autres, des indicateurs vous signalent que les éléments ne sont plus synchronisés.


Le panneau Moniteur source vous permet d'afficher et d'ajuster une liaison de plusieurs éléments. Pour afficher une piste dans une liaison, choisissez-la dans le menu Piste. Vous ne pouvez afficher et lire qu'un seul canal à la fois dans le panneau Moniteur source. Si les éléments liés comportent des marques, la bande de montage du panneau Moniteur source affiche uniquement les marques de la piste affichée. Si le panneau Moniteur source affiche une liaison du panneau Projet, utilisez le bouton Remplacer ou Insérer pour ajouter les éléments liés à des pistes distinctes dans un panneau Montage.



Sélection d'une piste pour une liaison de plusieurs éléments dans le Moniteur source

Le panneau Options d'effet affiche toutes les pistes audio et vidéo dans une liaison de plusieurs éléments avec les effets qui leur sont appliqués.

Vous pouvez appliquer les effets du panneau Effets à un groupe dans le panneau Options d'effet.



Panneau Options d'effet avec les effets appliqués aux pistes audio dans une liaison de plusieurs éléments

Liaison des éléments audio

[En haut](#)

Les éléments audio doivent avoir le même type de canal et chaque élément doit être sur une piste différente. Si les éléments sont déjà liés, par exemple un élément audio lié à un élément vidéo, ils doivent être séparés avant que vous ne puissiez créer une liaison de plusieurs éléments.

1. Si nécessaire, sélectionnez chaque élément vidéo et audio lié, ou sélectionnez plusieurs éléments, puis choisissez **Elément > Rompre le lien**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - A l'aide de la touche Maj, sélectionnez chaque élément audio sur des pistes séparées dans le panneau Montage. Vous pouvez également cliquer en maintenant la touche Maj enfoncée afin de sélectionner un clip vidéo.
 - A l'aide de la touche Maj, sélectionnez plusieurs éléments audio sur des pistes séparées dans le panneau Montage.

Tous les éléments audio doivent avoir le même format de piste (mono, stéréo ou surround 5.1).

3. Sélectionnez **Elément > Lier**.

Modification d'une liaison de plusieurs éléments dans le panneau Moniteur source

[En haut](#)

1. Dans le panneau Montage, cliquez deux fois sur un élément lié.
2. Choisissez une piste dans le menu **Piste** pour afficher un canal particulier.
3. (Facultatif) Spécifiez les points d'entrée et de sortie d'une piste.

Le raccord des points d'entrée et de sortie spécifiés pour une piste particulière est répercuté aux points d'entrée et de sortie de toutes les autres pistes liées. Les points d'entrée et de sortie des pistes liées n'ayant pas la même durée seront différents. Les points d'entrée et de sortie des éléments liés sont identiques si les éléments ont la même durée.

- [Préférences audio](#)
- [Préférences de correspondance de sortie audio](#)
- [Effets Voie gauche et Voie droite](#)
- [Association des éléments](#)
- [Liaison des éléments vidéo et audio ou rupture d'un lien](#)

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage audio dans le panneau Montage

Définition des points d'entrée et de sortie audio basés sur des échantillons
Liaison des éléments vidéo et audio ou rupture d'un lien
Création des montages éclatés

Définition des points d'entrée et de sortie audio basés sur des échantillons

[En haut](#)

Les points d'entrée et de sortie sont définis sur des divisions de base de temps, c'est-à-dire entre des images vidéo. Bien que les montages basés sur des images conviennent également à l'audio, certains montages audio demandent une précision accrue. Imaginons par exemple que vous souhaitiez placer un point d'entrée entre deux mots d'une phrase, mais que la division entre les mots ne tombe pas correctement entre les images. Cependant, l'audio numérique n'est pas divisée en images, mais en échantillons audio qui se produisent beaucoup plus fréquemment. Vous pouvez définir des points d'entrée et de sortie audio plus précis en activant l'affichage des échantillons audio dans l'échelle de temps de la séquence ou du Moniteur source.





Moniteur source configuré pour afficher des unités audio en vue d'un montage plus précis d'un élément audio

Permutation d'une échelle de temps en unités audio dans le Moniteur source ou le Moniteur du programme




- Dans le menu du Moniteur source ou du Moniteur du programme, choisissez Afficher unités audio.

Parcourir un fichier audio en mode échantillon

1. Passez de l'échelle de temps dans le panneau Moniteur source ou Montage aux unités audio.
2. Pour naviguer, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'indicateur d'instant présent  sur l'échelle de temps pour vous déplacer régulièrement dans l'élément.
 - Cliquez sur le bouton En arrière ou En avant pour déplacer l'indicateur d'instant présent  d'un échantillon audio à la fois.
3. Faites glisser l'une des extrémités de la barre de zoom de défilement en dessous de l'échelle de temps dans le panneau Moniteur source ou Montage.


Raccord d'un fichier audio en mode échantillon dans le panneau Montage

1. Dans le menu du panneau Montage, choisissez Afficher unités audio. Les échelles de temps du panneau Montage et du Moniteur du

- programme passent à une échelle basée sur des échantillons.
2. S'il y a lieu, développez la piste audio contenant l'élément à monter, cliquez sur le bouton Définir le style d'affichage , puis choisissez Afficher la forme d'onde.
 3. Affichez le point d'entrée ou de sortie audio de l'élément à modifier en détail en faisant glisser le curseur de zoom vers la droite.
 4. Pour ajuster l'élément, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour régler le point d'entrée, placez le pointeur de la souris sur le bord gauche de l'audio de l'élément pour faire apparaître l'outil de raccord de l'élément de début , puis faites glisser l'outil vers la gauche ou vers la droite.
 - Pour régler le point de sortie, placez le pointeur de la souris sur le bord droit de l'audio de l'élément pour faire apparaître l'icône de raccord de l'élément de fin , puis faites glisser l'outil vers la gauche ou vers la droite.
 5. Utilisez l'affichage de la forme d'onde ou lisez l'élément audio afin de vérifier que vous avez réglé les points d'entrée et de sortie correctement.

Liaison des éléments vidéo et audio ou rupture d'un lien

[En haut](#)

Dans le panneau Projet, un élément contenant une partie vidéo et audio apparaît comme élément unique, représenté par le symbole . Lors de l'ajout de l'élément dans la séquence, toutefois, les parties vidéo et audio apparaissent comme deux objets distincts sur leur piste respective (sous réserve que vous ayez défini les sources vidéo et audio lors de l'ajout de l'élément).

Les parties vidéo et audio de l'élément sont liées, de sorte que si vous déplacez la partie vidéo dans le panneau Montage, la partie audio liée se déplace, et inversement. C'est pour cette raison que la paire audio/vidéo s'appelle un *élément lié*. Dans le panneau Montage, chaque partie de l'élément lié porte le même nom d'élément, qui est souligné. La partie vidéo est identifiée par [V] et la partie audio par [A].

De manière générale, toutes les fonctions de montage agissent sur les deux parties d'un élément lié. Lorsque vous souhaitez travailler avec la partie audio ou vidéo seule, vous pouvez rompre leur lien. Cette méthode permet d'utiliser les parties vidéo et audio comme si elles n'étaient pas liées ; même les noms d'élément ne sont plus soulignés ou ne s'intitulent plus [V] et [A]. Adobe Premiere Pro conserve toutefois la trace du lien. Si vous liez à nouveau les éléments, vous savez s'ils ont été déplacés hors synchronisation et dans quelle mesure ils l'ont été. Adobe Premiere Pro peut resynchroniser les éléments automatiquement.

Vous pouvez également créer un lien entre des éléments dont les liens ont été précédemment rompus. Cette fonction est particulièrement utile si vous devez synchroniser des éléments audio et vidéo qui ont été enregistrés séparément.

Remarque : vous pouvez lier de la vidéo à de l'audio seulement ; il n'est pas possible de lier deux éléments vidéo entre eux. Un élément vidéo peut être lié à plusieurs éléments audio et plusieurs éléments audio peuvent être liés entre eux.

Voici un didacticiel vidéo d'Andrew Devis sur la rupture des liens audio et vidéo pour les monter séparément (raccords syncopé et éclaté).

Pour plus d'informations sur la liaison et la rupture de liaison des éléments, [reportez-vous à cet extrait](#) du guide An Editor's Guide to Adobe Premiere Pro de Richard Harrington, Robbie Carman et Jeff Greenberg.

Liaison ou rupture du lien entre vidéo et audio

1. Effectuez l'une des opérations suivantes dans un panneau Montage :
 - Pour lier des données audio et vidéo, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée sur un élément vidéo et audio, ou sur une série d'éléments audio pour les sélectionner, puis choisissez Élément > Lier.
 - Pour rompre le lien entre audio et vidéo, sélectionnez l'élément lié et choisissez Élément > Rompre le lien.
 - Pour rompre le lien entre la vidéo et l'audio de plusieurs éléments, sélectionnez les éléments, puis choisissez Élément > Rompre le lien.

Remarque : Après avoir rompu le lien d'un élément, la vidéo reste sélectionnée alors que l'audio est désélectionnée.

2. (Facultatif) Pour utiliser plusieurs fois un ensemble d'éléments liés, créez une séquence imbriquée à partir de l'ensemble d'éléments synchronisés et placez-la dans d'autres séquences, suivant vos besoins. Pour plus d'informations, voir [Création d'une séquence imbriquée à partir d'une sélection d'éléments](#).

Modification individuelle des pistes d'éléments liés


- Dans un panneau Montage, cliquez sur une partie quelconque d'un élément lié tout en appuyant sur la touche Alt ou Option, puis utilisez un outil de montage. Une fois le montage de l'élément terminé, vous pouvez resélectionner l'élément (par un clic) pour le modifier à nouveau en tant qu'élément lié. Le fait d'appuyer sur la touche Alt/Option tout en faisant glisser un fichier audio ou vidéo fonctionne bien pour le réglage d'un montage éclaté.

Synchronisation automatique des éléments après les avoir déplacés hors synchronisation

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou en appuyant sur la touche Contrôle sur le numéro qui apparaît au niveau du point d'entrée de l'élément audio ou vidéo désynchronisé dans le panneau Montage. (Le numéro indique le temps de décalage entre cet élément et l'élément vidéo ou audio qui l'accompagne.)
2. Choisissez l'une des options suivantes :

Synchronisation par déplacement Décale la partie vidéo ou audio sélectionnée de l'élément dans le temps pour restaurer la synchronisation. L'option Synchronisation par déplacement décale l'élément sans tenir compte des éléments adjacents qui peuvent alors être écrasés.


Synchronisation sans déplacement Effectue un montage par déplacement dessous pour restaurer la synchronisation sans déplacer la position de l'élément dans le temps.

 Pour plus d'informations sur la synchronisation de plusieurs éléments entre eux dans un montage avec caméras multiples, reportez-vous à la section Synchronisation des éléments avec des marques.

Création des montages éclatés


[En haut](#)

En principe, vous définissez un point d'entrée et un point de sortie pour un élément source. Même s'il s'agit d'un élément lié (élément contenant à la fois des pistes audio et vidéo), les points d'entrée et de sortie s'appliquent aux deux pistes de l'élément. Lorsqu'ils sont définis dans une séquence, l'audio et la vidéo de l'élément standard apparaissent en même temps. Il peut s'avérer judicieux de définir des points d'entrée et de sortie audio et vidéo de façon indépendante pour réaliser un *montage éclaté* (procédé également connu sous le nom de coupe L et coupe J). Lorsqu'il est placé dans une séquence, un élément raccordé pour un montage éclaté verra son audio apparaître avant sa vidéo, ou sa vidéo avant son audio.



A. Élément ajusté pour une coupe J **B.** Élément ajusté pour une coupe L

Création d'un montage éclaté

1. Si nécessaire, cliquez sur le triangle situé à gauche du nom de chaque piste dans le panneau Montage pour développer les pistes que vous voulez ajuster.
2. Sélectionnez l'un des éléments impliqués dans le montage éclaté, puis choisissez **Élément > Rompre le lien**. Répétez cette opération pour l'autre élément.
3. Sélectionnez l'outil **Modification compensée**  dans le panneau Outils.
4. En partant du point de montage audio entre les deux éléments, faites glisser vers la gauche ou vers la droite.

Remarque : si rien ne se passe, vérifiez qu'avant de commencer le déplacement, vous avez placé le pointeur sur le point de montage audio visible et non sur une transition audio appliquée.

Une technique de modification courante consiste à appuyer sur la touche **Alt/Option** tout en faisant glisser la partie audio ou vidéo d'un élément afin de régler rapidement un montage éclaté. Cette technique est beaucoup plus rapide que de sélectionner un menu pour rompre le lien d'un élément.

Définition des points d'entrée et de sortie pour un montage éclaté

S'il est plus fréquent d'éclater des éléments après leur assemblage dans un premier montage, il est toutefois possible de raccorder des éléments pour des montages éclatés dans le Moniteur source avant de les ajouter à la séquence.

1. Ouvrez un élément dans le Moniteur source, puis déplacez la tête de lecture sur l'image qu'il convient de définir comme point d'entrée ou de sortie audio ou vidéo.
 2. Dans le Moniteur source, cliquez sur **Marque > Marquer la scission**, puis sélectionnez **Entrée vidéo**, **Sortie vidéo**, **Entrée audio** ou **Sortie audio**.
 3. Définissez les points d'entrée et de sortie vidéo et audio restants. (Lorsque vous ajoutez l'élément à une séquence, la partie vidéo commence et se termine à des moments différents de ceux de l'audio.)
- [Création d'une séquence imbriquée à partir d'une sélection d'éléments](#)

Enregistrement de données audio

Acquisition audio analogique

Définition de l'emplacement des données audio acquises

Préparation du canal d'entrée audio en vue de l'enregistrement

Enregistrement du son depuis un microphone ou une autre source analogique

Entrée silencieuse pendant l'enregistrement du montage

Vous pouvez enregistrer sur une piste audio dans une nouvelle séquence ou sur une nouvelle piste audio d'une séquence existante. L'enregistrement est enregistré en tant qu'élément audio ajouté à votre projet.

Avant d'enregistrer des séquences audio, assurez-vous que votre ordinateur comporte des entrées sonores. Adobe Premiere Pro prend en charge les périphériques ASIO (Audio Stream Input Output) (Windows) et Core Audio (Mac OS). La plupart des matériels sont dotés de prises permettant de brancher des haut-parleurs, des câbles de microphone et des boîtiers de connexion externe.

Si votre ordinateur dispose d'un matériel ASIO ou Core Audio pour la connexion de périphériques d'entrée audio, assurez-vous que les réglages du périphérique audio et les options de niveau de volume d'entrée sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre système d'exploitation.

Dans Adobe Premiere Pro, configurez les options par défaut dans les préférences du matériel audio afin de spécifier le canal d'entrée à utiliser pour l'enregistrement.

Une fois les matériels d'entrée connectés et tous les réglages préliminaires effectués, vous pouvez utiliser le panneau Mixage audio d'Adobe Premiere Pro pour enregistrer la séquence audio. Utilisez les commandes du panneau Mixage audio pour régler les niveaux de contrôle. Un élément audio est créé à partir de l'enregistrement et est ajouté aux panneaux Montage et Projet.

Acquisition audio analogique

[Haut de la page](#)

Pour utiliser des données audio au format analogique (une cassette analogique ou une voix hors champ en direct, par exemple), vous devez les numériser à l'aide d'une carte d'acquisition/un numériseur audio ou audio/vidéo.

La qualité des données audio numérisées et la taille du fichier audio dépendent de l'échantillonnage (nombre d'échantillons par seconde) et de la résolution (nombre de bits par échantillon) des données audio numérisées. La numérisation de données audio stéréo nécessite deux fois plus d'espace disque que les données audio mono. Ces paramètres figurent dans la section Acquisition de la boîte de dialogue Réglages du projet. Ils déterminent la précision à laquelle le signal audio analogique est représenté sous forme numérique. Un échantillonnage et une résolution plus élevés produiront un son de meilleure qualité, mais le fichier sera d'autant plus volumineux. Il est conseillé de capturer les données audio en utilisant les paramètres de qualité les plus élevés que votre ordinateur peut traiter, même si ces paramètres sont supérieurs à ceux que vous comptez spécifier pour la lecture ou l'exportation finale. Vous disposerez ainsi d'une marge (ou de données supplémentaires), ce qui contribuera à la qualité si vous modifiez le gain audio ou appliquez des effets audio, tels qu'une égalisation ou une compression/expansion de gamme dynamique). Bien que le format DV permette d'enregistrer deux paires audio stéréo indépendantes, vous ne pourrez capturer qu'une seule paire stéréo. Vous avez la possibilité de sélectionner la paire stéréo 1, la paire stéréo 2 ou une combinaison des deux paires, selon le matériel DV que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la documentation du matériel DV.

Définition de l'emplacement des données audio acquises

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez **Projet > Réglages du projet > Disques de travail**.
2. Sélectionnez l'emplacement des éléments audio capturés, puis cliquez sur **OK**.

Préparation du canal d'entrée audio en vue de l'enregistrement

[Haut de la page](#)

Lorsque vous activez l'enregistrement sur une piste, celle-ci peut enregistrer l'audio du canal du matériel par défaut indiqué dans la section Matériel audio de la boîte de dialogue Préférences. Cette boîte de dialogue contient le bouton Réglages ASIO (Windows uniquement) qui vous permet d'activer des entrées audio connectées à votre ordinateur. Les pistes principales et de mixage secondaire recevant toujours de l'audio à partir des pistes de la séquence, les options d'entrée des pistes et d'enregistrement ne sont pas disponibles.


Enregistrement du son depuis un microphone ou une autre source analogique

[Haut de la page](#)

1. Vérifiez que vous avez bien spécifié le périphérique audio d'entrée. Pour plus d'informations, voir Spécification du périphérique audio par défaut.
2. Assurez-vous que le périphérique d'entrée (un micro ou un autre matériel audio) est correctement connecté à votre ordinateur ou votre carte

son.


💡 En cas d'enregistrement à partir d'un microphone, consultez la documentation de votre ordinateur ou carte son afin de déterminer si la prise micro est destinée à un microphone mono ou stéréo. Vous devez alors utiliser le microphone approprié au type de prise. Le branchement d'un microphone mono sur une prise stéréo, ou inversement, peut provoquer du bruit, la perte d'un canal, du son intermittent, voire l'absence totale de son.

3. En cas d'enregistrement à partir d'un microphone, désactivez les haut-parleurs de l'ordinateur afin d'éviter les effets de réinjection et d'écho.
4. (Facultatif) Si nécessaire, ajoutez une piste audio à un panneau Montage approprié au nombre de canaux que vous allez enregistrer. Par exemple, si vous enregistrez une voix avec un seul micro monaural, faites-le sur une piste mono. Voir Utilisation des pistes. Une piste apparaît dans le panneau Mixage audio pour chaque piste ajoutée à un panneau Montage.
5. Dans le panneau Mixage audio, cliquez sur l'icône Activer la piste pour l'enregistrement  pour la piste que vous avez ajoutée pour le périphérique audio. Dans Adobe Premiere Pro CS6, l'icône Activer la piste pour l'enregistrement a été remplacée par une icône « R ».
6. Choisissez le canal d'entrée de l'enregistrement dans le menu Canal d'entrée de piste.


Remarque : ce menu apparaît lorsque vous cliquez sur l'icône Activer la piste pour l'enregistrement.

7. Répétez les étapes 3 et 4 autant de fois qu'il est nécessaire pour enregistrer sur plusieurs pistes.

8. (Facultatif) Créez une nouvelle séquence.

Remarque : il est également possible d'enregistrer sur une séquence existante. Procéder ainsi est utile pour l'enregistrement de voix hors champ. Vous pouvez enregistrer votre voix tout en suivant à l'écran la lecture de la séquence. Lorsque vous enregistrez des voix hors champ sur une séquence existante, il est préférable de cliquer sur l'icône Piste solo  dans le panneau Mixage audio pour la piste recevant l'enregistrement. Cliquez sur l'icône pour rendre les autres pistes audio silencieuses.


Dans Adobe Premiere Pro CS6, l'icône Piste solo a été remplacée par une icône « S ».

9. (Facultatif) Sélectionnez la piste audio sur laquelle vous voulez enregistrer.
10. (Facultatif) Réglez les niveaux sur les périphériques d'entrée pour atteindre le bon niveau d'enregistrement.
11. Sélectionnez Niveaux d'entrée seuls dans le menu du panneau Mixage audio pour tester uniquement les entrées de la carte son.
12. Cliquez sur le bouton Enregistrer  au bas du panneau Mixage audio pour passer en mode d'enregistrement.



Commandes d'enregistrement du panneau Mixage audio

A. Bouton Activer la piste pour l'enregistrement **B.** Bouton Enregistrer

13. Testez les niveaux d'entrée en lançant la lecture d'une sélection à partir de la source analogique ou en demandant au narrateur de parler dans le microphone. Observez les indicateurs de niveau du panneau Mixage audio pour vous assurer que les niveaux d'entrée des pistes activées pour l'enregistrement sont suffisamment élevés sans écrêtage.
14. (Facultatif) Une fois le test terminé, désélectionnez Niveaux d'entrée seuls dans le menu du panneau Mixage audio pour tester également les pistes audio du projet.
15. Cliquez sur le bouton Lecture  pour lancer l'enregistrement.
16. Si nécessaire, poussez le curseur du volume de la piste vers le haut (plus fort) ou vers le bas (moins fort) pendant l'enregistrement pour obtenir le niveau sonore voulu.

Les indicateurs rouges en haut des vumètres s'allument si l'audio est tronqué. Assurez-vous que le niveau audio n'est pas assez fort pour provoquer un écrêtage. En général, l'audio dont le volume sonore est élevé est enregistré à une valeur proche de 0 dB et à environ -18 dB

si son volume est faible.

17. Cliquez sur l'icône Arrêter ■ pour interrompre l'enregistrement.

L'audio enregistré apparaît sous la forme d'un élément sur la piste audio et d'un élément principal dans le panneau Projet. Vous pouvez à tout moment sélectionner l'élément dans le panneau Projet pour le renommer ou le supprimer.

Entrée silencieuse pendant l'enregistrement du montage

[Haut de la page](#)

En désactivant le son de l'entrée, vous éviterez tout effet de rétroaction ou d'écho lorsque l'ordinateur est relié à des haut-parleurs.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Sélectionnez l'entrée silencieuse pendant l'enregistrement du montage.

Voir aussi

[Premiere Pro Wikia : Configuration d'un microphone USB à utiliser avec Adobe Premiere Pro sous Windows XP](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage des niveaux de volume

[Contrôle du niveau de volume dans le panneau Montage ou dans le Moniteur du programme](#)

[Contrôle du volume lors de l'acquisition](#)

[Spécification de l'activation de la lecture de l'audio lors du défilement](#)

[Réglage du gain et du volume](#)

[Normalisation d'un ou de plusieurs éléments](#)

[Normalisation de la piste principale](#)

[Réglage du volume des pistes avec des images clés](#)

[Application d'un niveau de volume à plusieurs éléments](#)

[Réglage du volume dans le panneau Options d'effet](#)

[Définition du volume d'une piste dans le panneau Mixage audio](#)

[Exclusion d'une piste dans le panneau Mixage audio](#)

[Mixage des pistes dans le panneau Mixage audio](#)

Contrôle du niveau de volume dans le panneau Montage ou dans le Moniteur du programme

[Haut de la page](#)

Vous pouvez surveiller les niveaux de volume des éléments dans un panneau Montage.

1. Si le panneau Pistes audio principales n'est pas ouvert, sélectionnez Fenêtre > Pistes audio principales. Dans Adobe Premiere Pro CS6, choisissez la commande Fenêtre > Audiomètres.
2. Sélectionnez le Moniteur du programme ou un panneau Montage.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur la barre d'espace.
 - Dans le Moniteur du programme, cliquez sur le bouton Lecture/Arrêt (Espace) ►.

Le niveau de volume du montage s'affiche dans le panneau Audiomètres.

Contrôle du volume lors de l'acquisition

[Haut de la page](#)

Vous pouvez surveiller les niveaux audio tout en acquérant un métrage DV ou HDV.

1. Si le panneau Audiomètres n'est pas ouvert, sélectionnez Fenêtre > Pistes audio principales. Dans Adobe Premiere Pro CS6, choisissez la commande Fenêtre > Audiomètres.
2. Capturez la vidéo à partir d'une source DV ou HDV.

Le niveau de volume du montage capturé s'affiche dans le panneau Audiomètres.

Spécification de l'activation de la lecture de l'audio lors du défilement

[Haut de la page](#)

Par défaut, Adobe Premiere Pro lit les données audio lors du défilement d'un élément ou d'une séquence qui contient de l'audio dans le panneau Moniteur source, Moniteur du programme ou Montage. Vous pouvez modifier cette option si vous préférez un défilement silencieux.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).

Vous pouvez attribuer un raccourci clavier à la commande Préférences > Audio. Voir la section [Recherche et personnalisation des raccourcis clavier](#).

2. Cochez ou désélectionnez l'option Lecture de l'audio lors du nettoyage suivant l'option souhaitée.
3. Cliquez sur OK.

Réglage du gain et du volume

[Haut de la page](#)

Le gain fait en général référence au niveau ou au volume d'entrée dans les éléments. Le volume fait en général référence au niveau ou au volume de sortie dans les éléments ou les pistes des séquences. Vous pouvez équilibrer les niveaux de gain ou de volume de plusieurs pistes ou éléments, ou encore régler le volume d'une piste ou d'un élément. Sachez toutefois que si le niveau d'un élément audio a été réglé trop bas lors de sa numérisation, vous risquez en augmentant le gain ou le volume d'amplifier le bruit. Pour des résultats optimaux, respectez la règle standard qui consiste à enregistrer ou à numériser l'audio source au niveau optimal. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'ajustement des niveaux des pistes.

Utilisez la commande Gain audio pour régler le niveau de gain d'un ou de plusieurs éléments sélectionnés. La commande Gain audio est indépendante du réglage des niveaux de sortie dans les panneaux Mixage audio et Montage, mais sa valeur est combinée avec les niveaux des pistes pour le mixage final.

Vous pouvez régler le volume d'un élément d'une séquence dans les panneaux Options d'effet ou Montage. Dans le panneau Options d'effet, procédez de la même manière pour régler le volume que pour configurer les autres options d'effet. Il est généralement plus facile de régler l'effet Volume dans un panneau Montage.

Il est possible de contrôler les niveaux de sortie des pistes dans le panneau Mixage audio ou dans un panneau Montage. Bien que le contrôle du niveau des pistes s'effectue principalement dans le panneau Mixage audio, vous pouvez également vous servir des images clés des pistes audio dans un panneau Montage. Comme les images clés des pistes représentent des réglages d'automatisation du mixage, elles affectent uniquement la sortie si l'automatisation est réglée sur Lecture, Au toucher ou Verrou.

Utilisez la commande Normaliser la piste principale pour régler le gain d'une séquence complète.

Normalisation d'un ou de plusieurs éléments

[Haut de la page](#)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Vous pouvez régler le gain d'un élément principal, de sorte que toutes les instances de l'élément ajoutées à un panneau Montage aient le même niveau de gain. Sélectionnez l'élément principal dans le panneau Projet.
- Pour régler le gain d'une seule instance d'un élément principal déjà présent dans une séquence, sélectionnez l'élément dans un panneau Montage.
- Pour régler le gain de plusieurs éléments principaux ou occurrences d'élément, sélectionnez les éléments dans un panneau Projet ou une séquence. Dans une séquence, cliquez sur les éléments en maintenant la touche Maj enfoncée pour les sélectionner. Dans un panneau Projet, cliquez sur des éléments adjacents en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des éléments non adjacents, cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.

2. Sélectionnez Élément > Options audio > Gain audio.

La boîte de dialogue Gain audio s'ouvre ; Adobe Premiere Pro calcule automatiquement l'amplitude de crête des éléments sélectionnés ; la valeur calculée est reportée dans le champ Amplitude de crête. Une fois calculée, cette valeur est stockée pour la sélection. Vous pouvez vous baser sur cette valeur pour déterminer l'amplitude de réglage du gain.

3. Sélectionnez l'une des options ci-dessous, définissez sa valeur, puis cliquez sur OK.

Définir le gain sur La valeur par défaut est 0,0 dB. Cette option permet à l'utilisateur de définir le gain sur une valeur spécifique. Cette valeur est toujours mise à jour en fonction du gain actuel, même lorsque l'option n'est pas sélectionnée et que la valeur est estompée. Par exemple, lorsque la seconde option, à savoir « Régler le gain de », est utilisée pour régler le gain de -1 dB, la valeur « Définir le gain sur » est également mise à jour afin d'afficher le niveau de gain qui en résulte. Lorsque la boîte de dialogue Gain audio est ouverte pour des éléments sélectionnés dont le gain a déjà été réglé, la valeur de gain actuelle est affichée dans ce champ.

Régler le gain de La valeur par défaut est 0,0 dB. Cette option permet à l'utilisateur de régler le gain de + ou - n dB. La saisie d'une valeur autre que zéro dans ce champ met automatiquement à jour la valeur « Définir le gain sur » afin de refléter la valeur de gain réelle appliquée à l'élément.

Normaliser la crête maximale sur La valeur par défaut est 0,0 dB. Les utilisateurs peuvent choisir toute valeur inférieure à 0,0 dB. Ils peuvent ainsi prévoir une marge suffisante et définir cette valeur sur -3 dB. Cette option de normalisation règle l'amplitude de crête maximale des éléments sélectionnés sur la valeur définie par l'utilisateur. A titre d'exemple, dans le cas d'un élément dont l'amplitude de crête est de -6 dB, le gain sera réglé de +6 dB si l'option « Normaliser la crête maximale sur » est définie sur 0,0 dB. S'agissant d'une sélection de plusieurs éléments, celui qui présente la crête maximale sera réglé sur la valeur définie par l'utilisateur, tandis que les autres éléments seront réglés selon la même amplitude, conservant ainsi leurs différences de gain relatives. Supposons, par exemple, que l'élément 1 présente une crête de -6 dB et l'élément 2, une crête de -3 dB. Dans la mesure où l'élément 2 présente la valeur de crête la plus élevée, il sera ajusté de +3 dB afin de l'amplifier sur le gain de 0,0 dB défini par l'utilisateur. Quant à l'élément 1, il sera également ajusté de +3 dB, ce qui aura pour effet de l'amplifier sur -3 dB et de préserver la décalage de gain entre les deux éléments de la sélection.

Normaliser toutes les crêtes sur La valeur par défaut est 0,0 dB. Les utilisateurs peuvent choisir toute valeur inférieure à 0,0 dB. Ils peuvent ainsi prévoir une marge suffisante et définir cette valeur sur -3 dB. Cette option de normalisation règle l'amplitude de crête des éléments sélectionnés sur la valeur définie par l'utilisateur. Ainsi, dans le cas d'un seul élément dont l'amplitude de crête est de -6 dB, le gain sera réglé de +6 dB si l'option « Normaliser toutes les crêtes sur » est définie sur 0,0 dB. S'agissant d'une sélection de plusieurs éléments, le gain de chaque élément sera réglé selon la valeur nécessaire pour l'amplifier sur 0,0 dB.

Normalisation de la piste principale

[Haut de la page](#)

Vous pouvez régler le niveau de volume maximum pour la piste principale d'une séquence. Adobe Premiere Pro augmente ou atténue automatiquement le fondu pour l'ensemble de la piste principale. Le son le plus fort de la piste atteint la valeur spécifiée. Adobe Premiere Pro convertit les images clés de la piste principale (vers le haut ou vers le bas), proportionnellement au réglage effectué au niveau du volume global.

Remarque : Adobe Premiere Pro n'autorise pas un réglage de volume qui élèverait le niveau de crête au-delà de 0 dB.


1. Sélectionnez la séquence à normaliser.

2. Sélectionnez Séquence > Normaliser la piste principale.
3. Dans la boîte de dialogue Normaliser la piste, indiquez une valeur d'amplitude dans le champ dB.
4. Cliquez sur OK.

Réglage du volume des pistes avec des images clés

[Haut de la page](#)

Vous pouvez ajuster le volume d'une piste ou d'un élément complet, ou faire en sorte que le volume change progressivement au moyen de la bande d'étirement de piste audio d'un panneau Montage.



1. Développez la vue de la piste audio en cliquant sur le triangle situé en regard du nom de la piste.
2. Dans l'en-tête de la piste audio, cliquez sur le bouton Afficher les images clés , et choisissez l'une des options suivantes dans le menu :
 - Afficher les images clés des éléments** Vous permet d'animer des effets audio pour un élément, y compris le niveau de volume.
 - Afficher le volume des éléments** Vous permet de modifier uniquement le niveau de volume d'un élément.
 - Afficher les images clés des pistes** Vous permet d'animer de nombreux effets de pistes audio, y compris Volume, Silence et Balance.
 - Afficher le volume des pistes** Vous permet de modifier uniquement le niveau de volume d'une piste.
3. Si l'un des paramètres d'image clé est sélectionné, Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'option Afficher les images clés des éléments est sélectionnée, choisissez Volume > Niveau dans le menu déroulant en haut de l'élément dans la piste audio.
- Si l'option Afficher les images clés des pistes est sélectionnée, choisissez Piste > Volume dans le menu déroulant en haut de l'élément dans la piste audio.

Le réglage du volume est activé par défaut.

Remarque : lorsque des images clés audio sont activées, vous ne pouvez pas repositionner l'élément audio à l'intérieur d'un panneau Montage. Masquez les images clés ou réduisez la piste afin de déplacer les éléments audio de votre choix.

4. A l'aide de l'outil Sélection ou de l'outil Plume, déplacez la bande d'étirement du volume vers le haut pour l'augmenter ou vers le bas pour le baisser.

Remarque : si vous voulez que l'effet Volume change sur la durée, placez l'indicateur d'instant présent  à l'emplacement de chaque modification, cliquez sur le bouton Ajouter/Supprimer une image clé , dans l'en-tête de piste audio, puis déplacez l'image clé vers le haut (plus fort) ou vers le bas (moins fort).

Application d'un niveau de volume à plusieurs éléments

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Montage, ajustez le volume d'un élément unique pour atteindre le niveau souhaité.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Faites glisser un rectangle de sélection sur les éléments que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez Edition > Coller les attributs.

Remarque : cette procédure colle tous les effets et attributs du premier élément sélectionné, et pas seulement ses paramètres de volume.

Réglage du volume dans le panneau Options d'effet

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez un élément audio dans une séquence.
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle en regard de l'effet Volume pour le développer.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Indiquez une valeur de niveau. Une valeur négative baisse le niveau du volume, tandis qu'une valeur positive l'augmente. La valeur 0,0 représente le niveau du volume de l'élément original sans réglage.
 - Cliquez sur le triangle en regard de Niveau pour développer les options d'effet, puis réglez le niveau du volume à l'aide du curseur.
Une image clé est automatiquement créée au début de la bande de montage de l'élément dans le panneau Options d'effet.
4. (Facultatif) Pour modifier graduellement l'effet Volume, déplacez l'indicateur d'instant présent et réglez le graphique du volume en conséquence dans le panneau Options d'effet.

Une image clé est créée chaque fois que vous déplacez l'indicateur d'instant présent et procédez à un réglage. Vous pouvez également ajuster l'interpolation entre les images clés en modifiant le graphique de l'image clé. Répétez cette opération autant de fois qu'il est nécessaire.

Définition du volume d'une piste dans le panneau Mixage audio

[Haut de la page](#)

❖ Dans le panneau Mixage audio, ajustez le réglage du volume de la piste.

Remarque : vous pouvez utiliser cette procédure lorsque l'automatisation n'est pas appliquée à une piste. Si des niveaux varient graduellement du fait de l'application d'images clés d'automatisation des pistes, vous avez la possibilité d'ajuster uniformément le niveau des pistes en l'envoyant à un mixage secondaire puis en réglant le niveau de celui-ci.

Exclusion d'une piste dans le panneau Mixage audio

[Haut de la page](#)

❖ Cliquez sur l'icône Haut-parleur de la piste dans le panneau Mixage audio. Dans Adobe Premiere Pro CS6, l'icône du haut-parleur est remplacée par une icône « M ».

Remarque : l'exclusion ne concerne pas les éléments avant atténuation tels que les effets et les émissions. De plus, l'état du bouton Piste muette dépend des réglages d'automatisation effectifs. Si vous souhaitez rendre une sortie de piste totalement silencieuse, cliquez sur l'icône Haut-parleur de la piste dans le panneau Montage.



Mixage des pistes dans le panneau Mixage audio

[Haut de la page](#)

Vous pouvez définir des niveaux de volume de pistes audio ou plus, l'un par rapport à l'autre, au moyen du panneau Mixage audio. Par exemple, vous pouvez augmenter le volume d'un narrateur sur une piste audio tout en réduisant simultanément le volume de la musique en arrière-plan sur une autre piste. Par ailleurs, vous pouvez augmenter ou réduire le niveau de volume global du mixage complet, qui contient l'audio de tous les pistes sélectionnées. Le panneau Mixage audio vous permet d'effectuer des réglages en temps réel pendant l'écoute pour effectuer une lecture des pistes souhaitées. Par défaut, les réglages de volume du panneau Mixage audio effectués pour chaque piste audio sont enregistrés dans les images clés du volume des pistes visibles sur cette piste dans le panneau Montage. Les réglages de volume effectués pour l'ensemble du mixage sont enregistrés dans les images clés du volume des pistes visibles dans la piste audio principale dans le panneau Montage.

1. Sélectionnez une séquence qui contient de l'audio dans une ou plusieurs pistes audio.
2. Sélectionnez Fenêtre > Espace de travail > Audio.

Le panneau Mixage audio apparaît dans la zone de dépôt centrale, chaque piste audio du panneau Montage disposant de son propre bus dans le mixage.

3. Sélectionnez Verrou, Au toucher ou Ecriture pour toutes les pistes du panneau Mixage audio que vous souhaitez modifier.
4. Dans le panneau Montage, pour chaque piste audio, cliquez sur le bouton Afficher les images clés . Sélectionnez ensuite Afficher les images clés des pistes ou Afficher le volume des pistes dans le menu déroulant.
5. Dans la partie inférieure du panneau Mixage audio, cliquez sur le bouton Lecture  pour lire la séquence et contrôler son audio.
6. Déplacez le curseur de volume d'une piste audio vers le haut ou le bas pour augmenter ou réduire son volume pendant que vous contrôlez le son.
7. Déplacez le curseur de volume de la piste principale vers le haut ou le bas pour augmenter ou réduire le volume du mixage complet pendant que vous contrôlez le son.

Des images clés de volume des pistes apparaissent dans chacune des pistes dont vous avez réglé le volume, y compris la piste principale.

Voir aussi

[Recherche et personnalisation des raccourcis clavier](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Enregistrement des mixages audio

Enregistrement des modifications apportées aux pistes audio

Conservation d'une propriété de suivi lors de l'enregistrement d'un mixage audio


Modes d'automatisation du panneau Mixage audio

Réglage de l'unité de correspondance automatique des modes Au toucher et Lecture

Spécification de la création automatisée d'images clés

En utilisant le panneau Mixage audio, vous pouvez appliquer des modifications à des pistes audio pendant la lecture d'une séquence. Vous pouvez entendre instantanément le résultat des modifications que vous effectuez. Vous pouvez contrôler les réglages de volume, de panoramique et de silence d'une piste ou de ses émissions. Vous pouvez contrôler toutes les options d'effet pour les effets de piste, y compris le paramètre d'activation/désactivation.







Le panneau Mixage audio enregistre les modifications comme images clés de piste dans les pistes audio. Il n'apporte pas de modifications aux éléments sources.

 Il est préférable d'apporter des modifications à des séquences multipistes en procédant piste par piste. Réglez les contrôles d'une piste pendant la lecture d'une séquence. Ensuite, exécutez-la à nouveau du début tout en réglant les contrôles d'une autre piste. Les modifications que vous apportez à la première piste sont conservées si vous définissez le paramètre d'automatisation sur Désactivé ou Lecture.

Enregistrement des modifications apportées aux pistes audio

[Haut de la page](#)

Chaque canal du panneau Mixage audio correspond à une piste audio dans le panneau Montage. Vous pouvez utiliser les contrôles de chaque canal du panneau Mixage audio pour enregistrer les modifications de sa piste audio correspondante. Par exemple, pour ajuster le niveau de volume d'éléments dans la piste Audio 1, utilisez le curseur Volume dans le canal Audio 1 du panneau Mixage audio.

1. Dans le panneau Mixage audio ou Montage, définissez l'instant présent au point de démarrage de l'enregistrement des modifications d'automatisation.
Remarque : dans le panneau Mixage audio, vous pouvez définir l'instant présent dans le coin supérieur gauche du panneau.
2. Dans le panneau Mixage audio, choisissez un mode d'automatisation dans le menu Mode d'automatisation figurant en haut de chaque piste à modifier. Pour enregistrer les modifications, choisissez un autre mode que Désactivé ou Lecture. (Voir Modes d'automatisation du panneau Mixage audio.)
3. (Facultatif) Pour protéger les réglages d'une propriété lorsque le mode d'automatisation Ecriture est activé, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Contrôle (Mac OS) sur un effet ou une émission, puis choisissez Sécurisé pendant l'écriture dans le menu.
4. Dans le panneau Mixage audio, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour lancer l'automatisation, cliquez sur le bouton Lecture  du panneau Mixage audio.
 - Pour lire la séquence en boucle, cliquez sur le bouton Boucle .
 - Pour exécuter la lecture du point d'entrée jusqu'au point de sortie, cliquez sur le bouton Lecture du début à la fin .
5. Pendant la lecture de l'audio, ajustez les options de la propriété d'automatisation de votre choix.
6. Pour arrêter l'automatisation, cliquez sur le bouton Arrêt .
7. Pour prévisualiser les modifications, réinitialisez l'instant présent au début de vos modifications, puis cliquez sur le bouton Lecture .
8. Pour afficher les images clés que vous avez créées, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur le bouton Afficher les images clés  au début de la piste audio que vous avez modifiée et sélectionnez Afficher les images clés des pistes.
 - b. Cliquez sur l'en-tête de l'élément dans la partie supérieure gauche d'un élément audio que vous avez modifié et choisissez dans le menu déroulant le type de modification que vous avez enregistré. Si, par exemple, vous avez modifié le volume, choisissez Piste > Volume.

Cette étape affiche sur la ligne de modification jaune les images clés que vous avez enregistrées dans le panneau Mixage audio. Vous pouvez modifier ces images clés comme toute autre image clé dans le panneau Montage.

Conservation d'une propriété de suivi lors de l'enregistrement d'un mixage audio

[Haut de la page](#)

Vous pouvez conserver les réglages d'une propriété lors de l'enregistrement d'un mixage audio, ce qui empêche la modification d'une propriété sélectionnée. Cette propriété est également protégée sur toutes les pistes d'une séquence.

 Dans le panneau Effets et émissions d'une piste, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle

enfoncée (Mac OS) sur un effet ou une émission et choisissez Sécurisé pendant l'écriture dans le menu.

Remarque : *utilisez le panneau Mixage audio pour automatiser uniquement les propriétés des pistes et non les propriétés des éléments. Vous pouvez modifier les images clés d'un élément en sélectionnant cet élément, puis en utilisant le panneau Options d'effet ou la piste dans le panneau Montage.*

Modes d'automatisation du panneau Mixage audio

[Haut de la page](#)

Les modes d'automatisation sont définis dans le menu en haut de chaque piste. Par exemple, faites glisser pendant la lecture la commande de panoramique ou d'atténuation du volume. Lorsque vous relisez l'audio avec le menu d'automatisation de la piste réglé sur Lecture, Au toucher ou Verrou, Adobe Premiere Pro lit la piste avec les réglages que vous avez apportés. Lorsque vous apportez des modifications aux canaux dans le panneau Mixage audio, Adobe Premiere Pro applique les modifications dans les pistes respectives en créant des images clés de pistes dans le panneau Montage. Inversement, les images clés des pistes audio que vous ajoutez ou modifiez dans le panneau Montage définissent des valeurs (telles que les positions de fondu) dans le panneau Mixage audio.

Pour chaque piste audio, la sélection dans le menu des options d'automatisation détermine le statut d'automatisation lors du mixage :

Désactivé Ignore les réglages stockés de la piste pendant la lecture. L'option Désactivé permet d'utiliser en temps réel les commandes du panneau Mixage audio, sans qu'elles interfèrent avec les images clés existantes. Toutefois, les modifications apportées à la piste audio ne sont pas enregistrées en mode Désactivé.

Lecture Lit les images clés de la piste et s'en sert pour contrôler la piste pendant la lecture. Si une piste ne comporte pas d'images clés, l'ajustement d'une option de piste (telle que le volume) affecte uniformément la piste complète. Si vous ajustez une option pour une piste dont l'option d'automatisation est Lecture, l'option reprend son ancienne valeur (avant l'enregistrement des modifications automatisées actuelles) si vous interrompez l'ajustement. La fréquence du retour est déterminée par la préférence Unité de correspondance automatique.

Ecriture Enregistre les ajustements apportés aux réglages automatisables des pistes non définis sur Sécurisé pendant l'écriture et crée les images clés des pistes correspondantes dans le panneau Montage. Le mode Ecriture écrit l'automatisation dès le démarrage de la lecture, sans attendre la modification d'un réglage. Vous pouvez modifier ce comportement en choisissant la commande Basculer du mode Ecriture au mode Au toucher dans le menu du panneau Mixage audio. A l'arrêt de la lecture ou à la fin du cycle de bouclage d'une lecture, la commande Basculer du mode Ecriture au mode Au toucher fait basculer toutes les pistes réglées au mode Ecriture au mode Au toucher.

Verrou Identique à l'option Ecriture, sauf que l'automatisation ne démarre pas tant que vous n'avez pas commencé à régler une propriété. Les paramètres de la propriété sont ceux définis lors du réglage précédent.

Au toucher Identique à l'option Ecriture, sauf que l'automatisation ne démarre pas tant que vous n'avez pas commencé à régler une propriété. Lorsque vous cessez de régler une propriété, sa configuration avant l'enregistrement des modifications automatisées actuelles est rétablie. La fréquence du retour est déterminée par la préférence audio Unité de correspondance automatique.

Réglage de l'unité de correspondance automatique des modes Au toucher et Lecture

[Haut de la page](#)

Lorsque vous arrêtez d'ajuster la propriété d'un effet dans le mode Au toucher, la valeur initiale de la propriété est rétablie. C'est également le cas en mode Lecture, s'il existe une image clé pour le paramètre concerné. La préférence d'unité de correspondance automatique indique l'instant auquel la valeur initiale de la propriété d'un effet doit être rétablie.

L'automatisation des modifications audio dans le Mixage audio peut créer plus d'images clés que nécessaire sur la piste audio et entraîner ainsi une dégradation des performances. Pour éviter de créer des images clés inutiles, et assurer ainsi une interprétation de qualité et une dégradation minimale des performances, définissez la préférence Optimisation des images clés d'automatisation. Outre les autres avantages, vous pouvez modifier des images clés individuelles bien plus facilement si elles sont assemblées avec une densité moindre sur la piste.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Saisissez la valeur de l'unité de correspondance automatique et cliquez sur OK.

Spécification de la création automatisée d'images clés

[Haut de la page](#)

L'automatisation des modifications audio dans le panneau Mixage audio peut créer plus d'images clés que nécessaire sur la piste audio et entraîner ainsi une dégradation des performances. Pour éviter de créer des images clés inutiles, et assurer ainsi une interprétation de qualité et une dégradation minimale des performances, définissez la préférence Optimisation des images clés d'automatisation. Cette préférence présente également l'avantage de faciliter la modification des images clés, car leur disposition est moins dense sur le graphique. Pour plus d'informations sur les options Amincissement linéaire des images clés et Réduction de l'intervalle de temps minimum, reportez-vous à la section Préférences audio.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Dans le volet Optimisation des images clés d'automatisation, sélectionnez l'option Amincissement linéaire des images clés, Réduction de l'intervalle de temps minimum ou les deux.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi

Affectations stéréo multiples pour des pistes à des originaux multicanaux

 *Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC*

Adobe® Premiere® Pro vous permet d'affecter une piste mono ou standard à plusieurs paires de canaux d'un original multicanaux.

Utilisez le panneau Mixage des pistes audio pour affecter des pistes à plusieurs paires de canaux.


Cliquez sur Fenêtre > Mixage des pistes audio pour afficher le panneau Mixage des pistes audio.

Pour affecter des canaux, cliquez sur le bouton Affectation de sortie directe pour les pistes mono et standard dans le panneau Mixage des pistes audio.



Bouton Affectation de sortie directe

Dans la boîte de dialogue Attribuer les paires stéréo, définissez les paires stéréo que vous souhaitez affecter à une piste. Vous pouvez, par exemple, attribuer les paires stéréo 1+2 et 3+4.



Affectation de paires stéréo à une piste

Mots-clés : Multicanaux audio, multicanaux stéréo, mixage audio, affectations de canaux, canaux audio

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)


Contrôle du volume et du panoramique de l'élément à l'aide du panneau Mixage des éléments audio

 Nouveauté d'Adobe Premiere Pro CC

Le panneau Mixage des éléments audio vous permet de régler le volume et le panoramique d'éléments du panneau Montage lorsque ce dernier est actif.

Vous pouvez également contrôler et régler le volume et le panoramique des éléments du Moniteur source lorsque ce dernier est actif.

Pour accéder au panneau Mixage des éléments audio, sélectionnez Fenêtre > Mixage des éléments audio dans le menu principal.



Mixage des éléments audio

Exploration du mixage des éléments audio


[En haut](#)

Le panneau Mixage des éléments audio fait office d'inspecteur. Ses atténuateurs sont mappés sur le volume de l'élément, tandis que le contrôle de panoramique est mappé sur le panoramique de l'élément.

Lorsque le panneau Montage est actif, chaque élément situé sous la position actuelle de la tête de lecture est mappé sur un canal du panneau Mixage des éléments. Ainsi, l'élément situé sur la piste A1 du panneau Montage est mappé sur le canal A1 du panneau Mixage des éléments.


Le panneau Mixage des éléments affiche uniquement le contenu audio lorsqu'un élément est positionné sous la tête de lecture. Lorsqu'une piste contient un espace vide, le canal correspondant dans le Mixage d'éléments est vide si l'espace se situe sous la tête de lecture.

Par exemple, dans le montage ci-dessous, la piste A2 est vide.



Piste A2 vide

Etant donné qu'il existe un espace sous la tête de lecture (piste A2 vide), le mixage d'éléments affiche un canal A2 vide.



Mixage d'éléments avec canal A2 vide

Le panneau Mixage des éléments vous permet de régler le volume et le panoramique de l'élément, ainsi que le volume du canal. Les canaux du panneau Mixage des éléments peuvent être dimensionnés. La largeur des canaux dépend du nombre de pistes de la séquence et de la largeur du panneau.

Pour afficher le volume de canal, cliquez sur le mixage des éléments avec le bouton droit de la souris ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez Afficher le volume du canal dans le menu contextuel. Cette option est désactivée par défaut.

L'état du bouton d'image-clé détermine la nature des changements que vous pouvez apporter au volume ou au panoramique.

Si le bouton d'image-clé est enfoncé alors que vous réglez le volume ou le panoramique, vous ajoutez une image-clé à la position actuelle de la tête de lecture. Si une image-clé est présente sous la tête de lecture, l'image-clé actuelle est mise à jour.

Si le bouton d'image clé n'est pas enfoncé, vous pouvez déplacer le segment actuel.

Ressources de la communauté :

[Didacticiel vidéo de Josh Weiss : Utilisation du mixage des éléments audio](#)

Modes d'automatisation du panneau Mixage des éléments audio

[En haut](#)

Vous pouvez définir des modes d'automatisation pour une piste à partir du menu contextuel situé dans le coin supérieur droit du mixage d'éléments. Par exemple, faites glisser pendant la lecture la commande de panoramique ou d'atténuation du volume. Lorsque vous relisez l'audio avec le menu d'automatisation de la piste réglé sur « Au toucher » ou « Verrou », Adobe Premiere Pro lit la piste avec les réglages que vous avez effectués. Lorsque vous apportez des modifications aux canaux dans le panneau Mixage des éléments, Adobe Premiere Pro applique les modifications dans les pistes respectives en créant des images clés de pistes dans le panneau Montage. Inversement, les images clés des pistes audio que vous ajoutez ou modifiez dans le panneau Montage définissent des valeurs (telles que les positions de fondu) dans le panneau Mixage des éléments.

Pour chaque piste audio, vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre de ces options, ce qui détermine l'état d'automatisation lors du processus de mixage :

- Images-clés – Mode verrou : l'automatisation ne démarre pas tant que vous n'avez pas commencé à régler une propriété. Les paramètres de la propriété sont ceux définis lors du réglage précédent.
- Images-clés – Mode tactile : l'automatisation ne démarre pas tant que vous n'avez pas commencé à régler une propriété. Lorsque vous cessez de régler une propriété, sa configuration avant l'enregistrement des modifications automatisées actuelles est rétablie. La fréquence du retour est déterminée par la préférence audio Unité de correspondance automatique.

Mots-clés : Mixage des éléments audio, Mixage d'éléments, mixage audio, mixage des éléments vidéo

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mixage avancé



- [Utilisation des mixages secondaires](#)
- [Routage des pistes avec des émissions](#)
- [Mixage descendant vers moins de canaux](#)
- [Conversion de l'audio 5.1 en stéréo ou en mono](#)
- [Routage de la sortie des pistes](#)
- [Routage ou désactivation d'une sortie de piste](#)

Utilisation des mixages secondaires

[Haut de la page](#)

Un mixage secondaire est une piste qui combine les signaux audio qui lui parviennent à partir de pistes audio spécifiques ou d'émissions de pistes de la même séquence. Un mixage secondaire est une étape intermédiaire entre les pistes audio et la piste principale. Les mixages secondaires sont utiles pour travailler avec plusieurs pistes audio de façon identique. Vous pouvez ainsi utiliser un mixage secondaire pour appliquer des réglages audio et des réglages d'effets identiques à trois pistes d'une séquence qui en compte cinq. Les mixages secondaires permettent d'optimiser la puissance de traitement de l'ordinateur en vous donnant la possibilité d'appliquer une instance d'un effet au lieu de plusieurs instances.

A l'instar des pistes audio contenant des éléments, les mixages secondaires peuvent être mono, stéréo ou 5.1 Surround. Ils apparaissent comme des pistes totalement fonctionnelles dans les panneaux Mixage audio et Montage. Vous pouvez modifier les propriétés des pistes de mixage secondaire comme n'importe quelle piste contenant des éléments audio. Cependant, les mixages secondaires se distinguent des pistes audio à plusieurs égards :


- Les pistes de mixage secondaire ne pouvant pas contenir d'éléments, vous ne pouvez pas y faire d'enregistrements. Elles ne contiennent donc pas d'options d'entrée de matériel ou d'enregistrement, ni de propriétés de montage d'éléments.
- Dans le panneau Mixage audio, les mixages secondaires ont un fond plus sombre que les autres pistes.
- Dans le panneau Montage, les mixages secondaires n'ont pas d'icône Activer/Désactiver la sortie des pistes , ni d'icône Style d'affichage .

Création d'un mixage secondaire dans le panneau Montage

1. Sélectionnez Séquence > Ajouter des pistes.
2. Spécifiez les options dans la section Pistes de mixage secondaire audio, puis cliquez sur OK.

Création simultanée d'un mixage secondaire et attribution d'une émission

1. S'il y a lieu, affichez le volet effets/émissions du panneau Mixage audio en cliquant sur le triangle situé à gauche du menu d'une option d'automatisation.
2. Sélectionnez Créer une piste de mixage secondaire Mono, Créer une piste de mixage secondaire Stéréo ou Créer une piste de mixage secondaire 5.1 dans l'un des cinq menus de listes d'émissions du panneau Mixage audio.



Choix d'un type de mixage secondaire dans le panneau Mixage audio

ROUTAGE DE LA SORTIE D'UNE PISTE VERS UN MIXAGE SECONDAIRE

❖ Dans le panneau Mixage audio, sélectionnez le nom du mixage secondaire dans le menu de sortie de la piste, au bas de celle-ci.

ROUTAGE DES PISTES AVEC DES ÉMISSIONS

[Haut de la page](#)

Chaque piste contient cinq émissions situées dans le volet des effets et des émissions du panneau Mixage audio. Les émissions servent souvent à router le signal d'une piste vers une piste de mixage secondaire à des fins de traitement des effets. Le mixage secondaire peut renvoyer le signal traité au mixage en le routant vers la piste principale, ou router le signal vers un autre mixage secondaire. Une émission contient un bouton de niveau qui contrôle le rapport entre le volume de piste de l'émission et le volume du mixage secondaire. Cette valeur est nommée rapport résultat/original, « résultat » désignant le signal du mixage secondaire traitant les effets et « original » le signal provenant de la piste d'émission. Un rapport résultat/original de 100 % indique que la sortie du signal avec effets est à sa puissance maximale. Le volume du mixage secondaire influe sur la sortie du signal avec effets, tandis que le volume de la piste d'émission influe sur la sortie du signal original.

Une émission peut s'appliquer avant ou après l'atténuation ; l'audio de la piste est ainsi envoyé avant ou après l'atténuation du volume de la piste. Avec une émission avant atténuation, l'ajustement de l'atténuation de la piste n'influe pas sur le niveau de sortie de l'émission. Une émission après atténuation conserve le rapport résultat/original, en atténuant simultanément les signaux avec effets et originaux lors de l'ajustement du volume de la piste d'émission.

Remarque : vous ne pouvez pas créer d'émissions vers la piste principale dans une séquence à 16 canaux.

ENVOI D'UNE PISTE À UN MIXAGE SECONDAIRE

1. (Facultatif) Pour afficher le volet des effets et des émissions dans le panneau Mixage audio, cliquez sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur le côté gauche du panneau.
2. Dans le volet des effets et des émissions, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour envoyer une piste à un mixage secondaire existant, cliquez sur un triangle Envoyer la sélection d'affectation et choisissez le nom d'un mixage secondaire dans le menu.
 - Pour créer un mixage secondaire et l'envoyer, cliquez sur un triangle Envoyer sélection affectation et choisissez l'une des options suivantes : Créer une piste de mixage secondaire Mono, Créer une piste de mixage secondaire Stéréo ou Créer une piste de mixage secondaire 5.1.




Emissions

A. Nom du mixage secondaire affecté à l'émission et menu d'affectation des émissions **B.** Envoyer silence **C.** Bouton de commande de la propriété de l'émission sélectionnée **D.** Menu des propriétés des émissions

MODIFICATION DES RÉGLAGES D'ÉMISSION


1. (Facultatif) Pour afficher le volet des effets et des émissions dans le panneau Mixage audio, cliquez sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur la gauche du panneau.
2. Dans le volet des effets et des émissions, cliquez sur le triangle Envoyer la sélection d'affectation et choisissez une émission dans le menu.
3. (Facultatif) Si besoin est, sélectionnez la propriété à modifier dans le menu Paramètre sélectionné situé sous la commande de la propriété de l'émission sélectionnée.



Choix d'un élément dans le menu Paramètre sélectionné

4. Modifiez la valeur de la propriété à l'aide du bouton de commande situé au-dessus du menu des propriétés d'affectation des émissions, en bas de la liste des émissions.

Utilisation des émissions

1. (Facultatif) Pour afficher le volet des effets et des émissions dans le panneau Mixage audio, cliquez sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur le côté gauche du panneau.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désigner une émission comme émission avant ou après atténuation, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS), puis choisissez Avant fondu ou Après fondu dans le menu contextuel.
 - Pour exclure une émission, cliquez sur le bouton Silence  situé en regard du bouton de commande de la propriété d'émission sélectionnée.
 - Pour supprimer une émission, choisissez Aucune dans le menu Envoyer la sélection d'affectation.

Mixage descendant vers moins de canaux

[Haut de la page](#)

Chaque fois que vous routez une sortie de piste vers une piste ou un matériel contenant moins de canaux, Adobe Premiere Pro doit procéder à un mixage descendant de l'audio pour qu'il soit conforme au nombre de canaux de la piste de destination. Le mixage descendant est souvent pratique ou indispensable, car l'audio d'une séquence peut être lu sur un support audio prenant en charge moins de canaux audio que le mixage original. A titre d'exemple, on peut imaginer que vous créez un DVD contenant de l'audio 5.1 Surround, mais que certains clients utilisent des systèmes de haut-parleurs ou des télévisions acceptant uniquement le type stéréo (deux canaux) ou mono (un canal). Le mixage descendant peut également s'avérer nécessaire dans un projet lors de l'affectation d'une sortie de piste à une piste contenant moins de canaux. L'option Type de mixage final 5.1 d'Adobe Premiere Pro permet de choisir la meilleure manière de traduire de l'audio surround 5.1 en audio stéréo ou mono. Vous pouvez combiner les canaux, avant, arrière et le canal LFE (ou caisson de basse) à votre gré.

Conversion de l'audio 5.1 en stéréo ou en mono

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Sélectionnez un type de mixage final 5.1 dans le menu, puis cliquez sur OK.

Remarque : pour conserver l'intégrité des affectations des canaux droite/gauche, évitez d'utiliser des options de mixage descendant qui incluent le canal LFE.

ROUTAGE DE LA SORTIE DES PISTES

[Haut de la page](#)

Par défaut, la sortie de la piste est routée vers la piste principale. Vous pouvez également router le signal de piste complet vers une piste de mixage secondaire ou une piste principale à l'aide du menu Affectation de sortie de piste figurant au bas de chaque piste dans le panneau Mixage audio. Le signal de sortie contient toutes les propriétés spécifiées pour cette piste, y compris l'automatisation, les effets, les réglages Panoramique/Balance, Solo/Silence et les réglages de l'atténuation. Dans le panneau Mixage audio, tous les mixages secondaires sont regroupés


à droite de toutes les pistes audio. Vous pouvez sortir une piste vers un mixage secondaire quelconque, mais afin d'éviter les boucles de retour, Adobe Premiere Pro permet le routage des mixages secondaires uniquement vers un mixage secondaire à droite de la piste, ou vers la piste principale. Le menu de sortie énumère uniquement les pistes qui suivent ces règles.

Remarque : *il est possible de créer une disposition envoi/retour avec un mixage secondaire d'effets.*

Routage ou désactivation d'une sortie de piste

[Haut de la page](#)

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour router une sortie de piste vers une autre piste, sélectionnez un mixage secondaire ou une piste principale dans le menu Affectation de sortie de piste au bas de chaque piste dans le panneau Mixage audio.
- Pour désactiver complètement une sortie de piste, cliquez sur l'icône Activer/Désactiver la sortie des pistes  afin de masquer l'icône du haut-parleur d'une piste dans le panneau Montage. Ainsi, la piste ne sort plus aucun signal mais le routage du signal ne change pas.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage audio dans Adobe Audition (CS5.5 et versions ultérieures)

Utilisation d'Adobe Audition

Adobe Audition vous permet d'utiliser des techniques de post-production sophistiquées pour créer et monter de l'audio. Si vous avez installé Adobe Audition, vous pouvez appliquer la commande Modifier dans Adobe Audition à un élément audio.

Lorsque vous appliquez la commande Modifier dans Adobe Audition à un élément audio, le contenu audio est extrait et les modifications sont apportées au nouvel élément contenant l'audio extrait. Le contenu audio de l'élément vidéo principal d'origine est conservé.

Lorsque vous appliquez la commande Modifier dans Audition aux éléments d'une séquence, Adobe Premiere Pro effectue le rendu de l'audio dans un nouvel élément audio importé dans Adobe Audition. Si une plage d'entrée/de sortie a été marquée dans Adobe Premiere Pro, ces marques apparaissent dans Audition. Une fois enregistré, l'élément est sauvegardé dans Audition et l'élément modifié remplace celui d'origine dans le panneau Montage d'Adobe Premiere Pro. L'élément principal source dans le panneau Projet est préservé. Les effets ou les marques appliqués à l'élément original de la séquence sont conservés dans l'élément modifié.

Vous pouvez modifier l'audio à plusieurs reprises dans Adobe Audition. Pour chaque nouvelle modification dans Adobe Audition, Adobe Premiere Pro envoie l'élément audio créé pour la session de montage initiale.

La commande Annuler du panneau Projet supprime l'élément audio extrait qui a été modifié dans Adobe Audition. Dans le cas d'un élément dans une séquence, la commande Annuler annule les actions de rendu et de remplacement en rétablissant l'élément audio original dans la séquence. Dans ce cas, le fichier audio créé n'est pas supprimé du panneau Projet.

Remarque : la commande Modifier dans Adobe Audition n'est pas disponible pour les éléments Adobe Dynamic Link.

Utilisation d'Adobe Audition

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez un élément ou une séquence qui contient des données audio. Vous pouvez également sélectionner un élément dans le panneau Montage ou le panneau Montage sans élément sélectionné.
2. Cliquez sur Edition > Modifier dans Adobe Audition, puis sélectionnez l'élément ou la séquence dans le sous-menu. Audition démarre.
3. Modifiez et enregistrez l'élément ou la séquence dans Adobe Audition.
4. Retournez dans Adobe Premiere Pro. Le fichier audio reste ouvert dans Audition jusqu'à ce que vous le fermiez.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Adobe Audition, voir l'[Aide d'Adobe Audition](#).



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Montage audio dans Adobe Soundbooth (CS5)

Modification de l'audio dans Adobe Soundbooth

Annulation des modifications effectuées dans Adobe Soundbooth

Adobe Soundbooth vous permet d'utiliser des techniques avancées pour monter de l'audio. Si vous avez installé Adobe Soundbooth, vous pouvez appliquer la commande Modifier dans Adobe Soundbooth à un élément audio.

Remarque : Adobe Soundbooth peut être utilisé avec Adobe Premiere Pro CS5 et versions antérieures. Pour modifier les données audio dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures, utilisez Adobe Audition.

Sélectionnez un élément principal, un sous-élément ou une occurrence d'élément comportant uniquement de l'audio dans une bande de montage, puis choisissez Modifier dans Soundbooth > Modifier le fichier source pour ouvrir le fichier source dans Soundbooth. Si une plage d'entrée/sortie a été marquée dans Adobe Premiere Pro, ces marques sont visibles dans Soundbooth. Lorsque le fichier est enregistré dans Soundbooth, le fichier original sur le disque est écrasé et toutes les occurrences de l'élément principal, ses sous-éléments et ses éléments de pistes sous mis à jour automatiquement pour refléter les modifications. Les modifications ne peuvent pas être annulées.

Sélectionnez un élément principal, un sous-élément ou une occurrence d'élément A/V ou audio seul dans une bande de montage, puis choisissez Modifier dans Soundbooth > Extraire l'audio pour extraire l'audio et générer un nouvel élément de projet. Les modifications sont apportées à cette copie dans Soundbooth. L'élément principal original est conservé dans le projet et sur le disque.

Remarque : la commande Modifier dans Adobe Soundbooth n'est pas disponible pour les éléments Adobe Dynamic Link.

Modification de l'audio dans Adobe Soundbooth

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Projet ou Montage, sélectionnez un élément contenant de l'audio.
2. Sélectionnez Edition > Modifier dans Adobe Soundbooth, puis choisissez l'une des options suivantes :

Modifier le fichier source Permet à Soundbooth d'enregistrer les modifications du fichier source sur lequel l'élément principal est basé, ainsi que de tous les sous-éléments et occurrences d'éléments basés sur cet élément principal. Modifier le fichier source fonctionne sur les éléments comportant uniquement de l'audio, mais pas sur ceux contenant de la vidéo.

Rendu et remplacement Effectue le rendu d'un nouvel élément audio que vous modifiez dans Adobe Soundbooth. L'élément modifié remplace l'élément original dans le panneau Montage ; l'élément principal original dans le panneau Projet est conservé. Les effets ou les marques appliqués dans l'élément original de la séquence sont hérités de l'élément modifié. Le nouveau fichier apparaît dans le panneau Projet dans Adobe Premiere Pro.

Extraire l'audio Copie l'audio de l'élément source dans un nouveau fichier que vous pouvez modifier dans Soundbooth. Le nouveau fichier apparaît dans le panneau Projet dans Adobe Premiere Pro et s'ouvre dans Adobe Soundbooth.

Remarque : Extraire l'audio ne remplace pas l'audio originale dans un élément principal vidéo. Si vous ajoutez l'élément principal vidéo dans une séquence et que vous voulez que l'audio modifiée soit associée à la vidéo, vous devez rompre le lien et supprimer l'audio dans l'élément principal, puis lier la vidéo restante avec l'audio modifiée.

3. Modifiez et enregistrez l'élément dans Soundbooth.
4. Retournez dans Adobe Premiere Pro. Le fichier audio reste ouvert dans Soundbooth jusqu'à ce que vous le fermiez.

Annulation des modifications effectuées dans Adobe Soundbooth

[Haut de la page](#)

Dans le panneau Projet, la commande Annuler supprime un élément audio extrait qui a été modifié dans Soundbooth. Dans le cas d'un élément dans une séquence, la commande Annuler annule les actions de rendu et de remplacement en rétablissant l'élément audio original dans la séquence. Dans ce cas, le fichier audio créé n'est pas supprimé du panneau Projet.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Panoramique et balance

Panoramique et balance dans le panneau Mixage audio

Panoramique ou balance d'une piste stéréo

Panoramique ou balance d'une piste Surround 5.1

Panoramique ou balance d'une piste à 16 canaux

Réglage du panoramique ou de la balance d'une piste dans le panneau Montage

Par défaut, toutes les pistes audio sortent sur la piste audio principale de la séquence. Il est possible toutefois de créer également des pistes de mixage secondaire. Vous pouvez extraire l'audio de n'importe quelle piste vers une piste de mixage secondaire, puis extraire l'audio d'une piste de mixage secondaire vers une piste principale. Vous pouvez utiliser une piste audio en tant qu'entrée pour une piste de mixage secondaire ou pour la piste principale ou utiliser une piste de mixage secondaire comme sortie d'une piste audio et comme entrée d'une piste principale. Les différentes pistes d'une même séquence peuvent avoir des nombres de canaux distincts. Vous pouvez par exemple envoyer la sortie d'une piste audio monophonique vers une piste de mixage secondaire stéréo, puis envoyer la sortie de la piste de mixage secondaire stéréo vers une piste principale 5.1 canaux.

Si la piste d'entrée et sa piste de sortie n'ont pas le même nombre de canaux, vous déterminez dans quelle proportion chacun des canaux de la piste d'entrée alimente chacun des canaux de sa piste de sortie. Vous pouvez, par exemple, envoyer 80 % du signal d'une piste audio monophonique vers le canal gauche d'une piste de mixage secondaire stéréo et 20 % vers le canal droit. C'est ce qu'on appelle la balance. Pour procéder à la balance de l'audio vers une piste de sortie stéréo, utilisez les molettes de Panoramique gauche/droite de la fenêtre Mixage audio. Pour la balance de l'audio vers une piste de sortie 5.1, utilisez les commandes du Panoramique 5.1 de la fenêtre Mixage audio.

Dans la fenêtre Mixage audio, une molette de panoramique gauche/droite s'affiche dans une piste uniquement si vous sélectionnez une piste stéréo comme sortie de la piste. De même, une commande de panoramique 5.1 s'affiche dans une piste uniquement si vous sélectionnez une piste 5.1 canaux comme sortie de la piste. La relation entre le nombre de canaux dans une piste audio et le nombre de canaux dans la piste de sortie (en général la piste principale) détermine l'option disponible pour la piste audio (panoramique ou balance).

Le panoramique est le passage graduel de l'audio d'un canal de sortie à un autre. Si, par exemple, une voiture roule du côté droit de l'image vidéo vers le côté gauche, vous pouvez appliquer un effet de panoramique au canal contenant l'audio de la voiture, de sorte qu'il commence à droite de l'écran et se termine à gauche.

Remarque : *s'il y a lieu, vous pouvez équilibrer un élément en appliquant l'effet audio Balance. Effectuez cette opération uniquement après avoir déterminé que la balance des pistes est insuffisante.*

Dans la fenêtre Mixage audio, le nombre de niveaux d'une piste indique le nombre de canaux pour cette piste. Le nom de la piste de sortie s'affiche dans le menu Affectation de sortie de piste au bas de chaque piste. Les règles suivantes déterminent si un panoramique ou une balance peut être appliqué à la piste de sortie de l'audio d'une piste :

- Lorsque vous sortez une piste mono sur une piste stéréo ou 5.1 Surround, vous pouvez lui appliquer un effet de panoramique.
- Lorsque vous sortez une piste stéréo sur une piste stéréo ou 5.1 Surround, vous pouvez lui appliquer un effet de balance.
- Lorsque la piste de sortie contient moins de canaux que les autres pistes audio, Adobe Premiere Pro effectue un mixage descendant de l'audio pour qu'il soit compatible avec le nombre de canaux dans la piste de sortie.
- Lorsqu'une piste audio et la piste de sortie sont au format mono ou 5.1 Surround, le panoramique et la balance ne sont pas disponibles. Les canaux des deux pistes correspondent directement.

Lorsque la piste audio principale est la piste de sortie par défaut, une séquence peut également comporter des pistes de mixage secondaire. Les pistes de mixage secondaire peuvent être à la fois une destination de sortie des autres pistes audio et une source audio de la piste principale (ou des autres pistes de mixage secondaire). Par conséquent, le nombre de canaux d'une piste de mixage secondaire détermine si les commandes de panoramique ou de balance seront disponibles sur les pistes qui sortent sur celle-ci, et le nombre de canaux de la piste de sortie du mixage secondaire détermine si les commandes de panoramique ou de balance seront disponibles pour cette piste de mixage secondaire.


Panoramique et balance dans le panneau Mixage audio

[Haut de la page](#)

Le panneau Mixage audio fournit des commandes pour le panoramique et la balance. Un bouton rond apparaît lorsqu'une piste mono ou stéréo sort sur une piste stéréo. Tournez le bouton pour régler le panoramique ou la balance audio entre les canaux des pistes de sortie gauche et droite. Un plateau carré apparaît lorsqu'une piste mono ou stéréo sort sur une piste 5.1 Surround. Le plateau décrit le champ audio bidimensionnel créé par l'audio surround 5.1. Faites glisser le curseur à réticule dans le plateau pour régler la balance ou le panoramique audio entre les cinq haut-parleurs, représentés par des poches autour du bord du plateau. Le plateau contient également des commandes permettant d'ajuster le pourcentage du canal central d'une piste audio 5.1 Surround ainsi que le volume du caisson de basse. Aucune commande de panoramique n'apparaît si une piste sort sur une piste de mixage secondaire ou une piste principale contenant un nombre de canaux identique ou inférieur ; par conséquent, une commande de panoramique ou de balance n'est jamais disponible pour une piste 5.1 Surround. Une piste principale ne contient

pas de commande de panoramique ou de balance car elle n'est jamais routée vers une autre piste. Toutefois, appliquer un effet de panoramique ou de balance à une séquence complète est possible en cas d'utilisation de la séquence en tant que piste d'une autre séquence.

Vous pouvez faire varier graduellement le réglage du panoramique dans le panneau Mixage audio ou Montage en appliquant des images clés aux options de Panoramique d'une piste.



Commandes de panoramique et de balance

A. Bouton de balance/panoramique stéréo B. Plateau de balance/panoramique 5.1 Surround C. Pourcentage central

💡 Pour des résultats optimaux de réglage du panoramique et de la balance, veillez à ce que les sorties de l'ordinateur ou de votre carte son soient bien connectées au bon haut-parleur, et vérifiez que les câbles positifs et négatifs sont connectés correctement sur tous les haut-parleurs.

Panoramique ou balance d'une piste stéréo


[Haut de la page](#)

❖ Dans le panneau Mixage audio, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Tournez le bouton de commande du panoramique ou faites glisser le curseur de la valeur sous le bouton.
- Cliquez sur la valeur située sous le bouton de commande du panoramique, saisissez une nouvelle valeur et appuyez sur Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).

Panoramique ou balance d'une piste Surround 5.1

[Haut de la page](#)


1. Dans le panneau Mixage audio, cliquez sur le curseur à réticule et faites-le glisser n'importe où dans le plateau. Pour aligner le curseur à réticule sur un canal de gauche, de droite ou central, faites-le glisser vers une poche des bords du plateau.
2. Ajustez le pourcentage du canal central en tournant le bouton de pourcentage central.
3. Si nécessaire, ajustez le niveau du canal LFE (caisson de grave) en tournant le bouton au-dessus de l'icône Clé de fa .

Panoramique ou balance d'une piste à 16 canaux

[Haut de la page](#)

Lorsque vous sélectionnez une séquence contenant une piste audio principale à 16 canaux, des boutons Affectation de sortie directe apparaissent au-dessus des curseurs pour chaque piste de la fenêtre Mixage audio. Cliquez sur chacun de ces boutons pour affecter chaque canal de piste à un canal de destination dans la piste principale.

Remarque : un bouton Affectation de sortie directe apparaît dans chaque piste pour tous les canaux qu'elle contient. Par exemple, un canal monophonique comprend un seul bouton Affectation de sortie directe, tandis qu'une piste 5.1 en comporte six.



Sélection du canal 12 comme sortie à partir du canal avant gauche d'une piste audio 5.1



A. Boutons Affectation de sortie directe pour une piste stéréo **B.** Boutons Affectation de sortie directe pour une piste monophonique **C.** Boutons Affectation de sortie directe pour une piste 5.1 surround

1. Si la fenêtre Mixage audio n'est pas ouverte, sélectionnez Fenêtre > Mixage audio, puis choisissez la séquence à 16 canaux voulue.
Les boutons Affectation de sortie directe indiquent le canal de piste principale auquel Adobe Premiere Pro a automatiquement affecté les canaux des pistes initiales. A mesure que vous créez des pistes supplémentaires, Adobe Premiere Pro affecte automatiquement leurs canaux aux canaux 1, 1-2 ou 1-6 de la piste principale à 16 canaux, en fonction du nombre de canaux de la nouvelle piste.
2. Dans la fenêtre Mixage audio, cliquez sur le bouton Affectation de sortie directe pour chaque canal d'une piste, puis sélectionnez l'un des 16 canaux de la piste principale comme destination.

Remarque : vous ne pouvez pas créer d'émissions vers la piste principale dans une séquence à 16 canaux.

Réglage du panoramique ou de la balance d'une piste dans le panneau Montage

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Montage, développez s'il y a lieu l'affichage d'une piste en cliquant sur le triangle situé en regard du nom de la piste.
2. Cliquez sur le bouton Afficher les images clés , puis choisissez Afficher les images clés des pistes dans le menu.
3. Cliquez sur Piste:Volume en haut à gauche de la piste, puis choisissez Panoramique > Balance ou Panoramique > Panoramique dans le menu (pour de l'audio surround 5.1, choisissez la dimension à modifier dans le menu Panoramique).
4. (Facultatif) Si vous voulez régler graduellement l'effet de panoramique ou de balance, déplacez l'indicateur d'instant présent et cliquez sur l'icône Ajouter/Supprimer une image clé .
5. Réglez le niveau à l'aide de l'outil Sélection ou de l'outil Plume.
6. (Facultatif) Si vous réglez graduellement l'effet de panoramique ou de balance, répétez les étapes 4 et 5.

Voir aussi

[Mixage de son Surround 5.1](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Titration and titration module

It may be that some of the content linked from this page appears only in English.

Création et modification de titres

Création de nouveaux titres

Ouverture, importation ou exportation d'un titre

Marges admissibles dans le module de titrage

Choix, création et importation des modèles de titre

Affichage d'une vidéo en arrière-plan du titre

Grâce au module de titrage, outil polyvalent, vous pouvez créer des titres et des génériques, mais aussi des composites animés.

Il s'agit d'un ensemble de panneaux connexes. Il est possible de fermer des panneaux du module sans fermer le module lui-même ou d'ancrer les panneaux les uns aux autres ou à d'autres parties de l'interface. Lorsque les panneaux ne sont pas ancrés à l'espace de travail principal, ils apparaissent au-dessus des autres panneaux (fenêtres flottantes).

Vous pouvez charger plusieurs titres dans le module de titrage. Vous pouvez choisir le titre à afficher en sélectionnant son nom dans le menu de l'onglet Titre. Vous pouvez rouvrir un titre lorsque vous souhaitez le modifier ou le dupliquer et baser une nouvelle version sur celui-ci.

Pour visionner un didacticiel vidéo sur le module de titrage, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Pour en savoir plus sur la création de titres d'après des titres existants et sur la création de modèles, visionnez le didacticiel vidéo intitulé [Working With Custom Titles](#) (Utilisation de titres personnalisés) de Jon Barrie sur le site Web de Creative COW.

Philip Hodgetts fournit des conseils pour obtenir des résultats optimaux lors de la création de texte ou de graphiques vectoriels pour une vidéo [dans cet article](#) sur le site Web de Creative COW.

Pour obtenir d'autres conseils, reportez-vous à la section [Meilleures pratiques pour la création de texte et d'images vectorielles pour une vidéo](#) dans l'Aide d'After Effects.

Maxim Jago explique comment créer et composer des titres [dans ce didacticiel vidéo](#).

Maxim Jago explique comment ajouter des fondus, des titres et de la musique à une vidéo [dans ce didacticiel vidéo](#).


Création de nouveaux titres

[Haut de la page](#)

Créez un titre intégralement ou utilisez une copie d'un titre existant comme point de départ.

Création d'un titre

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez Fichier > Nouveau > Titre.
- Sélectionnez Titre > Nouveau titre, puis choisissez un type de titre.
- Dans le panneau Projet, cliquez sur le bouton Nouvel élément , puis choisissez Titre.

2. Précisez le nom du titre, puis cliquez sur OK.

3. Utilisez les outils Texte et Forme pour créer un fichier ou pour personnaliser un modèle.

4. Fermez le module de titrage ou enregistrez le projet pour enregistrer le titre.

Remarque : les titres sont ajoutés automatiquement au panneau Projet et ils sont enregistrés comme faisant partie du fichier du projet.

Maxim Jago explique comment créer et composer des titres [dans cette vidéo](#) de Video2Brain.

Clay Asbury a préparé [ce didacticiel vidéo](#) sur la création de titres dans Adobe Premiere Pro.

Création d'un titre d'après le titre actuel

1. Dans le module de titrage, ouvrez ou sélectionnez le titre sur lequel vous souhaitez baser un nouveau titre.

2. Dans le panneau Propriétés rapides du module de titrage, cliquez sur Nouveau titre d'après le titre actuel .

3. Dans la boîte de dialogue Nouveau titre, saisissez le nom du nouveau titre, puis cliquez sur OK.

4. Modifiez le nouveau titre, si nécessaire.

5. Fermez le module de titrage ou enregistrez le projet pour enregistrer le titre.

Ouverture, importation ou exportation d'un titre

[Haut de la page](#)

Ouverture d'un titre pour montage

❖ Cliquez deux fois sur le titre dans le panneau Projet ou Montage.

Remarque : les titres s'ouvrent dans le module de titrage et non dans le Moniteur source.

Importation d'un fichier de titre

Vous pouvez importer un fichier de titre comme vous le feriez pour n'importe quel fichier source.

1. Choisissez Fichier > Importer.
2. Sélectionnez un titre, puis cliquez sur Ouvrir.

Remarque : outre les titres Adobe Premiere Pro et Premiere Elements munis de l'extension .prtl, vous pouvez importer des titres avec l'extension .ptl, créés dans les versions antérieures d'Adobe Premiere. Les titres importés font ensuite partie du fichier du projet en cours.

Exportation d'un titre sous forme de fichier indépendant

Vous pouvez exporter des titres sous la forme de fichiers indépendants, dotés de l'extension .prtl.

1. Dans le panneau Projet, sélectionnez le titre que vous souhaitez enregistrer sous forme de fichier indépendant.
2. Sélectionnez Fichier > Exportation > Titre.
3. Précisez le nom et l'emplacement du titre, puis cliquez sur Enregistrer.

Marges admissibles dans le module de titrage

[Haut de la page](#)

Les marges admissibles pour le titre et pour l'action de la zone de dessin du module de titrage désignent les zones admissibles. Ces marges sont activées par défaut.

Les zones admissibles sont utiles en cas de montage pour télédiffusion ou vidéocassettes. Avec la plupart des téléviseurs, l'image subit un phénomène de surbalayage. On parle de « surbalayage » lorsque les bords extérieurs de l'image sont situés en dehors de la zone d'affichage. La taille de la partie tronquée varie d'un téléviseur à un autre. Pour vous assurer que toute l'image figure dans la zone affichée par la plupart des téléviseurs, conservez le texte à l'intérieur des marges admissibles pour le titre. Conservez tous les autres éléments importants à l'intérieur des marges admissibles pour l'action.

Remarque : si vous créez du contenu pour le Web ou pour un CD, les marges admissibles pour le titre et l'action ne s'appliquent pas. L'image s'affiche en intégralité sur ces supports.

Choix, création et importation des modèles de titre

[Haut de la page](#)

Les modèles de titre fournis dans Adobe Premiere Pro comprennent de nombreux thèmes et mises en forme prédéfinis qui simplifient et accélèrent la création de titres. Certains d'entre eux contiennent des graphiques relatifs à certains sujets, comme les vacances ou les naissances. D'autres contiennent du texte à remplacer dans un espace réservé pour créer des génériques de film. Certains modèles possèdent des arrière-plans transparents, représentés par des carrés gris clair et gris foncé, de sorte que votre vidéo soit visible sous le titre. D'autres modèles sont opaques.

Vous pouvez aisément modifier un élément du modèle en le sélectionnant, puis en le supprimant ou en l'écrasant. Vous pouvez également ajouter des éléments au modèle. Une fois le modèle modifié, vous pouvez l'enregistrer en tant que fichier de titre afin de pouvoir l'utiliser dans les projets en cours et les projets suivants. Vous pouvez aussi enregistrer n'importe quel titre créé en tant que modèle.

Vous pouvez également importer des fichiers de titres provenant d'un autre projet Adobe Premiere Pro sous forme de modèles. Si vous partagez des modèles entre des ordinateurs, vérifiez que chaque système inclut tous les logos, polices, textures et images utilisés dans le modèle.

Si vous n'avez pas de modèles de titre, [reportez-vous à ce document](#). Ce document ne concerne pas uniquement Encore, mais il s'applique également à Adobe Premiere Pro. Après avoir suivi les instructions, vos modèles de titre seront restaurés.

Remarque : si vous appliquez un nouveau modèle, son contenu remplacera celui du module de titrage.

Remarque : avant la version 2.0, Adobe Premiere Pro enregistrait tous les titres sous forme de fichiers indépendants, distincts du fichier de projet. Vous pouvez importer les titres créés dans les anciennes versions d'Adobe Premiere Pro comme vous importez n'importe quel métrage. Lorsque vous enregistrez le projet, les titres importés sont enregistrés avec le projet.

Andrew Devis explique comment utiliser, personnaliser et enregistrer des modèles de titre [dans ce didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.

Chargement d'un modèle pour un nouveau titre

1. Sélectionnez Titre > Nouveau titre > D'après le modèle.
2. Cliquez sur le triangle en regard d'un nom de catégorie pour développer celle-ci.
3. Sélectionnez le modèle, puis cliquez sur OK.

Importation d'un fichier de titre enregistré sous forme de modèle

1. Avec un titre ouvert, sélectionnez Titre > Modèles.
2. Dans le menu du panneau Modèles, choisissez Importer le fichier en tant que modèle.
3. Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur Ouvrir (Windows) ou Choisir (Mac OS). Vous pouvez importer uniquement des fichiers de titre

Adobe Premiere Pro (.prt) comme modèles.

4. Donnez un nom au modèle, puis cliquez sur OK.

Définition ou rétablissement d'un modèle par défaut

1. Avec un titre ouvert, cliquez sur le bouton Modèles  et sélectionnez un modèle.

- Pour définir le modèle sélectionné comme modèle par défaut, choisissez Définir le modèle comme fixe par défaut dans le menu du panneau Modèles. Le modèle par défaut se charge à chaque ouverture du module de titrage.
- Pour rétablir l'ensemble des modèles par défaut, choisissez Rétablir les modèles par défaut dans le menu du panneau Modèles.

2. Cliquez sur OK.


Attribution d'un nouveau nom ou suppression d'un modèle

❖ Avec un titre ouvert, cliquez sur le bouton Modèles  et sélectionnez un modèle.

- Pour renommer le modèle sélectionné, choisissez Renommer le modèle dans le menu du panneau Modèles. Saisissez un nom dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur OK.
- Pour supprimer un modèle, choisissez Supprimer le modèle dans le menu Modèles, puis cliquez sur OK.

Remarque : si vous supprimez un modèle au moyen de cette procédure, il est effacé du disque dur.

Création d'un modèle à partir d'un titre ouvert

1. Avec un titre ouvert, cliquez sur le bouton Modèles .

2. Cliquez sur le bouton du menu Modèles . Sélectionnez Importer le titre actuel en tant que modèle.

3. Saisissez le nom du modèle de titre, puis cliquez sur OK.

Importation d'un modèle de titre depuis Resource Central

Vous pouvez importer des modèles de titre depuis Resource Central vers le panneau Projet en vue de les utiliser dans des projets Adobe Premiere Pro.

1. Si le panneau Resource Central n'est pas encore ouvert, sélectionnez Fenêtre > Resource Central.

2. Dans le panneau Resource Central, cliquez sur Modèles.

3. Pour télécharger un modèle, cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à droite de son nom.

Une fois le modèle téléchargé dans Adobe Premiere Pro, une marque de sélection verte s'affiche dans le coin inférieur droit de sa vignette.

4. Faites glisser un modèle téléchargé dans le panneau Resource Central vers le panneau Projet.


Cette opération de déplacement est possible uniquement si Adobe Premiere Pro a déjà téléchargé le modèle.

Affichage d'une vidéo en arrière-plan du titre

[Haut de la page](#)

Vous pouvez afficher une image de ce métrage dans la zone de dessin pendant que vous créez le titre. L'affichage de l'image vous permet de positionner des éléments dans votre titre. L'image vidéo est disponible uniquement pour référence ; elle n'est pas enregistrée dans le titre.

Utilisez les commandes de code temporel dans le module de titrage pour préciser l'image que vous souhaitez afficher. Le module de titrage affiche l'image sous l'indicateur d'instant présent dans la séquence active. Lorsque vous définissez l'image dans le module de titrage, l'indicateur d'instant présent est également déplacé dans le Moniteur du programme et dans le panneau Montage. Le déplacement de l'indicateur d'instant présent dans le Moniteur du programme ou le panneau Montage modifie l'image affichée dans le module de titrage.

 Pour surimprimer le titre sur un autre élément, placez-le directement sur cet élément. L'arrière-plan du titre devient transparent, dévoilant ainsi l'image des éléments des pistes inférieures.

❖ Dans le panneau Titrage, sélectionnez Afficher la vidéo.

- Pour modifier l'image de façon interactive, faites glisser la valeur de temps en regard de Afficher la vidéo jusqu'à ce que l'image soit visible dans la zone de dessin.
- Pour afficher l'image en indiquant son code temporel, cliquez sur la valeur de temps en regard de Afficher la vidéo, puis saisissez le code temporel de l'image dans la séquence active.

Remarque : la valeur Afficher la vidéo utilise le même format d'affichage du code temporel que celui précisé dans les réglages du projet. Par exemple, si l'option Code temporel compensé 30 i/s est définie dans la boîte de dialogue Réglages du projet, ce même code temporel s'affiche sous Afficher la vidéo.

Création et mise en forme du texte dans les titres

Saisie du texte dans les titres

Mise en forme un texte dans des titres


Utilisation du texte de paragraphe

Création des tabulations dans les titres

[Haut de la page](#)

Saisie du texte dans les titres

Lorsque vous ajoutez du texte à un titre, vous pouvez utiliser les polices installées sur le système, notamment les polices Type 1 (PostScript), OpenType et TrueType. L'installation de Premiere Pro (et d'autres applications Adobe) ajoute des polices aux ressources Adobe partagées.

 Vous pouvez insérer des caractères spéciaux, comme le symbole ©, dans le texte d'un point ou d'un paragraphe. Pour ce faire, copiez les caractères depuis un programme de traitement de texte ou depuis l'outil Table des caractères (Windows uniquement) et collez-les à l'emplacement souhaité dans le module de titrage.

Vous pouvez copier et coller des objets de texte mis en forme entre le module de titrage d'Adobe Premiere Pro et d'autres applications, telles que Photoshop, After Effects, Encore et Illustrator.

Selon l'outil que vous choisissez dans le module de titrage, vous pouvez créer du texte de point ou du texte de paragraphe. Lorsque vous créez du texte de point, vous définissez un point d'insertion où vous souhaitez saisir le texte. Le texte est saisi sur une seule ligne, à moins que vous n'activiez la fonction de retour à la ligne qui fait continuer le texte sur la ligne suivante lorsqu'il atteint le bord de la zone admissible pour le titre. Lorsque vous créez un texte de paragraphe, vous définissez une zone de texte dans laquelle le texte doit tenir. Le texte d'une telle zone est renvoyé à la ligne automatiquement, dans les dimensions de la zone.

Le déplacement de la poignée d'angle d'un objet de texte ponctuel a pour effet de le redimensionner, tandis que le déplacement de l'angle d'une zone de texte a pour effet de réorganiser le texte qu'elle contient. Si une zone de texte est trop petite pour contenir tous les caractères que vous saisissez, vous pouvez la redimensionner pour que le texte caché devienne visible. Les zones de texte contenant des caractères masqués sont accompagnées d'un signe plus (+) affiché à droite.



Vous pouvez également créer du texte sur tracé. Au lieu de suivre une ligne de base droite, le texte sur tracé suit une courbe que vous avez créée.

Le texte peut être orienté horizontalement ou verticalement, en suivant sa ligne de base ou son tracé.

Andrew Devis propose sur le site Web de Creative COW [un didacticiel vidéo](#) qui illustre le formatage et la mise en forme du texte dans le module de titrage.

Saisie du texte sans limites

1. Ouvrez le panneau Outils de titrage.

- Pour saisir du texte horizontal, cliquez sur l'outil Texte .
- Pour saisir du texte vertical, cliquez sur l'outil Texte vertical .

2. Dans la zone de dessin, cliquez à l'endroit où vous voulez commencer, puis saisissez le texte.

Remarque : par défaut, le texte n'est pas renvoyé à la ligne. Pour renvoyer le texte à la ligne lorsque la marge admissible pour le titre est atteinte, choisissez Titre > Retour à la ligne. Lorsque le retour à la ligne est désélectionné, appuyez sur Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS) pour commencer une nouvelle ligne.

3. Une fois que vous avez fini de saisir votre texte, choisissez l'outil Sélection et cliquez en dehors de la zone de texte.



Retour à la ligne automatique du texte

Vous pouvez activer le retour à la ligne automatique du texte dans la zone admissible pour le titre.

❖ Sélectionnez Titre > Retour à la ligne.

Saisie du texte horizontal ou vertical dans une zone de texte

1. Ouvrez le panneau Outils de titrage.

- Pour saisir du texte horizontal, cliquez sur l'outil Texte captif .
- Pour saisir du texte vertical, cliquez sur l'outil Texte captif vertical .



2. Dans la zone de dessin, faites glisser l'outil pour créer une zone de texte.

3. Saisissez le texte. Le texte est renvoyé à la ligne lorsqu'il atteint l'extrémité de la zone de texte.

4. Une fois que vous avez entré votre texte, choisissez l'outil Sélection et cliquez en dehors de la zone de texte.

Remarque : redimensionner la zone de texte a pour seul effet de redimensionner la zone visible. La taille du texte reste identique.

Saisie du texte le long d'un tracé

1. Dans le module de titrage, cliquez sur l'outil Texte curviligne  ou Texte curviligne vertical . L'outil Texte curviligne s'utilise de la même façon que l'outil Plume.
2. Dans la zone de dessin, cliquez à l'endroit où vous voulez que commence le texte.
3. Cliquez ou faites glisser pour créer un deuxième point.
4. Continuez à cliquer jusqu'à créer la forme de tracé souhaitée.

5. Saisissez le texte. Lorsque vous saisissez le texte, il commence le long du bord supérieur ou droit du tracé. Si nécessaire, modifiez le tracé en faisant glisser les points d'ancrage de l'objet.

Remarque : redimensionner la zone de texte créée dans ce mode a pour seul effet de redimensionner la zone visible ; la taille du texte reste identique.

6. Une fois que vous avez terminé, choisissez l'outil Sélection et cliquez en dehors de la zone de texte.

Modification et sélection du texte

❖ A l'aide de l'outil Sélection, cliquez deux fois sur le texte au point où modifier ou commencer une sélection. L'outil se transforme en outil Texte et un curseur indique le point d'insertion.

- Pour déplacer le point d'insertion, cliquez entre les caractères ou utilisez les touches de direction gauche et droite.
- Pour sélectionner un caractère unique ou un groupe de caractères contigus, faites glisser le curseur à partir du point d'insertion, afin de mettre les caractères en surbrillance.

Vous pouvez mettre en forme le texte sélectionné en utilisant les commandes du panneau principal du module de titrage, du panneau Propriétés de titre ou les commandes de menu. Pour mettre en forme un texte ou un objet graphique dans son intégralité, cliquez sur l'objet pour le sélectionner, puis modifiez ses propriétés.

Mise en forme un texte dans des titres

[Haut de la page](#)

Certaines propriétés d'objets (comme la couleur de remplissage et l'ombre) sont communes à tous les objets que vous créez dans le module de titrage. D'autres, en revanche, s'appliquent uniquement aux objets texte. Des commandes telles que Police, Style de la police et Alignement du texte se trouvent dans le panneau Titrage, au-dessus de la zone de dessin. D'autres options sont disponibles dans le panneau Propriétés de titre et dans le menu Titre de la barre de menus principale.

Vous pouvez à tout moment modifier les polices utilisées dans les titres. Cet explorateur présente en effet toutes les polices installées dans un jeu de caractères par défaut personnalisable.

Lorsque vous choisissez une police dans l'Explorateur de polices, celle-ci est immédiatement appliquée au titre. Comme l'Explorateur de polices reste ouvert, vous pouvez prévisualiser une autre police.

Remarque : si vous partagez des fichiers de titre avec d'autres utilisateurs, vérifiez que leurs ordinateurs disposent des polices que vous avez utilisées pour créer le titre partagé.

Spécification d'une police

❖ Sélectionnez le texte, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez Titre > Police et choisissez une police dans le menu.
- Dans le panneau Propriétés de titre, cliquez sur le triangle Famille de police pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez une police.

Modification des lettres qui apparaissent dans l'Explorateur de polices

Lorsque vous ouvrez les menus déroulants Famille de polices et Style de police, l'Explorateur de polices s'ouvre affichant un ensemble de caractères disponibles dans différentes polices. Vous pouvez déterminer quels caractères sont utilisés dans l'Explorateur de polices.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Titrage (Windows) ou Première Pro > Préférences > Titrage (Mac OS).
2. Tapez dans leurs champs respectifs les caractères à afficher pour Nuances de style (2 maximum) et l'Explorateur de polices (6 maximum).
3. Cliquez sur OK.

Modification de la taille de la police

❖ Sélectionnez le texte, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez Titre > Taille, puis choisissez une taille de police.
- Changez la valeur Corps de police dans le panneau Propriétés de titre.

Modification de l'orientation du texte

1. Sélectionnez un objet de texte.
2. Sélectionnez Titre > Orientation, puis Horizontale ou Verticale.

Spécification des propriétés de texte

Lorsque vous sélectionnez un objet dans un titre, ses propriétés sont répertoriées dans le panneau Propriétés de titre. Si vous modifiez les valeurs contenues dans ce panneau, l'objet sélectionné est affecté. Les objets texte possèdent des propriétés uniques, telles que l'interlignage et le crénage.

Remarque : certaines propriétés du texte ne sont pas répertoriées dans le panneau Propriétés de titre. Par exemple, vous pouvez définir la police, le style de police et l'alignement du texte dans le panneau Titrage ou dans le menu Titre. Le menu Titre comprend également des options pour l'orientation, le retour à la ligne, les tabulations et l'insertion d'un logo dans une zone de texte.

1. Sélectionnez l'objet texte ou la gamme de texte que vous voulez changer.
2. Dans le panneau Propriétés de titre, cliquez sur la flèche située en regard de Propriétés, puis définissez les valeurs. Parmi les options, citons :

Police Spécifie la police appliquée à l'objet de texte sélectionné. Pour afficher un aperçu d'une police, utilisez l'Explorateur de polices.

Corps de police Spécifie la taille de la police, en lignes de balayage.

Aspect Spécifie l'échelle horizontale de la police sélectionnée. Cette valeur est un pourcentage du rapport L/H naturel de la police. Les valeurs inférieures à 100 % réduisent l'espacement entre les lettres du texte. Les valeurs supérieures à 100 % agrandissent l'espacement entre les lettres du texte.

Interlignage Spécifie la quantité d'espace entre les lignes de type. Pour le type Roman, l'interlignage se mesure à partir de la ligne de base d'une ligne de type jusqu'à la ligne de base de la ligne suivante. Pour le texte vertical, l'interlignage se mesure à partir du centre d'une ligne de type jusqu'au centre de la ligne suivante. Dans le module Titrage, la ligne de base correspond à la ligne située sous le texte. Vous pouvez appliquer différentes valeurs d'interlignage au sein d'un même paragraphe. Toutefois, la valeur d'interlignage la plus grande dans une ligne de type détermine la valeur principale de cette ligne.

Remarque : pour activer/désactiver les lignes de base du texte, choisissez Titre > Affichage > Lignes de base du texte. Les lignes de base du texte apparaissent uniquement lorsque vous sélectionnez l'objet de texte.

Crénage Spécifie la quantité d'espacement que vous ajoutez ou soustrayez entre des paires de caractères spécifiques. La valeur indique le pourcentage de la largeur de caractère entre des paires de caractères. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez modifier le crénage.

Interlettrage Spécifie la quantité d'espace entre une série de lettres. Cette valeur indique le pourcentage de la largeur de caractère entre la plage spécifiée de caractères. La direction de l'interlettrage du texte se base sur l'alignement du texte. Par exemple, l'interlettrage pour le texte centré a lieu à partir du centre. Vous trouverez intéressant de paramétrer l'interlettrage lorsque des lettres contiguës présentent des traits si épais qu'elles se chevauchent et sont difficiles à lire. Pour régler l'interlettrage de l'intégralité du texte dans une zone de texte, sélectionnez la zone de texte et modifiez la valeur Interlettrage. Pour modifier l'interlettrage entre des caractères contigus spécifiques, sélectionnez uniquement ces caractères et modifiez la valeur Interlettrage.

Décalage de la ligne de base Spécifie la distance des caractères à partir de la ligne de base. Augmentez ou diminuez cette valeur pour créer des exposants ou des indices. Ce paramétrage affecte tous les caractères. Pour régler le décalage de la ligne de base pour l'intégralité du texte dans une zone de texte, sélectionnez la zone de texte et modifiez le paramètre. Pour modifier le décalage de la ligne de base entre des caractères contigus spécifiques, sélectionnez uniquement ces caractères et modifiez le paramètre.

Inclinaison Spécifie l'inclinaison d'un objet, en degrés.

Petites majuscules Activez cette option pour afficher tous les objets sélectionnés en majuscules.

Taille petites majuscules Définit la taille des petites majuscules comme pourcentage de la hauteur normale. Ce paramètre définit la taille de tous les caractères de l'objet texte, à l'exception du caractère de début. Choisissez la valeur 100% pour mettre tout le texte en lettres majuscules.

Souligné Activez cette option pour souligner le texte sélectionné. Cette option n'est pas disponible pour le texte d'un tracé.




Utilisation du texte de paragraphe

[Haut de la page](#)

Les outils du module de titrage permettent de redimensionner et d'aligner rapidement du texte de paragraphe.

Modification de l'alignement du paragraphe

❖ Sélectionnez un objet texte de paragraphe et, en haut du panneau Titrage :

- Pour aligner le texte sur la gauche de sa zone de texte, cliquez sur Gauche .
- Pour centrer le texte dans sa zone de texte, cliquez sur Centrer .
- Pour aligner le texte sur la droite de sa zone de texte, cliquez sur Droite .

Redistribution d'un texte de paragraphe

❖ Sélectionnez un objet texte de paragraphe.

- Faites glisser l'une des poignées du cadre de contour du texte de paragraphe pour redimensionner ce cadre.

Création des tabulations dans les titres

Vous pouvez appliquer des tabulations dans une zone de texte comme s'il s'agissait d'un traitement de texte. Ceci s'avère particulièrement utile pour créer des génériques déroulants d'aspect professionnel. Vous pouvez définir plusieurs tabulations dans une zone de texte, et il suffit d'appuyer sur la touche Tab pour placer le curseur à la tabulation disponible suivante. A chaque tabulation, vous pouvez spécifier une option de justification différente.

Remarque : les tabulations servent exclusivement à aligner les caractères dans des objets de texte. Pour aligner des objets de texte ou des objets graphiques entiers, utilisez la commande *Aligner*.


Définition et réglage d'une tabulation

1. Sélectionnez une zone de texte.
2. Sélectionnez Titre > Tabulations.
3. Alignez la ligne « 0 » de la règle Tabulations sur le côté gauche de la zone de texte sélectionnée.
4. Cliquez sur la règle au-dessus des nombres pour créer une tabulation. Faites glisser la tabulation pour régler sa position. Lorsque vous faites glisser la tabulation, une ligne jaune verticale, ou taquet d'alignement, indique la position de la tabulation dans la zone de texte sélectionnée.
 - Pour créer une tabulation justifiée à gauche, cliquez sur le taquet de justification à gauche J.
 - Pour créer une tabulation centrée, cliquez sur le taquet d'alignement au centre J.
 - Pour créer une tabulation justifiée à droite, cliquez sur le taquet de justification à droite J.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Tabulations. La zone de texte sélectionnée contient les tabulations que vous avez définies.

Remarque : pour que les tabulations soient toujours visibles (et non pas seulement lorsque la boîte de dialogue Tabulations est ouverte), cliquez sur Titre > Affichage > Tabulations.

Suppression d'une tabulation

❖ Dans la boîte de dialogue Tabulations, déplacez la tabulation vers la gauche ou vers la droite, ou faites-la glisser en dehors de la règle. Voir aussi



Tracé de formes dans les titres

Création des formes

Modification de la forme d'un objet graphique ou d'un logo

Traçage des segments droits avec l'outil Plume

Traçage des courbes avec l'outil Plume


Réglage des courbes et des points d'ancrage d'objet

[Haut de la page](#)

Création des formes

Vous pouvez également utiliser les outils de dessin du module de titrage pour créer différentes formes, telles que des rectangles, des ellipses et des lignes. Le module de titrage comprend des outils Plume standard semblables à ceux utilisés dans Illustrator et Photoshop.

Jon Barrie explique comment utiliser le module de titrage dans Adobe Premiere Pro pour créer des masques à contours progressifs [dans cette vidéo](#) sur le site Web de Creative COW.



Panneau Outils de titrage

A. Outil Plume **B.** Rectangle **C.** Rectangle à coins tronqués **D.** Dent **E.** Ellipse **F.** Rectangle à coins arrondis **G.** Rectangle arrondi **H.** Arc **I.** Trait

❖ Sélectionnez un outil Forme.

- Pour conserver les proportions de la forme, faites glisser le curseur tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
- Tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée, faites glisser le curseur pour dessiner à partir du centre de la forme.
- Tout en maintenant les touches Maj+Alt (Windows) ou Maj+Option (Mac OS) enfoncées, faites glisser le curseur pour conserver les proportions et dessiner à partir du centre.
- Pendant que vous tracez la forme, faites glisser le curseur en diagonale dans la direction opposée pour inverser la forme.
- Faites glisser le curseur en travers, vers le haut ou vers le bas pour inverser la forme horizontalement ou verticalement pendant que vous la dessinez.

💡 Pour inverser la forme une fois qu'elle a été dessinée, utilisez l'outil Sélection pour faire glisser un des points d'angle dans la direction souhaitée.

Modification de la forme d'un objet graphique ou d'un logo

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez au moins un objet ou un logo dans un titre.

2. Dans le panneau Propriétés de titre, cliquez sur le triangle en regard de Propriétés afin de développer sa liste, puis choisissez une option dans le menu Type d'image.

Remarque : lorsque vous modifiez une forme, la perte des points d'ancrage de l'objet d'origine est fréquente. Pour les faire apparaître avant ou après avoir modifié la forme, sélectionnez l'objet avec l'outil Sélection.

Traçage des segments droits avec l'outil Plume

[Haut de la page](#)

Pour tracer des lignes droites, cliquez sur l'outil Plume dans la zone de dessin. L'outil Plume crée des points d'ancrage d'objet reliés par des segments droits.

1. Sélectionnez l'outil Plume.
2. Placez la pointe de la plume à l'endroit où vous voulez que le segment droit commence, puis cliquez pour définir le premier point d'ancrage de l'objet. Le point d'ancrage reste sélectionné (plein) jusqu'à ce que vous ajoutiez le point suivant.
Remarque : le premier segment que vous tracez n'apparaît que lorsque vous cliquez pour créer le deuxième point d'ancrage de l'objet. Si, par inadvertance, vous avez fait glisser l'outil Plume et que des traits dépassent des points, choisissez Edition > Annuler, puis cliquez à nouveau.
3. Cliquez à nouveau à l'endroit où vous voulez que se termine le segment. (Cliquez, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, pour que l'angle du segment corresponde à un multiple de 45 degrés.) L'outil Plume crée un autre point d'ancrage d'objet.
4. Continuez à cliquer sur l'outil Plume pour créer des segments droits supplémentaires. Le dernier point d'ancrage de l'objet ajouté apparaît sous la forme d'un grand carré, ce qui indique qu'il est sélectionné.
5. Pour compléter le tracé, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour fermer un tracé, cliquez sur le point d'ancrage de l'objet initial. Un cercle apparaît en dessous du curseur lorsque ce dernier est situé directement au-dessus du point d'ancrage initial.
 - Pour laisser le tracé ouvert, maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée et cliquez à un endroit quelconque où il n'y a aucun objet, ou sélectionnez un outil différent dans le panneau Outils.

Traçage des courbes avec l'outil Plume


[Haut de la page](#)

Pour tracer des segments courbes, faites glisser les points d'ancrage de l'objet à l'aide de l'outil Plume. Lorsque vous utilisez l'outil Sélection pour sélectionner un point d'ancrage d'objet reliant des segments courbes, les segments présentent des lignes directrices qui se terminent par des points directeurs. L'angle et la taille des lignes directrices déterminent la forme et la taille des segments courbes. Déplacez les lignes directrices pour modifier la forme des courbes. Un point lissé présente toujours deux lignes directrices solidaires. Lorsque vous déplacez le point directeur d'une ligne directrice sur un point lissé, les deux lignes directrices bougent simultanément. L'outil Plume maintient une courbe continue au niveau de ce point d'ancrage d'objet. A titre de comparaison, un point d'angle peut présenter deux, une ou aucune lignes directrices, selon qu'il rejoint respectivement deux, un ou aucun segment courbe.

Les lignes directrices d'un point d'angle maintiennent l'angle en opérant indépendamment les unes des autres. Lorsque vous faites glisser un point directeur sur la ligne directrice d'un point d'angle, l'autre ligne directrice, le cas échéant, ne bouge pas. Les lignes directrices sont toujours tangentes à (perpendiculaires au rayon de) la courbe au niveau des points d'ancrage de l'objet. L'angle de chaque ligne directrice détermine l'inclinaison de la courbe. La longueur de chaque ligne directrice détermine la hauteur, ou profondeur, de la courbe.

1. Sélectionnez l'outil Plume.
2. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez que commence la courbe. Maintenez le bouton de la souris enfoncé.
3. Faites glisser pour créer des lignes directrices qui déterminent l'inclinaison du segment courbe que vous créez. D'une façon générale, prolongez la ligne directrice d'environ un tiers de la distance à laquelle vous allez placer le point d'ancrage suivant de l'objet. Faites glisser tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour limiter la ligne directrice à des multiples de 45 degrés.
4. Relâchez le bouton de la souris.
Remarque : le premier segment n'apparaît que lorsque vous créez le deuxième point d'ancrage de l'objet.
5. Insérez l'outil Plume à l'endroit où vous souhaitez que se termine le segment curviligne.

- Pour créer une courbe en forme de C, faites glisser dans une direction opposée à celle utilisée pour tracer le point d'ancrage précédent de l'objet.




Traçage d'un deuxième point dans des courbes

A. Début du tracé du deuxième point. **B.** Traçage à l'opposé de la ligne directrice précédente, créant ainsi une courbe en forme de

C. C. Résultat après relâchement du bouton de la souris

- Pour créer une courbe en forme de S, faites glisser dans la même direction que celle utilisée pour tracer le point d'ancrage précédent de l'objet.



Traçage de courbes en S

A. Début du tracé du nouveau point. **B.** Traçage dans la même direction que la ligne directrice précédente, créant ainsi une courbe en S. **C.** Résultat après relâchement du bouton de la souris


6. Continuez à faire glisser l'outil Plume à partir d'endroits différents, afin de créer des points supplémentaires.
 - Pour fermer le tracé, positionnez l'outil Plume sur le point d'ancrage initial de l'objet. Cliquez ou faites glisser pour fermer le tracé.
 - Pour conserver le tracé ouvert, cliquez à un endroit quelconque où il n'y a aucun objet, tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, ou choisissez l'outil Sélection.

Réglage des courbes et des points d'ancrage d'objet

[Haut de la page](#)


Le module de titrage comprend plusieurs outils pour modifier les tracés existants. Vous pouvez ajouter ou supprimer des points d'ancrage sur un tracé. Vous pouvez également déplacer des points d'ancrage et manipuler leurs lignes directrices afin de modifier la courbe des segments de droite adjacents. Vous pouvez également préciser l'épaisseur du tracé, ainsi que la forme de ses extrémités et de ses angles, appelés aussi jointures.

Ajout d'un point d'ancrage d'objet à un tracé


1. Sélectionnez le tracé.
2. Cliquez sur l'outil Ajout de point d'ancrage .

 - Pour ajouter un point d'ancrage d'objet sans créer ou modifier manuellement une courbe, cliquez à l'endroit où vous voulez ajouter un point d'ancrage.
 - Pour ajouter un point d'ancrage d'objet et le déplacer simultanément, faites glisser un point sur un tracé.

Suppression d'un point d'ancrage d'objet


1. Sélectionnez le tracé contenant le point d'ancrage de l'objet.
2. Cliquez sur l'outil Suppression de point d'ancrage .
3. Cliquez sur le point que vous souhaitez supprimer.

Réglage d'un point d'ancrage d'objet

1. Sélectionnez le tracé contenant le point d'ancrage de l'objet.
2. Sélectionnez l'outil Plume .
3. Placez le curseur sur le point et, lorsque le curseur se transforme en flèche accompagnée d'un carré, faites glisser le point d'ancrage de l'objet pour le modifier.

Conversion des points d'ancrage d'objet d'un type à un autre

Vous pouvez modifier le type de point d'ancrage de l'objet que vous avez créé pour un segment.

1. Sélectionnez le tracé que vous voulez modifier.
2. Sélectionnez l'outil Conversion de point d'ancrage  et placez le curseur sur le point d'ancrage de l'objet que vous souhaitez convertir.
 - Pour convertir un point d'angle en point lissé, faites glisser un point directeur en dehors du point d'angle.
 - Pour convertir un point lissé en point d'angle sans lignes directrices, cliquez sur le point lissé.
 - Pour convertir un point d'angle sans lignes directrices en point d'angle avec lignes directrices indépendantes, faites d'abord glisser un point directeur hors du point d'angle. Il devient alors un point lissé avec des lignes directrices. Relâchez le bouton de la souris, puis faites glisser l'un des points directeurs.

- Pour convertir un point lissé en point d'angle avec lignes directrices, faites glisser l'un des points directeurs.
Remarque : pour transformer temporairement l'outil Plume en outil Conversion de point directeur, placez l'outil Plume sur un point d'ancrage d'objet et appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS).

Modification de la courbure d'un segment

1. Sélectionnez le tracé que vous voulez modifier.
2. Sélectionnez l'outil Plume et faites glisser un segment pour modifier sa courbe.

Remarque : en faisant glisser un segment, vous changez sa courbe car les lignes directrices à chaque extrémité du segment sont modifiées de la même façon. Cette technique permet de changer un segment droit en un segment courbé.

Définition des options des formes Bézier ouvertes et fermées

❖ Sélectionnez un trait ou une forme Bézier ouverte ou fermée, puis, dans le panneau Propriétés de titre, définissez les options suivantes :

Type d'image Convertit les formes Bézier ouvertes et fermées en formes standard. Le type d'image peut également convertir une forme Bézier fermée en une forme ouverte et vice-versa. Le type d'image doit être défini sur Bézier rempli pour ajouter un fond à une forme fermée. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un fond à une forme fermée, voir Définition d'un fond pour du texte et des objets.

Largeur du trait Spécifie la largeur du tracé, en pixels.

Type d'extrémité Spécifie le type des extrémités d'une ligne. Avec l'option Butée, la ligne comporte des extrémités carrées. Avec l'option Rond, la ligne comporte des extrémités semi-circulaires. Avec l'option Carré, la ligne comporte des extrémités carrées qui s'étendent d'une demi-longueur de ligne. Cette option augmente la taille de la ligne de manière uniforme de part et d'autre de ses extrémités.

Type de jointure Spécifie la façon dont les extrémités de segments de tracé adjacents se rejoignent. L'option Pointe relie les segments de tracé au moyen d'angles pointus. L'option Rond relie les segments de tracé au moyen d'angles ronds. L'option Biseau relie les segments de tracé au moyen d'angles carrés.

Limite de pointe Spécifie le point où le type de jointure passe de la valeur pointe à la valeur biseau. La limite de pointe par défaut est 4. Par défaut, le type de jointure passe de « pointe » à « biseau » lorsque la longueur du point correspond à quatre fois la valeur d'épaisseur du trait. Une limite de pointe de valeur 1 donne lieu à une jointure de type biseau.

Remarque : vous pouvez appliquer les options décrites ci-dessus aux formes que vous créez avec l'outil Plume ou l'outil Trait. Vous pouvez appliquer un contour intérieur ou extérieur à tout texte ou tout objet graphique.



Ajout des images aux titres

Insertion d'un logo dans un titre

Insertion d'un logo dans une zone de texte

Rétablissement de la taille ou des proportions originales d'un logo

Utilisez le module de titrage pour insérer des images dans un titre, notamment pour ajouter un logo. Vous pouvez soit ajouter l'image en tant qu'élément graphique, soit la placer dans une zone de texte pour l'y incorporer. Le module de titrage accepte à la fois des images bitmap et des illustrations vectorielles (créées, par exemple, avec Adobe Illustrator). Toutefois, Adobe Premiere Pro pixellise ces illustrations vectorielles en les convertissant en une version bitmap dans le module de titrage. Par défaut, une image insérée apparaît à sa taille originale.

Insertion d'un logo dans un titre

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Titre > Logo > Insérer logo.
2. Faites glisser le logo à l'endroit souhaité. Si nécessaire, modifiez la taille, l'opacité, la rotation et l'échelle du logo.
Remarque : insérez un logo si vous souhaitez que l'image fasse partie du fichier titre. Si vous souhaitez utiliser une image ou une vidéo à l'arrière-plan uniquement, surimprimez le titre sur un élément de cette image ou de cette vidéo.

Insertion d'un logo dans une zone de texte


[Haut de la page](#)

1. A l'aide d'un outil de texte, cliquez à l'endroit où vous voulez insérer le logo.
2. Sélectionnez Titre > Logo > Insérer le logo dans le texte

Rétablissement de la taille ou des proportions originales d'un logo

[Haut de la page](#)

❖ Sélectionnez le logo et choisissez Titre > Logo > Rétablir la taille du logo ou Titre > Logo > Rétablir le rapport L/H du logo.
Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation du texte ou des objets dans les titres

[Modification de l'ordre de superposition des objets dans les titres](#)

[Alignement et distribution des objets dans les titres](#)

[Transformation des objets dans les titres](#)

Modification de l'ordre de superposition des objets dans les titres

[Haut de la page](#)

Un objet désigne toute forme ou zone de texte créée dans le module de titrage. Lorsque vous créez des objets qui se chevauchent, vous pouvez spécifier leur ordre d'empilement dans le module de titrage.

1. Sélectionnez le texte à déplacer.
2. Sélectionnez Titre > Disposition, puis choisissez l'une des options suivantes :

Premier plan Place l'objet sélectionné en première position.

En avant Remplace l'objet sélectionné par l'objet qui le précède directement.

Arrière-plan Place l'objet sélectionné en dernière position.


En arrière Remplace l'objet sélectionné par l'objet qui lui succède directement.

Remarque : si la densité des éléments de texte et de forme est élevée, leur sélection dans la pile s'avère difficile. Vous pouvez alors utiliser la commande Titre > Sélectionner pour vous déplacer aisément dans les éléments empilés afin d'atteindre l'élément cible.

Alignement et distribution des objets dans les titres

[Haut de la page](#)

Le panneau Actions de titrage comprend des boutons qui permettent d'agencer des objets dans la zone de dessin. Vous pouvez aligner, centrer ou distribuer des objets selon des axes horizontaux ou verticaux.



Panneau Actions de titrage

A. Boutons d'alignement horizontal **B.** Boutons de centrage vertical **C.** Boutons de distribution horizontale **D.** Boutons d'alignement vertical **E.** Bouton de centrage horizontal **F.** Boutons de distribution verticale

Centrage des objets dans les titres

1. Dans le module de titrage, sélectionnez un ou plusieurs objets.
2. Dans le panneau Actions de titrage, cliquez sur le bouton correspondant au type de centrage souhaité.

Remarque : vous pouvez centrer des objets à l'aide de la commande Titre > Position et sélectionner l'option souhaitée. Vous pouvez en outre sélectionner Titre > Position > Tiers inférieur pour placer l'objet sélectionné sur le bord inférieur de la marge admissible du titre. Pour centrer un objet à la fois horizontalement et verticalement dans la zone de dessin, cliquez sur les deux boutons de centrage.

Alignement des objets dans les titres

Une option d'alignement aligne les objets sélectionnés sur l'objet qui représente le plus le nouvel alignement. Par exemple, pour les alignements à droite, tous les objets sélectionnés s'alignent sur l'objet sélectionné situé le plus à droite.

1. Dans le module de titrage, sélectionnez au moins deux objets.

2. Dans le panneau Actions de titrage, cliquez sur le bouton correspondant au type d'alignement souhaité.

Distribution des objets dans les titres

Une option de distribution espace uniformément les objets sélectionnés entre les deux objets les plus éloignés. Par exemple, dans le cas d'une option de distribution verticale, les objets sélectionnés sont distribués entre les objets les plus en haut et ceux les plus en bas.

Lorsque vous distribuez des objets de tailles différentes, l'intervalle entre les objets n'est pas uniforme. Par exemple, la distribution d'objets par leur centre crée un espacement égal entre les centres mais, dans le cas d'objets de tailles différentes, l'espace entre les objets eux-mêmes n'est pas homogène. Pour créer un espacement uniforme entre les objets sélectionnés, utilisez les options Espacement horizontal uniforme ou Espacement vertical uniforme.

1. Dans le module de titrage, sélectionnez au moins trois objets.
2. Dans le panneau Actions de titrage, cliquez sur le bouton correspondant au type de distribution souhaité.

Transformation des objets dans les titres

[Haut de la page](#)

Vous pouvez régler la position, la rotation, l'échelle et l'opacité d'un objet, attributs globalement appelés propriétés de transformation. Pour transformer un objet, faites-le glisser dans la zone de dessin, choisissez une commande dans le menu Titre ou utilisez les commandes du panneau Propriétés de titre.

Réglage de l'opacité d'un objet

1. Sélectionnez un objet ou un groupe d'objets.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Transformation du panneau Propriétés de titre, réglez la valeur Opacité.
 - Sélectionnez Titre > Transformation > Opacité, saisissez une nouvelle valeur, puis cliquez sur OK.
Remarque : le réglage de la propriété d'opacité permet de régler l'opacité des objets dans un titre. Vous pouvez régler l'opacité globale d'un titre complet dans la séquence, comme pour un élément vidéo, au moyen d'effets.

Réglage de la position des objets

1. Sélectionnez un objet ou, à l'aide de la touche Maj, sélectionnez plusieurs objets.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la zone de dessin, faites glisser l'un des objets sélectionnés vers la nouvelle position.
 - Sélectionnez Titre > Transformation > Position, saisissez de nouvelles valeurs pour les positions X et Y, puis cliquez sur OK.
 - Dans la section Transformation du panneau Propriétés de titre, saisissez les valeurs Position X et Position Y.
 - A l'aide des touches fléchées, décalez l'objet par incréments de 1 pixel ou appuyez sur Maj+touche fléchée pour décaler l'objet par incréments de 5 pixels.
 - Sélectionnez Titre > Position, puis choisissez une option pour centrer l'objet sélectionné ou pour aligner son bord inférieur sur le bord inférieur de la marge admissible du titre.

Redimensionnement des objets



- ❖ Sélectionnez un objet ou, à l'aide de la touche Maj, sélectionnez plusieurs objets.
 - Pour redimensionner la largeur, faites glisser la poignée droite ou gauche d'un objet dans la zone de dessin.
 - Pour redimensionner la hauteur, faites glisser la poignée haute ou basse d'un objet dans la zone de dessin.
 - Pour conserver les proportions de l'objet, faites glisser les poignées d'angle ou latérales tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
 - Pour redimensionner tout en conservant les proportions de l'objet, faites glisser ses poignées d'angle tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
 - Pour redimensionner à partir du centre, faites glisser les poignées d'angle de l'objet tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée.
 - Pour définir des valeurs de redimensionnement en pourcentage, choisissez Titre > Transformation > Echelle, indiquez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur OK.
 - Pour définir des valeurs de redimensionnement en pixels, indiquez les valeurs Largeur et Hauteur dans le panneau Propriétés de titre.

Remarque : si vous faites glisser les poignées d'un objet texte créé au moyen des outils Texte horizontal ou Texte vertical, vous changez sa taille de police. Si le redimensionnement n'est pas régulier, la valeur Aspect du texte se modifie également.

Changement de l'angle de rotation d'objets

1. Sélectionnez un objet ou, à l'aide de la touche Maj, sélectionnez plusieurs objets.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la zone de dessin, placez le curseur juste à l'extérieur de l'un des points d'angle d'un objet. Lorsque le curseur prend la forme de l'icône de rotation , faites-le glisser dans la direction dans laquelle vous souhaitez régler l'angle. Pour opérer la rotation par incréments de 45 degrés, maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser l'outil.
- Sélectionnez l'outil Rotation  et faites glisser un objet dans la direction souhaitée.
- Sélectionnez Titre > Transformation > Rotation, saisissez une nouvelle valeur, puis cliquez sur OK.
- Dans le panneau Propriétés de titre, indiquez la valeur Rotation souhaitée, ou développez l'intitulé de la catégorie Rotation et faites glisser l'option d'Angle.

Déformation d'un ou de plusieurs objets

1. Sélectionnez un objet ou, à l'aide de la touche Maj, plusieurs objets.
2. Dans la section Propriétés du panneau Propriétés de titre, cliquez sur le triangle en regard de Déformer pour afficher ses options X et Y. Ajustez la valeur X pour déformer le texte le long de l'axe des X. Ajustez la valeur Y pour déformer l'image le long de l'axe des Y.

Remarque : la déformation affecte l'aspect horizontal (X) ou vertical (Y) complet d'un objet graphique. En revanche, dans un objet texte, chaque caractère est affecté individuellement.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Fonds, contours et tons foncés dans les titres

[Définition d'un fond pour du texte et des objets](#)

[Options de types de fond](#)

[Ajout d'un reflet](#)

[Ajout d'une texture pour un texte ou un objet](#)

[Ajout d'un contour à un texte ou un objet](#)

[Changement de l'ordre d'apparition des contours](#)

[Suppression des contours d'un objet ou d'un texte](#)

[Création d'une ombre portée](#)

Définition d'un fond pour du texte et des objets

[Haut de la page](#)

La propriété fond d'un objet définit la zone délimitée par les contours de l'objet. Cette propriété spécifie l'espace à l'intérieur d'un objet graphique ou à l'intérieur du contour de chaque caractère d'un objet texte. Vous pouvez remplir un objet entier ou des lettres individuelles de type.

Remarque : *si vous ajoutez un contour à un objet, ce contour comprend également un remplissage (voir [Ajout d'un contour à un texte ou un objet](#)).*

1. Sélectionnez l'objet à remplir.
2. Dans le panneau Propriétés de titre, cliquez sur le triangle en regard de la catégorie Remplissage, puis sélectionnez la case en regard de cette catégorie pour définir une option. Certaines options sont notamment les suivantes :

Type de fond Spécifie si une couleur est appliquée à l'intérieur du contour d'un objet texte ou graphique, et comment elle est appliquée.

Couleur Indique la couleur du remplissage. Cliquez sur le nuancier pour ouvrir un sélecteur de couleurs ou cliquez sur l'outil Pipette pour échantillonner une couleur à un point quelconque de l'écran. Les options de couleur varient en fonction du Type de fond spécifié.

Opacité Définit l'opacité du remplissage, de 0 % (transparent) à 100 % (opaque). Définissez l'opacité de la couleur de remplissage d'un objet afin de définir l'opacité des objets individuels dans un titre. Pour définir l'opacité globale d'un titre, ajoutez-le à une piste dans le panneau Montage au-dessus d'un autre élément. Réglez ensuite son opacité comme pour tout autre élément.

Options de types de fond

[Haut de la page](#)

Plein Crée un remplissage de couleur uniforme. Définissez les options appropriées.

Dégradé linéaire ou Dégradé radial Le dégradé linéaire crée un remplissage dégradé bicolore et linéaire. Le dégradé radial crée un remplissage dégradé bicolore et circulaire.

L'option Couleur spécifie la couleur de début et de fin des dégradés, qui apparaissent, respectivement, dans les zones de gauche et de droite, les taquets de couleur. Cliquez deux fois sur un taquet de couleur pour sélectionner une couleur. Faites glisser les taquets de couleur pour régler le lissé des transitions entre les couleurs.

L'option Couleur du taquet de couleur et l'option Opacité du taquet de couleur spécifient la couleur et l'opacité du taquet de couleur sélectionné. Cliquez sur le triangle situé au-dessus du taquet de couleur à définir et apportez les modifications nécessaires. L'option Angle (disponible uniquement pour l'option Dégradé linéaire) spécifie l'angle du dégradé. L'option Répétition spécifie le nombre de fois que le modèle de dégradé doit être répété.

Dégradé en quadrichromie Crée un dégradé composé de quatre couleurs, chacune des couleurs provenant de chacun des angles de l'objet.

L'option Couleur spécifie la couleur provenant de chaque angle de l'objet. Double-cliquez sur une zone dans l'un des coins pour choisir la couleur de ce coin.


L'option Couleur du taquet de couleur et l'option Opacité du taquet de couleur spécifient la couleur et l'opacité du coin inférieur droit. Pour sélectionner une couleur, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur la palette Couleur d'arrêt couleur pour ouvrir le Sélecteur de couleurs. Ensuite, sélectionnez une couleur.
- Cliquez sur la pipette Couleur d'arrêt couleur, puis cliquez sur une des couleurs à l'écran.

Biseau Ajoute un bord biseauté à l'arrière-plan. L'option Balance spécifie le pourcentage du biseau occupé par l'ombré.

Éliminer Supprime tout remplissage ou effet d'ombré.

Fantôme Spécifie l'affichage de l'effet d'ombré, mais pas du remplissage.

 Les options **Éliminer** et **Fantôme** fonctionnent mieux avec des objets présentant des ombrés et des traits.

Ajout d'un reflet

[Haut de la page](#)

Ajoutez un reflet au remplissage ou au contour d'un objet. Un reflet ressemble à une bande de lumière colorée sur la surface d'un objet. Vous pouvez définir la couleur, la taille, l'angle, l'opacité et la position d'un reflet.

1. Sélectionnez l'objet.
2. Sélectionnez Reflet dans le panneau Propriétés de titre.
3. Cliquez sur le triangle en regard de Reflet et définissez ses options.

Remarque : si la texture de l'objet assombrit le reflet, désélectionnez l'option Texture dans le panneau Propriétés de titre.

Ajout d'une texture pour un texte ou un objet

[Haut de la page](#)

Vous pouvez associer une texture au remplissage ou au contour d'un objet. Pour ajouter une texture, spécifiez un fichier vectoriel ou bitmap (par exemple, un fichier Photoshop) ou utilisez l'une des textures fournies avec Adobe Premiere Pro.

1. Sélectionnez l'objet.
2. Dans le panneau Propriétés de titre, cliquez sur le triangle en regard de Remplissage ou de Contours, puis cliquez sur le triangle en regard de Texture pour afficher les options.
3. Cliquez sur l'icône Texture.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le nuancier de textures, puis sélectionnez un fichier d'image sur le disque dur.
 - Accédez à Program Files/Adobe/Premiere Pro [version]/Presets/Textures (Windows) ou Applications/Adobe/Premiere Pro [version]/Presets/Textures (Mac OS) et sélectionnez une texture. Cliquez ensuite sur Ouvrir (Windows) ou Choisir (Mac OS).
5. Pour spécifier l'échelle, l'alignement et la fusion de la texture avec son objet associé, définissez l'une des options restantes :
Symétrie avec l'objet Retourne la texture horizontalement et verticalement en même temps que l'objet (pour faire basculer un objet, renversez les points d'ancrage de l'objet).

Rotation avec l'objet Fait pivoter la texture en même temps que l'objet.

Echelle - Objet X/Objet Y Spécifie la façon dont la texture doit s'étendre sur l'axe X ou Y lorsqu'elle est appliquée à l'objet. L'option Texture n'étend pas la texture mais l'applique à la surface de l'objet du coin supérieur gauche vers le coin supérieur droit. L'option Face tronquée étend la texture de manière à ce qu'elle couvre la surface entière, moins la zone couverte par les contours intérieurs. L'option Face étend la texture de manière à ce qu'elle couvre exactement la surface. L'option Caractère étendu prend en considération les contours pour le calcul de la zone sur laquelle la texture est étendue. Si, par exemple, vous disposez d'un large bord externe de 20 pixels, la texture s'étend au-delà des limites de la surface. Cependant, la texture sera tronquée sur la surface et seules les limites seront ajustées.

Echelle Horizontale, Echelle Verticale Etend la texture selon le pourcentage spécifié. Une valeur unique peut donner des résultats différents en fonction des choix d'échelle effectués. La valeur peut être comprise entre 1 % et 500 %. Par défaut, elle correspond à 100 %.

Echelle - Mosaïque X/Mosaïque Y Juxtapose la texture. Si aucune direction de mosaïque n'est spécifiée, la valeur vide (alpha=0) est utilisée.

Alignement - Objet X/Objet Y Spécifie la partie de l'objet sur laquelle la texture doit s'aligner. L'option Ecran aligne la texture sur le titre et non pas sur l'objet, ce qui vous permet de déplacer l'objet sans déplacer la texture. L'option Face tronquée aligne la texture sur la zone tronquée (la face moins les traits intérieurs). L'option Face aligne la texture sur la face normale et les traits ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'extension. L'option Caractère étendu aligne la texture sur la face étendue (la face plus les traits extérieurs).

Alignement - Règle X/Règle Y Aligne la texture sur les parties supérieure gauche, centre ou inférieure droite de l'objet spécifié par Objet X et Objet Y.

Décalage d'alignement X, Décalage d'alignement Y Spécifie le décalage horizontal et vertical (en pixels) pour la texture à partir du point d'application calculé. Le calcul de ce point d'application est fonction des valeurs des paramètres Objet X/Y et Règle X/Y. Cette valeur peut être comprise entre -1000 et 1000, et par défaut correspond à 0.

Mélange - Mixage Spécifie le pourcentage de rendu de la texture par rapport à un remplissage normal. Les valeurs possibles sont comprises entre -100 et 100. La valeur -100 indique qu'aucune texture n'est utilisée et que le dégradé domine. La valeur 100 utilise uniquement la texture. La valeur 0 utilise les deux aspects de l'objet de façon uniforme. L'option Mélange - Mixage détermine également la manière dont les incrustations de l'accélération (définie avec l'option Incrust. de fond) et de la texture (définie avec l'option Incrust. de texture) sont utilisées.

Echelle alpha Réajuste la valeur alpha pour la texture dans sa globalité. Cette option vous permet de rendre l'objet transparent. Si la couche alpha est dans la plage de valeur appropriée, cette option fait office de curseur de transparence.

Règle composite Spécifie la couche d'une texture entrante utilisée pour déterminer la transparence. Dans pratiquement tous les cas, la couche alpha est utilisée. Toutefois, si par exemple vous disposez d'une texture rouge et noir, vous pouvez quand même forcer la transparence en sélectionnant la couche rouge comme couche alpha.

Inverser composite Inverse les valeurs alpha entrantes. Pour certaines textures, la gamme alpha est inversée. Utilisez cette option si la zone censée être remplie est transparente.

Remarque : pour supprimer la texture sélectionnée d'un objet, désélectionnez Texture dans le panneau Propriétés de titre.

Ajout d'un contour à un texte ou un objet

Vous pouvez ajouter un contour à vos objets. Vous pouvez ajouter à la fois des contours intérieurs et des contours extérieurs. Les contours intérieurs correspondent au contour du bord intérieur de vos objets, et les contours extérieurs correspondent au contour du bord extérieur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 contours à chaque objet. Après avoir ajouté le contour, vous pouvez régler la couleur, le type de fond, l'opacité, le reflet et la texture. Par défaut, les contours sont énumérés et affichés dans leur ordre de création ; toutefois, vous pouvez facilement changer cet ordre.

1. Sélectionnez l'objet.
2. Dans la section Propriétés du panneau Propriétés de titre, développez la catégorie Contours.
3. Cliquez sur Ajouter à côté de Contours intérieurs ou Contours extérieurs.
4. Définissez l'une des options suivantes :
 - Type** Spécifie le type de contour que vous appliquez. L'option Profondeur crée un contour qui fait apparaître l'objet en relief. L'option Bord crée un contour qui fait le pourtour du bord intérieur ou extérieur de l'objet. L'option Face compensée crée une copie de l'objet, à laquelle vous pouvez ensuite appliquer des valeurs et un décalage.
 - Taille** Spécifie la taille du contour, en lignes de balayage. Cette option n'est pas disponible pour le type de contour Face compensée.
 - Angle** Spécifie l'angle de décalage du contour, en degrés. Cette option n'est pas disponible pour le type de contour Bord.
 - Amplitude** Spécifie la hauteur du contour. Cette option est uniquement disponible pour le type de contour Face compensée.
 - Type de fond** Spécifie le type de remplissage pour le contour. Tous les types de fond, y compris Reflet et Texture, fonctionnent exactement comme les options de remplissage.

 Sélectionnez et désélectionnez les options de contour pour faire des essais avec différentes combinaisons.

Changement de l'ordre d'apparition des contours

1. Sélectionnez un objet contenant plusieurs contours.
2. Dans le panneau Propriétés de titre, sélectionnez le contour à déplacer.
3. Choisissez Monter pour faire monter le contour sélectionné d'un niveau dans la liste ou Descendre pour le faire descendre d'un niveau.

Suppression des contours d'un objet ou d'un texte

1. Sélectionnez un objet contenant au moins un contour.
2. Dans le module de titrage, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer les contours d'un objet, sélectionnez l'objet en question.
 - Pour supprimer les contours du texte, cliquez sur l'outil Texte **T**, puis faites glisser le pointeur pour sélectionner le texte.
3. Dans le panneau Propriétés de titre, cliquez sur le triangle en regard de Contours pour développer la catégorie.
4. Développez Contours intérieurs, Contours extérieurs, ou les deux.
5. Sélectionnez Contour intérieur ou Contour extérieur.
6. Cliquez sur Supprimer.

Création d'une ombre portée

Ajoutez des ombres portées aux objets que vous créez dans le module de titrage. Les différentes options d'ombré vous donnent un contrôle total sur la couleur, l'opacité, l'angle, la distance, la taille et la largeur.

1. Sélectionnez un objet.
2. Dans le panneau Propriétés de titre, sélectionnez Ombre.
3. Cliquez sur la flèche en regard de l'option Ombre pour définir l'une des valeurs suivantes :
 - Distance** Spécifie, en pixels, le décalage de l'ombre par rapport à l'objet.

Taille Spécifie la taille de l'ombre.

Diffusion Spécifie jusqu'à quel point les limites de couche alpha d'un objet peuvent être étendues avant de devenir floues. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les petits éléments peu visibles, comme les hampes inférieures ou supérieures des lettres qui ont tendance à disparaître si vous appliquez un flou important.

Titres à déroulement vertical ou horizontal

Création d'un titre à déroulement vertical ou horizontal

Options de minutage pour le déroulement à la verticale/horizontale

Conversion d'un titre en un autre type

Les titres, images et logos statiques suffisent à certains projets. Toutefois, nombreux sont ceux qui nécessitent des titres qui défilent dans le métrage. Les titres qui défilent verticalement dans le métrage sont des titres à déroulement vertical. Les titres qui défilent horizontalement sont des titres à déroulement horizontal.

Remarque : la longueur du titre dans le panneau Montage détermine la vitesse du déroulement vertical ou horizontal. Plus la séquence du titre est longue, plus le défilement est lent.

Création d'un titre à déroulement vertical ou horizontal

[Haut de la page](#)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer un titre à déroulement vertical, sélectionnez Titre > Nouveau titre > Déroulement à la verticale par défaut.
- Pour créer un titre à déroulement horizontal, sélectionnez Titre > Nouveau titre > Déroulement à l'horizontale par défaut.

2. Créez les objets texte et graphique pour un titre à déroulement vertical ou horizontal. Utilisez la barre de défilement du panneau Titrage pour afficher les zones du titre qui n'apparaissent pas à l'écran. Lorsque le titre est ajouté à la séquence, les zones du titre qui n'apparaissent pas à l'écran défilent verticalement ou horizontalement pour arriver dans l'écran.

 Pour des génériques déroulants à la verticale, créez une longue zone de texte au moyen de l'outil Texte captif, puis utilisez l'alignement, les tabulations et l'interlignage pour affiner la mise en forme.

3. Dans le panneau Titrage, cliquez sur le bouton Options de déroulement à la verticale/horizontale .

4. Spécifiez les options Direction et Minutage appropriées, puis cliquez sur OK.

Remarque : vous pouvez indiquer une direction uniquement pour les titres à déroulement horizontal.

Andrew Devis [propose ce didacticiel vidéo](#) sur la création de titres à déroulement vertical.

Dans ce didacticiel vidéo Adobe Premiere Pro, Phil Hawkins explique, étape par étape, comment créer et utiliser des génériques déroulants.

Options de minutage pour le déroulement à la verticale/horizontale

[Haut de la page](#)

Début hors écran Spécifie que le déroulement vertical commence hors du champ de vision pour arriver dans l'écran.

Fin hors écran Spécifie que le déroulement vertical se poursuit jusqu'à ce que les objets soient hors du champ de vision.

Preroll Spécifie le nombre d'images apparaissant avant le début du déroulement vertical.

Entrée progressive Spécifie le nombre d'images du titre défilant à une vitesse croissante jusqu'à atteindre la vitesse de lecture normale.

Sortie progressive Spécifie le nombre d'images du titre défilant à une vitesse décroissante jusqu'à la fin du déroulement vertical.

Postroll Spécifie le nombre d'images apparaissant après la fin du déroulement vertical.

Déroulement vers la gauche, déroulement vers la droite Spécifie le sens du défilement.

Conversion d'un titre en un autre type

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Module de titrage, sélectionnez la case à cocher que vous voulez convertir, et cliquez sur le bouton Options de déroulement à la verticale/l'horizontale.

2. Pour le Type de titre, indiquez le type de titre voulu et, si nécessaire, spécifiez les options de minutage.

3. Cliquez sur OK.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Styles de texte du module de titrage

Modification de l'affichage des échantillons de styles

Modification des caractères par défaut dans les nuanciers

Création d'un style

Application d'un style à un objet

Spécification des caractères dans le panneau Styles de titre

Suppression, duplication d'un style ou attribution d'un nouveau nom

Gestion des bibliothèques de styles

Vous pouvez enregistrer une combinaison de propriétés de couleur et de caractéristiques typographiques sous la forme d'un style, en vue d'une utilisation ultérieure. Vous pouvez enregistrer un nombre de styles illimité. Les vignettes de tous les styles enregistrés apparaissent dans le panneau Styles de titre, ce qui vous permet d'appliquer rapidement vos styles personnalisés dans les projets. Adobe Premiere Pro contient également un jeu de styles par défaut.

Par défaut, il stocke tous les styles enregistrés sous la forme de fichiers de bibliothèque de styles, dotés de l'extension .prsl. Lorsque vous enregistrez une bibliothèque de styles, vous enregistrez le jeu complet de styles apparaissant dans le module de titrage.

La bibliothèque de styles prédéfinis se trouve à l'emplacement suivant :

- (Windows) Program Files/Adobe/Premiere Pro [version]/Presets/Styles
- (Mac OS) Applications/Premiere Pro [version]/Presets/Styles

Les styles personnalisés sont stockés à l'emplacement suivant :

- (Windows) Mes documents/Adobe/Premiere Pro/[version]/Styles
- (Mac OS) Documents/Adobe/Premiere Pro/[version]/styles

Si vous partagez des styles, vérifiez que les fichiers des polices, des textures et arrière-plans sont disponibles sur tous les systèmes.

La vignette Style en cours présente toujours les propriétés que vous avez appliquées à l'élément actuellement sélectionné.

Modification de l'affichage des échantillons de styles

[Haut de la page](#)

Le panneau Styles de titre affiche la bibliothèque de styles par défaut ainsi que les nuanciers de styles que vous créez ou chargez. Par défaut, cette section affiche de grands échantillons de texte en y appliquant le style chargé. Vous avez toutefois la possibilité d'afficher des nuanciers de styles de petite taille ou uniquement les noms des styles.

❖ Dans le menu du panneau Styles de titre, choisissez l'une des options suivantes :

Texte seul Affiche uniquement le nom du style.

Petites vignettes Affiche uniquement des échantillons de styles de texte de petite taille.

Grandes vignettes Affiche uniquement des échantillons de styles de texte de grande taille.

Modification des caractères par défaut dans les nuanciers

[Haut de la page](#)

Vous pouvez modifier les caractères par défaut qui apparaissent dans les nuanciers.


1. Sélectionnez Edition > Préférences > Titrage (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Titrage (Mac OS).
2. Dans la zone Nuances de styles, saisissez jusqu'à deux caractères devant apparaître dans les nuanciers de styles.
3. Cliquez sur OK.

Création d'un style

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez un objet possédant les propriétés que vous souhaitez enregistrer sous forme de style.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le menu du panneau Styles de titre, choisissez Nouveau style.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez (Mac OS) dans le panneau Style de titre, puis choisissez Nouveau style.
3. Saisissez le nom du style, puis cliquez sur OK. En fonction de l'option d'affichage que vous sélectionnez, un échantillon affiche le nouveau style ou son nom apparaît dans le panneau Styles de titre.

Application d'un style à un objet

1. Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez appliquer le style.
2. Dans le panneau Styles de titre, cliquez sur le nuancier de styles que vous souhaitez appliquer.
 *Pour que le type de police du style ne soit pas appliqué à la police dans votre titre, maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée et cliquez sur le nuancier de styles.*

Spécification des caractères dans le panneau Styles de titre

Vous pouvez spécifier les caractères affichés dans le panneau Styles de titre.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Titrage (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Titrage (Mac OS).
2. Dans le champ Nuances de styles, tapez les caractères (2 maximum) qui doivent s'afficher dans le panneau Styles de titre.
3. Cliquez sur OK.

Suppression, duplication d'un style ou attribution d'un nouveau nom

❖ Dans le panneau Styles de titre, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer un style, sélectionnez-le, puis choisissez Supprimer le style dans le menu du panneau Styles de titre.
Remarque : *cette procédure supprime uniquement le nuancier ou son nom de la zone d'affichage. Le style reste dans la bibliothèque. Utilisez les commandes Ajouter la bibliothèque des styles, Réinitialiser la bibliothèque des styles ou Remplacer la bibliothèque des styles pour afficher la bibliothèque des styles à nouveau.*
- Pour dupliquer un style, sélectionnez-le, puis choisissez Dupliquer le style dans le menu du panneau Styles de titre. Le style sélectionné apparaît en double dans le panneau Styles de titre.
- Pour renommer un style, sélectionnez-le, puis choisissez Renommer le style dans le menu Styles de titre. Saisissez un nouveau nom (32 caractères maximum) dans la boîte de dialogue Renommer le style, puis cliquez sur OK.

Gestion des bibliothèques de styles

Après avoir créé un style, vous pouvez l'enregistrer dans une collection, ou bibliothèque de styles, avec d'autres styles. Par défaut, les styles que vous créez apparaissent dans la bibliothèque de styles active, mais vous pouvez créer de nouvelles bibliothèques pour y enregistrer des styles. Par exemple, vous pouvez supprimer l'affichage de la bibliothèque de styles en cours, créer de nouveaux styles pendant que vous travaillez, puis enregistrer ces styles dans votre propre bibliothèque.

❖ Dans le panneau Styles de titre, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour rétablir les bibliothèques de styles par défaut, choisissez Réinitialiser la bibliothèque des styles dans le menu Styles.
- Pour enregistrer une bibliothèque de styles, choisissez Enregistrer la bibliothèque des styles dans le menu Styles. Tous les styles visibles dans la section Styles sont enregistrés. Spécifiez un nom et un emplacement pour le fichier de la bibliothèque de styles, puis cliquez sur Enregistrer. Adobe Premiere Pro enregistre les fichiers de bibliothèques de styles dotés de l'extension .prsl.
- Pour charger une bibliothèque de styles enregistrée, sélectionnez Ajouter la bibliothèque des styles dans le menu du panneau Style de titre. Parcourez ensuite la bibliothèque, sélectionnez-la, puis cliquez sur Ouvrir (Windows) ou Choisir (Mac).
- Pour remplacer une bibliothèque de styles, choisissez Remplacer la bibliothèque de styles dans le menu du panneau Styles de titre. Localisez la bibliothèque de styles que vous voulez utiliser comme bibliothèque de remplacement, puis cliquez sur Ouvrir (Windows) ou Choisir (Mac OS).



Effets et transitions

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

A propos des effets

[Effets fixes](#)

[Effets standard](#)

[Effets basés sur des éléments et sur des pistes](#)

[Modules externes d'effets](#)

[Effets accélérés par GPU](#)

[Effets haute résolution](#)

Adobe Premiere Pro offre une grande variété d'effets audio et vidéo applicables aux éléments de votre programme vidéo. Un effet permet d'ajouter une caractéristique – visuelle ou sonore – ou un attribut inhabituel. Un effet peut, par exemple, affecter l'exposition ou la couleur du film, modifier les sons, déformer les images ou ajouter une touche artistique. Vous pouvez également utiliser des effets pour faire pivoter ou animer un élément, ou pour modifier sa taille et sa position dans l'image. Vous pouvez contrôler l'intensité d'un effet au moyen des valeurs définies. Vous pouvez également animer les contrôles pour la plupart des effets à l'aide d'images clés dans le panneau Options d'effet ou dans un panneau Montage.

Vous pouvez créer et appliquer des préconfigurations à tous les effets. Vous pouvez animer les effets en utilisant des images clés et afficher des informations sur des images clés individuelles directement dans le panneau Montage.

Pour consulter des listes et des descriptions des effets et transitions, voir les sections [Liste des effets](#) et [Liste des effets et transitions audio](#).

Effets fixes

[Haut de la page](#)

Chaque élément ajouté dans le panneau Montage comporte des effets fixes pré-appliqués ou intégrés. Les effets fixes contrôlent les propriétés inhérentes à un élément et s'affichent dans le panneau Options d'effet lorsque vous sélectionnez l'élément. Vous pouvez régler tous les effets fixes dans le panneau Options d'effet. Cependant, le Moniteur du programme, le panneau Montage et le panneau Mixage audio proposent également des commandes dont l'utilisation se révèle souvent plus facile. Les effets fixes sont notamment les suivants :

Trajectoire Intègre des propriétés qui permettent d'animer, de faire pivoter et de mettre à l'échelle des éléments, d'ajuster leur propriété d'anti-scintillement ou de les combiner à d'autres éléments. (Pour modifier l'effet Trajectoire dans le Moniteur du programme, voir [Réglage de la position](#), de l'échelle et de la rotation et Animation de la trajectoire dans le Moniteur du programme.)


Opacité Permet de réduire l'opacité d'un élément en vue de l'utiliser dans des effets comme les superpositions et les fondus.

Remappage temporel Vous permet de ralentir, accélérer ou inverser la lecture, ou geler une image, pour toute partie d'un élément. Offre un contrôle précis pour l'accélération ou le ralentissement de ces modifications.

Volume Contrôle le volume d'un élément qui contient de l'audio. (Pour plus d'informations sur le réglage de l'effet Volume, voir [Réglage du volume des pistes avec des images clés](#), [Réglage du volume dans le panneau Options d'effet](#), [Définition du volume d'une piste dans le panneau Mixage audio](#), [Réglage du gain et du volume](#), [Normalisation d'un ou de plusieurs éléments](#) et [Normalisation de la piste principale](#).)

Des effets fixes étant déjà intégrés à chaque élément, il vous suffit de modifier leurs propriétés pour les activer.

Adobe Premiere Pro restitue les effets fixes après chaque effet standard appliqué à un élément. Les effets standard sont restitués dans l'ordre dans lequel ils apparaissent (de haut en bas). Vous pouvez modifier l'ordre des effets standard en les faisant glisser vers une nouvelle position dans le panneau Options d'effet, mais vous ne pouvez pas changer l'ordre des effets fixes.

 *Si vous souhaitez modifier l'ordre de rendu des effets fixes, utilisez plutôt l'option Effets standard. Utilisez l'effet Transformation en lieu et place de l'effet Trajectoire. Utilisez l'effet Réglage alpha au lieu de l'effet Opacité et l'effet Volume au lieu de l'effet Volume fixe. Ces effets sont différents des effets fixes, mais leurs propriétés sont identiques.*

Remarque : dans ces vidéos, les effets fixes sont désignés « effets de transformation ». Pour plus d'informations sur les effets Transformation, voir la section [Effets Transformation](#).

Effets standard

[Haut de la page](#)

Les effets standard sont des effets supplémentaires que vous devez appliquer préalablement à un élément pour créer l'effet souhaité. Vous pouvez appliquer plusieurs effets standard ou combinaisons de ces effets à un élément d'une séquence. Ces effets permettent d'ajouter des caractéristiques spécifiques ou de modifier votre vidéo, notamment modifier la tonalité ou rogner les pixels. Le panneau Effets d'Adobe Premiere Pro comprend de nombreux effets vidéo et audio. Les effets standard doivent être appliqués à un élément, puis modifiés dans le panneau Options d'effet. Certains effets vidéo permettent la manipulation directe grâce aux poignées du Moniteur du programme. Toutes les propriétés des effets standard peuvent être animées par le biais des images clés et de la modification de la forme des graphiques dans le panneau Options d'effet. Le lissé et la vitesse de l'animation d'un effet peuvent être affinés en modifiant la forme des courbes Bézier dans le panneau Options d'effet.

Remarque : les effets disponibles dans le panneau Effets varient en fonction des fichiers d'effets contenus dans le sous-dossier des langues du dossier Modules externes d'Adobe Premiere Pro. Vous pouvez étendre le répertoire d'effets en ajoutant les fichiers de module Adobe compatibles

Effets basés sur des éléments et sur des pistes

Tous les effets vidéo (fixes et standard), sont basés sur des éléments. Ils modifient les éléments individuels. Vous pouvez appliquer un effet basé sur des éléments à plusieurs éléments simultanément en créant une séquence imbriquée.

Les effets audio peuvent être appliqués aux éléments ou aux pistes. Utilisez le Mixage audio pour appliquer des effets basés sur les pistes. Si vous ajoutez des images clés à un effet, vous pouvez ensuite modifier ce dernier dans le panneau Mixage audio ou Montage.

Modules externes d'effets

Outre les dizaines d'effets inclus avec Adobe Premiere Pro, beaucoup d'autres sont disponibles sous la forme de modules externes, que vous pouvez vous procurer auprès d'Adobe ou de fournisseurs tiers, ou encore par l'intermédiaire d'applications compatibles. Ainsi, de nombreux modules externes Adobe After Effects et VST sont utilisables dans Adobe Premiere Pro. Toutefois, Adobe prend officiellement en charge uniquement les modules externes installés avec l'application.

Un effet est disponible dans Adobe Premiere Pro lorsque son fichier de module externe est présent dans le dossier Plug-ins commun :

- (Windows) Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\<version>\MediaCore
- (Mac OS) /Library/Application Support/Adobe/Common/Plug-ins/<version>/MediaCore

L'utilisation du programme d'installation d'un module externe constitue le meilleur moyen de s'assurer que le module et ses fichiers sont installés au bon endroit.

Lorsque vous ouvrez un projet contenant des références à des effets manquants, Adobe Premiere Pro effectue les opérations suivantes :

- vous indique les effets manquants ;
- marque les effets comme hors connexion ;
- effectue le rendu sans les effets.

Pour obtenir la liste des modules externes tiers, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Le site Web [Toolfarm](#) propose une liste de modules externes tiers pour Adobe Premiere Pro.

Pour plus d'informations sur le pôle de développement d'Adobe Premiere Pro (ressources SDK pour le développement de modules externes), rendez-vous sur le [site Web d'Adobe](#).

Dans [ce didacticiel vidéo](#), Clay Asbury explique comment utiliser les outils Pop et HSL (TSI) de Looks 2 (Magic Bullet Suite 11).

Remarque : pour modifier un projet qui contient des modules externes sur plusieurs ordinateurs, installez les modules externes sur tous les ordinateurs.

Effets accélérés par GPU

Certains effets peuvent accélérer le rendu en tirant parti de la puissance de traitement d'une carte graphique certifiée. Cette accélération des effets à l'aide de la technologie CUDA constitue l'un des composants du puissant logiciel Mercury Playback Engine dans Adobe Premiere Pro.

Pour connaître la configuration système requise d'Adobe Premiere Pro, y compris une liste des cartes graphiques certifiées pour l'accélération CUDA des effets dans Adobe Premiere Pro, consultez le [site Web d'Adobe](#). Pour obtenir la liste des différentes catégories de matériel compatible avec Adobe Premiere Pro, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Adobe recommande

[i](#) Vous souhaitez partager un didacticiel ?



GPU-Accelerated Effects Performance Enhancements

Jeff Sengstack

Apprenez à tirer parti des effets accélérés par GPU. Ce didacticiel explique comment identifier les effets accélérés et activer la prise en charge de GPU. Il répertorie également les cartes graphiques qui prennent en charge l'accélération GPU dans Adobe Premiere Pro.



Optimize a Computer for the Mercury Playback Engine

Jeff Sengstack

Jeff Sengstack offre des conseils pour optimiser un système informatique et Adobe Premiere Pro afin d'obtenir de meilleures performances.

Pour plus d'informations sur le filtrage des effets dans le panneau Effets, de sorte que vous puissiez aisément localiser les effets accélérés, voir la section Filtrage des effets par type.

Sur le [site Web d'Adobe](#), Jeff Sengstack propose des conseils détaillés pour optimiser un système informatique et Adobe Premiere Pro afin

d'obtenir de meilleures performances.

Le traitement d'un élément par la portion d'accélération matérielle CUDA de Mercury Playback Engine dépend des dimensions de l'image et de la mémoire GPU disponible. Pour plus de détails, consultez cette page sur le blog de Todd Kopriva relatif à la [zone de travail Adobe Premiere Pro](#) .

Par ailleurs, les fonctionnalités de traitement CUDA de Mercury Playback Engine accélèrent et améliorent certaines autres caractéristiques, notamment la mise à l'échelle. Pour plus de détails, consultez cette page sur le blog de Todd Kopriva relatif à la [zone de travail Adobe Premiere Pro](#).

[Cet article de forum](#) présente de manière approfondie le logiciel Mercury Playback Engine et la manière dont Adobe Premiere Pro utilise CUDA.

Pour obtenir un récapitulatif des mises à jour de l'accélération CUDA dans Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

[Cet article sur le site Web d'Adobe](#) donne des détails sur Mercury Playback Engine et sur CUDA et répond aux questions les plus fréquentes.

[Consultez cette page](#) pour plus d'informations sur le traitement CUDA dans Adobe Premiere Pro CS5.5 et versions ultérieures.

Remarque : sur Mac OS, les fonctionnalités d'accélération CUDA nécessitent Mac OS X v10.6.3 ou version ultérieure.

Activation ou désactivation de l'accélération GPU des effets

1. Sélectionnez Projet > Réglages du projet > Général.
2. Dans la section Lecture et rendu vidéo, sélectionnez le rendu approprié : Accélération GPU Mercury Playback Engine ou Logiciel Mercury Playback Engine uniquement.

Liste des effets accélérés par GPU dans Adobe Premiere Pro

Voici une liste d'effets et de transitions qui peuvent être accélérés par CUDA dans Adobe Premiere Pro :

- Réglage alpha
- 3D simple
- Noir & blanc
- Luminosité et contraste
- Balance des couleurs (RVB)
- Filtre chromatique (Windows uniquement)
- Remplacement de couleur
- Recadrage
- Ombre portée
- Lissage
- Cache de transparence à huit points
- Masquage par extraction
- Correcteur chromatique rapide
- Cache de transparence à quatre points
- Correction gamma
- Cache de transparence (4, 8, 16)
- Flou gaussien
- Miroir horizontal
- Niveaux
- Correcteur de luminance
- Courbe de luminance
- Bruit
- Amplification
- Courbes RVB
- Correcteur chromatique RVB
- Plus net
- Cache de transparence à seize points
- Correcteur chromatique tridirectionnel

Code temporel

- Teinte
- Incrustation Cache de piste
- Incrusteur UltraKey
- Limiteur vidéo
- Miroir vertical
- Fondu enchaîné
- Fondu au noir
- Fondu au blanc

Liste des effets accélérés par GPU dans Adobe Premiere Pro

Voici une liste d'effets et de transitions supplémentaires qui peuvent être accélérés par CUDA dans Adobe Premiere Pro :

- Flou directionnel
- Flou accéléré
- Inversion
- Fondu additif
- Fondu du film

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)



The New Film Dissolve Effect

Todd Kopriva

Des informations importantes concernant la nouvelle transition Fondu du film sont incluses dans cette vidéo de Video2Brain.


Liste des effets accélérés par GPU dans Adobe Premiere Pro CS6

Voici une liste d'effets et de transitions supplémentaires qui peuvent être accélérés par CUDA dans Adobe Premiere Pro CS6.

- Stabilisation de déformation

Effets haute résolution

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro s'accompagne d'effets vidéo et de transitions prenant en charge le traitement vidéo haute résolution. Lorsqu'ils sont appliqués à des éléments haute résolution, tels que des fichiers Photoshop 16 bits par canal (bpc) et des fichiers vidéo au format v210, ces effets peuvent être rendus avec des pixels de 32 bpc. Ceci se traduit par une meilleure résolution des couleurs et une plus grande fluidité des dégradés qu'avec la norme précédente de 8 bits par canal. Pour chaque effet à haute résolution, un badge 32 bpc  apparaît à droite du nom de l'effet dans le panneau Effets.

Pour activer le rendu haute résolution pour ces effets, sélectionnez l'option de rendu vidéo Résolution maximale dans la boîte de dialogue Nouvelle séquence.

Pour obtenir des instructions sur le filtrage des effets dans le panneau Effets, de sorte que vous puissiez aisément localiser les effets haute résolution, reportez-vous à la section Filtrage des effets par type.

Remarque : les effets 32 bpc génèrent un rendu à 32 bpc uniquement si chaque effet de la structure de rendu est un effet compatible 32 bpc. Si vous placez un effet 8 bpc dans une séquence contenant un effet 32 bpc, Adobe Premiere Pro effectue le rendu de tous les effets de la séquence à 8 bits.

Karl Soule explique les effets haute résolution et les effets YUV dans deux articles sur le site Web d'Adobe :

- [What is YUV?](#) (qu'est-ce que YUV ?)
- [Understanding color processing: 8-bit, 10-bit, 32-bit, and more](#) (Définition du traitement des couleurs : 8 bits, 10 bits, 32 bits et plus)



Application, suppression, recherche et organisation des effets

Recherche et regroupement des effets

Application d'effets aux éléments

Copier et coller des effets d'élément

Suppression des effets sélectionnés d'un élément

Supprimer tous les effets sélectionnés d'un élément

Désactivation ou activation des effets d'un élément

[Haut de la page](#)

Recherche et regroupement des effets

Les effets standard figurent dans le panneau Effets et sont organisés en deux chutiers principaux, Effets vidéo et Effets audio. Au sein de chaque chutier, Adobe Premiere Pro répertorie les effets par type dans des chutiers imbriqués. Par exemple, le chutier Flou et netteté contient des effets pour rendre une image floue, notamment le Flou gaussien et le Flou directionnel.

Les effets audio sont regroupés par type d'éléments audio pris en charge : mono, stéréo ou 5.1.

Vous pouvez également rechercher un effet en saisissant son nom dans la zone Contenu.




Pour ouvrir le panneau Effets, sélectionnez Fenêtre > Effets ou cliquez sur l'onglet Effets.

Karl Soule explique la signification des icônes pour les effets 32 bits (32 bpc) et YUV dans deux articles sur le site Web d'Adobe :

- [What is YUV?](#) (qu'est-ce que YUV ?)
- [Understanding color processing: 8-bit, 10-bit, 32-bit, and more](#) (Définition du traitement des couleurs : 8 bits, 10 bits, 32 bits et plus)

Filtrage des effets par type


Trois boutons s'affichent sous le champ de recherche dans le coin supérieur gauche du panneau Effets. Ces boutons agissent comme des filtres pour trois types d'effets :

-  effets accélérés (voir la section Effets accélérés par GPU)
-  effets Couleur 32 bits (voir la section Effets haute résolution)
-  Effets YUV


Lorsque l'un de ces boutons est activé, seuls les effets et les transitions de son type sont répertoriés dans la liste des effets. Vous pouvez activer un ou plusieurs de ces boutons afin d'axer le filtrage de la liste d'effets sur une combinaison d'attributs.

Remarque : *l'accélération est disponible pour un effet accéléré uniquement si une carte vidéo prise en charge est installée. Dans le cas contraire, le bouton du filtre Effets accélérés fonctionne toujours, mais le badge Effets accélérés affiche un état désactivé afin d'indiquer que cette accélération n'est pas disponible.*

Création de chutiers d'effets favoris

1. Dans le panneau Effets, cliquez sur le bouton Nouveau chutier personnalisé  ou choisissez Nouveau chutier personnalisé dans le menu du panneau Effets. Un nouveau chutier personnalisé apparaît dans le panneau Effets. Vous pouvez le renommer.
2. Faites glisser des effets vers le chutier personnalisé. Une copie des effets figure dans le chutier personnalisé. Vous pouvez créer des chutiers personnalisés supplémentaires qui seront numérotés.
3. Pour renommer le chutier existant, cliquez sur le nom existant pour sélectionner le dossier. Cliquez à nouveau pour sélectionner le champ du nom, puis saisissez le nouveau nom.

Suppression d'un chutier personnalisé

1. Dans le panneau Effets, sélectionnez un chutier personnalisé et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Supprimer les éléments personnalisés .
 - Sélectionnez Supprimer les éléments personnalisés dans le menu du panneau Effets.
 - Appuyez sur la touche Suppr.
 - Appuyez sur la touche Retour arrière.

Remarque : *seul le panneau Effets permet de supprimer les chutiers personnalisés.*

2. Cliquez sur OK.

Application d'effets aux éléments

Vous pouvez appliquer un ou plusieurs effets standard à un élément en faisant glisser les icônes correspondantes depuis le panneau Effets vers l'élément en question dans un panneau Montage. Une autre solution consiste à sélectionner l'élément et à faire glisser l'icône de l'effet vers le panneau Options d'effet. Dans Adobe Premiere Pro CS6, sélectionnez l'élément, puis double-cliquez sur un effet dans le panneau Effets pour l'appliquer. Vous pouvez appliquer le même effet à plusieurs reprises en utilisant, à chaque fois, des réglages différents.

Vous pouvez appliquer des effets standard à plusieurs éléments en même temps en sélectionnant d'abord tous les éléments à affecter.

Vous pouvez également désactiver temporairement des effets, ce qui annule l'effet sans le supprimer, ou supprimer l'effet complètement.

Pour visualiser et régler les effets d'un élément sélectionné, utilisez le volet Options d'effet. Vous pouvez également afficher et modifier les effets d'un élément dans le panneau Montage en développant ses pistes et en sélectionnant les options d'affichage appropriées.

Par défaut, lorsque vous appliquez un effet à un élément, cet effet reste actif pendant la durée de l'élément. Vous pouvez cependant lancer et finir l'effet à des moments précis ou en varier l'intensité avec le temps à l'aide des images clés.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour appliquer un ou plusieurs effets à un seul élément, sélectionnez les effets souhaités et faites-les glisser vers l'élément dans la fenêtre Montage.
- Pour appliquer un ou plusieurs effets à plusieurs éléments, sélectionnez d'abord les éléments. Cliquez en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée sur chacun des éléments de votre choix dans la fenêtre de montage. Faites ensuite glisser un seul effet ou un groupe d'effets vers n'importe quel élément sélectionné.
- Sélectionnez un élément, puis double-cliquez sur l'effet (Premiere Pro CS6).

Pour appliquer un effet audio, faites-le glisser vers un élément audio ou une partie audio d'un élément vidéo. Vous ne pouvez pas appliquer d'effets audio à un élément si l'option Afficher le volume des pistes ou l'option Afficher les images clés est activée pour la piste audio.

 Si l'élément est sélectionné dans un panneau Montage, vous pouvez faire glisser directement l'effet vers le panneau Options d'effet.

2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour afficher les options d'un effet, puis spécifiez les valeurs de l'option.

Copier et coller des effets d'élément

Copier les effets d'un élément et les coller dans un ou plusieurs autres éléments est une opération relativement simple. Vous pouvez, par exemple, appliquer une même correction colorimétrique à une série d'éléments saisis dans des conditions d'éclairage semblables. Vous pouvez copier des effets d'un élément dans une seule piste d'une séquence et les coller dans des éléments d'une autre piste. Vous ne devez pas cibler la piste de destination.

Vous pouvez copier et coller des effets individuels dans le panneau Options d'effet. Vous pouvez aussi copier toutes les valeurs d'effets (y compris les images clés pour les effets Fixes et standard) d'un élément vers une séquence. Vous pouvez coller ces valeurs dans un autre élément d'une séquence à l'aide de la commande Coller les attributs. Avec Coller les attributs, les effets propres à l'élément source (Trajectoire, Opacité, Remappage temporel et Volume) remplacent les effets dans l'élément de destination. Tous les autres effets (notamment les images clés) sont ajoutés à la liste des effets déjà appliqués aux éléments de destination.

Si l'effet comporte des images clés, celles-ci apparaissent à des positions comparables dans l'élément cible, et commencent au début de l'élément. Si l'élément cible est plus court que l'élément source, les images clés sont collées au-delà du point de sortie de l'élément. Pour afficher ces images clés, déplacez le point de sortie de l'élément vers une position ultérieure à celle des images clés, ou désélectionnez l'option Accrocher à l'élément.

Remarque : vous pouvez également copier et coller des images clés d'un réglage d'effet dans un autre réglage compatible. Voir Copier et coller des images clés.

1. Dans un panneau Montage, sélectionnez l'élément qui contient le ou les effets à copier.
2. (Facultatif) Pour sélectionner un ou plusieurs effets à copier, sélectionnez ceux de votre choix dans le panneau Options d'effet. Cliquez sur les différents effets en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner tous les effets, ignorez cette étape.
3. Sélectionnez Edition > Copier.
4. Dans le panneau Montage, sélectionnez l'élément dans lequel coller l'effet, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour coller un ou plusieurs effets, sélectionnez Edition > Coller.
 - Pour coller tous les effets, sélectionnez Edition > Coller les attributs.

Suppression des effets sélectionnés d'un élément

1. Sélectionnez l'élément dans un panneau Montage. Pour être sûr qu'un seul élément est sélectionné, cliquez sur l'espace vide dans le panneau Montage, puis cliquez sur l'élément. Cliquez sur un point de l'échelle de temps au-dessus de l'élément sélectionné pour déplacer l'indicateur d'instant présent vers cet emplacement.
2. Dans le panneau Options d'effet, sélectionnez un ou plusieurs effets à supprimer. Pour en sélectionner plusieurs, cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer des effets fixes : Trajectoire, Opacité, Remappage temporel et Volume.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur Suppr ou sur Ret. arr.
- Choisissez Supprimer l'effet sélectionné dans le menu du panneau Options d'effet.

Supprimer tous les effets sélectionnés d'un élément

[Haut de la page](#)


1. Sélectionnez l'élément dans un panneau Montage. Pour être sûr qu'un seul élément est sélectionné, cliquez sur l'espace vide dans le panneau Montage, puis cliquez sur l'élément. Cliquez sur un point de l'échelle de temps au-dessus de l'élément sélectionné pour déplacer l'indicateur d'instant présent vers cet emplacement.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Supprimer les effets dans le menu du panneau Options d'effet.
 - Sélectionnez Élément > Supprimer les effets.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément dans un panneau Montage, puis sélectionnez Supprimer les effets.
3. Dans la boîte de dialogue Supprimer les effets, sélectionnez les types d'effets à supprimer, puis cliquez sur OK.


Tous les types d'effets appliqués qui ont été sélectionnés sont supprimés de l'élément, tandis que les paramètres par défaut de tous les effets intrinsèques sélectionnés sont rétablis.

Désactivation ou activation des effets d'un élément

[Haut de la page](#)

❖ Sélectionnez un ou plusieurs effets dans le panneau Options d'effet, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Effets  pour désactiver les effets.
- Cliquez sur une zone vide du bouton Effets pour activer les effets.
- Désélectionnez ou sélectionnez la commande Effet activé dans le menu du panneau Options d'effet.

 Vous pouvez créer un raccourci-clavier personnalisé pour la commande Effet activé. Ceci permet d'activer et de désactiver un effet. Voir la section *Personnalisation ou chargement des raccourcis clavier*

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Affichage et réglage des effets et des images clés


Afficher les effets dans le panneau Options d'effet

Affichage des images clés pour une propriété d'effet dans le panneau Montage

Modification ou redéfinition des commandes dans le panneau Options d'effet

Le panneau Options d'effet affiche les effets appliqués à l'élément sélectionné. Chaque élément comporte des effets fixes : les effets Trajectoire, Opacité et Remappage temporel sont répertoriés dans la section Effets vidéo et l'effet Volume est répertorié dans la section Effets audio. L'effet Volume apparaît uniquement pour les éléments audio ou vidéo avec des données audio.

💡 Vous pouvez rapidement optimiser l'interface pour la modification des effets en sélectionnant l'espace de travail Effets. Choisissez Fenêtre > Espace de travail > Effets.




Panneau Options d'effet

A. Nom de la séquence **B.** Nom de l'élément **C.** Bouton Afficher/Masquer l'échelle de temps **D.** Mode Montage **E.** Menu du panneau Options d'effet **F.** Indicateur d'instant présent

Le mode Montage est masqué par défaut, mais vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton Afficher/masquer la fenêtre Montage . Si nécessaire, agrandissez le panneau Options d'effets pour activer ce bouton.

Vous pouvez cliquer sur le triangle pour développer une propriété d'effet et afficher les graphiques Valeur et Vitesse.

Lorsqu'un élément est sélectionné dans un panneau Montage, le panneau Options d'effet ajuste automatiquement le niveau de zoom du Mode Montage. Il centre les icônes de point d'entrée et de sortie de l'élément. Vous pouvez afficher l'échelle de temps au-delà des points d'entrée et de sortie d'un élément en sélectionnant Accrocher à l'élément dans le menu du panneau Options d'effet. Ce panneau comporte également des options pour lire et passer en boucle des éléments audio. La zone des images clés est recouverte par l'échelle de temps. La zone d'image clé est l'endroit dans lequel vous définissez les images clés d'une valeur pour chaque propriété d'effet au niveau d'une image spécifique.






Panneau Options d'effet

A. Instant présent **B.** Commandes de zoom **C.** Lire uniquement l'audio pour cet élément **D.** Activer/Désactiver la lecture en boucle de l'audio **E.** Valeurs des effets


Afficher les effets dans le panneau Options d'effet

❖ Dans le panneau Options d'effet, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher tous les effets appliqués à un élément, sélectionnez cet élément dans un panneau Montage.
Remarque : *il n'est pas nécessaire de positionner l'indicateur d'instant présent sur un élément pour activer le panneau Options d'effet.*
- Pour développer ou réduire les rubriques des effets vidéo ou audio, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer dans la rubrique. Lorsque les flèches pointent vers le haut , la rubrique est développée pour afficher tous les effets de cette section ; lorsque les flèches pointent vers le bas , la rubrique est réduite.
- Pour développer ou réduire un effet ou ses propriétés, cliquez sur le triangle en regard de son intitulé, du nom de son groupe ou de son nom. Le fait de développer le titre d'un effet révèle les groupes de propriétés et les propriétés associés à cet effet. Par exemple, Correcteur chromatique tridirectionnel est un titre d'effet. Définition de la gamme de tons est un groupe de propriétés. Seuil des tons foncés est une propriété. Développer une propriété individuelle permet d'afficher un contrôle graphique tel qu'un curseur ou une molette.
- Pour réorganiser les effets, faites glisser le nom d'un effet vers une nouvelle position dans la liste. Lors du déplacement, une ligne noire s'affiche lorsque l'effet est au-dessus ou en dessous d'un autre effet. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, l'effet apparaît au nouvel emplacement.
Remarque : *vous ne pouvez pas réorganiser les effets fixes (Trajectoire, Opacité, Remappage temporel et Volume).*
- Pour afficher la bande de montage au-delà des points d'entrée et de sortie d'un élément, désélectionnez Accrocher à l'élément dans le menu du panneau Options d'effet. Les zones de l'échelle de temps qui s'étendent au-delà des points d'entrée et de sortie de l'élément sélectionné apparaissent en gris. Lorsque Accrocher à l'élément est sélectionné, seule la bande de montage entre les points d'entrée et de sortie de l'élément apparaît.
- Pour lire les données audio de l'élément sélectionné, cliquez sur le bouton Lecture audio . Cette commande est disponible uniquement si l'élément sélectionné contient des données audio.



Affichage des images clés pour une propriété d'effet dans le panneau Montage

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Afficher les images clés , dans l'en-tête d'une piste vidéo ou audio, puis sélectionnez l'une des options d'image clé dans le menu Afficher les images clés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS) sur l'élément contenant les propriétés des images clés que vous souhaitez afficher. Choisissez Afficher les images clés des éléments, puis choisissez l'effet contenant les images clés que vous voulez afficher.

Modification ou redéfinition des commandes dans le panneau Options d'effet

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier la valeur d'une propriété, placez le pointeur sur la valeur soulignée et faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.
- Cliquez sur la valeur de propriété, saisissez une nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
- Développez la propriété en cliquant sur le triangle situé en regard de son nom (s'il est disponible), puis faites glisser le curseur ou l'option Angle (en fonction de la propriété).
- Pour définir un angle, faites glisser le curseur dans la zone d'option Angle, parcourez le texte souligné ou sélectionnez le texte souligné et saisissez une valeur.
 *Une fois l'option Angle sélectionnée, vous pouvez déplacer le curseur en dehors de celle-ci pour modifier rapidement les valeurs.*
- Pour définir une valeur de couleur en utilisant un outil Pipette, cliquez sur la couleur souhaitée n'importe où dans l'écran. Par défaut, l'outil Pipette sélectionne une zone d'un pixel. Tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur un outil Pipette pour échantillonner une zone de 5 x 5 pixels.
- Pour définir une valeur colorimétrique à l'aide du Sélecteur de couleurs Adobe, cliquez sur le nuancier, sélectionnez une couleur dans la boîte de dialogue du Sélecteur de couleurs Adobe, puis cliquez sur OK.
- Pour rétablir les valeurs par défaut des propriétés d'un effet, cliquez sur le bouton Réinitialiser  en regard de l'effet. Les valeurs par défaut des propriétés qui ne contiennent pas d'images clés sont rétablies. Si une propriété contient des images clés, la valeur par défaut de cette dernière est rétablie à l'instant présent uniquement. Les valeurs par défaut des images clés qui se produisent à l'instant présent sont rétablies. Si aucune image clé ne se produit à l'instant présent, les nouvelles images sont créées en utilisant les valeurs par défaut.

 *Si vous cliquez accidentellement sur le bouton Réinitialiser, cliquez sur Edition > Annuler pour restaurer votre travail.*

Voir aussi

Application d'effets aux séquences audio

[Application d'effets audio dans le Mixage audio](#)

[Application d'un effet de piste dans le panneau Mixage audio](#)

[Réglage des effets d'une piste audio dans le panneau Montage](#)

[Copier et coller des effets de piste](#)

[Désignation d'un effet de piste comme pré-atténuateur ou post-atténuateur](#)

[Suppression ou contournement d'un effet de piste dans le panneau Mixage audio](#)

[Utilisation des effets VST](#)

[Ajustement d'un effet VST dans un panneau de l'éditeur VST](#)

[Sélection d'une préconfiguration pour un effet VST](#)

Adobe Premiere Pro inclut des modules externes audio VST (Virtual Studio Technology) conçus pour modifier ou améliorer les propriétés des éléments audio. La plupart de ces effets sont disponibles pour les éléments mono, stéréo et 5.1 et peuvent être appliqués à des éléments ou à des pistes, sauf indication contraire. Si Soundbooth est installé, Adobe Premiere Pro recherche, reconnaît et utilise automatiquement les effets VST de ce programme également.

Remarque : chaque effet audio intègre une option permettant d'activer ou de désactiver l'effet en fonction des images clés définies.

Les effets audio sont combinés en un seul effet unifié ; ils s'affichent dans une liste non hiérarchique dans le dossier Effets audio. Lors de l'application d'un effet audio, Adobe Premiere Pro applique automatiquement à cet élément le type d'effet approprié (mono, stéréo ou 5.1). Pour obtenir une liste et des descriptions des effets audio disponibles, voir la section Effets audio.

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)



Unified Audio Effects

Todd Kopriva

Des informations importantes concernant les effets audio unifiés sont incluses dans cette vidéo de Video2Brain.

Vous trouverez [dans cet article de blog](#) des détails, des didacticiels et des ressources concernant les changements des effets audio unifiés.

Certains effets s'accompagnent de restrictions et peuvent uniquement être utilisés sur certains types de piste. Par exemple, l'effet Balance peut uniquement être appliqué aux pistes stéréo et non aux pistes mono ou 5.1. Les effets suivants ont cette restriction :

- Balance (stéréo uniquement)
- Volume de canal (stéréo et 5.1 uniquement)
- Voie gauche (stéréo uniquement)
- Voie droite (stéréo uniquement)
- Permuter les canaux (stéréo uniquement)

Remarque : il est possible de créer des préconfigurations pour les effets audio unifiés à partir d'un ou de plusieurs effets audio.

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)



Improving Audio in Premiere Pro

Chad Perkins

Dans ce didacticiel vidéo, Chad Perkins sur le site Web Movies & Computers décrit en détail divers effets audio.



Using Audio Effects in Premiere Pro

Karl Soule'

Dans Adobe Premiere Pro, il existe deux manières d'ajouter des effets aux données audio. Karl Soule présente les deux techniques et explique quand utiliser chaque technique.

Ces [didacticiels vidéo Adobe Premiere Pro](#) de Phil Hawkins sur le site Infinite Skills présentent quelques-uns des préconfigurations et effets audio les plus courants.

Consultez ce [didacticiel vidéo](#) d'Andrew Devis sur le site Web Creative COW pour en savoir plus sur l'application des effets audio dans Adobe Premiere Pro.

Application d'effets audio dans le Mixage audio

Vous pouvez régler les options d'effet dans le panneau Mixage audio après avoir sélectionné un effet dans le volet des effets et des émissions. Si ce volet n'est pas visible, affichez-le en cliquant sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur le côté gauche du panneau Mixage audio. Le volet des effets et des émissions contient des menus Sélection de l'effet permettant d'appliquer jusqu'à cinq effets. Adobe Premiere Pro traite les effets en fonction de leur ordre d'affichage et répercute le résultat d'un effet sur l'effet suivant de la liste ; la modification de l'ordre d'affichage a donc une incidence sur les résultats. La liste des effets offre également un contrôle total sur les modules externes VST que vous avez ajoutés. Dans le panneau Montage, vous pouvez visualiser et modifier les effets appliqués dans le panneau Mixage audio.


Un effet peut être appliqué avant ou après l'atténuation. Ceci détermine si l'effet est appliqué avant ou après l'application de l'atténuation de la piste. Les effets sont par défaut appliqués avant l'atténuation.

Les options d'automatisation du panneau Mixage audio vous permettent d'enregistrer les options d'effet qui changent graduellement, mais vous pouvez également les spécifier à l'aide d'images clés dans le panneau Montage.




Effets audio

A. Nom de l'effet appliqué et menu d'effets **B.** Icône Ignorer les effets **C.** Bouton de commande de la propriété de l'effet sélectionné **D.** Menu des propriétés d'effets

 Si vous envisagez d'utiliser plusieurs fois le même effet, pensez à conserver des ressources système en partageant des effets par le biais d'un mixage secondaire. Créez un mixage secondaire, appliquez-lui l'effet et utilisez les émissions pour router les pistes vers le mixage secondaire en vue du traitement des effets.


Application d'un effet de piste dans le panneau Mixage audio

- (Facultatif) Pour afficher le volet des effets et des émissions dans le panneau Mixage audio, cliquez sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur la gauche du panneau.
- Dans la piste à laquelle vous voulez appliquer un effet, cliquez sur le triangle Sélection effet et choisissez un effet dans le menu.
 -  Pensez à planifier l'ordre des effets de piste avant de les appliquer, car il n'est pas possible de les déplacer dans le volet des effets et des émissions.
- Si besoin est, choisissez le paramètre de l'effet à modifier dans le menu situé au bas du volet des effets et des émissions.
- Configurez les options de l'effet à l'aide des commandes situées au-dessus du menu des paramètres.

Remarque : vous pouvez configurer les options de certains effets de modules externes VST dans un panneau séparé contenant des commandes prévues à cet effet. Double-cliquez sur le nom de l'effet de piste pour ouvrir un panneau de l'éditeur VST.

Réglage des effets d'une piste audio dans le panneau Montage

Vous pouvez régler les effets audio fixes Piste ou Panoramique en manipulant la bande d'images clés de la piste ou en utilisant les commandes du Mixeur audio.

- Dans le panneau Montage, développez la vue d'une piste audio contenant un élément, le cas échéant, en cliquant sur le triangle en regard du nom de la piste.
- Cliquez sur le bouton Afficher les images clés , puis choisissez Afficher les images clés des pistes dans le menu.
- Cliquez sur le menu situé dans le coin supérieur gauche de l'élément dans la piste audio (il apparaît avec la sélection par défaut « Piste:Volume ») ; choisissez ensuite le nom et la propriété de l'effet dans le menu. Les effets d'avant atténuation apparaissent en haut du menu ; les effets d'après atténuation apparaissent en bas du menu. Les numéros figurant dans les noms d'effet font référence à leur position dans la liste des effets de piste, leur ordre de rendu.
- Utilisez l'outil Plume pour ajuster le niveau d'uniformité (si des images clés n'ont pas été ajoutées) ou pour ajouter ou modifier les images

Copier et coller des effets de piste

Vous pouvez copier des effets à partir d'une section de piste et les coller dans une autre. Une fois le collage effectué, les images clés de l'effet de piste apparaissent dans la piste dont elles sont issues, au niveau de l'indicateur d'instant présent. Le ciblage des pistes n'affecte pas la position des images clés collées.


1. Dans une fenêtre Montage, sélectionnez une ou plusieurs images clés de piste à copier. Pour en sélectionner plusieurs, cliquez sur chacune d'elles en maintenant la touche Maj enfoncée ou tracez un rectangle de sélection autour des images clés voisines.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Placez l'indicateur d'instant présent à l'endroit où vous souhaitez coller les images clés.
4. Sélectionnez Edition > Coller.

Désignation d'un effet de piste comme pré-atténuateur ou post-atténuateur

❖ Dans le panneau Effets et émissions du panneau Mixage audio, cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS) sur un effet et choisissez Avant fondu ou Après fondu.

Suppression ou contournement d'un effet de piste dans le panneau Mixage audio

❖ Dans la liste des effets du panneau Mixage audio, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer un effet de piste, cliquez sur le triangle à droite de l'effet que vous voulez supprimer, et choisissez Aucun(e).
- Pour ignorer un effet de piste, cliquez sur le bouton Ignorer les effets  au bas de la liste d'effets jusqu'à ce qu'il apparaisse avec une barre oblique.

Utilisation des effets VST

Adobe Premiere Pro prend en charge le format de module externe audio Steinberg VST (Virtual Studio Technology) afin que vous puissiez ajouter des effets audio VST provenant de fournisseurs tiers. Adobe Premiere Pro comporte des effets de module externe VST disponibles dans les panneaux Mixage audio et Options d'effet. Les modules externes VST basés sur piste peuvent fournir des options supplémentaires. Vous appliquez les effets VST de la même façon que vous appliquez d'autres effets audio aux pistes ou aux éléments.

Dans les volets des effets et des émissions du panneau Mixage audio, les effets VST apparaissent dans les menus Sélection effet. Dans le panneau Effets, ils apparaissent dans le chutier Effets audio pour que vous les appliquiez aux éléments. Le plus souvent, ils apparaissent dans le chutier Effets audio et dans le type de piste correspondant au nombre de canaux pris en charge par l'effet. Ainsi, les effets VST stéréo apparaissent dans les menus des effets de piste du panneau Mixage audio pour les pistes stéréo uniquement, et dans le chutier Stéréo du chutier Effets audio du panneau Effets. Dès que vous avez appliqué un effet VST, vous pouvez ouvrir une fenêtre dotée de toutes les commandes afférentes. Vous pouvez laisser ouvertes plusieurs fenêtres de l'éditeur VST aussi longtemps que vous le souhaitez, comme avec l'automatisation des effets, mais Adobe Premiere Pro les ferme à la fermeture du projet.

Si vous avez déjà installé une application compatible VST autre qu'Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Pro recherche les effets VST dans le dossier VST existant. Il existe également un sous-dossier VST Plugins dans le dossier Plug-ins d'Adobe Premiere Pro, mais les modules externes qui y sont stockés sont utilisés uniquement par Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro recherche les modules externes VST aux emplacements suivants.

- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VST\VSTPluginsPath (Windows)
- C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins (Windows)
- Système HD/Bibliothèque/Audio/Plug-ins/VST (Mac OS)
- Système HD/<utilisateur>/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST (Mac OS)

Si une application audio est déjà installée, il doit déjà exister un sous-dossier de modules externes VST à l'emplacement suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VST\VstPluginsPath. Adobe Premiere Pro doit utiliser le chemin spécifié par cette clé de registre. Il doit s'agir d'un emplacement de ce type : [Program Files]\Steinberg\VstPlugins\

Remarque : lorsque vous utilisez un effet VST non fourni par Adobe, la disposition des commandes et les résultats du module externe relèvent de la responsabilité du fabricant de ce module. Adobe Premiere Pro affiche les commandes et traite les résultats uniquement.

Ajustement d'un effet VST dans un panneau de l'éditeur VST

Le panneau Mixage audio vous permet d'ouvrir un panneau de l'éditeur VST (pour certains effets VST) pour configurer les options d'effet.

Remarque : il n'est pas possible d'ouvrir une fenêtre de l'éditeur VST à partir du panneau Options d'effet.

1. S'il y a lieu, pour afficher le panneau Effets et émissions, cliquez sur le triangle Afficher/Masquer les effets et les émissions sur le côté gauche du panneau Mixage audio.
2. Dans le panneau Effets et émissions, cliquez sur l'un des triangles pointant vers le bas dans la section Sélection effet, puis sélectionnez le nom d'un effet.
3. Cliquez deux fois sur le nom de l'effet.

Le panneau de l'éditeur VST s'ouvre. Ce panneau peut être ancré ou groupé comme n'importe quel autre panneau.

4. Dans le panneau de l'éditeur VST, indiquez les options souhaitées.

Remarque : les commandes d'option pour les effets de module externe VST sont également disponibles au bas du panneau des effets et des émissions.



Panneau de l'éditeur VST pour l'effet Réduction du bruit

Sélection d'une préconfiguration pour un effet VST

[Haut de la page](#)

❖ Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Contrôle enfoncée (Mac OS) sur le nom de l'effet dans le panneau Effets et émissions du panneau Mixage audio, puis choisissez une préconfiguration dans le menu.

Remarque : si un effet n'accepte pas les valeurs prédéfinies, l'option Par défaut est le seul choix possible. L'option Par défaut redéfinit les valeurs des options pour l'effet.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation de transitions audio

Spécification de la transition audio par défaut

Définition de la durée par défaut des transitions audio

Application d'un fondu croisé entre deux éléments audio

Application d'un fondu en entrée ou en sortie à un élément audio

Ajustement ou personnalisation d'une transition audio

Vous pouvez appliquer des fondus croisés pour les transitions audio entre les éléments. Un fondu audio est analogue à une transition vidéo. Dans le cas d'un fondu croisé, vous ajoutez une transition audio entre deux éléments audio adjacents d'une même piste. Pour réaliser un fondu en entrée ou en sortie, ajoutez une transition en fondu croisé à la fin d'un élément. Adobe Premiere Pro comprend trois types de fondu croisé : Gain constant, Puissance constante et Fondu exponentiel.

Pour consulter des descriptions des fondus croisés, voir la section Transitions audio en fondu croisé.

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)



Adding Ambient Sound to Cover Audio Breaks

Chad Perkins

Ce didacticiel vidéo explique l'utilisation des transitions audio pour mixer des effets audio ambiants (fond sonore de salle) dans les espaces d'une piste audio.

Spécification de la transition audio par défaut

[Haut de la page](#)

1. A l'aide du bouton droit de la souris (Windows) ou de la touche Contrôle (Mac OS), cliquez sur Gain constant ou Puissance constante dans le panneau Effets.
2. Choisissez Définir la sélection comme transition par défaut dans le menu contextuel.

Définition de la durée par défaut des transitions audio

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, indiquez une valeur dans Durée par défaut de la transition audio.

Application d'un fondu croisé entre deux éléments audio

[Haut de la page](#)

1. Si nécessaire, cliquez sur le triangle situé à gauche du nom de chaque piste dans le panneau Montage pour développer les pistes audio auxquelles vous voulez appliquer un fondu croisé.
2. Vérifiez que les deux éléments audio sont adjacents et raccordés.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter la transition audio par défaut, déplacez l'indicateur d'instant présent au point de montage entre les éléments, puis choisissez Séquence > Appliquer la transition audio.
 - Pour ajouter une transition audio autre que la transition par défaut, développez le chutier Transitions audio dans le panneau Effets, puis faites glisser la transition audio dans le panneau Montage sur le point de montage entre les deux éléments auxquels vous voulez appliquer le fondu croisé.

Application d'un fondu en entrée ou en sortie à un élément audio

[Haut de la page](#)

1. Assurez-vous que la piste audio est développée dans le panneau Montage. Si nécessaire, cliquez sur le triangle situé à gauche du nom pour agrandir les pistes à ajuster.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour appliquer une atténuation en entrée à l'audio d'un élément, faites glisser une transition audio du panneau Effets vers le panneau Montage pour qu'elle s'insère au point d'entrée de l'élément audio. Vous pouvez également sélectionner la transition appliquée dans un panneau Montage. Dans le panneau Options d'effet, choisissez ensuite Début de découpe dans le menu Alignement.
- Pour appliquer une atténuation en sortie à l'audio d'un élément, faites glisser une transition audio du panneau Effets vers le panneau Montage pour qu'elle s'insère au point de sortie de l'élément audio. Vous pouvez également sélectionner la transition appliquée dans un panneau Montage. Dans le panneau Options d'effet, choisissez ensuite Fin de découpe dans le menu Alignement.

Pour réaliser un fondu en entrée ou en sortie, appliquez l'un des trois types de transition audio en fondu croisé.

Ajustement ou personnalisation d'une transition audio

[Haut de la page](#)

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier une transition audio, cliquez deux fois sur la transition dans le panneau Montage et ajustez-la dans le panneau Options d'effet.
- Pour personnaliser le rythme d'une atténuation audio ou d'un fondu croisé, réglez le graphique de l'image clé du volume audio de l'élément au lieu d'appliquer une transition.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Préconfigurations d'effets

Préconfigurations d'effets

Créer et enregistrer une préconfiguration d'effets

Application d'une préconfiguration d'effets

Utilisation des chutiers personnalisés et des chutiers de préconfigurations

[Haut de la page](#)

Préconfigurations d'effets

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)



Applying Effects to Groups of Clips

Paul Trani

Appliquez des effets à des groupes d'éléments. Créez un paramètre prédéfini multi-effet, enregistrez-le dans un nouveau chutier personnalisé et appliquez-le à un groupe d'éléments.

Le chutier Préconfigurations, disponible dans le panneau Effets, contient des préconfigurations pour les effets les plus courants. Au lieu de configurer un effet vous-même, vous pouvez utiliser une préconfiguration spécialement conçue à cette fin, ce qui vous permettra de gagner un temps précieux. Par exemple, si vous souhaitez un flou accéléré sur un élément, appliquez l'effet Flou accéléré et définissez manuellement des images clés. Vous pourrez toutefois gagner du temps en appliquant la préconfiguration Flou accéléré en entrée.

Vous pouvez personnaliser des réglages d'effet individuels et les enregistrer comme préconfigurations. Vous pouvez ensuite appliquer les préconfigurations à d'autres éléments d'un projet. Lorsque vous enregistrez un effet comme préconfiguration, vous enregistrez également les images clés que vous avez créées pour l'effet. Vous créez des préconfigurations d'effets dans le panneau Options d'effet ; Adobe Premiere Pro les stocke dans le chutier racine Préconfigurations. Vous pouvez les organiser au sein du chutier Préconfigurations en utilisant les chutiers de préconfigurations imbriqués. Adobe Premiere Pro est également fourni avec diverses préconfigurations d'effets, qui se trouvent dans le dossier Presets (Préconfigurations) de l'application.

Pour afficher les propriétés d'une préconfiguration d'effets, sélectionnez la préconfiguration dans le panneau Effets et choisissez Propriétés de préconfiguration dans le menu du panneau Effets.

Si vous appliquez à un élément une préconfiguration qui contient des réglages pour un effet qui est déjà appliqué à l'élément, Adobe Premiere Pro modifie l'élément au moyen des règles suivantes :

- Si la préconfiguration d'effets contient un effet fixe (trajectoire, opacité, remappage temporel ou volume), l'action remplace les réglages d'effet existants.
- Si la préconfiguration d'effets contient un effet standard, l'effet est ajouté au bas de la liste actuelle d'effets. Si, toutefois, vous faites glisser l'effet vers le panneau Options d'effet, vous pouvez placer l'effet à tout endroit de la hiérarchie.

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)



Using Effect Presets

Richard Harrington
Using Effect Presets



Creating, Saving, and Applying Presets

Andrew Devis
Une vidéo sur la création, l'enregistrement et application de paramètres prédéfinis sur le site Web de Creative COW.

Vous trouverez [dans ce didacticiel vidéo](#) un exemple d'utilisation des préconfigurations d'effets.

Créer et enregistrer une préconfiguration d'effets

[Haut de la page](#)

1. Dans une fenêtre Montage, sélectionnez l'élément qui utilise un ou plusieurs effets avec les paramètres que vous souhaitez enregistrer en

tant que préconfiguration.

2. Dans le panneau Options d'effet, sélectionnez un ou plusieurs effets à enregistrer. Pour sélectionner plusieurs effets, cliquez en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.
3. Cliquez sur l'icône de menu du panneau dans le coin supérieur droit du panneau Options d'effet pour ouvrir le menu correspondant.
4. Sélectionnez Enregistrer préconfiguration.
5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la préconfiguration, spécifiez un nom pour votre préconfiguration. Si vous le souhaitez, saisissez une description.
6. Sélectionnez l'un des types de préconfiguration ci-dessous. Ces types déterminent la manière dont Adobe Premiere Pro doit traiter les images clés lorsque vous appliquez une préconfiguration à un élément cible.

Echelle Dimensionne les images clés sources à l'échelle de la longueur de l'élément cible. Cette action supprime toute image clé existante dans l'élément cible.

Ancrage au point d'entrée Conserve la distance d'origine entre le point d'entrée de l'élément et la première image clé de l'effet. Si la première image clé est à 1 seconde. du point d'entrée de l'élément source, cette option ajoute l'image clé à 1 seconde du point d'entrée de l'élément cible. Cette option ajoute également toutes les images clés par rapport à cette position, sans mise à l'échelle.

Ancrage au point de sortie Conserve la distance d'origine entre le point de sortie de l'élément et la dernière image clé de l'effet. Si la dernière image clé est à 1 seconde. du point de sortie de l'élément source, cette option ajoute l'image clé à 1 seconde du point de sortie de l'élément cible. Cette option ajoute également toutes les images clés par rapport à cette position, sans mise à l'échelle.

7. Cliquez sur OK.

Adobe Premiere Pro enregistre les effets sélectionnés, y compris leurs images clés, dans la nouvelle préconfiguration.

Application d'une préconfiguration d'effets

[Haut de la page](#)

Vous pouvez appliquer une préconfiguration d'effets contenant des paramètres pour un ou plusieurs effets à n'importe quel élément d'une séquence.

❖ Dans le panneau Effets, développez le chutier Préconfigurations et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser la préconfiguration d'effets sur l'élément dans un panneau Montage.
- Sélectionnez l'élément dans un panneau Montage, puis faites glisser la préconfiguration d'effets vers le panneau Options d'effet.

Si vous avez fait glisser la préconfiguration sur l'élément dans un panneau Montage, la destination de l'opération de glisser-déplacer est déterminée comme suit :

- Si aucun élément n'est sélectionné dans la fenêtre Montage, la préconfiguration est appliquée à l'élément ciblé par l'opération de glisser-déplacer.
- Si des éléments sont sélectionnés dans la fenêtre Montage, mais que l'élément ciblé par l'opération de glisser-déplacer ne fait pas partie de la sélection, les éléments sélectionnés sont alors désélectionnés. L'élément ciblé et tous les éléments de pistes liés sont alors sélectionnés. La préconfiguration est appliquée à l'élément ciblé et aux éléments de pistes liés.
- Si des éléments sont sélectionnés dans la fenêtre Montage et que l'élément ciblé par l'opération de glisser-déplacer fait partie de la sélection, la préconfiguration est appliquée à tous les éléments. La préconfiguration n'affecte pas les éléments liés qui ne sont pas sélectionnés.

Si vous avez fait glisser la préconfiguration dans le panneau Options d'effet, la destination de l'opération de glisser-déplacer est déterminée comme suit :

Type de destination	Résultat
Élément de piste vidéo uniquement	Les effets audio de la préconfiguration sont ignorés.
Élément de piste audio uniquement	Les effets vidéo de la préconfiguration sont ignorés.
Éléments de pistes audio et vidéo	Si vous insérez la préconfiguration dans l'une des pistes audio, les effets audio sont insérés à l'emplacement ciblé. Adobe Premiere Pro ajoute les effets vidéo à la fin de la liste des effets pour l'élément de piste vidéo.
Éléments de pistes audio et vidéo	Si vous insérez la préconfiguration dans la piste vidéo, les effets vidéo sont insérés à l'emplacement ciblé. Adobe Premiere Pro ajoute les effets audio à la fin de la liste des effets pour chaque élément de piste audio lié.



[Haut de la page](#)

Utilisation des chutiers personnalisés et des chutiers de préconfigurations

Utilisez des chutiers personnalisés pour stocker vos effets, transitions et préconfigurations préférés à un endroit. Vous pouvez créer autant de chutiers personnalisés et de chutiers des préconfigurations que vous le souhaitez. Par conséquent, vous pouvez également utiliser les chutiers pour réorganiser les effets, les transitions et les préconfigurations en catégories qui vous conviennent mieux ou qui sont plus appropriées pour le flux de production de votre projet.

Vous créez et stockez des chutiers des préconfigurations et des chutiers personnalisés dans le panneau Effets. Les nouveaux chutiers des préconfigurations se trouvent dans le chutier racine Préconfigurations. Bien que vous ne puissiez pas les faire glisser à partir du chutier Préconfigurations, vous pouvez les créer et les réorganiser au sein de ce chutier dans l'ordre hiérarchique que vous souhaitez. Vous pouvez placer des chutiers personnalisés en haut de la hiérarchie du panneau Effets, ou vous pouvez les imbriquer dans d'autres chutiers personnalisés.

Remarque : si vous avez placé un même objet dans différents chutiers personnalisés et que vous supprimez cet objet dans l'un d'eux, Adobe Premiere Pro supprime chaque occurrence de l'objet dans les chutiers personnalisés et de préconfigurations, et supprime chaque objet dans tous les éléments concernés.

1. Dans le panneau Effets, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un chutier personnalisé, cliquez sur le bouton Nouveau chutier personnalisé  ou sélectionnez Nouveau chutier personnalisé dans le menu du panneau Effets.
 - Pour créer un chutier de préconfigurations, sélectionnez Nouveau chutier de préconfigurations dans le menu du panneau Effets. Adobe Premiere Pro imbrique chaque nouveau chutier de préconfigurations dans le chutier racine Préconfigurations.
 - Pour créer un chutier personnalisé ou un chutier des préconfigurations, sélectionnez au préalable le chutier dans lequel vous voulez placer le nouveau chutier.
 - Pour renommer un chutier, sélectionnez le chutier, saisissez un nouveau nom et appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS). Ignorez les étapes 2 et 3.
 - Pour supprimer un chutier ou un élément dans un chutier, sélectionnez le chutier ou l'élément du chutier, puis cliquez sur le bouton Supprimer les éléments personnalisés  situé en bas du panneau Effets. Ignorez les étapes 2 et 3.
2. Localisez l'effet, la transition ou la préconfiguration que vous voulez stocker dans le chutier. Si nécessaire, redimensionnez le panneau afin de voir à la fois l'élément et le chutier.
3. Faites glisser l'élément vers le chutier. Adobe Premiere Pro crée un raccourci pour l'élément.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Stabilisation du mouvement à l'aide de l'effet Stabilisation de déformation

Stabilisation à l'aide de l'effet Stabilisation de déformation Paramètres de la stabilisation de déformation

Vous pouvez stabiliser le mouvement à l'aide de l'effet Stabilisation de déformation. Elle élimine l'instabilité induite par les mouvements de la caméra et permet ainsi de transformer un métrage avec tremblements en une vidéo parfaitement fluide et stable.

Pour plus d'informations sur l'effet Stabilisation de déformation, et son incidence sur la mémoire et le stockage, consultez [cet article de blog](#) (en anglais).

Stabilisation à l'aide de l'effet Stabilisation de déformation

[En haut](#)

Pour stabiliser le mouvement à l'aide de l'effet Stabilisation de déformation, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'élément à stabiliser.
2. Dans le panneau Effets, choisissez Déformation > Stabilisation de déformation, puis appliquez l'effet en double-cliquant dessus ou en le faisant glisser vers l'élément dans le panneau Montage ou Options d'effet.

L'analyse de l'élément démarre en arrière-plan aussitôt l'effet ajouté. La première des deux bannières s'affiche alors dans le panneau Projet pour indiquer que l'analyse est en cours. Une fois l'analyse terminée, la seconde bannière affiche un message pour indiquer que la stabilisation est en cours.

vous êtes libre de traiter le métrage ou toute autre partie du projet pendant l'exécution de ces opérations.

Remarque : L'effet Stabilisation de déformation d'Adobe Premiere Pro exige que les dimensions de l'élément correspondent aux réglages de la séquence. Si l'élément ne correspond pas aux réglages de la séquence, vous pouvez imbriquer l'élément, puis appliquer l'effet Stabilisation de déformation à l'imbrication.

Paramètres de la stabilisation de déformation

[En haut](#)

Analyser

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur ce bouton lors de l'application initiale de l'effet Stabilisation de déformation (il est, en effet, activé automatiquement). Il reste grisé tant qu'aucune modification n'est effectuée ; il peut s'agir, par exemple, du réglage des points d'entrée ou de sortie du calque, ou encore d'une modification en amont de la source du calque. Cliquez sur le bouton pour analyser à nouveau le métrage.

Remarque : L'analyse ne tient pas compte des éventuels effets appliqués directement au même calque.

Annuler Annule une analyse en cours. Pendant l'analyse, des informations d'état s'affichent en regard du bouton Annuler.

Stabilisation Les paramètres de stabilisation permettent de régler ce type de processus.

Résultat Permet de déterminer le résultat escompté du métrage (Lissage ou Aucune animation).

- **Lissage (par défaut)** : conserve le mouvement initial de la caméra, mais en améliore la fluidité. Lorsque cette option est sélectionnée, Lissage est activé afin de contrôler la fluidité du mouvement.
- **Aucune animation** : cette option tente d'éliminer tout mouvement de caméra du film. Lorsque cette option est sélectionnée, la fonction Moins recadrer <-> Lisser plus est désactivée dans la section Avancé. Ce paramètre est utilisé pour le métrage dont au moins une partie du sujet principal reste dans l'image pour toute la plage en cours d'analyse.

Lissage Permet de sélectionner le degré de stabilisation du mouvement initial de la caméra. Plus la valeur est faible, plus elle se rapproche du mouvement initial de la caméra. A l'inverse, une valeur élevée accentue la fluidité. Si vous définissez une valeur supérieure à 100, un recadrage supplémentaire de l'image est nécessaire. Cette option est activée lorsque Résultat est défini sur Lissage.

Méthode Définit l'opération la plus complexe que la fonction Stabilisation de déformation effectue sur le métrage pour le stabiliser :

- **Position** : la stabilisation dépend uniquement de la position des données. Il s'agit là du mode de stabilisation le plus élémentaire pour un métrage.
- **Position, Echelle et Rotation** : la stabilisation s'effectue en fonction des données de position, d'échelle et de rotation. Si le nombre de zones à suivre s'avère insuffisant, l'effet Stabilisation de déformation choisit le type précédent (Position).
- **Perspective** : utilise un type de stabilisation dans lequel l'effet Quatre coins est appliqué à toute l'image. Si le nombre de zones à suivre est suffisant, l'effet Stabilisation de déformation choisit le type précédent (à savoir : Position, Echelle et Rotation).
- **Déformation de sous-espace (par défaut)** : cet effet tente d'appliquer une déformation différente à diverses parties de l'image afin de la stabiliser dans sa globalité. Si le nombre de zones à suivre s'avère insuffisant, l'effet Stabilisation de déformation choisit le type précédent (Perspective). La méthode utilisée sur une image peut varier sur la durée de l'élément en fonction de la précision de suivi.

Remarque : dans certains cas, les effets Déformation de sous-espace et Perspective peuvent provoquer, respectivement, une déformation et une distorsion trapézoïdale indésirables. Vous pouvez éviter les anomalies en optant pour une méthode plus simple.

Bordures

Ces paramètres permettent de déterminer le traitement des bordures (bords mobiles) pour un métrage stabilisé.

Cadrage Contrôle le mode d'affichage des bords dans un résultat de stabilisation. Vous pouvez définir l'une des options de cadrage suivantes :

- **Stabiliser uniquement** : affiche toute l'image, y compris les bords mobiles. L'option Stabiliser uniquement indique la quantité de travail réalisée pour stabiliser l'image. Elle vous permet de cadrer le métrage à l'aide d'autres méthodes. Lorsque cette option est sélectionnée, la section Echelle auto et la propriété Moins recadrer <-> Lisser plus sont désactivées.
- **Stabiliser, Recadrer** : recadre les bords mobiles sans effectuer de mise à l'échelle. Utiliser « Stabiliser, Recadrer » revient à utiliser l'option Stabiliser, Recadrer, Echelle auto et à définir l'option Echelle maximum sur 100 %. Lorsque cette option est activée, la section Echelle auto est désactivée, mais la propriété Moins recadrer <-> Lisser plus est activée.
- **Stabiliser, Recadrer, Echelle auto (par défaut)** : recadre les bords mobiles et redimensionne l'image pour remplir le cadre. La mise à l'échelle automatique est contrôlée par diverses propriétés de la section Echelle auto.
- **Stabiliser, Synthétiser les contours** : remplit l'espace inoccupé créé par les bords mobiles par du contenu issu d'images antérieures et postérieures (en fonction de l'option Niveaux d'entrée de synthèse de la section Avancé). Lorsque cette option est sélectionnée, la section Echelle auto et la propriété Moins recadrer <-> Lisser plus sont désactivées.

Remarque : des artefacts peuvent apparaître si des mouvements n'ayant aucun rapport avec la caméra sont perceptibles au bord de l'image.

Echelle auto Affiche la valeur d'échelle automatique en cours et vous permet de définir des limites à ce niveau. Pour activer l'échelle auto, définissez le cadrage sur Stabiliser, Recadrer, Echelle auto.

- **Echelle maximum** : limite le degré maximum de mise à l'échelle d'un clip dans le cadre de la stabilisation.
- **Marge admissible pour l'action** : une valeur non nulle indique une bordure autour du bord de l'image qui ne doit pas être visible. Par conséquent, la fonction Echelle auto n'essaie pas de la remplir.

Echelle supplémentaire Redimensionne le clip en produisant les mêmes résultats que la propriété Mise à l'échelle sous Transformer, mais évite un rééchantillonnage supplémentaire de l'image.

Avancé

Analyse détaillée Lorsque cette option est activée, la phase d'analyse suivante procède à des opérations supplémentaires pour rechercher les éléments à suivre. Notez que les données obtenues (stockées dans le projet en marge de l'effet) sont beaucoup plus volumineuses et plus lentes lorsque cette option est activée.

Correct. obturateur déroulant La stabilisation élimine automatiquement l'ondulation associée à un métrage à obturation déroulante stabilisé. Le paramètre par défaut est Réduction automatique. Utilisez l'option Réduction améliorée si le métrage contient des ondulations plus importantes. Pour utiliser l'une de ces méthodes, définissez l'option Méthode sur Déformation de sous-espace ou Perspective.

Moins recadrer <-> Lisser plus Lors d'un recadrage, cette option détermine le compromis entre lissage et mise à l'échelle du rectangle de recadrage lorsqu'il se déplace sur l'image stabilisée. Les valeurs plus faibles garantissent un lissage plus important. Cependant, une plus grande partie de l'image est visualisée. Lorsque la valeur est définie sur 100 %, le résultat est identique à celui obtenu avec l'option Stabiliser uniquement et un recadrage manuel.

Gamme d'entrées de synthèse (secondes) L'option « Stabiliser, Synthétiser les contours » détermine à quel point le processus de synthèse doit se déplacer dans le temps (vers l'arrière ou vers l'avant) pour remplir les éventuels pixels manquants.

Lissage de la synthèse Cette option sélectionne la quantité de contour progressif des éléments synthétisés. Elle est activée uniquement lorsque vous utilisez l'option de cadrage « Stabiliser, Synthétiser les contours ». Utilisez l'option de contour progressif pour lisser les bords au niveau desquels les pixels synthétisés se raccordent à l'image d'origine.

Recadrage contours de synthèse Découpe les bords de chaque image avant de la combiner avec d'autres images, en cas d'utilisation de l'option « Stabiliser, Synthétiser les contours ». Utilisez les options de recadrage pour éliminer les bords incorrects qui sont fréquents dans les captures vidéo analogiques ou avec les optiques de qualité inférieure. Par défaut, tous les bords sont définis sur zéro pixel.

Masquer bannière avertissement Utilisez cette option si vous ne souhaitez pas soumettre le métrage à une nouvelle analyse, malgré l'affichage d'une bannière d'avertissement vous invitant à le faire.

Didacticiel vidéo : Effet Stabilisation de déformation dans Adobe Premiere Pro



Dans ce didacticiel vidéo, reTooled.net montre comment stabiliser un métrage instable filmé à la main grâce à l'effet Stabilisation de déformation... [En savoir plus](#)

<http://www.retooled.net/?p=320>



par [reTooled.com](http://www.retooled.com)
<http://www.retooled.com>

reTooled.net propose des didacticiels sur des outils novateurs de montage, de conception et de composition afin de maximiser les applications de bureau standard et de simplifier les tâches courantes.

[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)

Conseils relatifs au flux de production Stabilisation de déformation

1. Appliquez l'effet Stabilisation de déformation.
2. Pendant que la fonction Stabilisation de déformation analyse votre métrage, vous pouvez régler des paramètres ou travailler sur une autre partie du projet.
3. Sélectionnez Stabilisation > Résultat > Aucune animation si vous souhaitez éliminer tous les mouvements de la caméra. Sélectionnez Stabilisation > Résultat > Lissage si vous souhaitez inclure une partie des mouvements d'origine de la caméra dans le film.
4. Si le résultat vous convient, vous en avez terminé avec la stabilisation. Dans le cas contraire, effectuez l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Si la distorsion ou la déformation du métrage est trop importante, basculez vers la méthode Position, Echelle, Rotation.
 - Si vous constatez des ondulations sporadiques sur un métrage capturé avec une caméra « Rolling Shutter », définissez l'option Avancé > Ondulation d'obturation déroulante sur Réduction améliorée.
 - Essayez de cocher l'option Avancé > Analyse détaillée.
5. Si le recadrage est trop important, réduisez la valeur Lissage ou Moins recadrer <-> Lisser plus. L'option Moins recadrer <-> Lisser plus offre une meilleure réactivité, dans la mesure où elle ne nécessite pas de phase de restabilisation.
6. Si vous souhaitez vous faire une idée des opérations réalisées par le stabilisateur, réglez l'option Cadrage sur « Stabiliser uniquement ».

Lorsque l'une des options de cadrage est définie et que le niveau de cadrage devient extrême, le système vous en informe au moyen d'une bannière rouge indiquant « Pour éviter un recadrage extrême, définissez Cadrage sur Stabiliser uniquement ou ajustez d'autres paramètres. » Dans ce cas, vous pouvez définir l'option Cadrage sur « Stabiliser uniquement » ou sur « Stabiliser, Synthétiser les contours ». Les autres options possibles sont la réduction de la valeur Moins recadrer <-> Lisser plus ou Lissage. Si les résultats vous conviennent, activez l'option « Masquer bannière avertissement ».

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Correction et réglage des couleurs

Améliorations dans Adobe Premiere Pro CC

L'intégration du nouveau moteur Lumetri Deep Color dans Adobe Premiere Pro CC vous permet d'appliquer des étalonnages colorimétriques et des aspects SpeedGrade sophistiqués dans Adobe Premiere Pro. Vous pouvez utiliser le nouveau dossier Lumetri Looks dans le panneau Effets pour appliquer aisément des effets d'étalonnage prédéfinis. Vous pouvez également utiliser l'effet Lumetri pour rechercher des fichiers .look à partir d'Adobe SpeedGrade ou de tables de recherche d'autres systèmes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Application de la correction colorimétrique de SpeedGrade dans Adobe Premiere Pro.

Modification des couleurs et de la luminance

Configuration d'un espace de travail pour la Correction des couleurs

Application des effets de Correction des couleurs

Suppression rapide d'une dominante couleur

Corrections rapides de luminance

Commandes de Balance des couleurs, d'Angle et de Saturation

Modification de la balance des couleurs et la saturation

Modification des couleurs et de la luminance grâce aux courbes

Modification de la luminance grâce aux niveaux

Sélection d'une couleur avec le sélecteur de couleurs Adobe

Définition des plages tonales dans un élément

Spécification d'une couleur ou d'une plage chromatique à modifier

Remplacement d'une couleur

Suppression d'une couleur dans un élément

Mixage des couches de couleurs dans un élément

Isolement d'une seule couleur grâce au filtre chromatique

Ajustement des bords, des flous et de la luminosité au moyen des préconfigurations de convolution

Ajout des effets d'éclairage

Application des textures des Effets d'éclairage

Ressources de la communauté :

Jeff Sengstack propose sur le [site Web Pro Video Coalition](#) une vue d'ensemble sur la correction et le réglage des couleurs.

[Cet article de blog](#) répertorie plusieurs didacticiels sur la correction et l'étalonnage des couleurs de Robbie Carman, Jeff Sengstack, Jarle Leirpoll, Karl Soule et Andrew Devis.

Pour visualiser et imprimer un didacticiel sur la correction des couleurs, consultez le [site Web d'Adobe](#).

[Dans cette vidéo](#) sur AdobeTV, Karl Soule présente le Correcteur chromatique tridirectionnel et la correction des couleurs.

Maxim Jago explique comment corriger la couleur et l'exposition [dans cette vidéo](#) de Video2Brain.

[Dans ce message de forum](#), Steve Hoeg, ingénieur en applications logicielles pour Adobe Premiere Pro, explique le traitement des couleurs dans Adobe Premiere Pro, notamment comment et quand sont converties les couleurs entre les modèles RVB et YUV.

Jeff Sengstack présente le flux de production pour la correction des couleurs dans Adobe Premiere Pro dans ce [didacticiel lynda.com](#) sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro.

[Ce didacticiel](#) sur www.premierepro.net illustre l'étalonnage avancé des couleurs dans Adobe Premiere Pro.

Editeur et coloriste, Robbie Carman présente, [dans cet atelier présenté par Adobe](#), les techniques de correction et d'étalonnage des couleurs pour Adobe Premiere Pro.

Modification des couleurs et de la luminance

[En haut](#)


En vidéo, la correction des couleurs englobe le réglage de la teinte (couleurs ou chrominance) et de la luminance (luminosité et contraste) dans une image. La modification des couleurs et de la luminance dans les éléments vidéo permet de créer une ambiance, d'éliminer une dominante couleur dans un élément, de corriger une vidéo trop sombre ou trop claire, de définir les niveaux pour satisfaire aux exigences de la télédiffusion ou d'utiliser une couleur existante d'une scène à l'autre. Les effets peuvent également modifier les couleurs et la luminance pour mettre en valeur ou atténuer un détail dans un élément.

Les effets de réglage des couleurs et de la luminance se trouvent dans le chutier Correction des couleurs contenu dans le chutier Effets vidéo. Bien que d'autres effets permettent de régler la couleur et la luminance, les effets Correction des couleurs ont été créés pour corriger précisément ces paramètres.

Vous appliquez les effets de Correction des couleurs comme tous les effets standard. Les propriétés d'effets sont modifiées dans le panneau Options d'effet. Les effets de Correction des couleurs et d'autres effets de couleurs sont basés sur les éléments. Toutefois, vous pouvez les appliquer à plusieurs éléments en imbriquant les séquences. Pour plus d'informations sur l'imbrication des séquences, consultez la section [Imbrication des séquences](#).

Jeff Sengstack explique comment rechercher les problèmes de tonalité des éléments [dans ce didacticiel lynda.com](#) sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro.

Remarque : Pour plus d'informations, voir [Effet Couleurs TV](#).

 Vous pouvez utiliser l'effet Couleurs TV pour ajuster les couleurs d'un élément aux normes TV.

Pour corriger les couleurs, il est utile d'avoir recours au Vectorscope ou aux modes de forme d'onde (Forme d'onde YC, Parade RVB et Parade YCbCr) pour analyser la chrominance et la luminance d'un élément. Vous pouvez afficher un mode dans un Moniteur de référence distinct, regroupé avec le Moniteur du programme, de façon à vérifier vos niveaux vidéo au fur et à mesure de vos modifications.

Pour plus d'informations sur les modes, voir [Utilisation des moniteurs de forme d'onde et du vectorscope](#).




Correction de l'exposition : image surexposée avec la forme d'onde dans les limites supérieures de l'échelle IRE (gauche) et l'image corrigée avec la forme d'onde comprise entre 7,5 et 100 IRE (droite)

Configuration d'un espace de travail pour la Correction des couleurs

[En haut](#)

Voici un exemple de procédure pour configurer votre espace de correction de couleurs. Cela constitue un point de départ pour que vous puissiez configurer l'espace de travail de façon à ce qu'il convienne à votre méthode de travail.

1. (Facultatif) Connectez un moniteur NTSC ou PAL à votre ordinateur. Si vous créez une vidéo pour la télédiffusion, visionner la vidéo sur un moniteur NTSC ou PAL est essentiel pour une prévisualisation plus précise.
2. Sélectionnez Fenêtre > Espace de travail > Correction colorimétrique.

 Pour visualiser l'élément principal avant et après correction, vous pouvez soit l'afficher dans le Moniteur source pour le comparer au Moniteur du programme, soit sélectionner l'option Prévisualisation du partage de l'écran dans les effets de Correction des couleurs.

3. Assurez-vous que la qualité Ebauche n'est pas sélectionnée dans le menu du Moniteur du programme. Si possible, sélectionnez Qualité élevée.
4. (Facultatif) Choisissez Moniteur de référence dans le menu Fenêtre. Déplacez le Moniteur de référence pour pouvoir le voir facilement avec le Moniteur du programme.

Remarque : par défaut, l'option Groupement sur le Moniteur du programme est activée dans le menu du Moniteur de référence.

5. Choisissez un des modes suivants dans le menu du Moniteur de référence :

Remarque : vous pouvez également afficher un mode dans le Moniteur du programme plutôt que le Moniteur de référence.

Vectorscope Affiche un graphique circulaire, identique à une roue chromatique, indiquant les informations sur la chrominance de la vidéo. Le Vectorscope est très utile lorsque vous effectuez des réglages de couleur.

Forme d'onde YC Affiche la luminance (représentée en vert dans la forme d'onde) et la chrominance (représentée en bleu) dans votre élément.

Parade YCbCr Affiche des formes d'onde représentant les niveaux de la luminance et des couches de différence de couleur dans le signal vidéo. Les utilisateurs à l'aise avec la visualisation de formes d'ondes YUC peuvent utiliser ce mode pour les réglages de la couleur et de la luminance.

Parade RVB Affiche des formes d'onde représentant les niveaux des couches rouges, vertes et bleues dans un élément. Ce graphique est le meilleur pour comparer la relation entre les trois couches.

Tous les modes Affiche tous les modes dans un moniteur.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade YCbCr Affiche le Vectorscope, la Forme d'onde YC et Parade YCbCr dans un moniteur.

Vectorscope/Forme d'onde YC/Parade RVB Affiche le Vectorscope, la Forme d'onde YC et Parade RVB dans un moniteur.

Dans [ce didacticiel vidéo](#) sur le site Infinite Skills, Phil Hawkins propose une présentation pratique de l'espace de travail de correction des couleurs.

[En haut](#)

Application des effets de Correction des couleurs

La procédure suivante est une présentation générale de l'application des effets de Correction des couleurs. Lisez les informations ci-dessous pour savoir comment effectuer des modifications à l'aide des commandes spécifiques.

1. Configurez votre espace de travail pour la correction des couleurs. Si possible, assurez-vous qu'un moniteur NTSC ou PAL étalonné est connecté à votre ordinateur.
2. Appliquez l'un des effets de Correction des couleurs à l'élément dans le panneau Montage.

Remarque : si l'élément est déjà sélectionné dans le panneau Montage, vous pouvez faire glisser l'effet vers la zone Effets vidéo du panneau Options d'effet.


3. Dans le panneau Options d'effet, développez l'effet Correction des couleurs.
4. Déplacez l'indicateur d'instant présent sur une image offrant le meilleur exemple de couleurs à modifier.
5. (Facultatif) Pour définir les options de prévisualisation lors de la correction des couleurs, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour n'afficher que les valeurs de luminance dans un élément, choisissez Luminance dans le menu Sortie. Cette option affecte uniquement la prévisualisation dans le Moniteur du programme, elle ne supprime pas les couleurs de la vidéo.
 - Pour afficher une scène avant et après l'élément sur un moniteur, sélectionnez l'option Afficher l'écartement. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
6. (Facultatif) Utilisez la commande Définition de la gamme de tons pour définir les zones des tons foncés, moyens et clairs dans l'élément. Voir aussi la section [Définition des plages tonales dans un élément](#).

Remarque : seuls les effets Correcteur de luminance, Correcteur RVB et Correcteur chromatique tridimensionnel permettent de modifier une plage tonale spécifique.

7. (Facultatif) Cliquez sur le triangle pour développer les commandes de Correction colorimétrique secondaire si vous souhaitez corriger l'exposition d'une couleur ou d'une plage chromatique spécifique. Utilisez l'outil Pipette ou les autres commandes de Correction colorimétrique secondaire pour indiquer les couleurs à corriger. Voir aussi la section [Spécification d'une couleur ou d'une plage chromatique à modifier](#).

Remarque : tous les effets de Correction des couleurs disposent de commandes de Correction colorimétrique secondaire, sauf les effets Correcteur chromatique rapide et Limiteur vidéo.

8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier la balance et la saturation des couleurs grâce aux roues chromatiques, réglez les roues Balance et angle de la teinte ou les commandes numériques dans l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel. Voir aussi la section [Commandes de balance des couleurs, d'angle et de saturation](#).
 - Pour modifier la luminance ou les couleurs grâce à une commande de courbe, utilisez les modifications de courbe dans l'effet Courbe de luminance ou Courbes RVB. Voir aussi la section [Modification des couleurs et de la luminance grâce aux courbes](#).
 - Pour modifier la luminance en définissant les niveaux de noir, de gris et de blanc, utilisez les commandes des niveaux dans l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel. Voir aussi la section [Modification de la luminance grâce aux niveaux](#).
 - Voir [Effet Correcteur de luminance](#) et [Effet Correcteur chromatique RVB](#).
 - Pour modifier la luminance ou les couleurs grâce aux commandes numériques, utilisez les commandes dans l'effet Courbe de luminance ou Correcteur chromatique RVB.

 Utilisez des images clés pour animer votre modification de correction des couleurs. Cela est particulièrement utile lorsque l'éclairage change dans l'élément. Voir aussi [Ajout, navigation et définition d'images clés](#).

9. (Facultatif) Appliquez l'effet Limiteur vidéo après avoir effectué vos corrections des couleurs pour que le signal vidéo soit conforme aux standards de télédiffusion, tout en préservant autant que possible la qualité de l'image. Il est recommandé d'utiliser le mode Forme d'onde YC pour vous assurer que le niveau du signal vidéo est compris entre 7,5 et 100 IRE.

Voir la section [Effet Limiteur vidéo](#).


Pour plus d'informations, recherchez « effet Limiteur vidéo » dans l'Aide d'Adobe Premiere Pro.

[En haut](#)

Suppression rapide d'une dominante couleur

Les effets Correcteur chromatique rapide et Correcteur chromatique tridimensionnel permettent d'équilibrer rapidement des couleurs afin que le blanc, les gris et le noir soient neutres. La modification neutralisant la dominante couleur dans une zone échantillonnée est appliquée à l'image entière. Elle peut supprimer la dominante couleur dans toutes les couleurs. Par exemple, si une image affiche une dominante bleue indésirable, lorsque vous échantillonnez une zone qui devrait être blanche, la commande Balance des blancs ajoute du jaune pour neutraliser la dominante bleue. Le jaune est ajouté à toutes les couleurs de la scène, ce qui devrait supprimer la dominante couleur dans toute la scène.

1. Sélectionnez l'élément dans le panneau Montage et appliquez l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel. Voir aussi la section [Modification de la luminance grâce aux niveaux](#).
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
3. (Facultatif) Sélectionnez l'option Afficher l'écartement si vous souhaitez visualiser une comparaison avant et après votre modification dans le Moniteur du programme. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
4. Sélectionnez la pipette Balance des blancs et cliquez pour échantillonner une zone dans le Moniteur du programme. Il est recommandé d'échantillonner une zone censée être blanche.

 *Si vous souhaitez affecter une seule couleur ou une seule plage chromatique spécifique dans l'élément, utilisez les commandes de Correction colorimétrique secondaire dans le Correcteur chromatique tridimensionnel.*

5. (Facultatif pour le Correcteur chromatique tridimensionnel uniquement) Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour équilibrer les couleurs en neutralisant une zone gris moyen de l'image, sélectionnez la pipette Balance des gris et cliquez sur une zone censée être de couleur gris moyen.
 - Pour balancer les couleurs en neutralisant une zone noire de l'image, sélectionnez la pipette Balance des noirs et cliquez sur une zone censée être noire.

La commande Balance des gris modifie la zone échantillonnée en gris neutre et la commande Balance des noirs modifie la zone échantillonnée en noir neutre. Comme pour la commande Balance des blancs, ces modifications affectent toutes les couleurs dans l'élément.

Remarque : vous pouvez également cliquer sur le nuancier à côté des pipettes et utiliser le Sélecteur de couleurs Adobe pour sélectionner un exemple de couleur.

Corrections rapides de luminance

[En haut](#)

Les effets Correcteur chromatique rapide et Correcteur chromatique tridimensionnel intègrent des commandes automatiques permettant de régler rapidement la luminance d'un élément. Pour visionner une vidéo sur la correction des couleurs et de la luminance avec le Correcteur chromatique rapide, consultez le [site Web d'Adobe](#).

1. Sélectionnez l'élément dans le panneau Montage et appliquez l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel. Voir aussi [Application d'effets aux éléments](#).
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
3. (Facultatif) Sélectionnez l'option Afficher l'écartement si vous souhaitez visualiser une comparaison avant et après votre modification dans le Moniteur du programme. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
4. Cliquez sur l'un des boutons suivants pour modifier rapidement la luminance en fonction des standards de télédiffusion :

Niveau de noir auto Augmente les niveaux de noir dans un élément pour que les niveaux les plus sombres soient au-dessus de 7,5 IRE. Une partie des tons foncés est tronquée et les valeurs des pixels intermédiaires sont redistribuées proportionnellement. Par conséquent, l'utilisation du Niveau de noir auto éclaircit les tons foncés dans une image.

Contraste automatique Applique simultanément le Niveau de noir auto et le Niveau de blanc auto. Ainsi, les tons clairs semblent plus foncés et les tons foncés, plus clairs.


Niveau de blanc auto Réduit les niveaux de blanc dans un élément pour que les niveaux les plus clairs ne dépassent pas 100 IRE. Une partie des tons clairs est tronquée et les valeurs des pixels intermédiaires sont redistribuées proportionnellement. Par conséquent, l'utilisation du Niveau de blanc auto assombrit les tons clairs dans une image.

Commandes de balance des couleurs, d'angle et de saturation

[En haut](#)

Les effets Correcteur chromatique rapide et Correcteur chromatique tridimensionnel intègrent des roues de balance et d'angle de la teinte et une commande Saturation permettant d'équilibrer les couleurs dans votre vidéo. La balance des couleurs porte bien son nom, puisqu'elle sert à balancer les composants rouges, verts et bleus afin de produire la couleur désirée de blanc et de gris neutres dans l'image. Selon l'effet désiré, il

se peut que vous ne souhaitiez pas une balance de couleurs complètement neutre dans un élément. Vous pourriez vouloir une scène de famille intime avec une dominante de couleurs chaudes (rougeâtre) ou peut-être que la scène de votre documentaire sur le crime appelle une dominante de couleurs froides (bleuâtre).

 Lorsque vous effectuez des réglages avec la roue chromatique et la commande Saturation, il est utile d'ouvrir un Moniteur de référence afin de visualiser le Vectorscope groupé à la vidéo composite dans le Moniteur du programme.


Les réglages de la roue chromatique proposent les réglages suivants :

Angle de la teinte Fait pivoter la couleur vers une couleur cible. Déplacer le cercle extérieur vers la gauche fait pivoter les couleurs vers le vert. Déplacer le cercle extérieur vers la droite fait pivoter les couleurs vers le rouge.

Amplitude de la balance Contrôle l'intensité de la couleur introduite dans la vidéo. Eloigner le cercle du centre augmente l'amplitude (intensité). L'intensité peut être peaufinée en déplaçant la poignée de gain de la balance.

Gain de la balance Affecte le caractère plus ou moins grossier ou fin des réglages de l'amplitude de la balance et l'angle de la balance. Maintenir la poignée de cette commande perpendiculaire au centre de la roue rend le réglage très subtil (fin). Déplacer la poignée vers le cercle extérieur rend le réglage très évident (grossier).

Angle de la balance Décale la couleur de la vidéo vers une couleur cible. Déplacer le cercle de l'amplitude de la balance vers une teinte spécifique modifie la couleur en conséquence. L'intensité du changement est contrôlée par le réglage combiné de l'amplitude de la balance et du gain de la balance.



Réglages de la correction de la couleur avec la roue chromatique

A. Angle de la teinte **B.** Amplitude de la balance **C.** Gain de la balance **D.** Angle de la balance

Le curseur Saturation contrôle la saturation de la couleur dans la vidéo. Déplacer le curseur vers 0 réduit la saturation de l'image afin d'afficher uniquement les valeurs de luminance (une image constituée de blanc, de gris et de noir). Déplacer le curseur vers la droite augmente la saturation.



Saturation de l'image réduite (gauche) ; Image saturée (droite)

Modification de la balance des couleurs et la saturation

[En haut](#)

Bien que la procédure suivante utilise les réglages de la roue chromatique, les mêmes réglages peuvent être effectués en entrant des valeurs numériques ou en utilisant les curseurs des effets Correcteur chromatique rapide et Correcteur chromatique tridimensionnel.

1. Configurez votre espace de travail pour la correction des couleurs.
2. Sélectionnez l'élément dans le panneau Montage et appliquez l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel. Voir aussi [Application d'effets aux éléments](#).
3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
4. (Facultatif) Sélectionnez l'option Afficher l'écartement si vous souhaitez visualiser une comparaison avant et après votre modification dans le Moniteur du programme. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
5. (Facultatif pour le Correcteur chromatique tridimensionnel uniquement) Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour restreindre votre correction chromatique à une plage tonale spécifique, choisissez Tons foncés, Tons moyens ou Tons clairs dans le menu Plage tonale. Choisir Principal applique la correction chromatique à l'intégralité de la plage tonale de l'image. Si nécessaire, utilisez les commandes Définition de la gamme de tons pour définir les différentes plages tonales.
 - Pour restreindre vos modifications à une couleur ou à une plage chromatique, cliquez sur le triangle pour développer les commandes de Correction colorimétrique secondaire. Définissez la couleur ou la plage chromatique grâce à l'outil Pipette, aux curseurs ou en entrant des valeurs numériques. Voir aussi la section [Spécification d'une couleur ou d'une plage chromatique à modifier](#).
6. Pour régler la balance chromatique, effectuez l'une des opérations suivantes en utilisant la roue chromatique :
 - Pour modifier toutes les couleurs sans incidence sur le gain ou l'amplitude, faites pivoter le cercle extérieur. Faire pivoter le cercle vers la gauche fait pivoter toutes les couleurs vers le vert. Faire pivoter le cercle vers la droite fait pivoter toutes les couleurs vers le rouge.



Faire pivoter le cercle extérieur de la roue chromatique (gauche) modifie l'angle de la teinte (droite).

- Pour décaler les couleurs vers une couleur cible avec un réglage de gain et d'amplitude, faites glisser le cercle d'amplitude de la balance du centre vers la couleur que vous voulez introduire dans l'image. Plus vous éloignez l'amplitude de la balance du centre, plus la couleur introduite est intense. Faites glisser la poignée du gain de la balance pour peaufiner l'intensité du réglage de l'amplitude de la balance. Vous pouvez rendre le réglage très subtil.



Réglage du gain de la balance pour peaufiner l'amplitude de la balance.

Remarque : l'effet Correcteur chromatique tridimensionnel vous permet de régler séparément les trois plages tonales en utilisant des roues individuelles pour les tons foncés, moyens et clairs.

7. Utilisez la commande Saturation pour régler la saturation de la couleur dans l'image. Déplacer le curseur vers la gauche (valeur plus basse) réduit la saturation de l'image. Déplacer le curseur vers la droite (valeurs plus hautes) augmente la saturation de la couleur.

Modification des couleurs et de la luminance grâce aux courbes

[En haut](#)

La modification des courbes des effets Courbe de luminance et Courbes RVB, comme les curseurs Niveaux des effets Correcteur chromatique rapide et Correcteur chromatique tridimensionnel, vous permet de modifier l'intégralité de la plage tonale ou simplement une plage chromatique

d'un élément vidéo. Mais à la différence des Niveaux, uniquement dotés de trois réglages (niveau de noir, niveau de gris et niveau de blanc), la Courbe de luminance et les Courbes RVB vous permettent de modifier jusqu'à 16 points différents dans l'ensemble de la plage tonale d'une image (des tons foncés aux tons clairs).

💡 Ouvrir un mode dans un Moniteur de référence regroupé avec le Moniteur du programme vous permet d'afficher les valeurs de la luminance, de la chrominance ou des deux lorsque vous effectuez des modifications des courbes. Si vous utilisez le Vectorscope, les zones en dehors du centre de ce dernier devraient comporter un minimum de vert. Les zones à l'extérieur du centre définissent le niveau de saturation des couleurs.

1. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle pour développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle pour développer le chutier Correction des couleurs.
2. Faites glisser l'un des effets suivants vers l'élément dans le panneau Montage :

Courbe de luminance Modifie essentiellement la luminance. Gardez à l'esprit que la modification de la luminance affecte la saturation perçue des couleurs.

Courbes RVB Modifie les couleurs et la luminance.

Remarque : si un élément est sélectionné dans le panneau Montage, vous pouvez faire glisser l'effet vers la section Effets vidéo du panneau Options d'effet.

3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes Courbe de luminance ou Courbes RVB.
4. (Facultatif) Pour définir les options de prévisualisation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour n'afficher que les valeurs de luminance dans un élément, choisissez Luminance dans le menu Sortie. Cette option affecte uniquement la prévisualisation dans le Moniteur du programme, elle ne supprime pas les couleurs de la vidéo.
 - Pour afficher une scène avant et après l'élément sur un moniteur, sélectionnez l'option Afficher l'écartement. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
5. (Facultatif) Cliquez sur le triangle pour développer les commandes de Correction colorimétrique secondaire si vous souhaitez corriger l'exposition d'une couleur ou d'une plage chromatique spécifique. Utilisez l'outil Pipette ou les autres commandes de Correction colorimétrique secondaire pour indiquer les couleurs à corriger.
6. Pour modifier la courbe, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier la luminance, cliquez pour ajouter un point sur le graphique Luminance ou Principal, puis faites glisser pour changer la forme de la courbe. Infléchir la courbe vers le haut éclaircit l'élément et infléchir la courbe vers le bas assombrit l'élément. Les sections les plus infléchies de la courbe représentent les parties de l'image affichant un contraste très important.
 - Pour modifier les couleurs et la luminance grâce à l'effet Courbes RVB, cliquez et ajoutez un point sur le graphique approprié pour modifier toutes les couches de couleurs (Principal), la couche rouge, la couche verte ou la couche bleue. Faites glisser pour modifier la forme de la courbe. Infléchir la courbe vers le haut éclaircit les valeurs des pixels et infléchir la courbe vers le bas assombrit les valeurs des pixels. Les sections les plus infléchies de la courbe représentent les parties de l'image affichant un contraste très important.

Vous pouvez ajouter 16 points au maximum. Pour supprimer un point, faites-le glisser hors du graphique.

💡 Pendant que vous effectuez les modifications, gardez un œil attentif sur les effets de bande, le bruit ou la polarisation dans l'image. Si vous observez l'un de ces effets, réduisez la valeur que vous êtes en train de régler.

Jeff Sengstack explique comment régler les couches de couleur à l'aide des effets Correcteur chromatique RVB et Courbes RVB [dans ce didacticiel lynda.com](http://didacticiel.lynda.com) sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro





Image originale (à gauche), luminance modifiée (au centre), couleurs modifiées (à droite)

Modification de la luminance grâce aux niveaux

[En haut](#)


Les effets Correcteur chromatique rapide et Correcteur chromatique tridimensionnel disposent de commandes Niveaux d'entrée et Niveaux de sortie pour modifier la luminance dans un élément. Les commandes sont identiques à celles de la boîte de dialogue Niveaux de Photoshop. Dans l'effet Correcteur chromatique rapide, les réglages du pilotage sont appliqués aux trois couches de couleurs dans un élément. L'effet Correcteur chromatique tridimensionnel permet d'appliquer les modifications des niveaux à l'intégralité de la plage tonale de l'élément, à une plage tonale

spécifique ou à une plage chromatique spécifique.

1. (Facultatif) Configurez votre espace de travail pour la correction des couleurs. Lors de la modification de la luminance, mieux vaut peut-être visualiser la Forme d'onde YC dans un Moniteur de référence regroupé avec le Moniteur du programme.
2. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle pour développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle pour développer le chutier Correction des couleurs.
3. Faites glisser l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel vers l'élément d'un panneau Montage.
 *si l'élément est déjà sélectionné dans le panneau Montage, vous pouvez faire glisser l'effet vers la zone Effets vidéo du panneau Options d'effet.*
4. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
5. (Facultatif) Pour définir les options de prévisualisation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour n'afficher que les valeurs de luminance dans un élément, choisissez Luminance dans le menu Sortie. Cette option affecte uniquement la prévisualisation dans le Moniteur du programme, elle ne supprime pas les couleurs de la vidéo.
 - Pour afficher une scène avant et après l'élément sur un moniteur, sélectionnez l'option Afficher l'écartement. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
6. (Facultatif pour le Correcteur chromatique tridimensionnel uniquement) Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour restreindre votre correction à une plage tonale spécifique, choisissez Tons foncés, Tons moyens ou Tons clairs dans le menu Plage tonale. Choisir Principal applique la correction à l'intégralité de la plage tonale de l'image. Si nécessaire, utilisez les commandes Définition de la gamme de tons pour définir les différentes plages tonales.
 - Pour restreindre vos modifications à une couleur ou à une plage chromatique, cliquez sur le triangle pour développer les commandes de Correction colorimétrique secondaire. Définissez la couleur ou la plage chromatique grâce à l'outil Pipette, aux curseurs ou en entrant des valeurs numériques. Voir aussi la section [Spécification d'une couleur ou d'une plage chromatique à modifier](#).
7. Utilisez les curseurs des Niveaux de sortie pour définir les niveaux maximum de noir et de blanc :

Curseur Sortie noir Définit la sortie des tons foncés obtenue. La valeur par défaut est 0 lorsque les pixels sont complètement noirs. Déplacer le curseur vers la droite spécifie une valeur plus claire pour le ton foncé le plus sombre.

Curseur Sortie blanc Définit la sortie des tons clairs obtenue. La valeur par défaut est 255 lorsque les pixels sont complètement blancs. Déplacer le curseur vers la gauche spécifie une valeur plus sombre pour le ton clair le plus clair.

 *Si la Forme d'onde YC est affichée dans un Moniteur de référence, réglez les curseurs Sortie noir et Sortie blanc pour que les niveaux maxima de noir et de blanc soient compris entre 7,5 et 100 IRE. Cela garantit que les niveaux sont conformes aux standards de télédiffusion.*




Image originale (gauche) ; noirs et blancs corrigés pour répondre aux limites de la télédiffusion (droite)

8. Utilisez les commandes suivantes pour définir les niveaux d'entrée de noir, de gris et de blanc :

Pipette Niveau de noir Mappe le ton échantillonné à la définition du curseur Sortie noir. Dans le Moniteur du programme, cliquez sur une zone dont vous souhaitez qu'elle soit la valeur la plus sombre dans l'image. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur pour définir le ton foncé le plus sombre dans l'image.

Pipette Niveau de gris Mappe le ton échantillonné au gris moyen (niveau 128). Cela modifie les valeurs d'intensité de la plage moyenne des tons de gris sans modifier de façon radicale les tons clairs et foncés. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur pour définir le gris moyen dans l'image.

Pipette Niveau de blanc Mappe le ton échantillonné à la définition du curseur Sortie blanc. Dans le Moniteur du programme, cliquez sur une zone dont vous souhaitez qu'elle soit la valeur la plus claire dans l'image. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur pour définir le ton clair le plus clair dans l'image.

Curseur du Niveau d'entrée noir Mappe le niveau d'entrée noir à la définition du curseur Sortie noir. Par défaut, le curseur Sortie noir est défini sur 0 lorsque les pixels sont complètement noirs. Si vous avez modifié la Sortie noir à 7,5 IRE ou plus, le ton foncé le plus sombre sera mappé à ce niveau.

Curseur du Niveau d'entrée gris Définit les tons moyens et modifie les valeurs d'intensité de la plage moyenne des tons de gris sans modifier de façon radicale les tons clairs et foncés.


Curseur du Niveau d'entrée blanc Fait correspondre le niveau d'entrée blanc à la définition du curseur Sortie blanc. Par défaut, le curseur Sortie blanc est défini sur 255 lorsque les pixels sont complètement blancs. Si vous avez modifié la Sortie blanc à 100 IRE ou moins, le ton clair le plus clair sera mappé à ce niveau.

Remarque : vous pouvez également modifier les niveaux d'entrée et de sortie en faisant défiler le texte souligné ou en tapant une valeur pour le Niveau d'entrée noir, le Niveau d'entrée gris, le Niveau d'entrée blanc, le Niveau de sortie noir et le Niveau de sortie blanc.


Sélection d'une couleur avec le sélecteur de couleurs Adobe

[En haut](#)

Vous pouvez utiliser le Sélecteur de couleurs Adobe pour définir des couleurs cibles dans certaines modifications chromatiques et tonales. Cliquer sur un nuancier dans les commandes d'un effet ouvre le Sélecteur de couleurs Adobe.

 Lorsque vous sélectionnez une couleur dans le Sélecteur de couleurs Adobe, il affiche simultanément les valeurs numériques pour TSI, RVB, TSL, YUV et les nombres hexadécimaux. Cela est utile pour voir comment les différents modes colorimétriques décrivent une couleur.

Dans le Sélecteur de couleurs Adobe, vous pouvez sélectionner des couleurs basées sur les modèles chromatiques TSI (teinte, saturation, intensité lumineuse), RVB (rouge, vert, bleu), TSL (teinte, saturation, luminance) ou YUV (couches de différences des couleurs et de la luminance), ou encore spécifier une couleur basée sur ses valeurs hexadécimales. La sélection de l'option Couleurs Web uniquement configure le Sélecteur de couleurs Adobe pour que vous puissiez choisir uniquement des couleurs Web sécurisées. Le champ de couleur dans le Sélecteur de couleurs Adobe peut afficher des composantes de couleur en mode colorimétrique TSI, RVB, TSL ou YUV.



Sélecteur de couleurs Adobe

A. Couleur sélectionnée **B.** Champ de couleur **C.** Curseur de couleurs **D.** Couleur modifiée **E.** Couleur d'origine **F.** Valeurs des couleurs

1. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur la propriété Nuancier pour qu'un effet affiche le sélecteur de couleurs.
2. Sélectionnez la composante à utiliser pour afficher le spectre de couleurs :

H Affiche toutes les teintes dans le curseur de couleur. La sélection d'une teinte dans cette bande affiche la plage de saturation et de luminosité de la teinte sélectionnée dans le spectre de couleurs, la saturation augmentant de gauche à droite et la luminosité de bas en haut.

S Affiche toutes les teintes dans le spectre de couleurs avec leur luminosité maximale en haut et leur luminosité minimale en bas. La bande chromatique affiche la couleur sélectionnée dans le spectre de couleurs avec sa saturation maximale en haut et sa saturation minimale en bas.

L (dans la section TSL) Affiche toutes les teintes dans le spectre de couleurs avec leur saturation maximale en haut et leur saturation minimale en bas. La bande chromatique affiche la couleur sélectionnée dans le spectre de couleurs avec sa luminosité maximale en haut et sa luminosité minimale en bas.

R Affiche la composante de couleur rouge dans la bande chromatique, avec sa luminosité maximale en haut et sa luminosité minimale en bas. Lorsque la bande chromatique est réglée sur la luminosité minimale, le spectre de couleurs affiche les couleurs produites par les composantes de couleur verte et bleue. L'utilisation de la bande chromatique pour augmenter la luminosité du rouge a pour effet de mélanger davantage de rouge aux couleurs affichées dans le spectre de couleurs.

G Affiche la composante de couleur verte dans la bande chromatique, avec sa luminosité maximale en haut et sa luminosité minimale en bas. Lorsque la bande chromatique est réglée sur la luminosité minimale, le spectre de couleurs affiche les couleurs produites par les composantes de couleur rouge et bleue. L'utilisation de la bande chromatique pour augmenter la luminosité du vert a pour effet de mélanger davantage de vert aux couleurs affichées dans le spectre de couleurs.

B (dans la section RVB) Affiche la composante de couleur bleue dans la bande chromatique, avec sa luminosité maximale en haut et sa luminosité minimale en bas. Lorsque la bande chromatique est réglée sur la luminosité minimale, le spectre de couleurs affiche les couleurs produites par les composantes de couleur verte et rouge. L'utilisation de la bande chromatique pour augmenter la luminosité du bleu a pour effet de mélanger davantage de bleu aux couleurs affichées dans le spectre de couleurs.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser les triangles le long de la bande chromatique ou cliquez à l'intérieur de la bande pour ajuster les couleurs affichées dans le spectre de couleurs.
- Cliquez ou faites glisser le curseur à l'intérieur du grand carré de spectre de couleurs pour sélectionner une couleur. Une marque circulaire indique l'emplacement de la couleur dans le spectre de couleurs.

Remarque : pendant l'ajustement de la couleur à l'aide de la bande et du spectre des couleurs, les valeurs numériques changent pour indiquer la nouvelle couleur. Le rectangle supérieur, à droite de la bande chromatique, affiche la nouvelle couleur ; le rectangle inférieur, la couleur originale.


- Pour TSI, spécifiez la teinte (T) à un angle de 0° à 360° correspondant à une position sur la roue chromatique. Définissez la saturation (S) et la luminosité (L) en tant que pourcentages (de 0 à 100).
- Pour RVB, définissez les valeurs des composantes.
- Pour #, saisissez une valeur chromatique au format hexadécimal.

Définition des plages tonales dans un élément

[En haut](#)

Les effets Correcteur de luminance, Correcteur chromatique RVB et Correcteur chromatique tridimensionnel vous permettent de définir les plages tonales pour les tons foncés, moyens et clairs, afin que vous puissiez appliquer une correction des couleurs à une plage tonale spécifique dans une image. Associée aux commandes de Correction colorimétrique secondaire, la définition d'une plage tonale permet de régler des éléments très spécifiques de l'image.

1. Sélectionnez l'élément à corriger dans le panneau Montage et appliquez l'effet Correcteur de luminance, Correcteur chromatique RVB ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer l'effet Correcteur de luminance, Correcteur chromatique RVB ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
3. Texte de l'étape
4. Cliquez sur le triangle pour développer la commande de Définition de la gamme de tons.



Commande Définition de la gamme de tons

A. Seuil des tons foncés **B.** Adoucissement des tons foncés **C.** Adoucissement des tons clairs **D.** Seuil des tons clairs

5. Faites glisser les curseurs Seuil des tons foncés et Seuil des tons clairs pour définir les plages tonales foncée et claire. Mieux vaut effectuer les modifications lorsque vous visualisez l'affichage en trois tons de la Plage tonale de l'image.
6. Faites glisser les curseurs Adoucissement des tons foncés et Adoucissement des tons clairs pour lisser (adoucir) les limites entre les plages tonales.

La variation décroissante dépend de l'image et du mode d'application de la correction des couleurs souhaité.

Remarque : vous pouvez également définir les plages tonales en changeant les valeurs numériques ou en déplaçant les curseurs Seuil des tons foncés, Adoucissement des tons foncés, Seuil des tons clairs et Adoucissement des tons clairs.

Spécification d'une couleur ou d'une plage chromatique à modifier

[En haut](#)

La propriété Correction colorimétrique secondaire spécifie la plage chromatique devant être corrigée par un effet. Vous pouvez définir la couleur par la teinte, la saturation et la luminosité. La propriété Correction colorimétrique secondaire est disponible pour les effets suivants : Correcteur de luminance, Courbe de luminance, Correcteur chromatique RVB, Courbes RVB et Correcteur chromatique tridimensionnel.

En spécifiant une couleur ou une plage chromatique grâce à la Correction colorimétrique secondaire, vous isolez un effet de correction des couleurs pour des zones spécifiques d'une image. Cela équivaut à effectuer une sélection ou à masquer une image dans Photoshop. Par exemple, vous définissez une plage chromatique ne sélectionnant qu'une chemise bleue dans une image. Vous pouvez ensuite modifier la couleur de la chemise sans affecter d'autres zones de l'image.

1. Sélectionnez l'élément à corriger dans le panneau Montage et appliquez l'effet Correcteur de luminance, Courbe de luminance, Correcteur chromatique RVB, Courbes RVB ou Correcteur chromatique tridimensionnel.

- Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer l'effet Correcteur de luminosité, Courbe de luminosité, Correcteur chromatique RVB, Courbes RVB ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
- Cliquez sur le triangle pour développer les commandes de Correction colorimétrique secondaire.
- Sélectionnez l'outil Pipette et cliquez sur la couleur que vous souhaitez sélectionner dans le Moniteur du programme. Pour sélectionner une couleur, vous pouvez également cliquer n'importe où dans l'espace de travail ou cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe.
- Pour augmenter ou réduire la plage chromatique à corriger, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez l'outil Pipette + pour étendre la plage chromatique et l'outil Pipette – pour la réduire.
 - Cliquez sur le triangle pour développer la commande Teinte, puis faites glisser les curseurs Seuil de début et Seuil de fin pour définir la plage chromatique où la correction est appliquée à 100 %. Faites glisser les curseurs Lissage de début et lissage de fin pour contrôler le lissage, qui détermine si les limites d'une plage chromatique sont marquées ou douces. Vous pouvez également entrer des valeurs numériques pour les propriétés Début et Fin grâce aux commandes sous la commande Teinte.

Remarque : la teinte définie par les curseurs peut également être modifiée en faisant glisser les bandes de teintes supérieures ou inférieures.



Commande Teinte

A. Lissage de début B. Seuil de début C. Seuil de fin D. Lissage de fin

- Utilisez les commandes Saturation et Luminance pour spécifier les propriétés de saturation et de luminosité pour la plage chromatique dont la couleur doit être corrigée. Ces commandes affinent la spécification de la plage chromatique.
- Texte de l'étape
 - Utilisez les commandes suivantes pour préciser l'application de la correction des couleurs à une couleur ou à une plage chromatique :

Adoucir Applique un Flou gaussien sur la zone sélectionnée générée par les commandes de Correction colorimétrique secondaire. La valeur peut être comprise entre 0 et 100 ; la valeur par défaut est 50. Cette commande est utile pour adoucir l'application de la correction des couleurs aux zones sélectionnées, afin de fusionner avec le reste de l'image.

Amincissement des bords Affine ou épaissit le bord de la zone sélectionnée générée par les commandes de Correction colorimétrique secondaire. La valeur peut être comprise entre - 100 (contours fins, très précis) et + 100 (contours diffus, épais). La valeur par défaut est 0.
 - Sélectionnez l'option Inverser la couleur limite pour modifier toutes les couleurs hormis la plage spécifiée grâce aux commandes de Correction colorimétrique secondaire.

Remplacement d'une couleur

[En haut](#)

Pour obtenir un contrôle plus important que celui offert par l'effet Remplacement de couleur, utilisez les commandes de Correction colorimétrique secondaire dans Correcteur RVB, Courbes RVB et Correcteur chromatique tridimensionnel. Ces commandes vous permettent d'appliquer des modifications à une seule couleur ou à une plage chromatique.

- Dans le panneau Montage, sélectionnez l'élément que vous voulez ajuster pour le faire apparaître dans le Moniteur de programme.
- Si vous souhaitez remplacer une couleur de l'élément affiché par une couleur d'un autre élément de votre projet, ouvrez cet autre élément dans le Moniteur source.
- Appliquez l'effet Remplacement de couleur à l'élément que vous voulez modifier.
- Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur l'icône Configuration pour l'effet Remplacement de couleur.
- Dans la boîte de dialogue Réglages du remplacement de couleur, déplacez le pointeur sur l'image Original pour qu'il se transforme en pipette, puis cliquez pour choisir la couleur à remplacer. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier Couleur de la cible et sélectionner une couleur dans le Sélecteur de couleurs Adobe.
- Choisissez la couleur de remplacement en cliquant sur le nuancier Couleur de remplacement et en sélectionnant la couleur dans le Sélecteur de couleurs Adobe.
- A l'aide du curseur Tolérance, élargissez ou réduisez la plage de couleurs à remplacer.
- Sélectionnez l'option Couleur opaque pour effectuer le remplacement sans conserver les niveaux de gris.

Suppression d'une couleur dans un élément

[En haut](#)

Pour supprimer rapidement une couleur dans un élément, appliquez l'effet Noir et blanc depuis le chutier Image dans le chutier Effets vidéo.

- Configurez votre espace de travail pour la correction des couleurs.
- Sélectionnez l'élément dans le panneau Montage et appliquez l'effet Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel. Voir aussi [Application d'effets aux éléments](#).

3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes Correcteur chromatique rapide ou Correcteur chromatique tridimensionnel.
4. (Facultatif) Sélectionnez l'option Afficher l'écartement si vous souhaitez visualiser une comparaison avant et après votre modification dans le Moniteur du programme. Vous pouvez indiquer si l'écartement est horizontal ou vertical en faisant votre choix dans le menu Disposition. Vous pouvez également modifier la proportion relative des vues avant et après.
5. (Facultatif pour le Correcteur chromatique tridimensionnel uniquement) Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour restreindre vos modifications à une plage tonale spécifique, choisissez Tons foncés, Tons moyens ou Tons clairs dans le menu Plage tonale. Choisir Principal applique les modifications à l'intégralité de la plage tonale de l'image. Si nécessaire, utilisez les commandes Définition de la gamme de tons pour définir les différentes plages tonales.
 - Pour restreindre vos modifications à une couleur ou à une plage chromatique, cliquez sur le triangle pour développer les commandes de Correction colorimétrique secondaire. Définissez la couleur ou la plage chromatique grâce à l'outil Pipette, aux curseurs ou en entrant des valeurs numériques. Voir aussi la section [Spécification d'une couleur ou d'une plage chromatique à modifier](#).
6. Faites défiler le texte souligné ou saisissez une valeur inférieure à 100 pour la commande Saturation. Vous pouvez également cliquer sur le triangle pour développer la commande afin de faire glisser le curseur.

Mixage des couches de couleurs dans un élément


[En haut](#)


1. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle pour développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle pour développer le chutier Modifications.
2. Faites glisser le Mixeur de couches vers l'élément dans le panneau Montage.
Remarque : si l'élément est déjà sélectionné dans le panneau Montage, vous pouvez faire glisser le Mixeur de couches vers la section Effets vidéo du panneau Options d'effet.
3. Réduisez ou augmentez la contribution d'une couche à la couche de sortie en procédant de l'une des façons suivantes pour la couche de couleur source :
 - Faites défiler une valeur soulignée vers la gauche ou vers la droite.
 - Cliquez sur une valeur soulignée, saisissez une valeur comprise entre - 200 % et + 200 %, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS).
 - Cliquez sur le triangle pour développer les commandes du Mixeur de couches et faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.
4. (Facultatif) Faites glisser le curseur, faites défiler le texte souligné ou saisissez une valeur pour la constante de la couche (Constante rouge, Constante verte ou Constante bleue). Cette valeur correspond à la quantité de base d'une couche qui s'ajoutera à la couche de sortie.
5. (Facultatif) Sélectionnez l'option Monochrome pour créer une image ne contenant que des niveaux de gris. Cette option atteint ce résultat en appliquant les mêmes réglages à toutes les couches de sortie.

Isolement d'une seule couleur grâce au filtre chromatique

[En haut](#)


L'effet Filtre chromatique vous permet d'isoler une seule couleur ou une plage chromatique. Les modifications sont effectuées dans une boîte de dialogue affichant l'Original et l'Echantillon de sortie. Vous pouvez également modifier les propriétés de l'effet Filtre chromatique dans le panneau Options d'effet.

 Si vous souhaitez corriger une seule couleur ou une plage chromatique dans un élément, utilisez les commandes de Correction colorimétrique secondaire dans les effets de Correction des couleurs.

1. Faites glisser l'effet Filtre chromatique vers un élément.
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur l'icône Configuration  pour l'effet Filtre chromatique.
3. Dans la boîte de dialogue Réglages du Filtre chromatique, effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner la couleur à préserver :
 - Déplacez le pointeur sur Original (le pointeur se transforme en pipette) et cliquez pour sélectionner une couleur.
 - Cliquez sur le nuancier, sélectionnez une couleur dans le Sélecteur de couleurs Adobe et cliquez sur OK pour fermer le Sélecteur de couleurs Adobe.

La couleur sélectionnée apparaît dans l'Echantillon de sortie.

4. Pour l'option Tolérance, faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour augmenter ou réduire la plage chromatique à conserver.
5. Pour inverser l'effet, c'est-à-dire préserver toutes les couleurs à l'exception de celle spécifiée, sélectionnez l'option Inverser.

 Pour animer cet effet, utilisez les fonctions d'images clés dans le panneau Options d'effet.


Ajustement des bords, des flous et de la luminosité au moyen des préconfigurations de convolution

[En haut](#)

Entre autres, vous pouvez contrôler les détails des effets de flou, relief et netteté en appliquant l'effet Convolution ou l'une des préconfigurations de convolution basées sur celui-ci. L'option Convolution, et les préconfigurations basées sur cet effet, incruste une matrice de nombres sur une matrice de pixels. Vous pouvez définir les valeurs de chaque cellule de la matrice au moyen des curseurs du panneau Options d'effet, et vous pouvez utiliser les images clés pour changer ces valeurs dans le temps. Pour obtenir un effet désiré, il est souvent plus facile d'appliquer l'une des préconfigurations de convolution et de la modifier, que d'appliquer et modifier l'effet Convolution lui-même.

Remarque : Vous trouverez des préconfigurations de convolution dans la catégorie de préconfigurations du panneau Effets, dans une sous-catégorie nommée Convolution. Dans cette sous-catégorie, les noms des préconfigurations commencent par « Convolution ».

1. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle pour développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle pour développer le chutier Modifications.
2. Faites glisser l'effet Convolution vers l'élément dans le panneau Montage.

 Si l'élément est déjà sélectionné dans le panneau Montage, vous pouvez faire glisser l'effet Convolution vers la section Effets vidéo du panneau Options d'effet.

3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle en regard de l'effet Convolution pour le développer.

Chacun des paramètres commençant par la lettre « M » représente une cellule dans une matrice 3X3. Par exemple, « M11 » représente la cellule de la ligne 1 et colonne 1. « M22 » représente la cellule dans le centre de la matrice.

4. Cliquez sur un numéro à côté de paramètres de cellule quelconques.
5. Saisissez une valeur (entre -999 et +999) par laquelle vous voulez multiplier la valeur de luminosité de ce pixel.
6. Répétez la dernière étape pour chaque pixel à inclure dans l'opération. Il n'est pas nécessaire d'entrer des valeurs dans tous les paramètres de cellule.
7. Cliquez sur le nombre en regard de : Echelle et saisissez la valeur par laquelle il convient de diviser la somme des valeurs de luminosité de tous les pixels du calcul.
8. Cliquez sur le numéro à côté de Décalage, puis saisissez la valeur à ajouter au résultat du calcul d'échelle.
9. Cliquez sur OK.


L'effet est appliqué à chaque pixel de l'élément, un à un.

Ajout des effets d'éclairage

[En haut](#)

Vous pouvez utiliser cinq lumières au maximum pour introduire des effets d'éclairage créatifs. Vous pouvez contrôler les propriétés d'éclairage comme le type, la direction, l'intensité, la couleur, le centre et la largeur de l'éclairage. Il existe également une commande Calque en relief permettant d'utiliser des textures ou des motifs provenant d'autres métrages afin de produire des effets spéciaux, comme un effet de surface en 3D. Pour visionner un didacticiel vidéo traitant des effets Eclairs et de l'effet 3D Simple, consultez l'article [Creating A Title On A Reflective Surface](#) (Création d'un titre sur une surface réfléchissante) de Jeff Schell sur son blog Digital Media Net.


Remarque : toutes les propriétés des Effets d'éclairage (hormis le Calque en relief) peuvent être animées grâce à des images clés.

Vous pouvez manipuler directement les propriétés des Effets d'éclairage dans le Moniteur du Programme. Cliquez sur l'icône Transformation  située en regard des Effets d'éclairage dans le panneau Options d'effet pour afficher les poignées de réglage et le cercle Centre.



Effets d'éclairage : Image originale (gauche), Projecteur appliqué à l'image (centre) et lumière Omni appliquée à l'image (droite)

1. Dans le panneau Effets, développez le chutier Effets vidéo, puis le chutier Modifications, et faites glisser les Effets d'éclairage sur un élément dans le panneau Montage.

 Si un élément est déjà sélectionné dans le panneau Montage, vous pouvez faire glisser les Effets d'éclairage directement vers la section Effets vidéo du panneau Options d'effet.

2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les Effets d'éclairage.
3. Cliquez sur le triangle pour développer Lumière 1.
4. Sélectionnez un type de lumière dans le menu déroulant pour spécifier la source de lumière :

Aucune Désactive une lumière.


Directionnelle Diffuse de la lumière de très loin pour que l'angle de la lumière ne change pas, comme le soleil.

Omni Diffuse de la lumière dans toutes les directions directement au-dessus de l'image, comme une ampoule sur une feuille de papier.

Projecteur Jette un faisceau elliptique de lumière.

5. Pour spécifier une couleur pour la lumière, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le nuancier, sélectionnez une couleur grâce au Sélecteur de couleurs Adobe, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur l'icône Pipette, puis cliquez n'importe où sur le bureau de l'ordinateur pour sélectionner une couleur.


6. (Facultatif) Cliquez sur l'icône Transformation pour afficher les poignées de la lumière et le cercle Centre dans le Moniteur du programme. Vous pouvez directement manipuler la position, l'échelle et la rotation d'une lumière en faisant glisser ses poignées et son cercle Centre .

Remarque : si vous avez plus d'une lumière, les cercles Centre de chaque lumière apparaissent dans le moniteur du programme. Cliquer sur un cercle Centre affiche les poignées pour une lumière spécifique.


7. Dans le panneau Options d'effet, utilisez les commandes suivantes pour définir les propriétés d'une lumière source individuelle :

Centre Déplace la lumière grâce aux valeurs d'abscisse et d'ordonnée pour le centre de la lumière. Vous pouvez également positionner une lumière en faisant glisser son cercle Centre dans le Moniteur du programme.

Grand rayon Modifie la longueur d'une lumière Omni ou d'un Projecteur. Vous pouvez également faire glisser l'une des poignées dans le Moniteur du programme.

Rayon projeté Modifie la proximité d'une source de lumière directionnelle pour le cercle Centre . La valeur 0 positionne la lumière dans le cercle Centre et inonde l'image de lumière. La valeur 100 éloigne la source de lumière du cercle Centre, réduisant ainsi la lumière diffusée sur l'image. Dans le Moniteur du programme, vous pouvez également faire glisser le point source de lumière pour modifier sa distance par rapport au cercle Centre.

Petit rayon Modifie la largeur d'un Projecteur. Lorsque la lumière devient un cercle, augmenter le Petit rayon augmente également le Grand rayon. Vous pouvez également faire glisser l'une des poignées dans le Moniteur du programme pour modifier cette propriété.

Angle Change la direction d'une lumière Directionnelle ou d'un Projecteur. Modifiez cette commande en spécifiant une valeur en degrés. Vous pouvez également déplacer le pointeur en dehors d'une poignée dans le Moniteur du programme jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche courbe à deux pointes , puis le faire glisser pour faire pivoter la lumière.

Intensité Contrôle si une lumière est brillante ou moins intense.

Mise au point Modifie la taille de la zone la plus brillante du Projecteur.

Remarque : Le Type de lumière détermine la disponibilité des propriétés des Effets d'éclairage. Assurez-vous que vous cliquez sur l'icône Transformation pour afficher les poignées d'une lumière et le cercle Centre dans le Moniteur du programme.

8. Utilisez les commandes suivantes pour définir les propriétés des Effets d'éclairage :

Couleur de la lumière ambiante Change la couleur de la lumière ambiante.

Intensité d'ambiance Diffuse la lumière comme si elle était associée avec une autre lumière dans une pièce, comme la lumière du soleil ou une lampe fluorescente. Choisissez une valeur de 100 pour utiliser uniquement la source de lumière ou une valeur de - 100 pour supprimer la source de lumière. Pour changer la couleur de la lumière ambiante, cliquez sur la zone de couleur et utilisez le sélecteur de couleurs qui s'affiche.

Brillance en surface Détermine le niveau de reflet de la lumière par la surface (comme celle d'une feuille de papier photo), de - 100 (peu de reflets) à 100 (beaucoup de reflets).

Matière de surface Détermine l'élément le plus réfléchissant : la lumière ou l'objet sur lequel la lumière est diffusée. La valeur - 100 reflète la couleur de la lumière et la valeur 100 reflète la couleur de l'objet.

Exposition Augmente (valeurs positives) ou réduit (valeurs négatives) la luminosité de la lumière. 0 est la valeur par défaut de la luminosité de la lumière.

9. (Facultatif) Répétez les étapes 3 à 7 pour ajouter d'autres lumières (Lumière 2 à Lumière 5).


10. (Facultatif) Si vous avez ajouté un élément à utiliser comme calque en relief (texture des Effets d'éclairage), choisissez la piste contenant l'élément de calque en relief dans le menu Calque en relief. Utilisez les commandes pour modifier les propriétés d'un calque en relief.

Application des textures des Effets d'éclairage

[En haut](#)

Un calque en relief dans les Effets d'éclairage vous permet d'utiliser le motif ou la texture d'un élément afin de contrôler la manière dont une image réfléchit la lumière. L'utilisation d'un élément avec des textures comme le papier ou l'eau peut créer un effet d'éclairage en 3D.

1. Ajoutez l'élément à utiliser comme calque en relief (texture) pour une piste distincte de votre séquence.


2. Cliquez sur l'icône Activer/Désactiver la sortie des pistes  pour masquer la piste contenant l'élément de calque en relief.
 3. Ajoutez les Effets d'éclairage à un élément dans la même séquence.
 4. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les Effets d'éclairage.
 5. (Facultatif) Cliquez sur le triangle situé à côté de Lumière 1 pour modifier les propriétés de la lumière.
 6. Choisissez la piste vidéo contenant le calque en relief dans le menu Calque en relief.
 7. Dans le menu Calque en relief, spécifiez l'utilisation de la couche rouge, verte, bleue ou alpha de l'élément de calque en relief afin de créer la texture des effets d'éclairage.
 8. Sélectionnez l'option Blanc élevé pour augmenter les parties blanches d'une couche de la surface. Désélectionnez cette option pour augmenter les parties noires.
 9. Faites défiler le texte souligné pour spécifier la valeur de la Profondeur de relief, de plate (0) à irrégulière (100).
- [Effet Correcteur chromatique rapide](#)
 - [Corriger facilement les couleurs d'une vidéo](#)
 - [Effet Correcteur de luminance](#)
 - [Effet Courbe de luminance](#)
 - [Effet Correcteur chromatique RVB](#)
 - [Effet Courbes RVB](#)
 - [Effet Correcteur chromatique tridirectionnel](#)
 - [Effet Limiteur vidéo](#)
 - [Vectorscope](#)
 - [Modification et correction des couleurs d'une vidéo](#)
 - [Effet Remplacement de couleur \(Windows uniquement\)](#)
 - [Effet Mixeur de couches](#)
 - [Effet Filtre chromatique \(Windows uniquement\)](#)
 - [Effet Convolution](#)
 - [Réglage de la position, de l'échelle et de la rotation](#)
 - [Création d'un titre sur une surface réfléchissante](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Effet Correcteur chromatique tridirectionnel

Le correcteur chromatique tridirectionnel a été repensé en vue d'améliorer l'accessibilité aux fonctionnalités fréquemment utilisées et de simplifier les flux de production existants.



Correcteur chromatique tridirectionnel

Menu Sortie Le menu Sortie comporte deux options : Vidéo et Luminance. L'option Composite a été renommée Vidéo.

Vue fractionnée La vue fractionnée est réduite par défaut.


Roue chromatique principale L'option Principal remplace la roue chromatique Principal. Lorsque cette option est cochée, les trois roues chromatiques se comportent comme la roue chromatique principale. Toute modification d'une roue est répercutée dans les autres.

Roues chromatiques Tons foncés, Tons moyens et Tons clairs Les roues chromatiques Tons foncés, Tons moyens et Tons clairs sont dotées de sélecteurs de couleurs. Pour définir les propriétés sous forme de valeurs numériques, faites défiler les options. Vous pouvez développer les trois options afin de définir ou d'afficher leurs propriétés.

Niveau d'entrée, niveau de sortie et correction colorimétrique secondaire Les options Niveau d'entrée, Niveau de sortie et Correction colorimétrique secondaire ont été déplacées pour une meilleure accessibilité.

Correction colorimétrique secondaire L'option a été déplacée pour une meilleure accessibilité.

- L'option Masque, auparavant présente dans le menu Sortie, se nomme désormais Afficher le masque dans le menu Correction colorimétrique secondaire.
- Le menu Inversion remplace l'option Inverser la couleur limite dans le menu Correction colorimétrique secondaire. Les options disponibles dans ce menu sont Aucune, Inverser la couleur limite et Inverser le masque.
- Toutes les modifications apportées aux options de correction colorimétrique secondaire s'appliquent également aux autres effets qui utilisent la correction colorimétrique secondaire, notamment les effets Courbe de luminance, Correcteur de luminance et Courbe RVB.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Effet Réparation obturateur déroulant

L'un des problèmes courants des appareils photo reflex numériques (DSLR) et autres caméras à capteur CMOS est qu'il y a généralement un décalage entre les lignes de balayage de la vidéo. En raison du temps de latence entre les balayages, toutes les parties de l'image ne sont pas enregistrées exactement au même moment, ce qui entraîne des distorsions de l'obturateur déroulant. Ces distorsions peuvent se produire lorsque l'appareil photo ou le sujet est en mouvement.

L'effet Réparation d'obturateur déroulant d'Adobe Premiere Pro peut être utilisé pour supprimer ces artefacts de distorsion.

Une fois l'effet appliqué, les propriétés suivantes sont disponibles :

Vitesse d'obturateur déroulant : définit le pourcentage de la fréquence d'images, qui correspond au délai de balayage. Les appareils photo DSLR sont dans la plage 50 à 70 %, tandis que l'iPhone est proche de 100 %. Réglage de la vitesse d'obturateur déroulant jusqu'à ce que les lignes déformées soient verticales.

Direction de balayage : spécifie l'orientation du balayage de l'obturateur déroulant. La plupart des appareils photo balayent le capteur de haut en bas. Avec un smartphone, vous pouvez utiliser un appareil photo à l'envers ou en mode rotation, ce qui nécessite une direction de balayage différente.

Section avancée :

Méthode : indique si l'analyse du flux optique et le recalage du déplacement des pixels serviront à générer les images non déformées (trajectoire en pixels), ou si une méthode de déformation et de suivi des points fragmentée doit être utilisée (déformation).

Analyse détaillée : effectue une analyse plus détaillée des points dans la déformation. Disponible lorsque vous utilisez la méthode de déformation.

Détail du déplacement des pixels : définit le degré de détail du calcul du champ vectoriel du flux optique. Disponible lorsque vous utilisez la méthode de déplacement des pixels.

Remarque : Bien qu'un effet de réparation obturateur déroulant soit intégré à l'effet Stabilisation de déformation, la version autonome offre davantage d'options. Il peut aussi arriver que vous souhaitiez réparer un problème d'obturateur déroulant, sans avoir à stabiliser le plan.

Dans cette vidéo de Todd Kopriva et video2brain, vous allez découvrir comment, grâce au nouvel effet Réparation obturateur déroulant, réparer facilement les artefacts d'obturateur déroulant, fréquents dans les métrages issus d'appareils photo reflex numériques et de téléphones mobiles.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Calques d'effets

Calques d'effets

Création d'un calque d'effets

[Redimensionnement d'un calque d'effets pour mettre une zone en surbrillance](#)

[Modes de fusion et calques d'effets](#)

[Effet de transformation et calques d'effets](#)

[Didacticiel vidéo : Utilisation des calques d'effets dans Adobe Premiere Pro](#)

Calques d'effets

[En haut](#)

Dans Adobe® Premiere® Pro, vous pouvez utiliser un calque d'effets pour appliquer le même effet à plusieurs éléments du montage. Lorsque des effets sont appliqués à un calque d'effets, tous les calques qui figurent sous ce dernier dans l'ordre d'empilement des calques sont concernés.

Vous pouvez utiliser des associations d'effets sur un seul calque d'effets. Vous pouvez également utiliser plusieurs calques d'effets pour contrôler plus d'effets.

Les calques d'effets dans Adobe Premiere Pro fonctionnent comme ceux d'Adobe Photoshop et d'Adobe After Effects.

[Dans cette vidéo](#) de Todd Kopriva et video2brain, découvrez comment appliquer rapidement des effets et des calques d'effets et comment modifier les propriétés d'effet en cours de lecture d'une séquence.

Création d'un calque d'effets

[En haut](#)

1. Sélectionnez Fichier > Nouveau > Calque d'effet.
2. Dans la boîte de dialogue Réglages vidéo, modifiez si nécessaire les réglages du calque d'effets, puis cliquez sur OK.
3. Faites glisser (ou remplacez) le calque d'effets du panneau Projet sur une piste vidéo au-dessus des éléments que vous souhaitez modifier dans le panneau Montage.
4. Cliquez n'importe où dans le corps du calque d'effets pour le sélectionner.
5. Avec le calque d'effets sélectionné, entrez le nom de l'effet que vous souhaitez appliquer dans la zone Recherche rapide du panneau Effets.
6. Double-cliquez sur l'effet pour l'ajouter au calque d'effets. Vous pouvez ajouter plusieurs effets au calque d'effets.
7. Appuyez sur **Ma j** + **5** pour ouvrir le panneau Options d'effet. Modifiez les paramètres de l'effet, en fonction de vos besoins.

Lorsque vous lisez la séquence, notez que tous les éléments situés sur les pistes sous-jacentes sont affectés par les modifications que vous avez apportées au calque d'effets.

Redimensionnement d'un calque d'effets pour mettre une zone en surbrillance

Vous pouvez ajouter un effet à un calque d'effets, comme une teinte ou une correction de couleur, puis le redimensionner. Cette technique permet de mettre en surbrillance une zone de l'écran.

1. Double-cliquez sur le calque d'effets dans la zone d'affichage du panneau Montage.
2. Faites glisser le point d'ancrage au centre de l'écran pour repositionner le calque d'effets, puis faites glisser le bord de l'élément pour le réduire.

Modes de fusion et calques d'effets

L'utilisation d'un calque d'effets permet d'appliquer le même mode de fusion et réglage d'opacité à une plage d'éléments. Pour ce faire, dans Premiere Pro, modifiez le mode de fusion sous Opacité dans l'onglet Options d'effet du calque d'effets.

Cette technique est l'équivalent de la duplication d'un élément d'une piste vidéo sur un élément existant, puis la modification de son mode de fusion. Pour en savoir plus, [visionnez ce didacticiel](#) de Chris et Trish Meyer sur le site Web de ProVideo Coalition.

Effet de transformation et calques d'effets

Vous pouvez ajouter un effet de transformation à un calque d'effets, comme une mise à l'échelle ou une rotation, puis l'animer sur une plage d'éléments (ou sur des images fixes). Cette technique permet d'obtenir des effets de mouvement effectués auparavant par des éléments imbriqués.

Lors de la lecture de la séquence, l'élément dispose à présent d'un effet de transformation qui s'anime sur une étendue de plusieurs éléments.

Didacticiel vidéo : Utilisation des calques d'effets dans Adobe Premiere Pro



A l'instar d'Adobe After Effects et Photoshop, Adobe Premiere Pro intègre un puissant concept de Calques d'effets directement dans l'environnement de montage... [En savoir plus](#)

<http://www.retooled.net/?p=308>



par [reTooled.net](http://www.retooled.net)
<http://www.retooled.net>

reTooled.net propose des didacticiels sur des outils novateurs de montage, de conception et de composition afin de maximiser les applications de bureau standard et de simplifier les tâches courantes.

[Partagez votre expérience sur Aide de la communauté Adobe](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Effet Largeur de bande

Cet effet supprime les fréquences qui se produisent hors de la plage spécifiée ou bande de fréquences. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Centre Indique la fréquence au centre de la plage spécifiée.

Q Indique la largeur de bande à conserver. Des réglages faibles créent une plage de fréquences étendue et des réglages élevés créent une bande de fréquences étroite.

Effet Grave

Cet effet permet d'augmenter ou de diminuer les basses fréquences (200 Hz et inférieure). Le paramètre Amplifier indique le nombre de décibels dont il faut augmenter les basses fréquences. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Effet Volume de canal

Cet effet permet de contrôler indépendamment le volume de chacun des canaux dans un élément ou une piste stéréo ou 5.1. Le volume est mesuré en décibels.

Effet Chœur

Cet effet simule plusieurs voix ou instruments jouant au même instant en ajoutant plusieurs délais courts à une faible réinjection. Il en résulte un son riche. Utilisez l'effet Chorus pour améliorer une piste vocale ou ajouter de l'espace stéréo à un son mono. Vous pouvez également l'utiliser pour créer des effets spéciaux uniques.

Adobe Premiere Pro utilise une méthode de simulation directe pour obtenir l'effet Chœur ; en d'autres termes, chaque voix (ou couche) sonne différemment de l'original en modifiant légèrement le minutage, l'intonation et le vibrato. Le réglage Rétroaction ajoute des détails supplémentaires au résultat.

 *Pour obtenir des résultats optimaux avec des fichiers mono, convertissez-les en stéréo avant d'appliquer l'effet Chorus.*

Ignorer Option d'image clé indiquant si l'effet Chorus doit être appliqué ou ignoré.

Configuration personnalisée Ouvre un panneau de commande de style mixage qui contrôle les propriétés à l'aide de boutons.

Paramètres individuels Ouvre un ensemble de contrôles de paramètres pour l'effet Chœur.

LfoType Indique le type d'onde de l'oscillateur basse fréquence : Sin(usoïdale), Rect(angle) ou Tri(angle).

Fréquence Détermine la fréquence maximale à laquelle a lieu le changement d'amplitude. Si vous choisissez une valeur très faible, la voix qui en résulte devient graduellement plus forte et plus basse, tel un chanteur qui ne parvient pas à stabiliser sa respiration. Si vous optez pour une valeur élevée, le résultat peut être quelque peu sautillant et artificiel.

 *Un paramétrage très élevé peut produire des effets spéciaux intéressants (comme dans la préconfiguration Une autre dimension).*

Profondeur Détermine la variation d'amplitude maximale susceptible de survenir. Par exemple, vous pouvez altérer l'amplitude d'une voix en chorus afin qu'elle soit 5 dB plus forte ou plus faible que l'original. À des valeurs extrêmement basses (moins de 1 dB), la profondeur peut passer inaperçue, sauf si la vitesse de modulation est très élevée. À des valeurs extrêmement hautes, le son peut toutefois s'entrecouper, créant un gazouillement désagréable. Des vibratos naturels se produisent entre 2 dB et 5 dB. Notez que cette caractéristique correspond au maximum ; il est possible que le volume du vibrato n'atteigne pas toujours la valeur indiquée. Cette restriction est intentionnelle car elle crée un son plus naturel.

Mixage Détermine le rapport du signal original et avec effets. Un réglage de 100 % correspond à un réglage de 1/1 tandis qu'un réglage de 0 rejette le signal d'effet.

Ré-injection Ajoute un pourcentage de voix traitées en retour dans l'entrée de l'effet. La réinjection donne à la forme d'onde un effet supplémentaire d'écho ou de réverbération. Une faible réinjection (moins de 10 %) peut ajouter une richesse, en fonction des paramètres de retard et de vibrato. Une valeur plus élevée produit une réinjection plus traditionnelle, à savoir une sonnerie assez forte que pour écrêter le signal. Cet écrêtage est parfois un effet souhaité, comme dans la préconfiguration Soucoupes volantes, qui génère des sons gazouillés d'ovnis sifflant autour de votre tête.

Retard Indique la durée maximale de délai autorisée. Un élément important du chœur est l'introduction de brefs retards (souvent compris entre 15 et 35 millisecondes), dont la durée varie au cours du temps. Si votre paramétrage est trop petit, toutes les voix ont tendance à fusionner dans l'original et vous risquez d'obtenir un effet Flanger artificiel. Si la valeur est trop grande, un effet de gazouillement peut survenir, comme si une bande était avalée par un magnétophone.

Effet DeClicker

L'effet DeClicker permet de supprimer tous les claquements indésirables dans le signal audio. Les claquements sont souvent introduits par de mauvaises collures au montage d'un film, ou de mauvaises modifications numériques sur le métrage audio. Le DeClicker est souvent très utile pour les petits bruits provoqués par un choc sur le microphone.

Dans le volet Contrôle des effets, la zone Installation personnalisée de cet effet affiche les moniteurs d'entrée et de sortie. Le premier montre le signal d'entrée avec tous les claquements détectés. Le second montre le signal de sortie avec les claquements supprimés.

Seuil Détermine le seuil de détection, et donc quelle proportion du signal sera affectée. Ce contrôle peut se régler entre 0 % et 100 %.

DePlop Détermine l'étendue de la réduction des claquements basse fréquence. Ces claquements ressemblent parfois plus à un « plop » qu'à un claquement. Ce contrôle peut se régler entre 0 % et 100 %.

Effet DeCrackler

L'effet DeCrackler supprime les grésillements provenant de sources telles que des pistes sonores de films 16 ou 35 mm, et d'enregistrements sur disques en gomme-laque ou vinyles. L'effet DeCrackler peut également atténuer les grésillements provoqués par la pluie sur une fenêtre, de mauvais câbles audio, des appareils électriques situés à proximité des câbles des microphones ou le frottement d'un tissu sur un micro-cravate.

Dans le volet Options d'effet, la zone Configuration personnalisée de cet effet affiche les moniteurs de sortie et de grésillements détectés. Le premier montre le signal d'entrée avec tous les grésillements détectés. Le deuxième montre le signal de sortie avec tous les grésillements supprimés.

Seuil Détermine le niveau de détection des grésillements. Ce contrôle peut se régler entre 0 % et 100 %.

Réduction Détermine l'étendue de la réduction des grésillements. Ce contrôle peut se régler entre 0 % et 100 %.

Compteur d'efficacité Ce compteur mesure l'efficacité du DeCrackler. Le cadran Seuil doit être tourné de façon à obtenir la valeur maximale. Sachez que le maximum est également atteint lorsque le seuil est très bas, mais dans ce cas le signal audio fondamental sera détérioré.

Audition Lorsqu'il est sélectionné, ce contrôle vous permet de n'entendre que les sons qui vont être supprimés. Si, en mode audition, vous pouvez entendre le contenu audio réel, il est très probable que le seuil est défini trop bas. Si le seuil n'est pas ajusté, le signal audio sera détérioré.

Effet DeEsser

Cet effet permet de supprimer les sifflements et autres sons de type « SSS » à haute fréquence, qui se produisent souvent lorsqu'un narrateur ou un chanteur prononce les lettres « s » et « t ». Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Gain Spécifie la quantité de réduction appliquée au son « SSS ». Le compteur affiche la valeur de réduction, en décibels.

Male (Homme) et Female (Femme) Spécifie le sexe du narrateur ou du chanteur. Cette option permet à l'effet de s'adapter à la différence de ton entre les sexes.

Effet DeHummer

Cet effet permet de supprimer les bruits (bourdonnement) à 50 Hz / 60 Hz dans l'audio. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Réduction Spécifie la quantité de réduction à appliquer au bruit. Des valeurs élevées risquent également de supprimer des informations audio nécessaires dans les basses fréquences.

Fréquence Spécifie la fréquence centrale du bruit. Généralement, cette fréquence correspond à 50 Hz en Europe et au Japon, et à 60 Hz aux Etats-Unis et au Canada. Souvent, la fréquence du bruit n'est pas statique, mais peut varier de +/- 5 Hz. Cliquez sur les boutons 50 Hz ou 60 Hz pour définir la fréquence appropriée.

Filtre Spécifie le nombre de filtres à utiliser pour supprimer le bruit. Le bruit comprend non seulement les fréquences fondamentales de 50 ou 60 Hz, mais il contient également des harmoniques avec des fréquences qui sont des multiples du fondamental (100/110 Hz, 150/160 Hz, etc.) Des valeurs élevées sollicitent davantage l'UC. Réglez cette valeur pour déterminer le nombre de fréquences harmoniques à filtrer. Par exemple, si vous choisissez 60 Hz comme valeur de fréquence et choisissez 4# comme valeur de filtre, l'effet DeHummer filtre la fréquence 60 Hz de paire avec trois fréquences harmoniques (120 Hz, 240 Hz et 480 Hz), c'est-à-dire quatre fréquences filtrées au total, d'où la valeur 4#. Des valeurs plus élevées requièrent davantage de puissance de traitement.

Effet Retard

Cet effet ajoute un écho au son de l'élément audio après un laps de temps donné. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Retard Indique le laps de temps avant que l'écho se produise. La valeur maximale est de 2 secondes.

Ré-injection Indique le pourcentage du signal retardé à ajouter au retard pour créer des échos de descente.

Mixage Contrôle le nombre d'échos.

Effet Réduction du bruit

Cet effet détecte automatiquement le bruit et le supprime. Utilisez-le pour supprimer le bruit des enregistrements analogiques, par exemple des enregistrements de bandes magnétiques. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Niveau de bruit Indique le niveau (en décibels) de bruit lors de la lecture de l'élément.

Arrêt sur image Arrête l'estimation du niveau de bruit sur la valeur en cours. Utilisez cette option pour localiser le bruit dans et hors d'un élément.

Réduction Indique le niveau de bruit à supprimer dans une plage de -20 à 0 dB.

Décalage Définit une valeur de décalage entre le niveau de bruit détecté automatiquement et la valeur définie par l'utilisateur. Cette valeur doit être comprise entre -10 et +10 dB. Le décalage permet un contrôle supplémentaire lorsque la réduction de bruit automatique n'est pas suffisante.

Effet Plage dynamique

Cet effet intègre un jeu d'options qui peuvent être combinées ou utilisées indépendamment pour régler le son. Utilisez les contrôles graphiques de la vue Configuration personnalisée ou modifiez les valeurs dans la vue Paramètres individuels. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

AutoGate Coupe un signal lorsque le niveau tombe au-dessous du seuil spécifié. Utilisez cette option pour supprimer les signaux de fond non voulus dans les enregistrements, par exemple un signal de fond dans une voix hors champ. Définissez la fermeture de la porte lorsque la

personne ne parle pas, ce qui supprime tous les autres sons. Les couleurs du voyant indiquent le mode de porte : ouvert (vert), attaque ou libération (jaune) et fermé (rouge). Utilisez les options suivantes pour la porte :

Seuil Indique le niveau (entre -60 et 0 dB) devant être dépassé par le signal entrant pour ouvrir la porte. Si le signal est inférieur à ce niveau, la porte se ferme et le signal entrant est muet.

Attaque Indique le temps requis pour ouvrir la porte lorsque le niveau du signal dépasse le seuil.

Temps de libération Indique le temps (entre 50 et 500 ms) requis pour fermer la porte lorsque le signal retombe sous le seuil.

Par paliers Indique la durée (entre 0,1 et 1000 ms) pendant laquelle la porte reste ouverte après que le signal soit retombé sous le seuil.

Compression Equilibre la plage dynamique pour créer un niveau cohérent tout au long de la durée de l'élément en augmentant le niveau des sons faibles et en réduisant le niveau des sons forts. Utilisez les options suivantes pour le compresseur :

Seuil Définit le niveau (compris entre -60 et 0 dB) devant être dépassé par le signal pour nécessiter la compression. Les niveaux inférieurs au seuil ne sont pas concernés.

Rapport Définit le taux d'application de la compression, jusqu'à 8:1. Par exemple, si le rapport est de 5:1 et que le niveau d'entrée augmente de 5 dB, la sortie n'augmente que de 1 dB.

Attaque Indique le temps (compris entre 0,1 et 100 ms) requis pour répondre au signal qui dépasse le seuil.

Temps de libération Indique le temps (compris entre 10 et 500 ms) nécessaire pour que le gain revienne au niveau original, lorsque le signal est au-dessous du seuil.

Auto Calcule le temps de libération en fonction du signal entrant.

Compensation Règle le niveau de sortie (compris entre -6 et 0 dB) afin de compenser la perte de gain générée par la compression.

Expanseur Réduit tous les signaux en dessous du seuil spécifié au rapport défini. Le résultat est similaire à celui de l'option porte mais plus subtil. Utilisez les options suivantes avec l'expanseur :

Seuil Indique le niveau devant être atteint par le signal pour activer l'expanseur. Les niveaux supérieurs au seuil ne sont pas concernés.

Rapport Définit le taux d'expansion des signaux, jusqu'à 5:1. Par exemple, si le rapport est de 5:1, une diminution du niveau de 1 dB est multipliée par 5 dB, entraînant ainsi une diminution beaucoup plus rapide du signal.

Limiteur Réduit l'écrêtage des éléments audio qui contiennent des variations de signal. Par exemple, en harmonisant les variations qui dépassent 0 dB dans un fichier audio, le niveau global du son ne doit pas être réduit sous 0 dB pour éviter l'écrêtage. Utilisez les options suivantes avec le limiteur :

Seuil Indique le niveau maximal du signal, compris entre -12 et 0 dB. Tous les signaux qui dépassent le seuil sont réduits au même niveau que le seuil.

Temps de libération Indique le délai (compris entre 10 et 500 ms) requis pour que le gain revienne au niveau normal après un élément.

Ecrêtage doux Réduit l'écrêtage de la même façon que le limiteur sans limitations strictes. Cette option ajoute un bord à certains signaux pour permettre de mieux les définir dans un mixage global.

Effet EQ

Cet effet agit en tant qu'égaliseur de paramètres, ce qui signifie qu'il contrôle la fréquence, la largeur de bande et le niveau en utilisant plusieurs bandes. Cet effet intègre trois bandes moyennes, une bande haute et une bande basse entièrement paramétrables. Les bandes haute et basse sont des filtres d'atténuation par défaut. Le gain est constant. L'option Couper permet de basculer la bande basse et la bande haute entre les filtres d'atténuation et les filtres de coupure. Le gain est de -12 dB par octave et est désactivé en mode de coupure.

Utilisez les contrôles graphiques de la vue Configuration personnalisée, ou modifiez les valeurs dans la vue Paramètres individuels. La vue Configuration personnalisée permet de contrôler les propriétés des bandes de filtres dans la fenêtre Fréquence en faisant glisser les poignées des bandes. Chaque bande intègre un contrôle pour la fréquence et le gain. Les bandes moyennes intègrent deux options supplémentaires pour régler le facteur d'égalisation. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Fréquence Indique la valeur dont il faut augmenter ou diminuer la bande (comprise entre 20 et 20 000 kHz).

Gain Indique la valeur dont il faut augmenter ou diminuer la bande (comprise entre -20 et 20 dB).


Couper Modifie la fonctionnalité du filtre d'atténuation.

Q Indique la largeur de chaque bande de filtre (comprise entre 0,05 et 5 octaves).

Sortie Indique la valeur de gain à compenser pour augmenter ou réduire les bandes de fréquences sur le gain de sortie de l'égaliseur (EQ).

Effets Voie gauche et Voie droite

L'effet Voie gauche duplique les informations du canal gauche de l'élément audio et les place dans le canal droit sans tenir compte des informations originales du canal droit de l'élément. L'effet Voie droite duplique les informations du canal droit et les place dans le canal gauche sans tenir compte des informations originales dans le canal gauche. S'applique uniquement aux éléments audio stéréo.

 *Considérez l'option Voie gauche comme étant un « remplissage depuis la gauche » et Voie droite comme un « remplissage depuis la droite ».*

Effet Flanger

L'effet Flanger est un effet audio obtenu par le mixage d'un délai court et variable dans des proportions globalement égales au signal original. Auparavant, il était obtenu en envoyant un signal audio identique à deux magnétophones à bobines et en appuyant sur le patin d'une bobine pour la ralentir. La combinaison des deux enregistrements produisait alors un effet de déphasage et de retard dans le temps, très caractéristique de la

musique psychédélique des années 1960 et 1970. L'effet Flanger permet d'obtenir un résultat similaire en retardant et en déphasant légèrement un signal à des intervalles spécifiques ou aléatoires.

Type LFO Indique le type d'onde de l'oscillateur basse fréquence : Sin(usoïdale), Rect(angle), ou Tri(angle).

Fréquence Indique la vitesse de l'oscillateur basse fréquence.

Profondeur Détermine le niveau de gain de la forme d'onde de modulation, permettant ainsi de contrôler la profondeur de l'effet.

Mixage Détermine le mixage entre le signal original (pur) et le signal Flanger (avec effets). Vous avez besoin d'une partie des deux signaux pour obtenir l'annulation et le renforcement de la caractéristique qui se produisent pendant l'effet Flanger. Si vous paramétrez l'option Original à 100 %, aucun effet Flanger n'apparaît. Si vous paramétrez l'option Etendu sur 100 %, vous obtenez un son vacillant, comme celui qui provient d'un mauvais magnétophone.

Ré-injection Détermine le pourcentage du signal ayant subi l'effet Flanger qui est réinjecté dans le résultat de l'effet Flanger. En l'absence d'une réinjection, l'effet utilise uniquement le signal original. Si vous ajoutez une réinjection, l'effet utilise un pourcentage du signal affecté avant le point actuel de lecture.

Retard Définit le point en millisecondes à partir duquel l'effet Flanger doit commencer par rapport au signal original. L'effet Flanger se concrétise par un cycle dans le temps allant du paramètre de retard initial au second paramètre de retard (final).

Effets Passe-haut et Passe-bas

L'effet Passe-haut supprime les fréquences inférieures à la fréquence de coupure spécifiée. L'effet Passe-bas supprime les fréquences supérieures à la fréquence de coupure spécifiée. Ces effets sont disponibles pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Effet Inverser (audio)

Cet effet inverse la phase de tous les canaux. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Effet Compression multibande

Cet effet est un effet de compression à trois bandes qui contrôle chacune des bandes. Utilisez-le à la place de la compression dans Dynamics si vous souhaitez une compression plus faible.

Utilisez les contrôles graphiques de la vue Configuration personnalisée, ou modifiez les valeurs dans la vue Paramètres individuels. La vue Configuration personnalisée affiche les trois bandes (basse, moyenne, haute) dans la fenêtre Fréquence. Vous pouvez contrôler le gain de chacune des bandes en modifiant les poignées pour compenser le gain et la plage de fréquences. Les poignées de la bande moyenne indiquent la fréquence de transition des bandes. Faites glisser les poignées pour régler la fréquence correspondante. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Solo Lit la bande active uniquement.

Compensation Modifie les niveaux en décibels.

Sélection de bande Sélectionne une bande. Dans le contrôle graphique, cliquez sur une bande pour la sélectionner.

Fréquence de transition Augmente la plage de fréquences pour la bande sélectionnée.

Sortie Indique la modification du gain en sortie pour compenser la réduction ou l'augmentation du gain générée par la compression. Cela permet de conserver les différents réglages de gain individuels.

Utilisez les contrôles suivants pour chacune des bandes :

Seuil 1-3 Définit le niveau (compris entre -60 et 0 dB) devant être dépassé par le signal pour nécessiter la compression.

Rapport 1-3 Indique le taux de compression à hauteur de 8:1.

Attaque 1-3 Définit le temps (compris entre 0,1 et 10 ms) nécessaire pour répondre au signal qui dépasse le seuil.

Temps de libération 1-3 Indique le délai requis pour que le gain revienne au niveau original lorsque le signal est inférieur au seuil.

Effet Retard de référence sonore multiple

Cet effet ajoute jusqu'à quatre échos du son original à l'élément. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Retard 1-4 Indique le laps de temps qui sépare le son original et son écho. La valeur maximale est de 2 secondes.

Rétroaction 1-4 Indique le pourcentage du signal de retard à ajouter au retard pour créer plusieurs échos de descente.

Niveau 1-4 Contrôle le volume de chacun des échos.

Mixage Contrôle le nombre d'échos en retard ou non.

Effet Prélèvement

Cet effet supprime les fréquences qui se trouvent près du point spécifié. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Centre Spécification de la fréquence à supprimer. Pour filtrer le bourdonnement de fond électrique, saisissez la valeur correspondant à la fréquence des lignes électriques utilisées là où l'élément a été enregistré. Par exemple, saisissez 60 Hz pour l'Amérique du Nord ou le Japon, 50 Hz pour la plupart des autres pays.

Q Indique la plage de fréquences à affecter. Un réglage bas crée une bande étroite, un réglage haut crée une bande étendue.

Effet Egalisation paramétrique

Cet effet augmente ou diminue les fréquences proches de la fréquence Centre spécifiée. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Centre Indique la fréquence au centre de la plage spécifiée.

Q Indique la plage de fréquences à affecter. Un réglage bas crée une bande étroite, un réglage haut crée une bande étendue. La valeur de modification des fréquences est définie en décibels par la propriété Amplifier. Ce paramètre indique la valeur dont il faut modifier la largeur spécifiée en décibels.

Amplifier Indique la valeur dont il faut augmenter ou diminuer la plage de fréquences (comprise entre -24 et +24 dB).

[Ce didacticiel vidéo](#) d'Andrew Devis explique comment adoucir l'audio à l'aide de l'égalisation paramétrique dans Adobe Premiere Pro et Audition.

Effet Phaser

L'effet Phaser prend une partie du signal entrant, décale la phase à un certain degré et la remixe dans le signal d'origine. Il en résulte une élimination partielle du spectre des fréquences, ce qui donne au phaser sa sonorité distinctive, bien connue comme la signature des guitares funky Motown.

Type de LFO (Oscillateur basse fréquence) La sélection de Sine, Rect ou Tri détermine la forme d'onde de l'oscillateur basse fréquence utilisée pour moduler le décalage de phase.

Fréquence Détermine la vitesse de l'oscillateur basse fréquence. Réglage entre 0 et 10.

Profondeur Détermine le niveau de gain de la forme d'onde de modulation, ce qui permet de contrôler la profondeur de l'effet. Réglage entre 0 % et 100 %.

Retard Pour obtenir toutes sortes d'effets possibles, le signal à phase décalée sera retardé par rapport au signal d'origine. La propriété Retard définit la valeur du décalage. Réglage entre 0,1 et 4,0 ms.

Ré-injection Détermine la quantité du signal à phase décalée qui sera remixé dans le signal d'entrée. L'utilisation de valeurs négatives réinverse la phase de 180 degrés. Réglage entre -50 et 50.

Mixage Détermine le rapport du signal original et avec effets. Un réglage de 100 % correspond à un réglage de 1/1 tandis qu'un réglage de 0 rejette le signal d'effet. Réglage entre 0 % et 100 %.

Effet PitchShifter

Cet effet modifie la hauteur du signal entrant. Utilisez cet effet pour approfondir les voix hautes ou vice-versa. Vous pouvez modifier chacune des propriétés en utilisant les contrôles graphiques de la vue Configuration personnalisée ou en modifiant les valeurs dans la vue Paramètres individuels. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Hauteur Indique la modification de la hauteur en demi-tons. La plage réglable est comprise entre -12 et +12 demi-tons.

Réglage Indique le réglage entre la grille des demi-tons de la propriété Hauteur.

Formant Evite que les formants des éléments audio soient affectés. Par exemple, utilisez ce contrôle pour augmenter la hauteur d'une voix haute et empêcher qu'elle ressemble à celle d'un dessin animé.

Effet Reverb

Cet effet ajoute ambiance et chaleur à un élément audio en simulant le son émis dans une pièce. Utilisez les contrôles graphiques de la vue Configuration personnalisée, ou modifiez les valeurs dans la vue Paramètres individuels. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Pré-délai Indique le laps de temps entre le signal et la réverbération. Ce réglage est lié à la distance parcourue par un son entre les murs de réflexion et la personne qui écoute dans un réglage live.

Absorption Indique le pourcentage d'absorption du son.

Taille Indique la taille de la pièce en pourcentage.

Densité Indique la densité de la queue de réverbération. La valeur taille indique la plage dans laquelle vous pouvez définir la densité.

Atténuation basse Indique la valeur d'atténuation pour les basses fréquences (en décibels). Atténuer les basses fréquences permet d'empêcher l'effet Reverb d'émettre des bruits confus.

Atténuation haute Indique la valeur d'atténuation pour les hautes fréquences (en décibels). Les réglages bas rendent le son de l'effet Reverb plus doux.

Mixage Contrôle l'effet Reverb.

Effet Réduction du bruit spectrale

L'algorithme de cet effet fait appel à trois banques de filtres de prélèvement pour supprimer les perturbations tonales des signaux audio. Les bruits, tels que les bourdonnements et les sifflements, sont ainsi mieux éliminés du métrage original.

Fréq (1-3) Détermine la fréquence centrale de chacun des filtres de prélèvement.

Réduction (1-3) Définit le niveau d'entrée (gain) dans lequel la couleur rouge apparaît pour une piste donnée.

Filtre (1-3) Active la banque de filtres correspondante.

Niveau maximum Détermine la réduction du gain de chaque filtre de prélèvement, ce qui permet de contrôler la quantité de bruit supprimée du signal.

Mode curseur Active le réglage de la fréquence du filtre par le curseur.

Effet Permuter les canaux

Cet effet modifie le positionnement des informations du canal gauche et du canal droit. S'applique uniquement aux éléments stéréo.

Effet Aigu

Cet effet permet d'augmenter ou de diminuer les hautes fréquences (400 Hz et supérieure). Le contrôle Amplifier indique la valeur en décibels à augmenter ou diminuer. Cet effet est disponible pour les éléments 5.1, stéréo ou mono.

Effet Volume

Utilisez l'effet Volume en lieu et place de l'effet Volume fixe si vous souhaitez rendre l'effet Volume avant les autres effets standard. L'effet Volume crée une enveloppe pour un élément afin de vous permettre d'augmenter le niveau audio sans écrêtage. L'écrêtage se produit lorsque le signal dépasse la plage dynamique acceptable pour le matériel et déforme souvent le son. Des valeurs positives indiquent une augmentation du volume et des valeurs négatives une diminution du volume. Cet effet n'est disponible que pour les éléments de pistes 5.1, stéréo ou mono.

Transitions audio en fondu croisé

[Haut de la page](#)

Voir aussi Utilisation de transitions audio.

Transition Gain constant

Le fondu croisé Gain constant change le volume de l'audio à un rythme constant en entrée et en sortie lors des transitions entre les éléments. Ce fondu croisé peut parfois sembler brutal.

Transition Puissance constante

Le fondu croisé Puissance constante crée une transition fluide et graduelle, analogue à une transition de fondu entre des éléments vidéo. Avec ce fondu, le volume de l'audio du premier élément diminue lentement au début, puis décroît rapidement à la fin de la transition. Il augmente ensuite rapidement pour le second élément, puis plus lentement à la fin de la transition.

Transition Fondu exponentiel

La transition Fondu exponentiel ferme le premier élément en fondu sur une courbe logarithmique douce, tout en ouvrant le second élément, également sur une courbe de ce type. La sélection d'une option du menu Alignement vous permet d'indiquer le positionnement de la transition.

Remarque : *Bien que la transition Fondu exponentiel soit semblable à la transition Puissance constante, elle se révèle plus graduelle.*

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création des résultats communs

Fondu vidéo en entrée

Effets Image dans l'image et Fractionner l'écran

Zoom et panoramique sur une image fixe

Effet Eclairs sur une partie d'un élément

Créer une échelle de Jacob

Faire résonner l'effet Reverb

Cette rubrique explique comment obtenir quelques-uns des résultats les plus courants à l'aide d'Adobe Premiere Pro. Vous trouverez les procédures permettant d'obtenir nombre d'autres résultats sur la page http://www.adobe.com/go/lr_PremierePro_community_fr d'Adobe Premiere Pro.

Fondu vidéo en entrée

[Haut de la page](#)

1. Pour réaliser un élément vidéo avec fondu en entrée ou pour obtenir un fondu graduel à partir du noir, sélectionnez un élément dans un panneau Montage.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appliquez une transition en fondu au début de l'élément.
 - Réalisez une image clé d'opacité de l'élément afin de commencer à zéro et d'augmenter jusqu'à 100 %.

Visionnez [ce didacticiel vidéo](#) de Maxim Jago et Learn by Video sur l'ajout de fondus, de titres et de musique à une vidéo dans Adobe Premiere Pro.

Effets Image dans l'image et Fractionner l'écran

[Haut de la page](#)

Vous pouvez utiliser les commandes Position et Echelle de l'effet Mouvement pour créer une incrustation d'image.

Visionnez le didacticiel vidéo intitulé [Picture-in-Picture and Split-Screen Effects in Premiere Pro CS3](#) (Effets d'incrustation d'image et de partage d'écran dans Adobe Premiere Pro CS3) sur le site Web de Digital Media Net.

Dans [ce didacticiel vidéo](#), Phil Hawkins d'Infinite Skills explique comment créer un effet « Image dans l'image » réutilisable.

Denis Radeke vous explique comment créer un effet d'incrustation d'image [dans ce didacticiel vidéo](#) sur AdobeTV.

Zoom et panoramique sur une image fixe

[Haut de la page](#)

La technique de zoom et de panoramique sur des images fixes est également désignée sous le nom d'effets « Ken Burns », du nom du documentariste qui faisait un usage intensif de cette technique.

Pour consulter un didacticiel traitant de l'exécution de zooms et de panoramiques sur des images fixes, lisez l'article [The Ken Burns Effect](#) (L'effet Ken Burns) sur le blog de Digital Video Editing.

Dans [ce didacticiel Adobe Premiere Pro](#), Andrew Devis vous montre comment utiliser, comme un professionnel, la technique de panoramique et de zoom dans Adobe Premiere Pro. Découvrez comment interpoler correctement les images clés afin que le mouvement soit régulier.

Effet Eclairs sur une partie d'un élément

[Haut de la page](#)

Vous pouvez faire en sorte que l'effet Eclairs apparaisse uniquement sur une partie d'un élément original.

1. Placez un élément vidéo transparent dans une piste vidéo par-dessus l'élément original.
2. Appliquez l'effet Eclairs à l'élément vidéo transparent.
3. Raccordez l'élément vidéo transparent à la durée nécessaire pour l'apparition de l'effet Eclairs.

Créer une échelle de Jacob

[Haut de la page](#)

Vous pouvez créer un effet de type Echelle de Jacob. L'éclair est ramené à un emplacement sur la ligne de départ après avoir été étiré dans une direction donnée.

1. Appliquez l'effet Eclairs à un élément.

2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle situé en regard de Eclairage afin d'afficher les options d'éclairage.
3. Essayez différentes combinaisons de réglages pour ces trois commandes.
 - Stabilité
 - Force centrifuge
 - Direction de la force

Une valeur Stabilité trop basse ne permet pas à l'éclair d'être étiré sous forme d'arc avant de revenir à sa place ; une valeur trop élevée fait rebondir l'éclair dans tous les sens.

Faire résonner l'effet Reverb

[Haut de la page](#)

L'effet Reverb vous permet de faire résonner la portion audio d'un élément, c'est-à-dire, de faire résonner le dernier son de l'élément au-delà de la durée normale.

1. Prolongez le point de sortie sur la durée souhaitée du son.
2. A la fin du dernier son que vous souhaitez entendre, diminuez le volume sur le niveau zéro.
3. Appliquez l'effet Reverb.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Durée et vitesse

- [Affichage de la durée totale des éléments sélectionnés](#)
- [Modification de la durée par défaut des images fixes](#)
- [Modification de la vitesse et de la durée d'un ou de plusieurs éléments](#)
- [Fusion des images pour lissage](#)
- [Arrêt sur image](#)

Affichage de la durée totale des éléments sélectionnés

[Haut de la page](#)

- Vérifiez que le panneau Infos est visible. Si tel n'est pas le cas, choisissez Fenêtre > Infos.
- Dans le panneau Projet ou Montage, sélectionnez les éléments dont vous souhaitez connaître la durée totale. Le panneau Infos affiche le nombre d'éléments sélectionnés et la durée totale de ces éléments. Ces informations sont intéressantes si vous souhaitez coller des éléments dans une zone spécifique et connaître la durée exacte de la zone cible ou des éléments sources.

Remarque : si vous sélectionnez des éléments contigus dans le panneau Projet, le panneau Infos affiche la durée totale de tous les éléments sélectionnés. Toutefois, si vous sélectionnez des éléments non contigus dans une séquence, le panneau Infos affiche la durée sous forme de plage, depuis le point d'entrée du premier élément sélectionné jusqu'au point de sortie du dernier élément sélectionné. Dans le cas d'opérations de copier-coller, la durée d'une plage particulière est plus importante que la somme des durées de tous les éléments. Si vous copiez et collez un groupe non contigu d'éléments de séquence, les éléments collés occuperont la plage indiquée dans le panneau Infos et les zones que vous n'avez pas sélectionnées seront vides.

Modification de la durée par défaut des images fixes

[Haut de la page](#)

- Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
- Spécifiez la durée par défaut d'une image fixe (en nombre d'images).

Remarque : la modification de la durée par défaut des images fixes n'agit pas sur la durée des images fixes appartenant déjà à une séquence ou qui ont déjà été importées. Après avoir modifié la durée par défaut, réimportez les images pour que la modification prenne effet.

Modification de la vitesse et de la durée d'un ou de plusieurs éléments

[Haut de la page](#)

La vitesse d'un élément est sa vitesse de lecture par rapport à sa vitesse d'enregistrement. Au départ, un élément s'exécute à la vitesse normale de 100 %. (Même si la fréquence d'image du métrage source ne correspond pas à celle de la séquence, la séquence compense la fréquence. Elle lit l'élément à la vitesse appropriée.)

Dans un panneau Montage, les éléments comportant des modifications de vitesse sont indiqués par un pourcentage de la vitesse d'origine.

Le fait de modifier la vitesse fait que certaines images sont ajoutées ou répétées au cours de la lecture, ce qui accélère ou ralentit l'élément. La modification de la vitesse de l'élément provoque une modification de la durée, sauf si l'élément a été raccourci précédemment. Vous pouvez par exemple découpler la vitesse de la durée dans la boîte de dialogue Vitesse/Durée. Ensuite, lorsque vous augmentez la vitesse, Adobe Premiere Pro ajoute des parties de l'élément afin de compenser la durée entre le point d'entrée et le point de sortie. Lorsque vous réduisez les vitesses, Adobe Premiere Pro utilise moins de parties de l'élément pour compenser la durée.

Vous pouvez découpler la vitesse de la durée lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés. Vous pouvez ensuite modifier la durée des éléments. Par exemple, vous pouvez modifier la vitesse uniquement dans le but d'avoir des éléments de même durée.

Lorsque vous modifiez la vitesse d'un élément contenant des trames entrelacées, vous pouvez ajuster la manière dont Adobe Premiere Pro traite ces trames. Envisagez cet ajustement en particulier lorsque la vitesse passe en-dessous de 100 % de la vitesse d'origine. (Voir Créer des éléments entrelacés ou non entrelacés.)

Utilisez la fusion d'images pour lisser l'aspect d'un effet de vitesse qui modifie la durée ou la fréquence d'images d'un élément. Pour activer la fusion des images, sélectionnez Élément > Options vidéo > Fusion d'images. Pour plus d'informations sur la fusion d'images, consultez la section Fusion des images pour lissage.

La durée d'un élément est la période nécessaire à sa lecture, mesurée entre le point d'entrée et le point de sortie. Vous pouvez définir une durée pour les éléments audio et vidéo, en leur laissant le soin d'accélérer ou de ralentir la lecture pour remplir cette période. Cela est également faisable pour les éléments d'images fixes, sans qu'il soit possible toutefois de modifier la vitesse.


Vous pouvez modifier la vitesse et la durée de plusieurs éléments à la fois.

 Vous pouvez également définir la vitesse d'un élément pour remplir une durée en réalisant un montage à quatre points.

1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans un panneau Montage ou Projet. Pour sélectionner des éléments dans un panneau Montage ou un groupe d'éléments adjacents dans un panneau Projet, cliquez dessus en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour sélectionner des éléments non adjacents dans un panneau Projet, cliquez sur ceux-ci en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée. Pour modifier la vitesse ou la durée de tous les éléments d'un chutier dans le panneau Projet, ainsi que des chutiers imbriqués, sélectionnez le chutier. La modification n'affecte pas les éléments non-média, par exemple les séquences et les éléments off-line, dans le chutier.

2. Sélectionnez Elément > Vitesse/Durée.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier la durée sans changer la vitesse des éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton Grouper de sorte qu'il affiche un lien interrompu . Le dégroupage vous permet aussi de modifier la vitesse sans modifier la durée.

La vitesse reste sur le pourcentage défini lorsque vous effectuez des raccords. La durée reste également sur le pourcentage défini lorsque vous modifiez la durée des éléments.


- Pour lire les éléments en marche arrière, cliquez sur Inverser la vitesse.
- Pour conserver la hauteur actuelle du son lors de la modification de la vitesse ou de la durée, cochez la case Conserver la hauteur du son.
- Pour que les éléments continuent de suivre les éléments modifiés qui les entourent, cliquez sur Propagation, décalage des éléments de fin. (Cette option est disponible uniquement en cas de modification de la vitesse ou de la durée des éléments d'un panneau Montage.)


4. Cliquez sur OK.

Chad Perkins et Lynda.com [expliquent dans un didacticiel vidéo](#) comment modifier la vitesse d'un élément dans Adobe Premiere Pro.

Modification de la vitesse et de la durée d'un élément avec l'outil Allongement compensé

Vous pouvez modifier la vitesse d'un élément pour l'adapter à une durée.

❖ Sélectionnez l'outil Allongement compensé , puis faites glisser l'une ou l'autre des extrémités d'un élément dans le panneau Montage.



Modification de la vitesse de l'élément avec l'outil Allongement compensé

[Visionnez ce didacticiel vidéo](#) d'Andrew Devis sur les outils Lame et Allongement compensé.

Phil Hawkins explique également comment utiliser l'outil Allongement compensé [dans ce didacticiel vidéo sur Adobe Premiere Pro](#) disponible sur le site Infinite Skills.

Modification de la vitesse et de la durée d'un élément avec l'effet Remappage temporel

Vous pouvez modifier la vitesse de la portion vidéo d'un élément complet. Utilisez l'effet Remappage temporel pour créer des effets de ralenti et d'accélération avec des vitesses variables.

1. Dans l'en-tête de la piste vidéo contenant l'élément de votre choix, cliquez sur le bouton Afficher les images clés. S'il y a lieu, sélectionnez Afficher les images clés.
2. Cliquez sur le triangle du menu Effet d'élément, puis sélectionnez Remappage temporel > Vitesse. (Le triangle de menu Effet d'élément apparaît en regard du nom de fichier de chaque élément dans une piste vidéo. S'il est difficile à voir, effectuez un zoom avant pour créer suffisamment d'espace dans l'élément afin de l'afficher.)

Un étirement horizontal contrôlant la vitesse de l'élément traverse l'élément par son centre.

3. Faites glisser l'étirement vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire la vitesse de l'élément. Une info-bulle apparaît, montrant le changement de vitesse sous forme de pourcentage de la vitesse initiale.

La vitesse de lecture de la portion vidéo de l'élément change et sa durée augmente ou diminue en fonction de la vitesse. La portion audio de l'élément reste inchangée par l'effet Remappage temporel, même si elle reste liée à la portion vidéo.

Remarque : lorsque vous augmentez la durée d'un élément dans une séquence en ralentissant sa vitesse, cet élément n'écrase pas les éléments qui l'entourent. L'élément s'étend jusqu'à atteindre le bord de l'élément adjacent. Adobe Premiere Pro pousse ensuite les images restantes à la fin de l'élément étiré. Pour récupérer ces images, créez un blanc après l'élément et raccordez son bord droit pour les faire apparaître.

Franklin McMahon [propose un didacticiel vidéo](#) qui illustre le remappage temporel sur le site Web Layers Magazine.

Variation de la vitesse ou de la direction avec l'effet Remappage temporel

Vous pouvez accélérer, ralentir, lire vers l'arrière ou faire un arrêt sur image des portions vidéo d'un élément à l'aide de l'effet Remappage temporel. Grâce aux images clés de vitesse, vous pouvez modifier plusieurs fois la vitesse au sein d'un même élément. Par exemple, dans le cas d'un élément sur un homme en train de marcher. Vous pouvez le faire avancer rapidement, ralentir soudainement, stopper à mi-chemin, marcher à

reculons, avant de lui faire reprendre son déplacement en avant. Contrairement à l'effet Vitesse/Durée de l'élément qui applique une vitesse constante à l'ensemble de l'élément, l'effet Remappage temporel permet de modifier la vitesse dans l'élément complet. Cet effet permet et de rendre les changements de vitesse progressifs ou dégressifs.

Vous ne pouvez appliquer le remappage temporel qu'aux occurrences d'éléments dans un panneau Montage, et non à des éléments principaux.

Lorsque vous modifiez la vitesse d'un élément avec des données audio et vidéo liées, les données audio restent liées à la vidéo mais conservent une vitesse de 100 %. La synchronisation de l'audio n'est pas maintenue.

Vous pouvez créer des changements de vitesse variables en appliquant des images clés de vitesse. Vous pouvez appliquer des images clés de vitesse dans le panneau Options d'effet ou dans un élément dans le panneau Montage. L'application d'images clés de vitesse dans l'un ou l'autre emplacement est similaire à l'effet Trajectoire, Opacité ou à tout autre effet d'image clé, avec une différence notable toutefois : une image clé de vitesse peut être scindée pour créer une transition entre deux vitesses de lecture différentes. Lorsqu'il est appliqué à un élément de piste pour la première fois, tout changement dans la vitesse de lecture de part et d'autre d'une image clé de vitesse est instantané au niveau de cette image. Lorsque l'image clé de vitesse est sortie d'une image ou étendue au-delà de celle-ci, les moitiés forment une transition de changement de vitesse. A ce stade, vous pouvez appliquer des courbes lisses ou linéaires pour rendre dégressif ou progressif le changement entre les vitesses de lecture.

Pour visionner un didacticiel vidéo sur les variations de vitesse, reportez-vous au [site Web d'Adobe](#).

Pour visionner un didacticiel vidéo sur le remappage temporel, consultez le [site Web de Creative COW](#).



Le métrage est généralement lu à une vitesse constante et dans un seul sens.




L'effet Remappage temporel déforme le temps pour une plage d'image contenues dans un élément.

Remarque : il est préférable d'appliquer les options de remappage temporel à un élément dans sa propre piste vidéo ou, tout au moins, à un élément qui n'est pas suivi immédiatement par d'autres. Ralentir une quelconque partie d'un élément a pour effet d'en accroître la durée. Si un second élément suit immédiatement l'élément rallongé dans la piste vidéo, ce dernier est automatiquement raccordé au début du second élément. Pour récupérer les images de l'élément étiré, cliquez sur l'outil Sélection de piste, puis faites glisser les deuxième élément vers la droite pour faire de la place. Tous les éléments se trouvant à droite vont se décaler vers la droite. Cliquez sur l'outil Sélection, puis faites glisser le bord droit de l'élément rallongé vers la droite, révélant ainsi ses images raccordées.


Changer la vitesse de l'élément

1. Dans le panneau Montage, cliquez sur le menu Effet d'élément, puis sélectionnez Remappage temporel > Vitesse. (Le menu Effet d'élément apparaît en regard du nom de fichier de chaque élément dans une piste vidéo. Si nécessaire, effectuez un zoom avant pour créer assez d'espace dans l'élément pour afficher le menu.)

Un étirement horizontal contrôlant la vitesse de l'élément traverse l'élément par son centre. L'élément est ombré, par opposition aux couleurs situées au-dessus et au-dessous de la démarcation de la vitesse de 100 %. Une piste de contrôle de vitesse blanche apparaît dans la portion supérieure de l'élément, sous la barre de titre de l'élément.



2. Tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande enfoncée, cliquez sur au moins un point de l'étirement pour définir une image clé. Les images clés de vitesse apparaissent en haut de l'élément, au-dessus de l'étirement dans la piste de contrôle de vitesse blanche. Les images clés de vitesse peuvent être scindées en deux, agissant ainsi comme deux images clés pour marquer le début et la fin d'un changement dans la transition de vitesse. Des poignées d'ajustement apparaissent également dans l'étirement, au milieu du changement dans la transition de vitesse.



Déplacement d'une image clé de vitesse vers le haut ou vers le bas. Notez ses moitiés séparées.

A. Image clé de vitesse B. Etirement

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Faites glisser l'étirement à un côté quelconque de l'image clé de vitesse vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture de cette portion. (Facultatif) Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser pour limiter les valeurs de changement de vitesse à des incréments de 5 %.
- Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser l'image clé de vitesse vers la gauche ou vers la droite pour changer la vitesse de la portion à gauche de l'image clé de vitesse.

La vitesse et la durée du segment changent. L'accélération d'un segment d'un élément raccourcit le segment tandis que son ralentissement le rallonge.

4. (Facultatif) Pour créer une transition de vitesse, faites glisser la moitié droite de l'image clé de vitesse vers la droite ou la moitié gauche vers la gauche.

Une zone grise apparaît entre les deux moitiés de l'image clé de vitesse, indiquant la longueur de la transition de vitesse. L'étirement forme un dégradé entre les deux moitiés, signalant un changement graduel de la vitesse entre elles. Une commande de courbe bleue apparaît dans la zone grise. Si la commande de courbe bleue n'apparaît pas automatiquement, cliquez dans la zone grise.


Remarque : si la commande de courbe bleue n'apparaît pas, cliquez dans la zone grise.



Commande de courbe bleue apparaissant dans la zone grise entre les deux moitiés d'une image clé de vitesse

5. (Facultatif) Pour modifier l'accélération ou la décélération du changement de la vitesse, faites glisser l'une des poignées de la commande de courbe.

Le changement de la vitesse est progressif ou dégressif selon la courbe du dégradé de vitesse.



Glissement d'une poignée de la commande de courbe pour rendre un changement de vitesse progressif

6. (Facultatif) Pour inverser un changement de vitesse de transition, sélectionnez la moitié non souhaitée de l'image clé de vitesse, puis

appuyez sur Supprimer.

Remarque : les valeurs de vitesse et de rapidité de l'effet Remappage temporel sont affichées dans le panneau Options d'effet à titre de référence uniquement. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs directement.

Déplacement d'une image clé de vitesse non scindée

❖ Dans un panneau Montage, tout en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'image clé de vitesse non scindée, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Déplacement d'une image clé de vitesse scindée

❖ Dans la zone de piste de contrôle blanche de l'élément, faites glisser la zone grisée de la transition de vitesse vers sa nouvelle position.

Lecture d'un élément vers l'arrière, puis vers l'avant


1. Dans le panneau Montage, cliquez sur le menu Effet d'élément, puis sélectionnez Remappage temporel > Vitesse. (Le menu Effet d'élément apparaît en regard du nom de fichier de chaque élément dans une piste vidéo. Si nécessaire, effectuez un zoom avant pour créer assez d'espace dans l'élément pour afficher le menu.)

Un étirement horizontal contrôlant la vitesse de l'élément traverse l'élément par son centre. L'élément est ombré, par opposition aux couleurs situées au-dessus et au-dessous de la démarcation de la vitesse de 100 %. Une piste de contrôle de vitesse blanche apparaît dans la portion supérieure de l'élément, sous la barre de titre de l'élément.

2. Tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'étirement pour créer une image clé de vitesse ▾.
3. Tout en maintenant les touches Ctrl+Alt (Windows) ou Option+Commande (Mac OS) enfoncées, faites glisser une image clé de vitesse (les deux moitiés) vers l'emplacement où vous voulez que se termine la trajectoire vers l'arrière. Une info-bulle montre la vitesse en tant que pourcentage négatif de la vitesse initiale. Le Moniteur du programme présente deux panneaux, l'un montrant l'image statique dans laquelle vous avez lancé le glissement, l'autre une image mise à jour dynamiquement à laquelle la lecture inverse reviendra avant de passer en marche avant. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris à la fin du déplacement, un segment est ajouté pour la portion de lecture. Le nouveau segment présente la même durée que celui que vous avez créé. Un image clé de vitesse supplémentaire est placée à la fin du second segment. Des crochets pointant vers la gauche ⇐ apparaissent dans la piste de contrôle de la vitesse, indiquant la section de l'élément lue en marche arrière.

Le segment est lu à l'envers à vitesse normale de la première image clé à la deuxième. Il est ensuite lu à l'endroit à vitesse normale de la deuxième image clé à la troisième. Enfin, il revient à l'image à laquelle la lecture vers l'avant a débuté. Cet effet est un palindrome inversé.


💡 Vous pouvez créer un segment qui est lu à l'envers et ne revient pas en lecture à l'endroit. Utilisez l'outil Cutter ou l'outil Raccord pour supprimer le segment de l'élément qui contient la section de lecture à l'endroit.



Images clés, crochets pointant vers la gauche et étirement dans un palindrome inversé

4. (Facultatif) Vous pouvez créer une transition de vitesse pour toute partie du changement de direction. Faites glisser la moitié droite de l'image clé de vitesse vers la droite, ou la moitié gauche vers la gauche.


Une zone grise apparaît entre les deux moitiés de l'image clé de vitesse, indiquant la longueur de la transition de vitesse. L'étirement forme un dégradé entre les deux moitiés, signalant un changement graduel de la vitesse entre elles. Une commande de courbe bleue apparaît dans la zone grise.



Commande de courbe bleue apparaissant dans la zone grise entre les deux moitiés d'une image clé de vitesse

5. (Facultatif) Pour modifier l'accélération ou la décélération d'une partie quelconque du changement de la vitesse, faites glisser l'une des poignées de la commande de courbe.

Le changement de la vitesse est progressif ou dégressif selon la courbe du dégradé de vitesse.



Glissement d'une poignée de la commande de courbe pour rendre un changement de vitesse progressif

Suppression de l'effet Remappage temporel

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver l'effet Remappage temporel comme les autres effets. L'activation ou la désactivation du Remappage temporel affecte la durée de l'instance de l'élément dans le montage. En réalité, le Remappage temporel effectue une modification. Vous pouvez cependant utiliser l'option Activer/Désactiver l'animation dans le panneau Options d'effet.

1. Cliquez sur l'onglet Options d'effet pour activer ce panneau.
2. Cliquez sur le triangle en regard de l'effet Remappage temporel pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation en regard du mot Vitesse pour la désactiver.

Cette action supprime des images clés de vitesse existantes et désactive l'effet Remappage temporel pour l'élément sélectionné.

Remarque : pour réactiver l'effet Remappage temporel, cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation. Vous ne pouvez pas utiliser l'effet Remappage temporel avec ce bouton en position d'arrêt.

[Haut de la page](#)

Fusion des images pour lissage

L'animation semble saccadée lorsque vous modifiez la vitesse ou la fréquence d'images d'un élément. Activez la fusion des images pour créer de nouvelles images interpolées rendant l'animation plus fluide. La fusion des images intervient uniquement en cas de discordance entre les fréquences d'images de la séquence et de l'élément.

Lorsque la fusion des images est désactivée, Adobe Premiere Pro copie les images afin de créer les images interpolées nécessaires. Lorsque la fusion des images est activée, Adobe Premiere Pro fait la moyenne des images afin de créer les images interpolées nécessaires.

Par défaut, la fusion des images est désactivée.

❖ Sélectionnez Élément > Options vidéo > Fusion d'images.

[Haut de la page](#)


Arrêt sur image

Vous pouvez figer une image d'un élément pour une durée déterminée ou pour la durée complète de l'élément (comme si vous importiez l'image en tant qu'image fixe). Si vous effectuez un arrêt sur image pour une portion d'élément seulement, vous pouvez également créer une transition de vitesse vers l'image figée ou à partir de celle-ci.

Dans ce didacticiel vidéo, Franklin McMahon explique comment effectuer un arrêt sur image à l'aide de l'option Arrêt sur image et comment modifier la vitesse et la durée d'un élément au complet.

Arrêt sur image pour une portion d'élément

1. Dans le panneau Montage, cliquez sur le menu Effet d'élément, puis sélectionnez Remappage temporel > Vitesse. (Le menu Effet d'élément apparaît en regard du nom de fichier de chaque élément dans une piste vidéo. Peut-être devrez-vous effectuer un zoom avant pour faire suffisamment de place dans l'élément afin de l'afficher.)




Sélection de l'effet Remappage temporel > Vitesse à partir d'une option d'effet vidéo

Un étirement horizontal contrôlant la vitesse de l'élément traverse l'élément par son centre. L'élément est ombré, par opposition aux couleurs situées au-dessus et au-dessous de la démarcation de la vitesse de 100 %. Une piste de contrôle de vitesse blanche apparaît dans la portion supérieure de l'élément, sous la barre de titre de l'élément.

2. Tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'étirement pour créer une image clé de vitesse.
3. Tout en maintenant les touches Ctrl+Alt (Windows) ou Option+Commande (Mac OS) enfoncées, faites glisser l'image clé de vitesse vers l'emplacement où vous voulez que se termine l'image figée.

Remarque : veillez à faire glisser l'étirement horizontalement, et non verticalement comme vous le faites avec d'autres images clés.

Une seconde image clé est créée à l'emplacement de dépôt de l'image clé. Les moitiés internes des images clés, les images clés figées prennent une apparence carrée par rapport aux images clés de vitesse classiques. Vous ne pouvez pas faire glisser une image clé figée si vous n'avez pas créé une transition de vitesse pour elle. Des repères verticaux apparaissent dans la piste de contrôle de la vitesse pour indiquer le segment de l'élément qui lit des images figées.




Images clés de vitesse carrées et repères verticaux indiquant la section d'image figée d'un élément

- (Facultatif) Pour créer une transition de vitesse vers ou depuis l'image figée, faites glisser la partie gauche de l'image clé de vitesse située à gauche vers la gauche, ou bien la partie droite de l'image clé de vitesse située à droite vers la droite.

Une zone grise apparaît entre les deux moitiés de l'image clé de vitesse, indiquant la longueur de la transition de vitesse. L'étirement forme un dégradé entre les deux moitiés, signalant un changement graduel de la vitesse entre elles.

Après avoir créé une transition de vitesse, vous pouvez déplacer une image clé figée. Déplacer la première image clé figée fait glisser celle-ci vers une nouvelle image média sur laquelle la figer. Déplacer la seconde modifie uniquement la durée de l'image figée.


- (Facultatif) Pour faire apparaître la commande de courbe bleue, cliquez sur la zone grise figurant dans la piste de contrôle de la vitesse entre les deux moitiés de l'image clé.



Commande de courbe bleue située dans une zone grise entre les deux moitiés d'une image clé de vitesse

- (Facultatif) Pour modifier l'accélération ou la décélération du changement de la vitesse, faites glisser l'une des poignées de la commande de courbe.

Le changement de la vitesse est progressif ou dégressif selon la courbe du dégradé de vitesse.



Glissement d'une poignée de la commande de courbe pour rendre un changement de vitesse progressif

Arrêt sur image pour la durée d'un élément

L'arrêt sur image peut intervenir au niveau du point d'entrée, du point de sortie ou, si elle existe, de la marque 0 (zéro) de l'élément.

- Sélectionnez un élément dans le panneau Montage.
- Pour figer une image autre que le point d'entrée ou de sortie, ouvrez l'élément dans le Moniteur source et affectez la marque 0 (zéro) à l'image que vous voulez figer.
- Sélectionnez **Élément > Options vidéo > Arrêt sur image**.
- Sélectionnez **Arrêt sur**, puis choisissez une image dans le menu.
- Spécifiez les options suivantes, si nécessaire, puis cliquez sur **OK** :

Figurer les filtres Empêche l'animation des réglages d'effets des images clés (s'ils existent) pendant la durée de l'élément. Les réglages d'effets utilisent les valeurs de l'image figée.

Désentrelacer Supprime une trame d'un élément vidéo entrelacé et double le champ restant pour que les artefacts d'entrelacement (tels que le veinage) ne soient pas apparents dans l'arrêt sur image.

Remarque : si vous définissez l'arrêt sur image sur un point d'entrée ou de sortie, la modification du point de montage ne modifie pas l'arrêt sur image. Si l'arrêt sur image est défini sur une marque 0, le déplacement de la marque entraîne le changement de l'image affichée.

Voir aussi

Déplacement lent et remappage temporel

Creative COW : Remappage temporel dans Premiere Pro CS3



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Référence sur les effets et les transitions vidéo

- Liste des effets
- Liste des transitions
- Effets de réglage
- Effets de flou et de netteté
- Effets de couche
- Effets de Correction des couleurs
- Effets de déformation
- Génération des effets
- Effets de contrôle des images
- Effets d'incrustation
- Effets de bruit et de grain
- Effets de perspective
- Effets esthétiques
- Effets temporels
- Effets Transformation
- Effets de transition
- Effets Utilitaires
- Effets vidéo
- Transitions Fondu vidéo

Pour les effets et transitions audio, voir la section Référence sur les effets et les transitions audio.

Liste des effets

[Haut de la page](#)

Effets de réglage

-
-
-
-
-
-
-

Effets de flou et de netteté

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Effets de couche

-
-
-
-
-

-
-

Effets de Correction des couleurs

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Effets de déformation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Génération des effets

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Effets de contrôle des images

-
-
-
-
-

Effets d'incrustation

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Effets de bruit et de grain

-
-
-
-

Effets de perspective

-
-
-
-
-

Effets esthétiques

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Effets temporels

-
-

Effets Transformation

-
-
-
-

-
-

Effets Utilitaires

-

Effets vidéo

-

Liste des transitions

[Haut de la page](#)

Transitions Trajectoire 3D

- Cube pivotant
- Rideau (Windows uniquement)
- Portes (Windows uniquement)
- Basculement
- Pliage (Windows uniquement)
- Pivot (Windows uniquement)
- Pivot 2 (Windows uniquement)
- Volet arrière (Windows uniquement)
- Volet avant (Windows uniquement)

Transitions Fondu

-
-
-
-
- Transition Fondu par points (Windows uniquement)
-
- Fondu non additif (Windows uniquement)
- Inversion aléatoire (Windows uniquement)

Transitions Diaphragme

- Transition Diaphragme rectangulaire
- Transition Diaphragme en croix
- Transition Diaphragme en losange
- Transition Diaphragme rond

Transitions Page tournée ombrée

- Transition Page tournée ombrée
- Transition Page tournée

Transitions par glissement

- Transition Eclatement
- Transition Translation
- Transition par glissement
- Transition Fractionnement

Transitions Sens

- Transition Sens Portes coulissantes
- Transition Dégradé
- Transition Sens Recouvrement par le coin
- Transition Sens

Effets de transition

-
-
-
-
-

Effets de réglage

[Haut de la page](#)

Effets Couleur automatique, Contraste automatique et Niveaux automatiques

Les effets Couleur automatique, Contraste automatique et Niveaux automatiques permettent d'effectuer de rapides réglages globaux dans un élément. Couleur automatique règle le contraste et la couleur en neutralisant les tons moyens et en écrêtant les pixels blancs et noirs. Contraste automatique règle le contraste et le mélange global des couleurs, sans introduire ou supprimer de dominantes de couleur. Niveaux automatiques corrige automatiquement les tons clairs et les ombres. Dans la mesure où Niveaux automatiques règle chaque couche de couleur individuellement, des dominantes de couleur peuvent être supprimées ou introduites.

Chaque effet comporte un ou plusieurs des paramètres suivants :

Lissage temporel Spécifie la plage d'images adjacentes analysées (en secondes) pour déterminer le niveau de correction requis pour chaque image sur base des images environnantes. Si cette option est définie sur 0, chaque image est analysée indépendamment des images environnantes. L'option Lissage temporel permet d'effectuer des corrections avec un aspect plus lissé.

Détection de scène Si cette option est sélectionnée, les images au-delà d'un changement de scène sont ignorées lorsque l'effet analyse les images environnantes pour le lissage temporel.

Magnétisme des tons moyens neutres (Couleur automatique uniquement) Identifie une couleur moyenne presque neutre dans l'image, puis ajuste les valeurs gamma pour rendre la couleur neutre.

Ecrêtage noir, Ecrêtage blanc Facteur de tons foncés ou de tons clairs écrêtés aux nouvelles couleurs extrêmes de tons foncés et de tons clairs dans l'image. Veillez à ne pas définir de valeurs d'écrtage trop grandes car les tons clairs et les tons foncés contiendraient alors moins de détails. Une valeur comprise entre 0,0 % et 1 % est recommandée. Par défaut, les pixels de tons foncés et clairs sont écrêtés de 0,1 %, ce qui signifie que le premier 0,1 % de chaque extrême est ignoré lors de l'identification des pixels les plus clairs et les plus foncés de l'image. Ceux-ci sont ensuite mappés au noir en sortie ou au blanc en sortie. Les valeurs de blanc en entrée et de noir en entrée sont basées sur des valeurs de pixels représentatives plutôt qu'extrêmes.

Part de l'original Détermine la transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Convolution

Cet effet modifie les valeurs de luminosité de chaque pixel de l'élément selon une opération mathématique appelée convolution. Une convolution incruste une matrice de nombres dans une matrice de pixels, multiplie la valeur de chaque pixel sous-jacent par le numéro qui le recouvre et remplace la valeur du pixel central par la somme de toutes ces multiplications. Cette opération est effectuée pour chaque pixel de l'image.

La boîte de dialogue Réglages de la convolution comprend un ensemble de commandes représentant des cellules dans un grille de multiplicateurs de luminosité du pixel de 3x3. Les libellés commençant par la lettre « M », indiquent la position des commandes dans la matrice. La commande M11, par exemple, affecte la cellule de la première ligne et de la première colonne de la grille, tandis que la commande M32 affecte la cellule de la troisième ligne et de la seconde colonne. Le pixel en cours d'évaluation se trouve au centre de la grille, à l'emplacement M22. Utilisez cet effet pour affiner les propriétés des divers effets d'estampage, de flou et de netteté. Pour un effet donné, il est plus simple d'appliquer l'une des préconfigurations de convolution et de la modifier, puis de créer intégralement l'effet à l'aide de l'effet Convolution.

M 1 1	M 1 2	M 1 3
M 2 1	M 2 2	M 2 3
M 3 1	M 3 2	M 3 3

Effet Extraction

Cet effet extrait les couleurs d'un élément vidéo pour produire une image en niveaux de gris. Les pixels dont les valeurs de luminance sont inférieures au niveau d'entrée noir ou supérieures au niveau d'entrée blanc deviennent noirs. Tout ce qui se trouve entre ces points apparaît en gris ou en blanc.

Remarque : les options de cet effet sont similaires à celles de l'effet Extraction dans Adobe After Effects, mais le but et les résultats de l'effet sont différents.

Effet Niveaux

Cet effet modifie la luminosité et le contraste de l'élément. Il combine les fonctions des effets Balance des couleurs, Correction gamma, Inversion et Luminosité et contraste. Cet effet a la même fonction que l'effet Niveaux dans After Effects.

La boîte de dialogue Niveaux affiche un histogramme de l'image en cours (Windows uniquement).

Effets d'éclairage

Les Effets d'éclairage appliquent des effets d'éclairage à un élément grâce à cinq lumières au maximum, pour introduire des éclairages créatifs. Ils vous permettent de contrôler les propriétés d'éclairage comme le type, la direction, l'intensité, la couleur, le centre et la largeur de l'éclairage. Il existe également une commande Calque en relief permettant d'utiliser des textures ou des motifs provenant d'autres métrages afin de produire des effets d'éclairage spéciaux, comme un effet de surface en 3D.

Vous trouverez [dans ce didacticiel vidéo](#) des exemples sur l'utilisation de cet effet.

Effet Amplification

Cet effet émule l'amplificateur de correction de l'équipement vidéo standard. Il ajuste la luminosité, le contraste, la teinte, la saturation et le pourcentage de fractionnement de l'élément.

Effet Ombre/Ton clair

Cet effet permet d'éclaircir des sujets ombrés et de réduire les tons clairs dans une image. Il n'a pas pour but d'assombrir ou d'éclaircir une image entière. Il ajuste les tons foncés et les tons clairs indépendamment, en se basant sur les pixels environnants. Vous pouvez également régler le contraste global d'une image. Les paramètres par défaut servent à corriger les images comportant des problèmes de contre-jour.

Richard Harrington [propose sur le site Web Creative COW un didacticiel vidéo](#) qui illustre l'utilisation de l'effet Ombre/Ton clair.

Valeurs automatiques Si cette option est sélectionnée, les valeurs Intensité du ton foncé et Intensité du ton clair sont ignorées. Les valeurs utilisées sont automatiquement déterminées pour s'adapter aux détails d'éclaircissement et de restauration des ombres. La sélection de cette option active également l'option Lissage temporel.

Valeur des ombrés Valeur pour éclaircir les tons foncés dans l'image. Ce contrôle est uniquement actif si vous désélectionnez Valeurs automatiques.

Valeurs des tons clairs Valeur pour assombrir les tons clairs dans l'image. Ce contrôle est uniquement actif si vous désélectionnez Valeurs automatiques.

Lissage temporel Spécifie la plage d'images adjacentes analysées (en secondes) pour déterminer le niveau de correction requis pour chaque image sur base des images environnantes. Si cette option est définie sur 0, chaque image est analysée indépendamment des images environnantes. L'option Lissage temporel permet d'effectuer des corrections avec un aspect plus lissé.

Détection de scène Si cette option est sélectionnée, les images au-delà d'un changement de scène sont ignorées lorsque les images environnantes sont analysées pour le lissage temporel.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Développez la catégorie Autres options pour afficher les options suivantes :

Largeur tonale des ombres et Largeur tonale des tons clairs Plage des tons réglables dans les tons foncés et les tons clairs. Définissez des valeurs basses pour restreindre la plage réglage uniquement aux zones plus sombres et plus claires, respectivement. Spécifiez des valeurs élevées pour développer la plage réglable. Ces options permettent d'isoler les zones devant être ajustées. Par exemple, pour éclaircir une zone sombre sans affecter les tons moyens, définissez une valeur basse pour la largeur tonale des ombres, de sorte que lorsque vous réglez l'option Valeur des ombrés, vous éclairez uniquement les zones les plus sombres d'une image. Ainsi, si vous définissez une valeur trop élevée pour une image donnée, des halos risquent d'apparaître autour des bordures séparant des zones très sombres de zones très claires. Les paramètres par défaut tendent à réduire ces défauts. Vous pourrez réduire les défauts ultérieurement en diminuant ces valeurs.

Rayon des ombres et Rayon des tons clairs Taille (en pixels) de la zone autour d'un pixel qui est utilisée par l'effet pour déterminer si le pixel se trouve dans un ton foncé ou un ton clair. Généralement, cette valeur doit correspondre environ à la taille du sujet d'intérêt dans votre image.

Correction colorimétrique Degré de correction des couleurs que l'effet applique aux tons foncés et tons clairs ajustés. Si, par exemple, vous augmentez la valeur Intensité du ton foncé, vous faites ressortir des couleurs qui étaient foncées dans l'image originale. Ainsi, vous pouvez accroître la vivacité des couleurs. Plus la valeur Correction colorimétrique est élevée, plus les couleurs sont saturées. Plus la correction que vous apportez aux ombres et tons clairs est importante, plus les possibilités de correction colorimétrique seront étendues.

Remarque : si vous souhaitez changer les couleurs dans toute l'image, utilisez l'effet *Teinte/Saturation* après avoir appliqué l'effet *Ombre/Ton clair*.

Contraste des tons moyens Niveau de contraste que l'effet applique aux tons moyens. Spécifiez des valeurs élevées pour augmenter le contraste uniquement dans les tons moyens, tout en assombrissant les ombres et en éclaircissant les tons clairs. Une valeur négative réduit le contraste.

Ecrêtage noir, Ecrêtage blanc Facteur de tons foncés ou de tons clairs écrêtés aux nouvelles couleurs extrêmes de tons foncés et de tons clairs dans l'image. Veillez à ne pas définir de valeurs d'écrtage trop grandes car les tons clairs et les tons foncés contiendraient alors moins de détails. Une valeur comprise entre 0,0 % et 1 % est recommandée. Par défaut, les pixels de tons foncés et clairs sont écrêtés de 0,1 %, ce qui signifie que le premier 0,1 % de chaque extrême est ignoré lors de l'identification des pixels les plus clairs et les plus foncés de l'image. Ceux-ci sont ensuite mappés au noir en sortie ou au blanc en sortie, garantissant que les valeurs de blanc en entrée et de noir en entrée sont basées sur des valeurs de pixels représentatives plutôt qu'extrêmes.

Effets de flou et de netteté

[Haut de la page](#)

Effet Lissage (Windows uniquement)

Cet effet mélange les pixels situés à la frontière des zones de couleurs très contrastées. Ainsi mélangées, les couleurs génèrent des nuances intermédiaires qui assurent une transition plus graduelle entre les zones sombres et claires.

Effet Défaut de mise au point (Windows uniquement)

Cet effet applique un flou à l'élément pour simuler une image sortant de la plage focale de la caméra. Par exemple, un réglage d'images clés pour le flou permet de simuler un sujet qui devient net ou flou, ou qui se heurte accidentellement à la caméra. Déplacez le curseur pour fixer une intensité de flou pour l'image clé sélectionnée ; plus la valeur est élevée, plus le flou est important.

Effet Flou par couches

Cet effet rend floues les couches rouge, verte, bleue ou alpha d'un élément. Vous pouvez définir un flou horizontal, vertical ou les deux.

L'option Recopier les pixels du contour applique un flou aux pixels au-delà du bord de l'élément, comme s'ils avaient les mêmes valeurs que les pixels de bord. Cet effet conserve les contours nets, de manière à les empêcher de s'assombrir ou de devenir plus transparents (résultat classique d'une moyenne avec beaucoup de zéros). Désélectionnez cette option pour forcer l'algorithme de flou à fonctionner comme si les valeurs de pixel au-delà des contours de l'élément étaient égales à zéro.

Effet Flou composite

Cet effet applique un flou aux pixels, en fonction des valeurs de luminance d'un élément de contrôle, appelé calque de flou. Par défaut, des valeurs lumineuses dans le calque de flou augmentent le flou dans l'élément sélectionné, tandis que des valeurs sombres le réduisent. Sélectionnez l'option Inverser le flou pour que les valeurs lumineuses correspondent à une réduction de flou.

Cet effet s'avère particulièrement utile pour simuler des taches et des empreintes. Il permet également de simuler des changements de visibilité (provoqués, par exemple, par de la fumée ou de la chaleur), notamment lors de l'utilisation de calques de flou animés.



Image originale (gauche), calque de flou (centre), résultat (droite)

Maximum Le nombre maximum de pixels peut être affecté par l'effet de flou dans n'importe quelle zone de l'élément sélectionné.

Adapter la taille Adapte l'élément de paramètres aux dimensions de l'élément auquel il est appliqué. Lorsque cette option est désélectionnée, l'élément de paramètres est centré sur l'élément concerné.

Effet Flou directionnel

Cet effet permet de donner une impression de mouvement.



Image originale (gauche) et après application de l'effet (droite)

Direction Direction du flou. Le flou étant appliqué uniformément autour du centre d'un pixel, des valeurs de 180 degrés et de 0 degré produisent le même résultat.

Effet Flou accéléré

Cet effet ressemble beaucoup à l'effet Flou gaussien, à ceci près qu'il rend plus facilement floues de grandes zones.

Effet Flou gaussien

L'effet Flou gaussien applique un flou à l'image, l'atténue et en élimine le bruit. Vous pouvez définir un flou horizontal, vertical ou les deux.

Effet Fantôme (Windows uniquement)

Cet effet superpose à l'image en cours les zones transparentes des images qui la précèdent immédiatement. Cela permet, par exemple, de faire apparaître la trajectoire d'un objet mobile, comme les rebonds d'une balle. Cet effet ne permet pas l'utilisation d'images clés.

Effet Net

Cet effet augmente le contraste là où il existe des variations de couleurs.

Effet Accentuation

Cet effet permet d'augmenter le contraste entre les couleurs qui définissent un contour.



Image originale (gauche) et après application de l'effet (droite)

Rayon Distance avec le contour à laquelle les pixels sont ajustés pour le contraste. À l'inverse, lorsque la valeur est faible, la modification affecte uniquement les pixels qui se trouvent à proximité du contour.

Seuil La plus grande différence entre les pixels adjacents dont le contraste n'est pas ajusté. Une valeur plus faible produit davantage de résultats. Une valeur trop faible entraîne un réglage du contraste de l'ensemble de l'image. Elle peut également générer du bruit ou provoquer des résultats inattendus.

Effets de couche

[Haut de la page](#)

Effet Opérations

Cet effet permet d'effectuer diverses opérations mathématiques simples dans les couches rouge, verte et bleue d'une image.

Opérateur L'opération à effectuer entre la valeur que vous spécifiez pour chaque couche et la valeur existante de cette couche pour chaque pixel de l'image :

Et, Ou et Ou exclusif Appliquent les opérations logiques par bits.

Addition, Soustraction, Produit et Différence Appliquent des fonctions mathématiques de base.

Max. Définit la valeur de couche du pixel sur la valeur la plus grande de la valeur spécifiée et de la valeur originale du pixel.

Minimum Définit la valeur de couche du pixel sur la valeur la plus petite de la valeur spécifiée et de la valeur originale du pixel.

Masque supérieur Définit la valeur de couche du pixel sur 0 si la valeur originale du pixel est supérieure à la valeur spécifiée ; à défaut, laissez la valeur originale.

Masque inférieur Définit la valeur de couche du pixel sur 0 si la valeur originale du pixel est inférieure à la valeur spécifiée ; à défaut, laissez la valeur originale.

Découpage Définit la valeur de couche du pixel sur 1,0 si la valeur originale du pixel est supérieure à la valeur spécifiée ; à défaut, définissez la valeur sur 0. Dans les deux cas, les valeurs des autres couches couleur sont définies sur 1,0.

Superposition Applique un écran.

Ecrêter le résultat Empêche l'ensemble des fonctions de créer des valeurs de couleur en dehors de la plage autorisée. Lorsque cette option n'est

pas sélectionnée, certaines valeurs colorimétriques activées peuvent être désactivées, et inversement.

Effet Fondu

Cet effet fusionne deux éléments en utilisant l'un de cinq modes. Après avoir fusionné des éléments à l'aide de cet effet, désactivez l'élément que vous avez sélectionné dans le menu Avec le calque. Sélectionnez l'élément, puis choisissez Elément > Activer.

Avec le calque L'élément à fusionner (calque secondaire ou de paramètres).

Mode Mode de fusion :


- Le mode Couleur seule colore chaque pixel de l'image originale en fonction de la couleur du pixel correspondant dans l'autre image.
- Le mode Teinte seule, similaire au mode Couleur seule, colore uniquement les pixels de l'image originale qui sont déjà colorés.
- Le mode Obscurcir assombrit chaque pixel de l'image originale qui est plus clair que le pixel correspondant dans l'autre image.
- Le mode Eclaircir éclaircit chaque pixel de l'image originale qui est plus sombre que le pixel correspondant dans l'autre image.
- En mode Fondu croisé, l'image originale s'estompe à mesure que la nouvelle image apparaît.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément. Si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Si les tailles de couche diffèrent Indique comment positionner le calque de paramètres.

Effet Calculs

Cet effet permet de combiner les couches de deux éléments.



Images originales (gauche et centre) et application de l'effet (droite)

Couche d'entrée La couche à extraire et à utiliser comme entrée pour la fusion. Le paramètre RGVA affiche toutes les couches normalement. Le paramètre Gris affecte à toutes les valeurs de couche de couleur pour un pixel la valeur de luminance du pixel original. Les paramètres Rouge, Vert et Bleu affectent à toutes les valeurs chromatiques pour un pixel la valeur chromatique sélectionnée pour le pixel original. Alpha affecte à toutes les couches la valeur de la couche alpha du pixel original.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des effets Calculs et Dégradé, consultez le podcast [Coloring A Washed-out Sky With A Gradient In Premiere Pro CS](#) de Jeff Schell.

Inverser l'entrée Inverse l'élément avant que l'effet procède à l'extraction des informations se rapportant à la couche spécifiée.

Second calque La piste vidéo avec laquelle l'effet Calculs fusionne l'élément original.

Couche second calque La couche à fusionner avec les couches d'entrée.

Opacité du second calque L'opacité de la seconde piste vidéo. Affectez la valeur 0 % à la seconde piste vidéo pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur la sortie.

Inverser second calque Inverse la seconde piste vidéo avant que l'effet procède à l'extraction des informations se rapportant à la couche spécifiée.

Adapter second calque Fait coïncider la seconde piste vidéo avec les dimensions de l'élément original avant la fusion. Désélectionnez cette option pour centrer la seconde piste vidéo sur l'élément original.

Préserver la transparence Empêche toute modification de la couche alpha du calque original.

Effet Opérations complexes

Cet effet permet de combiner mathématiquement l'élément auquel il est appliqué avec un calque de paramètres. Il est fourni uniquement par souci de compatibilité avec des projets créés à l'aide d'anciennes versions d'After Effects qui utilisent l'effet Opérations complexes.

Second calque source Indique la piste vidéo à utiliser avec l'élément en cours pour l'opération donnée.

Opérateur Indique l'opération à effectuer entre les deux éléments.

Couches Indique les couches auxquelles appliquer l'effet.

Si dépassement Indique comment traiter les valeurs de pixels qui dépassent la plage autorisée :

Découper Indique que les valeurs sont limitées à la plage autorisée.

Reboucler Indique que les valeurs qui dépassent la plage autorisée sont complètement activées ou désactivées.

Echelle Indique que les valeurs maximum et minimum sont calculées et que les résultats sont ensuite adaptés de manière à ramener la plage complète à la plage des valeurs autorisées.

Adapter le second calque Adapte le second élément à la taille (largeur et hauteur) de l'élément actif. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le second élément adopte la taille de la source et est aligné sur l'angle supérieur gauche de cette dernière.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément. Si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Inverser (vidéo)

Cet effet inverse les informations de couleur de l'image.

Couche La ou les couches à inverser. Chaque groupe d'options intervient dans un espace chromatique spécifique en inversant l'ensemble de l'image dans cet espace ou une seule couche.

RVB/Rouge/Vert/Bleu Le paramètre RVB inverse les trois couches de couleur supplémentaires. Les paramètres Rouge, Vert et Bleu inversent individuellement chaque couche de couleur.

TLS/Teinte/Luminosité/Saturation Le paramètre TLS inverse les trois couches de couleur calculées. Les paramètres Teinte, Luminosité et Saturation inversent individuellement chaque couche de couleur.

YIQ/Luminance/Chrominance phase/Chrominance quadrature Le paramètre YIQ inverse les trois couches de luminance et de chrominance NTSC. Les paramètres Y (luminance), I (chrominance phase) et Q (chrominance quadrature) inversent individuellement chaque couche.


Alpha Inverse la couche alpha de l'image. La couche alpha n'est pas une couche de couleur. Elle indique le degré de transparence.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Appliquer un cache

Cet effet remplace la couche alpha (cache) d'un élément par une couche provenant d'un élément d'une autre piste vidéo. Cela permet de créer des résultats de cache mobile.

Remarque : l'effet Appliquer un cache a été développé au départ pour After Effects. Il est fourni dans Adobe Premiere Pro uniquement à des fins de compatibilité avec les projets créés dans des versions antérieures d'After Effects utilisant cet effet.



Images originales (gauche et centre) et application de l'effet (droite)

Pour créer un cache mobile à l'aide de l'effet Appliquer un cache, configurez une séquence comportant deux éléments se chevauchant sur des pistes vidéo différentes. Appliquez cet effet à l'un des éléments en indiquant quel élément fournit le cache de remplacement. Vous pouvez utiliser cet effet pour créer un cache mobile, mais cette opération est plus simple et plus rapide si vous utilisez l'effet Incrustation Cache de piste.

A partir du calque Piste vidéo à utiliser comme cache de remplacement Vous pouvez désigner n'importe quelle piste vidéo de la séquence.

Utiliser comme cache Couche à utiliser pour le cache

Inverser le cache Inverse les valeurs de transparence du cache.

Adapter la taille du cache Redimensionne l'élément sélectionné en fonction de la taille de l'élément actif. Lorsque cette option est désélectionnée, l'élément désigné comme cache est centré sur le premier élément.

Combiner cache et original Associe le nouveau cache à l'élément actif, au lieu de le remplacer. Le cache obtenu permet à l'image de transparaître uniquement à travers les zones où l'opacité du cache actif et du nouveau cache sont identiques.

Prémultiplier le calque cache Prémultiplie le nouveau cache avec l'élément actif.

Effet Composite uni

Cet effet permet de créer rapidement un composite de couleur unie placé derrière l'élément source original. Les options de cet effet vous permettent de contrôler l'opacité de l'élément source et de la couleur unie et d'appliquer des modes de fusion.

Opacité de la source Opacité de l'élément source.

Couleur Couleur du solide.

Opacité Opacité du solide.

Mode de fusion Mode de fusion utilisé pour combiner l'élément et la couleur unie.

Effets de Correction des couleurs

[Haut de la page](#)

Sur le [site Web Videomaker Magazine](#), Jeff Sengstack propose une vue d'ensemble sur la correction et l'amélioration des couleurs.

Ce didacticiel sur www.premierepro.net illustre l'étalonnage avancé des couleurs dans Adobe Premiere Pro.

Effet Luminosité et contraste

Cet effet ajuste la luminosité et le contraste de tout l'élément. La valeur par défaut 0,0 signifie qu'aucune modification ne sera appliquée. L'effet Luminosité et contraste constitue le moyen le plus simple d'ajuster les tons d'une image. Il ajuste simultanément toutes les valeurs de pixels de l'image, c'est-à-dire les tons clairs, foncés et moyens.

Andrew Devis de Creative COW explique [dans cette vidéo](#) pourquoi l'effet Luminosité et contraste peut ne pas être le meilleur choix et propose une autre option pour obtenir de meilleurs résultats.

Effet Couleurs TV

Cet effet modifie les valeurs chromatiques des pixels pour conserver les amplitudes de signal dans la plage autorisée pour la télévision. Utilisez les options Masquage des pixels non sûrs et Masquage des pixels sûrs comme Méthode d'ajustement pour mesurer facilement la portée de l'effet Couleurs TV sur le calque avec les réglages actuels.

Standard Standard de diffusion pour le support de sortie. NTSC (National Television Standards Committee) : standard nord-américain, également utilisé au Japon. PAL (Phase Alternating Line — Ligne à alternance de phases) est le standard utilisé dans la plus grande partie de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Sud ; en France et dans certains pays, il est associé au système SECAM (Séquentiel à mémoire). **Méthode d'ajustement** Mode de réduction de l'amplitude du signal :

Réduction de luminance Réduit la luminosité d'un pixel en la rapprochant du noir. Il s'agit de l'option par défaut. **Réduction de saturation** Rapproche la couleur du pixel vers un gris d'une luminosité similaire, le rendant moins coloré. Pour le même niveau d'unités IRE, réduire la saturation modifie l'image de façon plus marquée que réduire la luminance.

Amplitude maximale (IRE) Amplitude maximale du signal en unités IRE. Un pixel dont la magnitude est supérieure à cette valeur est affecté. La valeur par défaut est de 110. Des valeurs plus faibles affectent l'image de façon plus marquée ; des valeurs plus élevées entraînent plus de risques.

Effet Correction colorimétrique

Cet effet permet de régler la teinte, la saturation et la luminosité d'une gamme de couleurs.

Affichage Le paramètre Calque corrigé affiche les résultats de l'effet Correction colorimétrique, tandis que le paramètre Masque de correction affiche les zones du calque qui seront modifiées. Les zones blanches du masque de correction sont celles qui subiront le plus de modifications, à l'inverse des zones sombres.

Correction de teinte Taux d'ajustement (en degrés) de la teinte.

Correction de luminosité Des valeurs positives éclaircissent les pixels masqués, tandis que des valeurs négatives les assombrissent.

Correction de saturation Des valeurs positives augmentent la saturation des pixels masqués (rapprochement de la couleur pure), tandis que des valeurs négatives ont l'effet inverse (rapprochement du gris).

Couleur à corriger Couleur centrale dans la plage à modifier.

Tolérance Degré de différence des couleurs par rapport à la couleur à corriger tout en conservant leur correspondance.

Lissage Degré d'influence de l'effet sur les pixels non concordants, en proportion de leur similarité à la couleur à corriger.

Comparaison sur Détermine l'espace colorimétrique dans lequel comparer les couleurs pour déterminer la similarité. Le paramètre RVB compare les couleurs dans un espace colorimétrique RVB. Le paramètre Teinte compare les teintes de couleurs, en ignorant la saturation et la luminosité, par exemple pour que le rouge vif et le rose clair correspondent. Le paramètre Chrominance utilise deux composantes chromatiques pour déterminer la similarité, en ignorant la luminosité.

Inverser le masque Inverse le masque qui définit les couleurs à modifier.

Effet Métamorphose de couleurs

Cet effet permet de remplacer une couleur sélectionnée dans une image par une autre couleur, à l'aide des valeurs de teinte, luminosité et saturation (TLS), sans affecter les autres couleurs.

Il offre une flexibilité et des options qui ne sont pas disponibles dans l'effet Correction colorimétrique. Il s'agit notamment des curseurs de réglage de teinte, luminosité et saturation qui permettent de faire correspondre avec précision les couleurs, et de la possibilité de sélectionner les valeurs RVB exactes de la couleur cible utilisée comme couleur de remplacement.

Dans ce didacticiel vidéo, Paul Trani présente les effets Contraste automatique et Métamorphose de couleurs.

Pour plus d'informations sur l'effet Métamorphose de couleurs dans Adobe Premiere Pro, consultez [cette vidéo](#) de Jan Ozer pour Learn by Video et Video2Brain.

Jeff Sengstack explique comment utiliser l'effet Métamorphose de couleurs [dans cette vidéo lynda.com](#) de son didacticiel sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro.




Image originale (gauche), suppression de la saturation dans la planète (centre) et remplacement du vert clair par du jaune dans la planète (droite)

Source Centre de la plage de couleurs à modifier.

Cible Couleur vers laquelle modifier les pixels masqués.

 Pour animer une modification de couleur, définissez des images clés pour la couleur cible.

Modifier Les couches affectées.

Mode de modification Mode de modification des couleurs. Le paramètre Par remplacement applique directement la couleur cible aux pixels affectés. Le paramètre Par transformation transforme les valeurs des pixels affectés de manière à leur affecter la couleur cible, au moyen d'une interpolation TLS. L'étendue de la transformation de chaque pixel varie en fonction de la proximité des couleurs de pixels sélectionnées pour le paramètre Source.

Tolérance Degré de différence des couleurs par rapport à la couleur source tout en conservant leur correspondance. Développez cette option pour afficher des curseurs individuels permettant de modifier la teinte, la luminosité et la saturation.

Remarque : *l'option Afficher le masque de correction facilite l'identification des pixels correspondants et affectés.*

Lissage Epaisseur à utiliser pour les contours du masque de correction. Des valeurs élevées créent des transitions plus régulières entre les zones affectées par la métamorphose de couleurs et celles sur lesquelles l'effet n'a pas d'impact.

Afficher le masque de correction Affiche un cache en niveaux de gris qui indique à quel point l'effet affecte chaque pixel. Les zones blanches sont les plus affectées, les zones sombres moins.

Effet Mixeur de couches

Cet effet permet de modifier une couche de couleur à l'aide d'un mélange des couches de couleur actuelles. Avec cet effet, vous pouvez créer des réglages de couleur créatifs difficiles à effectuer avec les autres outils de couleur, créer des images en niveaux de gris de haute qualité en choisissant le pourcentage de contribution de chaque couche de couleur, créer des tons sépia et autres images teintées ou permuter et dupliquer les couches.

[couche de sortie]-[couche d'entrée] Pourcentage de la valeur de la couche d'entrée à ajouter à la valeur de la couche de sortie. Par exemple, un paramètre Rouge-Vert de 10 augmente la valeur de la couche rouge pour chaque pixel de 10 % de la valeur de la couche verte pour ce pixel. Un paramètre Bleu-Vert de 100 et un paramètre Bleu-Bleu de 0 remplacent les valeurs de couche bleue par les valeurs de couche verte.

[couche de sortie]-Const Valeur de constante (en pourcentage) à ajouter à la valeur de couche de sortie. Par exemple, un paramètre Rouge-Const de 100 sature la couche rouge pour chaque pixel en ajoutant 100 % de rouge.

Monochrome Utilise la valeur de la couche de sortie rouge pour les couches de sortie rouge, verte et bleue, en créant une image en niveaux de gris.

Effet Balance des couleurs

L'effet Balance des couleurs modifie la quantité de rouge, de vert et de bleu dans les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs d'une image.

Préserver luminosité Permet de conserver la luminosité moyenne d'une image lorsque vous modifiez les couleurs. Elle préserve la balance des tons dans l'image.

Effet Balance des couleurs (TLS)

Cet effet intervient sur les niveaux de teinte, de luminance et de saturation.

Teinte Définit les coloris de l'image.

Luminosité Définit la luminosité de l'image.

Saturation Corrige la saturation des couleurs de l'image. La valeur par défaut est 0 et n'affecte pas les couleurs. Les valeurs négatives diminuent la saturation, la valeur -100 convertissant l'élément en niveaux de gris. Les valeurs supérieures à 0 produisent des couleurs plus saturées.

Remarque : *Si la commande de saturation de la balance des couleurs ne donne pas les résultats escomptés, essayez la commande Saturation de l'effet Correcteur chromatique rapide.*

Effet Egalisation

Cet effet permet de modifier les valeurs des pixels d'une image de manière à obtenir une luminosité ou une répartition des composantes chromatiques plus homogène. Il a la même fonction que la commande Egaliser d'Adobe Photoshop. Les pixels dotés d'une valeur alpha 0 (transparents) sont ignorés.

Richard Harrington propose, sur le site Web Creative COW, [un didacticiel vidéo](#) qui illustre l'utilisation de l'effet Egaliser pour corriger couleur et l'exposition.

Méthode La méthode RVB utilise les composants rouge, vert et bleu. La méthode Luminosité égalise l'image en fonction de la luminosité de chaque pixel. paramètre Photoshop effectue l'égalisation en redistribuant les valeurs de luminosité des pixels d'une image, de sorte qu'ils représentent plus régulièrement la plage entière des niveaux de luminosité.

Facteur Valeur de redistribution de la luminosité. Une valeur de 100 % répartit les valeurs de pixels le plus uniformément possible ; un pourcentage plus bas redistribue moins de valeurs de pixels.

Effet Correcteur chromatique rapide

Cet effet corrige la couleur d'un élément à l'aide des options de teinte et de saturation. Il comporte également des options de niveaux permettant de corriger les niveaux d'intensité des ombres, tons moyens et tons clairs d'une image. Cet effet est recommandé pour apporter de petites corrections de couleur qui s'affichent rapidement dans la fenêtre Moniteur du programme.

Voici quelques liens vers des ressources supplémentaires décrivant l'effet Correcteur chromatique rapide :

- [Utilisation de l'effet Correcteur chromatique rapide par Karl Soule](#)
- [Principes de base de la diffusion de la correction des couleurs d'Aanarav Sareen](#)
- [Correction facile des couleurs par Charlie White](#)

Dans ce didacticiel, Andrew Devis de Creative COW explique comment utiliser le Correcteur chromatique rapide pour corriger les couleurs primaires.

Jeff Sengstack explique comment utiliser l'effet Correcteur chromatique rapide [dans son article](#) sur la simplification de la correction des couleurs dans Adobe Premiere Pro, sur le site Web Pro Video Coalition.

Sortie Permet d'afficher les corrections dans la fenêtre Moniteur du programme sous forme de résultats finals (Composite), de modifications de la valeur tonale (Luminance) ou d'affichage du cache alpha (Masque).


Afficher l'écartement Affiche la partie gauche ou supérieure de l'image en tant que vue corrigée et la partie droite ou inférieure en tant que vue d'origine.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.

Balance des blancs Attribue une balance des blancs à une image grâce à l'outil Pipette pour essayer une couleur cible dans l'image ou à tout endroit sur le bureau de votre moniteur. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur pour définir la balance des blancs.

Balance et angle de la teinte Contrôle la balance et l'angle de teinte à l'aide d'une roue chromatique. Le petit cercle se déplace au centre de la roue pour contrôler la translation de la teinte (UV). Cela a pour effet de modifier l'amplitude et l'angle de la balance. La petite ligne perpendiculaire définit la grosseur/finesse relative de la commande, laquelle contrôle le gain de balance.

 *Les modifications apportées à la balance et à l'angle de la teinte peuvent être visualisées dans le vectorscope.*

Angle de la teinte Contrôle la rotation de la teinte. La valeur par défaut est 0. Les valeurs négatives entraînent une rotation de la roue chromatique vers la gauche, tandis que les valeurs positives la font tourner vers la droite.

Amplitude de la balance Contrôle le degré de correction de la balance des couleurs déterminé par l'angle de la balance.

Gain de la balance Modifie la luminosité par multiplication de façon à ce que les pixels clairs soient plus touchés que les pixels foncés.

Angle de la balance Contrôle la sélection de la valeur de teinte souhaitée.

Saturation Corrige la saturation des couleurs de l'image. La valeur par défaut est 100, et n'affecte pas les couleurs. Les valeurs inférieures à 100 diminuent la saturation, la valeur 0 supprimant complètement toute couleur. Les valeurs supérieures à 100 produisent des couleurs plus saturées.

Niveau de noir auto Augmente les niveaux de noir dans un élément pour que les niveaux les plus sombres soient au-dessus de 7,5 (NTSC) ou 0,3v (PAL). Une partie des tons foncés est tronquée et les valeurs des pixels intermédiaires sont redistribuées proportionnellement. Par conséquent, l'utilisation du Niveau de noir auto éclaircit les tons foncés dans une image.

Contraste automatique Applique simultanément le Niveau de noir auto et le Niveau de blanc auto. Ainsi, les tons clairs semblent plus foncés et les tons foncés, plus clairs.

Niveau de blanc auto Réduit les niveaux de blanc dans un élément pour que les niveaux les plus clairs ne dépassent pas 100 IRE (NTSC) ou 1,0v (PAL). Une partie des tons clairs est tronquée et les valeurs des pixels intermédiaires sont redistribuées proportionnellement. Par conséquent, l'utilisation du Niveau de blanc auto assombrit les tons clairs dans une image.

Niveau de noir, niveau de gris, niveau de blanc Définit les niveaux de ton foncé le plus sombre, gris moyen et le ton clair le plus clair grâce à l'outil Pipette pour essayer une couleur cible dans l'image ou à tout endroit sur le bureau de votre moniteur. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur pour définir le noir, le gris moyen et le blanc.

Niveaux d'entrée Les deux curseurs Niveaux d'entrée extérieurs établissent une correspondance entre les points noir et blanc et les paramètres des curseurs Sortie. Le curseur Entrée du milieu règle le paramètre gamma de l'image. Il déplace les tons moyens et modifie les valeurs d'intensité de la plage centrale de tons gris, sans que cela influe énormément sur les tons clairs et foncés.

Niveaux de sortie Font correspondre les curseurs de niveau d'entrée des points noir et blanc aux valeurs définies. Par défaut, les curseurs Sortie sont au niveau 0, où les tons foncés sont complètement noirs, et au niveau 255, où les tons clairs sont complètement blancs. Par conséquent, dans la position par défaut des curseurs Sortie, le déplacement du curseur d'entrée noir fait correspondre la valeur de ton foncé au niveau 0, tandis que le déplacement du curseur de point blanc fait correspondre la valeur de ton clair au niveau 255. Les niveaux restants sont répartis entre les niveaux 0 et 255. Cette redistribution réduit la plage tonale de l'image, diminuant ainsi son contraste global.

Niveau d'entrée noir, Niveau d'entrée gris, Niveau d'entrée blanc Réglez les niveaux d'entrée des points noirs, des tons moyens et des points blancs pour les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs.

Niveau de sortie noir, Niveau de sortie blanc Réglez les niveaux de sortie correspondants pour les niveaux d'entrées de noir et de blanc pour les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs.

Effet Filtre chromatique

Cet effet supprime toutes les couleurs d'un élément, sauf celles qui s'apparentent à la couleur à conserver. Vous pouvez, par exemple, décolorer une prise d'un match de basket, abstraction faite de la couleur orange de la balle.

Comment conserver deux couleurs dans un élément [dans le didacticiel vidéo](#) d'Ann Bens.

Richard Harrington [propose un didacticiel vidéo](#) sur le site Web de Creative COW qui illustre l'effet Filtre chromatique dans Adobe Premiere Pro.

Pour plus d'informations sur l'effet Filtre chromatique dans Adobe Premiere Pro, [consultez cette vidéo](#) de Jan Ozer pour Learn by Video et Video2Brain.



Image originale (gauche) et après application de l'effet (droite)

Décoloration Pourcentage de décoloration. La valeur 100 % remplace par des nuances de gris les zones de l'image dont les couleurs sont différentes de celle sélectionnée.

Couleur à conserver Utilisez la pipette ou le sélecteur de couleurs pour déterminer la couleur à conserver.

Tolérance Flexibilité de l'opération de correspondance de couleurs. La valeur 0 % décolore tous les pixels, à l'exception des pixels en correspondance parfaite avec la couleur à conserver. La valeur 100 % ne produit aucune variation chromatique.

Lissage Lissage du contour des couleurs. Une valeur élevée permet un passage progressif de la couleur vers le gris.

Comparaison sur Détermine si les valeurs de teinte ou les valeurs RVB des couleurs sont comparées. Choisissez l'option RVB pour effectuer une correspondance plus stricte qui provoque généralement une décoloration plus importante de l'image. Par exemple, pour conserver le bleu foncé, le bleu clair et le bleu moyen, choisissez l'option Teinte, ainsi qu'une nuance de bleu comme couleur à conserver.

Effet Correcteur de luminance

Cet effet permet de régler la luminosité et le contraste dans les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés d'un élément. Vous pouvez également indiquer la gamme de couleurs à corriger à l'aide des options de correction colorimétrique secondaire.

Sortie Permet d'afficher les modifications dans le moniteur du programme sous la forme de résultats finals (Composite), de corrections de la valeur tonale (Luminance), d'affichage du cache alpha (Masque) ou d'une représentation en trois tons de la position des tons foncés, moyens et clairs (Gamme de tons).

Afficher l'écartement Affiche la partie gauche ou supérieure de l'image en tant que vue corrigée et la partie droite ou inférieure en tant que vue d'origine.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.

Définition de la gamme de tons Définit la gamme des tons foncés et des tons clairs à l'aide des options de seuil et de seuil avec variation décroissante (adoucissement). Cliquez sur le triangle pour afficher les options de définition de la gamme de tons. Faites glisser un curseur carré pour régler les valeurs de seuil. Faites glisser un curseur triangulaire pour régler la valeur d'adoucissement (lissage).

Remarque : sélectionnez *Plage tonale* dans le menu *Sortie* pour afficher les différentes plages tonales lorsque vous réglez les curseurs de définition de la gamme de tons.

Gamme de tons Indique si les réglages de luminance s'appliquent à l'image entière (Tons principaux), ou uniquement aux tons clairs, aux tons moyens ou aux tons foncés.

Luminosité Règle le niveau de noir dans un élément. Utilisez cette option de sorte que le contenu noir de l'image apparaisse comme noir.

Contraste Modifie le contraste de l'image en réglant le gain à partir de la valeur de contraste originale de l'élément.

Niveau de contraste Définit la valeur de contraste originale de l'élément.

Gamma Modifie les valeurs de tons moyens de l'image sans toucher les niveaux de noir et de blanc. Cet effet modifie le contraste plus que la forme de la courbe dans l'effet *Courbe de luminance*. Cette option permet de modifier les images qui sont trop foncées ou trop claires, sans déformer les tons foncés ou clairs.

Piédestal Modifie une image en ajoutant un décalage fixe aux valeurs des pixels. Utilisez cette option avec l'option *Gain* pour augmenter la luminosité d'une image.

Gain Modifie le taux de contraste global d'une image en réglant les valeurs de luminosité par multiplication. Les pixels les plus clairs sont plus touchés que les pixels les plus sombres.

Correction colorimétrique secondaire Indique la gamme de couleurs à corriger par l'effet. Vous pouvez définir la couleur par la teinte, la saturation et la luminosité. Cliquez sur le triangle pour accéder aux options.

Remarque : choisissez *Masque* dans le menu *Sortie* pour afficher les zones de l'image sélectionnées lorsque vous avez défini la gamme de couleurs.

Centre Définit la couleur centrale dans la gamme que vous spécifiez. Sélectionnez l'outil *Pipette* et cliquez n'importe où sur l'écran pour désigner une couleur, qui est alors affichée dans l'échantillon de couleur. Utilisez l'outil *Pipette +* pour étendre la plage chromatique et l'outil *Pipette -* pour la réduire. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le *Sélecteur de couleurs Adobe* et sélectionner une couleur centrale.

Teinte, Saturation et Luminance Indiquent la gamme de couleurs à corriger par la teinte, la saturation ou la luminosité. Cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option pour accéder aux options de seuils et d'adoucissement (lissage), afin de définir la gamme de teinte, de saturation ou de luminosité.

Adoucir Rend les limites de la zone spécifiée plus diffuses, en fusionnant davantage la correction avec l'image originale. Une valeur plus élevée améliore le lissage.

Amincissement des bords Définit la zone spécifiée plus précisément. Les corrections sont plus prononcées. Une valeur plus élevée améliore la définition de la zone spécifiée.

Inverser la couleur limite Corrige toutes les couleurs à l'exception de la gamme que vous avez définie avec les paramètres de correction colorimétrique secondaire.

Effet Courbe de luminance

Cet effet règle la luminosité et le contraste d'un élément par le biais d'une modification de courbe. Vous pouvez également indiquer la gamme de couleurs à corriger à l'aide des options de correction colorimétrique secondaire.

Sortie Permet d'afficher les corrections dans la fenêtre Moniteur du programme sous forme de résultats finals (Composite), de modifications de la valeur tonale (Luminance) ou d'affichage du cache alpha (Masque).

Afficher l'écartement Affiche la partie gauche ou supérieure de l'image en tant que vue corrigée et la partie droite ou inférieure en tant que vue d'origine.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.

Forme d'onde Luma Modifie la luminosité et le contraste de l'élément lorsque vous modifiez la forme de la courbe. Infléchir la courbe vers le haut éclaircit l'élément et infléchir la courbe vers le bas assombrit l'élément. Les sections les plus infléchies de la courbe représentent les parties de l'image affichant un contraste très important. Cliquez pour ajouter un point à la courbe puis faites glisser pour modifier sa forme. Vous pouvez modifier jusqu'à 16 points sur la courbe. Pour supprimer un point, faites-le glisser hors du graphique.

Correction colorimétrique secondaire Indique la gamme de couleurs à corriger par l'effet. Vous pouvez définir la couleur par la teinte, la saturation et la luminance. Cliquez sur le triangle pour accéder aux options.

Remarque : choisissez Masque dans le menu Sortie pour afficher les zones de l'image sélectionnées lorsque vous avez défini la gamme de couleurs.

Centre Définit la couleur centrale dans la gamme que vous spécifiez. Sélectionnez l'outil Pipette et cliquez n'importe où sur l'écran pour désigner une couleur, qui est alors affichée dans l'échantillon de couleur. Utilisez l'outil Pipette + pour étendre la plage chromatique et l'outil Pipette – pour la réduire. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur centrale.

Teinte, Saturation et Luminance Indiquent la gamme de couleurs à corriger par la teinte, la saturation ou la luminance. Cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option pour accéder aux options de seuils et d'adoucissement (lissage), afin de définir la gamme de teinte, de saturation ou de luminance.

Adoucir Rend les limites de la zone spécifiée plus diffuses, en fusionnant davantage la correction avec l'image originale. Une valeur plus élevée améliore le lissage.

Amincissement des bords Définit la zone spécifiée plus précisément. Les corrections sont plus prononcées. Une valeur plus élevée améliore la définition de la zone spécifiée.

Inverser la couleur limite Corrige toutes les couleurs à l'exception de la gamme que vous avez définie avec les paramètres de correction colorimétrique secondaire.

Effet Correcteur chromatique RVB

Cet effet règle la couleur dans un élément en appliquant des modifications aux gammes de tons que vous définissez pour les tons clairs, moyens et foncés. Il vous permet d'apporter des modifications de tons individuellement à chaque couche de couleur. Vous pouvez également indiquer la gamme de couleurs à corriger à l'aide des options de correction colorimétrique secondaire.

Jeff Sengstack explique comment régler les couches de couleur à l'aide des effets Correcteur chromatique RVB et Courbes RVB [dans cette vidéo lynda.com](#) de son didacticiel sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'effet Correcteur chromatique RVB, visionnez le didacticiel vidéo intitulé « Tips & Tricks: Color Correction » (Trucs et astuces : Correction des couleurs), sur le [site Web de Videomaker Magazine](#).

Sortie Permet d'afficher les réglages dans le Moniteur du programme sous la forme de résultats finaux (Composite), de corrections de la valeur tonale (Luminance), d'affichage du cache alpha (Masque) ou d'une représentation en trois tons de la position des tons foncés, moyens et clairs (Plage tonale).

Afficher l'écartement Affiche la partie gauche ou supérieure de l'image en tant que vue corrigée et la partie droite ou inférieure en tant que vue d'origine.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.


Définition de la gamme de tons Définit la gamme des tons foncés et des tons clairs à l'aide des options de seuil et de seuil avec variation décroissante :

Seuil des tons foncés Détermine la gamme des tons foncés.

Adoucissement des tons foncés Détermine la gamme des tons foncés avec adoucissement.

Seuil des tons clairs Détermine la gamme des tons clairs.

Adoucissement des tons clairs Détermine la gamme des tons clairs avec adoucissement.

 Sélectionnez Plage tonale dans le menu Sortie pour afficher les tons clairs, moyens et foncés lorsque vous réglez les curseurs de définition de la gamme de tons.

Gamme de tons Indique si la correction colorimétrique s'applique à l'image entière (Tons principaux), ou uniquement aux tons clairs, aux tons moyens ou aux tons foncés.

Gamma Modifie les valeurs de tons moyens de l'image sans toucher les niveaux de noir et de blanc. Cette option permet de modifier les images qui sont trop foncées ou trop claires, sans déformer les tons foncés ou clairs.

Piédestal Modifie une image en ajoutant un décalage fixe aux valeurs des pixels. Utilisez cette option avec l'option Gain pour augmenter la luminosité d'une image.

Gain Modifie le taux de contraste global d'une image en réglant les valeurs de luminosité par multiplication. Les pixels les plus clairs sont plus

touchés que les pixels les plus sombres.

RVB Permet de régler individuellement les valeurs de tons moyens, le contraste et la luminosité de chaque couche de couleur. Cliquez sur le triangle pour développer les options permettant de définir les valeurs gamma, de piédestal et de gain de chaque couche.

Gamma rouge, Gamma vert et Gamma bleu Modifie les valeurs de tons moyens de la couche rouge, verte ou bleue sans toucher les niveaux de noir et de blanc.

Piédestal rouge, Piédestal vert et Piédestal bleu Modifie les valeurs tonales de la couche rouge, verte ou bleue en ajoutant un décalage fixe aux valeurs de pixels de la couche. Utilisez cette option avec l'option Gain pour augmenter la luminosité globale de la couche.

Gain rouge, Gain vert et Gain bleu Modifie la luminosité de la couche rouge, verte ou bleue par multiplication de façon à ce que les pixels clairs soient plus touchés que les pixels foncés.

Correction colorimétrique secondaire Indique la gamme de couleurs à corriger par l'effet. Vous pouvez définir la couleur par la teinte, la saturation et la luminance. Cliquez sur le triangle pour accéder aux options.

Remarque : choisissez *Masque* dans le menu *Sortie* pour afficher les zones de l'image sélectionnées lorsque vous avez défini la gamme de couleurs.

Centre Définit la couleur centrale dans la gamme que vous spécifiez. Sélectionnez l'outil Pipette et cliquez n'importe où sur l'écran pour désigner une couleur, qui est alors affichée dans l'échantillon de couleur. Utilisez l'outil Pipette + pour étendre la plage chromatique et l'outil Pipette – pour la réduire. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur centrale.

Teinte, Saturation et Luminance Indiquent la gamme de couleurs à corriger par la teinte, la saturation ou la luminance. Cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option pour accéder aux options de seuils et d'adoucissement (lissage), afin de définir la gamme de teinte, de saturation ou de luminance.

Adoucir Rend les limites de la zone spécifiée plus diffuses, en fusionnant davantage la correction avec l'image originale. Une valeur plus élevée améliore le lissage.

Amincissement des bords Définit la zone spécifiée plus précisément. Les corrections sont plus prononcées. Une valeur plus élevée améliore la définition de la zone spécifiée.

Inverser la couleur limite Corrige toutes les couleurs à l'exception de la gamme que vous avez définie avec les paramètres de correction colorimétrique secondaire.

Effet Courbes RVB

Cet effet corrige la couleur d'un élément en utilisant des réglages de courbe pour chaque couche de couleur. Chaque courbe permet de régler jusqu'à 16 points différents dans la gamme de tons d'une image. Vous pouvez également indiquer la gamme de couleurs à corriger à l'aide des options de correction colorimétrique secondaire.

Jeff Sengstack explique comment régler les couches de couleur à l'aide des effets Correcteur chromatique RVB et Courbes RVB [dans cette vidéo lynda.com](#) de son didacticiel sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro

Ce didacticiel sur www.premierepro.net illustre l'étalonnage avancé des couleurs dans Adobe Premiere Pro à l'aide (entre autres outils) de l'effet Courbes RVB.

Sortie Permet d'afficher les corrections dans la fenêtre Moniteur du programme sous forme de résultats finals (Composite), de modifications de la valeur tonale (Luminance) ou d'affichage du cache alpha (Masque).

Afficher l'écartement Affiche une partie de l'image en tant que vue corrigée et l'autre partie en tant que vue originale.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.

Principal Modifie la luminosité et le contraste de toutes les couches lorsque vous modifiez la forme de la courbe. Infléchir la courbe vers le haut éclaircit l'élément et infléchir la courbe vers le bas assombrit l'élément. Les sections les plus infléchies de la courbe représentent les parties de l'image affichant un contraste très important. Cliquez pour ajouter un point à la courbe puis faites glisser pour modifier sa forme. Vous pouvez ajouter 16 points au maximum. Pour supprimer un point, faites-le glisser hors du graphique.

Rouge, Vert et Bleu Modifie la luminosité et le contraste de la couche rouge, verte ou bleue lorsque vous modifiez la forme de la courbe. Une inclinaison de la courbe vers le haut éclaircit la couche, tandis qu'une inclinaison vers le bas assombrit la couche. Les segments les plus raides de la courbe représentent les parties les plus contrastées de la couche. Cliquez pour ajouter un point à la courbe puis faites glisser pour modifier sa forme. Vous pouvez modifier jusqu'à 16 points sur la courbe. Pour supprimer un point, faites-le glisser hors du graphique.

Correction colorimétrique secondaire Indique la gamme de couleurs à corriger par l'effet. Vous pouvez définir la couleur par la teinte, la saturation et la luminance. Cliquez sur le triangle pour accéder aux options.

Remarque : choisissez *Masque* dans le menu *Sortie* pour afficher les zones de l'image sélectionnées lorsque vous avez défini la gamme de couleurs.

Centre Définit la couleur centrale dans la gamme que vous spécifiez. Sélectionnez l'outil Pipette et cliquez n'importe où sur l'écran pour désigner une couleur, qui est alors affichée dans l'échantillon de couleur. Utilisez l'outil Pipette + pour étendre la plage chromatique et l'outil Pipette – pour la réduire. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur centrale.

Teinte, Saturation et Luminance Indiquent la gamme de couleurs à corriger par la teinte, la saturation ou la luminance. Cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option pour accéder aux options de seuils et d'adoucissement (lissage), afin de définir la gamme de teinte, de saturation ou de luminance.

Lissage de fin Rend les limites de la zone spécifiée plus diffuses, en fusionnant davantage la correction avec l'image originale. Une valeur plus élevée améliore le lissage.

Amincissement des bords Définit la zone spécifiée plus précisément. Les corrections sont plus prononcées. Une valeur plus élevée améliore la définition de la zone spécifiée.

Inverser la couleur limite Corrige toutes les couleurs à l'exception de la gamme que vous avez définie avec les paramètres de correction colorimétrique secondaire.

Un utilisateur partage sur le forum des utilisateurs d'Adobe Premiere Pro [une préconfiguration d'effet Courbes RVB](#) simulant le profil d'appareil photo personnalisé Canon Technicolor.

Effet Correcteur chromatique tridirectionnel

Cet effet permet d'effectuer des corrections subtiles en réglant la teinte, la saturation et la luminosité des tons foncés, moyens et clairs d'un élément. Vous pouvez affiner encore les réglages en indiquant la gamme de couleurs à corriger à l'aide des options de correction colorimétrique secondaire.

Sortie Permet d'afficher les réglages dans le Moniteur du programme sous la forme de résultats finaux (Composite), de corrections de la valeur tonale (Luminance), d'affichage du cache alpha (Masque) ou d'une représentation en trois tons des tons foncés, moyens et clairs (Plage tonale).

Afficher l'écartement Affiche une partie de l'image en tant que vue corrigée et l'autre partie en tant que vue originale.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.

Balance des noirs, des gris et des blancs Attribue une balance des noirs, des gris moyens ou des blancs à un élément. Utilisez l'outil Pipette pour essayer une couleur cible dans l'image, ou choisissez une couleur dans le Sélecteur de couleurs Adobe.

Définition de la gamme de tons Définit la gamme des tons foncés, moyens et clairs dans un élément. Faites glisser les curseurs carrés pour régler les valeurs de seuil. Faites glisser les curseurs triangulaires pour régler le degré d'adoucissement (lissage).


💡 *Sélectionnez Plage tonale dans le menu Sortie pour afficher les tons clairs, moyens et foncés lorsque vous réglez les curseurs de définition de la gamme de tons.*

Seuil des tons foncés, Adoucissement des tons foncés, Seuil des tons clairs, Adoucissement des tons clairs Déterminent le seuil et l'adoucissement des tons foncés, moyens et clairs dans un élément. Saisissez des valeurs ou cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option et faites glisser le curseur.

Gamme de tons Sélectionne la plage tonale réglée par les contrôles Angle de la teinte, Amplitude de la balance, Gain de la balance, Saturation et Niveaux. Les tons clairs sont la gamme par défaut. Les autres options du menu sont Tons principaux, Tons foncés et Tons moyens.

Remarque : *vous pouvez toujours régler les trois plages tonales en utilisant les trois roues chromatiques même après avoir fait votre choix dans le menu Gamme de tons.*

Balance et angle de la teinte tridirectionnelle Contrôle les réglages de teinte et de saturation par le biais de trois roues chromatiques pour les tons foncés (roue de gauche), les tons moyens (roue centrale) et les tons clairs (roue de droite). Une seule roue de tons principaux apparaît lorsque vous choisissez Tons principaux dans le menu Gamme de tons. Un curseur rond se déplace au centre de la roue pour contrôler la translation de la teinte (UV). Une poignée perpendiculaire sur ce curseur contrôle l'amplitude de la balance, qui influe sur le caractère plus ou moins grossier ou fin de l'option. Le cercle extérieur de la roue contrôle la rotation de la teinte.



Roues chromatiques Balance et angle de la teinte trimensionnelles

Angle de la teinte des tons clairs/moyens/foncés Contrôle la rotation de la teinte dans les tons clairs, moyens ou foncés. La valeur par défaut est 0. Les valeurs négatives entraînent une rotation de la roue chromatique vers la gauche, tandis que les valeurs positives la font tourner vers la droite.

Amplitude de la balance des tons clairs/moyens/foncés Contrôle le degré de correction de la balance des couleurs déterminé par l'angle de la balance. Le réglage peut être appliqué aux tons clairs, moyens et foncés.

Gain de la balance des tons clairs/moyens/foncés Modifie la luminosité par multiplication de façon à ce que les pixels clairs soient plus touchés que les pixels foncés. Le réglage peut être appliqué aux tons clairs, moyens et foncés.

Angle de la balance des tons clairs/moyens/foncés Contrôle la translation de la teinte dans les tons clairs, moyens ou foncés.

Saturation des tons clairs/moyens/foncés Règle la saturation de la couleur dans les tons clairs, moyens ou foncés. La valeur par défaut est 100, et n'affecte pas les couleurs. Les valeurs inférieures à 100 diminuent la saturation, la valeur 0 supprimant complètement toute couleur. Les valeurs supérieures à 100 produisent des couleurs plus saturées.

Niveau de noir auto Augmente les niveaux de noir dans un élément pour que les niveaux les plus sombres soient au-dessus de 7,5 IRE. Une partie des tons foncés est tronquée et les valeurs des pixels intermédiaires sont redistribuées proportionnellement. Par conséquent, l'utilisation du Niveau de noir auto éclaircit les tons foncés dans une image.

Contraste automatique Applique simultanément le Niveau de noir auto et le Niveau de blanc auto. Ainsi, les tons clairs semblent plus foncés et les tons foncés, plus clairs.

Niveau de blanc auto Réduit les niveaux de blanc dans un élément pour que les niveaux les plus clairs ne dépassent pas 100 IRE. Une partie des tons clairs est tronquée et les valeurs des pixels intermédiaires sont redistribuées proportionnellement. Par conséquent, l'utilisation du Niveau

de blanc auto assombrit les tons clairs dans une image.


Niveau de noir, niveau de gris, niveau de blanc Définit les niveaux de ton foncé le plus sombre, gris moyen et le ton clair le plus clair grâce à l'outil Pipette pour essayer une couleur cible dans l'image ou à tout endroit sur le bureau de votre moniteur. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur pour définir le noir, le gris moyen et le blanc.

Niveaux d'entrée Les deux curseurs Niveaux d'entrée extérieurs établissent une correspondance entre les points noir et blanc et les paramètres des curseurs Sortie. Le curseur Entrée du milieu règle le paramètre gamma de l'image. Il déplace les tons moyens et modifie les valeurs d'intensité de la plage centrale de tons gris, sans que cela influe énormément sur les tons clairs et foncés.



Curseur des Niveaux d'entrée

Niveaux de sortie Font correspondre les curseurs de niveau d'entrée des points noir et blanc aux valeurs définies. Par défaut, les curseurs Sortie sont au niveau 0, où les tons foncés sont complètement noirs, et au niveau 255, où les tons clairs sont complètement blancs. Par conséquent, dans la position par défaut des curseurs Sortie, le déplacement du curseur d'entrée noir fait correspondre la valeur de ton foncé au niveau 0, tandis que le déplacement du curseur de point blanc fait correspondre la valeur de ton clair au niveau 255. Les niveaux restants sont répartis entre les niveaux 0 et 255. Cette redistribution augmente la gamme de tons de l'image, augmentant ainsi son contraste global.



Curseur des Niveaux de sortie

Niveau d'entrée noir, Niveau d'entrée gris, Niveau d'entrée blanc Réglez les niveaux d'entrée des points noirs, des tons moyens et des points blancs pour les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs.

Niveau de sortie noir, Niveau de sortie blanc Réglez les niveaux de sortie correspondants pour les niveaux d'entrées de noir et de blanc pour les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs.

Correction colorimétrique secondaire Indique la gamme de couleurs à corriger par l'effet. Vous pouvez définir la couleur par la teinte, la saturation et la luminance. Cliquez sur le triangle pour accéder aux options.

Remarque : choisissez *Masque* dans le menu *Sortie* pour afficher les zones de l'image sélectionnées lorsque vous avez défini la gamme de couleurs.

Centre Définit la couleur centrale dans la gamme que vous spécifiez. Sélectionnez l'outil Pipette et cliquez n'importe où sur l'écran pour désigner une couleur, qui est alors affichée dans l'échantillon de couleur. Utilisez l'outil Pipette + pour étendre la plage chromatique et l'outil Pipette – pour la réduire. Vous pouvez également cliquer sur le nuancier pour ouvrir le Sélecteur de couleurs Adobe et sélectionner une couleur centrale.

Teinte, Saturation et Luminance Indiquent la gamme de couleurs à corriger par la teinte, la saturation ou la luminance. Cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option pour accéder aux options de seuils et d'adoucissement (lissage), afin de définir la gamme de teinte, de saturation ou de luminance.

Adoucir Rend les limites de la zone spécifiée plus diffuses, en fusionnant davantage la correction avec l'image originale. Une valeur plus élevée améliore le lissage.

Amincissement des bords Définit la zone spécifiée plus précisément. Les corrections sont plus prononcées. Une valeur plus élevée améliore la définition de la zone spécifiée.

Inverser la couleur limite Corrige toutes les couleurs à l'exception de la gamme que vous avez définie avec les paramètres de correction colorimétrique secondaire.

Jeff Sengstack explique comment utiliser l'effet Correcteur chromatique tridirectionnel pour modifier la couleur d'un objet [dans cette vidéo lynda.com](#) de son didacticiel sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro.

[Dans ce didacticiel vidéo](#), Karl Soule présente l'utilisation de base de l'effet Correcteur chromatique tridirectionnel.

Karl Soule explique comment configurer les trois roues du Correcteur chromatique tridirectionnel dans [ce didacticiel vidéo](#).

Karl Soule explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment utiliser l'effet Correcteur chromatique tridimensionnel pour corriger les couleurs secondaires.

Maxim Jago illustre comment utiliser l'effet Correcteur chromatique tridimensionnel pour corriger les couleurs secondaires [sur le site Web de Video2Brain](#).

Andrew Devis explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment utiliser l'option Correction colorimétrique secondaire.

Effet Teinte

Cet effet modifie les informations de couleur de l'image. Pour chaque pixel, la valeur de luminance définit un mélange de deux couleurs. Les options Foncée et Claire vers indiquent à quelles couleurs les pixels clairs et foncés seront associés. Les pixels intermédiaires reçoivent des valeurs intermédiaires. L'option Facteur détermine l'intensité de l'effet.

Effet Limiteur vidéo

L'effet Limiteur vidéo permet de limiter la luminance et la couleur dans un élément de sorte qu'elles tombent dans les limites que vous définissez. Ces paramètres sont utiles pour préserver le plus possible la vidéo alors que son signal est réglé à la baisse afin qu'il intègre les limites de diffusion.

Afficher l'écartement Affiche une partie de l'image en tant que vue corrigée et l'autre partie en tant que vue originale.

Disposition Détermine si les images partagées sont côte à côte (Horizontal) ou l'une au-dessus de l'autre (Vertical).

% d'écartement Modifie la taille de la vue corrigée. La valeur par défaut est 50 %.

Axe de réduction Permet de définir les limites de la gamme de luminance (Réduction de la luminance), de couleur (Réduction de la chrominance), de couleur et de luminance (Chrominance et Luminance), ou le signal vidéo global (Limite intelligente). Les contrôles Min et Max disponibles dépendent de l'option Axe de réduction choisie.

Luminance min. Définit le niveau le plus sombre dans une image.

Luminance max. Définit le niveau le plus clair dans une image.

Chrominance min. Définit la saturation la plus basse pour les couleurs d'une image.

Chrominance max. Définit la saturation maximale pour les couleurs d'une image.

Signal min Définit le signal vidéo minimal comprenant à la fois la luminosité et la saturation.

Signal max Définit le signal vidéo maximal comprenant à la fois la luminosité et la saturation.

Méthode de réduction Permet de comprimer certaines gammes de tons afin de conserver les détails dans les gammes importantes (Compression des tons clairs, Compression des tons moyens, Compression des tons foncés ou Compression des tons clairs et foncés) ou de comprimer toutes les gammes de tons (Compression globale). Compression globale est l'option par défaut.

Définition de la gamme de tons Définit la gamme des tons foncés, moyens et clairs dans un élément. Faites glisser les curseurs carrés pour régler les valeurs de seuil. Faites glisser les curseurs triangulaires pour régler le degré d'adoucissement (lissage).

Seuil des tons foncés, Adoucissement des tons foncés, Seuil des tons clairs, Adoucissement des tons clairs Déterminent le seuil et l'adoucissement des tons foncés, moyens et clairs dans un élément. Saisissez des valeurs ou cliquez sur le triangle en regard du nom de l'option et faites glisser le curseur.

Effets de déformation

[Haut de la page](#)

Effet Courbure (Windows uniquement)

Cet effet déforme l'élément en donnant l'impression qu'une onde le traverse verticalement et horizontalement. Vous pouvez obtenir de nombreuses formes de courbures, de tailles et de fréquences diverses.

Direction Indique la direction de l'onde :

Gauche Force l'onde à se déplacer vers la gauche.

Droite Force l'onde à se déplacer vers la droite.

Haut Force l'onde à se déplacer vers le haut.

Bas Force l'onde à se déplacer vers le bas.

Entrée Force l'onde à se déplacer vers le centre de l'élément.

Sortie Force l'onde à se déplacer du centre de l'élément vers l'extérieur.

Onde Indique la forme de l'onde. Vous avez le choix entre sinusoïde, cercle, triangle ou carré.


Intensité Indique la hauteur de l'onde.

Fréquence Indique la fréquence de l'onde. Pour obtenir une onde verticale ou horizontale uniquement, déplacez le curseur Fréquence complètement à gauche pour la direction à ignorer.

Largeur Indique la largeur de l'onde.

Effet Quatre coins

Cet effet déforme une image en modifiant la position de ses quatre coins. Utilisez-le pour étirer, réduire, incliner ou tordre une image, ou pour simuler une perspective ou un mouvement de rotation à partir du bord d'un élément, notamment l'ouverture d'une porte.

Remarque : vous pouvez manipuler directement les propriétés de l'effet Quatre coins dans le moniteur du programme en cliquant sur l'icône Transformation  à côté de Quatre coins dans le panneau Options d'effet. Faites glisser l'une des quatre poignées d'angle pour régler les propriétés.

Effet Déformation de la lentille (Windows uniquement)

Cet effet simule un objectif déformé par lequel l'élément serait vu.

Courbure Modifie la courbure de la lentille. Indiquez une valeur négative pour rendre l'image concave, une valeur positive pour la rendre convexe. **Décentrement vertical et horizontal** Déplace le point focal de la lentille ; l'image se courbe et se brouille. Lorsque des valeurs sont excessives, l'image se recourbe sur elle-même. **Effet de prisme vertical et horizontal** Crée un effet analogue au décentrement vertical ou horizontal, à ceci près que l'image ne boucle pas sur elle-même à des valeurs extrêmes. **Fond** Indique la couleur d'arrière-plan. **Fond alpha** Rend le fond transparent afin que les pistes sous-jacentes soient visibles. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur Configurer pour accéder à cette option.

Effet Loupe

Cet effet agrandit l'image entière ou une partie de l'image. Il agit comme une loupe sur une zone de l'image. Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre à l'échelle l'image entière selon un facteur supérieur à 100 % tout en conservant la même résolution.



Image originale (gauche) et application de l'effet avec différentes valeurs (centre et droite)

Forme Forme de la zone agrandie.

Centre Centre de la zone agrandie.

Zoom Pourcentage de mise à l'échelle de la zone agrandie.

Interdépendance Degré d'effet du paramètre Zoom sur la taille et le contour progressif de la zone agrandie. Si l'option Interdépendance n'est pas réglée sur Aucune, l'option Redimensionner le calque est désactivée.

Aucune La taille et le contour progressif de la zone agrandie ne dépendent pas du paramètre Zoom.

Taille-zoom Le rayon de la zone agrandie est égal à la valeur Zoom (un pourcentage) multipliée par la valeur Taille.

Taille/contour progressif-zoom Le rayon de la zone agrandie est égal à la valeur Zoom (un pourcentage) multipliée par la valeur Taille. L'épaisseur de lissage du contour est égale à la valeur Zoom multipliée par la valeur Contour progressif.

Taille Taille en pixels de la zone agrandie.

Contour progressif Valeur du contour progressif, en pixels.

Opacité Opacité de la zone agrandie, en pourcentage de l'opacité de l'élément original.

Echelle Type de mise à l'échelle utilisé pour agrandir l'image :

Standard Cette méthode conserve la netteté de l'image, mais produit des contours pixellisés avec les valeurs élevées.

Lissage Utilise des algorithmes de courbes splines. Si vous agrandissez l'image au-delà de 100 %, cette option réduit la pixellisation des contours et conserve la qualité de l'image. Cette option donne de bons résultats avec des valeurs de zoom élevées.

Dispersion Dispersion crée un flou ou insère du bruit dans l'image lors de son agrandissement.

Mode de fusion Mode de transfert utilisé pour combiner la zone agrandie et l'élément d'origine. Le paramètre Aucun affiche des pixels transparents autour de la zone agrandie.

Redimensionner le calque Si l'option Redimensionner le calque est sélectionnée, la zone agrandie peut s'étendre au-delà des limites de l'élément original.

Effet Miroir

Cet effet scinde l'image suivant un axe donné et reflète un côté sur l'autre.

Centre Position de la ligne sur laquelle se produit la réflexion.

Angle Angle de la ligne sur laquelle se produit la réflexion. Un angle de 0° reflète le côté gauche sur le côté droit. Un angle de 90° reflète la partie supérieure sur la partie inférieure.

Remarque : vous pouvez manipuler directement l'effet Miroir dans le Moniteur du programme. Cliquez sur l'icône Transformation  puis faites glisser la poignée de réglage.

Effet Décalage

Cet effet permet de déplacer une image dans un élément. Les données visuelles supprimées d'un côté de l'image sont visibles de l'autre côté.

Décaler vers Nouvelle position du centre de l'image originale.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Sphérisation

Cet effet permet de déformer un calque en donnant une forme sphérique à une portion de l'image.

Vous trouverez [dans cette vidéo](#) un exemple d'utilisation de cet effet.

Effet Géométrie

Cet effet applique à l'élément des transformations géométriques bidimensionnelles. Appliquez l'effet Géométrie plutôt que des effets fixes pour effectuer le rendu du point d'ancrage d'élément, de la position, de l'échelle ou de l'opacité avant d'autres effets standard. Les propriétés Point d'ancrage, Position, Rotation, Echelle et Opacité fonctionnent un peu comme les effets fixes.

Oblique Inclinaison.

Axe oblique Axe selon lequel l'inclinaison se produit.

Remarque : dans Adobe After Effects, l'effet Transformation inclut la commande Angle obturateur et l'option Utiliser l'angle obturateur de la composition. Ces deux commandes s'appliquent uniquement à After Effects.

Effet Turbulences

Cet effet insère des turbulences sur une image d'après le bruit fractal. Vous pouvez notamment l'utiliser pour reproduire l'aspect de l'eau qui coule, de miroirs dans une salle de jeux et de drapeaux flottants.



Image originale (gauche) et application de l'effet avec différentes valeurs (centre et droite)

Balayage Type de turbulence utilisé. Les paramètres Turbulent +lisse, Renflement +lisse et Torsion +lisse ont les mêmes fonctions que les paramètres Turbulent, Renflement et Torsion, à cette exception près que les options +lisse produisent des déformations plus lisses et que leur temps de rendu est plus long. Le paramètre Balayage vertical déforme l'image verticalement, tandis que le paramètre Balayage horizontal déforme l'image horizontalement. Enfin, le paramètre Balayage croisé déforme l'image verticalement et horizontalement.

Quantité Les valeurs élevées accentuent la déformation.

Taille Les valeurs élevées étendent les zones de déformation.

Décalage (Turbulence) Définit la partie de la forme fractale utilisée pour créer la déformation.

Complexité Définit le niveau de détail dans la turbulence. Les valeurs faibles produisent des distorsions plus lisses.

Evolution L'activation de cette option modifie progressivement la turbulence dans le temps.

Remarque : *bien que la valeur Evolution soit définie en nombre d'unités appelées révolutions, il faut bien comprendre que ces révolutions sont progressives. L'état de l'évolution poursuit sa progression indéfiniment avec chaque nouvelle valeur. Utilisez l'option Evolution du cycle pour rétablir l'état original du paramètre Evolution à chaque révolution.*

Options d'évolution Ces options permettent de créer un rendu de l'effet sur un cycle court, puis de le boucler sur la durée de la séquence.

Utilisez-les pour obtenir un prérendu en boucle de vos éléments de turbulence et accélérer ainsi le temps de rendu.

Evolution du cycle Crée une boucle qui ramène l'état de l'évolution à son point de départ.

Cycle (nbre révolutions) Nombre de révolutions du paramètre Evolution que le bruit fractal parcourt avant de se répéter. Le temps des cycles d'évolution est déterminé par l'intervalle autorisé entre des images clés d'évolution.

Remarque : *l'option Cycle affecte uniquement l'état de la fractale, et non la géométrie ou d'autres paramètres, afin que vous puissiez obtenir des résultats différents avec des valeurs Taille ou Décalage différentes.*

Générateur aléatoire Spécifie une valeur à partir de laquelle le bruit fractal sera généré. L'activation de cette option permet de passer en un clin d'œil d'un ensemble de formes fractales à un autre dans le même type de fractale. Pour une transition progressive de l'irrégularité, utilisez l'option Evolution.

Remarque : *vous pouvez créer de nouvelles animations de turbulence en réutilisant les cycles d'évolution créés précédemment et en changeant seulement la valeur Générateur aléatoire. En utilisant une nouvelle valeur de générateur aléatoire, vous modifiez le motif bruit sans perturber l'animation de l'évolution.*

Exclure Spécifie quels contours stabiliser pour que les pixels le long de ces contours ne soient pas déplacés.

Lissage pour une qualité optimale Sélectionnez Haute ou Réduite pour spécifier la valeur de lissage.

Effet Tourbillon

Cet effet permet de déformer une image en effectuant une rotation de l'élément autour de son centre. L'image est déformée de manière plus nette au centre que sur les contours, en créant un effet tourbillonnant lorsque les paramètres sont définis sur des valeurs très élevées ou très faibles.

Angle Amplitude du tourbillon de l'image. Une valeur positive pour l'angle fait tourner l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ; une valeur négative résulte en un tourbillon dans l'autre sens. Pour un résultat de tourbillon, animez l'angle.

Rayon du tourbillon Définit l'extension du tourbillon par rapport au centre. Cette valeur est un pourcentage de la largeur ou de la hauteur de l'élément (la plus élevée des deux). La valeur 50, par exemple, produit un tourbillon qui s'étend jusqu'aux bords de l'élément.

Centre Définit le centre du tourbillon.

Effet Onde

Cet effet permet de simuler une vague traversant une image. Vous pouvez créer une grande variété d'ondes, notamment des ondes carrées, circulaires ou sinusoïdales. Cet effet est automatiquement animé à vitesse constante pendant la durée spécifiée (sans images clés). Pour modifier les vitesses, définissez des images clés.

Forme Forme de l'onde.

Amplitude Distance, en pixels, entre les sommets de l'onde.

Période Taille de l'onde en pixels.

Direction Le sens de balayage des ondes sur l'image. Par exemple, une valeur de 255 degrés les déplace en diagonale, de la partie supérieure droite vers la partie inférieure gauche.

Vitesse Vitesse (en cycles par seconde) de déplacement des ondes. Une valeur négative inverse le sens des ondulations et une valeur égale à 0 ne produit aucun mouvement. Pour faire varier la vitesse dans le temps, réglez cette option sur 0, puis créez des images clés pour la propriété Phase.

Exclure Spécifie quels contours stabiliser pour que les pixels le long de ces contours ne soient pas déplacés.

Phase Point de l'onde marquant le début d'un cycle d'ondulation. Par exemple, 0° fait commencer l'onde au milieu de sa pente et 90° la fait

commencer au point le plus bas de son creux.

Lissage (qualité optimale) Définit le degré de lissage ou d'atténuation des contours à appliquer à l'image. Dans de nombreux cas, des valeurs faibles de lissage suffisent à produire des résultats satisfaisants, les valeurs élevées ayant pour effet d'augmenter considérablement le temps de rendu.

Vous trouverez [dans cette vidéo](#) un exemple de l'effet Onde progressive.

Génération des effets

[Haut de la page](#)

Effet Dégradé 4 couleurs

Cet effet produit un dégradé de quatre couleurs. Le dégradé est défini par quatre points d'effet, dont les positions et les couleurs peuvent être animées à l'aide des options Positions et Couleurs. Le dégradé se compose en fait de quatre cercles de couleur unie qui se fondent les uns avec les autres, chaque cercle ayant un point d'effet pour centre.

Dégradé Des valeurs élevées créent des transitions plus régulières entre les couleurs.

Bougé Valeur du bougé (bruit) du dégradé. Le bougé, qui réduit l'effet de bande, affecte uniquement les zones susceptibles d'être touchées par un effet de bandes.

Opacité Opacité du dégradé, soit une fraction de la valeur d'opacité de l'élément.

Mode de fusion Mode de fusion à utiliser en combinant le dégradé et l'élément.

Effet Motif cellule

Cet effet produit des motifs cellulaires d'après le bruit cellulaire. Il vous permet de créer des textures de fond et des motifs statiques ou animées. Ces motifs peuvent ensuite être utilisés comme caches texturés, matrices de transition ou bien comme source de dispersion.




Image originale (gauche), balayage créé par l'effet Motif cellule (centre), et utilisé avec l'effet Dispersion (droite).

Motif cellule Motif cellule à utiliser. Les lettres HQ indiquent des motifs de haute qualité ayant une définition de rendu plus élevée. L'option Cristaux mixtes n'existe qu'en version haute qualité (HQ).

Remarque : l'option Plaques statiques est apparemment identique à l'option Plaques. Cependant, lorsqu'elles évoluent, les plaques statiques conservent une valeur de luminosité uniforme, tandis que les plaques modifient la luminosité du motif cellule.

Inversion Inverse le motif de cellule : Les zones noires deviennent blanches et les zones blanches deviennent noires.

Contraste/Netteté Contraste de motif cellule lorsque vous utilisez les motifs cellule Bulles, Cristaux, Coussin, Cristaux mixtes ou Tube métallique. Cette option définit la netteté des options Plaques ou Cristaux.

Remarque : le contraste est affecté par l'option sélectionnée dans le menu Débordement.

Dépassement Méthode utilisée pour remapper les valeurs en dehors de l'intervalle de l'échelle de gris (de 0 à 255). Ce menu est désactivé si vous sélectionnez des motifs cellule basés sur la netteté.

Découper Les valeurs supérieures à 255 sont associées à la valeur 255. Les valeurs inférieures à 0 sont associées à la valeur 0. Le contraste définit la proportion de l'image en dehors de l'intervalle 0-255 : les contrastes élevés produisent une image principalement noire ou blanche, avec moins de gris. Par conséquent, le détail cellulaire affiché est moins subtil lorsque la valeur de contraste est élevée.

Verrou doux Remappe les valeurs de niveaux de gris pour qu'elles s'inscrivent dans l'intervalle 0-255. Le contraste semble réduit : les cellules sont principalement grises, avec très peu de zones en noir ou blanc pur.

Boucle arrière Les valeurs supérieures à 255 ou inférieures à 0 sont ramenées dans la plage de 0 à 255. Par exemple, une valeur de 258 (255+3) est ramenée à 252 (255-3) et une valeur de -3 est ramenée à 3. Avec ce paramètre, les valeurs Contraste supérieures à 100 augmentent la complexité et le détail.

Dispersion Définit la façon aléatoire dont le motif est dessiné. Les valeurs faibles donnent des motifs cellule plus uniformes ou ressemblant à des grilles.

Taille Taille des cellules. La taille par défaut est 60.

Décalage Définit la partie du motif cellule utilisé.

Options de mosaïque Choisissez l'option Activer la mosaïque pour créer un motif de carreaux de mosaïque qui se répètent. Les paramètres Cellules horizontales et Cellules verticales déterminent le nombre de cellules en largeur et en hauteur dont est composé chaque carreau de mosaïque.

Evolution L'activation de cette option modifie progressivement le motif dans le temps.

Remarque : bien que la valeur Evolution soit définie en nombre d'unités appelées révolutions, il faut bien comprendre que ces révolutions sont progressives. L'état de l'évolution poursuit sa progression indéfiniment avec chaque nouvelle valeur. Utilisez l'option Evolution du cycle pour rétablir l'état original du paramètre Evolution à chaque révolution.

Options d'évolution Ces options permettent de créer un rendu de l'effet sur un cycle court, puis de le boucler sur la durée de la séquence. Utilisez-les pour obtenir un prérendu en boucle des éléments de motif cellule et accélérer ainsi le temps de rendu.

Evolution du cycle Crée une boucle qui ramène l'état de l'évolution à son point de départ.

Cycle Le nombre de révolutions du paramètre Evolution que le motif cellule parcourt avant de se répéter. Le temps des cycles d'évolution est déterminé par l'intervalle autorisé entre des images clés d'évolution.

Remarque : l'option Cycle affecte uniquement l'état du motif cellule, et non la géométrie ou d'autres paramètres, afin que vous puissiez obtenir des résultats différents avec des valeurs Taille ou Décalage différentes.

Générateur aléatoire Spécifie une valeur à partir de laquelle le motif cellule sera généré. L'activation de cette option permet de passer en un clin d'œil d'un motif cellule à un autre dans le même type de motif cellule. Pour une transition progressive du motif de cellule, utilisez l'option Evolution.

Remarque : vous pouvez créer de nouvelles animations de motif de cellule en réutilisant les cycles d'évolution créés précédemment et en changeant seulement la valeur Générateur aléatoire. En utilisant une nouvelle valeur Générateur aléatoire, vous modifiez le motif cellule sans perturber l'animation de l'évolution.

Effet Damier

Cet effet crée un motif en damier de rectangles, dont la moitié sont transparents.



L'utilisation d'une couleur proche permet de créer un résultat subtil (centre) ; l'utilisation de la couleur rouge avec une largeur élevée et une hauteur réduite (droite) crée un effet de bandes.

Ancrage Point d'origine du motif de damier. Tout déplacement de ce point décale le motif.

Taille de la grille Les dimensions des rectangles sont déterminées de façon suivante :

Coin Les dimensions de chaque rectangle sont celles du rectangle dont les coins opposés sont définis par le coin et le point d'ancrage.

Curseur de largeur La hauteur et la largeur d'un rectangle sont égales à la valeur Largeur, ce qui signifie que les rectangles sont des carrés.

Curseurs de largeur & hauteur La hauteur d'un rectangle est égale à la valeur Hauteur. La largeur d'un rectangle est égale à la valeur Largeur.

Contour progressif Epaisseur de lissage du contour dans le motif en damier.

Couleur Couleur des rectangles non transparents.

Opacité Opacité des rectangles colorés.

Mode de fusion Mode de fusion à utiliser pour intégrer le motif de damier au-dessus de l'élément original. Le mode Aucun par défaut rend uniquement le motif en damier.

Effet Cercle

Cet effet permet de créer un cercle solide ou un anneau.

Contour Le paramètre Aucun crée un disque plein. Toutes les autres options créent des anneaux. Chaque option correspond à un groupe de propriétés différent déterminant la forme et le traitement de contour de l'anneau :

Rayon du contour La différence entre les propriétés Rayon contour et Rayon est l'épaisseur de l'anneau.

Epaisseur La propriété Epaisseur définit l'épaisseur de l'anneau.

Epaisseur * Rayon Le produit des propriétés Epaisseur et Rayon est l'épaisseur de l'anneau.

Epaisseur - contour progressif selon rayon Le produit des propriétés Epaisseur et Rayon est l'épaisseur de l'anneau. Le produit des propriétés Contour et Rayon est le contour de l'anneau.

Contour progressif Epaisseur du contour.

Inverser le cercle Inverse le cache.

Mode de fusion Mode de fusion utilisé pour combiner la forme et l'élément d'origine. L'option par défaut Aucun affiche uniquement le cercle, sans l'élément original.

Effet Ellipse

Cet effet permet de dessiner une ellipse.

Effet Remplissage pipette

Cet effet applique une couleur échantillonnée à l'élément source. Il permet de sélectionner rapidement une couleur unie sur un point d'échantillon de l'élément d'origine ou de sélectionner une valeur chromatique sur un élément et d'utiliser des modes de fusion pour appliquer cette couleur à un second élément.



Image originale (gauche) et application de différents échantillons de couleur (centre et droite)

Point échantillon Centre de la zone échantillonnée. **Rayon de l'échantillon** Rayon de la zone échantillonnée. **Couleurs moyennes (pixels)** Valeurs chromatiques échantillonnées :

Ignorer vides Echantillonne les valeurs chromatiques RVB moyennes, à l'exception des valeurs des pixels transparents. **Toutes** Echantillonne la moyenne de toutes les valeurs chromatiques RVB, y compris les valeurs des pixels transparents. **Toutes (prémultipliées)** Echantillonne la moyenne de toutes les valeurs chromatiques RVB, prémultipliées avec la couche alpha. **Y compris Alpha** Echantillonne la moyenne de toutes les valeurs chromatiques RVB et de couche alpha. On obtient ainsi la couleur échantillonnée contenant également la transparence moyenne des pixels prélevés.

Conserver alpha originale Lorsque cette option est sélectionnée, l'effet conserve la couche alpha de l'élément original. Si vous sélectionnez le paramètre Y compris Alpha dans le menu Couleurs moyennes (pixels), la couche alpha originale est transférée sur la couleur échantillonnée. **Part de l'original** La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Grille

Cet effet permet de créer une grille personnalisable. Vous pouvez ainsi obtenir un rendu de cette grille dans un cache de couleur ou sous forme de masque dans la couche alpha de l'élément source. Il est utile pour générer des éléments de conception et des caches auxquels d'autres effets peuvent être appliqués.



Image originale (gauche) et application de l'effet avec différentes valeurs (centre et droite)

Ancrage Point d'origine du motif de grille. Tout déplacement de ce point décale le motif.

Taille de la grille Les dimensions des rectangles sont déterminées de façon suivante :

Coin Les dimensions de chaque rectangle sont celles du rectangle dont les coins opposés sont définis par le coin et le point d'ancrage.

Courseur de largeur La hauteur et la largeur d'un rectangle sont égales à la valeur Largeur, ce qui signifie que les rectangles sont des carrés.

Courseurs de largeur & hauteur La hauteur d'un rectangle est égale à la valeur Hauteur. La largeur d'un rectangle est égale à la valeur Largeur.

Bordure Epaisseur des lignes de la grille. Une valeur égale à 0 fait disparaître la grille.

Remarque : le lissage des bordures de la grille fait parfois varier l'épaisseur visible.

Contour progressif Lissage de la grille.

Inverser la grille Inverse les zones transparentes et opaques de la grille.

Couleur Couleur de la grille.

Opacité Opacité de la grille.

Mode de fusion Mode de fusion à utiliser pour intégrer la grille au-dessus de l'élément d'origine. Le mode Aucun par défaut rend uniquement la grille.

Effet Lumière parasite

Cet effet simule la réfraction d'une source lumineuse vive sur l'objectif de la caméra.

Vous trouverez [dans cette vidéo](#) un exemple de l'effet Lumière parasite.

Centre de la source Indique l'emplacement du centre de la source lumineuse.

Luminosité de la source Indique le pourcentage de luminosité. Les valeurs autorisées vont de 0 à 300 %.

Type d'objectif Permet de sélectionner le type d'objectif à simuler.

Part de l'original Spécifie le niveau de fusion de l'effet avec l'élément source.

Effet Eclairs

Cet effet crée des éclairs, Echelles de Jacob, ainsi que d'autres effets visuels électriques entre deux points spécifiques d'un élément. Cet effet

s'exécute automatiquement sans images clés sur l'intervalle de temps.

Vous trouverez [dans cette vidéo](#) un exemple de l'effet Eclairs.

Point de départ, point d'impact Point de début et de fin de l'éclair.

Segments Nombre de segments formant le principal coup de foudre. Une valeur élevée génère plus de détails, mais résulte en une animation plus saccadée.

Amplitude Taille des ondulations dans l'éclair sous forme de pourcentage de la largeur de l'élément.

Niveau de détails, Intensité des détails Quantité de détails ajoutée à la foudre et aux ramifications. Pour Niveau de détails, les valeurs habituelles sont comprises entre 2 et 3 S'agissant de l'option Intensité des détails, 0,3 constitue une valeur type. Des valeurs plus élevées pour l'une ou l'autre de ces options sont plus adaptées aux images fixes. En revanche, elles ont tendance à obscurcir les animations.

Ramifications Nombre de ramifications provenant des extrémités des segments. La valeur 0 correspond à aucun branchement, la valeur 1 résulte en des branches à chaque segment.

Sous-ramifications Niveau de ramification à partir des branches. Des valeurs élevées produisent des éclairs ressemblant à des arbres.

Angle des branches Angle entre une branche et l'éclair principal.

Longueur des segments Longueur de chaque segment de branche sous la forme d'une fraction de la longueur moyenne des segments du coup de foudre.

Segments/branche Nombre maximal de segments de chaque branche. Pour obtenir des branches longues, saisissez des valeurs élevées pour la longueur de segment de branche et pour les segments de branche.

Épaisseur des branches Largeur moyenne de chaque branche en tant que fraction de la largeur de l'éclair.

Vitesse Vitesse d'ondulation de l'éclair.

Stabilité Proximité de la foudre sur la ligne définie par les points de départ et d'impact. Des valeurs basses rapprochent l'éclair de la ligne ; des valeurs élevées créent des rebonds importants.

Impact fixe Détermine si le point d'impact de l'éclair reste fixe. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'extrémité de l'éclair ondule autour du point d'impact.

Épaisseur, Variation d'épaisseur Épaisseur du coup de foudre principal et marge de variation d'épaisseur des différents segments du coup de foudre. Les variations d'épaisseur s'effectuent de façon aléatoire. La valeur 0 correspond à aucune modification de l'épaisseur ; la valeur 1 résulte en des changements d'épaisseur maximum.

Épaisseur intérieure Largeur de la lueur interne, comme spécifiée par la valeur Couleur interne. L'épaisseur intérieure est liée à la largeur totale de l'éclair.

Couleur externe, Couleur intérieure Couleurs utilisées pour les lueurs externes et internes de l'éclair. Dans la mesure où l'effet d'éclair ajoute ces couleurs par-dessus les couleurs existantes de la composition, les couleurs primaires produisent généralement les meilleurs résultats. Souvent, les couleurs lumineuses s'éclaircissent, devenant parfois blanches, en fonction de la luminosité des couleurs sous-jacentes.

Force centrifuge, Direction de la force Degré et direction de la force qui attire le coup de foudre. Utilisez la valeur Force centrifuge avec la valeur Stabilité pour créer un effet « échelle de Jacob ».

Générateur aléatoire Valeur d'entrée du générateur de bruit aléatoire qui est la base de l'effet Eclairs.

Remarque : *le mouvement aléatoire de l'éclair peut interférer avec une autre image de l'élément. Il est donc conseillé d'essayer différentes valeurs pour le paramètre Générateur aléatoire jusqu'à ce que vous en trouviez une qui fonctionne pour l'élément.*

Mode de fusion Mode de fusion à utiliser pour intégrer l'éclair au-dessus de l'élément d'origine.

Retour à chaque image L'éclair est généré de nouveau à chaque image. Pour que l'éclair se comporte de la même façon dans chaque image à chaque exécution, ne sélectionnez pas cette option. La sélection de cette option peut ralentir le rendu.

Effet Pot de peinture

Cet effet est un effet de peinture non destructif qui permet de remplir une zone avec une couleur unie. Il fonctionne à peu près comme l'outil Pot de peinture d'Adobe Photoshop. Utilisez le pot de peinture pour colorer des illustrations ou remplacer des zones de couleur dans une image.

Jeff Sengstack explique comment utiliser l'effet Pot de peinture pour modifier la couleur d'un objet [dans cette vidéo lynda.com](#) de son didacticiel sur la correction et l'amélioration des couleurs dans Adobe Premiere Pro.



Spirales colorées sur des pistes séparées (gauche et centre) ; effet appliqué en mode de fusion Couleur (droite)

Point de remplissage L'effet remplit une zone contenant le point de remplissage. La zone est déterminée en analysant les pixels qui entourent le point de remplissage et en étendant la zone de remplissage par l'ajout de pixels correspondants. L'étendue de la couleur de remplissage dépend du paramètre de tolérance, ainsi que de l'option sélectionnée dans le menu Sélecteur de remplissage.

Sélecteur de remplissage Détermine les valeurs sur lesquelles opérer :

Couleur & Alpha Indique que l'effet doit remplir les couches alpha et RVB du point de remplissage avec la nouvelle couleur.

Couleur directe Indique que l'effet doit remplir uniquement la couche RVB du point de remplissage avec la nouvelle couleur.

Transparence Indique que l'effet doit remplir uniquement les zones transparentes proches du point de remplissage. Pour utiliser ce

paramètre, vous devez définir un point de remplissage dans une zone transparente.

Opacité Indique que l'effet doit remplir uniquement les zones opaques proches du point de remplissage. Pour utiliser ce paramètre, vous devez définir un point de remplissage dans une zone opaque.

Couche alpha Indique que l'effet doit remplir soit les zones opaques, soit les zones transparentes de l'ensemble de l'image, selon la valeur de couche alpha à l'endroit du point de remplissage.

Tolérance Etendue des valeurs chromatiques d'un pixel qui se basent sur les valeurs chromatiques Point de remplissage et correspondent toujours. Des valeurs de tolérance élevées augmentent la plage de pixels que l'effet remplit.

Afficher le seuil Affiche les pixels qui correspondent, c'est-à-dire quels pixels se trouvent dans la plage des valeurs de Tolérance des valeurs chromatiques du pixel Point de remplissage. Cette option est particulièrement utile lors de la recherche de fuites. En cas de léger écart, la couleur est susceptible de déborder et de remplir des zones ne devant pas l'être.

Tracé Mode de traitement des contours de la zone remplie :

Lissage Lisse les contours de la zone remplie.

Contour progressif Applique un contour progressif à la zone remplie. L'option Lissage du contour crée un contour qui s'atténue de manière plus progressive.

Diffusion Agrandit la zone de la couleur de remplissage. La valeur Rayon de diffusion indique le nombre de pixels remplis par la couleur de remplissage au-delà du contour de la zone de remplissage.

Erodé Réduit la zone de la couleur de remplissage. La valeur Rayon de diffusion indique le nombre de pixels non remplis par la couleur de remplissage à partir du contour de la zone de remplissage.

Tracé Limite le remplissage à la bordure de la zone sélectionnée. La valeur Largeur du tracé indique la largeur du tracé en pixels.

Couleur Couleur de remplissage.

Opacité Opacité de la zone remplie.

Mode de fusion Mode de fusion à utiliser pour intégrer le résultat de l'effet au-dessus de l'élément d'origine. Utilisez le mode Remplissage seul pour ne faire apparaître que le remplissage.

Remarque : si vous appliquez plusieurs fois l'effet Pot de peinture sur un élément, veillez à n'utiliser le mode de fusion Remplissage seul qu'avec une seule occurrence. Si vous sélectionnez plusieurs instances avec ce mode de fusion, seule la première application de l'effet s'affiche.

Effet Dégradé

Cet effet permet de créer un dégradé de couleur. Vous pouvez créer un dégradé linéaire ou radial, puis modifier la position et les couleurs du dégradé pendant la durée. Définissez les propriétés de départ et d'arrivée au moyen des options Point de départ et Point d'arrivée. Utilisez le contrôle Dispersion pour disperser les couleurs du dégradé et éliminer les effets de bande. Pour visionner un didacticiel vidéo sur l'utilisation des effets Dégradé et Calculs, consultez l'article [Coloring A Washed-out Sky With A Gradient In Premiere Pro CS](#) de Jeff Schell sur son blog Digital Media Net.

Remarque : généralement, les dégradés ne passent pas bien à la télévision. D'importants effets de bande surviennent parce que le signal de chrominance de diffusion ne contient pas une résolution suffisante pour reproduire le dégradé de façon fluide. Le contrôle Dispersion disperse les couleurs de l'accélération, supprimant ainsi les effets de bande visibles à l'œil.

Effet Tracé dynamique

Vous trouverez [dans cette vidéo](#) un exemple de l'effet Tracé dynamique.

Cet effet anime les tracés sur un élément. Par exemple, vous pouvez simuler l'action d'une écriture cursive ou de signatures tracées à la main.

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'effet Tracé dynamique, visionnez les didacticiels vidéo [Using the Write-On Effect to Create Handwritten Text in Premiere Pro CS3](#) (Utilisation de l'effet Tracé dynamique pour créer du texte manuscrit dans Adobe Premiere Pro CS3) et [The Write-on Video Effect In Premiere Pro CS3](#) (L'effet vidéo Tracé dynamique dans Adobe Premiere Pro CS3) sur le site Web de Digital Media Net.



Effet Tracé dynamique : animation des contours

Position Position du pinceau. Animez cette propriété pour créer un tracé.

Longueur (secondes) Durée, en secondes, de chaque empreinte de pinceau. Si cette valeur est à 0, l'empreinte de pinceau a une durée illimitée. Utilisez une valeur unique, constante et différente de zéro pour créer un tracé qui imite la reptation d'un serpent. Animez cette valeur pour allonger ou raccourcir le tracé.

Espacement (secondes) Intervalle de temps, exprimé en secondes, entre les empreintes du pinceau. En entrant une valeur plus faible, vous obtenez des tracés animés plus lisses, mais le rendu est plus long.

Peinture dans le temps et Tracé dans le temps Indiquent si les propriétés de peinture et de pinceau sont appliquées à chaque empreinte de pinceau ou à l'ensemble du tracé. Choisissez l'option Uniforme pour appliquer des valeurs à chaque fois à toutes les empreintes du pinceau dans le tracé. Choisissez un nom de propriété pour chaque empreinte de pinceau pour conserver la valeur de cette propriété au moment où l'empreinte a été dessinée. Par exemple, si vous choisissez l'option Couleur, chaque empreinte de pinceau conserve la couleur spécifiée par la valeur Couleur au moment où l'empreinte a été dessinée.

Style de peinture Façon dont le tracé de peinture interagit avec l'image originale :

Originale Le tracé de peinture apparaît sur l'image originale.

Transparent Le tracé de peinture apparaît par transparence ; l'image originale n'apparaît pas.


Afficher originale L'image originale est révélée par le tracé de peinture.

Effets de contrôle des images

[Haut de la page](#)

Effet Noir et blanc

Cet effet convertit les images couleur en niveaux de gris, c'est-à-dire que les couleurs deviennent des nuances de gris. Vous ne pouvez pas animer cet effet avec des images clés.

- Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur la case située à gauche de l'option Noir & blanc, si nécessaire, afin d'activer l'effet Noir & blanc. Cliquez sur l'icône  qui apparaît dans la zone pour désactiver l'effet.

Effet Balance des couleurs (RVB)

Cet effet permet de modifier la quantité de rouge, de vert et de bleu dans un élément.

Effet Filtre chromatique (Windows uniquement)

Cet effet convertit un élément en niveaux de gris, à l'exception de la couleur que vous indiquez. Utilisez cet effet pour mettre l'accent sur une zone définie de l'élément. Par exemple, dans un match de basket, vous pourriez isoler le ballon en préservant ses couleurs et afficher le reste de l'image en niveaux de gris. Notez cependant que le Filtre chromatique ne permet d'isoler que des couleurs, non des objets.

Effet Remplacement de couleur (Windows uniquement)

Cet effet remplace les occurrences de la couleur sélectionnée par une nouvelle couleur, tout en préservant les éventuels niveaux de gris. Vous pouvez ainsi modifier la couleur d'un objet dans une image en le sélectionnant, puis en réglant les contrôles pour créer une autre couleur.

Effet Correction gamma

Cet effet éclaircit ou assombrit un élément sans trop altérer les tons foncés et les tons clairs. Pour ce faire, la correction gamma modifie la luminosité des tons moyens (milieu de gamme des niveaux de gris) sans toucher aux zones sombres ou claires. La valeur gamma par défaut est 10. Dans la boîte de dialogue Réglages de l'effet, vous pouvez moduler cette valeur de 1 à 28.

Effets d'incrustation

[Haut de la page](#)

Effet Réglage alpha

Utilisez l'effet Réglage alpha à la place de l'effet Opacité pour modifier l'ordre de rendu par défaut des effets fixes. Modifiez le pourcentage d'opacité pour créer des niveaux de transparence.

Les paramètres suivants de l'effet Réglage alpha permettent d'interpréter la couche alpha dans l'élément :

Ignorer alpha Ignore la couche alpha de l'élément.

Inverser alpha Inverse les zones transparentes et opaques de l'élément.

Masque seul Applique uniquement l'effet à la zone masquée.

Effet Incrustation Filtre bleu (Windows uniquement)

L'effet d'incrustation Filtre bleu crée de la transparence à partir du bleu chromatique vrai. Utilisez-le pour faire ressortir les écrans bleus éclairés lors de la création de composites.

Les réglages suivants de l'effet d'incrustation Filtre bleu sont définis dans le panneau Options d'effet :

Seuil Définit le niveau de bleu qui détermine quelles zones sont transparentes dans un élément. Faites glisser le curseur vers la gauche pour augmenter le montant de transparence. Utilisez l'option Masque seul pour afficher des zones sombres (transparentes) à mesure que vous déplacez le curseur Seuil.

Découpe Définit l'opacité des zones non transparentes désignées par l'option Seuil. Pour augmenter l'opacité, faites glisser le curseur Découpe vers la droite. Utilisez l'option Masque seul pour afficher des zones claires (opaques) à mesure que vous déplacez le curseur Découpe.

Lissage Indique le degré de lissage appliqué aux frontières séparant les zones transparentes des zones opaques. Choisissez Aucun pour obtenir des frontières nettes, sans lissage. Cela permet de préserver les lignes franches, comme dans les titres. Choisissez Faible ou fort selon l'importance du lissage souhaitée.

Masque seul Affiche uniquement la couche alpha de l'élément. Le noir représente les zones transparentes, le blanc les zones opaques et le gris les zones partiellement transparentes.



Le sujet est photographié sur un arrière-plan bleu (à gauche). L'effet d'incrustation *Filter bleu* est appliqué (à droite) pour superposer le sujet sur la piste sous-jacente.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des effets *Filter bleu* et *Filter vert*, consultez le [site Web Metacafe](#).

Effet Incrustation Chrominance (Windows uniquement)

Cet effet masque les pixels similaires à une couleur spécifiée. Lorsque vous masquez une couleur dans un élément, cette couleur ou plage de couleurs devient transparente dans l'intégralité de l'élément. Pour contrôler la plage de couleurs transparentes, modifiez le niveau de tolérance. Vous pouvez également lisser les bords de la zone transparente pour créer une transition lissée entre les zones transparentes et opaques.



Effet Incrustation Chrominance

A. Image originale **B.** Masquage de la couleur bleue **C.** Image sur une seconde piste **D.** Image composite finale

Les réglages suivants de l'effet d'incrustation Chrominance sont définis dans le panneau Options d'effet :

Tolérance Elargit ou réduit la plage de la couleur cible qui deviendra transparente. Plus la valeur est élevée, plus la plage est large.

Dégradé Mélange l'élément en cours d'incrustation avec l'élément sous-jacent. Plus la valeur est élevée, plus les éléments se confondent.

Seuil Définit la quantité des tons foncés dans la plage de la couleur sélectionnée. Plus la valeur est élevée, plus les tons foncés sont importants.

Découpe Obscurcit ou éclaircit les tons foncés. Faites glisser le curseur vers la droite pour obscurcir les tons foncés, en veillant à ne pas dépasser le curseur Seuil ; les pixels gris et les pixels transparents seraient inversés.

Lissage Indique le degré de lissage appliqué aux frontières séparant les zones transparentes des zones opaques. Le lissage consiste à mélanger les pixels pour estomper les limites. Choisissez Aucun pour obtenir des frontières nettes, sans lissage. Cela permet de préserver les lignes franches, comme dans les titres. Choisissez Faible ou fort selon l'importance du lissage souhaitée.

Masque seul Affiche uniquement la couche alpha de l'élément. Le noir représente les zones transparentes, le blanc les zones opaques et le gris les zones partiellement transparentes.

Incrustation Chrominance à l'aide de l'effet UltraKey

Karl Soule présente l'effet UltraKey sur le [site Web d'Adobe](#).

Sur le [site Web d'Adobe](#), Tracy Peterson explique dans un didacticiel vidéo comment utiliser l'effet UltraKey.

Will Head de MacUser propose [ici](#) des conseils et astuces relatifs à l'incrustation à l'aide de l'effet UltraKey.

Pour plus d'informations sur la création d'effets d'incrustation à l'aide de l'effet UltraKey dans Adobe Premiere Pro, [consultez cette vidéo](#) de Jan Ozer pour Video2Brain.

Eran Stern explique [dans ce didacticiel](#) comment utiliser l'effet UltraKey.

Sur les ordinateurs dotés d'une carte NVIDIA, l'effet UltraKey est accéléré par GPU afin d'optimiser les performances de lecture et de rendu.

1. Appliquez l'effet UltraKey à un ou à plusieurs éléments.
2. Dans le montage, placez l'indicateur d'instant présent sur une image contenant une couleur de découpe.
3. Dans le panneau Options d'effet, sélectionnez les options de votre choix dans les menus Sortie et Réglages.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le sélecteur de couleurs pour l'ouvrir. Sélectionnez ensuite une couleur de découpe, puis cliquez sur OK.
 - Cliquez sur la pipette, puis sélectionnez une couleur de découpe.
 - Définissez les autres paramètres selon vos préférences.

Paramètres de l'effet UltraKey

Génération du cache

Transparence Contrôle la transparence de la source lorsqu'elle est incrustée sur un arrière-plan. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. 100 équivaut à une transparence totale. 0 définit une source opaque. La valeur par défaut est 45.

Tons clairs Augmente l'opacité des zones claires de l'image source. Vous pouvez utiliser l'option Tons clairs pour extraire des détails tels que des reflets spéculaires sur des objets transparents. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. La valeur par défaut est 10. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image.

Ombre Augmente l'opacité des zones sombres de l'image source. Vous pouvez utiliser l'option Ombre pour corriger un élément sombre qui est devenu transparent en raison d'un débordement de couleur. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. La valeur par défaut est 50. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image.

Tolérance Filtre les couleurs dans l'image de premier plan par rapport à l'arrière-plan. Augmente la tolérance de variation par rapport à la couleur de découpe. Vous pouvez utiliser l'option Tolérance pour supprimer les artefacts provoqués par un décalage de couleur. Cette option permet également de contrôler le débordement sur les tons chair et les zones sombres. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. La valeur par défaut est 50. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image.

Piédestal Filtre le bruit, souvent causé par un métrage granuleux ou à faible luminosité, de la couche alpha. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. La valeur par défaut est 10. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. Une image source de grande qualité nécessite une valeur Piédestal plus faible.

Nettoyage du cache

Erodé Réduit la taille du cache de couche alpha. Effectue une érosion morphologique (taille de noyau fractionnel). Les valeurs de l'option Erodé sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 100 équivaut à un noyau 9x9. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 0.

Adoucir Applique un flou au bord du cache de couche alpha. Effectue un filtrage de flou de boîte (taille de noyau fractionnel). Les valeurs de flou sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 0. 1.0 équivaut à un noyau 9x9.

Contraste Règle le contraste de la couche alpha. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 0.

Centre Sélectionne le point d'équilibre de la valeur de contraste. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 50.

Nettoyage de masque

Désaturation Contrôle la saturation de la couleur d'arrière-plan de la couche de couleurs. Réduit la saturation des couleurs qui sont proches d'une transparence totale. Les valeurs sont comprises entre 0 et 50. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 25.

Etendue Contrôle le niveau de débordement corrigé. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 50.

Débordement Règle le degré de compensation de débordement. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 50.

Luminance Fonctionne avec la couche alpha pour rétablir la luminance d'origine de la source. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Une valeur de 0 n'affecte pas l'image. La valeur par défaut est 50.

Correction colorimétrique

Saturation Contrôle la saturation de la source de premier plan. Les valeurs sont comprises entre 0 et 200. Une valeur nulle supprime toute la chrominance. La valeur par défaut est 100.

Teinte Contrôle la teinte. Les valeurs sont comprises entre -180 ° et +180 °. La valeur par défaut est 0°.

Luminance Contrôle la luminance de la source de premier plan. Les valeurs sont comprises entre 0 et 200. Une valeur de 0 indique du noir, tandis qu'une valeur de 100 équivaut à 4x. La valeur par défaut est 100.

Effet Masquage par couleur

Cet effet masque tous les pixels de l'image semblables à une couleur de découpe spécifique. Il modifie uniquement la couche alpha d'un élément.



Fond bleu non standard (gauche) et arrière-plan (centre) associés à l'aide de l'effet Masquage par couleur (droite).

Lorsque vous masquez une couleur dans un élément, cette couleur ou plage de couleurs devient transparente dans l'intégralité de l'élément. Pour contrôler la plage de couleurs transparentes, modifiez le niveau de tolérance. Vous pouvez également lisser les bords de la zone transparente pour créer une transition lissée entre les zones transparentes et opaques.

Effet Masquage par différence

Cet effet crée une transparence en comparant un élément source à un élément différentiel, puis isole les pixels dans l'image source qui correspondent à la position et à la couleur dans l'image différentielle. Il est en général utilisé pour masquer un arrière-plan statique derrière un objet animé, placé ensuite sur un arrière-plan différent. L'élément différentiel est souvent une simple image de métrage d'arrière-plan (avant que l'objet animé n'apparaisse). Pour cette raison, l'effet Masquage par différence est surtout employé dans les scènes filmées avec une caméra fixe et un arrière-plan statique. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'effet Masquage par différence, visionnez la [vidéo de formation en ligne](#)

disponible sur le site Web de Total Training.



Effet Masquage par différence

A. Image originale **B.** Image de fond **C.** Image sur une seconde piste **D.** Image composite finale

Remplacement d'un arrière-plan statique par le Cache différentiel

Le Cache différentiel crée la transparence en comparant une image fixe désignée à un élément donné, puis en éliminant les zones identiques entre l'élément et l'image. Cet effet peut être utilisé pour créer des effets spéciaux. Selon l'élément, il est possible d'utiliser le Cache différentiel pour isoler un fond statique et le remplacer par une autre image fixe ou une image animée.

Vous pouvez créer le cache en enregistrant une image provenant d'un élément contenant le fond statique avant que l'objet animé entre dans la scène. Pour optimiser les résultats, veillez à ce que la caméra ou quoi que ce soit dans l'arrière-plan ne bouge.

Les réglages suivants du Cache différentiel sont définis dans le panneau Options d'effet :

Affichage Indique si le Moniteur du programme présente la sortie finale, la source uniquement ou le cache uniquement.

Calque différentiel Indique la piste à utiliser comme cache.


Si les tailles de couche diffèrent Indique s'il convient de centrer l'image au premier plan ou d'étirer celle-ci pour l'adapter.

Tolérance Indique le degré de correspondance du cache par rapport au premier plan afin de pouvoir être incrusté.

Lissage Indique le niveau du lissage aux extrémités du cache.


Remarque : *L'incrustation Différence RVB utilise une couleur pour définir la transparence de la même façon que le Cache différentiel utilise une image fixe.*

Flou avant différence Indique le degré de flou ajouté au cache.

1. Isolez une image de l'élément au premier plan où n'apparaît que le fond statique. Vous utilisez cette image comme cache. Enregistrez cette image dans un fichier image Celle-ci apparaîtra dans le panneau Projet.
2. Faites glisser l'image cache du panneau Projet vers une piste vidéo du panneau Montage.
3. Faites glisser l'élément que vous souhaitez utiliser comme arrière-plan vers une piste du panneau Montage au-dessus de l'image cache.
4. Placez l'élément vidéo que vous souhaitez utiliser au premier plan sur une piste du panneau Montage au-dessus de l'élément d'arrière-plan.
5. (Facultatif) Si vous animez le Cache différentiel, assurez-vous que l'indicateur d'instant présent est à la position souhaitée. Cliquez sur l'icône Activer/Désactiver l'animation  des réglages que vous ajustez.
6. Dans le panneau Effets, développez le chutier Effets vidéo, puis le chutier Incrustations.
7. Faites glisser l'effet Cache différentiel vers l'élément vidéo au premier plan.
8. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle situé en regard du Cache différentiel pour exposer ses options.
9. Dans le menu déroulant Calque différentiel, sélectionnez la piste contenant l'image cache.
10. S'il y a lieu, ajustez les autres réglages pour obtenir l'effet escompté.
11. (Facultatif) Si vous animez le Cache différentiel, déplacez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Options d'effet ou Montage et modifiez les réglages de l'image cache.

Une nouvelle image clé apparaît dans le panneau Options d'effet lorsque vous modifiez les réglages. Vous pouvez également ajuster l'interpolation entre les images clés en modifiant le graphique de l'image clé. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire.

Effets Cache de transparence à huit, quatre et seize points

Les trois effets Cache de transparence permettent de découper des parties sans rapport d'un plan, de manière à appliquer et modifier un effet d'incrustation plus efficacement. Les caches sont appliqués avec quatre, huit ou seize points de réglage pour des incrustations plus détaillées. Une fois que vous avez appliqué l'effet, cliquez sur l'icône Transformation  en regard du nom de l'effet dans le panneau Options d'effet. Cela affiche les poignées du cache de transparence dans le Moniteur du programme. Pour régler le cache, faites glisser les poignées dans le Moniteur du programme ou faites glisser les commandes dans le panneau Options d'effet.

Maxim Jago présente [l'animation de caches de transparence](#) sur le site Web Video2Brain.

Masquage des objets à l'aide de caches de transparence

Il arrive qu'un sujet soit correctement incrusté, à l'exception de quelques objets indésirables. Le cache de transparence permet de les masquer. En fonction de la forme du masque, vous pouvez utiliser le cache de transparence à quatre points, à huit points ou à seize points. L'utilisation d'un plus grand nombre de points vous permet de définir des formes de masques plus complexes.

L'effet d'incrustation Cache de transparence propose quatre options représentant les coordonnées en pixels X et Y de chaque coin du cache de transparence, mesurées à partir du coin supérieur gauche de l'image. Vous pouvez examiner les modifications en mode Prévisualisation dans le Moniteur du programme.



Il est possible de masquer le microphone (gauche) en repositionnant les poignées d'image en mode Prévisualisation dans le Moniteur du programme (centre), créant ainsi un cache de transparence qui est ensuite incrusté puis affiché en surimpression sur un fond (droite).

1. Dans le panneau Montage, placez l'élément que vous souhaitez surimprimer dans une piste située au-dessus de celle contenant l'élément de fond.
2. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Incrustations.
3. Faites glisser l'effet Cache de transparence à quatre, huit ou seize points vers l'élément surimprimé.

Choisissez le cache de transparence à utiliser en fonction du nombre de points requis pour la forme du masque.

4. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle en regard du nom du cache de transparence pour le développer.
5. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Cache de transparence, assurez-vous que l'indicateur d'instant présent est à la position souhaitée. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation des réglages de position que vous voulez ajuster.
6. Pour ajuster la forme du masque, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - L'effet Cache de transparence étant sélectionné dans le panneau Options d'effet, faites glisser les pointeurs du cache de transparence dans le Moniteur du programme.
 - Ajustez les réglages du cache de transparence dans le panneau Options d'effet afin de définir sa taille et sa position.
7. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Cache de transparence, déplacez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Options d'effet ou Montage, puis changez la position des pointeurs du cache de transparence dans le Moniteur du programme ou modifiez les réglages dans le panneau Options d'effet.

Une nouvelle image clé apparaît dans la bande de montage du panneau Options d'effet lorsque vous déplacez les pointeurs dans le Moniteur du programme ou que vous changez les réglages dans le panneau Options d'effet. Vous pouvez également ajuster l'interpolation entre les images clés en modifiant le graphique de l'image clé. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire.

Effet Incrustation Image cache

Cet effet masque des zones d'une image d'un élément en fonction des valeurs de luminance d'une image fixe qui sert de cache. Les zones transparentes affichent l'image générée par des éléments dans des pistes inférieures. Vous pouvez indiquer un élément d'image fixe dans le projet, et ce dernier servira de cache. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse partie d'une séquence. Pour utiliser une image en mouvement en tant que cache, utilisez plutôt l'effet d'incrustation Cache de piste.

Définition des zones transparentes à l'aide de l'effet d'incrustation Image cache


L'effet d'incrustation Image cache définit les zones transparentes en fonction de la couche alpha ou des valeurs de luminosité d'une image de cache. Pour obtenir les résultats attendus, utilisez comme cache une image en niveaux de gris, sauf si vous voulez changer les couleurs de l'élément. Chaque couleur de l'image cache supprime le même niveau de couleur de l'élément que vous incrustez. Par exemple, les zones blanches de l'élément correspondant aux zones rouges de l'image cache apparaissent en bleu-vert (rappelez-vous que le blanc d'une image RVB comprend 100 % de rouge, 100 % de vert et 100 % de bleu) ; comme le rouge devient lui aussi transparent dans l'élément, seuls le bleu et le vert conservent leurs valeurs initiales.

Remarque : vous pouvez utiliser le module de titrage pour créer des formes et du texte à utiliser comme cache.



Image fixe utilisée comme cache (gauche) définissant les zones transparentes dans l'élément supérieur (centre) et révélant l'élément d'arrière-plan (droite).

1. Ajoutez l'élément (utilisé comme fond) à une piste vidéo dans le panneau Montage.
2. Ajoutez l'élément à surimprimer à une piste supérieure à celle contenant l'élément de fond. Il s'agit de l'élément révélé par la piste cache. Assurez-vous que l'élément surimprimé chevauche l'élément de fond dans le panneau Montage.
3. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Incrustations.
4. Faites glisser l'effet d'incrustation Image cache vers l'élément surimprimé dans le panneau Montage.


5. Sélectionnez l'élément surimprimé dans le panneau Montage.
6. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle permettant d'afficher les réglages de l'effet d'incrustation Image cache.
7. Cliquez sur le bouton Configuration , accédez à l'image utilisée comme cache, puis cliquez sur Ouvrir pour sélectionner l'image.
8. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Image cache, assurez-vous que l'indicateur d'instant présent est à la position souhaitée. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation des réglages que vous ajustez.
9. Dans le menu Composite d'après, choisissez une des options suivantes :
 - Cache Alpha** Combine les éléments en utilisant les valeurs de couche alpha du cache sélectionné à l'étape 7.
 - Cache par lumi** Combine les éléments en utilisant les valeurs de luminance du cache sélectionné à l'étape 7.
10. (Facultatif) Sélectionnez Inverser pour inverser les zones opaques et transparentes.
11. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Image cache, déplacez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Options d'effet ou Montage et modifiez les réglages de l'effet d'incrustation Image cache.

Une nouvelle image clé apparaît dans le panneau Options d'effet lorsque vous modifiez les réglages. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire. Vous pouvez également ajuster l'interpolation entre les images clés en modifiant le graphique de l'image clé.

Effet Incrustation Luminance

Cet effet masque toutes les zones d'un calque correspondant à la luminance ou à la luminosité spécifiée.

Utilisez cet effet lorsque la luminance de l'objet auquel vous souhaitez appliquer un cache est très différente de celle de son arrière-plan. Si, par exemple, vous voulez créer un masque pour des notes de musique sur un fond blanc, vous pouvez masquer les valeurs plus claires. Les notes de musique foncées forment alors les seules zones opaques.




L'arrière-plan blanc de l'image originale (gauche et haut) est supprimé à l'aide de l'effet d'incrustation Luminance et combiné sur un calque sous-jacent (droite).

Si nécessaire, réglez les options suivantes :

Seuil Indique la plage de valeurs sombres qui sont transparentes. Plus les valeurs sont élevées, plus la plage de transparence s'élargit.

Découpe Définit l'opacité des zones non transparentes désignées par l'option Seuil. Plus les valeurs sont élevées, plus la transparence est grande.

 Vous pouvez également utiliser l'effet d'incrustation Luminance pour rendre des zones claires transparentes en attribuant une valeur faible à l'option Seuil et une valeur élevée à l'option Découpe.

Effet Incrustation Non rouge

L'effet d'incrustation Non rouge crée la transparence d'après les fonds bleus ou verts. Semblable aux effets d'incrustation Filtre bleu et Filtre vert, il permet cependant de mélanger deux éléments. En outre, il contribue à réduire l'effet de franges des contours des objets non transparents. Utilisez l'effet d'incrustation Non rouge pour rendre transparents les filtres verts lorsque vous devez contrôler le mélange ou lorsque les résultats d'un effet d'incrustation Filtre bleu ne sont pas satisfaisants.

Les réglages suivants de l'effet d'incrustation Non rouge sont définis dans le panneau Options d'effet :

Seuil Définit les niveaux de bleu ou de vert qui déterminent quelles zones sont transparentes dans l'élément. Faites glisser le curseur Seuil vers la gauche pour augmenter le montant de transparence. Utilisez l'option Masque seul pour afficher les zones sombres (transparentes) à mesure que vous déplacez le curseur Seuil.

Découpe Définit l'opacité des zones non transparentes désignées par l'option Seuil. Plus les valeurs sont élevées, plus la transparence est grande. Faites glisser vers la droite jusqu'à ce que le niveau de la zone opaque soit satisfaisant.

Suppression de la frange Supprime la couleur résiduelle du filtre vert ou bleu le long des bords des zones opaques d'un élément. Choisissez Aucune pour désactiver la suppression de la frange. Choisissez Verte ou Bleue pour supprimer un bord résiduel du métrage de filtre vert ou bleu, respectivement.

Lissage Indique le degré de lissage appliqué aux frontières séparant les zones transparentes des zones opaques. Choisissez Aucun pour obtenir

des frontières nettes, sans lissage. Cela permet de préserver les lignes franches, comme dans les titres. Choisissez Faible ou fort selon l'importance du lissage souhaitée.

Masque seul Affiche uniquement la couche alpha de l'élément. Le noir représente les zones transparentes, le blanc les zones opaques et le gris les zones partiellement transparentes.

Effet d'incrustation Différence RVB (Windows uniquement)

L'effet d'incrustation Différence RVB est une version simplifiée de l'effet d'incrustation Chrominance. Il permet de sélectionner une plage de couleurs, mais pas de fusionner l'image ni d'ajuster la transparence des gris. L'effet d'incrustation Différence RVB convient parfaitement aux scènes fortement éclairées sans tons foncés ou aux montages préliminaires qui ne nécessitent aucun peaufinage.

Remarque : *l'effet Incrustation Cache différentiel utilise un cache pour définir la couche alpha de la même façon que l'effet Incrustation Différence RVB utilise une couleur.*

Les réglages suivants de l'effet d'incrustation Différence RVB sont définis dans le panneau Options d'effet :

Couleur Indique quelle couleur dans la vidéo sera rendue transparente par le masque.

Tolérance Elargit ou réduit la plage de la couleur cible qui deviendra transparente. Plus la valeur est élevée, plus la plage est large.

Lissage Indique le degré de lissage appliqué aux frontières séparant les zones transparentes des zones opaques. Choisissez Aucun pour obtenir des frontières nettes, sans lissage. Cela permet de préserver les lignes franches, comme dans les titres. Choisissez Faible ou fort selon l'importance du lissage souhaitée.

Masque seul Affiche uniquement la couche alpha de l'élément. Le noir représente les zones transparentes, le blanc les zones opaques et le gris les zones partiellement transparentes.

Ombre portée Applique un décalage de ton foncé à moitié gris et à moitié opaque par rapport aux zones opaques de l'image de l'élément original de quatre pixels vers le bas ou la droite. Cette option donne un meilleur résultat avec des objets graphiques simples tels que des titres.

Effet Cache de suppression

Cet effet supprime les franges des éléments qui sont prémultipliés avec une couleur. Il est utile pour combiner des couches alpha avec des textures de remplissage de fichiers distincts. Si vous importez un métrage comportant une couche alpha prémultipliée, ou si vous créez des couches alpha avec After Effects, vous devrez peut-être supprimer les halos des images. Les halos sont générés par un contraste élevé entre la couleur de l'image et la couleur de fond ou du cache. La suppression ou la modification de la couleur du cache permet de supprimer les halos.

Utilisez l'option Couleur de fond pour indiquer la couleur de fond lorsque vous voulez modifier la couleur d'un cache.

Suppression d'un cache noir ou blanc

Si vous avez importé un élément contenant un cache noir ou blanc uni pré multiplié (fusionné avec les couches RVB et non pas stocké dans la couche alpha), vous pouvez supprimer le fond noir ou blanc.

1. Dans le panneau Montage, sélectionnez l'élément contenant le cache à supprimer.
2. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Incrustations.
3. Faites glisser l'effet Supprimer le cache vers l'élément contenant le cache.
4. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Supprimer le cache, assurez-vous que l'indicateur d'instant présent est à la position souhaitée. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation situé en regard du réglage Type de cache.
5. Sélectionnez le type de cache Blanc ou Noir.
6. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Supprimer le cache, déplacez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Options d'effet ou Montage et modifiez le réglage Type de cache dans le panneau Options d'effet.

Une nouvelle image clé apparaît dans la bande de montage du panneau Options d'effet lorsque vous déplacez les pointeurs dans le Moniteur du programme ou que vous changez les réglages dans le panneau Options d'effet. Vous pouvez également ajuster l'interpolation entre les images clés en modifiant le graphique de l'image clé. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire.

Effet Incrustation Cache de piste

Déplacement ou modification de la zone transparente à l'aide de l'effet d'incrustation Cache de piste

Utilisez l'effet d'incrustation Cache de piste pour afficher un élément (élément de fond) au travers d'un autre (élément surimprimé) en utilisant un troisième fichier comme cache pour créer des zones transparentes dans l'élément en surimpression. Cet effet nécessite deux éléments et un cache, chacun étant placé sur sa piste respective. Les zones blanches du cache sont opaques dans l'élément en surimpression, empêchant ainsi les éléments sous-jacents de transparaître. Les zones noires du cache sont transparentes, et les zones grises partiellement transparentes.

Un cache contenant une animation est appelé un cache mobile. Ce cache est constitué d'un métrage animé, tel qu'une silhouette sur filtre vert, ou d'un cache d'image fixe animé. Vous pouvez animer une image fixe en appliquant l'effet Trajectoire au cache. Si vous animez une image fixe, veillez à définir une image cache dont les dimensions sont supérieures à celles de la séquence afin d'éviter que le contour du cache n'apparaisse lorsque vous animez le cache.



Dans la mesure où vous pouvez utiliser un élément vidéo comme cache dans l'effet Incrustation Cache de piste, le cache peut varier dans le temps.

Il existe plusieurs moyens de créer des caches :

1. Ajoutez un élément de fond à une piste dans le panneau Montage.
2. Ajoutez l'élément à surimprimer à une piste supérieure à celle contenant l'élément de fond. Il s'agit de l'élément révélé par la piste cache.

(Facultatif) Si l'élément surimprimé est une image fixe, procédez de l'une des manières suivantes :

 - Ajoutez une image clé d'opacité à l'image surimprimée.
 - Insérez l'image fixe à une autre séquence, puis surimprimez la séquence contenant l'image fixe par-dessus la piste contenant l'élément d'arrière-plan.
3. Ajoutez l'élément du cache de piste à une troisième piste située au-dessus des pistes des éléments d'arrière-plan et surimprimé.

💡 Si vous devez ajouter une nouvelle piste à la séquence, faites glisser l'élément du cache de piste vers une zone vide dans le panneau Montage, au-dessus de la piste vidéo la plus élevée. Une piste est automatiquement créée.
4. Dans le panneau Effets, cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Effets vidéo, puis cliquez sur le triangle permettant de développer le chutier Incrustations.
5. Faites glisser l'effet d'incrustation Cache de piste vers l'élément surimprimé.
6. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle en regard du nom de l'effet d'incrustation Cache de piste pour la développer.
7. Cliquez sur la flèche du menu du réglage Cache et sélectionnez la piste vidéo contenant l'élément du cache de piste.
8. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Image cache, assurez-vous que l'indicateur d'instant présent est à la position souhaitée. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation des réglages que vous voulez ajuster.
9. Dans le menu Composite d'après, choisissez une des options suivantes :

Cache Alpha Composite utilisant les valeurs de couche alpha de l'élément du cache de piste.

Cache par lumi Composite utilisant les valeurs de luminance de l'élément du cache de piste.
10. (Facultatif) Sélectionnez l'option Inverser pour inverser les valeurs de l'élément du cache de piste.

💡 Pour conserver les couleurs originales de l'élément en surimpression, utilisez comme cache une image en niveaux de gris. Chaque couleur du cache supprime le même niveau de couleur de cet élément.
11. (Facultatif) Si vous animez l'effet d'incrustation Cache de piste, déplacez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Options d'effet ou Montage et modifiez les réglages de l'effet d'incrustation Cache de piste.

Une nouvelle image clé apparaît dans le panneau Options d'effet lorsque vous modifiez les réglages. Vous pouvez également ajuster l'interpolation entre les images clés en modifiant le graphique de l'image clé. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire.

- Dans le panneau Titre, créez des objets texte ou des formes (en niveaux de gris uniquement), enregistrez le titre, puis importez le fichier comme cache.
- Appliquez l'effet d'incrustation Chrominance, Différence RVB, Cache différentiel, Filtre bleu ou Non rouge à n'importe quel élément, puis sélectionnez l'option Masque seul.
- Créez une image en niveaux de gris dans Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis importez-la dans Adobe Premiere Pro.

Eran Stern explique [dans ce didacticiel vidéo](#) comment utiliser l'effet Incrustation Cache de piste.

Ce didacticiel, disponible sur www.premierepro.net, illustre l'étalonnage avancé des couleurs dans Adobe Premiere Pro à l'aide de l'effet Incrustation Cache de piste avec le module de titrage.

Ce didacticiel vidéo est destiné à tous ceux qui souhaitent utiliser l'effet Incrustation Cache de piste dans Adobe Premiere Pro.

Steve Muratore [propose un didacticiel vidéo](#) qui explique comment utiliser l'effet Incrustation Cache de piste d'Adobe Premiere Pro et Photoshop pour créer un cadre d'image autour de la vidéo.

Sur le [site Web de Digital Producer Magazine](#), Jeff Schell explique dans un didacticiel vidéo comment utiliser l'effet Incrustation Cache de piste pour mettre en surbrillance une région d'une vidéo.

Cet effet crée des zones transparentes dans un élément qui correspondent aux niveaux de luminance d'un autre élément. Les zones transparentes affichent l'image générée par des éléments dans des pistes inférieures. Pour exclure l'élément du cache de la sortie, sélectionnez l'élément, puis choisissez Élément > Activer.

Vous pouvez utiliser l'effet Incrustation Cache de piste pour flouter ou obscurcir des visages, des plaques d'immatriculation ou d'autres éléments d'identification. Cette technique est fréquemment utilisée dans les émissions de télévision afin de protéger l'identité des personnes. Sur le [site Web de Digital Media Net](#), Jeff Schell explique dans un didacticiel vidéo cette utilisation de l'effet Incrustation Cache de piste.

Effets de bruit et de grain

Effet Poussière & rayures

Cet effet réduit le bruit et les défauts en modifiant les pixels dissemblables dans un rayon spécifique, pour ressembler davantage aux pixels adjacents. Pour parvenir à un équilibre entre la netteté d'une image et le maquillage des défauts, essayez diverses combinaisons de paramétrage du rayon et du seuil.



Image originale avec des rayures (gauche), agrandissement des rayures (centre) et suppression des rayures avec diminution de la clarté (droite)

Rayon Périmètre à l'intérieur duquel l'effet recherche des différences entre les pixels. Plus la valeur est élevée, plus l'image sera floue. Par conséquent, utilisez la plus petite valeur qui permette d'éliminer les défauts.

Seuil Degré de différence des pixels par rapport aux pixels adjacents, sans être modifiés par l'effet. Par conséquent, utilisez la valeur la plus élevée qui permette d'éliminer les défauts.

Effet Médiane

Cet effet remplace chaque pixel par un pixel dont la valeur de couleur médiane est celle des pixels adjacents dans un rayon donné. Il est très utile pour réduire certains types de bruit lorsque les valeurs de rayon définies sont faibles. Lorsque les valeurs de rayon sont élevées, cet effet donne à l'image un aspect de peinture.

Effet Bruit

Cet effet altère de façon aléatoire la valeur des pixels sur l'ensemble de l'image.

Quantité Quantité de bruit à ajouter. **Type** Modifie de manière aléatoire et individuelle les valeurs de rouge, de vert et de bleu des pixels de l'image lorsque le paramètre Par couleur est sélectionné. Dans le cas contraire, la même valeur est ajoutée à toutes les couches de chaque pixel. **Ecrêtage** Ecrête les valeurs de couche de couleur. Si vous désélectionnez cette option, plus de bruit apparaît.

Effet Bruit alpha

Cet effet ajoute du bruit à la couche alpha.

Bruit Type de bruit. Le paramètre Uniforme Aléatoire crée la même quantité de bruit noir et de bruit blanc. Le paramètre Dispersé Aléatoire crée un bruit très contrasté. Le paramètre Animation Uniforme crée un bruit animé, tandis que le paramètre Dispersé Animé crée un bruit animé très contrasté.

Quantité Magnitude du bruit.

Alpha originale Mode d'application du bruit à la couche alpha :

Ajout Produit la même quantité de bruit dans les zones transparentes et opaques de l'élément.

Verrouiller Produit un bruit dans les zones opaques uniquement.

Echelle Augmente la quantité de bruit proportionnellement au niveau d'opacité et ne produit aucun bruit dans les zones transparentes à 100%.

Contours Produit un bruit uniquement dans les zones partiellement transparentes, comme le contour de la couche alpha.


Dépassement Définit la méthode utilisée pour remapper les valeurs en dehors de la plage de l'échelle de gris (de 0 à 255).

Découper Les valeurs supérieures à 255 sont associées à la valeur 255. Les valeurs inférieures à 0 sont associées à la valeur 0.

Boucle arrière Les valeurs supérieures à 255 ou inférieures à 0 sont ramenées dans la plage de 0 à 255. Par exemple, une valeur de 258 (255+3) est ramenée à 252 (255-3) et une valeur de -3 est ramenée à 3.

Reboucler Les valeurs supérieures à 255 ou inférieures à 0 sont ramenées dans la plage de 0 à 255. Par exemple, une valeur de 258 est rebouclée à 2, une valeur de 256 est rebouclée à 0, et une valeur de -3 est rebouclée à 253.

Générateur aléatoire Valeur d'entrée du générateur de nombres aléatoires pour le bruit. Cette option est active uniquement lorsque le paramètre Uniforme Aléatoire ou Dispersé Aléatoire est sélectionné.

 Pour produire un bruit clignotant, animez cette option. Pour créer un bruit légèrement animé, animez la valeur Phase de bruit.

Phase de bruit Définit la position du bruit. Cette option est active uniquement lorsque le paramètre Animation Uniforme ou Dispersé Animé est sélectionné.

Options de bruit (animation) Méthode d'animation du bruit.

Bruit cyclique Produit un cycle de bruit qui se déroule une fois dans le laps de temps défini.

Cycle (nbre révolutions) Indique le nombre de révolutions de la phase de bruit que le bruit parcourt avant de se répéter (disponible uniquement si le paramètre Bruit cyclique est sélectionné).

Modifiez la synchronisation des images clés de la phase de bruit pour régler la vitesse des cycles de cette phase.

Effets Bruit TLS et Bruit TLS Auto

L'effet Bruit TLS crée un bruit statique dans les éléments qui utilisent un métrage source fixe ou animé. L'effet Bruit TLS Auto crée automatiquement un bruit animé. Ces deux effets offrent différents types de bruits pouvant être combinés à la teinte, à la saturation ou à la luminosité d'un élément. Leurs options sont identiques, à l'exception de la commande finale qui définit l'animation du bruit.




Image originale (gauche) et après application de l'effet (droite)

Bruit Type de bruit. Le paramètre Uniforme Aléatoire crée la même quantité de bruit noir et de bruit blanc. Le paramètre Dispersé Aléatoire crée un bruit très contrasté. Le paramètre Animation Uniforme crée un bruit animé, tandis que le paramètre Dispersé Animé crée un bruit animé très contrasté. Le paramètre Grain produit un bruit imitant le grain de film.

Teinte Quantité de bruit ajoutée aux valeurs de teinte.

Luminosité Quantité de bruit ajoutée aux valeurs de luminosité.

Saturation Quantité de bruit ajoutée aux valeurs de saturation.

Taille du grain Cette option est active uniquement pour le type de bruit Grain.

Phase de bruit (Bruit TLS uniquement) Valeur d'entrée du générateur de nombres aléatoires pour le bruit. Lorsque vous définissez des images clés pour l'effet Phase de bruit, cet effet parcourt les phases pour créer un bruit animé. Des écarts importants entre les images clés augmentent la vitesse d'animation du bruit.

Vitesse d'animation du bruit (Bruit TLS Auto uniquement) Vitesse d'animation du bruit. Pour augmenter ou réduire la vitesse d'animation du bruit, activez cette option.

Effets de perspective

[Haut de la page](#)

Effet 3D simple

Cet effet permet de modifier un élément dans un espace 3D. Vous pouvez faire pivoter une image autour d'un axe horizontal ou vertical et la déplacer vers l'avant ou vers l'arrière. Avec l'effet 3D simple, vous pouvez également créer des reflets spéculaires et simuler la réflexion de la lumière sur une surface en rotation. La source lumineuse se situe toujours au-dessus, derrière et à gauche du spectateur. Du fait que la lumière vient d'en haut, l'image doit être penchée vers l'arrière pour capter le reflet. Cette technique permet de donner plus de réalisme à un effet 3D.

Sur le [site Web de Digital Media Net](#), Jeff Schell propose un didacticiel vidéo sur l'effet 3D simple et sur les effets d'éclairage.



Effet 3D simple : Rotation horizontale (gauche), Rotation horizontale et verticale (centre) et Rotation horizontale, verticale et Distance (droite).

Rotation horizontale Détermine le sens de la rotation (autour d'un axe vertical). Vous pouvez appliquer une rotation de 90 degrés pour afficher le « dos » de l'image, c'est-à-dire l'image inversée comme dans un miroir.

Rotation verticale Détermine le sens de la rotation (autour d'un axe horizontal)

Distance d'observation Indique la distance de l'image par rapport au spectateur. Plus la valeur est élevée, plus l'image s'éloigne.

Reflet spéculaire Ajoute un jet de lumière qui se reflète sur la surface de l'image en rotation, comme si une source lumineuse éclairait d'en haut. Si le mode prévisualisation de l'image filaire est sélectionné, un signe plus (+) rouge indique le reflet s'il n'est pas visible sur l'élément (c'est-à-dire si le centre du reflet ne fait pas intersection avec l'élément) ; autrement, le signe plus est vert. Vous devez effectuer un rendu de prévisualisation pour que le reflet devienne visible dans le Moniteur du programme.

Prévisualisation Affiche une silhouette filaire de l'image 3D. Le rendu de la silhouette filaire est rapide. Pour afficher le résultat final, désélectionnez l'option Prévisualisation de l'image filaire après avoir manipulé l'image filaire.

Effet Biseau alpha

Cet effet ajoute un bord biseauté et éclairci aux bords alpha de l'image, ce qui produit généralement aux éléments 2D un aspect 3D. Si l'élément n'a pas de couche alpha ou s'il est entièrement opaque, l'effet s'applique aux bords de l'élément. Le contour créé par cet effet est un peu plus doux que celui produit par l'effet Contours biseautés. Il convient particulièrement aux objets texte contenant une couche alpha.

Effet Contours biseautés

Cet effet donne un aspect 3D ciselé et éclairé aux contours d'une image. La position des bords est déterminée par la couche alpha de l'image source. Contrairement à l'effet Biseau alpha, les contours créés avec cet effet sont toujours rectangulaires. Par conséquent, les images dotées de couches alpha non rectangulaires ne permettent pas d'obtenir un résultat approprié. Tous les bords ont la même épaisseur.

Effet Ombre portée

Cet effet jette une ombre portée derrière l'élément. La forme de l'ombre est déterminée par la couche alpha de l'élément.

Lorsque vous ajoutez une ombre portée à un élément, un contour irrégulier de la couche alpha de l'élément apparaît à l'arrière-plan, comme si une ombre était projetée sur l'arrière-plan ou sur les objets sous-jacents.

Contrairement à beaucoup d'autres effets, l'ombre portée peut créer une ombre à l'extérieur des limites de l'élément (les dimensions de l'élément source).



Image originale (gauche) et après application de l'effet (droite)

Pour effectuer le rendu de l'ombre sans l'image, sélectionnez l'option Ombre seulement.

Remarque : l'effet Ombre portée donne de meilleurs résultats lorsqu'il est le dernier filtre rendu ; appliquez-le après tous les autres filtres. Vous pouvez créer une ombre plus réaliste dans des éléments animés en appliquant et en animant l'effet Trajectoire ou 3D simple avant d'appliquer l'effet Ombre portée au lieu d'animer l'effet Trajectoire fixe, car les effets fixes sont rendus après les effets standard.

Effet Ombre radiale

Cet effet projette une ombre sur l'élément auquel il est appliqué à partir d'une source de lumière fixe et non à partir d'une source de lumière infinie (comme l'effet Ombre portée). L'ombre est projetée à partir de la couche alpha de l'élément source, permettant à la couleur de l'ombre de varier en fonction de la couleur de cet élément lorsque de la lumière traverse des zones semi-transparentes.




Image originale (gauche) et après application de l'effet (droite)

Couleur de l'ombre Couleur de l'ombre.

Remarque : les couleurs de l'élément prévalent sur la Couleur de l'ombre lorsque le paramètre Verre est sélectionné dans le menu Rendu. Reportez-vous à la description des options Rendu et Influence couleurs pour plus d'informations.

Opacité L'opacité de l'ombre.

Source de lumière Emplacement de la source de lumière fixe.

 Copiez puis collez les points clés de position d'un autre effet (Lumière parasite, par exemple) pour créer rapidement une ombre correspondant à la source de lumière de l'autre effet.

Distance de projection La distance entre l'élément et la surface sur laquelle l'ombre est projetée. Plus cette valeur est élevée, plus l'ombre est grande.

Lissage Degré de lissage des contours de l'ombre.

Rendu Type d'ombre :

Normal Crée une ombre d'après les valeurs Couleur de l'ombre et Opacité, indépendamment des pixels semi-transparentes de l'élément. (Si le paramètre Normal est choisi, l'option Influence couleurs est désactivée.)

Verre Crée une ombre colorée en fonction de la couleur et de l'opacité de l'élément. Si l'élément contient des pixels semi-transparentes, l'ombre combine la couleur et la transparence de l'élément original. Vous obtenez ainsi un résultat qui rappelle l'aspect des rayons de soleil à travers des vitraux.

Plus les pixels de l'élément sont transparents, plus la couleur de l'ombre est proche de la couleur de l'élément. Si l'élément ne contient aucun pixel semi-transparent, l'option Verre a peu d'effet sur l'élément.

Remarque : si vous sélectionnez l'option Verre, les contours lissés colorent le contour de l'ombre, même si l'élément est complètement opaque. Les couleurs originales de l'élément traversent ces contours lissés et la valeur Couleur de l'ombre remplit le centre de l'ombre.

Influence couleurs La proportion des valeurs chromatiques de l'élément apparaissant dans l'ombre. Avec une valeur de 100 %, l'ombre adopte la couleur des pixels semi-transparentes de l'élément. Si l'élément ne contient aucun pixel semi-transparent, cette option a peu, voire aucun effet. C'est la valeur Couleur de l'ombre qui détermine la couleur de l'ombre. Si vous réduisez la valeur Influence couleurs, les couleurs de l'élément sont

fusionnées avec la couleur sélectionnée pour l'option Couleur de l'ombre. Si vous augmentez la valeur Influence couleurs, l'effet de la valeur Couleur de l'ombre est moindre.

Ombre seulement Sélectionnez cette option pour effectuer le rendu de l'ombre uniquement.

Redimensionner le calque Sélectionnez cette option pour permettre à l'ombre de s'étendre au-delà des contours de l'élément original.

Effets esthétiques

[Haut de la page](#)

Effet Luminescence alpha

Cet effet ajoute des couleurs autour des contours d'une couche alpha masquée. Une même couleur peut s'effacer progressivement ou glisser vers une autre nuance à mesure qu'elle s'éloigne du contour.

Luminescence Détermine la distance sur laquelle la couleur s'éloigne du contour de la couche alpha. Plus la valeur est élevée, plus la luminescence est forte (et plus le traitement avant lecture ou exportation est lent).

Luminosité Détermine l'opacité initiale de la luminescence.

Couleur de départ Indique la couleur de luminescence actuelle. Cliquez sur l'échantillon de couleur pour choisir une autre couleur.

Utiliser la couleur d'arrivée Permet d'appliquer une autre couleur à la frange extérieure de la luminescence.

Fondu Indique si la couleur est fondue ou pleine.

Effet Animer peinture

Cet effet donne grossièrement l'impression qu'une image a été peinte. Il permet également d'obtenir un aspect pointilliste en associant la valeur zéro à la longueur des coups de pinceau (tracés) et en augmentant la densité du trait. Même si vous définissez la direction des tracés, ces derniers sont quelque peu éparpillés de manière aléatoire pour obtenir un résultat plus naturel. Cet effet modifie la couche alpha et les couches de couleur. Si vous avez préalablement masqué une partie de l'image, les tracés font apparaître de la peinture sur les contours du masque.



Image originale (gauche), après application de l'effet (centre) et après réglage de l'épaisseur et de la longueur du pinceau (droite)

Angle Direction des tracés. L'image est orientée dans ce sens, d'où un risque d'écrtage sur les limites de l'élément.

Epaisseur Epaisseur du pinceau en pixels.

Longueur Longueur maximale en pixels de chaque tracé.

Densité Augmentez les valeurs de densité pour obtenir des tracés superposés.

Aléatoire Crée des tracés non uniformes. Plus cette valeur est élevée, plus les tracés s'éloignent des paramètres de pinceau et de tracé que vous spécifiez.

Peindre sur Indique les endroits à peindre :

Originale Place les tracés par-dessus l'élément non modifié. Il s'agit de l'option par défaut.

Transparent Choisissez cette option pour que seuls les tracés apparaissent, en laissant l'élément transparent entre les tracés.

Fond blanc/Fond noir Applique des tracés sur un arrière-plan blanc ou noir.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Estampage couleur

Cet effet est presque identique à l'effet Estampage ; à la différence de ce dernier, il préserve les couleurs originales de l'image.

Effet Estampage

Cet effet accentue le contour des objets de l'image et supprime les couleurs. Il permet également d'accentuer les contours selon un angle donné.

Direction Direction de la source d'éclaircissement.

Relief Profondeur du relief apparent, en pixels. En réalité, l'option Relief détermine l'épaisseur maximale des contours accentués.

Contraste Détermine la netteté de l'image.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Effet Détection des contours

Cet effet identifie les zones de l'image qui présentent des transitions significatives, puis accentue les contours. Les contours peuvent apparaître sous forme de lignes sombres sur fond blanc ou de lignes colorées sur fond noir. Si l'effet Détection des contours est appliqué, les images

ressemblent souvent à des croquis ou à des négatifs photographiques de l'original.

Inversion Inverse l'image, une fois les contours détectés. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les contours présentent des lignes sombres sur fond blanc. Lorsque l'option Inverser est sélectionnée, les contours présentent des lignes colorées sur fond noir.

Effet Mosaïque

L'effet Mosaïque remplit un calque de rectangles de couleur unie, en pixellisant l'image d'origine. Il est utile lorsque vous souhaitez simuler des affichages à faible résolution et assombrir des surfaces. Vous pouvez également l'animer pour créer une transition.

Colonnes/Rangées Nombre de carreaux dans chaque ligne et colonne.

Couleurs nettes Donne à chaque mosaïque la couleur du pixel au centre de la région correspondante dans l'image originale. A défaut, la couleur moyenne de la région correspondante dans l'image originale est attribuée à chaque mosaïque.

Effet Postérisation

Cet effet permet de spécifier le nombre de niveaux de tons (ou valeurs de luminosité) pour chaque couche d'une image. Les pixels sont ensuite associés avec le niveau de correspondance le plus proche. Si, par exemple, vous choisissez deux niveaux de tons dans une image RVB, vous obtenez six tons : deux pour le rouge, deux pour le vert et deux pour le bleu. Les valeurs sont comprises entre 2 et 255.

Niveau Nombre de niveaux de ton pour chaque couche.

Effet Multiplication

Cet effet divise l'écran en carreaux et affiche l'image entière dans chacun d'eux. Déplacez le curseur pour indiquer le nombre de carreaux par colonne et par rangée.

Effet Contours bruts

Cet effet altère les contours de la couche alpha d'un élément par le biais de calculs. Il donne aux textes ou aux graphiques pixellisés un aspect brut et naturel, comme celui du métal érodé ou d'un texte tapé à la machine.



Image originale (gauche) avec Type de contour réglé sur Brut (centre) et Couleurs vieilles (droite)

Type de contour Type de contours bruts à utiliser.

Couleur du contour Couleur à appliquer au contour pour le paramètre Couleur brun roux ou Couleur brute ou au remplissage pour le paramètre Couleur Photocopy.

Bordure Etendue, en pixels, de l'effet vers l'intérieur à partir du contour de la couche alpha.

Netteté du contour Des valeurs faibles créent des contours plus flous. Des valeurs élevées créent des contours plus nets.

Influence fractale Valeur d'irrégularité.

Echelle Echelle de la fractale utilisée pour calculer l'irrégularité.

Augmenter largeur ou hauteur Largeur ou la hauteur de la fractale utilisée pour calculer l'irrégularité.

Décalage (Turbulence) Définit la partie de la forme fractale utilisée pour créer la déformation.

Complexité Détermine le niveau de détail dans l'irrégularité.

Remarque : si vous augmentez la complexité, les temps de rendu sont plus longs. Pour obtenir le même résultat, réduisez la valeur Echelle plutôt que d'augmenter la valeur Complexité.

Evolution L'activation de cette option modifie l'irrégularité dans le temps.

Remarque : bien que la valeur Evolution soit définie en nombre d'unités appelées révolutions, il faut bien comprendre que ces révolutions sont progressives. L'état de l'évolution poursuit sa progression indéfiniment avec chaque nouvelle valeur. Utilisez l'option Evolution du cycle pour rétablir l'état original du paramètre Evolution à chaque révolution.

Options d'évolution Ces options permettent de créer un rendu de l'effet sur un cycle court, puis de le boucler sur la durée de la séquence. Utilisez-les pour obtenir un pré-rendu des éléments bruts en boucle, et ainsi accélérer le temps de rendu.

Evolution du cycle Crée une boucle qui ramène l'état de l'évolution à son point de départ.

Cycle (nbre révolutions) Nombre de révolutions du paramètre Evolution que le bruit fractal parcourt avant de se répéter. Le temps des cycles d'évolution est déterminé par l'intervalle autorisé entre des images clés d'évolution.

Remarque : l'option Cycle affecte uniquement l'état de la fractale, et non la géométrie ou d'autres paramètres, afin que vous puissiez obtenir des résultats différents avec des valeurs Taille ou Décalage différentes.

Générateur aléatoire Spécifie une valeur à partir de laquelle le bruit fractal sera généré. L'activation de cette option permet de passer en un clin d'œil d'un ensemble de formes fractales à un autre dans le même type de fractale. Pour une transition progressive du bruit fractal, utilisez l'option Evolution.

Remarque : vous pouvez créer de nouvelles animations d'irrégularité en réutilisant les cycles d'évolution créés précédemment et en changeant seulement la valeur Générateur aléatoire. En utilisant une nouvelle valeur de générateur aléatoire, vous modifiez le motif bruit

sans perturber l'animation de l'évolution.

Effet Solarisation

Cet effet crée un mélange entre une image négative et une image positive, ce qui génère un effet de halo. L'effet est analogue à celui obtenu en exposant brièvement une épreuve à la lumière durant le développement.

Effet Stroboscope

Cet effet se traduit par une opération arithmétique sur un élément ou rend l'élément transparent à intervalles réguliers ou irréguliers. Par exemple, l'élément peut devenir complètement transparent pendant un dixième de seconde toutes les 5 secondes, ou bien les couleurs d'un élément peuvent s'inverser à des intervalles définis de manière aléatoire.

Couleur Couleur de la lumière.

Part de l'original La transparence de l'effet. Le résultat de l'effet est fusionné avec l'image originale, avec le résultat de l'effet composite au-dessus. Plus cette valeur est élevée, moins la séquence est affectée par l'effet. Par exemple, si vous définissez cette valeur sur 100 %, l'effet n'a aucun résultat visible sur l'élément ; si vous la définissez sur 0 %, l'image originale n'apparaît pas.

Durée (secondes) Durée, en secondes, d'un effet stroboscopique.

Période (secondes) Durée, en secondes, qui s'écoule entre chaque application de l'effet.

Probabilité aléatoire Probabilité selon laquelle l'effet stroboscopique s'applique à une image donnée.

Mode Choisissez le mode Transparent pour chaque effet stroboscopique pour rendre l'élément transparent. Choisissez le mode Couleurs pour utiliser l'opération spécifiée par l'option Opérateur.

Opérateur Opération à utiliser pour chaque effet stroboscopique.

Générateur aléatoire Probabilité selon laquelle l'effet stroboscopique s'applique à une image donnée.

Effet Placage de texture

Cet effet applique à un élément la texture d'un autre. Vous pouvez, par exemple, plaquer sur un arbre la texture d'un mur de briques, et contrôler la profondeur de la texture et la source lumineuse apparente.

Calque de texture Source de la texture.

Sens de la lumière Angle auquel la lumière atteint la texture.

Contraste Magnitude du résultat.

Disposition Mode d'application du calque de texture à l'élément :

Juxtaposer Applique la texture plusieurs fois.

Centrer Place la texture au centre.

Adapter Etire la texture pour l'adapter aux dimensions de l'élément.

Effet Seuil

L'effet Seuil convertit les images en niveaux de gris ou en couleurs en images noir et blanc fortement contrastées. Indiquez un niveau de luminance comme seuil ; tous les pixels aussi clairs ou plus clairs que le seuil indiqué sont convertis en blanc, tandis que tous les pixels plus foncés sont convertis en noir.



Effet appliqué avec les paramètres de seuil de 44 (gauche), 70 (centre) et 200 (droite)

Effets temporels

[Haut de la page](#)

Effet Echo

Cet effet combine des images issues de minutages différents dans l'élément. Vous pouvez en faire une utilisation variée, qu'il s'agisse d'un simple écho visuel ou d'un maculage. Les résultats de cet effet ne sont visibles que si l'élément contient du mouvement. Par défaut, lorsque vous

appliquez cet effet, tout autre effet appliqué précédemment est ignoré.



Image originale (gauche) avec des valeurs d'écho faibles (centre) et un nombre accru d'échos (droite)

Intervalle (secondes) Intervalle, en secondes, entre les échos. Avec des valeurs négatives, l'écho se base sur les images précédentes ; avec des valeurs positives, il se base sur les images suivantes.

Nombre d'échos Nombre d'échos. Par exemple, si la valeur est 2, le résultat est une combinaison de trois images : l'instant présent, l'instant présent + l'intervalle et l'instant présent + (2 x l'intervalle).

Intensité initiale Opacité de la première image de la séquence des échos.

Atténuation Rapport entre l'opacité d'un écho et l'opacité de l'écho le précédant dans la séquence des échos. Par exemple, si l'atténuation est définie sur 0,5, l'opacité du premier écho est équivalente à la moitié de l'intensité initiale ; celle du second écho correspond à la moitié de celle du premier écho ou au quart de l'intensité initiale.

Opérateur Opération de fusion utilisée pour combiner les échos.

Ajout Combine les échos en ajoutant la valeur de leurs pixels. Si l'intensité de départ est trop élevée, ce mode peut rapidement subir une surcharge et générer des zébrures blanches.

Maximum Combine les échos en prenant le nombre de pixels maximum parmi tous les échos.

Minimum Combine les échos en prenant le nombre de pixels minimum parmi tous les échos.

Superposition Réalise une simulation en combinant les échos, c'est-à-dire en les empilant optiquement. Ce réglage est proche de l'opérateur Addition, mais ne dépasse pas la charge aussi rapidement.

Combinaison en arrière Utilise les couches alpha des échos pour les associer en partant de l'arrière vers l'avant.

Combinaison en avant Utilise les couches alpha des échos pour les associer en partant de l'avant vers l'arrière.

Dégradé Combine uniformément tous les échos.

Effet Postérisation temporelle

Cet effet bloque l'élément à un certain nombre d'images/secondes. Si la Postérisation temporelle est utile telle quelle, elle offre néanmoins des possibilités plus subtiles. Vous pouvez ainsi verrouiller sur 24 i/s une bande vidéo à 60 trames (puis réaliser le rendu à 60 trames/secondes) pour obtenir un effet cinématographique. Cet effet est parfois appelé stroboscope sur les dispositifs matériels.

Le fait d'animer la valeur du curseur Nombre d'images/sec pourrait donner des résultats inattendus. Pour cette raison, la seule méthode d'interpolation autorisée pour la fréquence d'images est Maintenir.

Effets Transformation

[Haut de la page](#)

Effet Vue de la caméra (Windows uniquement)

Cet effet déforme un élément en simulant sa prise de vue sous différents angles. L'élément est modifié en fonction de l'emplacement de cette caméra virtuelle.

Latitude Déplace la caméra verticalement. L'élément semble basculer à la verticale.

Longitude Déplace la caméra horizontalement. L'élément semble basculer à l'horizontale.

Déroulement à la verticale La caméra tourne autour de l'image, donnant ainsi à l'élément un mouvement de rotation.

Distance focale Modifie la distance focale de l'objectif. Plus la distance est courte, plus le cadrage est large ; plus la distance est grande, plus le cadrage est étroit et rapproché.

Distance Définit la distance entre la caméra et le centre de l'élément.

Loupe Agrandit ou réduit la vue de l'élément.


Fond Indique la couleur d'arrière-plan.

Fond alpha Rend le fond transparent (utile si l'élément doit être surimprimé). Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur Configurer pour accéder à cette option.

Effet Recadrage

L'effet Recadrage rogne les pixels de chaque côté d'un élément.

Les propriétés Gauche, Haut, Droite et Bas précisent le pourcentage de l'image à supprimer.

Remarque : vous pouvez manipuler directement le recadrage dans le Moniteur du programme. Cliquez sur l'icône Transformation  en regard de Recadrage dans le panneau Options d'effet. Faites glisser les poignées d'angle dans le Moniteur du programme.

Sélectionnez l'option Zoom pour redimensionner l'image recadrée en fonction de la trame.

Effet Lissage

Cet effet permet de créer une vignette de la vidéo dans un élément en créant un contour noir estompé sur les quatre côtés. La largeur du contour est déterminée par la saisie d'une valeur Gain.

Consultez le didacticiel vidéo d'Andrew Devis sur le site Creative COW : [relatif à la troisième technique de correction des couleurs : le vignetage](#).

Rich Young [répertorie sur le site Web AETUTS+ plusieurs techniques](#) de vignetage.

Effet Miroir horizontal

L'effet Miroir horizontal inverse chaque image de l'élément de gauche à droite ; l'élément défile cependant toujours vers l'avant.

Effet Stabilité horizontale (Windows uniquement)

Cet effet incline les images vers la droite ou vers la gauche ; un réglage similaire existe sur les téléviseurs. Déplacez le curseur pour définir l'inclinaison de l'élément.

Effet Miroir vertical

Cet effet inverse l'élément de haut en bas. Cet effet ne permet pas l'utilisation d'images clés.

Effet Stabilité verticale (Windows uniquement)

Cet effet fait remonter l'élément vers le haut ; un réglage similaire existe sur les téléviseurs. Cet effet ne permet pas l'utilisation d'images clés.

Effets de transition

[Haut de la page](#)

Les effets de transition peuvent être utilisés à la place des transitions pour bénéficier de contrôles étendus. Pour faire apparaître un effet de transition, superposez des éléments sur différentes pistes vidéo, en ajoutant l'effet à l'élément superposé. Réalisez une image clé du paramètre d'achèvement d'animation pour obtenir un dégradé de l'effet comme effet de transition.

Effet Fondu par carreaux

Cet effet fait disparaître un élément de façon aléatoire, carreau par carreau. La largeur et la hauteur des carreaux (en pixels) peuvent être réglées indépendamment.

Effet Dégradé

L'effet Dégradé rend les pixels de l'élément transparents en fonction des valeurs de luminance des pixels équivalents d'une autre piste vidéo, appelée calque graduel. Les pixels foncés du calque graduel rendent les pixels équivalents transparents lorsque le paramètre Pourcentage est faible. Par exemple, un simple dégradé en niveaux de gris, allant du noir à gauche au blanc à droite, fait apparaître l'élément sous-jacent de gauche à droite à mesure que le paramètre Pourcentage augmente. Pour plus d'informations sur l'utilisation et la création d'une transition en dégradé, [visionnez la vidéo suivante](#) de Dennis Radeke.



Image originale (gauche) et après application de l'effet (centre et droite)

Le calque graduel peut être une image fixe ou animée. Le calque graduel (également appelé calque de référence) doit figurer dans la même séquence que l'élément auquel l'effet Dégradé est appliqué. Vous pouvez créer des calques graduels de plusieurs façons, en utilisant l'effet Dégradé ou en les créant dans Photoshop ou Illustrator.

Lissage Degré de progression de la transition pour chaque pixel. Si cette valeur est égale à 0 %, les pixels de l'élément auquel l'effet est appliqué sont soit complètement opaques soit complètement transparents. Si cette valeur est supérieure à 0 %, les pixels sont semi-transparentes aux stades intermédiaires de la transition. **Disposition** Mode de mappage des pixels du calque graduel aux pixels de l'élément auquel l'effet est appliqué :

Juxtaposer Utilise plusieurs copies juxtaposées du calque graduel. **Centrer** Utilise une seule occurrence du calque graduel au centre de l'élément. **Adapter** Redimensionne le calque graduel horizontalement et verticalement pour l'adapter à toute la surface de l'élément.

Inverser la gradation Inverse l'influence de gradation du calque : dans le calque graduel, des pixels plus clairs créent plus de transparence avec une valeur Pourcentage plus faible que des pixels plus foncés.

Personnalisation d'une transition Dégradé

Vous pouvez utiliser une image en niveaux de gris pour créer un dégradé. Dans ce type de transition, l'image B remplit la zone noire de l'image en niveaux de gris, puis transparait progressivement dans les niveaux de gris jusqu'à ce que la zone blanche devienne transparente.



Image source dégradée (extrémité gauche) et transition résultante

1. Dans le panneau Effets, développez le chutier Transitions vidéo et le chutier Balayage qu'il contient.
2. Faites glisser la transition Dégradé depuis le chutier Balayage vers un point de montage entre des éléments dans le panneau Montage.
3. Cliquez sur Sélectionner, puis cliquez deux fois sur le fichier à utiliser pour la transition. L'image apparaît dans la boîte de dialogue Dégradé.
4. Pour adoucir les contours de la transition, faites glisser le curseur Adoucissement. Plus vous le déplacez vers la droite, plus l'image A transparaît dans l'image B. Cliquez sur OK.

Remarque : pour utiliser une autre image de dégradé ou modifier le lissage, cliquez sur Personnaliser dans le panneau Options d'effet.

Pour prévisualiser la transition, faites glisser l'indicateur d'instant présent sur la transition dans le panneau Montage.

Effet Volet linéaire

Cet effet opère une transition linéaire simple pour un élément, dans une direction donnée.

Angle du volet Direction prise par la transition. Par exemple, selon un angle de 90°, la transition s'opère de gauche à droite.

Effet Volet radial

L'effet Volet radial révèle un élément sous-jacent à l'aide d'une transition encerclant un point donné.

Angle initial Angle de départ de la transition. Avec un angle de 0°, la transition commence en haut. **Sens** Indique le sens de rotation de la transition (sens horaire, antihoraire ou les deux).

Effet Store vénitien

L'effet Store vénitien révèle un élément sous-jacent en utilisant des bandes de direction et de largeur données.



Image originale (gauche) et après application de l'effet (centre et droite)

Effets Utilitaires

[Haut de la page](#)

Effet Convertisseur Cineon

Cet effet permet de contrôler de manière optimale les conversions de couleurs des images Cineon. Pour utiliser l'effet Convertisseur Cineon, importez un fichier Cineon et ajoutez l'élément à une séquence. Vous pouvez ensuite appliquer l'effet Convertisseur Cineon à l'élément et ajuster les couleurs avec précision, tout en affichant de manière interactive les résultats dans la fenêtre Moniteur du programme. Configurez les images clés de manière à prendre en compte les modifications de tons dans le temps. A l'aide de l'interpolation d'images clés et des poignées, faites-les correspondre exactement aux modifications d'éclairage les plus irrégulières, ou conservez les valeurs par défaut du fichier et utilisez le convertisseur. Les 10 bits de données disponibles dans chaque couche Cineon pour chaque pixel permettent d'améliorer une large gamme de tons tout en conservant l'ensemble de la balance des tons. En définissant la plage avec soin, vous serez à même de créer une version de l'image qui reproduit fidèlement l'original. Quelques pages de l'Aide d'After Effects donnent des informations sur les [fichiers Cineon](#) et l'[effet Convertisseur Cineon](#).

Type de conversion Méthode utilisée pour convertir le fichier Cineon :

Log à linéaire Convertit un élément non-Cineon logarithmique 8 bpc lorsque vous essayez d'en effectuer le rendu sous la forme d'un élément Cineon. **Linéaire à log** Convertit un élément contenant une doublure linéaire 8 bpc d'un fichier Cineon en un élément logarithmique 8 bpc, de manière à ce que ses caractéristiques d'affichage correspondent à celles du fichier Cineon original. **Log à log** Détecte un fichier Cineon logarithmique 8 ou 10 bpc lorsque vous essayez d'en effectuer le rendu sous la forme d'une doublure logarithmique 8 bpc.

Point noir 10 bits Point noir (densité minimale) pour la conversion d'un élément logarithmique Cineon 10 bits par canal. **Point noir interne** Point noir utilisé pour l'élément dans Adobe Premiere Pro. **Point blanc 10 bits** Point blanc (densité maximale) pour la conversion d'un élément logarithmique Cineon 10 bits par canal. **Point blanc interne** Point blanc utilisé pour l'élément dans Adobe Premiere Pro.

Gamma Augmentez ou diminuez la valeur Gamma pour éclaircir ou assombrir respectivement les tons moyens. **Ecrêtage des hautes lumières** Valeur d'écrtage utilisée pour la correction des lumières intenses. Si le réglage des zones plus claires assombrit trop le reste de l'image, utilisez l'option Ecrêtage des hautes lumières pour ajuster ces lumières intenses. Si les tons clairs ont l'apparence de taches blanches, augmentez la valeur Ecrêtage des hautes lumières jusqu'à ce que les détails soient visibles. Une valeur d'écrtage élevée peut s'avérer nécessaire pour une image dont le contraste est élevé.

Effets vidéo

Effet Code temporel

Cet effet superpose un code temporel à l'affichage de votre vidéo afin de créer des scènes identifiables et de collaborer plus facilement avec les membres de l'équipe et les clients. L'affichage du code temporel indique si l'élément est progressif ou entrelacé. Si l'élément est une vidéo entrelacée, le symbole indique si la trame est le champ supérieur ou inférieur. Les réglages dans l'effet Code temporel vous permettent de contrôler la position, la taille et l'opacité de l'affichage, ainsi que les options de format et de source.

Position Règle la position horizontale et verticale du code temporel. **Taille** Indique le corps des caractères. **Opacité** Définit l'opacité de la case noire à l'arrière-plan du code temporel. **Symbole de champ** Active ou désactive l'affichage du symbole de champ entrelacé à droite du code temporel. **Format** Spécifie si le code temporel est affiché au format SMPTE, en nombre d'images, ou en pieds et en images de film 35 mm ou 16 mm. **Source du code temporel** Choisit la source du code temporel :

Découper Affiche le code temporel à partir de 0 dès le début de l'élément. **Média** Affiche le code temporel du fichier média. **Générer** Démarre le code temporel en fonction du code temporel de départ défini dans la section Décalage et effectue le décompte en fonction de l'option Affichage du temps.

Remarque : le fait de définir la source du code temporel sur Générer active le champ Début du code temporel. Vous pouvez alors définir une heure de début personnalisée.

Affichage du temps Définit la base de temps utilisée par l'effet Code temporel. Par défaut, cette option correspond à la base de temps du projet lorsque l'option Source du code temporel indique Élément. **Décalage** Ajoute ou retranche des images du code temporel affiché. Le curseur de décalage présente une limite de plus ou moins 50 images. Pour des valeurs plus élevées, cliquez sur le texte réactif Décalage et entrez le nombre d'images. **Texte de libellé** Affiche un libellé à trois caractères à gauche du code temporel. Vous avez le choix entre Aucun, Automatique et Objectif 1 à 9.

Consultez [ce didacticiel vidéo](#) pour savoir comment procéder pour que l'effet Code temporel démarre et s'arrête à certains points de votre vidéo .

Transitions Fondu vidéo

Transition Fondu additif

La transition Fondu additif ajoute les informations de couleur de l'élément B à l'élément A, puis soustrait les informations de couleur de l'élément A depuis l'élément B.

Transition Fondu enchaîné

La transition Fondu enchaîné fait disparaître progressivement l'élément A pour faire place à l'élément B. Le Fondu enchaîné peut également être utilisé au début ou à la fin d'un élément pour créer un fondu en entrée ou en sortie à partir du noir. Stan Arthur explique comment procéder dans [une brève vidéo](#).

Transition Fondu au noir

La transition Fondu au noir effectue un fondu de l'élément A vers le noir, puis applique un fondu au blanc à l'élément B.

Remarque : l'utilisation de la transition Fondu au noir au début ou à la fin d'un élément affecte également une vidéo sur une piste inférieure, ce qui peut être inattendu lorsqu'on souhaite simplement créer un fondu en entrée/sortie de l'élément ciblé. Il peut alors être préférable d'utiliser la transition Fondu enchaîné, comme l'explique Stan Arthur [dans ce didacticiel vidéo](#).

Transition Fondu au blanc

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la transition Fondu au blanc, visionnez la [vidéo de formation en ligne](#) disponible sur le site Web de Total Training.

Transition Fondu par points

La transition Fondu par points effectue un fondu de l'élément A vers l'élément B à l'aide d'un algorithme d'interpolation. Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes :

Épaisseur du contour Augmente la taille de l'interpolation. La valeur par défaut est 0. **Couleur du contour** Détermine la couleur utilisée pour l'interpolation. La couleur par défaut est le noir. **Qualité du lissage** Par défaut, cette fonction est désactivée.

Transition Fondu du film


Fondu du film est une transition de fondu qui se dégrade dans un espace colorimétrique linéaire (gamma = 1.0). La transition Fondu du film se dégrade d'une manière plus réaliste ; grosso modo, les fondus apparaissent comme ils le devraient.

Voir aussi

[Utilisation de l'effet Correcteur chromatique tridimensionnel d'Adobe Premiere Pro](#)

Supprimer le scintillement

Il arrive parfois que les lignes fines et les frontières nettes scintillent dans des affichages entrelacés, notamment de nombreux écrans de téléviseur. L'option Filtre anti-scintillement, située dans l'onglet Options d'effet, sous l'effet Trajectoire, peut réduire ou supprimer ce désagrément. Plus vous augmentez l'intensité du filtre, plus le scintillement s'atténue. En contrepartie, l'image devient plus floue. Les valeurs du filtre doivent être relativement hautes lorsque les images comportent beaucoup de frontières nettes et ont un niveau de contraste élevé.

1. Sélectionnez un élément dans le panneau Montage, puis cliquez sur l'onglet Options d'effet.
2. Cliquez sur le triangle en regard du titre Trajectoire pour ouvrir les commandes Trajectoire.
3. Cliquez sur le triangle en regard du titre du Filtre anti-scintillement.
4. Faites glisser le curseur du Filtre anti-scintillement vers la droite pour augmenter l'intensité du filtre.
5. Appuyez sur la barre d'espace pour prévisualiser l'élément. Augmente l'intensité du filtre si le scintillement existe toujours ou la diminue si l'image est trop floue.
 *Vous pouvez modifier l'intensité du Filtre anti-scintillement pendant la durée d'un élément en affectant des valeurs différentes aux images clés.*

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Entrelacement et ordre des trames

Vidéo entrelacée, vidéo non entrelacée et balayage progressif


Dominance et inversion de trame

Créer des éléments entrelacés ou non entrelacés

Modification de l'ordre des trames d'un élément

Vidéo entrelacée, vidéo non entrelacée et balayage progressif

[Haut de la page](#)



Comparaison entre le balayage de champs vidéo entrelacés et le balayage progressif d'une image vidéo non entrelacée.

A. Pour la vidéo entrelacée, l'ensemble du champ supérieur (lignes impaires) est tout d'abord représenté à l'écran, de haut en bas, d'une seule traite. **B.** Ensuite, l'ensemble du champ inférieur (lignes paires) est représenté à l'écran, de haut en bas, d'une seule traite. **C.** Pour la vidéo non entrelacée, l'ensemble de l'image (toutes les lignes dans l'ordre) est représenté à l'écran, de haut en bas, d'une seule traite.

L'entrelacement est une technique développée pour transmettre les signaux de télévision en utilisant des bandes passantes limitées. Dans un système entrelacé, la moitié des lignes horizontales de chaque image vidéo est transmise en une seule fois. En raison de la vitesse de transmission, de la rémanence de l'affichage et de la persistance visuelle, le spectateur perçoit chaque image avec une résolution complète. Toutes les normes de télévision analogique utilisent l'entrelacement. Les normes de télévision numérique reposent sur les systèmes entrelacés et non entrelacés. En règle générale, les signaux entrelacés sont générés à partir d'un balayage entrelacé tandis que les signaux non entrelacés sont générés à partir d'un balayage progressif.

Chris Pirazzi livre, sur le [site Web Lurker's Guide to Video](#), de nombreux détails techniques sur les trames et l'entrelacement.

Trish et Chris Meyer proposent diverses ressources traitant de l'entrelacement, ainsi que de l'ordre, de la dominance, du rendu et de la séparation des trames :

- Article (PDF) de présentation de l'entrelacement et de la séparation des trames sur le [site Web Artbeats](#)
- Article de présentation de l'entrelacement et de l'ordre des trames sur le [site Web ProVideo Coalition](#)
- Article explicatif des termes ordres des trames et dominance de trames sur le [site Web ProVideo Coalition](#)
- Pour plus d'informations sur l'exportation d'un fichier vidéo PsF (progressive segmented frame) d'Adobe Premiere Pro au moyen d'Adobe Media Encoder, [suivez cette discussion](#) sur le forum des utilisateurs d'Adobe Premiere Pro.
- [En savoir plus sur le format PsF.](#)

Dominance et inversion de trame

[Haut de la page](#)

Les trames d'un élément peuvent être inversées par rapport à leur état d'acquisition initiale, et ce, pour différentes raisons :

- La trame dominante de la carte d'acquisition vidéo utilisée pour l'acquisition du métrage était l'inverse de celle du matériel source.
- La trame dominante du matériel source était l'inverse de celle du logiciel de montage vidéo ou d'animation utilisé en dernier lieu pour le

rendu de l'élément.

- L'élément était défini pour une lecture en marche arrière.

[Haut de la page](#)

Créer des éléments entrelacés ou non entrelacés

En général, l'entrelacement n'est pas visible par le spectateur. Cependant, la lecture d'un élément au ralenti, un arrêt sur image ou l'exportation d'une trame en tant qu'image fixe permet de faire apparaître une seule trame distinctement. Aussi, il est généralement préférable de désentrelacer l'image, c'est-à-dire de remplacer des paires de trames entrelacées consécutives par des images non entrelacées uniques. Adobe Premiere Pro peut générer ces nouvelles images non entrelacées à partir des trames dans une ou deux images source.

Un autre effet indésirable peut naître de la discordance entre l'ordre des champs d'un élément et celui d'une séquence. Le paramètre Ordre des champs indique si la trame des lignes impaires (trame supérieure) ou paires (trame inférieure) doit être dessinée en premier. Ainsi, le fait de placer, dans une séquence, un élément avec un ordre de trames supérieures en utilisant l'ordre de trames inférieures peut se traduire par une lecture saccadée. Vous pouvez remédier à ce problème en inversant l'ordre des trames de l'élément, de telle sorte qu'il corresponde à celui du projet. Pour inverser l'ordre des trames, utilisez l'option Inverser la trame dominante.

1. Sélectionnez un élément dans un panneau Montage ou dans le panneau Projet. Sélectionnez Élément > Options vidéo > Options de trame.
2. Sélectionnez Inverser la trame dominante pour modifier l'ordre de lecture des trames de l'élément.
3. Sélectionnez l'une des options Corrections suivantes :

Aucune N'applique aucune des options de traitement. La sélection de cette option ne désactive pas l'option Inverser la trame dominante.


Entrelacer les images consécutives Transforme chaque paire d'images à balayage progressif contiguës (non entrelacées) en deux trames entrelacées composées d'une seule image. De plus, l'élément s'exécute au double de sa fréquence d'images d'origine. Cette option est pratique pour entrelacer des éléments créés par des applications d'animation incapables de générer des images entrelacées. Idéalement, vous pouvez l'utiliser pour convertir des animations à balayage progressif à 60 i/s en vidéo entrelacée à 30 i/s.

Désentrelacer systématiquement Convertit les trames entrelacées en images non entrelacées à balayage progressif. Cette option est pratique pour les éléments que vous souhaitez lire au ralenti ou en mode d'arrêt sur image. Elle supprime une seule trame (en conservant la trame dominante spécifiée pour le projet dans l'option Trames, dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Nouvelle séquence). Elle interpole ensuite les lignes manquantes sur la base des lignes de la trame dominante.

Remarque : dans le cas d'une séquence où l'option Aucune trame (balayage progressif) est sélectionnée dans le menu Trames, l'option Désentrelacer systématiquement conserve la trame supérieure. Cependant, si vous sélectionnez également Inverser la trame dominante dans ce type de séquence, l'option Désentrelacer systématiquement conserve la trame inférieure.

Supprimer le scintillement Empêche le scintillement des détails horizontaux minces d'une image en rendant légèrement floues les deux trames. Un objet aussi mince qu'une ligne de balayage scintille, car il peut apparaître dans une seule des deux trames. Cette option applique un flou de 50 % aux lignes consécutives ; elle ne désentrelace pas l'élément. Elle se révèle particulièrement utile pour les graphiques qui contiennent de fines lignes horizontales.

4. Cliquez sur OK.

 Pour améliorer l'aspect de la vidéo lorsque la vitesse de l'élément est différente de 100 %, activez la fusion d'images. Sélectionnez Élément > Options vidéo > Fusion d'images.

[Haut de la page](#)

Modification de l'ordre des trames d'un élément

Dans le panneau Projet, vous pouvez modifier l'ordre de trames de toutes les occurrences d'un élément dans l'ensemble des séquences d'un projet.

1. Dans le panneau Projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément dont vous souhaitez modifier l'ordre des trames.
2. Sélectionnez Modifier > Métrage.
3. Sélectionnez l'option Ordre des champs de votre choix.
4. Cliquez sur OK.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)


Modification et personnalisation des transitions

- [Affichage des transitions dans le panneau Options d'effet](#)
- [Ajustement de l'alignement des transitions](#)
- [Déplacement simultané d'une découpe et d'une transition](#)
- [Modification de la durée de transition](#)
- [Repositionnement du centre d'une transition](#)
- [Modification des réglages de transition](#)

[Haut de la page](#)


Affichage des transitions dans le panneau Options d'effet

Le panneau Options d'effet permet de modifier les réglages d'une transition qui a été placée dans une séquence. Les réglages varient d'une transition à une autre. Dans le panneau Options d'effet, les éléments adjacents et la transition s'affichent au format Déroulement A/Déroulement B.



Transition dans le panneau Options d'effet

A. Bouton de lecture d'une transition **B.** Prévisualisation des transitions **C.** Sélecteur d'extrémité **D.** Prévisualisation des éléments **E.** Curseurs Début et Fin **F.** Élément A (premier élément) **G.** Transitions **H.** Élément B (second élément) **I.** Indicateur d'instant présent

- Pour ouvrir la transition dans le panneau Options d'effet, cliquez dessus dans le panneau Montage.
- Pour afficher ou masquer l'échelle de temps dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer le panneau Montage . S'il y a lieu, élargissez le panneau pour afficher ce bouton et l'activer.
- Pour lire la transition dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le bouton Lire la transition. Le Moniteur du programme n'est pas affecté.
- Pour afficher les images des éléments actuels dans le panneau Options d'effet, sélectionnez Afficher les images.
- Pour prévisualiser une image spécifique de la transition, cliquez sur le bouton Lire la transition. Faites ensuite glisser l'indicateur d'instant présent jusqu'à l'image souhaitée dans l'échelle de temps du panneau Options d'effet.

Remarque : les images clés ne peuvent pas être utilisées avec les transitions. Pour les transitions, le mode Montage du panneau Options d'effet sert à régler l'alignement et la durée des transitions.

[Dans cet article de blog](#) sur le site Web d'Adobe, Kevin Monahan explique comment créer de nouvelles transitions à partir des effets dans Adobe Premiere Pro.

[Haut de la page](#)


Ajustement de l'alignement des transitions

Vous pouvez modifier l'alignement d'une transition ajoutée entre deux éléments dans le panneau Montage ou Options d'effet. Une transition ne doit pas obligatoirement être centrée ou strictement alignée par rapport à la découpe. Vous pouvez faire glisser la transition pour la repositionner par rapport à la découpe.

Remarque : vous ne pouvez pas transformer une transition à deux côtés en transition à un seul côté. Si vous réalignez une transition à deux côtés sur le début ou la fin d'un élément, elle utilisera alors les poignées de l'élément adjacent.



Alignement d'une transition dans le panneau Montage


1. Effectuez un zoom avant dans le panneau Montage afin de voir clairement la transition.
2. Faites ensuite glisser la transition sur la découpe afin de la repositionner.




Déplacement de la transition dans le panneau Montage afin de la repositionner

Alignement d'une transition à l'aide du panneau Options d'effet

1. Cliquez deux fois sur la transition dans le panneau Montage pour ouvrir le panneau Options d'effet.
2. Si l'échelle de temps du panneau Options d'effet n'est pas visible, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer la fenêtre Montage  dans le panneau Options d'effet. S'il y a lieu, élargissez le panneau pour afficher ce bouton et l'activer.
3. Dans l'échelle de temps du panneau Options d'effet, placez le pointeur sur le centre de la transition pour faire apparaître l'icône Transition par glissement , puis faites glisser la transition à votre convenance. Pour un contrôle plus précis, agrandissez l'échelle de temps.
 - Pour centrer la transition sur la ligne de découpe, cliquez deux fois sur la transition dans le panneau Options d'effet, puis sélectionnez Centre de découpe.
 - Pour placer la transition entière dans l'élément précédant le point de montage, faites glisser la transition vers la gauche pour en aligner la fin sur le point de montage. Vous pouvez également cliquer deux fois sur la transition dans le panneau Options d'effet, puis sélectionner Fin de découpe.
 - Pour placer la transition entière dans l'élément suivant le point de montage, faites glisser la transition vers la droite pour en aligner le début sur le point de montage. Vous pouvez également cliquer deux fois sur la transition dans le panneau Options d'effet, puis sélectionner Début de découpe.
 - Pour répartir des parties inégales de la transition dans chaque élément, faites glisser la transition légèrement vers la gauche ou vers la droite. Pour un contrôle plus précis, agrandissez l'échelle de temps.



Glissement de la transition dans l'échelle de temps du panneau Options d'effet


 Vous pouvez également choisir une option dans le menu Alignement du panneau Options d'effet. L'option Démarrage personnalisé s'affiche uniquement lorsque vous faites glisser la transition vers un emplacement personnalisé sur la découpe.



Déplacement simultané d'une découpe et d'une transition

[Haut de la page](#)

Le panneau Options d'effet permet de modifier l'emplacement de la découpe. Déplacez la découpe pour modifier les points d'entrée et de sortie des éléments sans affecter la longueur de la séquence. Au fur et à mesure que vous déplacez la découpe, la transition est modifiée.

Remarque : vous ne pouvez pas déplacer la découpe au-delà de la fin d'un élément. Si les deux éléments ne comportent aucune image raccordée au-delà de la découpe, vous ne pouvez pas repositionner la découpe.

1. Cliquez deux fois sur la transition dans le panneau Montage pour ouvrir le panneau Options d'effet.
2. Si l'échelle de temps du panneau Options d'effet n'est pas visible, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer la fenêtre Montage  dans le panneau Options d'effet. S'il y a lieu, élargissez le panneau pour afficher ce bouton et l'activer.

3. Dans l'échelle de temps du panneau Options d'effet, placez le pointeur sur la transition, sur la ligne verticale mince indiquant la découpe. L'icône Transition par glissement  se transforme en icône Montage par propagation .
4. Faites glisser la découpe comme vous le souhaitez. (Vous ne pouvez pas déplacer la découpe au-delà de la fin d'un élément.)



Modification de la durée de transition

[Haut de la page](#)




Vous pouvez modifier la durée d'une transition dans le panneau Montage ou Options d'effet. La durée par défaut des transitions est généralement d'une seconde.

l'allongement de la durée d'une transition nécessite que l'un des éléments ou les deux disposent de suffisamment d'images raccordées pour pouvoir accepter une transition plus longue. (Voir Poignées d'éléments et transitions.)

Modification de la durée d'une transition dans le panneau Montage

❖ Dans le panneau Montage, placez le pointeur de la souris sur la fin de la transition pour faire apparaître l'icône d'ajustement du point d'entrée  ou du point de sortie , puis faites-la glisser.

Modification de la durée d'une transition dans le panneau Options d'effet

1. Cliquez deux fois sur la transition dans le panneau Montage pour ouvrir le panneau Options d'effet.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans l'échelle de temps du panneau Options d'effet, placez le pointeur de la souris sur la transition pour faire apparaître l'icône d'ajustement du point d'entrée  ou du point de sortie , puis faites-la glisser. Si l'échelle de temps du panneau Options d'effet n'est pas visible, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer la fenêtre Montage  dans le panneau Options d'effet. S'il y a lieu, élargissez le panneau pour afficher ce bouton et l'activer.)
 - Faites glisser la valeur Durée ou sélectionnez-la et Saisissez une nouvelle valeur. La longueur de la transition change en fonction de l'option d'alignement sélectionnée :

Centre de découpe ou Démarrage personnalisé Les points de départ et de fin de la transition se déplacent de façon uniforme dans des directions opposées.

Début de découpe Seule la fin de la transition se déplace.

Fin de découpe Seul le début de la transition se déplace.

Définition de la durée par défaut des transitions

Si vous modifiez la durée par défaut, la nouvelle valeur n'a aucun effet sur les transitions déjà créées.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales.
2. Modifiez la valeur de la commande Durée par défaut de la transition vidéo ou Durée par défaut de la transition audio ; cliquez ensuite sur OK.

Repositionnement du centre d'une transition

[Haut de la page](#)

Certaines transitions, telles que Diaphragme rond, sont placées autour d'un centre. Dès lors qu'une transition possède un centre repositionnable, vous pouvez faire glisser un petit cercle dans la zone de prévisualisation A du panneau Options d'effet.

1. Cliquez sur la transition dans le panneau Montage pour ouvrir le panneau Options d'effet.
2. Dans la zone de prévisualisation A du panneau Options d'effet, faites glisser le petit cercle pour repositionner le centre de la transition. (Certaines transitions ne disposent pas de point central réglable.)



Centre par défaut (gauche) et centre repositionné (droite)

Modification des réglages de transition

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez une transition en cliquant dessus dans le panneau Montage.
2. Dans le panneau Options d'effet, définissez les réglages suivants :

Sélecteurs d'extrémité Modifie l'orientation ou le sens de la transition. Cliquez sur la flèche du sélecteur d'extrémité dans la vignette de la transition. Par exemple, la transition Portes coulissantes peut être orientée verticalement ou horizontalement. Une transition ne contient pas de sélecteur d'extrémité si son orientation est unique ou si l'orientation ne s'applique pas.

Curseurs Début et Fin Définit le pourcentage de transition terminée au début et à la fin de la transition. Maintenez la touche Maj enfoncée pour déplacer simultanément les curseurs Début et Fin.

Afficher les images Affiche les images de départ et de fin des éléments.

Épaisseur du contour Ajuste l'épaisseur du contour de la transition (facultatif). Par défaut, aucun contour n'est visible. Certaines transitions en sont dépourvues.

Couleur du contour Définit la couleur du contour de la transition. Cliquez deux fois sur l'échantillon de couleur ou utilisez la pipette pour choisir la couleur.

Inverser Lit la transition en sens inverse. Par exemple, la transition Balayage radio s'exécute dans le sens antihoraire.

Qualité du lissage Ajuste le lissage des contours de la transition.

Personnalisée Modifie les réglages propres à la transition. La plupart des transitions ne disposent pas de réglages personnalisés.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Trajectoire : position, mise à l'échelle et rotation d'un élément

Réglage de la position, de l'échelle et de la rotation

Mise à l'échelle des éléments

Animation de la trajectoire dans le Moniteur du programme

Réglage ou animation des points d'ancrage de l'élément


Réglage de la position, de l'échelle et de la rotation


[Haut de la page](#)

L'effet Trajectoire permet de positionner, de mettre à l'échelle ou de faire pivoter un élément dans une image vidéo. Pour animer des éléments, vous devez définir des images clés pour les propriétés Trajectoire.

Par défaut, l'effet Trajectoire s'applique à chaque élément que vous ajoutez au panneau Montage en tant qu'effet fixe. Vous pouvez afficher et régler les propriétés d'effet Trajectoire dans le panneau Options d'effet en cliquant sur le triangle en regard du nom Trajectoire. Les propriétés Trajectoire peuvent être manipulées directement dans le Moniteur du programme ou au moyen des commandes dans le panneau Options d'effet. Les propriétés Trajectoire peuvent être gérées au moyen des poignées Bézier.




Par défaut, un élément s'affiche à 100 % de sa taille originale au centre du Moniteur du programme. Les valeurs de position, d'échelle et de rotation sont calculées à partir du point d'ancrage de l'élément qui se trouve par défaut au centre de celui-ci.

Les propriétés Position, Echelle et Rotation étant des propriétés spatiales, le Moniteur du programme convient bien pour les modifier car il est plus simple. Lorsque vous cliquez sur l'icône Transformation  en regard de l'effet Trajectoire dans le panneau Options d'effet, des poignées apparaissent sur l'élément dans le Moniteur du programme qui vous permettent de manipuler directement l'élément et de régler les propriétés de l'effet Trajectoire. Le point d'ancrage de l'élément s'affiche également dans le Moniteur du programme, mais vous pouvez uniquement le modifier dans le panneau Options d'effet. Toutefois, le Moniteur du programme met à jour les modifications que vous apportez au point d'ancrage de l'élément au fur et à mesure.


 Parmi les effets standard qui permettent de manipuler directement les éléments dans le Moniteur du programme, citons : Quatre coins, Recadrage, Cache de transparence, Effets d'éclairage, Dédoublage, Transformation et Tourbillon. Cette possibilité est indiquée par l'icône Transformation en regard du nom de l'effet dans le panneau Options d'effet.

Vous pouvez régler la position, l'échelle et la rotation d'un élément, ainsi que les lumières des effets d'éclairage, en manipulant directement les poignées dans le Moniteur du programme. Vous pouvez également régler les propriétés au moyen des commandes du panneau Options d'effet.

Remarque : il est également possible de manipuler directement les effets suivants : Quatre coins, Recadrage, Cache de transparence, Dédoublage, Transformation et Tourbillon.

1. Sélectionnez un élément dans le panneau Montage, puis déplacez l'indicateur d'instant présent  à l'emplacement d'une image au sein de l'élément. Assurez-vous que la case Echelle uniforme de l'effet Trajectoire n'est pas cochée.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - (Effets d'éclairage uniquement) Appliquez les effets d'éclairage à l'élément, puis cliquez sur l'icône Transformation  en regard d'Effets d'éclairage dans le panneau Options d'effet.
 - (Effet Trajectoire uniquement) Cliquez sur l'élément dans le Moniteur du programme ou cliquez sur l'icône Transformation  en regard de Trajectoire dans le panneau Options d'effet.

Les poignées et le point d'ancrage de l'élément apparaissent dans le Moniteur du programme.

3. Dans le Moniteur du programme, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour positionner un élément ou un effet d'éclairage, cliquez sur l'élément ou sur le contour d'effet et faites-le glisser pour le repositionner. Ne faites pas glisser une poignée pour repositionner l'élément ou l'effet d'éclairage.
 - Pour mettre à l'échelle librement, faites glisser une poignée d'angle.
 - Pour mettre à l'échelle une seule dimension, faites glisser une poignée latérale (pas un angle).
 - Pour effectuer une mise à l'échelle proportionnelle, faites glisser une poignée d'angle en maintenant la touche Maj enfoncée.
- Remarque :** lorsque vous utilisez l'effet Trajectoire pour redimensionner des images à plus de 100 %, celles-ci risquent de donner l'impression d'être en blocs ou pixélisées.
- Pour faire pivoter un élément ou un effet, positionnez le pointeur légèrement à l'extérieur des poignées, afin que le pointeur se transforme en icône Rotation , puis faites-le glisser. Pour l'effet Trajectoire, vous pouvez également faire glisser par un mouvement circulaire jusqu'à ce que l'élément pivote du nombre de fois souhaitées pour créer des rotations multiples.
 - Pour mettre à jour uniquement l'aperçu filaire de l'image, faites glisser une poignée quelconque en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée. Cela peut donner des résultats plus rapides pour les éléments de grande taille ou les systèmes lents.

💡 Pour animer la trajectoire, le redimensionnement ou la rotation au cours du temps, définissez des images clés alors que vous manipulez l'élément ou l'effet dans le Moniteur du programme.

Détails sur la mise à l'échelle dans [Adobe Premiere Pro](#), ainsi que d'autres informations sur le traitement CUDA.

Dans ce didacticiel vidéo, Andrew Devis explique comment effectuer un panoramique et un zoom et comment utiliser l'effet Quatre coins.


Sur le site Web Layers Magazine, Franklin McMahon propose un didacticiel vidéo qui explique comment utiliser l'effet Trajectoire pour déplacer, redimensionner et animer des éléments.

Mise à l'échelle des éléments

[Haut de la page](#)

Lorsque vous faites glisser un élément dans une séquence, Adobe Premiere Pro conserve la taille de l'image et centre l'élément dans l'image du programme par défaut. Vous pouvez également mettre à l'échelle automatiquement des éléments importés à la taille d'image par défaut du projet. Vous pouvez remettre à l'échelle l'élément sans déformation si son rapport L/H en pixels a été interprété correctement.

Mise à l'échelle des éléments manuellement

1. Faites glisser l'élément dans une séquence et sélectionnez l'élément.
2. Ouvrez le panneau Options d'effet.
3. Cliquez sur la flèche  en regard de l'effet Trajectoire pour afficher les trajectoires.
4. Cliquez sur la flèche à côté de la commande Echelle sans l'effet Trajectoire pour afficher le curseur Echelle.
5. Déplacer le curseur Echelle à gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter la taille de l'image.

Ajustement d'éléments à la taille de l'image

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac OS) sur un élément du panneau Montage.
2. Sélectionnez Ajuster à la taille de l'image.

Andrew Devis explique dans ce didacticiel vidéo le fonctionnement de la préférence Ajuster par défaut à l'image.

Mise à l'échelle des éléments automatiquement

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Sélectionnez Ajuster par défaut à l'image.
3. Cliquez sur OK.

Animation de la trajectoire dans le Moniteur du programme

[Haut de la page](#)

Vous pouvez créer des animations, des recouvrements par le coin et partager un écran en manipulant directement un élément dans le Moniteur du programme, et en définissant des images clés pour l'effet Trajectoire. Modifiez la position et l'échelle d'un élément dans le Moniteur du programme pour afficher les éléments dans les pistes en dessous et créer des compositions intéressantes.


Lorsque vous animez la position d'un élément, la trajectoire de cet élément est représentée par une trajectoire dans le Moniteur du programme. Les X blancs représentent les positions des images clés, les lignes en pointillés représentent les positions des images interpolées et le symbole de point d'ancrage circulaire de l'élément représente un endroit de l'élément, par défaut son centre, dans l'image en cours. L'espacement entre les points représente la vitesse entre les images clés : un espacement large indique une trajectoire rapide et des pointillés serrés indiquent une trajectoire plus lente.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'une trajectoire aux éléments dans Adobe Premiere Pro, consultez cette vidéo de Jan Ozer pour Learn by Video et Video2Brain.

Animer un élément dans le Moniteur du programme

Lorsque l'effet Trajectoire est sélectionné dans le panneau Options d'effet, vous pouvez manipuler un élément dans le Moniteur du programme.

Pour créer une animation, définissez des images clés pour une ou plusieurs propriétés de l'effet Trajectoire (par exemple, Position).






1. Sélectionnez un élément dans le panneau Montage.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez l'effet Trajectoire dans le panneau Options d'effet.
 - Cliquez sur l'image dans le Moniteur du programme.
 - Cliquez sur l'icône Transformation  en regard de Trajectoire dans le panneau Options d'effet.

Des poignées apparaissent aux contours de l'élément dans le Moniteur du programme.

Remarque : si les poignées de l'élément n'apparaissent pas, sélectionnez un facteur de zoom inférieur dans le Moniteur du programme pour afficher la zone de travail grise autour de l'image vidéo.


3. Déplacez l'indicateur d'instant présent jusqu'à l'image où commencer l'animation (n'importe quelle image située entre les points d'entrée et

de sortie actuels de l'élément).

4. Dans le panneau Options d'effet, développez l'effet Trajectoire et cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation  en regard de chacune des propriétés à définir en ce point. Une icône d'image clé s'affiche à l'emplacement de l'indicateur d'instant présent pour cette propriété.
5. Dans le Moniteur du programme, modifiez la valeur de l'image clé en positionnant le pointeur près de l'une des huit poignées pour utiliser l'un des outils suivants :
 - le pointeur Sélection  pour définir la valeur de la position ;
 - le pointeur Rotation  pour définir la valeur de rotation ;
 - le pointeur Echelle  pour définir la valeur de l'échelle.**Remarque :** si les poignées de l'élément disparaissent, resélectionnez l'effet Trajectoire dans le panneau Options d'effet.
6. Déplacez l'indicateur d'instant présent, dans le panneau Montage ou Options d'effet, jusqu'au point où définir la nouvelle valeur pour la propriété (et par conséquent une nouvelle image clé).
7. Manipulez l'élément dans le Moniteur du programme afin de définir une nouvelle valeur pour chaque propriété pour laquelle vous avez défini des images clés à l'étape 3. Une nouvelle icône Image clé apparaît dans le panneau Options d'effet au niveau de l'indicateur d'instant présent.
8. Répétez les étapes 5 et 6 si nécessaire.
 Lorsque vous animez un élément, il peut être utile de réduire le niveau de zoom du Moniteur du programme. De cette façon, la zone de collage visible est plus grande hors de l'écran et vous pouvez l'utiliser pour positionner l'élément hors de l'écran.
9. Dans le panneau Options d'effet, faites glisser la poignée Bézier pour une image clé Propriété du filtre d'anti-scintillement afin de contrôler l'accélération de la modification pour cette propriété.


Modifier les images clés Position dans une trajectoire

Vous pouvez modifier la valeur d'une image clé Position et, ce faisant, la trajectoire, en faisant glisser l'image clé Position (représentée par un X blanc) dans le Moniteur du programme.

1. Sélectionnez un élément intégrant des images clés avec un effet Trajectoire.
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur l'icône Transformation  en regard de Trajectoire. La trajectoire de l'élément apparaît dans le Moniteur du programme.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour déplacer une image clé existante, faites glisser la poignée de cette dernière dans le Moniteur du programme.
 - Pour créer une nouvelle image clé Position, placez l'indicateur d'instant présent entre des images clés existantes et faites glisser l'élément du Moniteur du programme vers l'emplacement souhaité. Une nouvelle image clé apparaît dans le panneau Options d'effet, dans le Moniteur du programme et dans l'élément du panneau Montage.**Remarque :** cette procédure modifie la valeur de la position à l'emplacement de l'image clé. Pour modifier le minutage des images clés, déplacez les icônes d'image clé dans le panneau Options d'effet.

Déplacer un élément le long d'une courbe

Vous pouvez déplacer un élément le long d'une courbe en utilisant les poignées Bézier dans le Moniteur du programme.

1. Sélectionnez un élément dans le panneau Montage.
2. Déplacez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Montage ou Options d'effet au point où commencer l'animation (n'importe quelle image située entre les points d'entrée et de sortie actuels de l'élément).
3. Cliquez sur le triangle en regard de la commande Trajectoire du panneau Options d'effet.
4. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation  en regard de la commande Position pour définir la première image clé.
5. Faites glisser l'indicateur d'instant présent du panneau Montage ou Options d'effet vers l'image où vous souhaitez terminer l'animation.
6. Dans le Moniteur du programme, faites glisser l'élément vers l'emplacement où vous souhaitez qu'il termine sa trajectoire.

Une trajectoire reliant les points d'entrée et de sortie de l'élément apparaît dans le Moniteur du programme. De petites poignées Bézier apparaissent à une extrémité de cette trajectoire.
7. Faites glisser une poignée Bézier ou les deux dans une direction quelconque afin de créer des courbes dans la trajectoire.
8. Dans le panneau Options d'effet, cliquez avec le bouton droit (Windows) ou cliquez avec Contrôle (Mac OS) sur une image clé Position.
9. Sélectionnez un type d'accélération dans le menu Interpolation temporelle ou Interpolation spatiale.
10. Faites glisser l'indicateur d'instant présent vers la première image clé, puis appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS) pour prévisualiser la trajectoire de l'élément.

Réglage ou animation des points d'ancrage de l'élément

[Haut de la page](#)

Par défaut, un point d'ancrage d'élément est défini très exactement au centre de celui-ci. Toutefois, vous pouvez modifier la position d'un élément


par rapport à son image ou à sa trajectoire en déplaçant son point d'ancrage. Vous pouvez même modifier l'emplacement du point d'ancrage de l'élément à votre convenance afin qu'il puisse bouger par rapport à son image ou à sa trajectoire. Vous pouvez animer le point d'ancrage de l'élément, par exemple, pour créer un effet panoramique de l'image.

1. Dans le panneau Montage, placez l'indicateur d'instant présent au début d'un élément.
2. Cliquez sur l'élément dans le Moniteur du programme.

Le point d'ancrage apparaît au centre de l'élément.



Point d'ancrage de l'élément dans le Moniteur du programme

3. Sélectionnez l'onglet Options d'effet et, s'il y a lieu, cliquez sur le triangle en regard du titre Trajectoire pour ouvrir les commandes Trajectoire.
4. Faites glisser la commande horizontale du point d'ancrage vers la gauche (la valeur diminue) pour décaler le point d'ancrage vers la gauche de l'élément, ou faites-la glisser vers la droite (la valeur augmente) pour la décaler vers la droite.
5. Faites glisser la commande verticale du point d'ancrage vers la gauche (la valeur diminue) pour remonter le point d'ancrage dans l'élément, ou faites-la glisser vers la droite (la valeur augmente) pour la faire descendre.
6. Cliquez sur le bouton Ajouter/Supprimer une image clé  pour définir l'image clé.
7. (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point d'ancrage de l'élément dans le temps, amenez l'indicateur d'instant présent dans le panneau Options d'effet ou Montage à un autre emplacement temporel. Affectez de nouvelles valeurs aux commandes d'ancrage horizontale et verticale.

Une autre image clé marque l'emplacement du point d'ancrage de l'élément à l'image sélectionnée.

8. (Facultatif) Pour définir la fréquence des modifications à l'emplacement du point d'ancrage, faites glisser les poignées du graphique Vitesse du point d'ancrage.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Vue d'ensemble des transitions: application de transitions

Poignées d'éléments et transitions

Transitions à un et à deux côtés

Application de transitions

Application d'une transition entre deux éléments

Application d'une transition à un côté


Spécification et application des transitions par défaut

Copier et coller une transition

Remplacement d'une transition

Une transition permet de passer d'un plan à l'autre dans une scène. Une découpe simple est généralement utilisée pour passer d'un plan à l'autre, mais dans certains cas il peut être souhaitable d'utiliser une transition entre deux plans de façon à passer progressivement de l'un à l'autre. Adobe Premiere Pro propose de nombreuses transitions applicables à une séquence. Une transition peut être subtile, comme un fondu simple ou enchaîné, ou plutôt esthétique, comme une page tournée ou une roue tournante. Généralement, une transition est placée sur une découpe, de façon à inclure les deux éléments. Cependant, vous pouvez également appliquer une transition uniquement au début ou à la fin d'un élément.

Par défaut, la juxtaposition de deux éléments dans le panneau Montage provoque une coupure, dans laquelle la dernière image d'un élément est simplement suivie de la première image de l'élément suivant. Lorsque vous souhaitez mettre en évidence ou ajouter un effet spécial à un changement de scène, vous pouvez ajouter diverses transitions telles que des balayages, des zooms et des fondus. Les transitions s'appliquent au montage dans le panneau Effets et se retouchent dans les panneaux Montage et Options d'effet.

Les transitions sont disponibles dans le dossier Transitions vidéo ou Transitions audio du panneau Effets. Adobe Premiere Pro propose un grand nombre de transitions, telles que des fondus, des balayages, des glissements et des zooms. Ces transitions sont classées par type dans des chutiers .

Pour visionner un didacticiel vidéo qui explique comment appliquer et ajuster les transitions, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Pour visualiser et imprimer un didacticiel sur les transitions, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Franklin McMahon propose, sur le site Web Layers Magazine, [un didacticiel vidéo](#) dans lequel il explique comment appliquer des transitions et définir la transition par défaut.

Phil Hawkins, d'Infinite Skills, propose [deux didacticiels vidéo Premiere Pro](#) traitant de l'application de transitions.

[Dans cet article de blog](#) sur le site Web d'Adobe, Kevin Monahan explique comment créer de nouvelles transitions à partir des effets dans Adobe Premiere Pro.


 *Vous pouvez créer des chutiers personnalisés afin de classer les transitions selon votre convenance. (Voir Utiliser les chutiers.)*

Poignées d'éléments et transitions

[Haut de la page](#)

Le plus souvent, vous ne souhaitez pas que des transitions surviennent pendant l'action principale d'une scène. Par conséquent, les transitions fonctionnent mieux avec des poignées ou des images supplémentaires, situées au-delà des points d'entrée et de sortie définis pour l'élément.


La poignée située entre le point d'entrée et l'heure de début du média d'un élément est parfois appelée matériel de tête. Celle qui est située entre le point de sortie et l'heure de fin du média est parfois appelée matériel de fin.



Elément avec des poignées

A. Début du média B. Poignée C. Point d'entrée D. Point de sortie E. Poignée F. Fin du média

Dans certains cas, il peut arriver que le média source ne contienne pas suffisamment d'images pour les poignées des éléments. Si vous appliquez une transition et que la durée de la poignée est inférieure à la durée de la transition, une alerte vous signale que les images seront répétées pour couvrir la durée. Si vous décidez de poursuivre, la transition apparaît dans le panneau Montage avec des barres d'avertissement diagonales.



Transition utilisant des images dupliquées

💡 Pour optimiser les résultats, faites une prise de vue des médias source, puis procédez à leur acquisition avec suffisamment de poignées au-delà des points d'entrée et de sortie de la durée réelle de l'élément à utiliser.

Transitions à un et à deux côtés

[Haut de la page](#)

Les transitions sont généralement à deux côtés, c'est-à-dire qu'elles combinent le dernier contenu vidéo ou audio de l'élément avant la découpe au premier contenu après la découpe. Cependant, vous pouvez placer une transition de façon à ce qu'elle affecte uniquement le début ou la fin de l'élément. Une transition appliquée à un seul élément est appelée transition à un côté. Un élément peut être immédiatement adjacent à un autre élément ou figurer seul sur une piste. Pour appliquer des transitions à deux côtés, l'élément avant la découpe doit avoir une poignée à la fin et l'élément après la découpe doit avoir une poignée au début. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Application de transitions.

Les transitions à un seul côté permettent de mieux contrôler l'enchaînement des éléments. Par exemple, vous pouvez appliquer à un élément un effet de fermeture en fondu au moyen de la transition Cube pivotant et à l'élément adjacent un effet d'ouverture en fondu au moyen de la transition Fondu par points.


Les transitions vidéo à un côté effectuent des ouvertures et des fermetures en fondu à partir d'un état transparent, et non à partir du noir. Le contenu en dessous de la transition dans le panneau Montage s'affiche dans la partie transparente de la transition (partie de l'effet qui affiche normalement les images de l'élément adjacent dans une transition à deux côtés). Si l'élément se trouve sur la piste vidéo 1 ou ne comporte aucun élément en dessous, les parties transparentes s'affichent en noir. Si l'élément se trouve sur une piste au-dessus d'un autre élément, cet élément apparaît dans la transition, ce qui lui donne l'apparence d'une transition à deux côtés.



Transition à un côté avec un élément en dessous (gauche), transition à un côté sans élément en dessous (droite)

💡 Si vous voulez utiliser des fondus basés sur la couleur noire, sélectionnez l'effet Fondu au noir. L'option Fondu au noir ne révèle pas les éléments sous-jacents, car le fondu s'effectue vers le noir.

Dans le panneau Montage ou Options d'effet, une transition à deux côtés comporte une barre noire diagonale tandis qu'une transition à un côté est divisée dans sa diagonale par une zone sombre et une zone claire.



Types de transition

A. Transition à deux côtés utilisant des images dupliquées **B.** Transition à deux côtés **C.** Transition à un côté

Remarque : si une transition à deux côtés doit répéter les images (plutôt qu'utiliser des images raccordées), l'icône de transition contient des diagonales supplémentaires. Les lignes couvrent la zone où elle a utilisé les images répétées. (Voir Poignées d'éléments et transitions.)

Application de transitions

[Haut de la page](#)

Pour ajouter une transition entre deux éléments (centrée sur la ligne de découpe), les éléments doivent se trouver sur la même piste, sans espace entre eux. Vous pouvez ajuster l'alignement de manière interactive lorsque vous déplacez la transition dans le panneau Montage. La façon dont la transition peut-être alignée entre les éléments varie selon que les éléments contiennent des images raccordées ou non. Le pointeur se transforme pour indiquer les options d'alignement lorsque vous le déplacez sur la découpe :

- Si les deux éléments contiennent des images raccordées au point de découpe, vous pouvez centrer la transition par rapport à la découpe ou l'aligner sur l'un des côtés de la découpe de façon à ce qu'elle commence ou se termine à la découpe.
- Si aucun des deux éléments n'a été ajusté, la transition est automatiquement centrée par rapport à la découpe, et les images du premier ou du second élément, ou des deux, sont répétées pour remplir la durée de la transition. Des barres diagonales apparaissent sur les transitions qui utilisent des images répétées.
- Si seul le premier élément a été ajusté, la transition s'aligne automatiquement sur le point d'entrée de l'élément suivant. Dans ce cas, la transition utilise les images du premier élément ajusté et ne répète pas les images dans le second élément.
- Si seul le deuxième élément a été ajusté, la transition s'aligne automatiquement sur le point de sortie du premier élément. Dans ce cas, la transition utilise les images du second élément ajusté et ne répète pas les images du premier élément.


La durée par défaut d'une transition audio ou vidéo est d'une seconde. Si une transition contient des images raccordées, mais pas suffisamment pour toute la durée, Adobe Premiere Pro règle la durée en fonction des images présentes. Vous pouvez modifier la durée et l'alignement d'une transition après l'avoir ajoutée.

Remarque : les commandes de transition agissent simultanément sur tous les éléments de piste audio fusionnés. Toutefois, le ciblage du montage doit être activé pour appliquer la transition audio par défaut à plusieurs pistes audio à la fois. La transition audio souhaitée doit être le paramètre par défaut sélectionné par l'utilisateur et vous devez utiliser la commande Appliquer la transition audio. Si vous faites glisser et déposez la transition, elle s'appliquera à une seule piste audio.

Application d'une transition entre deux éléments

[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Effets, recherchez la transition que vous désirez utiliser. Pour cela, développez le chutier Transitions vidéo, puis développez le dossier contenant la transition à utiliser.
2. Pour placer une transition entre deux éléments, faites-la glisser sur la découpe située entre ces deux éléments, puis relâchez le bouton de la

souris lorsque l'icône Centre de découpe  apparaît.

Remarque : lorsque vous déplacez la transition sur des débuts ou des fins d'éléments dans un panneau Montage, la zone couverte par la transition est mise en évidence.


3. Si une boîte de dialogue contenant des réglages de transition apparaît, définissez les options, puis cliquez sur OK.

Pour prévisualiser la transition, jouez la séquence ou faites glisser l'indicateur d'instant présent sur la transition.

Application d'une transition à un côté

[Haut de la page](#)


1. Dans le panneau Effets, recherchez la transition que vous désirez utiliser. Pour cela, développez le chutier Transitions vidéo, puis développez le dossier contenant la transition à utiliser.
2. Pour placer une transition sur une découpe unique, faites-la glisser dans le panneau Montage tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'icône Fin de découpe ou Début de découpe apparaît.

Icône Fin de découpe  Aligne la fin de la transition sur la fin du premier élément.

Icône Début de découpe  Aligne le début de la transition sur le début du second élément.

Remarque : lorsque vous déplacez la transition sur des débuts ou des fins d'éléments dans un panneau Montage, la zone couverte par la

transition est mise en évidence.

 Pour placer une transition à la fin d'un élément qui n'est pas adjacent à un autre, faites-la glisser. N'effectuez pas l'opération de déplacement en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée. La transition se transforme automatiquement en transition à un côté.


Pour prévisualiser la transition, jouez la séquence ou faites glisser l'indicateur d'instant présent sur la transition.

Spécification et application des transitions par défaut

[Haut de la page](#)

Vous pouvez définir une transition vidéo et une transition audio comme transitions par défaut et rapidement les appliquer entre les éléments dans une séquence. Les icônes de transition par défaut sont indiquées par un contour rouge dans le panneau Effets. Les fondus enchaînés et les fondus croisés à puissance constante sont préconfigurés comme transitions vidéo et audio par défaut.

Si vous employez souvent une autre transition, vous pouvez la définir comme transition par défaut. Lorsque vous modifiez le réglage de la transition par défaut, vous modifiez le réglage par défaut pour tous les projets. La modification de la transition par défaut n'a aucune incidence sur les transitions déjà appliquées aux séquences.

 Si vous souhaitez appliquer la transition par défaut à la plupart ou à l'ensemble des éléments d'une séquence, pensez à utiliser la commande *Automatiser à la séquence*. *Automatiser à la séquence* place la vidéo par défaut et la transition audio entre tous les éléments ajoutés. Voir *Ajout automatique d'éléments à une séquence*.

Spécification d'une transition par défaut

1. Sélectionnez Fenêtre > Effets et développez le volet Transitions vidéo ou Transitions audio.
2. Sélectionnez la transition que vous souhaitez définir par défaut.
3. Cliquez sur le bouton de menu du panneau Effets ou cliquez sur la transition avec le bouton droit de la souris.
4. Sélectionnez Définir la sélection comme transition par défaut.

Définition de la durée de la transition par défaut

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Première Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
 - Cliquez sur le bouton de menu du panneau Effets. Sélectionnez Durée de la transition par défaut.
2. Modifiez la valeur de l'option Durée par défaut de la transition vidéo ou Durée par défaut de la transition audio, puis cliquez sur OK.

Ajout de la transition par défaut entre deux éléments

Vous pouvez appliquer la transition par défaut à des paires d'éléments adjacentes sur une ou plusieurs pistes.

1. Cliquez sur un ou plusieurs en-têtes de piste pour cibler la ou les pistes auxquelles vous souhaitez ajouter la transition.
2. Placez l'indicateur d'instant présent au point de montage, à l'endroit où la ou les paires d'éléments se touchent. Pour atteindre un point de montage, cliquez sur les boutons Atteint le point de montage suivant et Atteint le point de montage précédent du Moniteur du programme.
3. Sélectionnez Séquence > Appliquer la transition vidéo ou Séquence > Appliquer la transition audio, selon les pistes cibles.
Remarque : vous pouvez ajouter la transition vidéo par défaut entre des éléments d'une piste vidéo en appuyant sur les touches Ctrl+D (Windows) ou Commande+D (Mac OS). Vous pouvez ajouter la transition audio par défaut entre deux éléments d'une piste audio en appuyant sur les touches Ctrl+Maj+D (Windows) ou Commande+Maj+D (Mac OS).

Application de transitions par défaut entre des éléments sélectionnés

Vous pouvez appliquer les transitions audio et vidéo par défaut à toute sélection d'au moins deux éléments. Les transitions par défaut sont appliquées à tout point de montage au niveau duquel deux éléments sélectionnés se touchent. L'emplacement ne dépend ni de la position de l'indicateur d'instant présent, ni du fait que ces éléments se trouvent ou non sur des pistes ciblées. Les transitions ne sont pas appliquées à l'endroit où un élément sélectionné touche soit un élément non sélectionné, soit ne touche aucun élément.

1. Dans le panneau Montage, sélectionnez au moins deux éléments. Pour les sélectionner, utilisez la touche Maj ou faites glisser un rectangle de sélection sur les éléments.
2. Sélectionnez Séquence > Appliquer des transitions par défaut à la sélection.

Copier et coller une transition

[Haut de la page](#)

Vous pouvez copier toute transition d'une séquence et la coller sur n'importe quelle ligne de découpe d'une piste du même type : transitions vidéo sur des pistes vidéo et transitions audio sur des pistes audio.

1. Sélectionnez une transition dans une séquence.
2. Sélectionnez Edition > Copier.
3. Déplacez l'indicateur d'instant présent sur la ligne de découpe où vous souhaitez coller la transition.

4. Sélectionnez Edition > Coller.

- Lorsque vous collez une transition à deux côtés dans un emplacement du même type, la transition reste inchangée.
- Lorsque vous collez une transition à deux côtés dans un emplacement à un seul côté, elle est convertie en transition à un seul côté.
- Lorsque vous collez une transition à un seul côté dans un emplacement à deux côtés, elle est convertie en transition à deux côtés.

Remplacement d'une transition

[Haut de la page](#)

❖ Faites glisser la nouvelle transition audio ou vidéo du panneau Effets vers la transition existante dans la séquence.

Lors du remplacement d'une transition, l'alignement et la durée sont conservés. Cependant, les réglages de l'ancienne transition sont remplacés par les réglages par défaut de la nouvelle transition.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Animation et images clés

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Ajout, navigation et définition d'images clés

Affichage des images clés et des graphiques

Déplacement de l'indicateur d'instant présent sur une image clé

Ajout, sélection et suppression des images clés

Modification des valeurs d'une image clé

L'animation d'une propriété consiste à modifier sa valeur au fil du temps. Dans Adobe Premiere Pro, il est possible d'animer les propriétés de l'effet en leur attribuant des images clés.

Une image clé marque le moment où vous spécifiez une valeur, telle qu'une position spatiale, l'opacité ou le volume audio. Les valeurs entre les images clés sont interpolées. Pour faire varier une propriété au fil du temps, au moins deux images clés sont nécessaires : une image clé pour la valeur au début de la variation, l'autre pour la valeur à la fin de la variation.

Maxim Jago [explique et illustre l'animation à l'aide d'images clés](#) dans une vidéo de « Getting Started with Adobe Premiere Pro » sur le site Web Video2Brain.


Affichage des images clés et des graphiques



[Haut de la page](#)


Les panneaux Options d'effet et Montage vous permettent de régler le minutage et les valeurs des images clés, mais leur fonctionnement est différent. Le panneau Options d'effet affiche toutes les propriétés d'effet, les images clés et les méthodes d'interpolation simultanément, alors que les éléments du panneau Montage affichent une seule propriété d'effet à la fois. Dans le panneau Options d'effet, vous disposez d'un contrôle total sur les valeurs des images clés. Dans un panneau Montage, vous disposez d'un contrôle limité. Ainsi, vous ne pouvez pas y modifier les valeurs qui utilisent les coordonnées x et y, telles que Position. Cependant, vous pouvez effectuer des réglages au niveau des images clés sans passer par le panneau Options d'effet.

Les graphiques des panneaux Montage et Options d'effet affichent les valeurs de chaque image clé et les valeurs interpolées entre celles-ci. Lorsque le graphique d'une propriété d'effet est régulier, la valeur de la propriété reste stable entre les images clés. Lorsque le graphique est irrégulier, la valeur d'une propriété augmente ou diminue entre les images clés. Vous pouvez affecter la vitesse et le lissé des changements de propriété d'une image clé à l'autre. Il vous suffit de modifier la méthode d'interpolation et de régler les courbes de Bézier.

Affichage des images clés dans le panneau Options d'effet

Si vous avez ajouté des images clés à un élément de séquence, vous pouvez les afficher dans le panneau Options d'effet. Tout effet contenant des propriétés d'images clés possède des icônes de synthèse des images clés  lorsque l'effet est réduit. L'icône de synthèse des images clés apparaît dans le titre de l'effet et correspond à toutes les images clés des propriétés individuelles présentes dans l'effet. La synthèse des images clés ne peut pas être manipulée ; elle est disponible uniquement pour référence.

1. Sélectionnez un élément dans le panneau Montage.
2. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Afficher/Masquer la fenêtre Montage  dans le panneau Options d'effet afin d'afficher le montage des effets. Le cas échéant, vous pouvez élargir le panneau Options d'effet pour rendre visible le bouton Afficher/Masquer la fenêtre Montage.
3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle situé à gauche du nom de l'effet pour agrandir l'effet à afficher. Les images clés apparaissent dans la bande de montage des Options d'effet.
4. (Facultatif) Pour afficher les graphiques Valeur et Vitesse d'une propriété d'effet, cliquez sur le triangle en regard de l'icône Activer/Désactiver l'animation .




Options d'effet

A. Graphique Valeur B. Graphique Vitesse

Affichage des images clés et des propriétés dans le panneau Montage


Si vous avez ajouté des images clés pour animer un effet, vous pouvez les afficher, ainsi que leurs propriétés, dans le panneau Montage. Pour les effets audio et vidéo, vous pouvez afficher les images clés spécifiques à chaque élément dans le panneau Montage. Pour les effets audio, le panneau Montage vous permet également d'afficher les images clés d'une piste complète. Chaque élément ou piste peut afficher une propriété différente. Cependant, dans une piste ou un élément individuel, vous ne pouvez afficher les images clés que d'une seule propriété à la fois.



Commandes d'image clé de piste dans le panneau Montage


A. Triangle Réduire/développer une piste B. Afficher les images clés (vidéo) C. Bouton Atteindre l'image clé précédente D. Bouton Ajouter/Supprimer l'image clé E. Bouton Atteindre l'image clé suivante

Les segments qui relient les images clés forment un graphique représentant les modifications des valeurs des images clés ainsi que la durée de l'élément ou de la piste. Le réglage des images clés et des segments fait varier la forme du graphique.




Commandes d'image clé de piste dans le panneau Montage

A. Propriétés d'effet de la piste B. Représentation graphique de l'image clé C. Images clés de piste audio D. Images clés d'élément vidéo E. Propriétés d'effet des éléments



Info-bulle Image clé

A. Code temporel B. Valeur de la propriété

1. (Facultatif) Si la piste est réduite, cliquez sur le triangle à gauche de son nom pour la développer.
2. Pour une piste vidéo, cliquez sur le bouton Afficher les images clés , et choisissez l'une des options suivantes dans le menu :

Afficher les images clés Affiche le graphique et les images clés de tout effet vidéo appliqué aux éléments de la piste. Un menu d'effets apparaît en regard du nom de l'élément, vous permettant de choisir l'effet que vous souhaitez afficher.

Afficher les poignées d'opacité Affiche le graphique et les images clés de l'effet Opacité de chaque élément de la piste.

Masquer les images clés Masque les graphiques et les images clés de tous les éléments de la piste.

3. Pour une piste audio, cliquez sur le bouton Afficher les images clés  et choisissez l'un des éléments suivants dans le menu :

Afficher les images clés des éléments Affiche le graphique et les images clés de tout effet audio appliqué aux éléments de la piste. Un menu d'effets apparaît en regard du nom de l'élément, vous permettant de choisir l'effet que vous souhaitez afficher.


Afficher le volume des éléments Affiche le graphique et les images clés de l'effet Volume de chaque élément de la piste.

Afficher les images clés des pistes Affiche le graphique et les images clés de tout effet audio appliqué à la piste complète. Un menu d'effets apparaît au début de la piste, vous permettant de choisir l'effet que vous souhaitez afficher.

Afficher le volume des pistes Affiche le graphique et les images clés de l'effet Volume appliqué à la piste complète.


Masquer les images clés Masque les graphiques et les images clés de tous les éléments de la piste.

4. (Facultatif) Utilisez la commande Zoom avant pour agrandir l'élément afin que le menu d'effets apparaisse en haut de la piste. Vous pouvez également faire glisser les extrémités au-dessus et en dessous du nom de la piste pour augmenter la hauteur de celle-ci.



Faire glisser pour augmenter la hauteur d'une piste

5. (Facultatif) Faites glisser les extrémités d'un en-tête de piste pour modifier la hauteur d'une piste. Pour une piste vidéo, faites glisser le haut de la piste. Pour une piste audio, faites glisser le bas de la piste. Pour redimensionner toutes les pistes développées, maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement.
6. (Facultatif) Si vous avez choisi Afficher les images clés, Afficher les images clés des éléments ou Afficher les images clés des pistes aux étapes 2 et 3, cliquez sur le menu d'effets. Choisissez ensuite l'effet qui contient des images clés.



Choix d'une option du menu d'effets

7. Placez le pointeur directement sur une image clé pour que sa propriété s'affiche dans une info-bulle.

L'info-bulle contient l'emplacement de l'image clé, ainsi que la propriété et les options associées que vous avez définies dans le panneau Options d'effet. Ces informations vous permettent de positionner avec précision les images clés. Vous pouvez noter rapidement la valeur que vous avez définie pour une image clé, ainsi que comparer l'emplacement et les changements de valeurs de deux images clés ou plus.

Définition de l'affichage des images clés du panneau Montage


Vous pouvez spécifier les types d'images clés affichées dans les pistes du panneau Montage. Vous avez également la possibilité de déterminer si les images clés doivent être affichées ou non par défaut. Ainsi, vous pouvez choisir de masquer les images clés par défaut afin d'éviter de les activer ou de les modifier par inadvertance lors du montage d'un élément.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Générales (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Générales (Mac OS).
2. Cliquez sur le triangle du champ Nouvelles pistes audio de montage pour ouvrir le menu, puis sélectionnez l'une des options.
3. Cliquez sur le triangle du champ Nouvelles pistes vidéo de montage pour ouvrir le menu, puis sélectionnez l'une des options.

Les panneaux Options d'effet et Montage contiennent des boutons de navigation, munis de flèches droite et gauche pour déplacer l'indicateur d'instant présent d'une image clé à l'autre. Dans le panneau Montage, le bouton de navigation est activé une fois que vous avez activé les images clés pour une propriété d'effet.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le panneau Montage ou Options d'effet, cliquez sur un bouton de navigation. La flèche vers la gauche positionne l'indicateur d'instant présent dans l'image clé précédente. La flèche vers la droite positionne l'indicateur d'instant présent dans l'image clé suivante.
- (Panneau Options d'effet uniquement) Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, faites glisser l'indicateur d'instant présent pour l'aligner sur une image clé.



Boutons de navigation

A. Boutons de navigation dans le panneau Options d'effet B. Indicateur d'instant présent C. Boutons de navigation dans le panneau Montage

Ajout, sélection et suppression des images clés

[Haut de la page](#)

Ajout des images clés


Vous pouvez ajouter des images clés dans le panneau Montage ou Options d'effet à l'instant présent. Utilisez le bouton Activer/Désactiver l'animation du panneau Options d'effet pour activer le processus d'animation par image clé.

Remarque : Pour créer des images clés dans une piste ou sur un élément, il n'est pas nécessaire d'activer l'affichage des images clés.

1. Dans le panneau Montage, sélectionnez l'élément qui contient l'effet à animer.
2. Si vous souhaitez ajouter et modifier des images clés dans le panneau Montage, les images clés de la piste audio ou vidéo doivent être visibles.

Remarque : si vous ajoutez des images clés à un effet fixe (Trajectoire, Opacité ou Volume) dans le panneau Montage, vous pouvez ignorer l'étape 3.

3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer l'effet à ajouter aux images clés, puis cliquez sur l'icône Activer/Désactiver l'animation afin d'activer les images clés pour une propriété d'effet.



Un clic sur le bouton Activer/Désactiver l'animation permet d'activer les images clés pour une propriété d'effet à l'instant présent.


4. Effectuez l'une des opérations suivantes pour afficher le graphique de la propriété d'effet :
 - (Panneau Options d'effet) Cliquez sur le triangle pour développer la propriété d'effet et afficher ses graphiques Valeur et Vitesse.
 - (Panneau Montage) Sélectionnez la propriété d'effet dans le menu d'effets en regard du nom de la piste ou de l'élément.
5. Déplacez l'indicateur d'instant présent jusqu'au point auquel vous souhaitez ajouter une image clé.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Ajouter/Supprimer une image clé dans le panneau Options d'effet, puis réglez la valeur de la propriété de l'effet.
 - Tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur un graphique d'image clé avec l'outil Sélection ou l'outil Plume, puis réglez la valeur de la propriété d'effet. Vous pouvez ajouter une image clé n'importe où dans un graphique au moyen de l'outil Sélection ou Plume. Il n'est pas nécessaire de positionner l'indicateur d'instant présent.

Remarque : pour ajouter des images clés, il n'est pas nécessaire d'utiliser une touche de modification avec l'outil Plume, contrairement

à l'outil de sélection.

- (Panneau Options d'effet uniquement) Réglez les commandes pour une propriété d'effet. Cela crée automatiquement une image clé au niveau de l'indicateur d'instant présent.

7. Répétez les étapes 5 et 6 si nécessaire pour ajouter des images clés et régler les propriétés d'effet.

 Si vous souhaitez apporter des réglages supplémentaires, utilisez le bouton de navigation dans le panneau Options d'effet pour accéder à une image clé existante. Cette technique est également pratique pour configurer les images clés pour d'autres effets.

Sélection des images clés

Pour modifier ou copier une image clé, vous devez tout d'abord la sélectionner dans un panneau Montage. Les images clés désélectionnées paraissent creuses, tandis que les images clés sélectionnées paraissent pleines. En revanche, vous pouvez faire glisser les segments entre les images clés directement, sans les sélectionner. Les segments s'ajustent automatiquement lorsque vous modifiez les images clés qui définissent leurs extrémités.

❖ Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour sélectionner une image clé, utilisez l'outil Sélection ou Plume et cliquez sur l'icône Image clé dans le panneau Montage.
- Pour sélectionner plusieurs images clés contiguës ou non dans un panneau Montage, cliquez avec l'outil Sélection ou Plume tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

Remarque : lorsque vous positionnez l'outil Sélection ou Plume sur une image clé, le pointeur s'affiche avec une icône d'image clé .

- Pour sélectionner plusieurs images clés en faisant glisser le curseur dans le panneau Montage, utilisez l'outil Plume pour tracer un cadre de sélection autour des images clés. Pour ajouter d'autres images clés à la sélection existante, faites glisser la souris tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

 Dans le panneau Options d'effet, vous pouvez également faire glisser et sélectionner plusieurs images clés à l'aide de l'outil Sélection.

- Pour sélectionner toutes les images clés d'une propriété donnée dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le nom de la propriété de calque. Par exemple, cliquez sur Position pour sélectionner toutes les images clés de la propriété Position pour une couche.

Suppression des images clés

Si vous n'avez plus besoin d'une image clé, vous pouvez la supprimer facilement dans une propriété d'effet, soit dans le panneau Options d'effet, soit dans le panneau Montage. Vous pouvez supprimer toutes les images clés à la fois ou désactiver les images clés pour la propriété de l'effet. Dans les Options d'effet, lorsque vous désactivez les images clés à l'aide du bouton Activer/Désactiver l'animation, les images clés existantes sont supprimées et vous ne pouvez pas créer d'images clés tant que ces dernières ne sont pas réactivées.

1. Assurez-vous que les graphiques de la propriété d'effet sont visibles dans le panneau Options d'effet ou Montage.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une ou plusieurs images clés, puis choisissez Edition > Effacer. Vous pouvez également appuyer sur Suppr.
- Positionnez l'indicateur d'instant présent sur l'image clé, puis cliquez sur le bouton Ajouter/Supprimer une image clé.
- (Panneau Options d'effet uniquement) Pour supprimer toutes les images clés d'une propriété d'effet, cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'animation, à gauche du nom de l'effet ou de la propriété. Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK.


Remarque : lorsque vous désactivez le bouton Activer/Désactiver l'animation, les images clés pour cette propriété sont supprimées définitivement et la valeur de cette propriété devient la valeur à l'instant présent. Vous ne pouvez pas restaurer les images clés supprimées en réactivant ce bouton. En cas de suppression accidentelle des images clés, choisissez Edition > Annuler.

Modification des valeurs d'une image clé

[Haut de la page](#)


Modification des graphiques d'images clés dans le panneau Options d'effet

Une fois les images clés activées pour une propriété d'effet, vous pouvez afficher les graphiques Valeur et Vitesse des effets. Les graphiques de valeurs fournissent des informations sur la valeur des images clés non spatiales (telles que la propriété Echelle de l'effet Trajectoire) à tout moment. De même, ils affichent l'interpolation entre les images clés et vous permettent de la régler. Vous pouvez utiliser le graphique Vitesse pour régler avec précision la vitesse de déplacement entre les images clés.





Graphiques Valeur et Vitesse de la propriété d'effet

A. Repère d'image clé B. Graphique indiquant une valeur constante C. Graphique ascendant indiquant une valeur croissante D. Graphique descendant indiquant une valeur décroissante E. Image clé F. Graphique Valeur G. Graphique Vitesse

1. Dans le panneau Montage, sélectionnez un élément contenant un effet avec les images que vous voulez régler.
2. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer les commandes pour l'effet.
3. Cliquez sur le triangle à côté du nom d'une propriété pour afficher ses graphiques Valeur et Vitesse.
Remarque : si aucune image clé n'a été ajoutée, les graphiques apparaissent sous forme de lignes plates.
4. (Facultatif) Pour mieux visualiser un graphique, placez le curseur de l'outil Sélection ou de l'outil Plume sur la ligne située sous un graphique. Lorsque le pointeur prend la forme d'un pointeur de segment , faites-le glisser pour augmenter la hauteur de la zone graphique.
5. Utilisez l'outil Sélection ou l'outil Plume pour faire glisser une image vers le haut ou vers le bas sur le graphique Valeur, en modifiant la valeur de la propriété de l'effet.
Remarque : sur un graphique Valeur ou Vitesse, vous ne pouvez pas déplacer une image clé vers la gauche ou la droite pour modifier son instant présent. Faites plutôt glisser une marque d'image clé sur le graphique en utilisant l'outil Sélection ou l'outil Plume.

Modification des graphiques d'images clés dans le panneau Montage

1. Assurez-vous que le panneau Montage comprend au moins un élément contenant au moins un effet avec des images clés. Sélectionnez cet élément et sélectionnez le panneau Options d'effet.
2. Vérifiez que les images clés de l'élément ou de la piste sont visibles dans le panneau Montage.
3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle à côté du contrôle que vous voulez régler pour afficher ses graphiques Valeur et Vitesse.
4. Dans le menu d'effets qui s'affiche après le nom de l'élément ou de la piste, sélectionnez la propriété à régler. Si le menu d'effets ne s'affiche pas, agrandissez le panneau Montage.
5. Utilisez l'outil Sélection ou Plume et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour monter plusieurs images clés ou des images clés non adjacentes, sélectionnez-les.
 - Positionnez l'outil Sélection ou Plume sur une image clé ou un segment d'image clé. L'outil Sélection ou Plume prend la forme d'un pointeur d'image clé  ou d'un pointeur de segment d'image clé .
6. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Faites glisser une image clé ou un segment vers le haut ou vers le bas pour modifier la valeur. Lors du déplacement, une info-bulle vous indique la valeur actuelle. En l'absence d'images clés, le déplacement ajuste la valeur de toute la piste ou de l'élément entier.
 - Faites glisser une image clé vers la gauche ou la droite pour modifier sa position dans le temps. Lors du déplacement, une info-bulle vous indique l'instant présent. Si vous amenez une image clé sur une autre image clé, la nouvelle image clé remplace la précédente.

Les graphiques Valeur et Vitesse dans le panneau Options d'effet présentent les modifications apportées aux images clés dans le panneau Montage.

Voir aussi

Déplacement et copie d'images clés

[Déplacement des images clés dans le temps](#)
[Détermination de l'alignement des images clés](#)
[Copier et coller des images clés](#)

Déplacement des images clés dans le temps

[Haut de la page](#)

Remarque : la première image clé utilise toujours l'icône d'image clé de début  et la dernière, l'icône d'image clé de fin .

❖ Utilisez l'outil Sélection ou Plume pour effectuer l'une des opérations suivantes :

- Dans un panneau Montage, sélectionnez une ou plusieurs images clés et faites-les glisser vers le temps voulu.
- Dans le panneau Options d'effet, sélectionnez une ou plusieurs marques d'images clés et faites-les glisser vers le temps voulu.

Remarque : dans le panneau Options d'effet, une ligne noire verticale s'étend au-dessus et sous une image clé sélectionnée. Vous pouvez l'utiliser pour aligner l'image clé sur des points de l'échelle de temps ou sur d'autres objets. Si l'alignement d'images clés est activé, cette ligne devient blanche lorsque l'image clé est alignée sur certains types d'objets ; types que vous pouvez définir à l'aide de la commande *Aligner sur*.

Détermination de l'alignement des images clés

[Haut de la page](#)

Dans le panneau Options d'effet, la fonction d'alignement d'images clés aligne une image clé sur un autre objet lorsque vous la faites glisser à proximité de cet objet. Vous pouvez indiquer si l'alignement des images clés est activé ou non dans le panneau Options d'effet ou encore définir les types d'objets sur lesquels ces images s'alignent.

1. Cliquez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit du panneau Options d'effet pour ouvrir le menu correspondant.
2. Sélectionnez *Aligner sur*. Cochez les objets, tels que des images clés vidéo, sur lesquels l'alignement doit être effectué. Désélectionnez ceux pour lesquels vous ne souhaitez pas effectuer d'alignement. Vous devrez accéder à nouveau à ce sous-menu pour effectuer chaque sélection.

Copier et coller des images clés

[Haut de la page](#)

Vous pouvez copier des images clés et les coller à un nouveau point dans la propriété de l'élément ou dans la même propriété de l'effet dans un élément différent, au moyen du panneau Options d'effet. Pour appliquer rapidement les mêmes valeurs d'image clé à un autre point dans le temps ou à un autre élément ou piste, copiez et collez les images clés dans le panneau Montage.

Copier et coller des images clés dans le panneau Options d'effet

Lorsque vous copiez des images clés dans un autre élément, elles apparaissent dans la propriété correspondante dans l'effet de l'élément cible dans le panneau Options d'effet. La première image clé apparaît au niveau du code temporel actuel et les autres à la suite dans l'ordre relatif. Si l'élément cible est plus court que l'élément source, les images clés qui s'étendent au-delà du point de sortie de l'élément cible sont collées dans l'élément, mais n'apparaissent pas si vous ne désactivez pas l'option *Accrocher à l'élément*. Les images clés restent sélectionnées après avoir été collées. Par conséquent, vous pouvez les déplacer immédiatement dans l'élément cible.

1. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer l'effet et faire apparaître ses contrôles et ses images clés.
2. Sélectionnez une ou plusieurs images clés.
3. Sélectionnez *Edition > Copier*.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Positionnez l'indicateur d'instant présent là où vous voulez afficher la première image clé, puis sélectionnez *Edition > Coller*.
 - Sélectionnez un autre élément, développez la propriété appropriée dans le panneau Options d'effet, positionnez l'indicateur d'instant présent là où vous souhaitez insérer la première image clé, puis choisissez *Edition > Coller*.

 Vous pouvez également copier une image clé en la déplaçant. Dans le panneau Montage du panneau Options d'effet, maintenez la touche *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser une image clés vers un nouvel emplacement.

Copier et coller des images clés dans le panneau Montage

Lorsque vous collez des images clés dans le panneau Montage, l'image clé la plus ancienne apparaît au point de l'instant présent ; les autres images clés suivent dans l'ordre relatif. Les images clés restent sélectionnées après le collage, vous permettant ainsi de régler leur emplacement.

Pour coller des images clés, l'élément ou la piste de destination doit présenter la même propriété que les images copiées. Par ailleurs, Adobe Premiere Pro vous permet de coller des images clés au niveau d'un indicateur d'instant présent uniquement dans un seul élément ou dans une seule piste à la fois. Etant donné que l'indicateur d'instant présent peut couvrir plusieurs pistes vidéo et audio, Adobe Premiere Pro utilise des critères dans l'ordre suivant afin de déterminer où coller les images clés :

- Si l'indicateur d'instant présent se trouve dans un élément sélectionné, les images clés sont collées dans cet élément.
 - Si des images clés audio sont coupées ou copiées, Adobe Premiere Pro les colle dans la première piste présentant une propriété d'effet correspondante, en vérifiant au préalable les pistes audio d'une séquence, puis ses pistes de mixage secondaire et enfin la piste principale.
 - Si aucune des conditions précitées ne permet de trouver une piste vidéo ou audio correspondant à la fois à la propriété des effets et à l'étendue (élément ou piste) des images clés coupées ou copiées, la commande Coller n'est pas disponible. Si, par exemple, vous copiez des images clés de piste audio mais que la piste audio cible affiche des images clés d'élément, vous ne pouvez pas coller les images clés.
1. Dans le panneau Montage, utilisez un menu d'effets de piste ou d'élément pour afficher la propriété qui contient les images clés que vous souhaitez copier.
 2. Sélectionnez une ou plusieurs images clés.
 3. Sélectionnez Edition > Copier.
 4. Dans la bande de montage de la séquence contenant l'élément ou la piste de destination, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez l'élément dans lequel vous voulez coller les images clés.
 - Ciblez la piste vidéo ou audio dans laquelle les images clés copiées doivent apparaître.
 5. Vérifiez que l'élément ou la piste présente la même propriété que les images clés que vous avez copiées, sans quoi la commande Coller n'est pas disponible. Si la propriété n'est pas disponible dans le menu des propriétés d'effet de l'élément ou de la piste, vous devez appliquer le même effet que celui appliqué à l'élément ou à la piste dont les images clés ont été copiées.
 6. Déplacez l'indicateur d'instant présent jusqu'au point auquel vous souhaitez ajouter une image clé.
 7. Choisissez Edition > Coller.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Contrôle des modifications d'effet au moyen de l'interpolation des images clés

Interpolation

Modification de la méthode d'interpolation d'une image clé

Contrôle des modifications au moyen de l'interpolation des images clés Bézier

Affinage de la vitesse d'un effet

Interpolation

[Haut de la page](#)

L'interpolation est le processus de remplissage des données inconnues entre deux valeurs connues. Au niveau des films et vidéos numériques, cela signifie généralement la génération de nouvelles valeurs entre deux images clés. Par exemple, si vous souhaitez qu'un élément graphique (tel qu'un titre) soit déplacé de 50 pixels vers la gauche de l'écran et que vous souhaitez que ce soit le cas dans 15 images, vous définissez la position de l'élément graphique dans la première et la quinzième images et vous les marquez toutes deux en tant qu'images clés. Le logiciel interpole alors les images intermédiaires afin que le mouvement soit régulier. Comme l'interpolation génère toutes les images entre les deux images clés, on parle parfois de création de trajectoire. L'interpolation entre images clés peut être utilisée pour animer un mouvement, des effets, des niveaux sonores, des ajustements d'image, la transparence, des modifications de couleur et de nombreux autres éléments visuels et auditifs.

Interpolation temporelle Applique la méthode d'interpolation sélectionnée aux changements de mouvement. Vous pouvez utiliser l'interpolation temporelle pour déterminer, par exemple, si le déplacement d'un objet est uniforme ou s'il accélère le long d'une trajectoire. L'interpolation temporelle des images clés peut uniquement être appliquée à un petit nombre d'effets dans Adobe Premiere Pro.

Interpolation spatiale Applique la méthode d'interpolation sélectionnée aux changements de forme. Vous pouvez utiliser l'interpolation spatiale pour déterminer, par exemple, si les coins doivent être arrondis ou non. L'interpolation spatiale peut être appliquée aux images clés de nombreux effets dans Adobe Premiere Pro.

Pour visionner un didacticiel vidéo illustrant les différentes utilisations des méthodes d'interpolation spatiale et temporelle, consultez l'article [The Write-on Video Effect In Premiere Pro CS3](#) (L'effet vidéo Tracé dynamique dans Premiere Pro CS3) de Jeff Schell sur le site Web de Digital Media Net.

Dans ce didacticiel vidéo sur le site Web Creative COW, Andrew Devis explique comment effectuer un panoramique et un zoom et comment utiliser l'effet Quatre coins.

Les deux types d'interpolation les plus courants sont l'interpolation linéaire et l'interpolation Bézier. Vous pouvez appliquer l'un ou l'autre de ces types d'interpolation en fonction du type de modification voulu.

Interpolation linéaire Crée une modification à rythme régulier d'une image clé à une autre, chaque image intermédiaire présentant une part égale de la valeur modifiée. Les modifications créées à l'aide de l'interpolation linéaire commencent et se terminent brusquement et se développent à un rythme constant entre chaque paire d'images clés.


Interpolation Bézier Elle permet au taux de variation d'accélérer ou de décélérer selon la forme d'une courbe de Bézier pour accélérer doucement à la première image, puis décélérer lentement pour la seconde.

Modification de la méthode d'interpolation d'une image clé

[Haut de la page](#)

En modifiant et en réglant l'interpolation des images clés, vous obtenez un contrôle précis sur le taux de changement de vos animations. Vous pouvez choisir un type d'interpolation à partir d'un menu contextuel ou vous pouvez directement remplacer un type d'image clé par un autre en modifiant manuellement l'images clé ou les poignées.

Remarque : vous pouvez également utiliser les commandes *Progressif* et *Dégressif* pour régler rapidement l'interpolation des images clés.



A

B

C

Modification de l'interpolation des images clés pour la propriété Position de l'effet Trajectoire

A Image clé spatiale linéaire B. Interpolation Bézier auto C. Interpolation Bézier continue

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans le panneau Options d'effet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une marque d'image clé.
- Dans un panneau Montage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image clé.

2. Choisissez une méthode d'interpolation dans le menu contextuel :

Linéaire Permet d'assurer la fluidité du taux de changement entre les images clés.

Bézier Permet d'ajuster manuellement la forme du graphique, ainsi que le taux de changement, des deux côtés d'une image clé. Vous pouvez créer des changements très lisses au moyen de cette méthode.

Bézier auto Permet d'assurer la fluidité du taux de changement dans une image clé. Lorsque vous changez une valeur d'image clé, les poignées de direction Bézier auto changent afin de conserver la fluidité de la transition entre les images clés.

Bézier continue Permet d'assurer la fluidité du taux de changement dans une image clé. Cependant, contrairement à la méthode d'interpolation Bézier auto, Bézier continue vous permet de régler les poignées de direction manuellement. Lorsque vous changez la forme d'un graphique d'un côté d'une image clé, la forme change également de l'autre côté de l'image clé, afin de conserver une transition régulière.

Par paliers Modifie la valeur d'une propriété sans transition progressive (changements d'effet soudains). Le graphique qui suit une image clé utilisant cette méthode d'interpolation apparaît sous forme de ligne droite horizontale.

Progressif Ralentit les changements de valeur en s'approchant d'une image clé.

Dégressif Accélère progressivement les changements de valeur en s'éloignant d'une image clé.

Remarque : même si les méthodes d'interpolation peuvent modifier le débit de changement d'une propriété entre les images clés, elles ne peuvent pas modifier la durée entre chaque image clé. La durée est déterminée par le temps (ou la distance sur l'échelle de temps) entre les images clés.



A B C D

Méthodes d'interpolation entre les images clés

A. Normal en entrée/en sortie B. Bézier/Bézier continue/Progressif/Dégressif C. Bézier auto D. Par paliers

Contrôle des modifications au moyen de l'interpolation des images clés Bézier

[Haut de la page](#)

Les poignées Bézier sont des commandes bidirectionnelles qui modifient la courbe du segment de droite entre la poignée et le point suivant de part et d'autre. Plus vous éloignez une poignée de son image clé (point central), plus la ligne plie ou s'incurve. La courbe que vous créez en faisant glisser la poignée Bézier détermine la fluidité du changement d'effet lorsque la propriété d'animation entre et sort d'une image clé. Ces poignées vous offrent davantage de contrôle sur les changements dans les animations que le simple choix d'une méthode d'interpolation des images clés. Vous pouvez manipuler les poignées Bézier dans le panneau Montage, le panneau Options d'effet ou le Moniteur du programme.

Création des images clés Bézier

1. Dans le panneau Montage, sélectionnez l'élément qui contient les images clés à ajuster et effectuez l'une des actions suivantes :

- (Panneau Montage) Choisissez la propriété à régler dans le menu d'effets en regard du nom de la piste ou de l'élément. Vous réglez l'interpolation temporelle d'une propriété dans le panneau Montage. Sélectionnez l'élément dans le Moniteur du programme, si vous souhaitez changer l'interpolation spatiale à partir de cet endroit.
- (Panneau Options d'effet) Sélectionnez les marques d'image clé d'une propriété d'effet pour les images clés que vous souhaitez modifier.

2. Pour choisir une méthode d'interpolation d'image clé, effectuez l'une des opérations suivantes :


- (Panneau Montage) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image clé à régler et choisissez une méthode d'interpolation dans le menu.
- (Panneau Options d'effet) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la marque de l'image clé à régler, puis choisissez une méthode d'interpolation dans le menu.

3. Pour remplacer manuellement un type d'image clé par un autre, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'image clé utilise l'interpolation linéaire, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'image clé dans le panneau Montage ou, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur la marque de l'image clé dans le panneau Options d'effet pour la convertir en Bézier. Si vous faites glisser les poignées, la méthode d'interpolation de l'image clé devient Bézier continue.
- Si l'image clé utilise l'interpolation Bézier auto, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur l'image clé et faites glisser une poignée de direction pour la convertir en Bézier. L'interpolation Bézier vous permet de contrôler chaque poignée de direction de façon indépendante. Pour convertir une image clé en Bézier continue, il suffit de faire glisser une poignée.
- Si l'image clé utilise l'interpolation Bézier, Bézier continue ou Bézier auto, maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS)

enfoncée et cliquez sur l'image clé pour la faire passer en Linéaire. Les poignées Bézier disparaissent.


Ajustement des poignées Bézier

1. Affichez l'image clé Bézier que vous voulez modifier.
2. Cliquez sur l'outil Sélection ou sur l'outil Plume , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour définir l'inclinaison de la courbe, faites glisser la poignée Bézier vers le haut ou vers le bas. Déplacer la poignée vers le haut accélère les changements alors que la déplacer vers le bas les ralentit.
 - Pour définir l'étendue de la courbe, faites glisser la poignée Bézier vers la gauche ou la droite.

Affinage de la vitesse d'un effet

[Haut de la page](#)

Dans le panneau Options d'effet, vous pouvez utiliser le graphique Vitesse pour modifier la trajectoire ou le taux de changement d'une valeur juste avant et juste après une image clé. De tels réglages peuvent simuler un mouvement réel. Par exemple, vous pouvez modifier la trajectoire d'un élément afin qu'il ralentisse juste avant une image clé, puis accélère juste après. Vous pouvez contrôler les valeurs approchant et s'éloignant d'une image clé en même temps, ou les définir séparément.



Graphique Vitesse

A. Commandes de vitesse **B.** Poignées de direction entrantes **C.** Poignées de direction sortantes

1. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle pour développer la propriété d'effet avec les images clés que vous souhaitez régler.

Remarque : si aucune image clé n'a été ajoutée, les graphiques apparaissent sous forme de lignes plates.

2. Dans le graphique Valeur, utilisez l'outil Sélection ou Plume pour cliquer sur la marque de l'image clé que vous souhaitez modifier. Cela affiche les poignées de direction et les commandes de vitesse pour l'image clé dans le graphique Vitesse.
3. Dans le graphique Vitesse, utilisez l'outil Sélection ou Plume et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour accélérer l'entrée et la sortie d'une image clé, faites glisser une poignée de direction vers le haut. Les poignées entrantes et sortantes se déplacent ensemble.
 - Pour ralentir l'entrée et la sortie d'une image clé, faites glisser une poignée de direction vers le bas. Les poignées entrantes et sortantes se déplacent ensemble.
 - Pour accélérer ou ralentir uniquement l'entrée d'une image clé, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur la poignée de direction entrante et faites glisser cette poignée vers le haut ou vers le bas.
 - Pour accélérer ou ralentir uniquement la sortie d'une image clé, tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée, cliquez sur la poignée de direction sortante et faites glisser cette poignée vers le haut ou vers le bas.

Remarque : pour relier les poignées entrantes et sortantes, cliquez dessus à nouveau tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.

 - Pour augmenter ou réduire l'influence d'une valeur d'image clé sur l'image clé précédente, faites glisser la poignée de direction entrante vers la gauche ou vers la droite.
 - Pour augmenter ou réduire l'influence d'une valeur d'image clé sur l'image clé suivante, faites glisser la poignée de direction sortante vers la gauche ou vers la droite.

Remarque : l'influence détermine la rapidité avec laquelle le graphique Vitesse atteint la valeur que vous avez définie au niveau de l'image clé, ce qui vous permet de contrôler avec encore plus de précision la forme du graphique.

Les valeurs situées à gauche du graphique Vitesse changent à mesure que vous modifiez celui-ci. Ces nombres représentent les valeurs inférieure et supérieure du graphique Vitesse. Vous pouvez également régler la vitesse en changeant ces valeurs numériques.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Optimisation de l'automatisation des images clés

L'automatisation des modifications audio dans le Mixage audio peut créer plus d'images clés que nécessaire sur la piste audio et entraîner ainsi une dégradation des performances. Pour éviter de créer des images clés inutiles, et assurer ainsi une interprétation de qualité et une dégradation minimale des performances, définissez la préférence Optimisation des images clés d'automatisation. Outre les autres avantages, vous pouvez modifier des images clés individuelles bien plus facilement si elles sont assemblées avec une densité moindre sur la piste.

1. Sélectionnez Edition > Préférences > Audio (Windows) ou Premiere Pro > Préférences > Audio (Mac OS).
2. Dans la zone Optimisation des images clés d'automatisation, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes, puis cliquez sur OK :
Amincissement linéaire des images clés Créez des images clés uniquement aux points qui ne comportent pas de relation linéaire avec les images clés de début et de fin. Par exemple, supposons que vous automatisiez une atténuation de 0 dB à -12 dB. Lorsque cette option est sélectionnée, Adobe Premiere Pro crée uniquement des images clés aux points qui représentent une augmentation de valeur à partir des images clés de début (0 dB) et de fin (-12 dB). Si vous ne sélectionnez pas cette option, Adobe Premiere Pro peut créer plusieurs images clés incrémentielles de valeurs identiques entre ces deux points, selon la vitesse à laquelle vous changez la valeur. Cette option est sélectionnée par défaut.

Réduction de l'intervalle de temps minimum Crée des images clés uniquement à des intervalles supérieurs à la valeur que vous spécifiez. Saisissez une valeur comprise entre 1 et 2000 millisecondes.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Composition

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Composition, couches alpha et réglage de l'opacité des éléments

Couches alpha et caches

Incrustation

Définition d'une opacité d'élément dans le panneau Montage

Conseils de composition

💡 *Adobe After Effects, autre programme d'Adobe Creative Suite Production Premium, fournit une large palette d'outils de composition. Vous pouvez facilement importer dans Adobe Premiere Pro des composites créés avec After Effects.*

Pour créer un composite à partir de plusieurs images, rendez transparentes une ou plusieurs parties des images, afin que les autres images se voient au travers. Pour ce faire, utilisez les fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro, notamment les caches et les effets.

Utilisez l'effet d'opacité pour rendre uniformément transparent ou semi-transparent l'intégralité d'un élément. Vous pouvez définir l'opacité d'un élément donné dans le panneau Options d'effet ou Montage, mais aussi augmenter ou réduire graduellement l'intensité d'un élément en animant l'opacité.

💡 *Si vous souhaitez simplement créer un fondu vers le noir, appliquez à l'élément une transition telle que *Fondu au noir* plutôt que d'animer les images clés d'opacité manuellement.*

Lorsqu'une partie d'un élément est transparente, les informations de transparence sont stockées dans sa couche alpha.

Il est également possible de combiner des images sans modifier la transparence des éléments. Vous pouvez par exemple appliquer des Modes de fusion ou certains Effets de couche pour fusionner en un composite les données graphiques de plusieurs éléments.

Les éléments des pistes supérieures couvrent les éléments des pistes inférieures, à moins que les couches alpha n'indiquent une transparence. Afin de créer un composite des éléments de toutes les pistes visibles, Adobe Premiere Pro combine les éléments en partant des pistes inférieures vers les pistes supérieures. Les zones dans lesquelles toutes les pistes sont vides ou transparentes apparaissent en noir.

L'ordre de rendu affecte l'interaction entre l'opacité et les effets visuels. La liste Effets vidéo est rendue en premier, suivie des effets géométriques tels que Trajectoire, et enfin les réglages de couche alpha sont appliqués. Pour chaque groupe d'effets, ceux-ci sont rendus du haut vers le bas de la liste. L'option Opacité faisant partie de la liste Effets fixes, elle est rendue après la liste Effets vidéo. Si vous voulez que l'opacité soit rendue avant ou après certains effets, ou si vous voulez contrôler des options d'opacité supplémentaires, appliquez l'effet vidéo de réglage alpha.

Dans la boîte de dialogue Métrage, vous pouvez choisir la façon d'interpréter la couche alpha dans un fichier. Sélectionnez l'option Inverser pour permuter les zones d'opacité avec les zones de transparence ou sélectionnez Ignorer pour ne pas du tout utiliser les informations de couche alpha.

💡 *Si vous avez des difficultés à identifier les parties transparentes d'un élément, choisissez Alpha dans le menu de la vue Programme dans le Moniteur du programme. Un autre moyen de distinguer les zones de transparence consiste à ajouter un cache de couleur unie vive sur une piste, sous l'image où vous effectuez l'incrustation.*

Couches alpha et caches

[Haut de la page](#)

Les informations de couleur sont comprises dans trois couches : rouge, vert et bleu. En outre, une image peut comprendre une quatrième couche invisible, appelée couche alpha, qui comprend des informations de transparence.

Une couche alpha permet de stocker les images et leurs informations de transparence dans un seul fichier sans perturber les couches de couleur.

Lorsque vous voyez une couche alpha dans le panneau de composition d'After Effects ou le panneau Moniteur d'Adobe Premiere Pro, le blanc indique une opacité complète, le noir une transparence complète et les nuances de gris une transparence partielle.

Un cache est un calque (ou l'une de ses couches) qui définit les zones transparentes de ce calque ou d'un autre calque. Le blanc définit les zones opaques et le noir définit les zones transparentes. Une couche alpha est souvent utilisée comme cache. Cependant, vous pouvez utiliser un cache autre que la couche alpha lorsqu'une couche ou un calque définit la zone de transparence souhaitée mieux que la couche alpha ou lorsque l'image source ne comprend pas de couche alpha.

De nombreux formats de fichier peuvent inclure une couche alpha, notamment Adobe Photoshop, ElectricImage, FLV, TGA, TIFF, EPS, PDF et Adobe Illustrator. AVI et QuickTime (enregistrés avec une résolution Millions de couleurs+), peuvent également comporter des couches alpha, suivant les codecs utilisés pour générer ces types de fichiers.

[Consultez cet article](#) pour obtenir des instructions sur l'exportation d'une séquence vidéo avec une couche alpha (transparence).

Couches directes et prémultipliées

Les couches alpha stockent les informations de transparence dans les fichiers de manière directe ou prémultipliée. Bien que les couches alpha soient identiques, les couches de couleur diffèrent.

Avec des couches directes (ou sans cache), les informations de transparence sont uniquement stockées dans la couche alpha et non dans l'une

des couches de couleur visibles. Avec des couches directes, les effets de transparence n'apparaissent que lorsque l'image s'affiche dans une application compatible avec les couches directes.

Avec des couches prémultipliées (ou avec cache), les informations de transparence sont stockées dans la couche alpha de même que dans les couches RVB visibles, qui sont multipliées avec une couleur d'arrière-plan. Les couleurs des zones semi-transparentes, telles que les contours progressifs, s'orientent vers la couleur d'arrière-plan en fonction de leur degré de transparence.

Certains logiciels permettent d'indiquer la couleur d'arrière-plan avec laquelle les couches sont prémultipliées. Si ce n'est pas le cas, la couleur d'arrière-plan est généralement le noir ou le blanc.

Les couches directes conservent des informations de couleur plus précises que les couches prémultipliées. Les couches prémultipliées sont compatibles avec un plus grand nombre de programmes, tels qu'Apple QuickTime Player. Souvent, le choix de l'utilisation des images avec couches directes ou prémultipliées a été fait avant que vous ne receviez les éléments à modifier et à composer. Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects reconnaissent les couches directes et les couches prémultipliées, mais lorsqu'un fichier contient plusieurs couches alpha, seule la première est reconnue. Adobe Flash ne reconnaît que les couches alpha prémultipliées.

Incrustation

[Haut de la page](#)

L'incrustation consiste à définir la transparence par une valeur donnée de couleur (à l'aide d'une incrustation couleur ou chrominance) ou de luminance (à l'aide d'une incrustation luminance) dans une image. Lorsque vous incrustez une valeur, tous les pixels ayant la même valeur colorimétrique ou la même valeur de luminance deviennent transparents.

L'incrustation facilite le remplacement d'un arrière-plan de couleur ou de luminance homogène par une autre image, technique particulièrement utile lorsque vous utilisez des objets trop complexes pour les masquer aisément. La technique d'isolation d'un arrière-plan de couleur homogène est souvent appelée filtrage bleu ou filtrage vert, bien que vous ne deviez utiliser ni le bleu ni le vert. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur unie d'arrière-plan.

L'incrustation par différence de couleur définit la transparence par rapport à une image d'arrière-plan de ligne de base donnée. Au lieu d'isoler un écran à une couleur, vous pouvez isoler un arrière-plan arbitraire.

Dans Adobe Premiere Pro, l'incrustation est exécutée au moyen des effets d'incrustation. Pour plus d'informations, voir la section Effets d'incrustation.

Fusion d'éléments avec un effet Cache de transparence

Vous pouvez fusionner les images à l'aide d'un effet Cache de transparence. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'effet Cache de transparence, voir [Effets Cache de transparence à huit, quatre et seize points](#).



Fusion des clips avec un cache à l'aide de l'effet Incrustation Cache de piste

Vous pouvez fusionner les éléments avec un cache (en général, une image en noir et blanc ou une image du module de titrage) à l'aide de l'effet Incrustation Cache de piste. Pour plus d'informations, voir l'article Effet Incrustation Cache de piste.

[Cette vidéo](#) explique comment créer un effet Cache de piste.

Définition d'une opacité d'élément dans le panneau Montage

[Haut de la page](#)


1. Vous pouvez développer l'affichage d'une piste en cliquant sur le triangle en regard de son nom afin de développer ses options.
2. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Afficher les images clés  ou Masquer les images clés , puis choisissez Afficher les pointeurs d'opacité dans le menu. Un étirement horizontal de contrôle de l'opacité apparaît dans tous les éléments de la piste.
Remarque : si la piste ne contient aucune image clé, l'étirement s'affiche sous la forme d'une ligne horizontale qui traverse la piste.
3. Dans le panneau Montage, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'outil Sélection, puis déplacez l'étirement de contrôle de l'opacité vers le haut ou vers le bas.
- Sélectionnez l'outil Plume, puis déplacez l'étirement de contrôle de l'opacité vers le haut ou vers le bas.

La valeur d'opacité et l'instant présent apparaissent sous la forme d'une info-bulle lorsque vous faites glisser.

4. (Facultatif) Pour animer l'effet d'opacité, définissez d'abord des images clés. Sélectionnez l'outil Plume. Maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée et cliquez avec l'outil Plume sur la bande d'étirement de la commande d'opacité, à l'endroit précis où vous souhaitez placer une image clé. Faites ensuite glisser chaque image clé vers le haut ou le bas pour en définir la valeur. Par exemple, pour appliquer un fondu en entrée à un élément, créez une image clé au début de l'élément et une autre quelques secondes plus tard. Faites glisser la première vers le bas de l'élément à une opacité de 0. Faites ensuite glisser la deuxième vers le haut à 100 %.

Pour plus d'informations sur le réglage de l'opacité dans l'onglet Options d'effet du panneau Source, reportez-vous à la section Opacité à la page : Effets fixes.

 Vous pouvez utiliser l'outil Sélection ou Plume pour déplacer des images clés ou des poignées d'opacité. Pour régler la fluidité de l'animation, changez l'interpolation linéaire de l'image clé en interpolation Bézier.

Conseils de composition

Gardez les recommandations suivantes à l'esprit lorsque vous créez un composite d'éléments et de pistes :

- Si vous voulez appliquer la même valeur de transparence à l'intégralité d'un élément, réglez simplement l'opacité de l'élément dans le panneau Options d'effet.
- Il est souvent préférable d'importer un fichier source qui contienne déjà une couche alpha définissant les zones devant être transparentes. Les informations de transparence étant stockées dans le fichier, Adobe Premiere Pro conserve et affiche l'élément avec sa transparence dans toutes les séquences où le fichier est utilisé comme élément.
- Si le fichier source d'un élément ne comporte pas de couche alpha, vous devez alors appliquer la transparence manuellement aux différentes instances de l'élément. Vous pouvez appliquer de la transparence à un élément vidéo d'une séquence en réglant l'opacité de l'élément ou en appliquant des effets.
- Des applications telles qu'Adobe After Effects, Adobe Photoshop et Adobe Illustrator peuvent enregistrer des éléments avec leurs couches alpha initiales ou ajouter des couches alpha, lorsque le fichier est enregistré dans un format prenant ces couches en charge.

Pour plus d'informations sur la composition dans Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo](#) de Jan Ozer pour Learn by Video et Video2Brain.

Eran Stern propose un [didacticiel d'une demi-heure sur la composition](#) dans Adobe Premiere Pro à l'aide des effets UltraKey et Incrustation Cache de piste.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modes de fusion

Référence du mode de fusion

Vous pouvez choisir la manière dont Adobe Premiere Pro fusionne, ou superpose, un élément sur une piste d'un panneau Montage avec un ou plusieurs éléments des pistes inférieures.

Pour plus d'informations sur les modes de fusion Soustraction et Division, [visionnez cette vidéo de Video2Brain](#).

Dans un article sur le site [Web ProVideo Coalition](#). Chris et Trish Meyer expliquent et illustrent les modes de fusion dans Adobe Premiere Pro.

Consultez le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Creative COW, relatif à [la cinquième technique de correction des couleurs : les modes de fusion](#).

Consultez le didacticiel d'Andrew Devis sur le site Creative COW, relatif à [la sixième technique de correction des couleurs : la fusion filmique](#).

Pour plus d'informations sur l'association de calques vidéo au moyen de la fusion dans Adobe Premiere Pro, [visionnez cette vidéo](#) de Jan Ozer pour Learn by Video et Video2Brain.

1. Dans un panneau Montage, placez un élément sur une piste supérieure à celle où est situé l'autre élément. Adobe Premiere Pro superpose, ou fusionne, l'élément de la piste supérieure sur celui de la piste inférieure.
2. Choisissez l'élément dans la piste supérieure, puis sélectionnez le panneau Options d'effet pour le rendre actif.
3. Dans le panneau Options d'effet, cliquez sur le triangle en regard de l'effet Opacité.
4. Faites glisser le curseur Opacité vers la gauche pour définir l'opacité sur une valeur inférieure à 100 %.
5. Cliquez sur le triangle dans le menu Mode de fusion.
6. Sélectionnez un mode de fusion dans la liste appropriée.

Référence du mode de fusion

[Haut de la page](#)

Pour obtenir des informations détaillées sur les concepts et les algorithmes à l'origine de ces modes de fusion, tels qu'ils sont mis en œuvre dans plusieurs applications Adobe, reportez-vous à la [documentation de référence au format PDF](#) sur le site Web d'Adobe.

Le menu Mode de fusion compte six catégories de modes, regroupés en fonction de la similitude de leur résultat. Les noms de catégorie n'apparaissent pas dans l'interface ; les catégories sont simplement séparées par des lignes de démarcation dans le menu.

Catégorie Normal Normal, Fondu. La couleur finale d'un pixel n'est pas affectée par la couleur du pixel sous-jacent tant que l'opacité du calque source reste supérieure à 100 %. Les modes de fusion de type fondu rendent transparents certains pixels du calque source.

Catégorie Soustraction Obscurcir, Produit, Densité couleur +, Densité linéaire +, Couleur plus foncée. Ces modes de fusion ont tendance à assombrir les couleurs, certains par mélange comme un peintre mélangerait ses pigments de couleur.

Catégorie Addition Eclaircir, Ecran, Densité couleur, Densité linéaire (Ajouter), Couleur plus claire. Ces modes de fusion ont tendance à éclaircir les couleurs, certains par mélange comme pour une lumière projetée.

Catégorie Complexe Recouvrir, Lumière douce, Lumière crue, Lumière vive, Lumière linéaire, Lumière neutre, Mixage intense Ces modes de fusion agissent différemment sur les couleurs source et sous-jacentes selon que l'une de ces couleurs est plus claire qu'un gris à 50 %.

Catégorie Différence Différence, exclusion, soustraction, division. Ces modes de fusion créent des couleurs d'après les différences observées entre les valeurs de la couleur source et de la couleur sous-jacente.

Catégorie TSL Teinte, Saturation, Couleur, Luminosité. Ces modes de fusion transfèrent une ou plusieurs des composantes de la représentation TSL des couleurs (teinte, saturation et luminosité) de la couleur sous-jacente vers la couleur finale.

Description des modes de fusion

Les termes suivants sont utilisés dans les descriptions ci-dessous :

- La couleur source est la couleur du calque auquel est appliqué le mode de fusion.
- La couleur sous-jacente est la couleur des calques composites situés sous le calque source dans le panneau Montage.
- La couleur finale correspond au résultat de l'opération de fusion, à la couleur du composite.

Normal La couleur finale est la couleur source. Ce mode ignore la couleur sous-jacente. Normal est le mode par défaut.

Fondu La couleur finale de chaque pixel est soit la couleur source, soit la couleur sous-jacente. La probabilité selon laquelle la couleur finale sera la couleur source dépend de l'opacité de la source. Si l'opacité de la source est définie sur 100 %, la couleur finale est la couleur source. Si l'opacité de la source est définie sur 0 %, la couleur finale est la couleur sous-jacente.

Obscurcir Chaque valeur de la couche de couleur finale correspond à la valeur la plus basse (la plus sombre) de la couche de couleur source et à la valeur de la couche de couleur sous-jacente correspondante.

Produit Pour chaque couche de couleur, multiplie la valeur de la couche de couleur source par la valeur de la couche de couleur sous-jacente et

divise par la valeur maximale du mode 8 bpc, 16 bpc ou 32 bpc, selon le codage des couleurs du projet. La couleur finale n'est jamais plus claire que la couleur originale. Si une couleur d'entrée est noire, la couleur finale est noire. Si une couleur d'entrée est blanche, la couleur finale est l'autre couleur d'entrée. Ce mode de fusion simule un dessin réalisé sur du papier avec plusieurs stylos ou une lumière devant laquelle plusieurs feuilles de gélatine ont été placées. Lorsque la fusion s'opère avec une couleur autre que le noir ou le blanc, la couleur obtenue au niveau des calques ou des tracés associés à ce mode est toujours plus foncée.

Densité couleur + La couleur finale correspond à la couleur source assombrie : elle reflète la couleur du calque sous-jacent en augmentant le contraste. Un blanc pur dans le calque original ne modifie pas la couleur sous-jacente.

Densité linéaire + La couleur finale correspond à la couleur source assombrie : elle reflète la couleur sous-jacente. Un blanc pur ne produit aucun effet.

Couleur plus foncée Le pixel final correspond à la couleur la plus sombre entre la valeur de la couleur source et la valeur de la couleur sous-jacente correspondante. Couleur plus foncée est identique au mode Obscurcir, à ceci près qu'elle ne fonctionne pas sur les couches de couleur individuelles.

Densité linéaire (Ajouter) Chaque valeur de la couche de couleur finale correspond à la somme des valeurs de la couche de couleur correspondantes entre la couleur source et la couleur sous-jacente. La couleur finale n'est jamais plus sombre que la couleur d'entrée.

Eclaircir Chaque valeur de la couche de couleur finale correspond à la valeur la plus haute (la plus claire) de la couche de couleur source et à la valeur de la couche de couleur sous-jacente correspondante.

Superposition Multiplie les couleurs complémentaires des valeurs de la couche de couleur, puis choisit la couleur complémentaire du résultat. La couleur finale n'est jamais plus sombre que la couleur d'entrée. Utiliser ce mode revient à projeter simultanément plusieurs diapositives photo sur un seul écran.

Densité couleur - La couleur finale correspond à la couleur source éclaircie : elle reflète la couleur du calque sous-jacent en diminuant le contraste. Si la couleur source est un noir pur, la couleur finale est la couleur sous-jacente.

Densité linéaire (Ajouter) La couleur finale correspond à la couleur source éclaircie : elle reflète la couleur du calque sous-jacent en augmentant la luminosité. Si la couleur source est un noir pur, la couleur finale est la couleur sous-jacente.

Couleur plus claire Le pixel final correspond à la couleur la plus claire entre la valeur de la couleur source et la valeur de la couleur sous-jacente correspondante. Couleur plus claire est identique au mode Eclaircir, à ceci près qu'elle ne fonctionne pas sur les couches de couleur individuelles.

Recouvrir Multiplie ou superpose les valeurs de la couche de couleur d'entrée selon que la couleur sous-jacente est plus claire qu'un gris à 50 % ou non. Cette option permet de préserver les tons clairs et les tons foncés du calque sous-jacent.

Lumière douce Assombrit ou éclaircit les valeurs de la couche de couleur du calque sous-jacent, en fonction de la couleur source. L'effet est semblable à la projection d'une lumière diffuse sur le calque sous-jacent. Pour chaque valeur de la couche de couleur, si la couleur source contient moins de 50 % de gris, la couleur finale est plus claire que la couleur sous-jacente (comme si elle était moins dense). Si la couleur source contient plus de 50 % de gris, la couleur finale est plus sombre que la couleur sous-jacente (comme si elle était plus dense). Un calque avec un noir ou un blanc pur devient nettement plus foncé ou plus clair, mais vous n'obtenez ni un noir pur, ni un blanc pur.

Lumière crue Multiplie ou superpose les valeurs de la couche de couleur d'entrée, en fonction de la couleur source d'origine. L'effet est semblable à la projection d'une lumière crue sur le calque. Pour chaque valeur de la couche de couleur, si la couleur sous-jacente contient moins de 50 % de gris, le calque est éclairci comme s'il était superposé. Si la couleur sous-jacente contient plus de 50 % de gris, le calque est obscurci comme s'il était multiplié. Ce mode est utile pour créer un effet d'ombre sur le calque.


Lumière vive Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction du contraste, selon la couleur sous-jacente. Si la couleur sous-jacente contient moins de 50 % de gris, le calque est éclairci par diminution du contraste. Si la couleur sous-jacente contient plus de 50 % de gris, le calque est obscurci par augmentation du contraste.

Lumière linéaire Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction de la luminosité, selon la couleur sous-jacente. Si la couleur sous-jacente contient moins de 50 % de gris, le calque est éclairci par augmentation de la luminosité. Si la couleur sous-jacente contient plus de 50 % de gris, le calque est obscurci par diminution de la luminosité.

Lumière neutre Remplace les couleurs selon la couleur sous-jacente. Si la couleur sous-jacente contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres que la couleur sous-jacente sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent intacts. Si la couleur sous-jacente contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que la couleur sous-jacente sont remplacés, tandis que les pixels plus foncés restent intacts.

Contraste Améliore le contraste du calque sous-jacent visible sous un masque du calque source. La taille du masque détermine la zone de contraste. Le calque source inversé détermine le centre de la zone de contraste.

Ecart Pour chaque couche de couleur, soustrait la valeur d'entrée la plus sombre à la plus claire. L'application de blanc inverse la couleur de fond ; l'application de noir ne produit aucun effet.

 *Si vous disposez de deux calques comportant les mêmes éléments visuels et que vous souhaitez les aligner, positionnez un calque au-dessus de l'autre, puis définissez le mode de fusion du calque supérieur sur Différence. Ensuite, vous pouvez déplacer un calque ou l'autre jusqu'à ce que les pixels de l'élément visuel à aligner s'affichent en noir, ce qui signifie que l'écart entre les pixels est de zéro (nul) et que les éléments sont parfaitement superposés.*

Exclusion Produit un effet semblable au mode Ecart avec un moindre contraste. Si la couleur source est blanche, la couleur finale est complémentaire de la couleur sous-jacente. Si la couleur source est noire, la couleur finale est la couleur sous-jacente.

Soustraction Soustrait le fichier source de la couleur sous-jacente. Si la couleur source est noire, la couleur finale est la couleur sous-jacente. Dans les projets 32 bpc, les valeurs de couleur finales peuvent être inférieures à 0.

Diviser Divise la couleur sous-jacente par la couleur source. Si la couleur source est blanche, la couleur finale est la couleur sous-jacente. Dans les projets 32 bpc, les valeurs de couleur finales peuvent être supérieures à 1.

Teinte La couleur finale a la luminosité et la saturation de la couleur sous-jacente, et la teinte de la couleur source.

Saturation La couleur finale a la luminosité et la teinte de la couleur sous-jacente, et la saturation de la couleur source.

Couleur La couleur finale a la luminosité de la couleur sous-jacente, et la teinte et la saturation de la couleur source. Ce mode de fusion permet

de conserver les niveaux de gris de la couleur sous-jacente. Ce mode de fusion permet de colorer des images en niveaux de gris et de teinter des images en couleur.

Luminosité La couleur finale a la teinte et la saturation de la couleur sous-jacente, et la luminosité de la couleur source. Ce mode est le contraire du mode Couleur.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation

Codecs manquants | Adobe Media Player | Premiere Pro installé à partir de Creative Cloud
Dépannage (10 mai 2012)

Il se peut qu'une partie du contenu lié depuis cette page apparaisse uniquement en anglais.

Flux de production et aperçu pour l'exportation

Types d'exportation

Adobe Media Encoder

Flux de production pour l'exportation des fichiers audio et vidéo

Ressources de la communauté :

[FAQ : Comment exporter une vidéo pour YouTube, Vimeo, iPad, iPhone, Apple TV ?](#)

[FAQ : Quel est le meilleur format ou codec d'exportation ?](#)

Sur [son site Web](#), Jeff Bellune propose une vue d'ensemble des différentes façons d'exporter une séquence vidéo à partir d'Adobe Premiere Pro.

L'exportation vers un DVD a lieu à l'aide d'Adobe Encore. Pour plus d'informations sur l'exportation d'un DVD de votre programme, reportez-vous à la section [Exportation vers un DVD ou un disque Blu-ray](#).

L'exportation pour la vidéo Web a lieu à l'aide d'Adobe Media Encoder. Pour plus d'informations sur l'exportation d'un fichier adapté pour être téléchargé sur le Web, consultez la section [Exportation pour le Web et les périphériques mobiles](#).

Types d'exportation

[En haut](#)

Vous pouvez exporter la vidéo à partir d'une séquence dans le format le mieux adapté à un montage supplémentaire ou à une projection en public. Adobe Premiere Pro prend en charge l'exportation dans des formats convenant à un large éventail d'utilisations et de matériels cibles.

Exportation des fichiers pour montage supplémentaire

Vous pouvez exporter des fichiers audio ou vidéo modifiables, puis prévisualiser votre travail avec les effets et les transitions entièrement rendus. Vous pouvez également poursuivre le montage des fichiers dans d'autres applications. De même, vous pouvez exporter une séquence d'images fixes. Vous pouvez en outre exporter une image fixe à partir d'une image vidéo unique utilisable dans un titre ou un graphique.

Après avoir monté des éléments MXF P2, vous avez la possibilité d'exporter la séquence au format MXF P2. Vous pouvez poursuivre le montage des fichiers MXF résultants dans d'autres systèmes de montage compatibles avec ce format.

Adobe Premiere Pro prend en charge l'exportation directe et l'exportation Adobe Media Encoder. L'exportation directe génère de nouveaux fichiers directement à partir d'Adobe Premiere Pro. L'exportation Adobe Media Encoder envoie les fichiers pour rendu vers Adobe Media Encoder. Dans Adobe Media Encoder, vous pouvez effectuer immédiatement le rendu d'un élément ou l'ajouter à une file d'attente de rendu.

Exportation sur bande

Vous pouvez exporter une séquence ou un élément sur une bande vidéo d'un caméscope ou un magnétoscope pris en charge. Utilisez ce type d'exportation pour l'archivage d'une bande principale ou pour envoyer des montages préliminaires qui seront projetés à l'aide de magnétoscopes.

Envoi vers Encore pour la création de DVD, disques Blu-ray ou fichiers SWF

Vous pouvez envoyer les données vidéo de n'importe quelle séquence dans Adobe Encore pour une sortie sur DVD, disque Blu-ray (Windows uniquement) ou fichier SWF. Par le biais d'Adobe Dynamic Link, les modifications effectuées dans les panneaux Montage d'Adobe Premiere Pro ou d'Encore sont répercutées dans l'autre application. Il est possible d'envoyer le contenu d'Adobe Premiere Pro vers Adobe Encore afin de créer un disque à exécution automatique sans menus. Vous pouvez rapidement créer des disques pilotés par menus à l'aide des modèles professionnels d'Adobe Encore. Enfin, vous pouvez recourir aux outils de création avancés d'Adobe Encore, d'Adobe Photoshop et d'autres applications pour créer des disques de qualité professionnelle. Vous pouvez également exporter du contenu dans des formats adaptés à la diffusion sur CD-ROM.

Exportation des fichiers de projets pour d'autres systèmes

Vous pouvez exporter des éléments, mais aussi des fichiers de projet, sous la forme de fichiers EDL standard. Vous pouvez importer des fichiers EDL pour finalisation dans un large éventail de systèmes de montage tiers. Vous pouvez aussi ramener des projets Adobe Premiere Pro à leurs fondamentaux et les préparer, avec ou sans leur média source, pour l'archivage.

Exportation de formats pour différents matériels et sites Web

Enfin, Adobe Media Encoder vous permet d'exporter une vidéo dans des formats adaptés pour différents périphériques, des platines cassette professionnelles aux lecteurs de DVD, en passant par les sites Web de partage vidéo, les téléphones portables, les lecteurs multimédias portables et les téléviseurs haute définition ou standard.

Adobe Media Encoder

[En haut](#)



Comme d'autres applications, Adobe Premiere Pro a recours à Adobe Media Encoder, application de codage autonome. Lorsque vous définissez des réglages d'exportation dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, puis cliquez sur Exportation, Adobe Premiere Pro envoie la demande d'exportation à Adobe Media Encoder.

Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, cliquez sur File d'attente pour envoyer les séquences Adobe Premiere Pro vers la file d'attente d'Adobe Media Encoder. Dans la file d'attente, il est possible, entre autres fonctionnalités, de coder des séquences dans un ou plusieurs formats.


Vous pouvez continuer à travailler dans Adobe Premiere Pro pendant que l'application autonome Adobe Media Encoder effectue le rendu et l'exportation d'une composition en arrière-plan. Adobe Media Encoder code la dernière version enregistrée de chaque séquence dans la file d'attente.

Flux de production pour l'exportation des fichiers audio et vidéo

[En haut](#)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le panneau Montage ou le Moniteur du programme, sélectionnez une séquence.
 - Dans un panneau Projet, le Moniteur source ou un chutier, sélectionnez un élément.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Fichier > Exportation > Média. Adobe Premiere Pro ouvre la boîte de dialogue Exporter le média.
 - Sélectionnez Fichier > Exportation. Sélectionnez ensuite l'une des options du menu, à l'exception de Média.
3. (Facultatif) Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, indiquez la plage source de la séquence ou de l'élément à exporter. Faites glisser les poignées sur la barre de la zone de travail. Cliquez ensuite sur les boutons Définir le point d'entrée  et Définir le point de sortie .
4. Pour recadrer l'image, spécifiez les options de recadrage dans le panneau Source.
5. Sélectionnez le format du fichier exporté.

Si vous ne savez pas quel format ou codec d'exportation choisir, [visionnez cette vidéo](#) de Video2Brain et Todd Kopriva.
6. (Facultatif) Sélectionnez la préconfiguration la mieux adaptée aux moyens de lecture et de distribution, ainsi qu'au public visé.

 *Pour exporter automatiquement un fichier à partir d'une séquence Adobe Premiere Pro avec des réglages qui correspondent exactement à ceux de cette séquence, sélectionnez l'option Faire correspondre les réglages de séquence dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation.*
7. Pour personnaliser les options d'exportation, cliquez sur un onglet (par ex., Vidéo, Audio) et définissez les options appropriées.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur File d'attente. Adobe Media Encoder s'ouvre avec la tâche de codage répertoriée dans sa file d'attente.
 - Cliquez sur Exporter. Adobe Media Encoder effectue le rendu et exporte immédiatement l'élément.

Par défaut, Adobe Media Encoder enregistre le fichier exporté dans le dossier où se trouve le fichier source. Il annexe l'extension correspondant au format spécifié à la fin du nom du fichier. Vous pouvez définir des dossiers contrôlés pour différents types de fichiers exportés.

Remarque : vous ne pouvez pas exporter un fichier vidéo dans un fichier au format HDV. Vous pouvez toutefois exporter un fichier vidéo dans un format MPEG-2 haute définition. Enfin, vous pouvez exporter une séquence HDV directement sur la bande d'un matériel HDV (Windows uniquement).

[Consultez cet article](#) pour obtenir des instructions sur l'exportation d'une séquence vidéo avec une couche alpha (transparence).

[Ce chapitre de la série « Adobe Premiere Pro Classroom in a Book »](#) explique comment exporter des images, des éléments et des séquences.

[FAQ : Quels sont les meilleurs réglages d'exportation ?](#)

- [Encodage et exportation](#)
- [Formats de fichiers pris en charge pour l'exportation](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Formats exportés directement à partir d'Adobe Premiere Pro

Outre les formats de fichier exportés par Adobe Media Encoder, Adobe Premiere Pro exporte directement plusieurs formats de fichier.

- AAF (Advanced Authoring Format)
- BMP (Windows Bitmap ; Windows uniquement)
- DPX
- EDL (Edit Decision List)
- JPEG
- OMF (Open Media Format)
- PNG
- TGA (Targa)
- TIFF
- XML (Final Cut Pro XML)

Voir aussi

[Formats de fichier pris en charge pour l'exportation](#)



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation au format Panasonic P2

Une fois le montage d'une séquence Panasonic P2 terminé, vous pouvez l'exporter sur un disque dur ou la réexporter vers une carte P2. Vous pouvez également exporter des éléments individuels au format P2.

La taille maximale de fichier pour un élément stocké au format P2 est de 4 Go. Lorsqu'Adobe Premiere Pro exporte au format P2 des éléments ou des séquences de plus de 4 Go, il les exporte sous forme de groupes d'éléments fractionnés de 4 Go. Pour plus d'informations sur le fractionnement d'éléments, voir [Eléments fractionnés](#).

Le flux de production de la carte P2 pour montage suivi d'une réexportation vers la carte P2 est simple. Importez les éléments P2 dans un projet contenant une séquence 5.1 canaux. Faites correspondre les couches sources à leurs pistes spécifiées. Placez les éléments dans la séquence ou exportez-les vers la carte P2. Pour plus d'informations, voir [Correspondance des canaux audio source et de sortie](#).

Remarque : *l'exportation de séquences stéréo vers un média P2 (type par défaut utilisé dans les diverses configurations P2) produit des fichiers contenant deux pistes mono. Adobe Premiere Pro conserve le panoramique stéréo de la séquence. Lors de l'exportation au format P2 à partir de séquences contenant des pistes principales 5.1 canaux, Adobe Premiere Pro exporte la séquence dans des fichiers comprenant deux canaux monophoniques, un pour le canal stéréo gauche et un autre pour le canal stéréo droit.*

Lors de l'exportation d'éléments ou de séquences vers un média P2, Adobe Premiere Pro convertit les métadonnées XMP et d'éléments dans des champs standard P2, qui peuvent être lus par les visionneuses P2, les caméras, les serveurs et les platines.

1. Sélectionnez la séquence ou l'élément dans un panneau Montage ou Projet.
2. (Facultatif) En cas d'exportation à partir de la fenêtre Montage, placez une marque de montage, portant le numéro « 0 », sur l'image à utiliser comme icône P2 pour le contenu exporté.

Si vous ne définissez pas cette marque, l'icône P2 s'affiche sur la première trame de la séquence par défaut.

3. Sélectionnez Fichier > Exportation > Média.
4. Sélectionnez Film P2 dans la liste déroulante Format.
5. (Facultatif) Cliquez sur le texte réactif dans le champ Nom de la sortie et saisissez un nouveau nom de fichier.

Ce nom est utilisé comme valeur pour l'élément UserClipName dans le fichier XML des métadonnées de l'élément. La valeur UserClipName apparaît dans la colonne Nom du panneau Projet lorsque l'élément est réimporté dans Adobe Premiere Pro. Si vous ne spécifiez aucun nom, le nom de fichier apparaît dans la colonne Nom. Le nom du fichier est automatiquement généré en conformité avec le format MXF Panasonic P2

6. Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Vous pouvez naviguer jusqu'à la racine de la carte P2 montée ou jusqu'au dossier de destination de votre choix, puis cliquer sur Enregistrer.

Si une structure de fichier compatible P2 est présente à l'emplacement de destination, les éléments exportés sont ajoutés aux dossiers existants. En revanche, si aucune structure de fichier n'est compatible P2, Adobe Premiere Pro en crée une à l'emplacement de destination.

7. Définissez la section de l'élément ou de la séquence à exporter. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation, faites glisser l'indicateur d'instant présent de forme triangulaire ▼ vers le point d'entrée de votre choix, puis cliquez sur le bouton Définir le point d'entrée ▲. Faites glisser l'indicateur vers le point de sortie de votre choix, puis cliquez sur le bouton Définir le point de sortie ▾.

8. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur File d'attente. Adobe Media Encoder s'ouvre avec la tâche de codage répertoriée dans sa file d'attente.
- Cliquez sur Exporter. Adobe Media Encoder effectue immédiatement le rendu de l'élément.

Adobe Media Encoder ajoute la séquence ou l'élément au dossier CONTENTS du disque ou de la carte P2. Il ajoute le fichier vidéo MXF au dossier VIDEO et le fichier audio MXF au dossier AUDIO. Il ajoute le fichier icône au dossier ICON et le fichier de métadonnées XML au dossier CLIP.

Voir aussi



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation de fichiers OMF pour Pro Tools

Exportation d'un fichier OMF pour Pro Tools

Fonctions prises en charge dans les fichiers OMF

Conseils d'importation de fichiers OMF dans Pro Tools

Vous pouvez exporter, dans un fichier OMF (Open Media Format), toutes les pistes actives d'une séquence complète d'Adobe Premiere Pro. DigiDesign Pro Tools importe les fichiers OMF lorsque la fonction DigiTranslator est utilisée sous licence. Avec DigiTranslator Pro Tools, vous pouvez améliorer des pistes audio d'Adobe Premiere Pro.

Remarque : les fichiers OMF exportés par Adobe Premiere Pro ne sont pas officiellement pris en charge par les plates-formes autres que ProTools. Adobe Premiere Pro n'importe pas les fichiers OMF.

Exportation d'un fichier OMF pour Pro Tools

[Haut de la page](#)

1. Sélectionnez une séquence dans un panneau Montage.
2. Sélectionnez Fichier > Exportation > OMF.
3. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation OMF, entrez un titre pour le fichier OMF dans le champ Titre OMF.
4. Dans les menus Echantillonnage et Bits par échantillon, sélectionnez les réglages nécessaires pour votre séquence.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu Fichiers :
 - Encapsuler** Lorsque vous choisissez ce réglage, Adobe Premiere Pro exporte un fichier OMF contenant les métadonnées de projet et tout le contenu audio pour la séquence sélectionnée. En règle générale, les fichiers OMF encapsulés sont volumineux.
 - Séparer les données audio** Lorsque vous choisissez ce réglage, Adobe Premiere Pro exporte des fichiers AIF mono individuels dans un dossier _omfiMediaFiles. Le nom du dossier contient le nom du fichier OMF. L'utilisation de fichiers AIF garantit une compatibilité optimale avec les anciens systèmes audio.
6. Dans le menu Rendu, choisissez l'une des options suivantes :
 - Copier des fichiers audio complets** Lorsque vous choisissez ce réglage, Adobe Premiere Pro exporte les données audio pour l'intégralité de chaque élément utilisé dans la séquence, et ce, quel que soit le nombre d'utilisations de l'élément ou de parties de l'élément.
 - Raccorder les fichiers audio** Lorsque vous choisissez ce réglage, Adobe Premiere Pro exporte uniquement les parties de chaque élément utilisées dans la séquence (les occurrences d'élément). Vous pouvez également exporter chaque occurrence d'élément avec une longueur supplémentaire (ce que l'on désigne sous le nom de marges), ajoutée au début et à la fin du fichier.
7. Indiquez la longueur des marges, exprimée en images vidéo, dans le champ Images de poignées. Cette durée supplémentaire est ajoutée au début et à la fin des fichiers exportés lorsque vous sélectionnez l'option Consolider le média. Le réglage par défaut est d'une seconde, en images, à la fréquence d'images de la séquence. Si la longueur des marges spécifiée dépasse celle de l'occurrence d'élément, Adobe Premiere Pro exporte l'intégralité de l'occurrence.
8. Lancez Pro Tools, puis importez le fichier OMF. Pour plus d'informations sur l'importation de fichiers dans Pro Tools, consultez l'Aide de cette application.

Fonctions prises en charge dans les fichiers OMF

[Haut de la page](#)

Lors d'une exportation au format OMF, Adobe Premiere Pro exporte des fichiers présentant les attributs et métadonnées suivants :

Remarque : lors d'une exportation au format OMF, Adobe Premiere Pro applique uniquement les effets répertoriés. En outre, les valeurs étant basées sur les éléments, Adobe Premiere Pro n'exporte pas au format OMF la plupart des valeurs basées sur les pistes.

Exemples d'exportations précises Adobe Premiere Pro place l'ensemble des points d'images clés et des transitions sur des limites d'échantillons audio. Ces emplacements ne sont pas limités par les limites d'images vidéo.

Taux d'échantillonnage 48k et 96k Adobe Premiere Pro convertit les éléments audio au même taux d'échantillonnage constant, suivant en cela les exigences de Pro Tools. Vous pouvez sélectionner le taux d'échantillonnage au moment de l'exportation.

Résolution 16 bits et 24 bits Vous pouvez choisir la résolution au moment de l'exportation.

Options Encapsuler et Séparer l'audio L'option Encapsuler vous permet d'exporter un seul fichier OMF de grande taille contenant à la fois des données audio et OMF. Avec l'option Séparer l'audio, vous avez la possibilité d'exporter un fichier OMF plus petit et un ensemble de fichiers audio individuels externes liés. Cette option se révèle particulièrement utile pour les projets volumineux, dans la mesure où la taille d'un fichier OMF est limitée à 2 Go.

Noms des pistes OMF et Pro Tools fonctionnent uniquement avec des pistes mono. Adobe Premiere Pro exporte chaque canal d'une piste stéréo, 5.1 canaux ou 16 canaux dans sa propre piste mono, en ajoutant au nom de la piste son ID de piste source. Il exporte les canaux stéréo gauche et droit avec les mentions _G et _D dans les noms de piste correspondants.

Noms des éléments Après avoir importé un fichier OMF dans Pro Tools, les noms des éléments de la séquence Adobe Premiere Pro

apparaissent dans la fenêtre de montage de Pro Tools.

Volumes de l'élément et de l'image clé de l'élément Par défaut, Adobe Premiere Pro exporte les niveaux sonores de l'élément et de son image clé dans l'effet Clip Gain (Gain d'élément) du fichier OMF. Vous pouvez configurer DigiTranslator de manière à accepter ou ignorer les réglages de volume de l'image clé.

Transitions audio Adobe Premiere Pro exporte des transitions audio entre deux éléments adjacents, centrés ou non centrés, selon ce que vous avez spécifié.

Réglages de balance audio horizontale du mixage audio Un réglage de balance audio horizontale est exporté pour chaque élément sans images clés. Adobe Premiere Pro extrait le réglage de balance audio horizontale de la piste et l'applique aux données d'exportation de l'élément.

Pistes stéréo Par défaut, Adobe Premiere Pro règle le canal gauche à gauche et le canal droit à droite lors d'une exportation au format OMF.

Balance stéréo Adobe Premiere Pro applique la balance de l'élément à l'effet Clip Gain (Gain d'élément) de l'élément concerné. Il n'applique pas l'effet de balance Mixage audio car il est basé sur la piste et non sur l'élément.

Effets Gain de canal pour les pistes 5.1 canaux et 16 canaux Adobe Premiere Pro applique la première valeur de gain de canal par canal d'élément. En revanche, il n'applique pas les images clés de gain de canal d'élément.

Effets Voie gauche, Voie droite et Permuter les canaux Adobe Premiere Pro applique à chaque élément la première valeur des effets Voie gauche, Voie droite et Permuter les canaux. En revanche, il n'applique pas les images clés Voie gauche, Voie droite et Permuter les canaux.

Activer/Désactiver la sortie des pistes Adobe Premiere Pro exporte uniquement les pistes audio dont le paramètre Activer/Désactiver la sortie des pistes est activé. Si une piste est désactivée, elle n'apparaît pas dans le fichier OMF exporté. Le réglage Mettre la piste en silence de la fenêtre Mixage audio et les paramètres du bouton Piste solo ne sont pas appliqués.

Séquences imbriquées Adobe Premiere Pro exporte les données audio pour chaque séquence imbriquée, de la même manière qu'il procède pour chaque élément simple.

Éléments fusionnés Adobe Premiere Pro exporte les données audio de la même manière que pour les éléments principaux et les sous-éléments.

Conseils d'importation de fichiers OMF dans Pro Tools

[Haut de la page](#)

Dans la boîte de dialogue DigiTranslator :

- Désélectionnez Pan Odd Tracks Left/Even Tracks Right (Ajuster les pistes impaires à gauches/les pistes paires à droite).
- Pour le contrôle automatique du gain, sélectionnez Convert Clip Based Gain To Automation (Convertir le gain basé sur l'élément en automatisation).
- Laissez l'option Sample Rate Conversion (Conversion du taux d'échantillonnage) désélectionnée si ce type de conversion n'est pas nécessaire.

Dans la boîte de dialogue Missing Files (Fichiers manquants) :


- Définissez le réglage par défaut sur Manually Find And Relink (Rechercher et relier manuellement) et appuyez ensuite sur OK.
- Désélectionnez toutes les options.
- Naviguez jusqu'au dossier ExternalMediaFiles <NomProjet> et sélectionnez-le.




[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation d'une image fixe

Pour visionner une vidéo illustrant l'exportation d'une image, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Les boutons Exporter l'image  du Moniteur source et du Moniteur du programme vous permettent d'exporter rapidement des images de vidéo sans utiliser Adobe Media Encoder. On parle parfois de capture de page-écran.

Remarque : le bouton Exporter l'image ne s'affiche pas par défaut. Vous pouvez l'ajouter à partir de l'éditeur de boutons. Pour plus d'informations sur l'ajout de boutons à la barre de boutons, voir [Personnalisation de la barre de boutons du panneau Moniteur](#).

1. Positionnez la tête de lecture au niveau de l'image souhaitée dans un élément ou une séquence.
2. Cliquez sur le bouton Exporter l'image .

La boîte de dialogue Exporter l'image s'ouvre avec le champ de nom en mode d'édition de texte. Tout le nom est sélectionné en vue d'être modifié. Par défaut, le nom de l'image contient celui de l'élément ou de la séquence source, associé à un nombre augmenté automatiquement. Par exemple, Adobe Premiere Pro nomme les images exportées à partir d'un élément nommé Clip.mov comme suit : « Clip.mov.Still001 », « Clip.mov.Still002 », « Clip.mov.Still003 », etc. Même si vous renommez l'image, Adobe Premiere Pro utilise le numéro suivant la prochaine fois que vous exportez une image à partir de cet élément.

Par défaut, le dernier format utilisé pour une exportation d'image est utilisé.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez un nouveau nom pour l'image. Sélectionnez un format dans le menu Format. Définissez la destination de l'image. Cliquez sur OK.
 - Appuyez sur Entrée pour accepter le nom d'image, le format et l'emplacement par défaut.

Adobe Premiere Pro exporte une image. Par défaut, la résolution de l'image exportée est définie sur celle de l'élément ou de la séquence source.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation vers un DVD ou un disque Blu-ray

Choix de formats de fichier pour différents disques

Envoi d'une séquence vers Encore pour la création d'un DVD, disque Blu-ray ou fichier SWF

Vous pouvez exporter des séquences entières ou partielles dans des fichiers formatés pour la création et la gravure de DVD et disques Blu-ray. Vous pouvez également les exporter vers Encore en vue de créer un DVD ou un disque Blu-ray avec des menus ou pour graver directement un disque sans menus.

Pour visionner une vidéo sur l'utilisation de Dynamic Link et de la commande Envoyer à Encore, consultez le [site Web d'Adobe](#).

Tim Kolb propose sur le [site Web d'Adobe](#) un didacticiel vidéo qui illustre l'utilisation de Dynamic Link lors de la création d'un DVD à l'aide d'Adobe Premiere Pro et d'Encore.

Pour créer un DVD à exécution automatique, reportez-vous aux instructions [de cet article sur le site Web Adobe Press](#).

Pour exporter la séquence en vue d'une utilisation ultérieure ou pour travailler dans Encore sur un autre ordinateur, cliquez sur Fichier > Exportation > Média et définissez les réglages appropriés. Reportez-vous à la section Flux de production pour l'exportation de fichiers vidéo et audio.

Choix de formats de fichier pour différents disques

[En haut](#)

Lorsque vous exportez un fichier depuis la boîte de dialogue Réglages d'exportation afin de l'utiliser pour la création de DVD ou de disques Blu-ray, sélectionnez le format approprié pour le support cible. Pour un DVD à simple ou double couche, sélectionnez MPEG2-DVD. Pour un Blu-ray à simple ou double couche, sélectionnez MPEG2 Blu-ray ou H.264 Blu-ray.

Sélectionnez la préconfiguration pour un format donné en fonction de l'espace disponible sur le support cible et des besoins du public cible.

Envoi d'une séquence vers Encore pour la création d'un DVD, disque Blu-ray ou fichier SWF

[En haut](#)

Remarque : avant de commencer, vérifiez qu'Encore est installé sur le même ordinateur qu'Adobe Premiere Pro.

1. Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez une séquence.
2. (Facultatif) Si nécessaire, ajoutez des marques de chapitre Encore. Reportez-vous à la section Ajout de marques de chapitre Encore.
3. (Facultatif) Si vous réalisez une séquence pour sortie de définition standard incluant des éléments à haute résolution, sélectionnez Qualité de rendu maximale avant d'envoyer la séquence à l'aide de Dynamic Link vers Encore pour la création d'un DVD. Ceci ne s'applique pas aux séquences HD utilisant Dynamic Link pour la création de disques Blu-ray.
4. Sélectionnez Fichier > Adobe Dynamic Link > Envoyer à Encore.
5. Dans l'onglet Base de la boîte de dialogue Nouveau projet, saisissez un nom pour le disque dans le champ Nom.
6. (Facultatif) Cliquez sur Parcourir et définissez l'emplacement du projet Encore (autre que l'emplacement par défaut).
7. Dans le volet Réglages du projet, sélectionnez le nom du mode de création de votre choix.

Les ensembles d'options disponibles dans la section Réglages de l'onglet Avancés varient selon le mode de création sélectionné (Blu-ray ou DVD).

Remarque : vous pouvez changer de mode de création à tout moment dans la boîte de dialogue Réglages du projet d'Adobe Encore.

8. (Facultatif) Cliquez sur Avancés et sélectionnez les réglages de transcodage de votre choix.
9. Cliquez sur OK.

Le panneau de projet Encore contient le projet et la séquence Adobe Premiere Pro liés dynamiquement.

10. Terminez la procédure de création et d'exportation dans Encore. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Adobe Encore en vue de créer des DVD, des disques Blu-ray et des fichiers SWF, voir l'[Aide d'Encore](#).

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Rendu dynamique

Lors de l'exportation, le processus de rendu dynamique peut être utilisé pour certains formats afin de créer une sortie de meilleure qualité en évitant la recompression lorsque cela s'avère possible.

Dans les versions antérieures d'Adobe Premiere Pro, le rendu dynamique était disponible pour les formats DV et DVCPro.

Dans Adobe Premiere Pro, la fonctionnalité de rendu dynamique a été étendue aux exportations Long-GOP MPEG2 OP1a, où le matériau d'origine est un fichier Long-GOP MPEG2 OP1a ou XDCAM EX correspondant. Le rendu dynamique peut améliorer les temps de rendu MXF pour les essences MPEG2 Long-GOP, tout en évitant la recompression.

Dans le cas des formats DV ou DVCPro, le processus de rendu dynamique est déclenché automatiquement.

Pour les formats XDCAM, cochez la case correspondant au rendu dynamique dans le plug-in (module externe) d'exportation XDCAM. Si ces types de fichiers figurent dans votre montage dans une séquence contenant des paramètres correspondants, si l'exportation s'effectue à partir du format MXF OP1a avec une préconfiguration correspondante et si la case est cochée dans le plug-in d'exportation XDCAM, le rendu dynamique est déclenché. Adobe Premiere Pro détecte les effets appliqués et, si nécessaire, revient au mode de rendu normal.

Pour désactiver le rendu dynamique, désactivez la case à cocher dans le module (plug-in) d'exportation XDCAM.

Lorsque vous utilisez ces formats, le processus de rendu dynamique crée un flux de production accéléré et la perte de génération est moindre. Les temps de rendu sont entre 4 et 12 fois inférieurs au temps réel. Plus le débit binaire est faible, plus le rendu est rapide (moins de données par image à copier, ce qui se traduit par davantage d'opérations à la même vitesse de transfert).

Pour plus d'informations sur le rendu dynamique, y compris des renseignements en provenance de l'équipe Adobe Premiere Pro, [consultez cet article de blog](#).

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation d'Adobe SpeedGrade



- [Didacticiel vidéo : Etalonnage colorimétrique de séquences Adobe Premiere Pro dans SpeedGrade](#)
- [Application de la correction colorimétrique de SpeedGrade dans Adobe Premiere Pro](#)
- [Didacticiel vidéo : Application d'effets de correction des couleurs Lumetri à vos séquences dans Adobe Premiere Pro](#)
- [Envoi d'une séquence à SpeedGrade](#)
- [Didacticiel vidéo : Chargement et mise en conformité du matériel pour Adobe SpeedGrade](#)
- [Remarques importantes](#)
- [Envoi d'une liste de montage vers SpeedGrade](#)

Adobe® SpeedGrade™ est une application d'étalonnage colorimétrique qui dote votre métrage de fonctionnalités avancées dans ce domaine. Vous pouvez exporter vos séquences vidéo vers Adobe SpeedGrade en vue de l'étalonnage colorimétrique, puis les réimporter dans Adobe Premiere Pro. Vous pouvez exporter des séquences Adobe Premiere Pro vers SpeedGrade sous la forme de séquences d'images fixes DPX ou de listes de montage (EDL). Une fois l'étalonnage colorimétrique effectué dans SpeedGrade, ces projets peuvent être réexportés sous la forme de fichiers vidéo autonomes dans Adobe Premiere Pro en vue d'opérer un montage supplémentaire. Visionnez cette vidéo pour visualiser le flux d'aller-retour entre Adobe Premiere Pro et SpeedGrade.

Application de la correction colorimétrique de SpeedGrade dans Adobe Premiere Pro

[En haut](#)

Adobe Premiere Pro CC s'accompagne du moteur Lumetri™ Deep Color, lequel vous permet d'appliquer des fichiers .look à vos éléments à partir d'Adobe SpeedGrade.

Le navigateur Lumetri Looks disponible dans le panneau Effets vous propose une bibliothèque de fichiers .look Lumetri prédéfinis. Vous pouvez appliquer des calques de correction colorimétrique SpeedGrade et des tables de recherche (LUT) prédéfinies à vos séquences sans quitter l'application. L'Explorateur de fichiers Look vous aide également à localiser et utiliser les fichiers .look exportés à partir d'Adobe SpeedGrade ou les tables de recherche provenant d'autres systèmes.

Remarque : dans Adobe Premiere Pro, les effets Lumetri sont en lecture seule. Vous modifiez donc les tables de recherche et les calques de correction colorimétrique dans Adobe SpeedGrade. Vous pouvez également enregistrer et ouvrir vos séquences Premiere dans Adobe SpeedGrade.

Envoi d'une séquence à Adobe SpeedGrade

[En haut](#)

Pour envoyer une séquence vers Adobe SpeedGrade, sélectionnez Fichier > Envoyer à Adobe SpeedGrade.

Pour plus d'informations sur le flux de montage et d'étalonnage entre Adobe SpeedGrade et Adobe Premiere Pro, [consultez cet article](#).

Remarques importantes


- L'option Envoyer à SpeedGrade exporte un fichier de projet SpeedGrade (.ircp) et une série de séquences DPX dans des dossiers, qui représentent des segments dans la séquence Premiere, sans « poignées ».
- Pour les montages sans transition, chaque élément est envoyé comme une séquence DPX distincte.
- Dans le cas des éléments avec transitions, la portion de l'élément sans transition est envoyée sous forme d'une séquence DPX, tandis que la portion avec transition est envoyée comme une séquence DPX distincte.
- De même, les segments composés sont aplatis et envoyés comme des segments DPX distincts. Les éléments individuels peuvent également être sélectionnés dans le panneau Projet et envoyés à SpeedGrade, où ils sont convertis en un seul segment DPX.
- Chaque segment DPX est conditionné dans un dossier séparé, portant le code temporel de séquence de la première image de ce segment, ainsi que le nom de l'élément. Il est ainsi plus facile de localiser les plans spécifiques au sein de la séquence Premiere, car ils peuvent être triés en fonction de l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la séquence. Outre le dossier média et le fichier de projet .ircp, un fichier .wav de tout le son des séquences est exporté comme piste sonore de référence. Pour les éléments individuels, le code temporel source des médias est utilisé.
- Lorsque le fichier de projet .ircp est ouvert dans SpeedGrade, SpeedGrade ouvre la séquence (ou l'élément individuel) dans son montage, prêt pour l'étalonnage.

Remarque : Pour les médias source entrelacés, Adobe Premiere Pro envoie les trames vers SpeedGrade comme des images distinctes. Une source 29,97 est aussi envoyée sous forme de projet à 59,94 images par seconde.

Envoi d'une liste de montage vers SpeedGrade

Plutôt que d'envoyer une séquence vers Adobe SpeedGrade et de créer des fichiers DPX supplémentaires, vous pouvez créer un lien vers votre séquence d'origine en exportant une liste de montage à partir d'Adobe Premiere Pro, puis l'importer dans Adobe SpeedGrade. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans Adobe Premiere Pro, sélectionnez la séquence dans le panneau Projet ou dans le montage.
2. Sélectionnez Fichier > Exportation > EDL
3. Adaptez la liste de montage, choisissez un nom et une destination, puis cliquez sur OK. Une liste de montage de style CMX 3600 est créée.
4. Dans SpeedGrade, actualisez le bureau, puis naviguez jusqu'à la liste de montage.
5. Cliquez sur la liste de montage. Les montages sont chargés dans SpeedGrade.
6. Dans la section des dérouleurs, vous pouvez afficher les éléments hors ligne.
7. Dans la zone latérale, localisez les fichiers originaux.
8. Sélectionnez des séquences dans le dossier et une sous-arborescence dans le menu de la vue du dossier de séquences. Le contenu du dossier média s'affiche.
9. Dans la section des dérouleurs, cliquez sur le bouton Load from Desktop (Charger à partir du Bureau). SpeedGrade uniformise le contenu en fonction des informations issues de la liste de montage.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation pour le Web et les périphériques mobiles

Déplacement d'éléments entre Adobe Premiere Pro et Adobe Flash

Conseils pour la création de fichiers FLV et F4V

Conseils pour créer de la vidéo pour les périphériques mobiles

Vous pouvez exporter une séquence pour l'utiliser sur des iPod d'Apple, des téléphones mobiles 3GPP, des PSP Sony ou d'autres appareils mobiles. Dans Réglages d'exportation, sélectionnez une préconfiguration de format H.264 conçue pour le matériel cible.

[FAQ : Comment exporter une vidéo pour YouTube, Vimeo, iPad, iPhone, Apple TV ?](#)

Utilisez Device Central pour prévisualiser la manière dont apparaît un film sur divers périphériques mobiles.

Pour plus d'informations sur l'exportation aux formats FLV et F4V, visionnez le didacticiel vidéo intitulé [Création de fichiers FLV et F4V](#).

Déplacement d'éléments entre Adobe Premiere Pro et Adobe Flash

[Haut de la page](#)

Adobe Premiere Pro permet d'ajouter des marqueurs de point de repère Flash dans un scénario. Les marqueurs de point de repère Flash peuvent faire office de points de repère dans une application de média enrichi. Il existe deux types de marqueurs de points de repère : le marqueur de point de repère d'événement et le marqueur de point de repère de navigation. Vous pouvez utiliser les marqueurs de points de repère de navigation pour atteindre différentes sections des fichiers FLV et F4V ainsi que pour déclencher l'affichage des textes à l'écran. Vous pouvez utiliser les marqueurs de points de repère d'événement pour déclencher des scripts d'action à des moments définis dans les fichiers FLV et F4V.

Vous pouvez exporter un film à partir d'Adobe Premiere Pro directement aux formats FLV et F4V. Plusieurs paramètres d'exportation prédéfinis vous sont proposés. Ces paramètres prédéfinis offrent un compromis entre la taille du fichier et la qualité audio et vidéo, afin d'obtenir le débit adapté à tout public ou périphérique cible. Si vous exportez le film avec une couche alpha, vous pouvez l'utiliser facilement en tant que calque dans un projet média enrichi.

Vous pouvez importer le fichier FLV ou F4V dans Adobe Flash. Flash interprète les marqueurs de séquence comme des points de repère de navigation ou d'événement. Dans Flash, vous pouvez également personnaliser l'interface autour de votre vidéo.

Flash permet également de créer des animations à insérer dans les films. Vous pouvez créer une animation dans Flash. Vous pouvez exporter l'animation sous forme de fichier FLV ou F4V. Vous pouvez ensuite importer le fichier FLV ou F4V dans Adobe Premiere Pro afin de le modifier. Par exemple, dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez ajouter des titres ou combiner votre animation avec d'autres sources vidéo.

Conseils pour la création de fichiers FLV et F4V

[Haut de la page](#)

Suivez ces conseils pour obtenir les meilleurs fichiers FLV ou F4V possibles :

Utilisation d'une vidéo dans le format d'origine de votre projet jusqu'à atteindre le résultat final

Si vous convertissez un format vidéo numérique précompressé en un autre format compressé, comme le format FLV ou F4V, l'encodeur précédent peut entraîner un bruit vidéo. Le signal vidéo d'origine applique déjà un algorithme de codage, occasionnant une perte de qualité, de taille d'image et de cadence d'images. Cette compression peut également entraîner des parasites numériques (bruit). Ce bruit affecte alors le processus d'encodage final et peut souvent nécessiter un débit plus élevé pour coder un fichier de bonne qualité.

Objectif : la simplicité

Évitez les transitions trop compliquées, qui ne peuvent pas être correctement compressées, ni correctement affichées dans votre animation. Les coupures nettes supportent mieux la compression que les fondus.

Connaître le débit de données de votre public

Lorsque vous diffusez une vidéo sur Internet, vous devez produire des fichiers à des débits de données plus bas. Les utilisateurs équipés de connexions Internet rapides peuvent voir les fichiers instantanément ou après très peu d'attente pour le chargement, alors que ceux qui sont équipés d'un accès par modem RTC doivent attendre longuement la fin du chargement des fichiers. Réduisez la longueur des vidéos pour faire que les temps de téléchargement restent dans des limites acceptables pour les utilisateurs équipés d'un accès par ligne commutée.

Sélection de la cadence d'images appropriée

La cadence d'images indique le nombre d'images par secondes (ips). Si vous avez un clip à débit de données élevé, la réduction de la cadence d'images peut permettre d'améliorer la lecture sur les bandes passantes limitées. Par exemple, si vous compressez un clip vidéo avec peu de mouvements, la division de la cadence d'images par deux permet de réduire de 20 % le débit de données. Cependant, si vous compressez une vidéo contenant de nombreux mouvements, la réduction de la cadence d'images a beaucoup plus d'impact sur le débit de données.

La qualité des images vidéo étant nettement meilleure à leur cadence d'images d'origine, gardez une cadence d'images élevée si les canaux de transmission et les plates-formes de lecture le permettent. Pour la diffusion sur le Web, vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre

service d'hébergement. Pour les périphériques mobiles, utilisez les paramètres prédéfinis d'encodage spécifiques au périphérique, ainsi que l'émulateur du périphérique disponible par l'intermédiaire d'Adobe Media Encoder dans Adobe Premiere Pro. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en divisant la cadence d'images par des nombres entiers.

Remarque : afin d'intégrer des vidéos dans un fichier SWF, la cadence d'images de la vidéo doit être la même que celle du fichier SWF. Pour coder une vidéo en utilisant la cadence d'images d'un fichier FLA, utilisez les paramètres de codage vidéo avancé dans l'assistant d'importation FLV.

Sélection d'une taille d'image qui corresponde au rapport entre le débit de données et l'aspect des images

Pour tout débit de données (vitesse de connexion), l'augmentation de la taille des images fait diminuer la qualité vidéo. Lorsque vous sélectionnez la taille des images pour les paramètres de codage, vous devez également considérer la cadence d'images, le matériau d'origine et vos préférences personnelles. Afin d'éviter les barres noires de chaque côté de l'image, la taille des images doit avoir le même rapport d'aspect que celui des métrages d'origine. Par exemple, l'encodage d'un métrage NTSC en taille d'image PAL entraîne l'affichage de barres noires de chaque côté de l'image.

Dans Adobe Premiere Pro, la boîte de dialogue Réglages d'exportation contient plusieurs paramètres de fichier FLV et F4V prédéfinis. Ces paramètres comprennent les tailles et les cadences d'images prédéfinies pour les différents standards de télévision à différents débits de données. Testez les différents paramètres prédéfinis Adobe Media Encoder afin de trouver ceux qui correspondent le mieux à votre projet. La liste suivante propose des tailles d'image courantes (en pixels) qui peuvent vous servir de référence :

Modem NTSC 4 x 3 162 x 120

Modem PAL 4 x 3 160 x 120

T1/DSL/câble NTSC 4 x 3 648 x 480

T1/DSL/câble PAL 4 x 3 768 x 576

Flux pour de meilleures performances

Vous pouvez transmettre des fichiers FLV et F4V en continu afin de réduire le temps de téléchargement nécessaire. La transmission des fichiers FLV et F4V en continu est également intéressante en termes d'interactivité et de navigation. Ce procédé permet de contrôler la qualité du service. Vous pouvez transmettre des fichiers FLV et F4V avec Flash Media Server. Une autre méthode consiste à utiliser le service hébergé de l'un des partenaires FLV/F4V Streaming Service d'Adobe, disponible via le site Web d'Adobe. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Diffusion de contenus vidéo Flash : Mieux comprendre les différences entre le téléchargement progressif et la vidéo en flux continu » sur le site Web du Centre des développeurs Flash.

Prise en compte de la durée du téléchargement

Vous devez connaître le temps du téléchargement de votre vidéo afin qu'elle soit lue jusqu'à la fin sans avoir à s'arrêter pour terminer le téléchargement. Pendant le téléchargement de la première partie de la vidéo, vous pouvez afficher un autre contenu afin de masquer le téléchargement. Pour les vidéos courtes, utilisez la formule suivante : Pause = durée de téléchargement – durée de lecture + 10 % de la durée de lecture. Par exemple, si votre clip dure 30 secondes et que son téléchargement dure une minute, utilisez un tampon de 33 secondes. La formule correspondante est la suivante : 60 secondes – 30 secondes + 3 secondes = 33 secondes.

Suppression des bruits et de l'entrelacement

Pour obtenir un codage optimal, supprimez les bruits et les entrelacements.

La qualité de l'animation finale est proportionnelle à la qualité de la vidéo d'origine. Les cadences et les tailles d'une vidéo Internet sont plus petites que celles d'une vidéo de télévision. Toutefois, les moniteurs d'ordinateur sont généralement aussi performants que les télévisions haute-définition en termes de fidélité des couleurs, de saturation, de netteté et de résolution. Même avec une petite fenêtre, la qualité des images est en général aussi importante pour les vidéos numériques que pour la télévision haute définition. Les parasites et le bruit sont au moins aussi évidents sur l'écran d'un ordinateur que sur celui d'une télévision.

Les fichiers FLV, F4V et SWF sont conçus pour un affichage progressif sur les écrans d'ordinateur et autres périphériques. En règle générale, les fichiers FLV et F4V ne sont pas lus par les écrans à affichage par entrelacement, tels que les écrans de télévision. Le métrage entrelacé affiché progressivement peut montrer des lignes verticales dans les zones contenant de nombreux mouvements. L'entrelacement est donc désactivé par défaut pour tous les paramètres de fichier FLV et F4V prédéfinis dans Adobe Media Encoder.

Mêmes conseils pour les fichiers audio

Les mêmes considérations s'appliquent à la production audio comme à la production vidéo. Pour pouvoir obtenir une bonne compression audio, utilisez un support audio de qualité. Si votre projet comporte du contenu audio issu d'un CD, transférez directement les fichiers audio du CD sur votre disque dur. N'enregistrez pas le son via l'entrée analogique de votre carte son. La carte son introduit une conversion numérique à analogique et analogique à numérique superflue qui risque d'ajouter des bruits à vos matériaux source audio. Des outils de transfert numérique direct sont disponibles pour les plates-formes Windows et Macintosh®. Pour enregistrer à partir d'une source analogique, utilisez la carte son de la meilleure qualité possible.

Conseils pour créer de la vidéo pour les périphériques mobiles

[Haut de la page](#)

Suivez ces conseils lorsque vous filmez un contenu pour des périphériques mobiles :

- Les gros plans sont préférables. Dans la mesure du possible, séparez le sujet de l'arrière-plan ; les couleurs et les valeurs ne doivent pas être trop similaires entre l'arrière-plan et le sujet.

- Faites attention à l'éclairage. Sur les périphériques mobiles, un éclairage faible peut poser problème et peut réduire la visibilité sur les petits écrans. Filmez et effectuez vos réglages en ayant ces limites en tête.
- Evitez toute prise panoramique ou tout défilement excessif.

Suivez les conseils ci-dessous lorsque vous modifiez une vidéo dans Adobe Premiere Pro et After Effects :

- Définissez la cadence d'images de la vidéo en sortie suivant le périphérique de sortie ou le type de sortie. Par exemple, un film publicitaire dans After Effects peut être affiché à une cadence de 15 images par seconde (ips) pour les périphériques mobiles et à une cadence de 29,97 ips pour une émission de télévision aux Etats-Unis. En règle générale, utilisez une cadence d'images peu élevée. Une cadence d'images de 22 ips est un bon compromis pour réduire la taille du fichier sans perdre de qualité.
- Faites que la vidéo soit la plus petite possible et supprimez tout contenu parasite, surtout les images vides. De très nombreuses actions peuvent être faites lors du pré-encodage pour limiter la taille du fichier. Certaines de ces actions s'appliquent aux techniques de film, d'autres (par exemple, l'utilisation d'outils de stabilisation de mouvements dans After Effects ou l'application de réduction de bruits ou d'effets d'atténuation) sont des tâches de post-production qui facilitent la partie compression de l'encodeur.

Remarque : pour obtenir des conseils permettant de réduire la taille des vidéos, reportez-vous à l'aide en ligne d'Adobe After Effects et d'Adobe Premiere Pro.

- Faites correspondre le panneau de couleurs aux périphériques mobiles appropriés. En règle générale, les périphériques mobiles ont une fourchette de couleurs limitée. Pour vous aider à déterminer si les couleurs utilisées sont optimales pour un ou plusieurs périphériques, vous pouvez utiliser la fonction de prévisualisation de Device Central.
- Réglez les clips. La vue des niveaux de gris est très utile pour comparer les valeurs.
- Utilisez les paramètres prédéfinis disponibles dans Adobe Media Encoder. Plusieurs paramètres prédéfinis sont conçus pour l'exportation vers des périphériques mobiles 3GPP dans Adobe Media Encoder. Les paramètres prédéfinis 3GPP sont disponibles aux formats standard : 176 x 144 (QCIF), 320 x 240 et 352 x 288.
- Recadrez de façon mesurée. Une pratique courante est de travailler avec des paramètres et une sortie de projet DV standard pour une combinaison des formats DV, DVD, Flash, WMV et 3GPP (mobile). Utilisez les paramètres prédéfinis usuels, mais, au moment de l'encodage, gérez la différence entre la vidéo 4:3 ou 16:9 et le format 11:9 du format 3GPP (mobile). Comme l'outil de recadrage de Photoshop, l'outil de recadrage AME permet des contraintes à des proportions arbitraires et propose en plus un paramètre prédéfini de contrainte 11:9 aux formats 4:3 et 16:9 existants.
- Travaillez avec un format cohérent avec la sortie. Ce travail peut être simplifié par les paramètres prédéfinis de nouveau projet (disponibles uniquement sous Windows). Les dimensions de l'image sont plus grandes que le format de la sortie finale (travailler en format 176 x 144 peut être difficile, par exemple, pour le titrage), mais ces dimensions correspondent au format de l'image en sortie pour faciliter l'encodage. Chaque paramètre prédéfini de projet Windows s'affiche pour les vidéos non compressées, mais la plupart des ordinateurs peuvent gérer le débit avec ces formats d'image réduits et ces cadences d'images divisées (ce processus s'applique aux projets ne concernant que les périphériques mobiles). Deux formats d'image représentent la majorité des supports sur périphériques mobiles : 4:3 (QVGA, VGA etc.) et 11:9 (CIF, QCIF, Sub-QCIF). Ces deux paramètres de projet très courants se trouvent dans le dossier « Mobile & Presets » d'Adobe Media Encoder.

Remarque : n'utilisez pas les données sur le périphérique dans Device Central pour déterminer comment configurer un paramètre prédéfini personnalisé. Device Central ne contient aucune information sur le support vidéo ou audio (tailles d'image, codecs, débits, etc.). Dans Device Central, les données sur les tailles d'images font référence au format d'écran et aux formats de papier peint et d'économiseur d'écran, qui sont différents des formats de vidéo.

Pour d'autres conseils et plus d'informations sur les techniques de création de contenu pour des téléphones et des périphériques mobiles, visitez le site www.adobe.com/go/learn_cs_mobilewiki_fr.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation de projets pour d'autres applications

[Exportation d'un projet en tant que fichier EDL](#)

[Exportation de fichiers AAF](#)

[Exportation d'un fichier XML de projet Final Cut Pro](#)

Exportation d'un projet en tant que fichier EDL

[Haut de la page](#)

Vous pouvez exporter un fichier de données qui décrit le projet et vous permet de le recréer en fonction du média associé ou à l'aide d'un autre système de montage.

Avec Adobe Premiere Pro, vous pouvez exporter vos projets sous forme de liste de montage (EDL) au format CMX3600. Ce format est le plus couramment accepté et le plus fiable des formats EDL.

Lorsque vous configurez un projet Adobe Premiere Pro à partir duquel vous allez exporter une liste de montage, les critères suivants doivent être remplis :

- Les listes de montage fonctionnent le mieux avec des projets qui ne contiennent pas plus d'une piste vidéo, deux pistes audio stéréo et aucune séquence imbriquée. La plupart des transitions standard, arrêts sur images et changements de vitesse des éléments fonctionnent également bien dans les listes de montage.
- Acquérez et enregistrez tous les matériels sources avec le code temporel correct.
- Le périphérique d'acquisition (par exemple, carte d'acquisition ou port FireWire) doit inclure un pilote de matériel qui utilise les codes temporels.
- Les bandes vidéo doivent comporter chacune un numéro de bande unique et être formatées avec le code temporel avant le début du tournage.

1. Ouvrez ou enregistrez le projet que vous voulez exporter comme liste de montage.
2. Vérifiez que le panneau Montage est actif, puis choisissez Fichier > Exportation > EDL.
3. Dans la boîte de dialogue Exporter la liste EDB, spécifiez les pistes vidéo et vidéo que vous voulez exporter.

Vous pouvez exporter une piste vidéo et jusqu'à quatre couches audio, ou deux pistes stéréo.

4. Spécifiez l'emplacement et le nom du fichier EDL, puis cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur OK.

Remarque : *les éléments fusionnés sont pris en charge dans les listes de montage normalisées. Les listes de montage (EDL) interprètent les éléments de piste des séquences d'éléments fusionnés de la même manière que pour les données audio distinctes et les éléments audio utilisés conjointement dans la séquence aux emplacements simultanés. L'application cible n'affichera pas les éléments comme fusionnés. Les données audio et vidéo seront considérées comme des éléments distincts. Le code temporel source est utilisé pour les portions audio et vidéo.*

Exportation de fichiers AAF

[Haut de la page](#)

Le format AAF (Advanced Authoring Format) est un format de fichier multimédia qui vous permet d'échanger des métadonnées et des médias numériques entre des plates-formes, des systèmes et des applications. Les applications de création qui prennent en charge le format AAF (Avid Media Composer, par exemple), lisent et écrivent les données dans les fichiers AAF.

Assurez-vous que le projet que vous souhaitez exporter est conforme aux spécifications AAF générales et compatible avec un produit Avid Media Composer. Prenez en considération les points suivants :

- Les fichiers AAF exportés par Adobe Premiere Pro sont compatibles avec les produits de montage de la gamme Avid Media Composer. Ces fichiers AAF n'ont pas été testés avec d'autres importateurs AAF.
- Les transitions doivent apparaître uniquement entre deux éléments, et non au début ou à la fin d'un élément. Chaque élément doit avoir la même longueur que la transition.
- Si un élément comporte une transition à la fois au niveau de ses points d'entrée et de sortie, il doit être de la même longueur que les deux transitions combinées.
- Lorsque vous nommez un élément ou une séquence dans Adobe Premiere Pro, évitez les caractères spéciaux, les caractères accentués ou les caractères qui risquent d'affecter l'analyse d'un fichier XML. Voici quelques-uns des caractères à éviter : /, >, <, © et ù.
- Les fichiers AAF exportés à partir d'Adobe Premiere Pro et importés dans Avid Media Composer ne sont pas automatiquement liés à nouveau au métrage source. Pour relier le métrage, utilisez l'option d'importation en série d'Avid Media Composer.

Remarque : les éléments fusionnés ne sont pas pris en charge lors de l'exportation d'un fichier AAF.

Pour plus d'informations, visionnez la vidéo sur la manière de [passer d'Adobe Premiere Pro à Avid Media Composer et vice versa](#) de Maxim Jago et Video2Brain.

Exportation d'un fichier de projet AAF (Advanced Authoring Format)

1. Sélectionnez Fichier > Exportation > AAF.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le projet converti sous, accédez à l'emplacement du fichier AAF, puis entrez un nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Réglages d'exportation AAF, sélectionnez Enregistrer au format AAF hérité, Incorporer l'audio ou aucune de ces deux options. Cliquez sur OK.

Adobe Premiere Pro enregistre la séquence dans un fichier AAF à l'emplacement indiqué. La boîte de dialogue Journal d'exportation AAF qui s'ouvre signale les éventuels problèmes d'exportation.

Module externe AAF

Le module externe d'exportation AAF convertit les projets Adobe Premiere Pro comme suit :

Vidéo et audio mono/stéréo sans transition Le module externe prend en charge intégralement ces éléments d'un projet. Il ne convertit toutefois pas les panoramiques audio, les gains, les changements de niveaux et l'audio 5.1. Les canaux audio stéréo sont séparés en deux pistes dans la séquence Avid Media Composer.

Vitesse d'élément Le module externe convertit les changements de vitesse de l'élément vidéo (lecture lente, rapide ou en arrière) en effet Trajectoire d'Avid Media Composer, qui est le seul effet pris en charge. La vitesse de l'élément appliquée aux séquences imbriquées est également convertie. Avid Media Composer ne comporte pas d'effet équivalent à l'effet Trajectoire pour l'audio. Si le changement de vitesse rend l'élément audio plus long que le média source, le module externe l'agrandit pour qu'il ait la même longueur que le reste du média source. Pour ce faire, il commence au niveau de l'heure de début et il comble les intervalles. Vous pouvez corriger manuellement ces parties de la séquence dans le système de montage Avid.

Fichiers acquis en série ou renumérisés Le module externe conserve le nom de bande spécifié dans le fichier AAF. Utilisez la fonctionnalité d'enregistrement en série d'Avid Media Composer pour acquérir à nouveau le média à partir d'une bande.

Métrage de diverses dimensions Le module externe exporte le projet à la résolution maximale. Toutefois, l'importation met à l'échelle tout le métrage en fonction de la résolution spécifiée dans le projet Avid.

Séquences imbriquées Le module externe crée récursivement la composition principale à partir des séquences imbriquées (étant donné qu'Avid Media Composer ne prend pas en charge la liaison aux séquences imbriquées). Par conséquent, le fichier AAF ne comporte aucune liaison entre la composition principale et les séquences imbriquées.

Titres Le module externe convertit les titres en média off-line dans Avid Media Composer.

Hierarchie des chutiers Avid Media Composer place tous les objets dans un chutier unique. Les projets contenant plusieurs chutiers sont convertis en projets comportant un chutier unique.

Fichiers graphiques Le module externe enregistre une référence à tous les fichiers originaux, mais la compatibilité dans Avid Media Composer est limitée aux formats qu'il prend en charge. (Consultez la documentation d'Avid Media Composer pour obtenir des informations sur les formats de fichiers graphiques pris en charge.)

Éléments de projet Le module externe convertit des éléments de synthèse, tels que Mire et 1kHz, Vidéo noire, Cache couleur et Décompte en média off-line dans XDV.

Marques de séquence et d'élément Le module externe convertit toutes les marques de séquence, à l'exception des marques d'entrée et de sortie, en repères sur la piste de code temporel (TC1) dans Avid Media Composer. Les champs Chapitre, URL et Image cible ne sont pas convertis parce qu'il n'existe pas d'équivalents dans Avid Media Composer. Le module externe convertit les marques d'élément en marques de segment dans Avid Media Composer.

Remarque : le module externe d'exportation AAF ignore les marques situées au-delà de la fin de la séquence.

Position de l'indicateur d'instant présent Dans le fichier exporté, l'indicateur d'instant présent conserve sa position initiale pour autant qu'elle ne se situe pas au-delà de la durée de la séquence. Dans le cas contraire, le module externe place cet indicateur à la fin de la séquence Avid Media Composer.

Éléments regroupés Lors de l'importation, tous les éléments regroupés sont dissociés et traités séparément.

Transitions et effets Les transitions et effets exportés à partir d'Adobe Premiere Pro au format AAF sont identifiés de façon unique dans Avid Media Composer.

Exportation d'un fichier XML de projet Final Cut Pro

[Haut de la page](#)

Adobe recommande

 [Vous souhaitez partager un didacticiel ?](#)

Utilisation d'Apple Final Cut Pro avec Adobe Premiere Pro

Joost van der Hoeven

Sur le site Web d'Adobe, Joost van der



Hoeven explique dans un didacticiel vidéo comment échanger des informations entre Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro à l'aide de projets XML.

1. Sélectionnez Fichier > Exportation > Final Cut Pro XML.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le projet converti sous, accédez à l'emplacement du fichier XML, puis entrez un nom de fichier. Cliquez sur Enregistrer.

Adobe Premiere Pro enregistre la séquence dans un fichier XML à l'emplacement indiqué. Il enregistre en outre, au même emplacement, un journal des éventuels problèmes de conversion dans un fichier texte. Le nom du fichier journal contient les mots FCP Translation Results (Résultats de la conversion FCP).

3. (Facultatif) Si nécessaire, lisez le fichier journal pour obtenir une description des problèmes de conversion.

L'exportation d'un fichier XML Final Cut Pro à partir d'Adobe Premiere Pro convertit les éléments fusionnés en séquences imbriquées dans Final Cut Pro.



[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Exportation sur bande vidéo

Préparation à l'exportation sur bande vidéo DV

Exportation d'une séquence sur bande à l'aide du pilotage de matériel

Exportation d'une séquence sur bande sans utiliser le pilotage de matériel

Vous pouvez enregistrer votre séquence montée sur bande vidéo directement à partir de l'ordinateur, par exemple pour créer une bande principale. Lorsque vous démarrez une nouvelle séquence, vous spécifiez le format et la qualité de la bande vidéo dans la zone Mode de montage de la boîte de dialogue Nouvelle séquence.

Vous pouvez enregistrer directement une séquence sur bande vidéo sur les appareils suivants (platines ou caméscopes) de la façon suivante :

Matériels DV Sous Windows ou Mac OS avec une connexion FireWire entre le matériel et l'ordinateur.

Matériels HDV Sous Windows uniquement avec une connexion FireWire entre le matériel et l'ordinateur.

Matériels HD Sous Windows ou Mac OS, sous réserve que l'ordinateur dispose d'une carte d'acquisition HD compatible dotée de connexions de composants SDI ou HD. L'acquisition et l'exportation de vidéo HD nécessitent également le pilotage de matériel série (pour plus d'informations, consultez le manuel du fournisseur de solutions tierces).

Appareils analogiques Sous Windows ou Mac OS, sous réserve que l'ordinateur dispose d'une carte d'acquisition, d'un convertisseur, d'un caméscope ou d'une platine capable de transformer la séquence en format analogique enregistrable par l'appareil. La plupart des appareils photo DV, HDV et HD ; tous les enregistreurs de bandes vidéo HD ainsi que quelques cartes d'acquisition et convertisseurs capables d'effectuer cette conversion. Certains caméscopes numériques nécessitent d'abord l'enregistrement de la séquence sur la bande numérique avant la lecture de la bande pour pouvoir effectuer la copie vers l'enregistreur vidéo analogique.

Un contrôleur de matériel doit être également installé pour le pilotage de matériel lors de l'exportation vers des appareils analogiques.


De nombreuses cartes d'acquisition vidéo sont livrées avec des modules externes compatibles et dotés d'une commande de menu pour l'enregistrement sur bande vidéo. Si les options affichées diffèrent de celles décrites ici, reportez-vous à la documentation de la carte d'acquisition ou du module externe.

Remarque : avant d'exporter une séquence, vérifiez que tous les éléments qu'elle contient sont en ligne.

Préparation à l'exportation sur bande vidéo DV

[Haut de la page](#)

Avant de commencer, vérifiez que l'appareil d'enregistrement (caméscope ou magnétoscope) est branché sur l'ordinateur au moyen d'une connexion FireWire.

 Pour laisser à la platine quelques secondes au début et à la fin de la vidéo, ajoutez un cache noir avant et après la séquence dans le panneau Montage. Si, en outre, vous prévoyez de confier à un studio de postproduction la duplication des bandes, ajoutez au minimum 30 secondes de mire et ton au début du programme afin de simplifier l'étalonnage vidéo et audio (voir la section Création d'une mire de barres et d'un ton 1 kHz).

1. Connectez le matériel à l'ordinateur, mettez-le sous tension, puis définissez-le en mode VTR, VCR ou Lecture.
2. Lancez Adobe Premiere Pro et ouvrez le projet.
3. Sélectionnez Séquence > Réglages de la séquence, puis cliquez sur Réglages de lecture.
4. Dans la zone Exportation de la boîte de dialogue Réglages de lecture, indiquez le format approprié dans le menu Matériel externe. Sélectionnez l'un des réglages suivants, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Préférences.
 - DV 29,97i (720 x 480)** Spécifie NTSC DV, qui utilise une base de temps de 29,97 i/s et des trames entrelacées.
 - DV 25i (720 x 576)** Spécifie PAL DV, qui utilise une base de temps de 25 i/s et des trames entrelacées.
 - DV 23,976i** Spécifie DV 24P (24 progressif) ou 24PA (24 progressif avancé), qui utilise une base de temps de 23,976 et des trames entrelacées (qui sont converties en trames à balayage progressif par ajustement).
5. Sélectionnez une méthode de conversion 24p.
6. Fermez les autres programmes qui pourraient s'exécuter sur votre ordinateur.

Votre ordinateur est maintenant prêt à exporter votre séquence directement sur bande.

Exportation d'une séquence sur bande à l'aide du pilotage de matériel


[Haut de la page](#)

Avant de procéder à l'exportation sur bande à l'aide du pilotage de matériel, vérifiez que l'ordinateur et la caméra ou la platine sont configurés correctement, comme vous le feriez lors de l'acquisition vidéo avec pilotage de matériel (voir la section Configuration du pilotage de matériel).

Si vous utilisez du matériel fourni avec un module externe compatible avec Adobe Premiere Pro, les options de pilotage de matériel et leur emplacement peuvent différer de ceux décrits ici. (Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'appareil.)

Avant d'exporter une séquence sur un matériel HDV, vous devez d'abord la transcoder au format HDV. Adobe Premiere Pro effectue ce transcodage automatiquement juste avant l'exportation de la séquence vers un matériel HDV.

Remarque : vous pouvez exporter sur bande sur un matériel HDV (Windows uniquement) et uniquement avec le pilotage de matériel.

1. Vérifiez que le périphérique d'enregistrement vidéo est sous tension et que la bande est en place. Localisez et notez le code temporel de l'emplacement où l'enregistrement doit débuter. (Une bande avec piste d'échelle de temps est requise. Voir Pistage d'une bande ou remplacement du code temporel.)
2. Activez la séquence à exporter et positionnez ensuite la barre de la zone de travail au-dessus de la section à exporter.
 Pour placer la barre sur toute la section de la séquence visible dans le panneau Montage, cliquez deux fois dans l'espace situé sous l'échelle de temps. Pour afficher d'abord la séquence complète, appuyez sur la touche « \ » (barre oblique inverse).
3. Sélectionnez Fichier > Exportation > Exporter sur bande.
4. Pour qu'Adobe Premiere Pro commande la platine, sélectionnez Activer le matériel d'enregistrement et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour spécifier la trame particulière où commencer l'enregistrement, sélectionnez Regrouper au code temporel et saisissez le point d'entrée. A défaut de cette option, l'enregistrement commence à l'emplacement actuel sur la bande.
 - Pour synchroniser le code temporel du matériel avec l'heure de début d'enregistrement, sélectionnez Différer le début de la séquence et indiquez de combien d'images vous souhaitez retarder le film. Certains périphériques exigent une pause entre la réception de la commande d'enregistrement et le début de la lecture de la séquence sur l'ordinateur.
 - Pour qu'Adobe Premiere Pro déroule la bande avant l'heure de début spécifiée de manière à ce que la platine atteigne une vitesse constante, sélectionnez Preroll et saisissez le nombre d'images à faire défiler avant que l'enregistrement ne commence. Pour de nombreuses platines, 150 images suffisent.
5. Dans la zone Options, sélectionnez l'une des options suivantes :
Abandon si perte d'images Met fin automatiquement à l'exportation si un nombre spécifié de trames n'est pas exporté correctement. Indiquez ce nombre dans la zone.

Signaler les pertes d'images Génère un message vous signalant la perte d'images.

Rendu audio avant l'exportation Empêche les séquences contenant des effets audio complexes de provoquer la perte d'images pendant l'exportation.

6. Cliquez sur Enregistrer ou, pour des matériels HDV, cliquez sur Rendu et enregistrement.
Lorsque vous exportez sur un matériel HDV, une boîte de dialogue de rendu s'ouvre avec une barre de progression illustrant l'avancement du transcodage vers HDV. En principe, l'exportation sur bande commence lorsque le transcodage est effectué à 50 %.
7. Si vous avez terminé les enregistrements lorsque le message Enregistrement réussi s'affiche dans l'option Etat, cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Exportation sur bande.
Remarque : si vous voulez utiliser le pilotage de matériel et qu'il n'est pas disponible, cliquez sur Annuler. Choisissez Edition > Préférences, cliquez sur Pilotage de matériel, vérifiez que le matériel est configuré correctement dans les options de Pilotage de matériel, puis cliquez sur OK. Réessayez d'enregistrer la bande.

Exportation d'une séquence sur bande sans utiliser le pilotage de matériel

[Haut de la page](#)

Vous pouvez procéder à l'exportation sur bande vidéo sans avoir recours au pilotage de matériel en réglant les commandes de lecture dans Adobe Premiere Pro et les commandes d'enregistrement sur le matériel.

Remarque : vous pouvez procéder à l'exportation sur bande sur un matériel HDV (Windows uniquement) et uniquement avec le pilotage de matériel.

1. Activez la séquence à exporter.
2. Vérifiez que la séquence est lue sur la platine ou caméra. Si elle ne l'est pas, lisez la procédure de préparation à l'exportation sur bande vidéo (voir Préparation à l'exportation sur bande vidéo DV) ou consultez la documentation de votre appareil analogique.
3. Vérifiez que l'appareil d'enregistrement vidéo est en mode Enregistrement-Pause et que la bande est marquée au point où l'enregistrement doit débuter.
4. Positionnez l'indicateur d'instant présent au début de la séquence (ou de la zone de travail, le cas échéant).
5. Selon les besoins, appuyez sur le bouton Enregistrement ou Pause de l'appareil pour mettre celui-ci en mode Enregistrement.
6. Cliquez sur le bouton Lecture dans le Moniteur du programme.
7. Lorsque le programme se termine, appuyez sur le bouton Arrêter dans le Moniteur du programme, puis appuyez sur Arrêter sur l'appareil.

Voir aussi



