

Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere™



Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere™

Le logiciel décrit dans ce guide est fourni dans le cadre d'un contrat de licence et ne peut être utilisé qu'en conformité avec les termes de ce contrat.

Documentation version 12.0

Copyright

Copyright © 2006 Symantec Corporation.

Tous droits réservés.

Acquisitions par le gouvernement : Logiciel commercial – Les utilisateurs de l'administration sont soumis aux conditions de licence standard.

Symantec et le logo Symantec sont des appellations commerciales ou des marques déposées de Symantec Corporation ou ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Le produit décrit dans ce document est distribué aux termes d'une licence limitant son utilisation, sa copie, sa distribution et sa décompilation/ingénierie inverse. Ce document ne peut, en tout ou partie, être reproduit sous aucune forme et par aucun moyen sans l'autorisation préalable écrite de Symantec Corporation et de ses détenteurs de licence éventuels.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT", ET TOUTE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU DE RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EST TENUE POUR JURIDIQUEMENT NON VALIDE. SYMANTEC CORPORATION NE POURRA PAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS EN RELATION AVEC LE CONTENU OU L'UTILISATION DE LA PRESENTE DOCUMENTATION. LES INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE DOCUMENTATION SONT SUJETTES A MODIFICATION SANS PREAVIS.

Le logiciel et la documentation sous licence sont considérés "logiciel informatique commercial" et "documentation de logiciel informatique commercial" selon les définitions des sections FAR 12.212 et DFARS 227.7202.

Symantec Corporation 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014, Etats-Unis

<http://www.symantec.fr>

Solutions de service et de support

Symantec se consacre à fournir un excellent service dans le monde entier. Notre objectif est de vous apporter une assistance professionnelle pour utiliser nos logiciels et nos services, où que vous vous trouviez.

Les solutions de support technique et de service clientèle varient selon les pays.

Si vous avez des questions sur les services décrits ci-dessous, consultez la section “Informations de service et de support dans le monde”.

Enregistrement et licences

Si vous déployez un produit qui nécessite un enregistrement et/ou une clé de licence, le système le plus rapide et le plus simple consiste à accéder à notre site de licence et d'enregistrement (en anglais) à l'adresse www.symantec.com/certificate.

Si vous avez acheté un abonnement de support, vous êtes habilité à bénéficier d'un support technique par téléphone et sur Internet. Lorsque vous contactez les services de support pour la première fois, vous devez disposer du numéro de votre certificat de licence ou de l'identification de contact fournie lors de l'enregistrement, pour permettre la vérification de vos droits au support. Si vous n'avez pas acheté d'abonnement de support, contactez votre revendeur ou le service clientèle de Symantec pour savoir comment obtenir un support technique auprès de Symantec.

Mises à jour de la sécurité

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les virus et les menaces de sécurité, visitez le site de Symantec Security Response (anciennement SARC - Centre de Recherche AntiVirus de Symantec), à l'adresse

<http://www.symantec.fr/region/fr/avcenter/index.html>.

Ce site contient des informations exhaustives sur la sécurité et les virus, ainsi que les dernières définitions de virus. Vous pouvez également télécharger les définitions de virus en utilisant la fonction LiveUpdate de votre produit.

Renouvellement d'abonnement aux définitions de virus

Votre achat d'un service de support avec un produit vous permet de télécharger gratuitement des définitions de virus pendant la durée de l'abonnement. Si votre abonnement au support a expiré, contactez votre revendeur ou le Service clientèle de Symantec pour savoir comment le renouveler.

Sites Web Symantec :

Page d'accueil Symantec (par langue) :

- Allemand :
<http://www.symantec.de>
- Anglais :
<http://www.symantec.com>
- Espagnol :
<http://www.symantec.com/region/es>
- Français :
<http://www.symantec.fr>
- Italien :
<http://www.symantec.it>
- Néerlandais :
<http://www.symantec.nl>
- Portugais :
<http://www.symantec.com/br>

Symantec Security Response :

- <http://www.symantec.fr/region/fr/avcenter/index.html>

Page de service et assistance Symantec :

- <http://www.symantec.com/region/fr/techsupp/entreprise/index.html>

Bulletin d'informations spécifique produit :

- Etats-Unis, Asie-Pacifique :
<http://www.symantec.com/techsupp/bulletin/index.html>
- Europe, Moyen-Orient, Afrique/Anglais :
http://www.symantec.com/region/reg_eu/techsupp/bulletin/index.html
- Allemand :
<http://www.symantec.com/region/de/techsupp/bulletin/index.html>
- Français :
<http://www.symantec.com/region/fr/techsupp/bulletin/index.html>
- Italien :
<http://www.symantec.com/region/it/techsupp/bulletin/index.html>
- Amérique latine/Anglais :
<http://www.symantec.com/techsupp/bulletin/index.html>

Support technique

Au sein de Symantec Security Response, l'équipe de support technique internationale gère les centres d'assistance dans le monde entier. Son objectif premier est de répondre aux questions spécifiques sur les fonctionnalités/fonctions, l'installation et la configuration des produits Symantec ainsi que sur le contenu de la Base de connaissances accessible via le Web. Symantec Security Response est en collaboration étroite avec les autres départements de Symantec pour répondre rapidement à vos questions. Nous travaillons par exemple avec notre service d'ingénierie produit et nos centres de recherche en sécurité pour fournir des services d'alertes et des mises à jour des définitions de virus, face aux attaques virales et aux alertes de sécurité.

Caractéristiques de nos offres :

- Une panoplie d'options de support vous permet de choisir le service approprié quel que soit le type d'entreprise.
- Le support Web et téléphonique fournit des réponses rapides et des informations de dernière minute.
- Les mises à jour des produits fournissent une protection de mise à niveau automatique.
- Les mises à jour de contenu des définitions de virus et les signatures de sécurité assurent la meilleure protection.
- Le support mondial des experts Symantec Security Response est disponible 24h/24, 7j/7 dans le monde entier et dans différentes langues.
- Les fonctionnalités avancées telles que le Service d'alertes Symantec (Symantec Alerting Service) et le Responsable de compte technique (Technical Account Manager) offrent un support d'intervention et de sécurité proactive.

Rendez-vous sur notre site Web pour obtenir les dernières informations sur les programmes de support.

Coordonnées du support

Les clients disposant d'un contrat de support peuvent contacter l'équipe de support technique par téléphone, sur le site Web suivant ou sur les sites régionaux de Service et Support internationaux.

<http://www.symantec.com/region/fr/techsupp/entreprise/index.html>

Lorsque vous contactez le support, vérifiez que vous disposez des informations suivantes :

- Version du produit
- Informations sur le matériel

- Mémoire disponible, espace disque et informations sur la carte d'interface réseau
- Système d'exploitation
- Niveau de version et correctif
- Topologie du réseau
- Informations sur le routeur, la passerelle et l'adresse IP
- Description du problème
- Messages d'erreur/fichiers journaux
- Intervention effectuée avant de contacter Symantec
- Modifications récentes de la configuration du logiciel ou du réseau

Service clientèle

Le Centre de service clientèle de Symantec peut vous seconder pour vos questions non techniques :

- Informations générales sur les produits (caractéristiques, langues disponibles, adresse des distributeurs, etc)
- Dépannage de base, par exemple vérification de la version du produit
- Dernières informations sur les mises à jour produit
- Comment mettre votre produit à jour/à niveau
- Comment enregistrer votre produit et/ou votre licence
- Informations sur les programmes de licences de Symantec
- Informations sur les contrats de mise à niveau et de maintenance
- Remplacement des CD et des manuels
- Mise à jour des données d'enregistrement produit en cas de changement de nom ou d'adresse
- Conseil sur les options de support technique de Symantec

Des informations détaillées sur le Service clientèle sont disponibles sur le site Web de l'assistance Symantec. Vous pouvez également contacter le Centre de service clientèle par téléphone. Pour des informations sur les numéros de support clientèle et les sites Web, consultez la section "Informations de service et de contact en bref".

Service et support internationaux

Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine

Sites Web de service et assistance Symantec

- Allemand :
www.symantec.de/desupport/
- Anglais :
www.symantec.com/eusupport/
- Espagnol :
www.symantec.com/region/mx/techsupp/
- Français :
www.symantec.fr/frsupport
- Italien :
www.symantec.it/itsupport/
- Néerlandais :
www.symantec.nl/nlsupport/
- Portugais :
www.symantec.com/region/br/techsupp/
- FTP Symantec : ftp.symantec.com (téléchargement des notes techniques et des derniers correctifs)

Visitez le site Service et assistance de Symantec pour trouver des informations techniques et non techniques sur votre produit.

Symantec Security Response :

- <http://securityresponse.symantec.com>

Bulletin d'informations spécifique produit :

- Anglais :
<http://www.symantec.com/techsupp/bulletin/index.html>
- Europe, Moyen-Orient, Afrique/Anglais :
http://www.symantec.com/region/reg_eu/techsupp/bulletin/index.html
- Allemand :
<http://www.symantec.com/region/de/techsupp/bulletin/index.html>
- Français :
<http://www.symantec.com/region/fr/techsupp/bulletin/index.html>
- Italien :
<http://www.symantec.com/region/it/techsupp/bulletin/index.html>

- Amérique latine/Anglais :
<http://www.symantec.com/techsupp/bulletin/index.html>

Service Clientèle de Symantec

Fournit des informations non techniques et des conseils par téléphone dans les langues suivantes : anglais, allemand, français et italien.

- Autriche :
+ (43) 1 50 137 5030
- Belgique :
+ (32) 2 2750173
- Danemark :
+ (45) 35 44 57 04
- Espagnol :
+ (34) 91 7456467
- Finlande :
+ (358) 9 22 906003
- France :
+ (33) 1 70 20 00 00
- Allemagne :
+ (49) 69 6641 0315
- Irlande :
+ (353) 1 811 8093
- Italie :
+ (39) 02 48270040
- Luxembourg :
+ (352) 29 84 79 50 30
- Pays-Bas :
+ (31) 20 5040698
- Norvège :
+ (47) 23 05 33 05
- Afrique du Sud :
+ (27) 11 797 6639
- Suède :
+ (46) 8 579 29007
- Suisse :
+ (41) 2 23110001

- Royaume Uni :
+ (44) 20 7744 0367
- Autres pays :
+ (353) 1 811 8093 (service en anglais uniquement)

Service Clientèle Symantec – Adresse postale

- Symantec Ltd
Customer Service Centre
Europe, Middle East and Africa (EMEA)
PO Box 5689
Dublin 15
Irlande

En Amérique latine

Symantec dispose d'un support technique et d'un service clientèle internationaux. Les services varient selon les pays et incluent des partenaires internationaux qui représentent Symantec dans les régions où il n'y a pas de bureau Symantec. Pour des informations générales, contactez le service de support de Symantec pour votre région.

ARGENTINE

- Pte. Roque Saenz Peña 832 - Piso 6
C1035AAQ,
Ciudad de Buenos Aires
Argentine
Numéro principal : +54 (11) 5811-3225
Site Web : <http://www.service.symantec.com/mx>
Gold Support : 0800-333-0306

VENEZUELA

- Avenida Francisco de Miranda. Centro Lido
Torre D. Piso 4, Oficina 40
Urbanización el Rosal
1050, Caracas D.F.
Dong Cheng District
Venezuela
Numéro principal : +58 (212) 905-6327
Site Web : <http://www.service.symantec.com/mx>
Gold Support : 0800-1-00-2543

COLOMBIA

- Carrera 18# 86A-14
Oficina 407,
Bogota D.C.
Colombia
Número principal : +57 (1) 638-6192
Site Web : <http://www.service.symantec.com/mx>
Gold Support : 980-915-5241

BRÉSIL

- Symantec Brasil
Market Place Tower
Av. Dr. Chucri Zaidan, 920
12° andar
São Paulo - SP
CEP : 04583-904
Brésil, SA
Número principal : +55 (11) 5189-6300
Télécopie : +55 (11) 5189-6210
Site Web : <http://www.service.symantec.com/br>
Gold Support : 000814-550-4172

CHILE

- Alfredo Barros Errazuriz 1954
Oficina 1403
Providencia,
Santiago de Chile
Chile
Número principal : +56 (2) 378-7480
Site Web : <http://www.service.symantec.com/mx>
Gold Support : 0800-333-0306

MEXIQUE

- Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3642 Piso 8,
Colonia Jardines del Pedregal,
01900, Mexico D.F.
Mexico
Número principal : +52 (55) 5481-2600
Site Web : <http://www.service.symantec.com/mx>
Gold Support : 001880-232-4615

RESTE DE L'AMÉRIQUE LATINE

- 9155 South Dadeland Blvd.
Suite 1100,
Miami, FL 33156
U.S.A
Site Web : <http://www.service.symantec.com/mx>
Gold Support :
Costa Rica : 800-242-9445
Panama : 800-234-4856
Puerto Rico : 800-232-4615

Asie-Pacifique

Symantec dispose d'un support technique et d'un service clientèle internationaux. Les services varient selon les pays et incluent des partenaires internationaux qui représentent Symantec dans les régions où il n'y a pas de bureau Symantec. Pour des informations générales, contactez le service de support de Symantec pour votre région.

Service et support

AUSTRALIE

- Symantec Australia
Level 2, 1 Julius Avenue
North Ryde, NSW 2113
Australie
Numéro principal : +61 2 8879 1000
Télécopie : +61 2 8879 1001
Site Web : <http://service.symantec.com>
Gold Support : 1800 805 834 gold.au@symantec.com
Admin. contrats de support : 1800 808 089 contractsadmin@symantec.com

CHINE

- Symantec China
Unit 1-4, Level 11,
Tower E3, The Towers, Oriental Plaza
No.1 East Chang An Ave.,
Dong Cheng District
Beijing 100738
Chine P.R.C.
Numéro principal : +86 10 8518 3338
Support technique : +86 10 8518 6923

Télécopie : +86 10 8518 6928
Site Web : <http://www.symantec.com.cn>

HONG KONG

- Symantec Hong Kong
Central Plaza
Suite #3006
30th Floor, 18 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong
Numéro principal : +852 2528 6206
Support technique : +852 2528 6206
Télécopie : +852 2526 2646
Site Web : <http://www.symantec.com.hk>

INDE

- Symantec India
Suite #801
Senteck Centrako
MMTC Building
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400051, Inde
Numéro principal : +91 22 652 0658
Support technique : +91 22 652 0671
Télécopie : +91 22 657 0669
Site Web : <http://www.symantec.com/india>

COREE

- Symantec Korea
15,16th Floor
Dukmyung B/D
170-9 Samsung-Dong
KangNam-Gu
Seoul 135-741
Corée du Sud
Numéro principal : +822 3420 8600
Support technique : +822 3452 1610
Télécopie : +822 3420 8650
Site Web : <http://www.symantec.co.kr>

MALAISIE

- Symantec Corporation (Malaysia) Sdn Bhd
31-3A Jalan SS23/15
Taman S.E.A.
47400 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaisie
Numéro principal : +603 7805 4910
Support technique : +603 7804 9280
E-mail société : gold.apac@symantec.com
N° vert société : +1800 805 104
Site Web : <http://www.symantec.com.my>

NOUVELLE-ZELANDE

- Symantec New Zealand
Level 5, University of Otago Building
385 Queen Street
Auckland Central 1001
Nouvelle-Zélande
Numéro principal : +64 9 375 4100
Télécopie : +64 9 375 4101
Site Web de support : <http://service.symantec.co.nz>
Gold Support : 0800 174 045 gold.nz@symantec.com
Admin. contrats de support : 0800 445 450 contractsadmin@symantec.com

SINGAPOUR

- Symantec Singapore
6 Battery Road
#22-01/02/03
Singapour 049909
Numéro principal : 1800 470 0730
Télécopie : +65 6239 2001
Support technique : 1800 720 7898
Site Web : <http://www.symantec.com.sg>

TAIWAN

- Symantec Taiwan
2F-7, No.188 Sec.5
Nanjing E. Rd.,
105 Taipei
Taiwan

Numéro principal : +886 2 8761 5800

Corporate Support : +886 2 8761 5800

Télécopie : +886 2 2742 2838

Gold Support : 0800 174 045 gold.nz@symantec.com

Site Web : <http://www.symantec.com.tw>

L'exactitude des informations contenues dans ce document a fait l'objet de toutes les attentions. Toutefois, les informations fournies ici sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Symantec Corporation se réserve le droit d'apporter ces modifications sans avertissement préalable.

Table des matières

Solutions de service et de support

Chapitre 1	Planification d'une politique de migration et de mise à niveau	
	A propos des migrations et des mises à niveau	19
	Migration à partir de pcAnywhere 11.0.x sous Windows NT/2000/2003 Server/XP	21
	Migration à partir de pcAnywhere 10.x sous Windows NT/2000/2003 Server/XP	21
	Migration à partir de pcAnywhere 10.x sous Windows 98/Me	22
	Mise à niveau à partir de pcAnywhere 9.2.x sous Windows NT/2000/XP	22
	Mise à niveau à partir de pcAnywhere 9.2.x sous Windows 98/Me	22
	Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau	23
Chapitre 2	Création de paquets d'installation personnalisée	
	A propos de Symantec Packager	25
	Fonctions de Symantec Packager	26
	Fonctionnement de Symantec Packager	26
	Importation d'un module de produit	28
	Personnalisation des paramètres de produit	29
	Sélection des fonctions de produit	31
	Ajout de fichiers de configuration	32
	Marquage d'intégrité d'une configuration de produit	35
	Sérialisation d'une installation de pcAnywhere	36
	Gestion globale des paramètres de configuration	39
	Définition des options d'installation des produits	42
	Création d'une commande personnalisée	48
	Création de paquets d'installation	49
	Ajout de produits et de commandes à une définition de paquet	50
	Construction d'installations de produit et de paquets	51
	Construction d'un fichier de configuration de produit	51

Construction d'un paquet	52
Test des paquets	53

Chapitre 3 Déploiement des installations personnalisées de Symantec pcAnywhere

A propos du déploiement	55
A propos de l'emplacement des fichiers d'installation de paquet	56
Déploiement des paquets d'installation avec le déploiement basé Web	57
A propos des spécifications du déploiement basé Web	57
Configuration de l'installation du serveur Web	58
Personnalisation des fichiers de déploiement	61
Test des fichiers d'installation sur le serveur Web	65
Notification de l'emplacement de téléchargement aux utilisateurs	66
Déploiement de pcAnywhere avec SMS 2.0	67
Spécifications minimales pour le déploiement SMS	67
Déploiement avec SMS	68
Utilisation de scripts de connexion Windows NT/2000/2003 Server/XP	70
Configuration du serveur Windows	71
Ecriture du script de connexion Windows	71
Test du script de connexion Windows	72
Utilisation des scripts de connexion NetWare	73
Configuration du serveur Novell NetWare	73
Ecriture du script de connexion NetWare	73
Test du script de connexion NetWare	75

Chapitre 4 Utilisation de la gestion centralisée

A propos de la gestion centralisée	77
Télégestion des hôtes pcAnywhere	77
Installation de l'outil Administrateur d'hôte pcAnywhere	78
Ajout du module intégrable Administrateur d'hôtes à la console MMC	79
Création d'un groupe de configuration	79
Ajout d'ordinateurs à un groupe de configuration	80
Configuration d'éléments de connexion hôte et distant administrateurs	80
Configuration d'un élément hôte dans l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere	83
Distribution de fichiers de configuration de pcAnywhere	84
Gestion des hôtes d'un groupe de configuration	84

Intégration à Microsoft Systems Management Server	85
Importation du fichier de définition de paquet dans SMS	85
A propos de Microsoft DCOM (modèle d'objet de composant distribué)	86
Mise en oeuvre de DCOM sous Windows NT/2000/2003 Server/XP	87
Mise en oeuvre de DCOM sous Windows 98/Me	87
Modification des paramètres de DCOM	87
A propos de AwShim	88
A propos de la consignation centralisée	89
Contrôle des performances avec les trappes SNMP	89
A propos du fichier MIB de pcAnywhere	90

Chapitre 5 Intégration de pcAnywhere aux services d'annuaire

A propos des services d'annuaire	91
Utilisation des services d'annuaire avec pcAnywhere	91
Configuration des serveurs d'annuaire	92
Configuration du serveur LDAP	92
Configuration de Netscape Directory Server 3.1	92
Configuration de Netscape Directory Server 4.0	93
Configuration d'un serveur Novell v5.0	94
Configuration de Windows Active Directory	98
Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise les services d'annuaire	102
Configuration des services d'annuaire dans pcAnywhere	103
Configuration de l'ordinateur hôte pour qu'il utilise les services d'annuaire	103
Configuration de l'ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire	104

Chapitre 6 Gestion de la sécurité dans Symantec pcAnywhere

Contrôle de l'accès aux hôtes pcAnywhere	107
Limitation des connexions à des noms d'ordinateur ou des adresses IP spécifiques	108
Exploitation de l'authentification centralisée dans pcAnywhere	109
Protection de la sécurité de session	114
Gestion d'audits	116
Mise en oeuvre de l'administration basée sur les politiques	116
Mise en oeuvre d'une politique de groupe sous Windows 2000/2003 Server/XP	116

Mise en oeuvre d'une politique système sous Windows	
98/Me/NT4	117
Importation du modèle administratif de pcAnywhere	117
Gestion des politiques utilisateur	119

Index

Planification d'une politique de migration et de mise à niveau

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des migrations et des mises à niveau](#)
- [Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau](#)

A propos des migrations et des mises à niveau

Symantec pcAnywhere prend en charge la migration des versions 10.x vers la version 12.0 sous Windows 98/Me/NT/2000/2003 Server/XP. Lors d'une migration, pcAnywhere permet d'effectuer l'installation par dessus la version antérieure du produit et de conserver les paramètres définis par l'utilisateur.

Symantec pcAnywhere prend en charge les mises à niveau des versions 9.2.x vers la version 12.0 sous Windows 98/Me/NT/2000/2003 Server/XP. Une mise à niveau permet d'effectuer l'installation par dessus la version précédente du produit ; toutefois, les paramètres définis par l'utilisateur ne sont pas conservés automatiquement.

Un redémarrage du système est nécessaire pour les migrations et les mises à niveau seulement si les fichiers système nécessitent une mise à jour. Symantec pcAnywhere nécessite un redémarrage du système si vous effectuez une migration ou une mise à niveau vers la nouvelle version sous Windows 98/Me.

Symantec Packager permet de simplifier la procédure de désinstallation des versions antérieures ou la distribution de paramètres préconfigurés sur plusieurs ordinateurs.

Se reporter à [“Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau”](#) à la page 23.

Le [Tableau 1-1](#) contient des informations qui peuvent servir de référence pour la planification d'une politique de migration et de mise à niveau.

Tableau 1-1 Tableau des politiques de migration et de mise à niveau

Version de Symantec pcAnywhere	Système d'exploitation	Redémarrage requis	Données conservées automatiquement
11.x	Windows NT/2000/2003 Server/XP	Non	Eléments hôte Eléments appelant Eléments distant Ensembles d'options Paramètres de registre Fichiers AutoTransfer (nécessitent une conversion) Ensembles d'ID
10.x	Windows NT/2000/XP	Non	Eléments hôte Eléments appelant Eléments distant Ensembles d'options Paramètres de registre Fichiers AutoTransfer (nécessitent une conversion)
10.x	Windows 98/Me	Oui	Eléments hôte Eléments appelant Eléments distant Ensembles d'options Paramètres de registre Fichiers AutoTransfer (nécessitent une conversion)

Version de Symantec pcAnywhere	Système d'exploitation	Redémarrage requis	Données conservées automatiquement
9.2.x	Windows NT/2000/XP	Non Désinstalle la version antérieure	Aucun
9.2.x	Windows 98/Me	Oui Désinstalle la version antérieure	Aucun

Migration à partir de pcAnywhere 11.0.x sous Windows NT/2000/2003 Server/XP

Symantec pcAnywhere prend en charge les mises à niveau des versions Produit complet et Hôte uniquement de pcAnywhere 11.x vers la version 12.0 sous Windows NT/2000/2000/2003 Server/XP.

Pendant l'installation, vous êtes invité à conserver les paramètres de configuration existants. Ces données incluent les paramètres des éléments hôte, distant et appelants, ainsi que les ensembles d'options.

La migration des paquets de la version Distant uniquement et des paquets avec contrôle de l'intégrité n'est pas prise en charge.

Migration à partir de pcAnywhere 10.x sous Windows NT/2000/2003 Server/XP

Symantec pcAnywhere prend en charge les mises à niveau des versions Produit complet et Hôte uniquement de pcAnywhere 10.x vers la version 12.0 sous Windows NT/2000/2003 Server/XP.

Pendant l'installation, vous êtes invité à conserver les paramètres de configuration existants. Ces données incluent les paramètres des éléments hôte, distant et appelant, ainsi que les ensembles d'options.

Les fichiers AutoTransfer (.atf) créés dans des versions antérieures de pcAnywhere sont préservés. Toutefois, pour utiliser les fichiers .atf dans cette version de pcAnywhere, vous devez les convertir en fichiers de file d'attente de commandes.

La migration des paquets de la version Distant uniquement et des paquets avec contrôle de l'intégrité n'est pas prise en charge.

Migration à partir de pcAnywhere 10.x sous Windows 98/Me

Symantec pcAnywhere prend en charge les mises à niveau des versions Produit complet et Hôte uniquement de pcAnywhere 10.x vers la version 12.0 sous Windows 98/Me.

Pendant l'installation, vous êtes invité à conserver les paramètres de configuration existants. Ces données incluent les paramètres des éléments hôte, distant et appelant, ainsi que les ensembles d'options.

Cette migration nécessite un redémarrage du système pour supprimer les anciens fichiers système pcAnywhere. Vous pouvez utiliser Symantec Packager pour simplifier la procédure de migration.

Se reporter à [“Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau”](#) à la page 23.

La migration des paquets de la version Distant uniquement et des paquets avec contrôle de l'intégrité n'est pas prise en charge.

Mise à niveau à partir de pcAnywhere 9.2.x sous Windows NT/2000/XP

Symantec pcAnywhere prend en charge les mises à niveau des versions Produit complet et Hôte uniquement de pcAnywhere 9.2.x vers la version 12.0 sous Windows NT/2000/XP.

La procédure de mise à niveau ne conserve pas automatiquement les données définies par l'utilisateur. Si vous devez mettre à niveau pcAnywhere sur plusieurs ordinateurs, vous pouvez utiliser Symantec Packager pour créer un paquet d'installation personnalisée contenant les fichiers de données préconfigurés.

Se reporter à [“Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau”](#) à la page 23.

Mise à niveau à partir de pcAnywhere 9.2.x sous Windows 98/Me

Si vous installez la version 12.0 de pcAnywhere sur un ordinateur Windows 98/Me sur lequel est installé la version 9.2.x, pcAnywhere vous invite à désinstaller le programme. Cette opération est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement.

Pour automatiser ce processus, vous pouvez utiliser Symantec Packager pour créer un paquet d'installation personnalisée afin de gérer la procédure de désinstallation et d'installation. Vous pouvez également inclure des fichiers de données préconfigurés dans le paquet et les déployer vers d'autres utilisateurs.

Se reporter à [“Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau”](#) à la page 23.

Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau

Symantec Packager est un outil d'administration qui permet de créer, de modifier et de construire des paquets d'installation personnalisée que vous distribuez vers des systèmes cibles. Symantec Packager est disponible en tant qu'option d'installation sur le CD de pcAnywhere.

Symantec Packager permet de simplifier la procédure de migration ou de mise à niveau à partir de versions antérieures de pcAnywhere, de différentes façons :

L'installation du produit vous impose de désinstaller manuellement une version précédente du produit.

Créez un paquet d'installation personnalisée comprenant une commande personnalisée pour désinstaller la version précédente en mode discret avant d'installer le produit.

L'installation du produit nécessite le redémarrage de l'ordinateur pour terminer la procédure d'installation.

Créez un paquet d'installation personnalisée pour l'installation du produit et configurez le paquet pour effectuer l'installation en mode passif ou discret.

L'installation du produit ne prend pas en charge la préservation des paramètres préconfigurés pour le produit.

Créez un paquet d'installation personnalisée comprenant les fichiers de données préconfigurés qui contiennent les paramètres dont vous avez besoin.

Se reporter à [“Utilisation de Symantec Packager pour optimiser les migrations et les mises à niveau”](#) à la page 23.

Création de paquets d'installation personnalisée

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de Symantec Packager](#)
- [Fonctions de Symantec Packager](#)
- [Fonctionnement de Symantec Packager](#)
- [Importation d'un module de produit](#)
- [Personnalisation des paramètres de produit](#)
- [Création d'une commande personnalisée](#)
- [Création de paquets d'installation](#)
- [Construction d'installations de produit et de paquets](#)
- [Test des paquets](#)

A propos de Symantec Packager

Symantec Packager permet de créer, de modifier et de construire des paquets d'installation personnalisée que vous pouvez distribuer vers des systèmes cible. Avec Symantec Packager, vous pouvez adapter les installations à l'environnement de votre entreprise, en construisant des paquets qui ne contiennent que les fonctions et les paramètres dont vos utilisateurs ont besoin.

Les produits Symantec inclus dans les paquets d'installation sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle et l'accord de licence Symantec. La

distribution des paquets ne nécessite une licence pour chaque utilisateur qui installe le paquet.

Remarque : Symantec Packager fonctionne uniquement sur les plates-formes WindowsNT/2000/2003 Server/XP Professionnel. Toutefois, les paquets d'installation créés avec Symantec Packager peuvent être installés sur toute plate-forme Microsoft 32bits, à l'exception de Windows95/NT3.51.

Fonctions de Symantec Packager

Symantec Packager permet d'effectuer les opérations suivantes :


- Adapter les produits à votre politique de sécurité, en accordant aux utilisateurs l'accès complet à toutes les fonctions ou en limitant l'accès selon les besoins.
- Réduire la bande passante nécessaire au déploiement et l'encombrement des applications en créant un paquet d'installation personnalisée qui ne contient que les fonctions nécessaires à vos utilisateurs.
- Réduire la complexité de l'installation en incluant des fichiers de données préconfigurés.
- Réduire les coûts et la complexité du déploiement en installant plusieurs produits simultanément.
- Simplifier le déploiement et la migration des applications en incluant des commandes personnalisées avec les installations de produits.

Fonctionnement de Symantec Packager

Symantec Packager utilise une approche par phases pour créer des paquets d'installation personnalisée. Chaque phase dépend du résultat de la phase précédente.

La [Figure 2-1](#) illustre la procédure de création de paquets d'installation personnalisée avec Symantec Packager.

Figure 2-1 Présentation des phases de Symantec Packager



Le [Tableau 2-1](#) décrit la procédure de création de paquets.

Tableau 2-1 Procédure de création de paquets

Tâche	Description	Référence
Importation des modules de produit dans Symantec Packager.	Les modules de produit contiennent les fichiers binaires de l'installation et les fichiers de modèles de produit nécessaires pour créer une installation personnalisée du produit.	Se reporter à “Importation d'un module de produit” à la page 28.
Configuration des produits.	Vous pouvez sélectionner les fonctions souhaitées pour vos utilisateurs, ajouter des fichiers de données et de configuration préconfigurés, ainsi que définir des options d'installation par défaut pour chaque produit.	Se reporter à “Personnalisation des paramètres de produit” à la page 29.
Configuration des commandes à inclure dans un paquet.	Les commandes personnalisées permettent d'ajouter des fonctions supplémentaires non prises en charge dans les modèles de produit (telles que l'ajout d'un programme tiers ou d'un fichier batch).	Se reporter à “Création d'une commande personnalisée” à la page 48.
Configuration des paquets.	Vous pouvez inclure une ou plusieurs configurations de produit et commandes personnalisées dans un paquet. Vous pouvez personnaliser davantage le paquet en définissant les options d'installation, l'ordre des installations et d'autres paramètres.	Se reporter à “Création de paquets d'installation” à la page 49.

Tâche	Description	Référence
Construction des produits ou des paquets personnalisés.	<p>Quand vous construisez un paquet, Symantec Packager crée un fichier d'installation regroupant les options de produit, de commande et de paquet que vous avez spécifiées.</p> <p>Symantec Packager permet également de construire un fichier de configuration de produit, qui crée un fichier .msi (Microsoft Installer) pour une installation de produit unique.</p>	Se reporter à “Construction d'installations de produit et de paquets” à la page 51.
Test du paquet.	Vous devez tester les paquets avant de les déployer vers les utilisateurs finaux afin de garantir le bon fonctionnement.	Se reporter à “Test des paquets” à la page 53.
Déploiement du paquet.	L'onglet Déployer des paquets contient les paquets que vous avez créés et que vous pouvez déployer vers les utilisateurs. Symantec fournit un outil de déploiement de paquet dans Symantec Packager et un outil de déploiement basé Web, sur le CD de pcAnywhere. Vous pouvez également utiliser vos outils de déploiement habituels.	Se reporter à “A propos du déploiement” à la page 55.

Importation d'un module de produit

Les modules de produit sont les éléments constitutifs des paquets. Symantec Packager extrait du module les fichiers binaires de l'installation et le modèle de produit. Le modèle de produit détaille les spécifications et les conflits, ce qui permet de personnaliser l'installation du produit. Pendant l'installation, Symantec Packager recherche automatiquement dans le dossier Packager/Products les fichiers de module de produit et les importe automatiquement.

Symantec pcAnywhere fournit un fichier de module de produit (<version>.PMI de Symantec pcAnywhere) sur le CD d'installation. Si vous installez Symantec Packager à partir du CD d'installation de pcAnywhere, il importe automatiquement ce fichier de module de produit.

Si aucun produit n'apparaît dans l'onglet Importer des produits lorsque vous ouvrez Symantec Packager, vous devez importer le module de produit manuellement.

Pour importer un module de produit

- 1 Ouvrez Symantec Packager.
- 2 Dans la fenêtre de Symantec Packager, sur l'onglet Importer des produits, cliquez sur **Importer nouveau produit** dans le menu Fichier.
- 3 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le dossier contenant le module de produit à importer.
- 4 Sélectionnez le module de produit, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Symantec Packager importe le module de produit et vous ramène à l'onglet Importer des produits. Selon la taille et la complexité du module de produit, la procédure d'inscription peut être plus ou moins longue.

Personnalisation des paramètres de produit

Symantec Packager crée un fichier de configuration de produit par défaut (.pcg) pour chaque module de produit que vous importez dans Symantec Packager. Chaque fichier de configuration de produit contient les fonctions, les options d'installation et les paramètres préconfigurés à inclure pour ce produit. Symantec Packager utilise ces informations pour construire les paquets d'installation. Vous pouvez modifier le fichier de configuration par défaut du produit ou en créer un nouveau.

Le [Tableau 2-2](#) inclut des informations sur les options de configuration disponibles dans le fichier de configuration par défaut du produit pcAnywhere.

Tableau 2-2 Options de configuration de produit Symantec pcAnywhere

Onglet	Paramètres
Fonctions	<p>Vous pouvez personnaliser les fonctions suivantes dans pcAnywhere :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Interface utilisateur (Gestionnaire pcAnywhere) ■ Composants distant ■ Composants hôte ■ Protocoles de communication ■ Documentation (guides et aide en ligne) ■ Utilitaires d'installation Symantec
Fichiers de configuration	<p>Le modèle de produit pcAnywhere inclut les éléments de configuration hôte et distant par défaut, que vous pouvez configurer après l'installation du paquet ou du produit personnalisé.</p> <p>Vous pouvez ajouter les fichiers de configuration que vous avez créés dans pcAnywhere au paquet ou à la configuration personnalisée pour davantage de personnalisation.</p>
Options d'installation	<p>Vous pouvez personnaliser les options d'installation de produit suivantes pour pcAnywhere :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Description du produit ■ Emplacement cible ■ Lancer l'enregistrement en ligne au démarrage ■ Objet hôte à utiliser comme modèle ■ Objet hôte à démarrer avec Windows ■ Objet distant à utiliser comme modèle ■ Exécuter LiveUpdate après l'installation ■ Préserver les paramètres de configuration existants

Après avoir sélectionné les fonctions de produit, les options d'installation et les fichiers de configuration optionnels à inclure dans votre produit personnalisé, vous pouvez le construire afin de le tester. La construction du fichier de configuration de produit crée un fichier .msi (Microsoft Installer). Symantec Packager prend uniquement en charge l'installation des fichiers .msi de pcAnywhere.

Se reporter à [“Construction d'un fichier de configuration de produit”](#) à la page 51.

Sélection des fonctions de produit

Symantec Packager permet de personnaliser les installations des produits en incluant les fonctions souhaitées et en supprimant celles non requises. La taille du produit et la taille installée varient selon les fonctions que vous choisissez.

Certaines fonctions de pcAnywhere dépendent d'autres composants. Bien que Symantec Packager dispose d'un niveau de contrôle de dépendance intégré, il est possible de construire un paquet d'installation pcAnywhere qui ne comprend pas tous les fichiers requis.

Lorsque vous sélectionnez les fonctions de produit à inclure ou à exclure dans un paquet, vous devez lire les descriptions correspondantes fournies par l'onglet Fonctions de la fenêtre Editeur de produit. Les descriptions fournissent des informations sur les dépendances entre fonctions.

Le [Tableau 2-3](#) répertorie quelques-unes des principales dépendances entre produits.

Tableau 2-3 Dépendances des produits Symantec pcAnywhere

Fonctionnalité	Dépendance
Gestionnaire pcAnywhere	Nécessaire si vous souhaitez permettre aux utilisateurs de modifier les paramètres de configuration. Excluez le Gestionnaire pcAnywhere si vous souhaitez inclure la gestion d'intégrité.
Distant	Nécessite au moins un protocole de communication.
Hôte	Nécessite un fichier de configuration d'appelant (.cif) si vous configurez le produit pour lancer automatiquement un hôte au démarrage. Nécessite au moins un type d'authentification. Nécessite au moins un protocole de communication.
Téléintervention	Obligatoire pour toutes les installations de produit personnalisées.
Transfert de fichiers	Nécessite au moins un protocole de communication.
Télégestion	Nécessite au moins un protocole de communication.
Discussion	Nécessite au moins un protocole de communication.
Authentification	Obligatoire pour toutes les installations de produit personnalisées.

Fonctionnalité	Dépendance
Protocoles de communication	Obligatoire pour toutes les installations de produit personnalisées.

Pour choisir les fonctions du produit

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Dans la fenêtre Editeur de produit, sur l'onglet Fonctions, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez les fonctions de produit à inclure dans le produit personnalisé.
 - Désélectionnez les fonctions à ne pas inclure.
 - Cliquez sur le signe “plus” en regard d'une fonction pour sélectionner ou retirer des sous-fonctions.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :

OK	Enregistre les modifications et ferme la fenêtre Editeur de produit.
Appliquer	Enregistre les modifications et permet de poursuivre la configuration du produit.
- 4 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de fichiers de configuration

Symantec Packager permet d'inclure des fichiers de données ou de configuration préconfigurés afin d'éviter aux utilisateurs d'avoir à modifier la configuration pendant ou après l'installation. Pour des configurations de produit spécifiques, vous devez d'abord configurer ces fichiers dans le produit, puis les ajouter à l'onglet Fichiers de configuration dans Symantec Packager. Vous ne pouvez pas modifier les fichiers de configuration dans Symantec Packager.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de Symantec Packager.

Le modèle de produit pcAnywhere fournit les fichiers de configuration par défaut suivants, selon les fonctions que vous avez sélectionnées sur l'onglet Fonctions :

Fichier Symantec LiveUpdate (LIVEUPDT.HST)	Fournit les informations nécessaires pour prendre en charge les connexions au serveur Symantec LiveUpdate afin de recevoir les mises à jour de produit automatiques associées à votre version de pcAnywhere.
Fichiers d'élément de connexion distant (.chf)	Fournit les paramètres par défaut pour prendre en charge les connexions à un ordinateur hôte par modem, réseau ou connexion directe. Fournit également les paramètres par défaut pour démarrer une connexion en mode Transfert de fichiers ou Télégestion.
Fichiers d'élément de connexion hôte (.bhf)	Fournit les paramètres par défaut pour autoriser les utilisateurs distant à se connecter à l'ordinateur par modem, réseau ou connexion directe.

Selon les fonctions que vous avez sélectionnées sur l'onglet Fonctions, vous pouvez configurer les fichiers suivants dans pcAnywhere et les ajouter à l'installation de produit personnalisée :

Ensembles d'options	Permet de configurer les options globales de pcAnywhere en fonction des exigences de configuration uniques.
ID de sécurité hôte	Permet de sérialiser l'installation de pcAnywhere.
Fichiers d'élément de connexion distant (.chf)	Permet de préconfigurer les paramètres de connexion et de sécurité nécessaires pour se connecter à distance à un autre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> .
Fichiers de file d'attente de commandes	Permet d'automatiser les tâches de transfert de fichiers, de ligne de commande et de fin de session. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> .
Fichiers d'élément de connexion hôte (.bhf)	Permet de préconfigurer les paramètres de connexion et de sécurité nécessaires pour autoriser une connexion à partir d'un autre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i> .

Fichiers d'appelant (.cif) Permet de préconfigurer un compte de connexion pour les utilisateurs qui se connectent à l'ordinateur hôte et de sélectionner une méthode d'authentification pour vérifier leur identité. Ces informations sont nécessaires pour lancer un hôte.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Les fichiers de configuration de Symantec pcAnywhere sont situés dans les dossiers suivants :

Windows 2000/2003 Server/XP	\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\pcAnywhere
Windows NT 4.0	\Winnt\Profiles\All Users\Application Data\Symantec\pcAnywhere
Windows 98/Me	\Windows\All Users\Application Data\Symantec\pcAnywhere

Ces dossiers sont masqués par défaut dans le système d'exploitation. Pour repérer les fichiers de configuration de pcAnywhere, vous devez modifier les options des dossiers dans le système d'exploitation afin d'afficher les fichiers masqués.

Vous pouvez également ajouter des fichiers de clé de registre pour contrôler certains paramètres de pcAnywhere. Les clés de registre contenues dans le fichier sont ajoutées au registre système sur l'ordinateur cible lors de l'installation du paquet ou du produit personnalisé.

Avertissement : Soyez prudent lorsque vous configurez un fichier de clé de registre, Un paramètre incorrect peut rendre le système d'exploitation ou le produit inutilisable.

Pour inclure un fichier de configuration

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Fichiers de configuration de la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez le type de fichier préconfiguré à ajouter, puis cliquez sur **Ajouter**.
 - Accédez au fichier de configuration à inclure, puis cliquez sur **Ouvrir**. Les fichiers de configuration de Symantec pcAnywhere sont ajoutés à la liste. Pour les autres types de fichiers de configuration, le fichier par défaut est remplacé par votre fichier préconfiguré.
 - Sélectionnez le fichier à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**. Le fichier préconfiguré est supprimé et remplacé par le fichier par défaut fourni par Symantec, si un tel fichier est disponible.
- 3 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration de produit.
- 4 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Marquage d'intégrité d'une configuration de produit

Vous pouvez empêcher les modifications non autorisées du produit installé en utilisant la gestion de l'intégrité. Si pcAnywhere détecte qu'un fichier exécutable, un registre ou un fichier de configuration pcAnywhere a été modifié dans un paquet installé et marqué, pcAnywhere ne s'exécute pas.

Si vous utilisez la fonction Gestion d'intégrité, vous devez exclure les fonctions Gestionnaire pcAnywhere et LiveUpdate. Une fois qu'un paquet marqué a été installé, les utilisateurs ne peuvent ni modifier, ni mettre à jour pcAnywhere (notamment installer des mises à niveau logicielles via LiveUpdate). Lorsque des mises à jour sont nécessaires, vous devez créer et déployer un nouveau paquet.

Les infractions à l'intégrité, notamment les modifications apportées au registre, l'ajout ou la suppression de fichiers peuvent entraîner un refus de service. Utilisez la gestion d'intégrité conjointement avec la gestion des politiques et de solides stratégies de sécurité globales, telles que le renforcement du système d'exploitation.

Se reporter à [“Mise en oeuvre de l'administration basée sur les politiques”](#) à la page 116.

Pour effectuer un marquage d'intégrité sur une configuration de produit

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Fonctions de la fenêtre Editeur de produit, cliquez sur le signe “plus” en regard des utilitaires d'installation de Symantec pour développer la liste.
 - 3 Sélectionnez **Gestion d'intégrité**.
 - 4 Sélectionnez les autres fonctions que vous souhaitez inclure ou exclure dans le produit.
 - 5 Sur l'onglet Options d'installation, sélectionnez les options d'installation de produit à utiliser.

Se reporter à “[Définition des options d'installation des produits](#)” à la page 42.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

OK	Enregistre les modifications et ferme la fenêtre Editeur de produit.
Appliquer	Enregistre les modifications et permet de poursuivre la configuration du produit.

- 7 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Construisez le produit.
La construction d'un fichier de configuration de produit crée un fichier .msi qui contient ce produit.
 - Créez un paquet incluant le produit, puis construisez le paquet.
La construction d'un paquet crée un fichier .exe auto-extractible.

Se reporter à “[Construction d'installations de produit et de paquets](#)” à la page 51.

Sérialisation d'une installation de pcAnywhere

Symantec pcAnywhere permet de créer une installation personnalisée qui contient un code de sécurité intégré, ou numéro de série. Ce numéro de série doit être présent sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant pour établir une connexion.

La sérialisation implique la procédure suivante :

- Dans pcAnywhere, générez un fichier de numéro de série (.SID)

- Dans l'Editeur de configuration de produit de Symantec Packager, sélectionnez les composants que vous souhaitez inclure et ajoutez le fichier de configuration de numéro de série.
- Construisez le paquet
- Déployez et installez le paquet.

Génération d'un fichier de numéro de série

Symantec pcAnywhere permet de générer un code de sécurité, ou numéro de série, qui peut être intégré dans une installation personnalisée. Les numéros de série doivent être une valeur numérique comprise entre 0 et 4294967296.

Pour permettre à un utilisateur distant de se connecter à un ou plusieurs ordinateurs hôte utilisant des numéros de série différents, vous devez inclure les numéros de série de chaque ordinateur hôte dans le fichier de numéro de série.

Pour générer un fichier de numéro de série

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Ensembles d'ID**.
- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Propriétés d'ensembles d'ID, sous Limiter les connexions hôte en utilisant les numéros de série suivants, tapez le numéro de série à utiliser.

Les numéros de série doivent être une valeur numérique comprise entre 0 et 4294967296.

- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Le fichier de numéro de série est ajouté au volet droit sous la section Ensembles d'ID.

Création d'un fichier d'installation sérialisée

Pour créer une version sérialisée de pcAnywhere, vous devez ajouter à un fichier de définition de produit dans Symantec Packager le fichier de numéro de série que vous avez généré dans pcAnywhere. Le numéro de série est intégré au produit lorsque vous construisez le produit ou un paquet contenant la définition de produit.

L'installation de produit personnalisée ou le paquet doit être installé sur l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant. Pour qu'une connexion entre un ordinateur hôte et un ordinateur distant soit possible, leurs numéros de série doivent correspondre.

Pour créer un fichier d'installation sérialisée

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Dans la fenêtre Editeur de produit, sur l'onglet Fonctions, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez les fonctions du produit à inclure dans le produit personnalisé.
 - Désélectionnez les fonctions à ne pas inclure.
 - Cliquez sur le signe “plus” en regard d'une fonction pour sélectionner ou retirer des sous-fonctions.

Pour configurer une installation de produit personnalisée ou un paquet incluant les fonctions hôte et distant, sélectionnez Hôte et Distant. Pour créer des installations distinctes, sélectionnez seulement Hôte ou Distant.

- 3 Sur l'onglet Fichiers de configuration, cliquez sur **Fichiers d'ID de sécurité hôte (*.SID)**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Accédez au dossier contenant le fichier de numéro de série (*.SID) que vous avez généré dans pcAnywhere, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.

Le fichier de numéro de série est ajouté à la liste des fichiers de données et de configuration.

- 5 Sur l'onglet Options d'installation, sélectionnez les options d'installation de produit à utiliser.

Se reporter à “[Définition des options d'installation des produits](#)” à la page 42.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

OK	Enregistre les modifications et ferme la fenêtre Editeur de produit.
----	--

Appliquer	Enregistre les modifications et permet de poursuivre la configuration du produit.
-----------	---

- 7 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Construisez le produit.

La construction d'un fichier de configuration de produit crée un fichier .msi qui contient ce produit.

- Créez un paquet incluant le produit, puis construisez le paquet. La construction d'un paquet crée un fichier .exe auto-extractible.

Se reporter à [“Construction d'installations de produit et de paquets”](#) à la page 51.

Gestion globale des paramètres de configuration

Les ensembles d'options de Symantec pcAnywhere permettent de gérer les paramètres globaux pour les connexions hôte et distant, le transfert de fichiers, la consignation et d'autres fonctions afin d'améliorer les performances, de renforcer la sécurité ou de gérer les connexions. Symantec pcAnywhere permet de créer plusieurs ensembles d'options en fonction des spécifications de configuration uniques.

Les ensembles d'options préconfigurés peuvent être utilisés pour les paquets d'installation personnalisée créés avec Symantec Packager. Ils peuvent également servir de préférences par défaut pour l'ordinateur local.

Configuration d'un ensemble d'options dans pcAnywhere

Symantec pcAnywhere regroupe les propriétés des ensembles d'options par onglets.

Le [Tableau 2-4](#) décrit les propriétés disponibles.

Tableau 2-4 Propriétés des ensembles d'options de pcAnywhere

Onglet	Description
Opération hôte	Contrôle les opérations hôte de base, telles que le nom de l'hôte et les paramètres d'enregistrement.
Opération distant	Contrôle les performances et les paramètres d'affichage des sessions distant.
Communications hôte	Contient des options de personnalisation pour les connexions réseau et modem sur l'ordinateur hôte.
Communications distant	Contient des options de personnalisation pour les connexions réseau et modem sur l'ordinateur distant.
Gestionnaire de sessions	Contrôle les options de session de base, telles que la couleur de l'arrière-plan pour la partie inutilisable du bureau distant, et permet de visualiser ou de modifier la liste d'exclusions d'invite de commande.

Onglet	Description
Transfert de fichiers	Contrôle les paramètres de transfert de fichiers.
Consignation d'événements	Permet de consigner les événements qui se produisent pendant les sessions pcAnywhere.
Services d'annuaire	Contrôle les paramètres pour l'utilisation d'un service d'annuaire pour trouver les hôtes.
Impression à distance	Contient les paramètres de configuration de l'impression à distance.
Chiffrement	Spécifie les informations de certificat requises pour le chiffrement par clé publique

Pour configurer un ensemble d'options dans pcAnywhere

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Ensembles d'options**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un nouvel ensemble d'options, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouveau Élément > Avancé**.
 - Pour modifier un ensemble d'options existant, dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble d'options, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés de l'ensemble d'options, utilisez les flèches gauche et droite pour parcourir la liste des onglets.
 Se reporter à [Tableau 2-4](#) à la page 39.
- 4 Configurez les paramètres à utiliser.
- 5 Quand vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur une fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur de Symantec pcAnywhere*.

Ajout d'un ensemble d'options à un fichier d'installation personnalisée

Vous pouvez ajouter à un fichier d'installation personnalisée les ensembles d'options que vous avez créés dans pcAnywhere. Après avoir installé le paquet ou le produit personnalisé sur l'ordinateur cible, vous pouvez appliquer l'ensemble d'options à l'ordinateur local.

Pour ajouter un ensemble d'options à un fichier d'installation personnalisée

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Fichiers de configuration de la fenêtre Editeur de produit, cliquez sur **Fichier d'ensemble d'options (*.OPT)**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 3 Accédez au dossier contenant les fichiers d'ensembles d'options (*.opt) que vous avez créés dans pcAnywhere, sélectionnez celui qui vous intéresse, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Le fichier d'ensemble d'options est ajouté à la liste des fichiers de données et de configuration.

- 4 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration de produit.
- 5 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Application d'un ensemble d'options à l'ordinateur local

Symantec pcAnywhere permet de gérer plusieurs fichiers d'ensembles d'options en fonction des spécifications de configuration uniques. Par exemple, si vous travaillez à plusieurs emplacements, vous pouvez éviter de modifier les paramètres par défaut chaque fois que vous vous déplacez. Créez un ensemble d'options pour chaque emplacement, puis appliquez-le lorsque vous arrivez à cet emplacement. Lorsque vous appliquez un ensemble d'options à l'ordinateur local, vous remplacez les préférences par défaut dans pcAnywhere.

Pour appliquer un ensemble d'options à l'ordinateur local

- 1 Dans la barre de navigation gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Ensembles d'options**.
- 2 Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur le fichier d'ensemble d'options à utiliser, puis cliquez sur **Appliquer au système local**.

Définition des options d'installation des produits

Symantec Packager permet de spécifier des options d'installation pour les produits, qui varient selon le produit et les fonctions que vous avez incluses dans la configuration de produit.

D'autres options d'installation peuvent être définies au niveau du paquet tout entier. Ces options couvrent le mode d'installation, le redémarrage, la consignation et la restauration.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de Symantec Packager.

Symantec pcAnywhere permet de personnaliser les options d'installation suivantes :

Description	Permet de spécifier une description unique pour le produit.
Emplacement cible	Permet de sélectionner le répertoire dans lequel installer le produit sur l'ordinateur cible. Se reporter à “Modification du répertoire d'installation cible” à la page 43.
Lancer l'enregistrement en ligne au démarrage	Propose aux utilisateurs d'enregistrer le produit au démarrage initial du programme. Se reporter à “Inviter les utilisateurs à s'enregistrer au démarrage” à la page 44.
Objet hôte à utiliser comme modèle	Permet de sélectionner le fichier de configuration d'hôte à utiliser comme modèle pour les nouveaux éléments de connexion hôte que l'utilisateur crée après l'installation. Se reporter à “Sélection du modèle par défaut pour les connexions hôte” à la page 44.
Objet hôte à démarrer avec Windows	Permet de sélectionner un élément de connexion hôte à lancer automatiquement lorsque l'utilisateur de l'ordinateur cible démarre Windows. Se reporter à “Sélection du modèle par défaut pour les connexions hôte” à la page 44.
Objet distant à utiliser comme modèle	Permet de sélectionner le fichier de configuration distant à utiliser comme modèle pour les nouveaux éléments de connexion distant que l'utilisateur crée après l'installation. Se reporter à “Sélection du modèle par défaut pour les connexions distant” à la page 45.

Exécuter LiveUpdate après l'installation

Permet de configurer l'installation personnalisée afin de se connecter automatiquement au serveur Symantec LiveUpdate pour télécharger les mises à jour des produits.

Se reporter à [“Mise à jour des produits”](#) à la page 46.

Préserver les paramètres de configuration existants

Permet de configurer le produit pour préserver les paramètres de configuration existants si vous effectuez l'installation par dessus une version antérieure de pcAnywhere.

Modification du répertoire d'installation cible

Les installations personnalisées de Symantec pcAnywhere que vous créez avec Symantec Packager sont installées par défaut dans le répertoire Program Files, sous Symantec\pcAnywhere. Vous pouvez indiquer un autre répertoire.

Pour modifier le répertoire d'installation cible

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Emplacement cible**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Emplacement cible, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Répertoire Program Files
 - Racine de l'unité système
 - Chemin d'accès personnalisé
- 4 Dans le champ de spécification du dossier, saisissez le chemin d'accès complet de l'emplacement dans lequel vous voulez installer le produit.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.

- Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration de produit.
- 7 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Inviter les utilisateurs à s'enregistrer au démarrage

Symantec Packager permet de configurer le produit pour proposer aux utilisateurs d'effectuer la procédure d'enregistrement en ligne au premier démarrage du produit. Pour utiliser cette option d'installation, vous devez inclure la fonction Gestionnaire pcAnywhere dans la configuration de produit.

Pour proposer aux utilisateurs de s'enregistrer au démarrage

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Lancer l'enregistrement en ligne au démarrage**.
- 3 Dans la boîte de dialogue correspondante, sélectionnez **Lancer l'enregistrement en ligne au démarrage**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration des produits.
- 6 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Sélection du modèle par défaut pour les connexions hôte

Symantec Packager permet de sélectionner le fichier de configuration d'hôte à utiliser comme modèle pour les nouveaux éléments de connexion hôte que l'utilisateur crée après l'installation. Les éléments de connexion hôte contiennent les paramètres de configuration nécessaires pour permettre aux utilisateurs distant de se connecter à l'ordinateur hôte.

Vous pouvez sélectionner les paramètres par défaut du programme pcAnywhere, un élément de connexion hôte préconfiguré fourni par pcAnywhere ou un élément de connexion hôte fourni par l'utilisateur.

Pour sélectionner le modèle par défaut pour les connexions hôte

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Objet hôte à utiliser comme modèle**.
- 3 Dans le champ Valeur de la fenêtre Objet hôte à utiliser comme modèle, sélectionnez le fichier d'élément de connexion hôte (.bhf) à utiliser comme modèle.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Pour configurer le produit afin de lancer automatiquement un hôte lorsqu'un utilisateur démarre Windows, sur l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Objet hôte à démarrer avec Windows**.
- 6 Dans le champ Valeur de la fenêtre Objet hôte à démarrer avec Windows, sélectionnez le fichier .bhf à utiliser.
- 7 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration de produit.
- 8 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Sélection du modèle par défaut pour les connexions distant

Symantec Packager permet de sélectionner le fichier de configuration distant à utiliser comme modèle pour les nouveaux éléments de connexion distant que l'utilisateur crée après l'installation. Les éléments de connexion distant contiennent les paramètres de configuration nécessaires pour se connecter à distance à un autre ordinateur.

Vous pouvez sélectionner les paramètres par défaut du programme pcAnywhere, un élément de connexion distant préconfiguré fourni par pcAnywhere ou un élément de connexion distant fourni par l'utilisateur.

Pour sélectionner le modèle par défaut pour des connexions distant

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Objet distant à utiliser comme modèle**.
- 3 Dans le champ Valeur de la fenêtre Objet distant à utiliser comme modèle, sélectionnez le fichier d'élément de connexion distant (.chf) à utiliser comme modèle.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration de produit.
- 6 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Mise à jour des produits

Si vous incluez la fonction LiveUpdate dans la configuration de produit, Symantec Packager permet de configurer le produit pour qu'il se connecte automatiquement au serveur Symantec LiveUpdate après l'installation afin de télécharger les mises à jour de produit.

Si vous avez installé l'utilitaire d'administration de LiveUpdate Symantec pour gérer les opérations LiveUpdate de votre réseau, vous pouvez configurer le produit pour qu'il se connecte au serveur LiveUpdate de votre réseau. Vous devez personnaliser le fichier de configuration LiveUpdate (LIVEUPDT.HST) pour inclure l'emplacement du serveur LiveUpdate.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de LiveUpdate.

Pour mettre à jour des produits

- 1 Dans la fenêtre Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle configuration de produit.

- Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sur l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Exécuter LiveUpdate après l'installation**.
 - 3 Dans la boîte de dialogue correspondante, sélectionnez **Exécuter LiveUpdate après l'installation**.
 - 4 Cliquez sur **OK**.
 - 5 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration de produit.
 - 6 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Préservation des paramètres de configuration existants

Si vous installez un paquet sur une version existante de pcAnywhere (versions 10.0 et ultérieures), Symantec Packager permet de conserver les paramètres de configuration de registre, d'hôte, d'ordinateur distant et d'appelant existants.

Cette option est disponible uniquement pour les installations en mode discret et passif. Vous devez configurer les paramètres du mode d'installation au niveau du paquet.

Se reporter à [“Création de paquets d'installation”](#) à la page 49.

Pour préserver les paramètres de configuration existants

- 1 Sous l'onglet Configurer des produits de Symantec Packager, effectuez l'une des opérations suivantes:
 - Créez une nouvelle configuration de produit.
 - Cliquez deux fois sur un produit existant pour le modifier.
- 2 Sous l'onglet Options d'installation de la fenêtre Editeur de produit, cliquez deux fois sur **Préserver les paramètres de configuration existants**.
- 3 Dans la fenêtre correspondante, sélectionnez **Préserver les paramètres de configuration existants**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la fenêtre Editeur de produit, effectuez l'une des opérations suivantes:

- Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de produit.
 - Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la configuration du produit.
- 6 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'une commande personnalisée

Outre la possibilité de créer des produits personnalisés, vous pouvez créer des commandes personnalisées à inclure dans les paquets. Ces commandes personnalisées peuvent inclure des fichiers batch, des exécutables issus d'éditeurs tiers, des arguments de ligne de commande ou de simples copies de fichiers. Les commandes personnalisées permettent de simplifier le déploiement des applications en réunissant plusieurs tâches dans un même paquet. Une fois les commandes personnalisées définies, vous pouvez les réutiliser dans différents paquets.

Lorsque vous créez une commande personnalisée, Symantec Packager crée un fichier de configuration de commande. Un fichier de configuration de commande est un fichier de configuration de produit générique qui ne fait pas référence à un fichier de modèle de produit. Par conséquent, les commandes personnalisées ne nécessitent pas que vous importiez un module de produit. La procédure de construction des commandes personnalisées crée un fichier exécutable auto-extractible (.exe), qui peut être testé avant son inclusion dans un paquet. Les paquets Symantec pcAnywhere ne requièrent pas de commandes personnalisées.

Pour plus d'informations sur les commandes personnalisées, consultez l'aide en ligne de Symantec Packager.

Pour créer une commande personnalisée

- 1 Dans la fenêtre de Symantec Packager, sur l'onglet Configurer des produits, cliquez sur **Nouvelle commande personnalisée** dans le menu Fichier.
- 2 Sous l'onglet Paramètres de la fenêtre Editeur de commande, cliquez deux fois sur **Description**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Description de commande, tapez un nom explicite pour la commande afin de pouvoir facilement l'identifier par la suite.

Par exemple :

Désinstaller pcAnywhere9.0 sans l'intervention de l'utilisateur

- 4 Cliquez sur **OK**.

- 5 Sous l'onglet Paramètres de la fenêtre Editeur de commande, cliquez deux fois sur **Ligne de commande**.
- 6 Dans la boîte de dialogue Spécification de ligne de commande, sous Lignes de commande et options, tapez les arguments de ligne de commande et les options nécessaires pour exécuter la commande.

Par exemple, pour exécuter le programme de désinstallation de pcAnywhere9.0 sans nécessiter une intervention de l'utilisateur, tapez le chemin d'accès complet vers le fichier remove.exe situé dans le répertoire du programme pcAnywhere9.0, suivi de l'option /s. Par exemple :

```
"C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\remove.exe" /s
```

Vous devez taper des guillemets avant et après le chemin d'accès complet afin de garantir que le système d'exploitation traite correctement les espaces dans le nom de fichier et les noms de fichier longs.

- 7 Dans la zone Options facultatives, saisissez les options de ligne de commande à utiliser pour contrôler le comportement de l'installation.
- 8 Dans la zone Options d'exécution, sélectionnez comment l'installation doit apparaître pour l'utilisateur.
- 9 Cliquez sur **OK**.

Création de paquets d'installation

Symantec Packager permet d'inclure un ou plusieurs fichiers de configuration de produit et commandes personnalisées dans un fichier de définition de paquet. Le fichier de définition de paquet contient les informations de configuration et les instructions d'installation dont Symantec Packager a besoin pour construire le paquet.

La création de paquet est facultative pour les installations personnalisées de pcAnywhere. Symantec Packager permet de construire le fichier de configuration du produit Symantec pcAnywhere, qui crée un fichier .msi que vous pouvez installer localement. Vous pouvez déployer le fichier .msi de Symantec pcAnywhere avec un outil de déploiement tiers. L'outil de déploiement de Symantec Packager ne prend pas en charge le déploiement MSI.

La création d'une définition de paquet permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Inclure un ou plusieurs produits et commandes personnalisées dans un même paquet d'installation.
- Configurer l'exécution de l'installation en mode interactif, passif ou discret.

- Ajouter des graphiques personnalisés aux écrans d'installation pour les installations interactives.
- Configurer des options de redémarrage, notamment demander aux utilisateurs d'enregistrer leur travail.
- Sélectionner des options de restauration pour gérer l'échec d'une installation.
- Générer un fichier journal pour déterminer si le paquet a été correctement installé.
- Inclure des informations de contact du support technique.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de paquet, consultez l'aide en ligne de Symantec Packager.

Ajout de produits et de commandes à une définition de paquet

Symantec Packager permet de créer un paquet d'installation personnalisée contenant un ou plusieurs produits ou commandes personnalisés. Lorsque vous ajoutez un élément à un fichier de définition de paquet, ses propriétés, définies dans le fichier de configuration de produit, sont affichées dans la fenêtre Editeur de paquet, accompagnées des spécifications et des conflits éventuels du produit.

Pour ajouter des produits et des commandes à une définition de paquet

- 1 Sur l'onglet Configurer des paquets de la fenêtre de Symantec Packager, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créez une nouvelle définition de paquet.
 - Cliquez deux fois sur une définition de paquet existante pour la modifier.
- 2 Sur l'onglet Sélection de produits de la fenêtre Editeur de paquet, cliquez sur **Ajouter**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le fichier de produit ou de commande personnalisée (.pcg) à ajouter.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.

La taille estimée du paquet change pour refléter le produit ou la commande que vous ajoutez.
- 5 Répétez les étapes Se reporter à [Étape 2](#) à la page 50. à Se reporter à [Étape 4](#) à la page 50. pour ajouter d'autres produits ou d'autres commandes personnalisées.
- 6 Dans la fenêtre Editeur de paquet, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Editeur de paquet.

- Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre la définition de paquet.
- 7 Si un message vous y invite, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Construction d'installations de produit et de paquets

Après avoir défini le contenu et les options d'installation pour le fichier de définition de paquet, vous devez construire la définition de paquet afin de créer le fichier d'installation. Lorsque vous construisez un paquet, Symantec Packager crée un fichier .exe auto-extractible regroupant les options de produit, de commande et de paquet que vous avez spécifiées.

Symantec Packager permet également de construire un fichier de configuration de produit, qui crée un fichier .msi (Microsoft Installer) pour une installation de produit unique.

Construction d'un fichier de configuration de produit

La construction d'un fichier de configuration de produit permet de créer un fichier .msi que vous pouvez utiliser à des fins de test ou d'installation. Symantec Packager prend en charge l'installation MSI exclusivement pour les modules de produit pcAnywhere. Il n'est pas nécessaire de construire un fichier de configuration de produit pour l'inclure dans un paquet.

Symantec Packager stocke les fichiers .msi dans le répertoire de données de Symantec Packager. Vous pouvez afficher ces fichiers sur l'onglet Déployer des paquets si vous modifiez les préférences de Symantec Packager pour répertorier les fichiers .msi pris en charge.

Vous pouvez utiliser un outil de déploiement tiers standard pour déployer le fichier .msi de pcAnywhere. L'outil de déploiement de Symantec Packager ne prend pas en charge le déploiement de fichiers .msi.

Pour construire un fichier de configuration de produit

- 1 Sur l'onglet Configurer des produits de la fenêtre de Symantec Packager, sélectionnez le fichier de configuration de produit à construire.

- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Construire**.

La fenêtre Etat de construction de produit apparaît et affiche des informations sur la progression de la construction et sur tout problème éventuel. Si la construction réussit, la dernière ligne de la fenêtre d'état indique ce qui suit :

Construction du produit réussie.

- 3 Dans la boîte de dialogue Etat de construction de produit, cliquez sur **Fermer**.

Construction d'un paquet

Pendant la procédure de construction, Symantec Packager récupère les informations du fichier de définition de paquet et des fichiers de configuration de produit pour déterminer les produits à inclure dans le fichier d'installation, ainsi que les fonctions des produits, les instructions d'installation et les paramètres personnalisés. Symantec Packager vérifie ensuite le contenu du paquet afin de détecter les conflits potentiels entre les produits. Si Symantec Packager rencontre un conflit entre des produits, la procédure de construction est interrompue. Vous devez résoudre le conflit, puis relancer la procédure de construction.

Après avoir vérifié l'absence de conflits entre les produits, Symantec Packager vérifie que les spécifications des produits sont respectées. Cela implique de vérifier que tous les produits requis sont inclus dans le fichier de définition de paquet. Si Symantec Packager rencontre une erreur, l'utilisateur reçoit un message ; toutefois, la procédure de construction continue.

Après les phases de validation, Symantec Packager crée un fichier exécutable auto-extractible et le place dans l'onglet Déployer des paquets, où il peut être testé et distribué aux utilisateurs.

Pour construire un paquet

- 1 Sur l'onglet Configurer des paquets de la fenêtre de Symantec Packager, sélectionnez le fichier de définition de paquet que vous voulez construire.

- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Construire**.

La fenêtre Etat de construction de paquet apparaît et affiche des informations sur la progression de la construction et sur tout problème éventuel. Si la construction du paquet réussit, la dernière ligne de la fenêtre d'état indique ce qui suit :

Paquet construit correctement.

- 3 Dans la boîte de dialogue Etat de la construction, cliquez sur **Fermer**.

Test des paquets

Il est important de tester les paquets avant de les déployer vers les utilisateurs, afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Il est conseillé de tester l'installation et le déploiement des paquets dans un environnement isolé et contrôlé. Un à deux ordinateurs doivent suffire à la réalisation des tests.

Malgré des vérifications pendant la construction, certaines erreurs ne peuvent pas être détectées avant l'installation elle-même. Cela est particulièrement vrai si le paquet contient une commande personnalisée ou un produit nécessitant un produit tiers.

Pendant l'installation, Symantec Packager analyse les conflits potentiels entre les produits et vérifie que les produits requis sont présents sur l'ordinateur cible. L'installation échoue si Symantec Packager détecte un conflit qu'il ne peut pas résoudre. Il est conseillé de tester les paquets pour vérifier que les spécifications des produits sont respectées et que l'ordre d'installation est correct.

Vous devez également ouvrir chaque programme installé pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Vérifiez que les fonctions souhaitées sont présentes. Cette étape est particulièrement importante si vous personnalisez un produit afin de réduire l'encombrement de l'installation. Le test des produits vérifie que vous n'avez pas oublié une fonction importante. Après avoir testé le paquet rigoureusement, vous pouvez le déployer vers les utilisateurs.

Déploiement des installations personnalisées de Symantec pcAnywhere

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos du déploiement](#)
- [A propos de l'emplacement des fichiers d'installation de paquet](#)
- [Déploiement des paquets d'installation avec le déploiement basé Web](#)
- [Déploiement de pcAnywhere avec SMS 2.0](#)
- [Utilisation de scripts de connexion Windows NT/2000/2003 Server/XP](#)
- [Utilisation des scripts de connexion NetWare](#)

A propos du déploiement

Vous pouvez déployer les installations personnalisées de pcAnywhere que vous avez créées avec Symantec Packager et les installations préconfigurées incluses sur le CD de Symantec pcAnywhere en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Installation sur l'ordinateur local**
L'ouverture d'un fichier .exe ou d'un fichier .msi pris en charge, sur l'onglet Déployer des paquets de Symantec Packager, lance la procédure d'installation. Vérifiez que l'ordinateur cible dispose de la configuration requise pour l'installation de pcAnywhere.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet Déployer des paquets, consultez le *Guide de mise en oeuvre de Symantec Packager* sur le CD de pcAnywhere.

Pour plus d'informations sur l'installation de pcAnywhere, consultez le *Guide de l'utilisateur de Symantec pcAnywhere*.

- Outil de déploiement de Symantec Packager
Cet outil permet de déployer les paquets vers un ou plusieurs ordinateurs du réseau. L'outil de déploiement de Symantec Packager prend en charge le déploiement uniquement vers des ordinateurs Microsoft 32bits (par exemple Windows NT/2000/2003 Server/XP).
Pour plus d'informations, consultez le *Guide de mise en oeuvre de Symantec Packager* sur le CD de pcAnywhere.
- Outil de déploiement Web de Symantec
Cet outil permet de déployer les installations de paquet ou de produit vers un ou plusieurs ordinateurs à l'aide d'un serveur Web.
Se reporter à [“Déploiement des paquets d'installation avec le déploiement basé Web”](#) à la page 57.
- Outils tiers
Les installations de paquet et de produit créées avec Symantec Packager peuvent être distribuées avec un outil de déploiement tiers, tel que Microsoft Systems Management Server (SMS).
Se reporter à [“Déploiement de pcAnywhere avec SMS 2.0”](#) à la page 67.
- Scripts de connexion
Les installations de paquet et de produit créées avec Symantec Packager peuvent être distribuées vers les ordinateurs cibles Windows NT/2000/2003 Server/XP et Novell NetWare à l'aide d'un script de connexion.
Se reporter à [“Utilisation de scripts de connexion Windows NT/2000/2003 Server/XP”](#) à la page 70.
Se reporter à [“Utilisation des scripts de connexion NetWare”](#) à la page 73.

A propos de l'emplacement des fichiers d'installation de paquet

Les fichiers d'installation de paquet et de produit préconfigurés sont stockés dans le répertoire Packages sur le CD de Symantec pcAnywhere. Les paquets et les fichiers d'installation de produit que vous créez avec Symantec Packager sont répertoriés sur l'onglet Déployer des paquets de Symantec Packager.

Pour afficher les fichiers .msi, vous devez modifier les préférences de Symantec Packager afin de répertorier les fichiers de produit .msi pris en charge. Symantec

Packager prend en charge le déploiement MSI uniquement pour les fichiers .msi de pcAnywhere.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de Symantec Packager ou le *Guide de mise en oeuvre de Symantec Packager* sur le CD d'installation de pcAnywhere.

Déploiement des paquets d'installation avec le déploiement basé Web

Les paquets créés avec Symantec Packager peuvent être déployés sur l'intranet de votre entreprise avec un outil de déploiement basé Web fourni par Symantec. Tous les fichiers source nécessaires pour mettre en oeuvre le déploiement basé Web sont inclus sur le CD de pcAnywhere dans le dossier Tools/Web Deploy.

Le déploiement basé Web des paquets implique les étapes suivantes :

- Examen des spécifications des déploiements par le Web.
- Configuration de l'installation du serveur Web, incluant la copie des fichiers de paquet vers le répertoire de déploiement sur le serveur Web.
- Personnalisation des fichiers de déploiement.
- Test de l'installation.
- Notification de l'emplacement de téléchargement aux utilisateurs.

L'outil de déploiement basé Web prend en charge le déploiement des paquets Symantec Packager et des fichiers .msi (Microsoft Installer). Symantec Packager permet de créer un fichier d'installation de paquet en tant que fichier exécutable auto-extractible (.exe) ou de créer une installation de produit personnalisée pour un produit unique en tant que fichier.msi.

A propos des spécifications du déploiement basé Web

Le [Tableau 3-1](#) décrit la configuration minimale du serveur ou de l'ordinateur avant la mise en oeuvre du déploiement basé Web sur un serveur Web ou un ordinateur cible.

Tableau 3-1 Configuration requise pour le serveur Web et l'ordinateur cible

Déploiement	Configuration requise
Serveur Web	<ul style="list-style-type: none"> ■ Serveur Web HTTP. ■ Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0/5.0. ■ Apache HTTP Server 1.3 ou ultérieur. <p>Les plates-formes UNIX et Linux sont également prises en charge.</p>
Ordinateur cible	<ul style="list-style-type: none"> ■ Internet Explorer 4.0 ou ultérieur. Symantec pcAnywhere nécessite Internet Explorer 6.x ou ultérieur pour l'installation. ■ Windows Installer 2.0 ou ultérieur (requis uniquement pour les installations MSI). ■ La sécurité du navigateur doit permettre le téléchargement des contrôles ActiveX sur l'ordinateur cible. A la fin de l'installation, le niveau de sécurité peut être restauré à sa valeur initiale. ■ Doit disposer de la configuration requise pour le paquet à installer. ■ Doit être connecté à l'ordinateur avec les droits nécessaires à l'installation du paquet. Vous devez disposer des droits d'administrateur pour pouvoir installer pcAnywhere.

Configuration de l'installation du serveur Web

Pour configurer le serveur Web, effectuez les tâches suivantes dans l'ordre indiqué :

- Copiez les fichiers d'installation sur le serveur Web.
- Configurez le serveur Web.

Copie des fichiers d'installation sur le serveur Web

Vous devez copier vers un répertoire du serveur Web les fichiers d'installation nécessaires à la prise en charge du déploiement basé Web. Vous devez créer un répertoire distinct sur le serveur Web pour ces fichiers. Vous devez également copier les fichiers d'installation (.exe ou .msi) à rendre accessibles.

Les noms des fichiers sont sensibles à la casse. L'exemple suivant illustre la structure des dossiers sur le serveur Web :

Deploy\Webinst	<ul style="list-style-type: none">■ brnotsup.htm■ default.htm■ intro.htm■ logo.jpg■ oscheck.htm■ plnotsup.htm■ readme.htm■ start.htm■ webinst.cab
Deploy\Webinst\Webinst	<ul style="list-style-type: none">■ files.ini■ Launch.bat (requis uniquement pour les installations MSI)■ Paquets d'installation Par exemple : Symantec pcAnywhere - Produit complet.exe Symantec pcAnywhere - Hôte seulement (réseau).msi

A la fin de cette procédure, vous devez modifier les fichiers start.htm et files.ini afin d'indiquer l'emplacement et les noms des fichiers d'installation.

Se reporter à “ [Personnalisation des fichiers de déploiement](#) ” à la page 61.

Pour copier les fichiers d'installation sur le serveur Web

- 1 Sur le serveur Web, créez un répertoire dans lequel placer les fichiers de déploiement.

Par exemple :

Deploy

- 2 A partir du dossier Packages du CD de Symantec pcAnywhere, copiez les fichiers d'installation à rendre accessibles pour le déploiement vers le sous-dossier Webinst sur le serveur Web.

Par exemple :

Deploy\Webinst\Webinst

- 3 Vérifiez que le document par défaut pour le répertoire virtuel est Default.htm.

Se reporter à “ [Configuration de l'installation du serveur Web](#) ” à la page 58.

Création d'un répertoire virtuel sur le serveur Web

Vous devez configurer le serveur Web pour créer un répertoire virtuel.

L'outil de déploiement basé Web prend en charge Microsoft Internet Information Server (IIS) et le serveur Web HTTP Apache. Les procédures de création d'un répertoire virtuel varient selon le type de serveur.

Pour créer un répertoire virtuel sur un serveur Microsoft Internet Information Server

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour lancer le Gestionnaire de services Internet :
 - Dans IIS version 4.0 : dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Windows NT4.0 Option Pack > Microsoft Internet Information Server > Gestionnaire de services Internet**.
 - Dans IIS version 5.0: dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Gestionnaire de services Internet**.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône du serveur Web pour l'ouvrir.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Site Web par défaut**, puis cliquez sur **Nouveau > Répertoire virtuel**.
- 4 Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'assistant de création de répertoire virtuel.
- 5 Dans la zone de texte Alias, tapez un nom pour le répertoire virtuel (par exemple InstallClient), puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Tapez l'emplacement du dossier d'installation (par exemple C:\Client\Webinst), puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Pour les autorisations d'accès, sélectionnez **Lecture seule**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 8 Pour terminer la création du répertoire virtuel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour IIS 4.0, cliquez sur **Terminer**.
 - Pour IIS 5.0, cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.

Pour créer un répertoire virtuel sur un serveur Web Apache

- 1 Dans un éditeur de texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez le serveur Web Apache version 2.0 ou ultérieure, ouvrez le fichier **httd.conf**.
Ce fichier est installé par défaut dans C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf.
 - Si vous utilisez le serveur Web Apache version 1.3, ouvrez le fichier **srm.conf**.

Ce fichier est installé par défaut dans C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf.

2 Tapez les lignes suivantes à la fin du fichier :

```
DirectoryIndex default.htm  
  
<VirtualHost 111.111.111.111>  
  
#ServerName nommachine  
  
DocumentRoot "C:\Client\Webinst"  
  
</VirtualHost>
```

- | | |
|----------------------------|--|
| Pour la ligne VirtualHost | Remplacez 111.111.111.111 par l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur Web Apache est installé. |
| Pour la ligne ServerName | Remplacez nommachine par le nom du serveur. |
| Pour la ligne DocumentRoot | Spécifiez le dossier dans lequel vous avez copié les fichiers d'installation Web (par exemple "C:\Client\Webinst").

Les guillemets sont obligatoires pour spécifier DocumentRoot. Si vous les omettez, les services Apache risquent de ne pas démarrer. |

Personnalisation des fichiers de déploiement

Pour déployer et installer des paquets avec l'outil de déploiement basé Web, vous devez modifier les fichiers suivants :

- | | |
|-----------|--|
| Start.htm | Contient les paramètres du serveur Web et l'emplacement des fichiers qui doivent être installés

Ce fichier se trouve dans la racine du répertoire Webinstall. |
| Files.ini | Contient les paramètres de nom de fichier pour les paquets et les fichiers à déployer et installer

Ce fichier se trouve dans le sous-répertoire Webinst. |

Launch.bat

Contient la ligne de commande utilisée pour exécuter l'installation du paquet

Ce fichier se trouve dans le sous-répertoire Webinst. Launch.bat est requis uniquement pour les installations MSI.

Personnalisation du fichier Start.htm

Les paramètres du fichier Start.htm contiennent des informations sur le serveur Web et l'emplacement des fichiers à installer. Les paramètres de configuration se trouvent vers la fin du fichier Start.htm, entre les balises <object>.

Le [Tableau 3-2](#) décrit les paramètres de configuration.

Tableau 3-2 Paramètres et valeurs de configuration du fichier Start.htm

Paramètre	Valeur
ServerName	Nom du serveur qui contient les fichiers source de l'installation. Vous pouvez utiliser un nom d'hôte, une adresse IP ou un nom NetBIOS. Les fichiers source doivent se trouver sur un serveur Web HTTP.
VirtualHomeDirectory	Répertoire virtuel du serveur HTTP qui contient les fichiers source d'installation (par exemple Deploy\Webinst).
ConfigFile	Nom du fichier Files.ini. Vous n'avez pas à modifier la valeur par défaut de ce paramètre, sauf si vous avez renommé Files.ini.
ProductFolderName	Sous-répertoire contenant les fichiers source à télécharger localement. Ce sous-dossier contient le paquet et Files.ini (par exemple Webinst).
MinDiskSpaceInMB	L'espace disque minimal requis. La valeur par défaut est appropriée.
ProductAbbreviation	Abréviation du produit. La valeur par défaut est appropriée.

Pour personnaliser le fichier Start.htm

- 1 Dans un éditeur de texte, ouvrez `Start.htm`.
- 2 Recherchez les balises <object> et tapez les valeurs appropriées.
Se reporter à [Tableau 3-2](#) à la page 62.
- 3 Enregistrez et fermez le fichier.

Personnalisation du fichier Files.ini pour le déploiement de paquet

Modifiez Files.ini afin qu'il contienne le nom du fichier exécutable de paquet à déployer. Des informations supplémentaires sont requises pour prendre en charge le déploiement MSI.

Se reporter à "[Personnalisation du fichier Files.ini pour le déploiement MSI](#)" à la page 64.

Vous pouvez également inclure des fichiers supplémentaires pour prendre en charge le déploiement d'applications tierces.

Pour personnaliser le fichier Files.ini pour le déploiement de paquet

- 1 Dans un éditeur de texte, ouvrez `Files.ini`.
- 2 Dans la section [General], modifiez la ligne `LaunchApplication=` afin qu'elle se réfère au fichier exécutable de paquet à démarrer après le téléchargement.
Par exemple :
`LaunchApplication=Symantec pcAnywhere - Produit complet.exe`
- 3 Si vous déployez plusieurs fichiers, modifiez la ligne `FileCount=` pour refléter le nombre de fichiers à déployer.
Le paramètre par défaut est `FileCount=1`.
- 4 Dans la section [Files], modifiez la ligne `File1=` afin qu'elle fasse référence au nom du paquet à déployer.
Par exemple :
`File1=Symantec pcAnywhere - Produit complet.exe`
Les noms de fichier longs sont acceptés.
- 5 Pour chaque fichier supplémentaire, ajoutez une nouvelle ligne `File n =` *nomdufichier*, n étant un nombre unique et *nomdufichier* étant le nom du fichier.
- 6 Enregistrez et fermez le fichier.

Personnalisation du fichier Files.ini pour le déploiement MSI

Modifiez Files.ini afin qu'il contienne les noms des fichiers .msi à déployer. Le déploiement MSI nécessite Launch.bat, qui sert à démarrer le programme d'installation. Vous devez également modifier Files.ini pour référencer le fichier Launch.bat.

Se reporter à [“Personnalisation du fichier Launch.bat”](#) à la page 65.

Vous pouvez également inclure des fichiers supplémentaires pour prendre en charge le déploiement d'applications tierces.

Pour personnaliser le fichier Files.ini pour le déploiement MSI

- 1 Dans un éditeur de texte, ouvrez `Files.ini`.
- 2 Dans la section [General], modifiez la ligne `LaunchApplication=` afin qu'elle fasse référence à Launch.bat.

Par exemple :

```
LaunchApplication=Launch.bat
```

Cette opération lance l'installation MSI à la fin du téléchargement. Vous devez également modifier le fichier Launch.bat afin d'inclure le nom du fichier .msi à déployer.

- 3 Modifiez la ligne `FileCount=` afin de refléter le nombre de fichiers à déployer. Le déploiement MSI nécessitant deux fichiers, la ligne `FileCount=` doit être définie au moins sur 2.

Par exemple :

```
FileCount=2
```

- 4 Dans la section [Files], modifiez la ligne `File1=` afin qu'elle fasse référence au fichier Launch.bat.

Par exemple :

```
File1=Launch.bat
```

- 5 Supprimez le point-virgule en regard de la ligne `File2=` pour réactiver l'entrée.

- 6 Modifiez la ligne `File2=` afin qu'elle fasse référence au nom du fichier .msi à déployer.

Par exemple :

```
File2=Symantec pcAnywhere - Host Only.msi
```

Les noms de fichier longs sont acceptés.

- 7 Pour chaque fichier supplémentaire, ajoutez une nouvelle ligne `Filen=nomdufichier`, `n` étant un nombre unique et `nomdufichier` étant le nom du fichier.
- 8 Enregistrez et fermez le fichier.

Personnalisation du fichier Launch.bat

Launch.bat contient l'argument de ligne de commande utilisé pour exécuter une installation MSI. Ce fichier est requis uniquement pour les installations MSI.

Modifiez Launch.bat pour spécifier le fichier .msi à déployer. Le fichier Launch.bat par défaut définit le chemin d'accès du répertoire système de Windows. Cette ligne de commande est nécessaire pour le déploiement MSI sous Windows 98/Me/NT afin de garantir que le système trouve le fichier msiexec.exe, requis pour installer le fichier .msi.

Vous devez également modifier le fichier Files.ini pour exécuter Launch.bat.

Se reporter à ["Personnalisation du fichier Files.ini pour le déploiement MSI"](#) à la page 64.

Remarque : L'installation des fichiers .msi requiert Windows Installer 2.0 (ou version ultérieure). Vous devez vous assurer que l'ordinateur cible dispose de la configuration requise avant de déployer l'installation du produit.

Pour personnaliser le fichier Launch.bat

- 1 Dans un éditeur de texte, ouvrez `Launch.bat`.
- 2 Vérifiez que la ligne de commande suivante est incluse dans le fichier :
`@SET PATH=%path%;%windir%\system`
- 3 Modifiez la ligne `@msiexec -i Package.msi` afin qu'elle reflète le nom du fichier .msi à déployer.
For example, `@msiexec -i Symantec Packager - Host Only.msi`
- 4 Enregistrez et fermez le fichier.

Test des fichiers d'installation sur le serveur Web

Pour tester l'installation, accédez au site Web (par exemple, <votre site Web>/webinstall), puis cliquez sur Installer.

Si l'installation échoue, notez les messages d'erreur éventuels. Utilisez les instructions suivantes pour résoudre le problème :

- En cas de problème avec les paramètres de Start.htm, un message d'erreur affiche le chemin des fichiers auxquels l'installation basée Web tente d'accéder. Vérifiez que le chemin d'accès indiqué est correct.
- En cas de problème dans Files.ini (par exemple, une erreur de fichier introuvable), comparez la valeur File1= avec le nom du fichier de paquet.
- Vérifiez qu'aucune autre entrée n'a été changée pendant la modification.

Notification de l'emplacement de téléchargement aux utilisateurs

Vous pouvez envoyer par courrier électronique aux utilisateurs des instructions pour le téléchargement du paquet à déployer.

L'exécution d'un paquet d'installation pcAnywhere nécessite que Internet Explorer 6.0 (ou ultérieur) soit installé sur l'ordinateur des utilisateurs. Le niveau de sécurité d'Internet Explorer pour l'intranet local doit être défini sur Moyen afin de permettre le téléchargement des contrôles ActiveX de Symantec sur le client. A la fin de l'installation, le niveau de sécurité peut être restauré à sa valeur initiale.

Vérifiez que les utilisateurs comprennent la configuration requise et disposent des droits d'administration nécessaires pour les produits qu'ils installent. Ainsi, pour installer pcAnywhere, les utilisateurs qui effectuent l'installation sous Windows NT/2000/2003 Server/XP, doivent disposer des droits d'administrateur sur leur ordinateur et être connectés avec des droits d'administrateur.

Si le paquet redémarre l'ordinateur client à la fin de l'installation, avertissez les utilisateurs qu'ils doivent enregistrer leur travail et fermer leurs applications avant de commencer l'installation. Par exemple, une installation discrète sur des ordinateurs Windows 98 redémarre l'ordinateur à la fin de l'installation.

Incluez dans votre message électronique une URL qui désigne l'installation du client comme suit :

- Pour Internet Information Server :
`http://Nom_serveur/Répertoire_d'accueil_virtuel/Webinst/`
où Nom_serveur correspond au nom du serveur Web,
Répertoire_d'accueil_virtuel à l'alias que vous avez créé et Webinst au dossier que vous avez créé sur le serveur Web.
Par exemple :
`http://Nom_serveur/InstallClient/Webinst/`
- Pour le serveur Web Apache :
`http://Nom_serveur/Webinst/`
où Nom_serveur correspond au nom de l'ordinateur sur lequel le serveur Web Apache est installé. Vous pouvez utiliser l'adresse IP du serveur à la place de Nom_serveur.

Déploiement de pcAnywhere avec SMS 2.0

Les composants suivants sont nécessaires au déploiement de pcAnywhere avec Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 :

Fichier d'installation de pcAnywhere	<p>Paquet d'installation ou installation de produit personnalisée créé par Symantec Packager.</p> <p>Vous pouvez créer un paquet d'installation ou une installation de produit personnalisée sous forme de fichier .exe auto-extractible ou de fichier .msi.</p>
Paquet SMS	<p>Ensemble de sources et de paquets d'installation utilisés pour répertorier et installer le logiciel sur les ordinateurs client SMS.</p> <p>Les paquets SMS peuvent représenter n'importe quel type de programme qui prend en charge l'installation via SMS.</p>
Fichier de définition de paquet	<p>Un fichier contenant des informations propres à SMS, utilisé pour créer et déployer les paquets SMS.</p> <p>Le fichier de définition de paquet par défaut fourni avec pcAnywhere est appelé pcAnywhere.pdf.</p>

Se reporter à [“Déploiement avec SMS”](#) à la page 68.

Spécifications minimales pour le déploiement SMS

Les ressources suivantes sont nécessaires au déploiement de pcAnywhere avec SMS :

- Windows NT4.0 Server avec Service Pack 5 ou supérieur
- SQL Server 6.5 ou supérieur
- SMS 2.0 avec Service Pack 1 ou Service Pack 2 (recommandé)
- Symantec Packager 1.0 ou ultérieur avec les paquets personnalisés créés pour le déploiement

Tous les clients de déploiement doivent appartenir au même domaine que le serveur de distribution SMS ou avoir établi des relations de confiance entre les domaines afin de les doter des autorisations nécessaires pour que le serveur SMS dispose des droits d'administration sur tous les clients.

SMS 2.0 doit être installé sous Windows NT4.0 avec Service Pack 5 ou supérieur. Nous vous recommandons de vous procurer SMS Service Pack 2 ou supérieur auprès de Microsoft.

Pour plus d'informations sur la configuration et les mises à jour requises pour SMS, visitez le site Web de Microsoft à l'adresse suivante :

[//www.microsoft.com/sms](http://www.microsoft.com/sms)

Déploiement avec SMS

Le déploiement SMS se fait en quatre étapes :

- Préparation du fichier de définition de paquet (PDF).
- Création d'un paquet de déploiement SMS.
- Affectation des points de distribution.
- Publication du paquet.

Préparation du fichier de définition de paquet (PDF)

Un fichier de définition de paquet par défaut (pcAnywhere.pdf) est fourni avec pcAnywhere. Vous pouvez adapter ce fichier à tout paquet créé avec Symantec Packager.

Pour utiliser le fichier PDF sans modification, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour les paquets basés .exe, renommez Package.exe le paquet pcAnywhere à utiliser.
- Pour les paquets basés .msi, renommez Package.msi le paquet pcAnywhere à utiliser.

Pour des informations sur la personnalisation du fichier PDF, consultez la documentation SMS.

Vous ne devez pas supprimer ni modifier les valeurs suivantes dans le fichier PDF :

- AfterRunning=ProgramRestart
- CanRunWhen=UserLoggedOn
- AdminRightsRequired=TRUE

Création d'un paquet de déploiement SMS

Vous devez créer un paquet SMS et configurer une distribution pour chaque type d'installation de pcAnywhere à effectuer sur les ordinateurs client.

Pour créer un paquet de déploiement SMS

- 1 Utilisez Symantec Packager pour créer un fichier d'installation de produit .msi ou un fichier d'installation de paquet .exe file, selon le cas, ou utilisez l'un des paquets pcAnywhere préconfigurés fournis.
- 2 Dans la console Administrateur SMS, cliquez avec le bouton droit sur Paquets, puis cliquez sur **Nouveau > Paquet depuis définition**.
- 3 Dans l'Assistant Création de paquet depuis définition, quand un message vous demande le nom d'un fichier de paquet, cliquez sur **Parcourir** pour repérer le fichier pcAnywhere.pdf.

L'emplacement par défaut est C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\CMS.

- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.

L'Assistant Création de paquet depuis définition affiche la définition de paquet pcAnywhere.

- 5 Cliquez sur **Suivant**.

- 6 Cliquez sur **Toujours obtenir les fichiers depuis un répertoire source**.

Ne sélectionnez pas Ce paquet ne contient aucun fichier.

- 7 Cliquez sur **Parcourir** pour repérer le dossier contenant le paquet pcAnywhere que vous avez créé avec Symantec Packager (ou un paquet préconfigurés fourni).

L'Assistant Création de paquet depuis définition utilise ce dossier pour désigner le paquet pcAnywhere.

- 8 Après avoir terminé l'Assistant Création de paquet depuis définition, un paquet pcAnywhere apparaît dans la console Administrateur SMS.

Affectation des points de distribution

Après avoir créé un paquet SMS, vous devez spécifier un point de distribution pour le paquet.

Pour affecter des points de distribution

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Points de distribution**, puis cliquez sur **Nouveau > Point de distribution**.
- 2 Sélectionnez les points de distribution auxquels vous voulez distribuer le paquet.
- 3 Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'assistant de points de distribution.

Publication du paquet

Pour envoyer l'installation de pcAnywhere aux clients, vous devez créer une publication signalant une ou plusieurs des installations en paquet.

Remarque : Les publications créées avec l'installateur basé EXE nécessitent l'intervention de l'utilisateur. Les utilisateurs sont invités à choisir un dossier temporaire sur le client local pour extraire les fichiers d'installation. Une fois les fichiers extraits, les utilisateurs sont invités à cliquer sur Oui afin de lancer le programme d'installation pour installer pcAnywhere. Les utilisateurs doivent supprimer les fichiers d'installation temporaires à la fin de l'installation.

Pour créer une publication pour le paquet

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Publications**, puis cliquez sur **Nouveau > Publication**.
- 2 Sélectionnez le paquet à publier.
- 3 Donnez un nom explicite à la publication.
- 4 Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des installations suivantes :
 - Windows Me/Windows 2000 pour distribuer le paquet aux clients Windows Me et Windows 2000 qui prennent en charge les installations MSI.
 - Windows 9x/Windows NT pour distribuer le paquet pcAnywhere aux clients Windows 9x et Windows NT.
- 5 Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez l'ensemble d'utilisateurs que vous voulez informer de cette installation.
- 6 Définissez la planification, les spécifications et les droits de sécurité appropriés pour le paquet.

Une fois la publication créée, pcAnywhere est déployé vers tous les clients sélectionnés.

Utilisation de scripts de connexion Windows NT/2000/2003 Server/XP

Dans un domaine Windows, vous pouvez déployer les paquets pcAnywhere vers des clients Windows en utilisant des scripts de connexion. Les étapes suivantes sont requises :

- Configuration du serveur.
- Ecriture du script de connexion.

- Test du script de connexion.

Les utilisateurs Windows NT/2000/2003 Server/XP doivent disposer des droits d'administrateur locaux sur leur ordinateur pour pouvoir installer le paquet pcAnywhere.

Configuration du serveur Windows

Vous devez configurer le serveur pour autoriser le stockage des paquets pcAnywhere et la mise en oeuvre des scripts de connexion. Vous devez disposer des droits d'administrateur sur le domaine pour pouvoir exécuter ces tâches.

Pour configurer le serveur Windows

- 1 Sur le serveur, créez un dossier nommé PCAHOME.
- 2 Partagez le dossier et utilisez le nom de partage par défaut PCAHOME.
- 3 Définissez les autorisations de ce partage afin que tous les utilisateurs aient un accès en lecture.
- 4 Copiez le paquet pcAnywhere vers le partage PCAHOME.

Ecriture du script de connexion Windows

Vous pouvez utiliser l'exemple de script de connexion suivant pour déployer les paquets pcAnywhere vers des clients Windows NT/2000/2003 Server/XP. Ce script est un fichier batch simple qui copie le paquet pcAnywhere vers le poste de travail, lance l'installation du paquet pcAnywhere et supprime les fichiers d'installation à la fin de la procédure.

Les exemples suivants supposent que vous utilisez les dossiers d'installation par défaut. Modifiez-les éventuellement en fonction de votre environnement spécifique.

```
@echo off  
setlocal
```

```
REM ***** Variable de paquet -- Changer pour le nom du paquet pcA *****  
Set Package=Package.MSI
```

```
REM ***** Variable EXE ou MSI -- Changer pour le type de paquet  
(MSI ou EXE) *****  
Set PkgType=MSI
```

```
Rem ***** Variable de nom de serveur de fichiers *****
Rem ***** Changer pour le serveur contenant le paquet pcA *****
Set FSName=\\2KServer

REM ***** Affecte un lecteur au partage réseau *****
net use z: %FSName%\PCAHOME

REM ***** Cherche pcA dans le dossier par défaut
If exist c:\progra~1\Symant~1\pcanyw~1\anywhere.bin GOTO End

REM ***** Crée un dossier dans le dossier Temp et y copie le paquet *****
C:
CD %TEMP%
MD pcapkg
CD pcapkg
Z:
COPY %Package% C:

REM ***** Lancement de l'installation du paquet *****
C:
IF %PkgType% == MSI msixec -i %Package%
IF %PkgType% == EXE %Package%

REM ***** Nettoyage*****
del %Package%
CD ..
rd pcapkg
Net Use Z: /DELETE

:End
endlocal
```

Test du script de connexion Windows

Testez le script sur un ou deux postes de travail avant de l'utiliser pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs de Windows NT/2000/2003 Server/XP doivent disposer de droits d'administration locaux sur leur ordinateur pour pouvoir installer le paquet pcAnywhere.

Utilisation des scripts de connexion NetWare

Sur un réseau Novell NetWare, vous pouvez déployer les paquets pcAnywhere vers les clients Windows en utilisant des scripts de connexion. Les étapes suivantes sont requises :

- Configuration du serveur.
- Ecriture du script de connexion.
- Test du script de connexion.

Les utilisateurs Windows NT/2000/2003 Server/XP doivent disposer des droits d'administrateur locaux sur leur ordinateur pour pouvoir installer le paquet pcAnywhere.

Configuration du serveur Novell NetWare

Vous devez configurer le serveur pour autoriser le stockage des paquets pcAnywhere et la mise en oeuvre des scripts de connexion. Vous devez disposer des droits d'administrateur pour exécuter ces tâches.

Pour configurer le serveur Novell NetWare

- 1 Affectez le lecteur Z: au volume SYS:.

Si vous utilisez une autre lettre de lecteur, remplacez-la.

- 2 Dans le dossier Z:\LOGIN, créez un dossier nommé PCA.
- 3 Créez un groupe nommé PCA_Users.

Le groupe PCA_Users doit exister dans le contexte par défaut des serveurs qui hébergent à la fois des connexions NDS et Bindery. Si le serveur héberge uniquement des connexions NDS, ce groupe doit exister dans un contexte présent dans la partition NDS stockée sur le serveur.

- 4 Accordez au groupe PCA_Users des droits en lecture sur le dossier PCA.
- 5 Copiez le paquet pcAnywhere dans le dossier PCA.

Ecriture du script de connexion NetWare

Utilisez l'exemple de script de connexion suivant et le fichier batch de déploiement pour déployer pcAnywhere. Le script crée les affectations de disque appropriées sur la station de travail locale et lance le fichier batch de déploiement. Le fichier batch installe le paquet pcAnywhere et supprime les fichiers d'installation lorsque la procédure est terminée.

Les exemples suivants supposent que vous utilisez les dossiers d'installation par défaut. Modifiez-les éventuellement en fonction de votre environnement spécifique.

Script de connexion NetWare

```
REM ***** Affectations par défaut *****
MAP *1:=SYS:

REM ***** Affecte un lecteur au partage réseau *****
MAP Z:=SYS:LOGIN\PCA

REM ***** Lance le fichier batch de déploiement *****
#Cmd /c z:\deploy.bat

Exit
```

Fichier batch de déploiement

```
@echo off
setlocal

REM ***** Variable de paquet -- Changer pour le nom du paquet pcA *****
Set Package=Package.MSI

REM ***** Variable EXE ou MSI -- Changer pour le type de paquet
(MSI ou EXE) *****
Set PkgType=MSI

REM ***** Cherche pcA dans le dossier par défaut *****
If exist c:\progra~1\Symant~1\pcanyw~1\anywhere.bin GOTO End

REM ***** Crée un dossier dans le dossier Temp et y copie le paquet *****
C:
CD %TEMP%
MD pcapkg
```

```
CD pcapkg
Z:
COPY %Package% c:

REM ***** Lance l'installation du paquet *****
C:
IF %PkgType% == MSI msiexec -i %Package%
IF %PkgType% == EXE %Package%

REM ***** Nettoyage *****
del %Package%
CD ..
rd pcapkg

:End
endlocal
```

Test du script de connexion NetWare

Testez le script sur un ou deux postes de travail avant de l'utiliser pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs de Windows NT/2000/2003 Server/XP doivent disposer de droits d'administration locaux sur leur ordinateur pour pouvoir installer le paquet pcAnywhere.

Utilisation de la gestion centralisée

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos de la gestion centralisée](#)
- [Télégestion des hôtes pcAnywhere](#)
- [Intégration à Microsoft Systems Management Server](#)
- [A propos de Microsoft DCOM \(modèle d'objet de composant distribué\)](#)
- [A propos de la consignation centralisée](#)

A propos de la gestion centralisée

Symantec pcAnywhere inclut l'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere, qui permet de gérer à distance plusieurs hôtes pcAnywhere sur le réseau. Cet outil est un module MMC (Microsoft Management Console) dont l'exécution nécessite la console MMC.

Le logiciel Symantec pcAnywhere prend en charge l'intégration à Microsoft Systems Management Server. Il prend également en charge la consignation centralisée des événements en utilisant un moniteur SNMP.

Se reporter à ["Intégration à Microsoft Systems Management Server"](#) à la page 85.

Se reporter à ["A propos de la consignation centralisée"](#) à la page 89.

Télégestion des hôtes pcAnywhere

L'Administrateur d'hôtes pcAnywhere permet de gérer à distance les hôtes sur le réseau. Il permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Démarrage, arrêt et connexion à distance aux hôtes pcAnywhere sur le réseau.
- Création de groupes de configuration pour télégestion et configuration de plusieurs postes de travail sur le réseau.
- Distribution simultanée vers plusieurs postes de travail du réseau de fichiers de configuration pcAnywhere, notamment des éléments de connexion hôte et distant et des éléments d'appelant.

Installation de l'outil Administrateur d'hôte pcAnywhere

L'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere est disponible en tant qu'option d'installation personnalisée lors de l'installation du produit complet. Cet outil requiert Windows NT/2000/2003 Server/XP.

Exécutez la procédure suivante pour installer l'outil Administrateur d'hôtes après l'installation de pcAnywhere.

Pour installer l'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
- 2 Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 3 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, cliquez sur **Symantec pcAnywhere**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Dans le volet Modifier ou supprimer Symantec pcAnywhere, cliquez sur **Suivant**.
- 6 Dans le volet Maintenance du programme, cliquez sur **Modifier**, puis sur **Suivant**.
- 7 Dans le volet Installation personnalisée, sous Outils pcAnywhere, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Administrateur d'hôtes, puis cliquez sur **Cette fonction sera installée sur le disque local**.
- 8 Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Agent administrateur d'hôtes, puis cliquez sur **Cette fonction sera installée sur le disque local**.

L'Agent administrateur d'hôtes est nécessaire pour pouvoir gérer pcAnywhere à distance avec la technologie DCOM (Distributed Component Object Management - Gestion d'objet de composant distribué).
- 9 Cliquez sur **Suivant**.
- 10 Pour ajouter l'icône de programme au bureau Windows, sélectionnez **Administrateur d'hôtes pcAnywhere**.

- 11 Cliquez sur **Installer**.
- 12 Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre la procédure d'installation. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**.

Si l'ordinateur nécessite la mise à jour de fichiers système, le système vous invite à redémarrer l'ordinateur. Le redémarrage est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement.

Ajout du module intégrable Administrateur d'hôtes à la console MMC

La console MMC (Microsoft Management Console) permet d'exécuter et de gérer les outils d'administration à partir d'un emplacement central. Lors de l'installation de l'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere, vous pouvez l'ajouter en tant que module intégrable à la console MMC.

La console MMC est incluse avec le système d'exploitation Windows 2000/2003 Server/XP. Si vous devez installer MMC, vous pouvez le faire à partir du CD de Symantec pcAnywhere.

Pour ajouter le module intégrable Administrateur d'hôtes à la console MMC

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Administrateur d'hôtes pcAnywhere**.
- 2 Pour démarrer MMC, dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter** et tapez `mmc`.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans le menu Console, cliquez sur **Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable**.
- 5 Sur l'onglet Autonome de la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable, cliquez sur **Ajouter**.
- 6 Dans la boîte de dialogue Ajout d'un composant logiciel enfichable autonome, cliquez sur **Administrateur d'hôtes pcAnywhere**.
- 7 Cliquez sur **Ajouter**.
- 8 Cliquez sur **Fermer**.
- 9 Dans la fenêtre Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable, cliquez sur **OK**.

Création d'un groupe de configuration

Pour gérer et configurer à distance des ordinateurs avec la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere, vous devez créer un groupe de configuration, puis ajouter des ordinateurs au groupe.

Se reporter à [“Ajout d'ordinateurs à un groupe de configuration”](#) à la page 80.

Si vous utilisez MMC, la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere est répertoriée sous Racine de la console.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de la console MMC.

Pour créer un groupe de configuration

- 1 Dans le volet gauche de la fenêtre de la console, sous Administrateur d'hôtes pcAnywhere, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Groupes de configuration**, puis cliquez sur **Nouveau > Groupe de configuration**.
- 2 Tapez un nom pour ce groupe.
- 3 Cliquez sur **OK**.

Ajout d'ordinateurs à un groupe de configuration

Après avoir créé un groupe de configuration, vous devez lui ajouter les ordinateurs à gérer à distance. La fenêtre de la console fournit la liste des domaines et des groupes de travail présents sur le réseau.

Pour ajouter des ordinateurs à un groupe de configuration

- 1 Dans le volet gauche de la fenêtre de la console, naviguez vers l'emplacement des ordinateurs à ajouter (par exemple Réseau Microsoft Windows).
- 2 Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le système contenant les ordinateurs à ajouter, puis cliquez sur **Ajouter des systèmes à des groupes de configuration**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Ajouter des systèmes à des groupes de configuration, sélectionnez les ordinateurs à ajouter.
- 4 Sous Sélectionner les groupes destination, sélectionnez le groupe de configuration auquel ajouter les ordinateurs.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Configuration d'éléments de connexion hôte et distant administrateurs

Pour pouvoir utiliser l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere pour gérer à distance les hôtes du réseau, vous devez d'abord configurer les éléments de connexion hôte et distant administrateurs. Ces fichiers contiennent les paramètres de connexion et de sécurité nécessaires pour prendre en charge les connexions entre la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere et les ordinateurs hôte à gérer.

Symantec pcAnywhere fournit les éléments de connexion hôte et distant préconfigurés suivants que vous pouvez utiliser comme modèles :

Admin.bhf	<p>Modèle d'hôte pour les ordinateurs hôte à gérer à distance.</p> <p>Pour utiliser ce modèle afin de lancer une session hôte, vous devez configurer les informations d'appelant. Symantec pcAnywhere nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour toutes les sessions hôte.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere</i>.</p>
Admin11.chf	<p>Modèle d'Administrateur d'hôtes pour l'ordinateur à partir duquel vous voulez gérer les hôtes à distance.</p>

Vous pouvez modifier ces modèles dans pcAnywhere ou créer de nouveaux éléments administrateur. Les fichiers de modèle sont situés dans le répertoire suivant :

`\Program Files\Symantec\pcAnywhere\CMS`

Création d'un nouvel élément distant administrateur

L'élément de connexion distant administrateur contient les informations de connexion et de sécurité nécessaires pour se connecter à un ordinateur hôte à partir de la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere. Ce fichier possède une extension .chf.

Vous pouvez ajouter ce fichier au dossier CMS pour l'utiliser avec l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere ou l'inclure dans une installation en paquet.

Pour créer un élément distant administrateur

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Informations sur la connexion de la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, sélectionnez l'un des protocoles réseau suivants :
 - TCP/IP
 - SPX
 - NetBIOS
- 4 Dans la fenêtre Propriétés de l'ordinateur distant, configurez les autres paramètres à utiliser.

- 5 Quand vous avez terminé, cliquez sur **OK**.
Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.
- 6 Dans le volet gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, sous Distants, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion distant que vous venez de créer et cliquez sur **Renommer**.
- 7 Tapez un nom.
Par exemple :
Admin11

Création d'un nouvel élément hôte administrateur

L'élément de connexion hôte administrateur contient les informations de connexion et de sécurité nécessaires pour permettre à un administrateur distant de se connecter à partir de la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere. Vous devez inclure un élément appelant.

Ce fichier possède une extension .bhf. Les fichiers d'appelant possèdent une extension .cif. Vous pouvez ajouter ces fichiers au dossier CMS pour les utiliser avec l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere ou les inclure dans une installation en paquet.

Pour créer un nouvel élément hôte administrateur

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
- 3 Sur l'onglet Informations sur la connexion de la fenêtre Propriétés d'hôte, sélectionnez l'un des protocoles réseau suivants :
 - TCP/IP
 - SPX
 - NetBIOS
- 4 Sur l'onglet Appelants, sélectionnez le type d'authentification à utiliser.
- 5 Sous Liste d'appelants, cliquez sur l'icône **Nouvel élément**.

- 6 Dans la fenêtre Propriétés d'appelant, saisissez les informations d'identification pour les utilisateurs qui peuvent se connecter à l'ordinateur hôte, puis cliquez sur **OK**.

Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour toutes les sessions hôte. Vous pouvez configurer d'autres paramètres. Par exemple, les droits d'accès

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

- 7 Dans la fenêtre Propriétés d'hôte, configurez les autres paramètres à utiliser, puis cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

- 8 Dans le volet gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, dans le champ Hôtes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de connexion hôte que vous venez de créer et cliquez sur **Renommer**.

- 9 Tapez un nom.

Par exemple :

Admin

Configuration d'un élément hôte dans l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere

L'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere permet de créer un élément hôte que vous pouvez distribuer aux ordinateurs hôte de votre groupe de configuration. Symantec pcAnywhere vous impose de configurer un compte de connexion pour les utilisateurs qui se connectent à votre ordinateur et de sélectionner une méthode d'authentification pour vérifier leur identité.

Pour configurer un élément hôte dans l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere

- 1 Dans le volet gauche de la fenêtre de la console, sous Administrateur d'hôtes pcAnywhere, cliquez sur le signe "plus" en regard de Groupes de configuration pour le développer.
- 2 Sous le nom du groupe de configuration auquel vous voulez ajouter un élément hôte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Éléments de connexion**, puis cliquez sur **Nouveau > Etre un hôte**.
- 3 Tapez un nom pour cet élément de connexion.

- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Configurez l'élément de connexion hôte en spécifiant les informations d'appelant et les autres paramètres à utiliser.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Distribution de fichiers de configuration de pcAnywhere

L'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere permet de distribuer les fichiers de configuration de pcAnywhere (tels que les éléments de connexion hôte) aux ordinateurs hôte de votre groupe de configuration à partir de la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere.

L'ordinateur hôte doit être en attente de connexion.

Pour distribuer des fichiers de configuration de pcAnywhere

- 1 Dans le volet gauche de la console Administrateur d'hôtes pcAnywhere, sous Administrateur d'hôtes pcAnywhere, cliquez sur le signe “plus” en regard de Groupes de configuration pour le développer.
- 2 Sous Groupes de configuration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe de configuration auquel envoyer les fichiers, puis cliquez sur **Distribuer des fichiers pcAnywhere**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Distribuer des fichiers pcAnywhere, sélectionnez les ordinateurs vers lesquels distribuer le fichier.
- 4 Sélectionnez le fichier à distribuer.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Gestion des hôtes d'un groupe de configuration

Après avoir configuré les ordinateurs du groupe de configuration, utilisez la console de l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere pour démarrer ou arrêter tout hôte du groupe ou vous y connecter.

Pour gérer les hôtes d'un groupe de configuration

- 1 Dans le volet gauche de la console de l'Administrateur d'hôtes pcAnywhere, sous Administrateur d'hôtes pcAnywhere, cliquez sur le signe “plus” en regard de Groupes de configuration pour le développer.
- 2 Sous Groupes de configuration, cliquez sur le signe “plus” en regard du nom de votre groupe pour le développer.

- 3 Sous Systèmes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur à gérer, puis cliquez sur **Toutes les tâches**.
- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Lancer un hôte spécifique	Démarre une session hôte sur l'ordinateur hôte sélectionné.
Lancer l'hôte administratif	Démarre une session hôte sur l'ordinateur Administrateur d'hôtes.
Lancer le dernier hôte	Démarre une session hôte sur l'ordinateur sur lequel vous avez lancé une session hôte en dernier
Arrêter hôte	Annule la session hôte et déconnecte toute session active sur l'hôte.
Se connecter à l'hôte administratif	Se connecte à l'ordinateur Administrateur d'hôtes, en utilisant les paramètres configurés dans le fichier d'élément de connexion distant admin11.chf
Configurer l'hôte administratif	Reconfigure les paramètres sur l'ordinateur Administrateur d'hôtes.
Récupérer le journal d'activités	Récupère le journal d'activités sur l'ordinateur distant.

Intégration à Microsoft Systems Management Server

Symantec pcAnywhere prend en charge l'intégration à Microsoft SMS (Systems Management Server). SMS est un système de gestion évolutif des modifications et de la configuration, conçu pour les ordinateurs et serveurs Microsoft Windows.

Symantec pcAnywhere fournit les fichiers de support nécessaires à l'intégration à SMS. Ces fichiers sont disponibles uniquement sur le CD de Symantec pcAnywhere.

Importation du fichier de définition de paquet dans SMS

Symantec pcAnywhere fournit un fichier de définition de paquet (pcAnywhere.pdf), qui contient les paramètres de programme et d'autres informations propres au produit nécessaires à l'intégration à SMS. Vous devez importer ce fichier dans SMS.

Ce fichier est disponible dans le dossier Tools du CD d'installation.

Pour plus d'informations sur la configuration et la distribution d'applications sur un serveur BackOffice, consultez la documentation de SMS.

Pour importer le fichier de définition de paquet dans SMS

- 1 Insérez le CD de Symantec pcAnywhere dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Dans le volet gauche de la console Administrateur SMS, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Paquets, puis cliquez sur **Nouveau > Paquet depuis définition**.
- 3 Dans l'Assistant Création de paquet depuis définition, quand un message vous demande le nom d'un fichier de paquet, cliquez sur **Parcourir** pour repérer le fichier pcAnywhere.pdf.

L'emplacement par défaut sur le CD d'installation est le suivant :

dossier \tools\SMS

- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Dans l'écran Définition de paquet, cliquez sur **Suivant**.
- 6 Lorsque vous avez exécuté toutes les étapes de l'assistant, cliquez sur **Terminer**.

A propos de Microsoft DCOM (modèle d'objet de composant distribué)

Symantec pcAnywhere utilise la technologie DCOM de Microsoft pour toutes les communications point-à-point utilisées pour les tâches de télégestion. DCOM est utilisé dans l'outil Administrateur d'hôtes de pcAnywhere et l'intégration SMS.

DCOM fonctionne avec divers protocoles réseau et tente par défaut d'établir des connexions sur tous les protocoles installés. Une fois la connexion au réseau établie, DCOM utilise l'authentification Windows NT afin de vérifier les droits d'accès nécessaires. Ainsi, un administrateur disposant des droits d'accès appropriés peut effectuer des tâches de gestion sur un hôte pcAnywhere verrouillé à partir de n'importe quel emplacement.

Pour garantir que l'authentification NT est utilisée pour les tâches de gestion DCOM de pcAnywhere, les éléments de connexion pcAnywhere doivent être configurés pour utiliser le même domaine ou un domaine de confiance.

Mise en oeuvre de DCOM sous Windows NT/2000/2003 Server/XP

Pour configurer et contrôler à distance pcAnywhere sous Windows NT/2000/2003 Server/XP avec un outil de gestion centralisée, les spécifications suivantes doivent être respectées :

- L'administrateur doit être connecté en tant qu'administrateur de domaine.
- L'ordinateur de l'administrateur et l'ordinateur client doivent se trouver dans le même domaine.

La configuration par défaut sous Windows NT nécessite que toutes les activités du gestionnaire soient authentifiées dans le domaine WindowsNT.

Mise en oeuvre de DCOM sous Windows 98/Me

Pour configurer et contrôler à distance pcAnywhere sous Windows 98/Me avec un outil de gestion centralisée, les spécifications suivantes doivent être respectées :

- Le client Windows 98/Me doit se connecter au même domaine WindowsNT que l'administrateur.
- Le nom du domaine et le nom du groupe de travail sur l'ordinateur Windows 98/Me doivent être identiques.
- L'ordinateur Windows 98/Me doit être configuré avec des droits d'accès de niveau utilisateur. Cet accès est obligatoire pour pouvoir ajuster les paramètres de sécurité de DCOM lors de l'exécution de l'utilitaire dcomcnfg.exe.
- Le partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft Windows doit être installé et activé sur l'ordinateur Windows 98/Me.

Modification des paramètres de DCOM

Symantec pcAnywhere configure DCOM pendant la procédure d'installation. Les paramètres par défaut conviennent généralement pour permettre aux applications de gestion de pcAnywhere de fonctionner normalement et de maintenir un niveau de sécurité suffisant. Toutefois, les administrateurs peuvent modifier les paramètres de sécurité par défaut dans DCOM pour autoriser ou refuser l'accès à un système.

La modification des paramètres de sécurité de DCOM sur un ordinateur géré peut nécessiter l'ajustement des paramètres de DCOM sur l'ordinateur de l'administrateur. Vérifiez que tous les ordinateurs gérés sont authentifiés dans le même domaine Windows NT ou dans des domaines de confiance.

Lorsqu'un administrateur se connecte à un ordinateur distant, le logiciel de gestion centralisée tente d'emprunter l'identité de l'utilisateur qui établit la connexion.

Si l'utilisateur n'est pas connecté avec des privilèges administrateur, cette opération échoue.

Pour améliorer la sécurité, un appelant sans privilèges d'administrateur ne peut pas exécuter de fonctions d'administration ni bénéficier de droits supérieurs à ceux qu'il aurait s'il se connectait directement à l'ordinateur.

Pour éviter les problèmes de connexion dus à des erreurs d'accès refusé, exécutez l'utilitaire dcomcnfg.exe pour vérifier les paramètres de sécurité du client. Modifiez les paramètres de sécurité par défaut et ajoutez uniquement les utilisateurs ou les administrateurs du domaine qui sont autorisés à accéder à cet hôte.

Pour plus d'informations, consultez la documentation en ligne de dcomcnfg.exe.

Pour modifier les paramètres DCOM

- ◆ Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows NT/2000/2003 Server/XP, ouvrez le dossier \WinNT\System32, puis exécutez dcomcnfg.exe.
 - Sous Windows 98/Me, ouvrez le dossier \Windows\System, puis exécutez dcomcnfg.exe.

A propos de AwShim

AwShim est le composant de gestion qui fait le lien entre pcAnywhere et l'intégration de gestion centralisée. L'outil Administrateur d'hôtes pcAnywhere utilise AwShim pour lancer et arrêter les sessions hôte et distant. Vous pouvez affecter des fichiers de configuration hôte et distant spécifiques pour chaque action.

AwShim utilise les paramètres suivants :

- -A action
- -B nom de fichier Bhf
- -C nom de fichier Chf
- -H nom de l'hôte sur lequel exécuter l'action
- -R ordinateur distant auquel se connecter

Actions prises en charge avec le paramètre -A :

- STARTHOST
- STARTREMOTE
- STOPHOST

Les paramètres -B et -C spécifient les éléments Etre un hôte et Appeler un hôte, présents dans le sous-dossier CMS du dossier pcAnywhere.

Le paramètre -H identifie le nom ou l'adresse de l'ordinateur hôte sur lequel l'action est exécutée.

Le paramètre -R est utilisé seulement avec STARTREMOTE pour spécifier le nom de l'ordinateur hôte auquel l'ordinateur distant se connecte. A chaque démarrage d'un ordinateur distant, tous les paramètres de connexion spécifiés dans le fichier CHF sont utilisés, à l'exception de l'adresse de l'ordinateur hôte. Cette adresse doit être spécifiée avec le paramètre -R.

Lorsque vous exécutez un élément de connexion protégé par mot de passe sur un ordinateur géré, l'invite de mot de passe apparaît seulement sur cet ordinateur. L'invite de mot de passe n'apparaît pas sur l'ordinateur à partir duquel l'administrateur a lancé l'action.

A propos de la consignation centralisée

La sécurité, l'imputabilité et la consignation sont des préoccupations importantes dans un environnement informatique distribué. Symantec pcAnywhere fournit un utilitaire de consignation sophistiqué, qui prend en charge la consignation centralisée des événements. Un administrateur peut recueillir des informations de consignation issues de tous les hôtes pcAnywhere du réseau et les stocker sur un serveur sécurisé centralisé.

L'outil Administrateur d'hôtes de pcAnywhere permet de récupérer les fichiers journaux à partir d'un PC hôte réseau. Vous pouvez ensuite les visualiser et de les traiter localement.

Symantec pcAnywhere prend également en charge la consignation vers une console SNMP (Simple Network Management Protocol). SNMP est utilisé pour envoyer des trappes SNMPv1 à une console compatible, qui enregistre les informations. Symantec pcAnywhere fournit une base MIB (Management Information Base) qui contient les événements SNMP générés par pcAnywhere.

Contrôle des performances avec les trappes SNMP

SNMP est un protocole de contrôle réseau qui supervise et consigne les activités sur les périphériques et les équipements réseau, comme les adaptateurs, les routeurs et les hubs.

Ces informations peuvent être envoyées à n'importe quelle console de gestion prenant en charge les trappes SNMP, par exemple MMC ou SMS. La console d'événements dispose en général d'une méthode pour automatiser les actions selon la trappe SNMP entrante et la variable qu'elle contient. Les capacités de

l'action automatisée (généralement appelée règle ou action) varient pour chaque outil de gestion centralisée. La plupart d'entre elles ont la capacité de démarrer tout programme exécutable à partir de la ligne de commande.

Se reporter à [“A propos du fichier MIB de pcAnywhere”](#) à la page 90.

Pour contrôler les performances avec les trappes SNMP

- 1** Dans le menu Edition de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, sélectionnez **Préférences**.
- 2** Sur l'onglet Consignation d'événements de la fenêtre Options de pcAnywhere, sélectionnez **Activer trappes SNMP**.

Pour repérer cet onglet, cliquez sur les flèches gauche et droite afin de parcourir la liste des onglets.
- 3** Cliquez sur **Ajouter** pour spécifier l'ordinateur qui doit recevoir les informations de consignation.
- 4** Dans la fenêtre Destination des trappes SNMP, tapez une adresse IP.

Répétez cette procédure pour chaque ordinateur à ajouter.
- 5** Cliquez sur **OK**.
- 6** Sélectionnez les événements à consigner.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.
- 7** Cliquez sur **OK**.

A propos du fichier MIB de pcAnywhere

Le fichier MIB de pcAnywhere fournit les trappes SNMP que pcAnywhere peut générer. Utilisez ce fichier comme outil pour vous aider à construire des réponses automatisées aux événements pcAnywhere qui surviennent sur le réseau.

Le fichier MIB de pcAnywhere réside dans le répertoire suivant :

`\Program Files\Symantec\pcAnywhere\CMS\pca_trap.mib`

Intégration de pcAnywhere aux services d'annuaire

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [A propos des services d'annuaire](#)
- [Utilisation des services d'annuaire avec pcAnywhere](#)
- [Configuration des serveurs d'annuaire](#)
- [Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise les services d'annuaire](#)

A propos des services d'annuaire

La fonction Services d'annuaire de pcAnywhere est un exemple d'application cliente LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), qui stocke et récupère des informations sur les utilisateurs. Cette fonction simplifie la recherche des ordinateurs hôte en attente de connexion sur Internet ou intranet.

L'avantage de l'utilisation des services d'annuaire avec pcAnywhere est le gain de rapidité. Généralement, quand vous lancez une connexion distant, pcAnywhere recherche sur le réseau les ordinateurs hôte en attente. Cela peut prendre du temps et les performances varient en fonction de la taille du réseau et selon que l'hôte se trouve sur un autre sous-réseau. Les ordinateurs hôte enregistrés dans un annuaire LDAP répondent instantanément aux requêtes des ordinateurs distant.

Utilisation des services d'annuaire avec pcAnywhere

Dans les services d'annuaire, l'hôte démarre et attend normalement les connexions entrantes. Il se connecte simultanément à un serveur LDAP et met à jour l'entrée

de l'utilisateur en ajoutant un attribut qui stocke l'adresse IP en cours, le nom de l'ordinateur et l'état actuel de l'hôte.

Lors du démarrage de l'ordinateur distant, une nouvelle application, le navigateur des services d'annuaire, est lancée et se connecte à un serveur LDAP. Le navigateur des services d'annuaire interroge toutes les entrées qui satisfont à ses critères de filtrage et affiche les entrées dans une vue de type liste. Vous pouvez ensuite sélectionner l'hôte auquel vous souhaitez vous connecter dans cette liste.

Configuration des serveurs d'annuaire

Pour pouvoir utiliser les services d'annuaire dans pcAnywhere, vous devez configurer un serveur d'annuaire pour qu'il fonctionne avec pcAnywhere. La procédure de configuration dépend du type de serveur d'annuaire que vous utilisez.

Configuration du serveur LDAP

Pour utiliser les services d'annuaire, ajoutez une description de classe d'objet personnalisée à la configuration du serveur LDAP. Cette classe d'objet personnalisée décrit les informations que le serveur LDAP doit stocker pour chaque hôte lancé par un utilisateur. Une fois que la classe d'objet personnalisée est disponible, modifiez toutes les entrées existantes pour stocker des valeurs appartenant à la nouvelle classe d'objet.

La classe d'objet personnalisée de pcAnywhere doit être nommée `pcaHost` et contenir un seul attribut binaire nommé `pcaHostEntry`.

Par exemple :

```
objectclass: pcaHost  
pcaHostEntry: binary
```

Configuration de Netscape Directory Server 3.1

Les droits d'administrateur sont nécessaires pour effectuer cette tâche.

Pour configurer Netscape Directory Server 3.1

- 1 Connectez-vous à la page d'administration de serveur avec Netscape Communicator 4.5.
- 2 Cliquez sur le bouton du serveur d'annuaire configuré.
- 3 Dans la barre de sélection supérieure, cliquez sur **Schéma**.
- 4 Dans la barre de sélection de gauche, cliquez sur **Modifier ou afficher les attributs**.

- 5 Dans le champ Nom d'attribut, tapez **pcaHostEntry**.
- 6 Dans la boîte de dialogue Syntaxe, cliquez sur **Binaire**.
- 7 Dans Gérer les attributs, cliquez sur **Ajouter nouvel attribut**.
- 8 Tapez le mot de passe du gestionnaire d'annuaire, puis cliquez sur **Envoyer**.
- 9 Dans la barre de sélection de gauche, cliquez sur **Créer classe d'objet**.
- 10 Dans le champ Nom de classe d'objet, tapez **pcaHost**.
- 11 Dans la liste Attributs disponibles, localisez l'attribut de classe d'objet et cliquez sur **Ajouter** pour l'inclure dans la liste Attributs requis.
- 12 Dans la liste Attributs disponibles, repérez l'attribut **pcaHostEntry** et ajoutez-le à la liste Attributs autorisés.
- 13 Cliquez sur **Créer nouvelle classe d'objet**.
- 14 Tapez le mot de passe du gestionnaire d'annuaire.
- 15 Cliquez sur **Soumettre**.
- 16 Redémarrez le serveur pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

Configuration de Netscape Directory Server 4.0

Les droits d'administrateur sont nécessaires pour effectuer cette tâche.

Pour configurer Netscape Directory Server 4.0

- 1 Lancez l'application Netscape Console 4.0.
- 2 Dans l'arborescence de gauche, ouvrez l'élément représentant ce serveur.
- 3 Ouvrez le groupe de serveurs.
- 4 Cliquez deux fois sur l'élément **Serveur d'annuaire**.
- 5 Sur l'onglet Configuration, dans l'arborescence de gauche, ouvrez l'élément **Base de données**.
- 6 Cliquez sur le sous-élément **Schéma**.
- 7 Sur l'onglet Attributs, cliquez sur **Créer**.
- 8 Dans le champ Nom d'attribut, tapez **pcaHostEntry**.
- 9 Pour la Syntaxe, cliquez sur **Binaire**.
- 10 Cliquez sur **Valeurs multiples**, puis cliquez sur **OK**.
- 11 Sur l'onglet Classes d'objet, cliquez sur **Créer**.
- 12 Dans le champ Nom, tapez **pcaHost**.
- 13 Dans la boîte Attributs disponibles, cliquez sur **objectclass**.

- 14 Cliquez sur **Ajouter** pour inclure le contenu de la boîte Attributs requis.
- 15 Dans la boîte Attributs disponibles, cliquez sur **pcaHostEntry**.
- 16 Cliquez sur **Ajouter** pour inclure le contenu de la boîte Attributs autorisés.
- 17 Cliquez sur **OK** pour ajouter la classe d'objet.
- 18 Sur l'onglet Tâches, cliquez sur **Redémarrer le serveur d'annuaire**.
- 19 Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur **Oui**.

Configuration d'un serveur Novell v5.0

Les procédures suivantes s'appliquent uniquement si LDAP est installé, configuré et fonctionne sur le serveur Novell avec Novell Directory Services (NDS) 8.0.

Des droits d'administrateur sur le serveur sont nécessaires pour exécuter les procédures suivantes :

- Configuration de l'attribut `pcaHostEntry`
- Configuration de l'objet `pcaHost`
- Affectation de l'attribut LDAP
- Affectation de la classe NDS
- Création d'un fichier LDIF
- Affectation de droits

Création de l'attribut `pcaHostEntry` dans ConsoleOne

Exécutez la procédure suivante pour créer l'attribut `pcaHostEntry`.

Pour créer l'attribut `pcaHostEntry` dans ConsoleOne

- 1 Ouvrez une session sur le serveur LDAP qui contient l'objet du groupe LDAP.
- 2 Ouvrez ConsoleOne dans l'emplacement suivant :
`sys:public\mgmt\ConsoleOne\1.2\bin\ConsoleOne.exe`
- 3 Dans le menu Outils, cliquez sur **Gestionnaire de schéma**.
- 4 Sur l'onglet Attributs, cliquez sur **Créer**.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.
- 6 Dans le champ Nom d'attribut, tapez **pcaHostEntry**, en laissant vide le champ ID ASNI.

Toutes les entrées sont sensibles à la casse.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.

- 8 Pour la Syntaxe de l'attribut, cliquez sur **Chaîne d'octets**.
- 9 Pour le Drapeau de l'attribut, cliquez sur **Lecture publique**.
- 10 Cliquez sur **Suivant**.
- 11 Cliquez sur **Terminer**.

Création de l'objet pcaHostEntry dans ConsoleOne

Exécutez la procédure suivante pour créer l'objet pcaHostEntry.

Pour créer l'objet pcaHostEntry dans ConsoleOne

- 1 Ouvrez ConsoleOne dans l'emplacement suivant :
sys:public\mgmt\ConsoleOne\1.2\bin\ConsoleOne.exe
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Gestionnaire de schéma**.
- 3 Sur l'onglet Classe, cliquez sur **Créer**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Dans le champ Nom, tapez **pcaHost**, en laissant vide le champ ID ASN1.
Cette entrée est sensible à la casse.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Cliquez sur **Classe auxiliaire**.
- 8 Cliquez sur **Suivant**.
- 9 Cliquez deux fois sur **Haut** et ajoutez-la à la boîte Hériter de.
- 10 Cliquez sur **Suivant**.
Objectclass apparaît dans la fenêtre Ajouter ces attributs.
- 11 Cliquez sur **Suivant**.
- 12 Cliquez deux fois sur l'entrée **pcaHostEntry** et ajoutez-la à la fenêtre Ajouter ces attributs.
- 13 Cliquez sur **Suivant**.
Examinez le résumé pour la nouvelle classe à créer.
- 14 Cliquez sur **Terminer**.

Affectation de l'attribut LDAP à l'attribut NDS

Exécutez la procédure suivante pour affecter l'attribut LDAP à l'attribut NDS.

Pour affecter l'attribut LDAP à l'attribut NDS

- 1 Cliquez deux fois sur l'icône **Groupe LDAP**.
- 2 Sur l'onglet Affectation d'attributs, cliquez sur **Ajouter**.
- 3 Dans le champ Attribut LDAP, tapez **pcaHostEntry;binary**.
- 4 Dans la boîte Attribut NDS, cliquez sur **pcaHostEntry**.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Dans le champ Attribut LDAP, tapez **pcaHostEntry**.

Cette entrée est sensible à la casse et doit être saisie exactement telle qu'elle apparaît ci-dessus.

- 8 Dans la boîte Attribut NDS, cliquez sur **pcaHostEntry**.
- 9 Cliquez sur **OK**.
- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Appliquer** pour affecter d'autres attributs.
 - Cliquez sur **OK** pour terminer.
- 11 Pour modifier les attributs de cette affectation, sélectionnez l'attribut puis cliquez sur **Modifier**.

Affectation de la classe NDS à la classe LDAP

Exécutez la procédure suivante pour affecter la classe NDS à la classe LDAP.

Pour affecter la classe NDS à la classe LDAP

- 1 Cliquez deux fois sur l'icône **Groupe LDAP**.
- 2 Sur l'onglet Affectation de classes, cliquez sur **Ajouter**.
- 3 Dans le champ Classe LDAP, tapez **pcaHost**.

Cette entrée est sensible à la casse et doit être saisie exactement telle qu'elle apparaît.

- 4 Dans la boîte Attribut NDS, cliquez sur **pcaHost**.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Appliquer** pour affecter d'autres attributs.
 - Cliquez sur **OK** pour terminer.

Création d'un fichier LDIF

Exécutez la procédure suivante pour créer un fichier LDIF.

Remarque : Pour exécuter les étapes suivantes, vous devez avoir accès à un utilitaire de traitement de texte tel que le Bloc-notes, ainsi qu'au serveur ou à la téléintervention par l'intermédiaire de Rconag6.nlm et de Rconj.exe.

Pour créer un fichier LDIF

- 1 Dans le Bloc-notes, tapez les lignes suivantes pour chaque utilisateur :

```
DN:cn=user,ou=organization_unit,o=organization  
Changetype:modify  
Add:objectclass  
Objectclass:pcaHost
```

- 2 Enregistrez ce fichier localement et copiez-le vers l'emplacement suivant :

```
sys:system\schema\
```

- 3 A l'invite du serveur, saisissez ce qui suit :

```
Load Bulkload.nlm
```

- 4 Cliquez sur **Appliquer fichier LDIF**.

- 5 A l'invite, tapez le chemin de consignation suivant :

```
sys:system\schema\
```

Affectation de droits à un utilisateur individuel

Exécutez la procédure suivante pour affecter des droits à un utilisateur individuel.

Pour affecter des droits à un utilisateur individuel

- 1 Sélectionnez le serveur LDAP.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur un utilisateur, puis cliquez sur **Tiers de confiance de l'objet**.
- 3 Cliquez sur l'utilisateur.
- 4 Cliquez sur **Droits affectés**.
- 5 Cliquez sur **Ajouter une propriété**.
- 6 Désélectionnez **Afficher seulement les propriétés de cette classe d'objet**.
- 7 Cliquez sur **pcaHostEntry**.

- 8 Cliquez sur **OK**.
- 9 Cliquez sur les droits d'accès en écriture à appliquer à cette propriété.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Affectation de droits à plusieurs utilisateurs

Exécutez la procédure suivante pour affecter des droits à plusieurs utilisateurs.

Pour affecter des droits à plusieurs utilisateurs

- 1 Cliquez sur le conteneur dans lequel placer le groupe.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le conteneur, puis cliquez sur **Nouveau > Groupe**.
- 3 Tapez un nom pour le groupe.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur le nom du groupe, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 5 Sur l'onglet Membres, cliquez sur **Ajouter** pour inclure d'autres utilisateurs.
- 6 Dans le menu Fichier, cliquez sur **Propriétés d'objets multiples** pour définir les droits d'accès.
- 7 Sur l'onglet Droits NDS, cliquez sur **Ajouter tiers de confiance**.
- 8 Cliquez sur le groupe pcAnywhere, puis cliquez sur **OK**.
- 9 Cliquez sur **Ajouter propriété**.
- 10 Décochez **Afficher seulement les propriétés de cette classe d'objet**.
- 11 Cliquez sur **pcaHostEntry**.
- 12 Cliquez sur **OK**.
- 13 Cliquez sur les droits d'accès en écriture à appliquer à ce groupe d'utilisateurs.
- 14 Cliquez sur **OK**.

Configuration de Windows Active Directory

Le serveur Windows 2000 avec Active Directory doit être installé et configuré avant la configuration de pcAnywhere pour Windows 2000 Active Directory.

Pour mettre en oeuvre Windows Active Directory dans pcAnywhere, vous devez développer le schéma sur le serveur. Cette procédure implique les tâches suivantes :

- Ajout du module intégrable
- Création de l'attribut `pcaHostEntry`
- Création de l'objet `pcaHost`

- Association de l'objet pcaHost
- Définition des droits d'utilisateur

Des droits d'administrateur sur le serveur sont nécessaires pour exécuter ces tâches.

Ajout du module intégrable

Exécutez la procédure suivante pour ajouter le module intégrable à la console MMC (Microsoft Management Console).

Pour ajouter le module intégrable

- 1 Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**.
- 2 Tapez **mmc**.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Dans la barre d'outils Console1, cliquez sur **Console > Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable, cliquez sur **Ajouter**.
- 6 Cliquez sur **Schéma Active Directory**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Fermez la boîte de dialogue Ajout d'un composant logiciel enfichable autonome.
- 8 Dans la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable, cliquez sur **OK**.
- 9 Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit sur **Schéma Active Directory**, puis cliquez sur **Maître d'opérations**.
- 10 Sélectionnez **Le schéma peut être modifié sur ce contrôleur de domaine**.
- 11 Cliquez sur **OK**.

Création de l'attribut pcaHostEntry

Exécutez la procédure suivante pour créer l'attribut pcaHostEntry.

Pour créer l'attribut pcaHostEntry

- 1 Dans le volet gauche, développez l'élément Schéma Active Directory.
Les sous-dossiers Classes et Attribut doivent à présent être disponibles.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Attributs, puis cliquez sur **Créer un attribut**.
Poursuivez après le message d'avertissement qui s'affiche.

- 3 Dans le champ Nom commun, tapez **pcaHostEntry**.
Cette chaîne est sensible à la casse.
- 4 Dans le champ Nom affiché LDAP, tapez **pcaHostEntry**.
- 5 Dans le champ ID objet X500 unique, tapez :
1.3.6.1.4.1.393.100.9.8.1
- 6 Pour la liste de syntaxe, cliquez sur **Chaîne octet**.
- 7 Sélectionnez **Valeurs multiples**.
- 8 Cliquez sur **OK**.
- 9 Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit sur le dossier Classes, puis cliquez sur **Créer classe**.
Poursuivez après le message d'avertissement.

Création de l'objet pcaHost

Exécutez la procédure suivante pour créer l'objet pcaHostEntry.

Pour créer l'objet pcaHost

- 1 Dans le champ Nom commun, tapez `pcaHost`.
Cette chaîne est sensible à la casse.
- 2 Dans le champ Nom affiché LDAP, tapez `pcaHost`.
- 3 Dans le champ ID objet X500 unique, tapez :
1.3.6.1.4.1.393.100.9.8.2
- 4 Dans le champ Classe parente, tapez `Haut`.
- 5 Dans la liste Classe, cliquez sur **Auxiliaire**.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Dans la boîte de dialogue Créer une classe de schéma, cliquez sur le bouton **Ajouter** en regard de la zone Attribut optionnel.
- 8 Sélectionnez l'attribut `pcaHostEntry`.
- 9 Cliquez sur **OK**.
`pcaHostEntry` doit apparaître comme un attribut facultatif.
- 10 Cliquez sur **Terminer**.

Association de l'objet pcaHost à la classe d'objet utilisateur

Exécutez la procédure suivante pour associer l'objet pcaHost à la classe d'objet utilisateur.

Pour associer l'objet pcaHost à la classe d'objet utilisateur

- 1 Dans le volet gauche de Console1, développez le dossier Classe.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la classe d'objet utilisateur, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Sélectionnez l'onglet Relation, puis cliquez sur **Ajouter** en regard de la zone Classes auxiliaires.
- 4 Sélectionnez la classe d'objet pcaHost.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Dans le volet de gauche, cliquez avec le bouton droit sur **Schéma Active Directory**.
- 9 Cliquez sur **Recharger le schéma**.

Définition des droits pour l'utilisateur pcAnywhere

Pour définir les droits de l'utilisateur pcAnywhere, vous devez commencer par définir les droits de visualisation, puis les droits de modification.

Pour définir les droits de visualisation pour l'utilisateur

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
- 2 Dans le menu Affichage, vérifiez que l'option Fonctions avancées est cochée. Cela active l'onglet Sécurité dans les pages de propriétés.
Vous pouvez définir les droits suivants pour chaque unité structurelle. Il est conseillé de définir ces droits au niveau contenant les utilisateurs pcAnywhere.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'unité organisationnelle, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Sur l'onglet Sécurité, cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur le groupe **Tout le monde**.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

- 8 Dans la colonne Autoriser, cochez **Lecture seule**.
- 9 Sur la page de propriétés de l'unité organisationnelle, cliquez sur **Avancé**.
- 10 Sélectionnez le groupe Tout le monde que vous venez d'ajouter.
- 11 Cliquez sur **Afficher/Modifier**.
- 12 Sur l'onglet Objet, dans la liste Appliquer à, cliquez sur **Cet objet et tous les objets enfants**.
- 13 Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que cela ferme la page de propriétés Sécurité.

Définition des droits de modification pour l'utilisateur

Exécutez la procédure suivante pour définir les droits de modification pour l'utilisateur.

Pour définir les droits de modification pour l'utilisateur

- 1 Sur l'onglet Sécurité de l'unité organisationnelle, cliquez sur **Ajouter**.
- 2 Cliquez sur le groupe **Particulier**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans la colonne Autoriser, cochez **Ecriture**.
- 6 Cliquez sur **Avancé**.
- 7 Sélectionnez le groupe Particulier que vous venez d'ajouter, puis cliquez sur **Afficher/Modifier**.
- 8 Sur l'onglet Objet, dans la liste Appliquer à, cliquez sur **Les objets enfants uniquement**.
- 9 Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que cela ferme la page de propriétés Sécurité.

Configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise les services d'annuaire

La configuration de pcAnywhere pour qu'il utilise les services d'annuaire implique la procédure suivante :

- Configuration des services d'annuaire dans les préférences de pcAnywhere afin que tous les éléments de connexion utilisent les mêmes paramètres.
- Configuration des services d'annuaire pour un élément de connexion hôte.
- Configuration des services d'annuaire pour un élément de connexion distant.

Configuration des services d'annuaire dans pcAnywhere

Configurez les entrées du serveur d'annuaire avant de commencer cette procédure.

Pour configurer les services d'annuaire dans pcAnywhere

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, sélectionnez **Préférences**.
- 2 Dans la fenêtre Options de pcAnywhere, sur l'onglet Services d'annuaire, cliquez sur **Ajouter**.
- 3 Dans le champ du nom affiché, tapez un nom qui décrit avec précision le serveur d'annuaire.
- 4 Dans le champ Serveur d'annuaire, tapez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'annuaire.
- 5 Dans le champ Nom, tapez le nom de compte spécifié sur le serveur d'annuaire.
- 6 Dans le champ Mot de passe, tapez le mot de passe qui authentifie le compte.
Le mot de passe est sensible à la casse.
- 7 Cliquez sur **Avancé** pour configurer le numéro de port et la base de recherche de l'arborescence d'annuaire.

Vous devez toujours configurer ces informations. Le numéro de port contrôle le port utilisé par le serveur d'annuaire pour accepter les demandes du client. Le port par défaut est 389. La base de recherche est la racine de la structure d'annuaire où commencent les recherches.

- 8 Cliquez sur **OK**.

Symantec pcAnywhere tente de se connecter au serveur d'annuaire et de rechercher l'entrée spécifiée dans le champ Nom. Si plusieurs entrées sont trouvées, les utilisateurs doivent sélectionner celle qui les représente. Une fois l'entrée identifiée, pcAnywhere stocke le Nom distinctif dans le registre pour faciliter l'identification et étiquette l'entrée "Vérifié".

Des raisons courantes d'échec de la vérification sont la déconnexion du réseau, des paramètres de configuration TCP/IP incorrects, l'utilisation d'un nom utilisateur ou d'un mot de passe incorrect et l'absence d'informations utilisateur sur le serveur.

Configuration de l'ordinateur hôte pour qu'il utilise les services d'annuaire

Lorsque vous configurez une connexion hôte pour utiliser les services d'annuaire, pcAnywhere recherche dans le serveur d'annuaire le nom commun spécifié quand

vous lancez la connexion hôte. S'il trouve une entrée correspondante, il la met à jour avec les informations de connexion et l'état actuel de l'hôte.

Lorsque l'état change, l'hôte met à jour son entrée dans le serveur d'annuaire afin que les ordinateurs distant voient l'état actualisé. Lorsque l'hôte est annulé, il réinitialise l'entrée de l'utilisateur hôte.

Configurez les entrées du serveur d'annuaire avant de commencer cette procédure.

Pour configurer l'ordinateur hôte afin qu'il utilise les services d'annuaire

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur un élément de connexion hôte qui utilise une connexion réseau, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, cliquez sur **Utiliser les services d'annuaire**.
- 4 Sélectionnez le serveur d'annuaire approprié dans la liste.
Le serveur d'annuaire sélectionné est utilisé pour inscrire cet hôte lorsqu'il démarre.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Configuration de l'ordinateur distant pour qu'il utilise les services d'annuaire

Lorsque vous configurez une connexion distant pour utiliser les services d'annuaire, l'ordinateur distant recherche dans le serveur d'annuaire les connexions hôte en attente. Configurez les entrées du serveur d'annuaire avant de commencer cette procédure.

Pour configurer l'ordinateur distant afin qu'il utilise les services d'annuaire

- 1 Dans la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Distants**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur un élément de connexion distant qui utilise une connexion réseau, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Sur l'onglet Paramètres, cliquez sur **Utiliser les services d'annuaire**.
- 4 Sélectionnez un serveur d'annuaire dans la liste.
La liste contient uniquement les serveurs d'annuaire préconfigurés et vérifiés.
- 5 Cliquez sur **Filtrer** pour définir les paramètres de filtrage de départ.

La page Filtre restreint les résultats. Remplissez tout ou partie des champs. Seules les entrées correspondant à ces critères sont renvoyées. Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans ces champs. Par exemple, A* renvoie les entrées dont le nom commence par la lettre A.

- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Sur l'onglet Paramètres, cliquez sur **OK**.

Gestion de la sécurité dans Symantec pcAnywhere

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Contrôle de l'accès aux hôtes pcAnywhere](#)
- [Protection de la sécurité de session](#)
- [Gestion d'audits](#)
- [Mise en oeuvre de l'administration basée sur les politiques](#)

Contrôle de l'accès aux hôtes pcAnywhere

La première étape de protection d'un environnement informatique consiste à contrôler l'accès distant au réseau. Les administrateurs doivent limiter le nombre de points d'entrée dans leur infrastructure réseau. Cet objectif peut être atteint via la limitation du nombre d'hôtes réseau disponibles pour l'accès distant et la mise en oeuvre de solutions sécurisées de serveur d'accès à distance (RAS) et de réseau privé virtuel (VPN), au lieu de périphériques d'accès réseau à distance individuels.

Voici quelques méthodes proposées par pcAnywhere pour contrôler l'accès aux hôtes pcAnywhere:

- Limitation des connexions à des noms d'ordinateur ou des adresses IP spécifiques
Se reporter à [“Limitation des connexions à des noms d'ordinateur ou des adresses IP spécifiques”](#) à la page 108.
- Sérialisation des installations de pcAnywhere
Symantec pcAnywhere permet de créer un paquet d'installation personnalisée auquel est intégré un code de sécurité, ou numéro de série. L'établissement

d'une connexion nécessite que ce numéro de série soit présent à la fois sur l'hôte et sur l'ordinateur distant.

Se reporter à [“Sérialisation d'une installation de pcAnywhere”](#) à la page 36.

- Mise en oeuvre d'une méthode d'authentification

Symantec pcAnywhere prend en charge plusieurs types d'authentification centralisée, notamment Active Directory, Novell Directory Services, Novell Bindery, NT et RSA SecurID, ce qui vous permettra d'utiliser les mesures d'authentification déjà en place sur votre réseau.

Se reporter à [“Exploitation de l'authentification centralisée dans pcAnywhere”](#) à la page 109.

- Limitation des tentatives de connexion par appel

Le fait de limiter le nombre de tentatives consécutives dont dispose un utilisateur distant pour se connecter à l'ordinateur hôte permet de se protéger contre les pirates et les attaques de refus de service. Symantec pcAnywhere interrompt la connexion si un utilisateur distant ne parvient pas à se connecter avant d'atteindre la limite.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

- Limitation du délai d'établissement d'une connexion

Le fait de limiter le délai dont dispose un utilisateur distant pour se connecter à l'ordinateur hôte permet de se protéger contre les pirates et les attaques de refus de service.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

- Demander une confirmation de connexion

Si vous activez cette option, pcAnywhere avertit l'utilisateur hôte que quelqu'un tente de se connecter. L'utilisateur hôte a la possibilité d'autoriser ou de refuser la connexion.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Limitation des connexions à des noms d'ordinateur ou des adresses IP spécifiques

Bloquez les connexions depuis l'extérieur à un hôte pcAnywhere en configurant l'hôte pour qu'il accepte uniquement les connexions avec un sous-réseau spécifique ou une plage d'adresses TCP/IP que vous indiquez. Les utilisateurs distant à l'extérieur du pare-feu doivent se connecter par l'intermédiaire d'un tunnel ou d'un VPN sécurisé inclus dans la plage d'adresses que vous spécifiez.

Un pirate expérimenté peut être capable de contourner cette mesure en falsifiant ou en dérobant une adresse IP valide. Pour une sécurité optimale, utilisez cette fonction conjointement avec la sérialisation.

Pour limiter les connexions à des noms d'ordinateur ou des adresses IP spécifiques

- 1 Dans le menu Edition de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, sélectionnez **Préférences**.
- 2 Sur l'onglet Communications hôte de la fenêtre Options de pcAnywhere, dans le champ Limiter les connexions aux noms ou adresses IP suivants, tapez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP des utilisateurs distant à partir desquels vous voulez autoriser les connexions.
- 3 Cliquez sur **Ajouter restriction**.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque nom d'ordinateur ou adresse IP à partir desquels autoriser les connexions.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Exploitation de l'authentification centralisée dans pcAnywhere

Symantec pcAnywhere vous impose de créer un compte de connexion d'appelant pour chaque utilisateur distant ou groupe d'utilisateurs devant se connecter à l'ordinateur hôte et de sélectionner une méthode d'authentification pour vérifier l'identité de l'utilisateur. Ces informations sont requises pour toutes les sessions hôte afin d'interdire l'accès aux utilisateurs non habilités.

Symantec pcAnywhere prend en charge plusieurs types d'authentification centralisée, notamment Active Directory, Novell Directory Services, Novell Bindery, NT et RSA SecurID, ce qui vous permettra d'utiliser les mesures d'authentification déjà en place sur votre réseau.

Utilisation de l'authentification à deux facteurs

Symantec pcAnywhere prend en charge l'authentification à deux facteurs RSA SecurID. SecurID valide les utilisateurs avec un code de sécurité généré par un authentificateur et un code PIN fourni par l'utilisateur.

Vous devez avoir installé et configuré correctement le serveur et les agents RSA ACE sur votre réseau.

Pour plus d'informations, visitez le site Web RSA à l'adresse :

www.rsa.com

Pour mettre en oeuvre SecurID dans pcAnywhere, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Installez et configurez RSA ACE/Agent sur l'ordinateur hôte.
Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie par RSA.
- Sur l'ordinateur hôte, ouvrez pcAnywhere et configurez un élément de connexion hôte pour utiliser l'authentification SecurID.
Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Lorsqu'un utilisateur distant tente de se connecter à un ordinateur hôte qui utilise l'authentification SecurID, il doit fournir des informations d'identification, qui comprennent un code PIN, un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'ordinateur hôte traite les demandes de données entre l'ordinateur distant et RSA ACE/Agent, qui est installé sur l'ordinateur hôte. RSA ACE/Agent traite les demandes de données entre l'ordinateur hôte et RSA ACE/Server.

Si le code fourni par l'utilisateur distant n'est pas synchronisé avec l'horloge du serveur ou semble compromis, l'utilisateur doit fournir un autre code. Ce code est généré par l'authentificateur SecurID. L'utilisateur distant doit attendre ce code avant de continuer.

Remarque : Pour utiliser l'authentification RSA SecurID, l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant doivent exécuter Symantec pcAnywhere 11.0.x (ou ultérieur).

Utilisation des types d'authentification basés sur Microsoft Windows

Le [Tableau 6-1](#) fournit des informations sur les types d'authentification disponibles pour les plates-formes Microsoft Windows.

Tableau 6-1 Types d'authentification basés sur Microsoft Windows

Types d'authentification basés sur Microsoft Windows	Explication	Mise en œuvre dans pcAnywhere
ADS (Active Directory Server) (Windows2000 uniquement)	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste stockée dans un service Active Directory.	Les utilisateurs peuvent parcourir une arborescence ADS afin de rechercher des noms d'utilisateur ou de groupe.
Microsoft LDAP	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste stockée dans un service d'annuaire compatible LDAP 3.0.	Les utilisateurs doivent se connecter au serveur LDAP et peuvent ensuite rechercher des noms utilisateur.

Types d'authentification basés sur Microsoft Windows	Explication	Mise en œuvre dans pcAnywhere
NT (Windows NT/2000 uniquement)	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste d'un poste de travail ou d'un domaine.	Les utilisateurs de Windows NT peuvent parcourir une liste de domaines afin de rechercher des noms d'utilisateur ou de groupe.
Windows	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à un annuaire partagé de réseau Microsoft.	Les utilisateurs de Windows 9x ou Windows Me peuvent parcourir un annuaire partagé pour rechercher des noms d'utilisateur ou de groupe.

Configuration de l'authentification Windows NT pour les utilisateurs globaux

Symantec pcAnywhere permet de configurer un serveur en utilisant l'authentification NT pour prendre en charge les appelants du groupe d'utilisateurs administrateurs locaux et les groupes globaux éventuellement inclus dans le groupe local.

Cette fonction permet de configurer un compte d'appelant sur un serveur pour tous les administrateurs de l'entreprise en ajoutant un compte de domaine au groupe d'administrateurs local. Cette option de configuration prend moins de temps que d'ajouter un compte individuel pour chaque administrateur au groupe d'administrateurs local.

Cette fonction est uniquement prise en charge pour l'authentification WindowsNT.

Pour configurer l'authentification WindowsNT pour les utilisateurs globaux

- 1 Dans la barre de navigation de gauche de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, cliquez sur **Hôtes**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter un nouvel élément de connexion, dans le menu Fichier, cliquez sur **Nouvel élément > Avancé**.
 - Pour modifier un élément de connexion existant, dans le volet droit, sous Hôtes, cliquez avec le bouton droit sur un élément de connexion, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Sur l'onglet Appelants de la fenêtre Propriétés d'hôte, sous Type d'authentification, cliquez sur **NT**.

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter un nouvel appelant, sous la liste Appelant, cliquez deux fois sur l'icône **Nouvel élément**.
 - Pour modifier un appelant existant, cliquez deux fois sur un nom dans la liste Appelant.
- 5 Dans la fenêtre Propriétés d'appelant, onglet Identification, cochez la case **Prendre en charge les utilisateurs et groupes NT globaux définis dans les groupes NT locaux**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Utilisation des types d'authentification basés sur Novell

Le [Tableau 6-2](#) fournit des informations sur les types d'authentification disponibles pour les plates-formes Novell.

Remarque : L'authentification basée sur Novell nécessite Novell NetWare Client32.

Tableau 6-2 Types d'authentification basés sur Novell

Types d'authentification basés sur Novell	Explication	Mise en oeuvre dans pcAnywhere
Novell Bindery	Valide un utilisateur par rapport à une liste stockée dans un Bindery Novell NetWare.	Les utilisateurs doivent spécifier le nom du serveur et un nom utilisateur valide.
NDS	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste stockée dans un service NDS (Novell Directory Services).	Les utilisateurs peuvent parcourir un arbre NDS pour rechercher des noms d'utilisateur ou de groupe.
Novell LDAP	Valide un utilisateur ou un groupe par rapport à une liste d'utilisateurs stockée dans un service d'annuaire compatible LDAP 3.0.	Les utilisateurs doivent se connecter au serveur LDAP et peuvent ensuite rechercher des noms utilisateur.

Utilisation des types d'authentification basés Web

Le [Tableau 6-3](#) présente les différentes méthodes d'authentification basées Web disponibles.

Tableau 6-3 Types d'authentification basés Web

Méthodes d'authentification basées Web	Explication	Mise en oeuvre dans pcAnywhere
FTP	Permet à un hôte qui s'exécute sur un serveur FTP de valider un utilisateur par rapport à une liste d'utilisateurs associée au service FTP. Le nom et le mot de passe de l'utilisateur sont envoyés en clair sur le réseau.	Les utilisateurs doivent spécifier le nom du serveur et un nom utilisateur valide.
Authentification d'appelant HTTP	Permet à un hôte qui s'exécute sur un serveur Web HTTP de valider un utilisateur par rapport à une liste d'utilisateurs associée au service HTTP. Le nom et le mot de passe de l'utilisateur sont envoyés en clair sur le réseau.	Les utilisateurs doivent spécifier le nom du serveur et un nom utilisateur valide.
Authentification d'appelant HTTPS	Permet à un hôte qui s'exécute sur un serveur Web HTTPS de valider un utilisateur par rapport à une liste d'utilisateurs associée à un service HTTPS. Cette méthode est plus sécurisée que l'authentification FTP et HTTP, car le nom et le mot de passe de l'utilisateur sont chiffrés avant d'être envoyés sur le réseau.	Les utilisateurs doivent spécifier le nom du serveur et un nom utilisateur valide.
Authentification d'appelant Netscape LDAP	Valide un utilisateur par rapport à une liste stockée dans un service d'annuaire compatible LDAP 3.0.	Les utilisateurs doivent se connecter au serveur LDAP et peuvent ensuite rechercher des noms utilisateur.

Protection de la sécurité de session

Symantec pcAnywhere fournit plusieurs options pour protéger la confidentialité d'une session et empêcher les utilisateurs d'exécuter des tâches spécifiques risquant d'interférer avec la session hôte. Ces mesures de sécurité fournissent un niveau de sécurité supplémentaire, mais atteignent leur efficacité optimale si on les utilise combinées avec les fonctions de sécurité plus puissantes de pcAnywhere. Ces mesures incluent l'authentification et le chiffrement, qui sont conçues pour protéger l'hôte contre les accès non autorisés et les interruptions de service intentionnelles.

Le [Tableau 6-4](#) contient des informations sur la façon dont pcAnywhere peut protéger la sécurité de la session.

Tableau 6-4 Options de sécurité de session

Option	Description
Chiffrement de haut niveau	<p>Protégez le flux de données, y compris le processus d'autorisation, contre les intrusions et les attaques de pirates en utilisant le chiffrement de haut niveau. Symantec pcAnywhere prend en charge les types de chiffrement renforcé par clé publique et symétrique.</p> <p>Lors de la connexion à un hôte ou à un ordinateur distant qui exécute pcAnywhere 11.0.x ou antérieur, chaque utilisateur peut refuser une connexion si l'autre utilise un niveau de chiffrement inférieur. Si la connexion n'est pas refusée, pcAnywhere réduit automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau le plus élevé afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau le plus faible.</p> <p>Lorsque l'hôte et l'ordinateur distant exécutent tous les deux pcAnywhere 11.5 ou ultérieur, pcAnywhere augmente automatiquement le niveau de chiffrement de l'ordinateur avec le niveau le plus faible afin qu'il corresponde à celui de l'ordinateur avec le niveau de chiffrement le plus élevé.</p>

Option	Description
Chiffrement de la connexion	<p>Symantec pcAnywhere sécurise automatiquement les informations de connexion à l'aide du chiffrement symétrique afin de chiffrer l'ID utilisateur et le mot de passe.</p> <p>Il se peut que les informations de connexion ne puissent pas être chiffrées si l'hôte ou l'ordinateur distant utilise une version antérieure de pcAnywhere qui n'est pas configurée pour utiliser le chiffrement symétrique.</p>
Délais d'inactivité pour les sessions	<p>Protégez l'hôte contre les utilisateurs susceptibles d'oublier par inadvertance de terminer une session en configurant l'hôte pour se déconnecter s'il n'y a pas d'action au clavier ou à la souris dans un délai spécifié.</p>
Droits d'appelant individuels	<p>Le cas échéant, limitez le niveau d'accès d'un appelant à l'hôte. pcAnywhere permet d'empêcher les utilisateurs d'exécuter certaines fonctions sur l'hôte, comme redémarrer l'ordinateur hôte, transférer des fichiers depuis ou vers l'hôte, annuler l'hôte ou utiliser la souris et le clavier.</p>
Délais pour les utilisateurs individuels ou les groupes d'utilisateurs	<p>Protégez l'hôte contre les tentatives d'interruption de service par des utilisateurs malveillants, et contre les utilisateurs de bonne foi qui oublient par inadvertance de terminer une session, en définissant des délais pour les sessions et en configurant l'hôte pour terminer automatiquement la session après un délai d'inactivité spécifié. Ces options sont configurées au niveau de l'appelant.</p>
Sécurisation des options de fin de session	<p>Sécurisez la fin des sessions hôte pour éviter les failles de sécurité potentielles. Vous pouvez gérer différemment la fin normale et la fin anormale des sessions.</p> <p>Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler l'hôte ou continuer à attendre les connexions. ■ Déconnecter l'utilisateur hôte. ■ Redémarrer l'ordinateur hôte. ■ Verrouiller l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Gestion d'audits

La fonction de consignation d'événements permet de contrôler les activités de session et de superviser les informations à des fins d'audit. Vous pouvez contrôler la personne qui s'est connectée à l'hôte, la durée de la session, ainsi que les informations de sécurité importantes comme les échecs d'authentification ou d'ouverture de session.

Selon votre environnement, vous pouvez envoyer les informations sur les événements qui se sont produits lors d'une session vers un fichier journal généré par pcAnywhere, le journal d'événements Windows ou une console SNMP (Simple Network Management Protocol). Symantec pcAnywhere prend en charge la consignation centralisée, ce qui vous permet d'archiver les journaux sur un serveur central sécurisé.

Bien que la consignation soit un outil utile, n'oubliez pas que la consignation de certains événements, comme tous les fichiers ouverts sur l'hôte, peut dégrader les performances. Pensez également à archiver régulièrement les fichiers journaux.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur de Symantec pcAnywhere*.

Mise en oeuvre de l'administration basée sur les politiques

Les administrateurs peuvent personnaliser en toute sécurité l'aspect et le comportement de pcAnywhere par l'intermédiaire de l'administration centralisée basée sur les politiques. Symantec pcAnywhere prend en charge la politique de groupe sous Windows 2000/2003 Server/XP et l'intégration d'une politique de système d'exploitation sous Windows 98/Me/NT4.

Des droits administrateur sont nécessaires pour modifier les paramètres de politique sous Windows NT4/2000/2003 Server/XP.

Mise en oeuvre d'une politique de groupe sous Windows 2000/2003 Server/XP

Vous devez utiliser le module intégrable MMC (Microsoft Management Console) Politique de groupe pour administrer la politique de groupe sous Windows 2000/2003 Server/XP. Pour gérer la politique concernant un site, un domaine ou

une unité organisationnelle, vous devez ouvrir le module Politique de groupe à partir d'Active Directory, puis lier l'objet Politique de groupe au conteneur Active Directory approprié. Le système d'exploitation fournit un assistant logiciel qui vous guide à travers cette procédure.

Pour plus d'informations sur l'ajout du module Politique de groupe à la console MMC, consultez la documentation en ligne de votre système d'exploitation.

Symantec pcAnywhere définit les paramètres de politique dans un modèle administratif. Après avoir ajouté le module Politique de groupe à la console MMC, vous devez importer le fichier pcAnywhere.adm dans la console MMC.

Se reporter à [“Importation du modèle administratif de pcAnywhere”](#) à la page 117.

Mise en oeuvre d'une politique système sous Windows 98/Me/NT4

L'Editeur de politique système de Windows 98/Me/NT4 permet de gérer les paramètres de politique sur ces systèmes. Les paramètres de politique sous Windows 98/Me peuvent être modifiés par tout utilisateur et ne sont pas aussi sécurisés que la Politique de groupe sous Windows 2000/2003 Server/XP.

Pour plus d'informations sur l'Editeur de politique système, consultez la documentation en ligne de votre système d'exploitation.

Symantec pcAnywhere définit les paramètres de politique dans un modèle administratif. Après avoir démarré l'Editeur de politique système, vous pouvez importer le fichier pcAnywhere.adm.

Se reporter à [“Importation du modèle administratif de pcAnywhere”](#) à la page 117.

Importation du modèle administratif de pcAnywhere

Symantec pcAnywhere fournit pour Windows 2000/XP et Windows 98/Me/NT 4 des modèles administratifs qui prennent en charge la gestion des politiques basée sur le registre. Les fichiers pcAnywhere.adm définissent les paramètres de politique pour certains composants de pcAnywhere. Ces paramètres incluent les clés de registre et les valeurs, l'emplacement d'écriture dans le registre de ces paramètres, ainsi que d'autres informations descriptives.

Importation du fichier pcAnywhere.adm pour Windows 2000/2003 Server/XP

Le fichier pcAnywhere.adm pour Windows 2000/2003 Server/XP réside sur le CD de pcAnywhere dans le dossier Tools\Policy. Vous pouvez copier ce fichier vers un emplacement sécurisé, puis l'importer dans la console MMC. Avant d'importer le fichier, vérifiez que vous avez ajouté le module intégrable Politique de groupe dans la console MMC.

Pour plus d'informations sur l'ajout du module Politique de groupe à la console MMC, consultez la documentation en ligne de votre système d'exploitation.

Pour importer le fichier pcAnywhere.adm pour Windows 2000/2003 Server/XP

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**, puis tapez la commande suivante :

```
gpedit.msc
```

- 2 Dans le volet gauche de la fenêtre de la console, sélectionnez l'objet de politique de groupe dont vous souhaitez définir les politiques.
- 3 Sur l'objet Politique de groupe, cliquez avec le bouton droit sur Modèles d'administration, puis cliquez sur **Ajout/Suppression de modèles**.
- 4 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de modèles, cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier pcAnywhere.adm, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.
- 6 Dans la fenêtre Ajout/Suppression de modèles, cliquez sur **Fermer**.

Importation du fichier pcAnywhere.adm pour Windows 98/Me/NT4

Le fichier pcAnywhere.adm pour Windows 98/Me/NT est situé sur le CD de pcAnywhere dans le dossier Tools\Policy\NT4_9x_Me. Vous pouvez copier ce fichier vers un emplacement sécurisé, puis l'importer dans l'Editeur de politique système. Veillez à sélectionner le fichier pcAnywhere.adm approprié.

Avant de commencer ces procédures, vérifiez que vous avez configuré la politique système correspondant à votre système d'exploitation.

Pour plus d'informations sur l'exécution de l'Editeur de politique système et l'importation des fichiers de modèle administratif, consultez la documentation en ligne de votre système d'exploitation.

Pour importer le fichier pcAnywhere.adm pour Windows 98/Me/NT4

- 1 Pour démarrer l'Editeur de politique système, dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter** et tapez `poledit.exe`.
- 2 Dans le menu Options de la fenêtre Editeur de politique système, cliquez sur **Modèle de politique**.
- 3 Dans la fenêtre Options de modèle de politique, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier pcAnywhere.adm, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Dans la fenêtre Options de modèle de politique, cliquez sur **OK**.

Gestion des politiques utilisateur

Symantec pcAnywhere permet de contrôler si les utilisateurs peuvent accéder à certaines parties de l'interface utilisateur ou effectuer certaines fonctions dans pcAnywhere.

Le [Tableau 6-5](#) décrit les informations sur les paramètres de politique que pcAnywhere permet de contrôler.

Tableau 6-5 Emplacement des paramètres de politique pcAnywhere

Dossier	Description
Actions	<p>Contient les paramètres de politique qui interdisent aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lancement de la fenêtre du Gestionnaire pcAnywhere, interface utilisateur principale pour pcAnywhere ■ Lancement d'objets hôte, démarrant ainsi une session hôte ■ Lancement d'objets distant, se connectant ainsi à un ordinateur hôte ■ Annulation d'un ordinateur hôte en cours d'exécution. ■ Utilisation du clavier ou de la souris sur l'ordinateur hôte pendant une session ■ Utilisation de LiveUpdate pour télécharger les mises à jour de produit ■ Enregistrement du produit en ligne ■ Démarrage d'une session de dialogue ■ Utilisation des fonctions de transfert de fichiers et de file d'attente de commandes
Actions\Outils pcAnywhere	<p>Contient les paramètres de politique qui interdisent aux utilisateurs d'utiliser les outils suivants dans pcAnywhere :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Outil de déploiement de paquet ■ Administrateur d'hôtes ■ Traitement du journal d'activités
Actions\Télégestion	<p>Contient les paramètres de politique qui interdisent aux utilisateurs d'exploiter toutes les fonctions de télégestion ou d'utiliser des fonctions individuelles</p>

Dossier	Description
Changements UI\Objets hôte	<p>Contient les paramètres de politique qui interdisent aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification d'objets hôte ■ Création d'objets hôte ■ Modification de l'emplacement du dossier des objets hôte ■ Affichage ou modification de pages de propriétés spécifiques ■ Personnalisation du nom d'hôte, utilisé pour identifier l'ordinateur hôte
Changements UI\Objets hôte	<p>Contient les paramètres de politique qui interdisent aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification d'objets distant ■ Création d'objets distant ■ Modification de l'emplacement du dossier des objets distant ■ Affichage ou modification de pages de propriétés spécifiques
Changements UI\Ensembles d'options	<p>Contient les paramètres de politique qui interdisent aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Modification des objets d'ensemble d'options et des préférences globales de pcAnywhere ■ Création d'objets d'ensemble d'options ■ Modification de l'emplacement du dossier des objets d'ensemble d'options ■ Affichage ou modification de pages de propriétés spécifiques portant sur les ensembles d'options et les préférences globales de pcAnywhere
Changements UI\Visibilité périphérique	<p>Contient les paramètres de politique concernant la suppression de types de périphériques spécifiques (par exemple périphériques infrarouges, TAPI) dans la liste des types de connexion disponibles</p>
Changements UI\Aide	<p>Permet d'utiliser une URL personnalisée pour l'option Service et support du menu Aide</p>

Gestion des politiques utilisateur sous Windows 2000/2003 Server/XP

Pour gérer les politiques utilisateur sous Windows 2000/2003 Server/XP, vous devez exécuter la console MMC avec le module intégrable Politique de groupe. Vérifiez que vous avez importé le modèle administratif pcAnywhere approprié.

Se reporter à [“Importation du modèle administratif de pcAnywhere”](#) à la page 117.

Pour gérer les politiques utilisateur sous Windows 2000/2003 Server/XP

- 1 Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**, puis tapez la commande suivante :

```
gpedit.msc
```

- 2 Dans le volet gauche de la fenêtre de la console, sélectionnez l'objet de politique de groupe dont vous souhaitez définir les politiques.
- 3 Dans le volet gauche de la fenêtre de la console, cliquez sur le signe “plus” en regard de l'objet de politique de groupe à gérer, afin de développer la liste.
- 4 Sous Configuration utilisateur, cliquez sur le signe “plus” en regard de Modèles d'administration pour développer la liste.
- 5 Cliquez sur le signe “plus” en regard de Symantec pcAnywhere pour développer la liste.
- 6 Ouvrez le dossier contenant les paramètres de politique à modifier.
Se reporter à [Tableau 6-5](#) à la page 119.
- 7 Dans le volet droit, sous Politique, cliquez deux fois sur le paramètre de politique à modifier.
- 8 Dans la fenêtre de propriétés, sur l'onglet Politique, sélectionnez l'une des options suivantes :

Activé	Etablit la politique, ce qui empêche généralement un utilisateur d'afficher ou d'exécuter une tâche
Désactivé	Retire la politique, ce qui autorise généralement un utilisateur à afficher ou à exécuter une tâche

- 9 Cliquez sur **OK**.

Gestion des politiques utilisateur sous Windows 98/Me/NT4

Pour gérer les politiques utilisateur sous Windows 98/Me/NT4, vous devez exécuter l'Editeur de politique système. Sur un poste de travail Windows 98/Me/NT 4, il se peut que vous deviez installer cet outil séparément. Pour appliquer les paramètres

de politique aux utilisateurs lors de la connexion au système, vous devez créer un partage de répertoire nommé Netlogon dans le dossier Windows ou NT system32\imports\script.

Pour plus d'informations, consultez la documentation du système d'exploitation.

Avant de commencer, vérifiez que vous avez importé le modèle administratif pcAnywhere approprié.

Se reporter à [“Importation du modèle administratif de pcAnywhere”](#) à la page 117.

Pour gérer les politiques utilisateur sous Windows 98/Me/NT4

- 1** Pour démarrer l'Editeur de politique système, dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer > Exécuter** et tapez `poledit.exe`.
- 2** Dans le menu Fichier de la fenêtre Editeur de politique système, cliquez sur **Nouvelle politique**.
- 3** Cliquez deux fois sur l'icône qui représente l'utilisateur ou le groupe pour lequel définir les politiques.
- 4** Dans la fenêtre de propriétés, cliquez sur le signe “plus” en regard de Symantec pcAnywhere pour développer la liste.
- 5** Sous Symantec pcAnywhere, cliquez sur le signe “plus” en regard du type de politique à modifier pour développer la liste correspondante.
- 6** Sélectionnez les paramètres de politique à activer.
L'activation d'un paramètre de politique empêche généralement les utilisateurs d'afficher ou d'exécuter une tâche.
- 7** Cliquez sur **OK**.
- 8** Enregistrez le fichier de politique dans le dossier Windows ou NT system32\imports\scripts en utilisant le nom de fichier NTconfig.pol.

Index

A

- accords de licence
 - Symantec Packager 26
- ACE/Agent. *Se reporter à* SecurID
- ACE/Server. *Se reporter à* SecurID
- Active Directory Services 98
- Admin.bhf 81
- Admin11.chf 81
- Administrateur d'hôtes
 - ajout à MMC 79
 - ajout d'éléments de configuration d'hôte 83
 - ajout d'ordinateurs 80
 - ajout d'ordinateurs aux groupes 80
 - ajout de groupes de configuration 79
 - distribution de fichiers de configuration 84
 - envoi de commandes 84
 - gestion d'un hôte 84
 - installation 78
 - modèles d'élément de connexion 80
 - utilisation de AwShim 88
- adresses IP
 - limitation des connexions par 108
- alias 66
- authentification
 - à deux facteurs 109
 - méthodes basées sur Microsoft Windows 110
 - méthodes basées sur Novell 112
 - méthodes basées Web 113
 - types centralisés 109
 - utilisateurs globaux 111
- authentification basée Web 113
- authentification NT 111
- awshim.exe 88

C

- clés de registre 34
- commandes personnalisées
 - ajout à des fichiers de définition de paquet 50
 - présentation 48
- conflits, affichage 50

- connexions réseau
 - restriction des adresses IP 108
- consignation des événements 116
 - construction de réponses automatisées 90
 - sur un serveur central 89
 - trappes SNMP 89
- construction
 - fichiers de configuration de produit 31
 - paquets 52

D

- DCOM
 - modification des paramètres de sécurité 87
 - présentation 86
 - spécifications
 - Windows 98/Me 87
 - Windows NT/2000/XP 87
- dépendances, affichage 50
- déploiement
 - avec des scripts de connexion NetWare 73
 - avec des scripts de connexion Windows 70
 - avec SMS 67
 - personnalisation des fichiers 61
 - test 65
 - via le Web 57

E

- éléments de connexion
 - distant 45
 - hôte 44
- éléments distant
 - ajout aux paquets 33
 - configuration 80
- éléments hôte
 - ajout aux paquets 33
 - configuration 80
- ensembles d'options
 - ajout aux paquets 40
 - application locale 41
 - présentation 39

F

- fichier dcomcnfg.exe 88
- fichier Files.ini 63–64
- fichier pcAnywhere.adm 117–118
- fichier PMI 29
- fichier Start.htm 62
- fichiers .bhf 33, 82
- fichiers .chf 33, 81
- fichiers .cif 34, 82
- fichiers .cqf 33
- fichiers .sid 37
- fichiers d'appelant 34
- fichiers d'éléments de connexion
 - distant 33
 - hôte 33
- fichiers d'installation. *Se reporter à* paquets
- fichiers de configuration
 - ajout aux paquets 32
 - distribution 84
- fichiers de configuration de commande. *Se reporter à* commandes personnalisées
- fichiers de configuration de produit
 - ajout à des définitions de paquet 50
 - construction 31
- fichiers de définition de paquet
 - affichage des spécifications de produit 50
 - ajout de commandes personnalisées 50
 - ajout de produits 50
 - construction 52
 - importation dans SMS 85
- fichiers de définition de produit, construction 51
- fichiers de file d'attente de commandes 33

G

- gestion d'intégrité 35
- gestion des politiques
 - droits d'utilisation 116
 - paramètres 119
 - Windows 2000/XP
 - importation du modèle administratif 117
 - mise en oeuvre 117
 - modification des politiques 121
 - Windows 98/Me/NT4
 - importation du modèle administratif 118
 - mise en oeuvre 117
 - modification des politiques 122
- groupes de configuration 79

I

- ID de sécurité
 - ajout aux paquets 37
 - génération 37
- installations personnalisées. *Se reporter à* paquets

L

- LiveUpdate 46

M

- MIB 90
- Microsoft Management Console. Voir MMC 79
- migration
 - à partir de pcAnywhere 10.x 21–22
 - à partir de pcAnywhere 11.x 21
 - à propos de 19
 - de paquets 21
- mises à niveau
 - à partir de pcAnywhere 9.2.x 22
 - à propos de 19
- MMC
 - à propos du module Politique de groupe 117
 - ajout d'ordinateurs 80
 - ajout de groupes de configuration 79
 - ajout du module intégrable Administrateur d'hôtes 79
 - gestion des politiques 121
- modèle administratif 117
- modèles
 - Administrateur d'hôtes 81
- modules de produit
 - importing (importation) 28

N

- Netscape Directory Server 92–93
- NetWare, scripts de connexion
 - déploiement de paquets 73
- noms d'ordinateurs
 - restriction des connexions 108
- Novell Directory Server 94
- numéro de série
 - ajout aux paquets 37
 - génération 37

O

- options d'installation
 - paquets d'installation 49

- produits personnalisés 42
- ordinateurs hôte
 - limitation des connexions 108
 - sécurisation 107
- outils pcAnywhere
 - Administrateur d'hôtes 77

P

- Packager. *Se reporter à* Symantec Packager
- paquets
 - ajout de commandes personnalisées 48
 - ajout de fichiers de configuration 32
 - configuration des options globales 39
 - configuration des paramètres d'installation des produits 42
 - configuration des produits 29
 - définition 49
 - dépendances de produit 31
 - déploiement
 - avec SMS 67
 - test 65
 - via le Web 57
 - marquage d'intégrité 35
 - paramètres de produit
 - enregistrement en ligne 44
 - mises à jour de produit 46
 - modèles d'hôte 44
 - modèles distant 45
 - préservation 47
 - répertoire d'installation 43
 - sérialisation 36
 - test 53
- Politique de groupe 117

S

- scripts de connexion
 - pour déploiement Novell 73
 - pour déploiement Windows 70
 - test 72, 75
- scripts de connexion NetWare
 - test 75
- SecurID 109
- serveur centralisé
 - consignation d'événements 89
- serveur Web
 - configuration 59
 - copie des fichiers d'installation 58

- services d'annuaire
 - configuration
 - Netscape Directory Server 3.1 92
 - Netscape Directory Server 4.0 93
 - Novell Directory Server 94
 - paramètres de l'hôte 104
 - paramètres de l'ordinateur distant 104
 - paramètres pcAnywhere 103
 - serveurs LDAP 92
 - Windows Active Directory 98
- sessions hôte
 - sécurisation 114
- shims de gestion 88
- SMS
 - déploiement de paquets 67
 - importation de fichiers pcAnywhere 85
 - utilisation de AwShim 88
 - utilisation de la MIB 90
- spécifications de produit 50
- Symantec Packager
 - importation de modules de produit 28
 - personnalisation des produits 29
 - présentation du processus 26
 - système, configuration requise 26
 - utilisation pour migrations et mises à niveau 23
- Symantec pcAnywhere
 - emplacement des fichiers de configuration 34
 - migration et mise à niveau 19

T

- TCP/IP
 - restriction d'accès 108
- télégestion 77
- trappes SNMP 116
 - consignation 89

W

- Windows Active Directory 98