


FileMaker® 13

Guide ODBC et JDBC



© 2004-2013 FileMaker, Inc. Tous droits réservés.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, Californie 95054

FileMaker et Bento sont des marques commerciales de FileMaker, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Le logo en forme de dossier, FileMaker WebDirect et le logo Bento sont des marques commerciales de FileMaker, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La documentation de FileMaker est protégée par la législation sur les droits d'auteur. Vous n'êtes pas autorisé à créer des copies supplémentaires ni à distribuer cette documentation sans l'accord écrit de FileMaker. Vous devez posséder une copie sous licence valide de FileMaker pour utiliser cette documentation.

Toutes les personnes, sociétés, adresses email et URL citées dans les exemples sont fictives et toute ressemblance avec des personnes, des sociétés, des adresses email ou des URL existantes ne serait que pure coïncidence. La liste des auteurs est disponible dans les documents Remerciements fournis avec ce logiciel. Les produits tiers et les adresses URL sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et non pas à titre de recommandation. FileMaker, Inc. se dégage de toute responsabilité concernant les performances de ces produits.

Pour plus de détails, consultez notre site Web, à l'adresse <http://www.filemaker.fr>.

Edition : 01

Table des matières

Chapitre 1

Introduction

A propos de ce guide	5
A propos d'ODBC et de JDBC	5
Utilisation du logiciel FileMaker comme application cliente ODBC	6
Importation de données ODBC	6
Ajout de tables ODBC au graphe de liens	6
Utilisation d'une base de données FileMaker en tant que source de données	7
Accès à une base de données FileMaker Pro hébergée	7
Limites avec des outils tiers	8
Configuration requise pour une utilisation en réseau	8
Mise à jour de fichiers à partir de versions antérieures	8
Installation des pilotes actuels	8

Chapitre 2

Accès aux sources de données SQL externes

Importation de données ODBC	9
Exécution d'instructions SQL pour interagir avec des sources de données via ODBC	10
Utilisation de tables ODBC dans le graphe de liens	11
Sources de données prises en charge dans FileMaker 13	11
Ajout de tables ODBC au graphe de liens	11

Chapitre 3

Installation de pilotes clients FileMaker ODBC

Configurations matérielles et logicielles requises	13
Configuration requise pour le pilote client ODBC (Windows)	13
Configuration requise pour le pilote client ODBC (OS X)	13
Configuration requise pour une utilisation en réseau	13
Présentation de l'architecture du pilote client ODBC	13
Installation du pilote client ODBC (Windows)	14
Configuration des pilotes clients (Windows)	14
Ouverture de l'administrateur ODBC (Windows)	15
Configuration de la source de données (Windows)	15
Installation du pilote client ODBC (OS X)	17
Configuration des pilotes clients (OS X)	17
Etape suivante	19

Chapitre 4

Utilisation d'ODBC pour partager des données FileMaker

A propos d'ODBC	21
Utilisation du pilote client ODBC	22
Présentation de l'accès à un fichier de base de données FileMaker	23
Accès à un fichier de base de données FileMaker depuis une application Windows	24
Spécification des propriétés de pilote client ODBC pour une source de données FileMaker (Windows)	24

Modification d'un pilote client ODBC existant (Windows)	24
Vérification de l'accès via ODBC (Windows)	26
Accès à un fichier de base de données FileMaker depuis une application OS X	27
Spécification des propriétés de pilote client ODBC pour une source de données FileMaker (OS X)	27
Modification d'un pilote client ODBC existant (OS X)	27
Vérification de l'accès via ODBC (OS X)	29
Chapitre 5	
<i>Installation de pilotes clients FileMaker JDBC</i>	31
Configuration logicielle requise	31
Configuration requise pour une utilisation en réseau	31
Installation du pilote client JDBC	31
Utilisation du pilote client JDBC	32
Chapitre 6	
<i>Utilisation de JDBC pour partager des données FileMaker</i>	33
A propos de JDBC	33
Utilisation du pilote client JDBC	33
A propos du pilote client JDBC	34
Utilisation d'une URL JDBC pour la connexion à une base de données	34
Spécification des propriétés du pilote dans le sous-nom de l'URL	36
Solutions possédant plusieurs fichiers de bases de données FileMaker	37
Vérification de l'accès via JDBC	37
Chapitre 7	
<i>Informations de référence</i>	38
Fonctions de catalogue ODBC	38
Fonctions de métadonnées JDBC	38
Correspondances entre les rubriques FileMaker et les types de données ODBC	38
Correspondances entre les rubriques FileMaker et les types de données JDBC	39
Types de données des applications 64 bits	39
Messages d'erreur ODBC et JDBC	40
Messages d'erreur ODBC	40
Messages d'erreur JDBC	40
<i>Index</i>	41

Chapitre 1

Introduction

Ce guide décrit comment utiliser le logiciel FileMaker® en tant qu'application cliente ODBC et en tant que source de données pour des applications ODBC (Open Database Connectivity) et JDBC (Java Database Connectivity).

Le tableau suivant donne un aperçu de l'utilisation d'ODBC et de JDBC avec le logiciel FileMaker.

Que voulez-vous faire ?	Comment le faire ?	Produit	Consultez le document
<ul style="list-style-type: none">Utiliser le logiciel FileMaker comme application cliente ODBC.Accéder à des données ODBC stockées dans une source de données SQL externe.	<ol style="list-style-type: none">De façon interactive via le graphe de liensUnique, statique via importation ODBC ou menu Fichier > Ouvrir. Egalement, l'action de script Importer enregistrements, l'action de script Exécuter SQL et la fonction ExecuteSQL.	<ul style="list-style-type: none">FileMaker ProFileMaker Pro AdvancedFileMaker Server	<ul style="list-style-type: none">Ce guide, chapitre 2.Aide FileMaker Pro
<ul style="list-style-type: none">Utiliser une base de données FileMaker en tant que source de donnéesPartager des données FileMaker Pro avec une application cliente ODBC tierce.	<ol style="list-style-type: none">ODBC et JDBCRequêtes SQL	<ul style="list-style-type: none">FileMaker ProFileMaker Pro AdvancedFileMaker Server	<ul style="list-style-type: none">Ce guide, chapitres 3 à 6.<i>Guide de référence SQL FileMaker.</i>

A propos de ce guide

- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ODBC et de JDBC avec les versions antérieures de FileMaker Pro, consultez le site <http://www.filemaker.fr/support/product/documentation.html>.
- Ce guide part de l'hypothèse que vous êtes familiarisé avec les principes d'utilisation de base d'ODBC et de JDBC et de construction de requêtes SQL. Pour plus d'informations, consultez un livre spécialisé.
- Ce guide parle indifféremment de FileMaker Pro pour faire référence à FileMaker Pro et à FileMaker Pro Advanced, sauf quand il décrit des fonctions propres à FileMaker Pro Advanced.


Remarque Vous pouvez télécharger la version PDF de la documentation de FileMaker à l'adresse suivante : <http://www.filemaker.fr/support/product/documentation.html>. Toutes les mises à jour de ce document sont également disponibles sur le site Web.

A propos d'ODBC et de JDBC

ODBC et JDBC sont des interfaces de programmation d'applications (API). ODBC est une API pour les applications rédigées en langage C et JDBC est l'API équivalente pour le langage Java. Ces API offrent aux applications clientes un langage commun pour communiquer avec une multitude de sources de données et de services de base de données, notamment FileMaker Pro et FileMaker Server.

Toutes les applications prenant en charge ODBC et JDBC reconnaissent un sous-ensemble commun d'instructions SQL (Structured Query Language). Avec SQL, vous pouvez utiliser d'autres applications (telles que des tableurs, des traitements de texte et des outils de génération de rapports) pour afficher, analyser et modifier des données.

Avec les API ODBC et JDBC, une *application cliente* communique avec un *gestionnaire de pilotes* qui identifie le *pilote client* permettant de communiquer avec une *source de données*.



Le logiciel FileMaker peut faire office d'application cliente ou de source de données.

Utilisation du logiciel FileMaker comme application cliente ODBC

En tant qu'application cliente ODBC, le logiciel FileMaker peut accéder aux données de sources de données SQL externes. Le logiciel FileMaker se connecte à la source de données SQL externe à l'aide du pilote client correspondant à la source de données ODBC, puis importe les données ODBC ou utilise les tables ODBC dans le graphe de liens.

Importation de données ODBC

Vous pouvez importer des données ODBC selon l'une des méthodes suivantes :

- depuis le menu Fichier en précisant une source de données ODBC et en saisissant des instructions SQL dans la boîte de dialogue Générateur de requête SQL de FileMaker Pro ;
- en créant un script FileMaker utilisant l'action de script Importer enregistrements, l'action de script Exécuter SQL ou la fonction ExecuteSQL.

Quelle que soit la méthode choisie, vous devez saisir les instructions SQL vous-même. Il convient donc de connaître les instructions SQL prises en charge ainsi que leur syntaxe pour votre source de données ODBC. Puisque vous rédigez les instructions SQL, vous pouvez importer des données ODBC depuis n'importe quelle source de données ODBC. Pour plus d'informations sur les instructions et la syntaxe SQL prises en charge par FileMaker, consultez le *Guide de référence SQL FileMaker*.

Ajout de tables ODBC au graphe de liens

Lorsque vous ajoutez une table ODBC au graphe de liens, vous pouvez vous connecter à des sources de données SQL externes et les utiliser à peu près de la même façon que vous travaillez avec les données du fichier de base de données FileMaker actif. Par exemple, vous pouvez :

- créer des tables dans le graphe de liens pour des sources de données ODBC ;
- ajouter des rubriques supplémentaires aux tables ODBC pour exécuter des calculs non stockés ou pour effectuer un récapitulatif des données des tables ODBC ;
- ajouter, modifier et supprimer des données externes de manière interactive ;
- créer des liens entre les rubriques des tables FileMaker et les rubriques (ou « colonnes ») des tables ODBC ;

Puisque FileMaker Pro génère des instructions SQL utilisées pour communiquer avec une table ODBC ajoutée au graphe de liens, vous êtes limité aux sources de données Oracle, SQL Server et MySQL spécifiques prises en charge par FileMaker Pro dans le graphe de liens.

Remarque Vous ne pouvez pas modifier le schéma de sources de données ODBC externes à l'aide de FileMaker Pro.

Le Chapitre 2, « Accès aux sources de données SQL externes » décrit comment utiliser le logiciel FileMaker comme application cliente ODBC.

Utilisation d'une base de données FileMaker en tant que source de données

En tant que source de données, les données FileMaker sont partagées avec des applications compatibles ODBC et JDBC. L'application se connecte à la source de données FileMaker à l'aide du pilote client FileMaker, crée et exécute les requêtes SQL à l'aide d'ODBC ou de JDBC et traite les données récupérées dans la solution de base de données FileMaker.

Accès à une base de données FileMaker Pro hébergée

Avec FileMaker Server ou FileMaker Pro, vous pouvez héberger un fichier de base de données FileMaker en tant que source de données et partager vos données avec d'autres applications à l'aide d'ODBC et de JDBC. Le tableau suivant décrit les possibilités offertes par chaque produit FileMaker.

Ce produit FileMaker	Permet
FileMaker Server	Des connexions illimitées et prend en charge l'accès local (même ordinateur) et l'accès distant (pour les systèmes intermédiaires tels que les serveurs Web et pour l'accès aux clients distants à partir d'applications de bureautique).
FileMaker Pro	Jusqu'à neuf connexions et ne prend en charge que l'accès local (même ordinateur).

Si votre solution de base de données FileMaker utilise plusieurs fichiers de base de données FileMaker, tous ces fichiers devront être enregistrés sur le même ordinateur.

Pour accéder à un fichier de base de données FileMaker hébergé, vous devez installer le pilote client ODBC ou JDBC correspondant. Installez le pilote client sur l'ordinateur où est installée l'application tierce.

Ce guide explique comment les pilotes clients ODBC et JDBC utilisés avec FileMaker Pro et FileMaker Server prennent en charge les standards de l'industrie pour ODBC et JDBC.

- Le Chapitre 3, « Installation de pilotes clients FileMaker ODBC » explique comment installer les fichiers de pilote nécessaires pour accéder à une source de données FileMaker à l'aide d'ODBC.
- Le chapitre Chapitre 4, « Utilisation d'ODBC pour partager des données FileMaker » décrit comment utiliser le pilote client FileMaker ODBC pour se connecter à une source de données FileMaker à partir d'une autre application.
- Le Chapitre 5, « Installation de pilotes clients FileMaker JDBC » explique comment installer les fichiers de pilote nécessaires pour accéder à une source de données FileMaker à l'aide de JDBC.

- Le Chapitre 6, « Utilisation de JDBC pour partager des données FileMaker » décrit comment utiliser le pilote client FileMaker JDBC avec une application ou une applet Java qui se connecte à une source de données FileMaker.
- Le Chapitre 7, « Informations de référence » décrit les correspondances entre les rubriques FileMaker et les types de données ODBC et JDBC.

Pour en savoir sur les instructions SQL prises en charge par les pilotes clients ODBC et JDBC, lorsqu'ils sont utilisés avec FileMaker Pro et FileMaker Server, consultez le *Guide de référence SQL FileMaker*.

Important Si vous désactivez le partage ODBC/JDBC après l'avoir activé, une source de données hébergée par FileMaker Server ou FileMaker Pro cesse immédiatement d'être disponible. L'administrateur de base de données n'a pas la possibilité d'avertir les applications clientes ODBC et JDBC quant à la disponibilité de la source de données (il ne peut communiquer qu'avec des clients de fichiers de base de données FileMaker). Aucune erreur n'est signalée et l'application cliente doit avertir les utilisateurs que la source de données n'est plus disponible et que les transactions ne peuvent pas être effectuées. Si une application cliente tente de se connecter à un fichier de base de données FileMaker qui n'est pas disponible, un message explique que la connexion a échoué.

Limites avec des outils tiers

Microsoft Access : Lorsque vous utilisez Microsoft Access pour afficher les données d'une source de données FileMaker, n'utilisez pas les données d'une rubrique statistique. Les données des rubriques de type Statistique ne doivent pas être modifiées dans Microsoft Access et la valeur des données affichée dans Microsoft Access peut être incorrecte.

Configuration requise pour une utilisation en réseau

Vous devez disposer d'un réseau TCP/IP pour utiliser FileMaker Server pour héberger un fichier de base de données FileMaker en tant que source de données par l'intermédiaire d'un réseau. FileMaker Pro ne prend en charge que l'accès local (même ordinateur).

Mise à jour de fichiers à partir de versions antérieures

Installation des pilotes actuels

Si vous avez installé un pilote depuis les versions précédentes de FileMaker Pro ou FileMaker Server, vous devez installer le pilote pour la version 13.

Le pilote pour FileMaker version 13 n'est pas compatible avec les versions antérieures de FileMaker Pro et FileMaker Server.

Pour plus d'informations sur l'installation des pilotes, consultez le chapitre 3, « Installation de pilotes clients FileMaker ODBC » et le chapitre 5, « Installation de pilotes clients FileMaker JDBC ».

Remarque Vous devez créer une source de données pour chaque fichier de base de données FileMaker auquel vous souhaitez accéder en tant que source de données. Si vous avez déjà configuré un accès via une source de données qui admet que les tables soient situées dans différents fichiers de base de données FileMaker, vous devez consolider ces tables sous la forme d'un fichier de base de données unique (ou créer plusieurs sources de données).

Chapitre 2


Accès aux sources de données SQL externes

En tant qu'application cliente ODBC, le logiciel FileMaker peut accéder aux données de sources de données SQL externes. Le logiciel FileMaker se connecte à la source de données SQL externe à l'aide du pilote client correspondant à la source de données ODBC, puis importe les données ODBC ou utilise les tables ODBC dans le graphe de liens.

Que vous importiez des données ODBC ou que vous utilisiez des tables ODBC dans le graphe de liens, vous devez configurer un pilote pour la source de données ODBC que vous utilisez. Par exemple, pour accéder aux enregistrements d'une base de données Oracle, vous devez configurer un pilote client Oracle.

Importation de données ODBC

Lorsque vous importez des données ODBC, vous devez configurer un pilote client ODBC pour la source de données SQL externe sur l'ordinateur client.



Après avoir configuré un pilote client ODBC, vous pouvez interagir avec les enregistrements, importer des enregistrements dans un fichier de base de données FileMaker Pro existant ou créer un nouveau fichier de base de données FileMaker Pro à partir d'une source de données ODBC (telle qu'une base de données Oracle ou Microsoft Access).

Vous commencez par accéder à la source de données à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'importation. Puis vous créez une requête pour les enregistrements à importer depuis la source de données. Enfin, si vous importez des données dans un fichier existant, vous mettez en correspondance les rubriques de votre source de données avec celles de votre fichier de base de données FileMaker Pro.

Vous pouvez accéder à votre source de données ODBC depuis le menu Fichier, à l'aide de l'action de script Importer enregistrements, de l'action de script Exécuter SQL ou de la fonction ExecuteSQL.

Pour importer des données ODBC, appliquez le processus général suivant :

1. Installez et configurez des pilotes ODBC spécifiques aux sources de données externes auxquelles vous souhaitez accéder.
2. Sur l'ordinateur hébergeant le fichier FileMaker Pro actif, définissez un nom de source de données système pour chaque source de données ODBC à laquelle vous souhaitez accéder.
3. Déterminez éventuellement des considérations supplémentaires pour les sources de données ODBC auxquelles vous souhaitez accéder (par exemple, décidez si les utilisateurs sont invités à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe).

4. Dans FileMaker Pro, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour importer des données dans un fichier FileMaker Pro existant, choisissez le menu **Fichier > Importer des enregistrements > Source de données ODBC**.
 - Pour créer un fichier FileMaker Pro à partir des enregistrements de la source de données, choisissez le menu **Fichier > Ouvrir**. Dans la boîte de dialogue Ouvrir fichier, choisissez **Source de données ODBC** dans la zone **Type (Windows)** ou **Afficher (OS X)**.
5. Choisissez votre source de données, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (le cas échéant), puis cliquez sur **OK** pour ouvrir la boîte de dialogue Générateur de requête SQL de FileMaker Pro.
6. La boîte de dialogue Générateur de requête SQL de FileMaker Pro vous permet de créer une requête. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'importation, puis sélectionnez les colonnes précises à utiliser dans votre requête SQL. Utilisez l'onglet WHERE pour créer des critères de recherche et l'onglet ORDER BY pour préciser un ordre de tri.

Vous pouvez également entrer une instruction SQL directement dans la boîte de dialogue Générateur de requête SQL.

Vous pouvez exécuter la requête immédiatement ou utiliser l'action de script Importer enregistrements, l'action de script Exécuter SQL ou la fonction ExecuteSQL pour exécuter une requête dans le cadre d'un script FileMaker.

Remarque L'importation ODBC, l'action de script Exécuter SQL et les sources de données SQL externes ne sont pas prises en charge dans les solutions d'exécution créées avec FileMaker Pro Advanced.

Consultez l'aide de FileMaker Pro pour plus d'informations sur l'importation de données, l'utilisation de la boîte de dialogue Générateur de requête SQL et la création de scripts FileMaker.

Exécution d'instructions SQL pour interagir avec des sources de données via ODBC

Outre l'importation de données dans un fichier de base de données FileMaker Pro via ODBC, vous pouvez également interagir avec les sources de données à l'aide d'instructions SQL grâce à l'action de script Exécuter SQL et à la fonction ExecuteSQL. L'action de script Exécuter SQL peut utiliser n'importe quelle instruction SQL prise en charge par la source de données, telle que INSERT, UPDATE et DELETE. La fonction ExecuteSQL prend en charge uniquement l'instruction SELECT.


Il vous est également possible d'utiliser des instructions SQL permettant d'effectuer d'autres opérations que la simple importation de données dans un fichier de base de données FileMaker Pro. Par exemple, vous pouvez exécuter des instructions SQL pour ajouter des enregistrements à une table de base de données dans SQL Server en utilisant les informations d'un fichier de base de données FileMaker Pro.

Consultez l'aide de FileMaker Pro pour plus d'informations sur la création de scripts FileMaker utilisant l'action de script Exécuter SQL et la fonction ExecuteSQL.

Utilisation de tables ODBC dans le graphe de liens

Lorsque vous ajoutez une table ODBC au graphe de liens, vous pouvez vous connecter à des sources de données SQL externes et les utiliser à peu près de la même façon que vous travaillez avec les données du fichier de base de données FileMaker actif.

Lorsque vous utilisez FileMaker Pro ou FileMaker Server comme hôte d'une solution incluant des tables ODBC dans le graphe de liens, vous devez configurer le pilote client ODBC pour la source de données SQL externe sur l'ordinateur hôte.



Sources de données prises en charge dans FileMaker 13

En tant qu'application cliente ODBC, FileMaker prend en charge les sources de données SQL externes suivantes comme tables ODBC dans le graphe de liens :

- Oracle 11g
- SQL Server 2008 R2
- SQL Server 2012
- MySQL 5.5

Ajout de tables ODBC au graphe de liens

Pour configurer une base de données FileMaker Pro afin qu'elle puisse accéder aux données des sources de données ODBC prises en charge :

1. Installez et configurez des pilotes ODBC spécifiques aux sources de données externes auxquelles vous souhaitez accéder.
2. Sur l'ordinateur hébergeant le fichier FileMaker Pro actif, définissez un nom de source de données système pour chaque source de données ODBC à laquelle vous souhaitez accéder.
3. Déterminez éventuellement des considérations supplémentaires pour les sources de données ODBC auxquelles vous souhaitez accéder (par exemple, décidez si les utilisateurs sont invités à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe).
4. Ajoutez une ou plusieurs tables de la source de données ODBC dans le graphe de liens du fichier FileMaker Pro actif.

5. Ajoutez des rubriques aux modèles du fichier FileMaker Pro pour afficher les données externes.
6. Vous pouvez également ajouter des rubriques supplémentaires aux tables externes et modèles afin d'afficher les résultats des calculs et statistiques en fonction des données stockées dans les sources de données ODBC externes.

Consultez l'aide de FileMaker Pro pour obtenir des étapes détaillées et des informations supplémentaires sur la configuration d'un pilote client ODBC, la connexion aux sources de données ODBC, la modification des sources de données ODBC et la configuration d'une table ODBC dans le graphe de liens.

Chapitre 3

Installation de pilotes clients FileMaker ODBC

Ces instructions vous aident à installer le pilote client ODBC nécessaire pour accéder à FileMaker en tant que source de données depuis des applications tierces et personnalisées via ODBC. Le pilote client ODBC est disponible sur votre CD-ROM d'installation de FileMaker pour une installation distincte ou peut être téléchargé par voie électronique dans le dossier xDBC.

Recherchez les mises à jour des pilotes clients à cette adresse :
<http://www.filemaker.fr/support/downloads/>

Si vous devez héberger un fichier de base de données FileMaker à l'aide de FileMaker Server, mettez les pilotes clients à la disposition des utilisateurs distants.

Après avoir installé le pilote client requis, vous pouvez configurer le pilote pour accéder à une source de données FileMaker et construire des requêtes SQL pour interagir avec les données.

Configurations matérielles et logicielles requises

Pour installer et utiliser les pilotes clients ODBC, vous devez être équipé au minimum du matériel et des logiciels suivants :

Configuration requise pour le pilote client ODBC (Windows)

- 1 Go de RAM minimum pour Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1 et Windows Server 2012
- Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 (composant MDAC généralement installé avec Windows sur les plates-formes Windows prises en charge)

Configuration requise pour le pilote client ODBC (OS X)

- Ordinateur OS X équipé d'un processeur Intel
- 1 Go de RAM minimum, 2 Go de RAM recommandés
- OS X version 10.7.x et OS X version 10.8.2 (le logiciel peut aussi fonctionner avec des versions plus récentes certifiées par FileMaker)

Configuration requise pour une utilisation en réseau

Si vous devez accéder à une source de données FileMaker hébergée sur un autre ordinateur, vous devez disposer d'un accès réseau via TCP/IP.

Présentation de l'architecture du pilote client ODBC

FileMaker fournit des pilotes clients 32 et 64 bits pour Windows et OS X afin de garantir la prise en charge des applications ODBC 32 et 64 bits.

Vous devez installer le pilote client correspondant à votre application ODBC. Si votre application ODBC est une application 32 bits, vous devez installer le pilote client 32 bits. Si votre application ODBC est une application 64 bits, vous devez installer le pilote client 64 bits.

Installation du pilote client ODBC (Windows)

Les pilotes clients Windows 32 et 64 bits sont installés en tant que bibliothèques séparées. Sur un système d'exploitation Windows 32 bits, vous ne pouvez installer que le pilote client 32 bits. Sur un système d'exploitation Windows 64 bits, les deux pilotes clients, 32 et 64 bits, peuvent être installés.

Pour installer le pilote client ODBC

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez reçu le logiciel par voie électronique, double-cliquez sur l'icône d'installation (fichier .exe).
 - Si vous disposez d'un disque d'installation, insérez-le dans le lecteur.
2. Dans la fenêtre FileMaker Pro ou FileMaker Server, double-cliquez sur le dossier xDBC.
3. Dans le dossier xDBC, double-cliquez sur le dossier du programme ODBC Client Driver Installer.
4. Dans le dossier du programme ODBC Client Driver Installer, double-cliquez sur le fichier du programme d'installation correspondant au pilote à installer.
 - Pour installer le pilote client 32 bits (fmodbc32.dll), utilisez le fichier du programme d'installation 32 bits : **FMODBC_Installer_Win32.msi**
 - Pour installer le pilote client 64 bits (fmodbc64.dll), utilisez le fichier du programme d'installation 64 bits : **FMODBC_Installer_Win64.msi**
5. Installez le pilote client ODBC en suivant les instructions affichées à l'écran.
6. Lorsque vous avez terminé l'installation, cliquez sur **Fermer**.

Par défaut, le pilote client ODBC est installé dans le dossier suivant :

- Sur un système d'exploitation Windows 32 bits, le pilote client 32 bits (fmodbc32.dll) est installé dans le dossier c:\windows\system32
- Sur un système d'exploitation Windows 64 bits, le pilote client 32 bits (fmodbc32.dll) est installé dans le dossier c:\windows\SysWOW64
- Sur un système d'exploitation Windows 64 bits, le pilote client 64 bits (fmodbc64.dll) est installé dans le dossier c:\windows\system32

Le pilote client ODBC, **FileMaker ODBC**, est désormais disponible pour configurer l'accès à une source de données FileMaker.

Configuration des pilotes clients (Windows)

Avant d'utiliser une application cliente ODBC pour accéder à une source de données FileMaker, vous devez configurer un pilote client pour la source de données. Les paramètres de configuration identifient le pilote client que vous utilisez, l'emplacement de la source de données et la manière dont vous souhaitez vous connecter.

Important Lorsque vous utilisez un pilote client FileMaker, vous devez réserver le port 2399.

Ouverture de l'administrateur ODBC (Windows)

Pour configurer le pilote client 32 bits, vous devez utiliser l'administrateur ODBC 32 bits. Pour configurer le pilote client 64 bits, vous devez utiliser l'administrateur ODBC 64 bits.

Pour ouvrir l'administrateur ODBC 32 bits sur un système d'exploitation Windows 32 bits :

Dans le Panneau de configuration de Windows, ouvrez **Outils d'administration > Sources de données (ODBC)**.

Remarque L'option Outils d'administration apparaît dans la catégorie **Système et sécurité**.

L'Administrateur de sources de données ODBC 32 bits s'ouvre.

Pour ouvrir le pilote client ODBC 32 bits sur un système d'exploitation Windows 64 bits :

1. Ouvrez le dossier **SysWOW64** sur votre système. (Par défaut, le dossier SysWOW64 se trouve au chemin suivant : c:\windows\SysWOW64.)

2. Double-cliquez sur le fichier **odbcad32.exe**.

L'Administrateur de sources de données ODBC 32 bits s'ouvre.

Pour ouvrir le pilote client ODBC 64 bits sur un système d'exploitation Windows 64 bits :

Dans le Panneau de configuration de Windows, ouvrez **Outils d'administration > Sources de données (ODBC)**.

Remarque L'option Outils d'administration apparaît dans la catégorie **Système et sécurité**.

L'Administrateur de sources de données ODBC 64 bits s'ouvre.

Configuration de la source de données (Windows)

Pour créer une source de données pour une base de données hébergée par FileMaker Pro, utilisez l'administrateur ODBC 32 bits. Pour créer une source de données pour une base de données hébergée par FileMaker Server, utilisez l'administrateur ODBC 64 bits.

Pour une base de données hébergée par FileMaker Pro qui utilise l'action de script Exécuter SQL, créez une source de données utilisateur 32 bits ou une source de données système 32 bits. Si vous hébergez la même base de données sur FileMaker Server, créez une source de données système 64 bits dont le nom est identique.

Pour configurer le pilote client ODBC :

1. Dans l'Administrateur de source de données ODBC, sélectionnez l'onglet **Sources de données système** ou **Sources de données utilisateur**.

2. Cliquez sur **Ajouter**.

La boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données s'ouvre.

3. Sélectionnez **FileMaker ODBC**, puis cliquez sur **Terminer**.

La boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker s'ouvre.

4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Dans la zone **Nom**, entrez un nom aisément identifiable par les autres utilisateurs accédant à la source de données FileMaker Pro. Dans **Description**, entrez, si vous le souhaitez, une description de la source de données FileMaker. Cliquez sur **Suivant**.

6. Dans **Hôte** :

- Si vous vous connectez à un fichier de base de données hébergé par FileMaker Pro sur votre ordinateur local, tapez `localhost` ou l'adresse IP `127.0.0.1`.
- Si vous vous connectez à un fichier de base de données hébergé par FileMaker Server par l'intermédiaire d'un réseau, tapez l'adresse IP du serveur FileMaker.

Si vous avez activé le partage via ODBC/JDBC dans l'application hôte, vous pouvez sélectionner **Connectez-vous à l'hôte pour obtenir les noms des bases disponibles**. Cliquez sur **Suivant**.

Dans le cas contraire, cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les informations de votre source de données.

7. Pour **Base de données**, sélectionnez une base de données dans la liste des bases de données disponibles ou tapez le nom de fichier de la base de données utilisée comme source de données.

Remarque Pour les bases de données hébergées par FileMaker Server, vous pouvez filtrer la liste des bases de données sur le paramètre **Filtre d'affichage du fichier**. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de FileMaker Server.

Si vous avez besoin d'un traitement spécial réservé aux caractères autres que français, cliquez sur **Langue avancée**. La boîte de dialogue Options de langue avancées s'ouvre.

- Pour détecter automatiquement les paramètres de langue, sélectionnez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application**. Pour préciser le paramètre de langue, décochez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application** et sélectionnez le paramètre système à utiliser.
- En regard de l'option **Codage multioctet du texte**, sélectionnez **Système** ou **UTF-8**. Par exemple, certaines applications telles que Microsoft Excel peuvent s'attendre à ce que le texte utilise le codage **Système**, contrairement à certaines applications Web qui prévoient du texte codé en **UTF-8**. Si l'application s'attend à un codage spécifique mais que cette option indique un codage différent, il se peut que l'application affiche mal certains caractères.

Sélectionnez l'option **Interpréter les rubriques Texte comme long varchar** pour corriger les problèmes relatifs aux valeurs de rubrique longues, par exemple les rubriques sans longueur maximale spécifiée utilisées par la suite pour l'importation de fusion-publicité de Microsoft Word ou les valeurs de rubrique des applications PHP dépassant 255 caractères. Si vous n'utilisez pas cette option pour les valeurs de rubrique dépassant 255 caractères, votre application peut récupérer une chaîne vide (Windows) ou uniquement 255 caractères (OS X).

Si vous souhaitez créer un fichier journal pour les requêtes dont l'exécution est longue, sélectionnez l'option **Enregistrez requêtes longues dans fichier journal**, puis entrez le nom du fichier journal.

Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les informations de votre source de données.

8. Vérifiez les informations relatives à votre DSN FileMaker.

- Cliquez sur **Test** pour vérifier que vous avez correctement configuré le pilote client ODBC pour l'accès à la source de données FileMaker. Si vous obtenez un message d'erreur, vous pouvez corriger les informations de connexion. Vous devez peut-être également vérifier que le fichier de base de données FileMaker est hébergé et disponible, que le compte FileMaker indiqué utilise un jeu de privilèges Accès via ODBC/JDBC et que l'application hôte FileMaker Pro ou FileMaker Server a été configurée pour le partage via ODBC/JDBC.
- Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer vos informations de source de données.

Installation du pilote client ODBC (OS X)

Les pilotes clients OS X 32 et 64 bits sont installés en tant que groupe unique (**FileMaker ODBC.bundle**) dans le dossier **/Bibliothèque/ODBC**. L'application cliente ODBC charge automatiquement le pilote correct.

Pour installer le pilote client ODBC

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez reçu le logiciel par voie électronique, double-cliquez sur l'icône d'image disque (fichier .dmg).
- Si vous disposez d'un disque d'installation, insérez-le dans le lecteur.

2. Dans la fenêtre FileMaker Pro ou FileMaker Server, double-cliquez sur le dossier xDBC.

3. Dans le dossier xDBC, double-cliquez sur le dossier du programme ODBC Client Driver Installer.

4. Dans le dossier du programme ODBC Client Driver Installer, double-cliquez sur le fichier **FileMaker ODBC.pkg**.

Le programme d'installation du pilote FileMaker ODBC s'ouvre.

5. Installez le pilote client ODBC en suivant les instructions affichées à l'écran.

6. Lorsque vous avez terminé l'installation, cliquez sur **Fermer**.

Le pilote client ODBC est installé dans le dossier suivant : **/Bibliothèque/ODBC**

Remarque Vous ne pouvez pas modifier le dossier d'installation du pilote client ODBC.

Le pilote client ODBC, **FileMaker ODBC**, est désormais disponible pour configurer l'accès à une source de données FileMaker.

Configuration des pilotes clients (OS X)

Avant d'utiliser une application cliente ODBC pour accéder à une source de données FileMaker, vous devez configurer un pilote client pour la source de données. Les paramètres de configuration identifient le pilote client que vous utilisez, l'emplacement de la source de données et la manière dont vous souhaitez vous connecter.

Ces instructions supposent que vous avez installé ODBC Manager d'Actual Technologies, disponible à l'adresse <http://www.odbcmanager.net>, logiciel gratuit non pris en charge par FileMaker.

Etant donné qu'un seul groupe est installé pour les pilotes clients 32 et 64 bits, vous pouvez utiliser le même administrateur ODBC pour les applications ODBC 32 et 64 bits. La source de données FileMaker configurée peut être utilisée pour les applications ODBC 32 et 64 bits.

Important Lorsque vous utilisez un pilote client FileMaker, vous devez réserver le port 2399.

Pour configurer le pilote client ODBC :

1. Lancez l'utilitaire ODBC Manager. (ODBC Manager est installé dans le dossier Utilitaires du dossier Applications.)
2. Sélectionnez l'onglet **DSN système** ou **DSN utilisateur**, puis cliquez sur **Ajouter**.
La boîte de dialogue de sélection d'un pilote s'ouvre.
3. Sélectionnez **FileMaker ODBC**, puis cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker s'ouvre.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Dans la zone **Nom**, entrez un nom aisément identifiable par les autres utilisateurs accédant à la source de données FileMaker Pro. Dans **Description**, entrez, si vous le souhaitez, une description de la source de données FileMaker. Cliquez sur **Continuer**.
6. Dans **Hôte** :
 - Si vous vous connectez à un fichier de base de données hébergé par FileMaker Pro sur votre ordinateur local, tapez `localhost` ou l'adresse IP `127.0.0.1`.
 - Si vous vous connectez à un fichier de base de données hébergé par FileMaker Server par l'intermédiaire d'un réseau, tapez l'adresse IP du serveur FileMaker.

Si vous avez activé le partage via ODBC/JDBC dans l'application hôte, vous pouvez sélectionner **Connectez-vous à l'hôte pour obtenir les noms des bases disponibles**. Cliquez sur **Continuer**.

Dans le cas contraire, cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les informations de votre source de données.

7. Pour **Base de données**, sélectionnez une base de données dans la liste des bases de données disponibles ou tapez le nom de fichier de la base de données utilisée comme source de données.

Remarque Pour les bases de données hébergées par FileMaker Server, vous pouvez filtrer la liste des bases de données sur le paramètre **Filtre d'affichage du fichier**. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de FileMaker Server.

Si vous avez besoin d'un traitement spécial réservé aux caractères autres que français, cliquez sur **Langue avancée**. La boîte de dialogue Options de langue avancées s'ouvre.

- Pour détecter automatiquement les paramètres de langue, sélectionnez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application**. Pour préciser le paramètre de langue, décochez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application** et sélectionnez le paramètre système à utiliser.
- Si votre application utilise des fonctions ODBC avec des mémoires tampons de caractères à 4 octets, sélectionnez l'option **L'application utilise l'API ODBC étendue**.
- Si vous souhaitez que le type de texte `SQL_C_CHAR` soit interprété par le pilote en tant que type de texte `SQL_C_WCHAR`, sélectionnez l'option **Considérer les types de texte comme de l'Unicode**.
- En regard de l'option **Codage multioctet du texte**, sélectionnez **Système** ou **UTF-8**. Par exemple, certaines applications telles que Microsoft Excel peuvent s'attendre à ce que le texte utilise le codage **Système**, contrairement à certaines applications Web qui prévoient du texte codé en **UTF-8**. Si l'application s'attend à un codage spécifique mais que cette option indique un codage différent, il se peut que l'application affiche mal certains caractères.

Sélectionnez l'option **Interpréter les rubriques Texte comme long varchar** pour corriger les problèmes relatifs aux valeurs de rubrique longues, par exemple les rubriques sans longueur maximale spécifiée utilisées par la suite pour l'importation de fusion-publipostage de Microsoft Word ou les valeurs de rubrique des applications PHP dépassant 255 caractères.

Si vous souhaitez créer un fichier journal pour les requêtes dont l'exécution est longue, sélectionnez l'option **Enregistrez requêtes longues dans fichier journal**, puis entrez le nom du fichier journal.

Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les informations de votre source de données.

8. Vérifiez les informations relatives à votre DSN FileMaker.
 - Cliquez sur **Test** pour vérifier que vous avez correctement configuré le pilote client ODBC pour l'accès à la source de données FileMaker. Si vous obtenez un message d'erreur, vous pouvez corriger les informations de connexion. Vous devez peut-être également vérifier que le fichier de base de données FileMaker est hébergé et disponible, que le compte FileMaker indiqué utilise un jeu de privilèges Accès via ODBC/JDBC et que l'application hôte FileMaker Pro ou FileMaker Server a été configurée pour le partage via ODBC/JDBC.
 - Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer vos informations de source de données.

Étape suivante

Après avoir installé et configuré un pilote client, vous pouvez construire et exécuter des requêtes SQL pour accéder à une source de données FileMaker.

Les applications clientes emploient parfois une terminologie différente pour l'accès à une source de données via ODBC. De nombreuses applications contiennent des éléments de menu portant des noms tels que **Obtenir des données externes** ou **Requête SQL**. Pour plus de détails, consultez la documentation ou l'aide fournies avec votre application.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de FileMaker en tant que source de données ODBC, consultez le chapitre 4, « Utilisation d'ODBC pour partager des données FileMaker ».

Chapitre 4

Utilisation d'ODBC pour partager des données FileMaker

Utilisez le pilote client ODBC pour vous connecter à une source de données FileMaker à partir d'une autre application. L'application qui utilise le pilote client ODBC peut accéder directement aux données d'un fichier de base de données FileMaker.

Le pilote client FileMaker ODBC est **FileMaker ODBC**.


Remarque Vous pouvez également utiliser FileMaker Pro en tant qu'application cliente ODBC et la faire interagir avec les enregistrements d'une autre source de données via ODBC à l'aide de SQL. Consultez le chapitre 2, « Accès aux sources de données SQL externes », pour plus de détails sur l'accès à une source de données SQL externe via ODBC.

A propos d'ODBC

ODBC est une API qui permet aux applications d'accéder à des données provenant de divers systèmes de gestion de bases de données. ODBC offre aux applications clientes un langage commun permettant d'interagir avec des sources de données et des services de base de données.

Toutes les applications prenant en charge ODBC reconnaissent un sous-ensemble commun d'instructions SQL (Structured Query Language). SQL permet d'utiliser d'autres applications (telles que des tableurs, des traitements de texte et des outils de génération de rapports) pour afficher, analyser et modifier des données FileMaker. Pour connaître les instructions, fonctions et expressions SQL prises en charge par le pilote client ODBC, consultez le *Guide de référence SQL FileMaker*.

Votre application peut communiquer directement avec un fichier de base de données FileMaker en utilisant le pilote client ODBC. Les instructions SQL sont transmises à l'hôte FileMaker du fichier de base de données et les réponses vous sont ensuite communiquées. Si vous utilisez FileMaker Server pour héberger un fichier de base de données en tant que source de données, le fichier de base de données peut être situé sur une autre machine (la machine serveur) connectée au réseau, votre application cliente étant placée sur votre machine (la machine cliente). Il s'agit d'une *configuration client/serveur*.



Utilisation du pilote client ODBC

Vous pouvez utiliser le pilote client ODBC avec n'importe quelle application compatible ODBC. En partageant votre fichier de base de données FileMaker en tant que source de données, vous pouvez :

- effectuer des fusions-publipostages avec Microsoft Word ;
- créer des graphiques avec Microsoft Excel ;
- déplacer des données FileMaker vers un SGBD tel que Microsoft SQL Server ;
- analyser vos données FileMaker à l'aide d'outils de requête ou de génération de rapports pour créer des graphiques, définir des requêtes personnalisées et effectuer des analyses avec recherche d'antécédents ;
- créer une application Microsoft Visual Basic partageant des informations avec FileMaker Pro.

Pour partager un fichier de base de données FileMaker en tant que source de données, utilisez FileMaker Pro pour définir les comptes qui auront besoin d'accéder au fichier de base de données. Ensuite, contrôlez l'accès au fichier de base de données en affectant des jeux de privilèges aux comptes, notamment le privilège étendu Accès via ODBC/JDBC. Enfin, activez le partage de données via ODBC/JDBC sur l'application hôte FileMaker Server ou FileMaker Pro. Pour plus d'informations, consultez l'aide de FileMaker Pro ou de FileMaker Server.

Important Les versions précédentes du pilote client ODBC ne sont pas compatibles avec FileMaker 13. Pour vous connecter à un fichier de base de données FileMaker 13, vous devez installer et configurer le nouveau pilote client ODBC.

Remarque Vous pouvez utiliser le Moniteur d'activité sous OS X ou le Gestionnaire des tâches sous Windows pour vérifier l'état du processus du port d'écoute FileMaker XDBC afin de confirmer que ce port d'écoute est en cours d'exécution. Une fois le processus lancé, il prend le nom `fmjdbc_listener`, et les événements sont consignés sous ce nom. Le processus du port d'écoute FileMaker XDBC est distinct du processus FileMaker Server. Vous pouvez utiliser l'Admin Console FileMaker Server pour démarrer et arrêter le processus du port d'écoute XDBC. Dans le volet d'état de FileMaker Server, définissez ODBC/JDBC sur **Désactivé** pour arrêter le port d'écoute XDBC, et sur **Activé** pour le démarrer.

Présentation de l'accès à un fichier de base de données FileMaker

A partir d'une application compatible ODBC, vous pouvez construire des requêtes SQL pour accéder à un fichier de base de données FileMaker. Le pilote client ODBC doit être installé sur l'ordinateur qui génère la requête SQL.

Pour accéder à un fichier de base de données FileMaker :

1. Dans FileMaker Pro, vérifiez les jeux de privilèges que vous avez affectés aux comptes qui accéderont au fichier de base de données.

Les comptes qui ont besoin d'un accès doivent employer un jeu de privilèges incluant le privilège étendu **Accès via ODBC/JDBC**.

2. Activez le partage de données via ODBC/JDBC sur l'application hôte FileMaker Server (via l'Admin Console FileMaker Server) ou FileMaker Pro.

Admin Console FileMaker Server : Sélectionnez **Paramètres généraux > ODBC/JDBC** puis **Activer ODBC/JDBC**.

FileMaker Pro : Sélectionnez le menu **Fichier > Partage > Activer ODBC/JDBC** et définissez **Partage ODBC/JDBC** sur **Activé**.

3. Assurez-vous que le fichier de base de données FileMaker auquel vous voulez accéder est hébergé et disponible.

Si votre solution de base de données FileMaker utilise plusieurs fichiers de base de données FileMaker, tous ces fichiers devront être enregistrés sur le même ordinateur.

4. Connectez-vous à la source de données FileMaker.

5. Créez et exécutez une requête SQL dans l'application cliente.

Chaque fichier de base de données FileMaker ouvert et configuré pour l'accès constitue une source de données distincte (vous devez créer une source de données pour chaque fichier de données FileMaker auquel vous souhaitez accéder en tant que source de données).

Chaque base de données peut contenir une ou plusieurs tables. Les rubriques FileMaker sont représentées sous forme de colonnes. Le nom complet de la rubrique, avec les caractères non alphanumériques qu'il contient éventuellement, s'affiche en tant que nom de colonne.

Accès à un fichier de base de données FileMaker depuis une application Windows

Spécification des propriétés de pilote client ODBC pour une source de données FileMaker (Windows)

Créez une source de données pour chaque fichier de base de données FileMaker auquel vous souhaitez accéder en tant que source de données. La source de données identifie le pilote client ODBC FileMaker, l'emplacement de l'application hôte FileMaker et le fichier de base de données FileMaker auquel vous accédez en tant que source de données.

Pour configurer un nouveau pilote client ODBC, consultez la section « Configuration des pilotes clients (Windows) », page 14.

Modification d'un pilote client ODBC existant (Windows)

Pour modifier un pilote client ODBC existant, ouvrez la version adéquate de l'administrateur ODBC. Pour configurer le pilote client 32 bits, vous devez utiliser l'administrateur ODBC 32 bits. Pour configurer le pilote client 64 bits, vous devez utiliser l'administrateur ODBC 64 bits.

Pour ouvrir l'administrateur ODBC 32 bits sur un système d'exploitation Windows 32 bits :

Dans le Panneau de configuration de Windows, ouvrez **Outils d'administration > Sources de données (ODBC)**.

Remarque L'option Outils d'administration apparaît dans la catégorie **Système et sécurité**.

L'Administrateur de sources de données ODBC 32 bits s'ouvre.

Pour ouvrir le pilote client ODBC 32 bits sur un système d'exploitation Windows 64 bits :

1. Ouvrez le dossier **SysWOW64** sur votre système. (Par défaut, le dossier **SysWOW64** se trouve au chemin suivant : **c:\windows\SysWOW64**.)

2. Double-cliquez sur le fichier **odbcad32.exe**.

L'Administrateur de sources de données ODBC 32 bits s'ouvre.

Pour ouvrir le pilote client ODBC 64 bits sur un système d'exploitation Windows 64 bits :

Dans le Panneau de configuration de Windows, ouvrez **Outils d'administration > Sources de données (ODBC)**.

Remarque L'option Outils d'administration apparaît dans la catégorie **Système et sécurité**.

L'Administrateur de sources de données ODBC 64 bits s'ouvre.

Pour modifier le pilote client ODBC existant :

1. Dans l'Administrateur de source de données ODBC, sélectionnez l'onglet **Sources de données système** ou **Sources de données utilisateur** (sélectionnez l'onglet utilisé lors de la précédente configuration).
2. Sélectionnez la source de données FileMaker que vous avez configurée précédemment.
Le nom que vous aviez entré pour la source de donnée apparaît sous **Nom** et **FileMaker ODBC** apparaît sous **Pilote**.
3. Cliquez sur **Configurer**.
La boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker s'ouvre.
4. Dans la zone **Nom**, entrez un nom aisément identifiable par les autres utilisateurs accédant à la source de données FileMaker Pro. Dans **Description**, entrez, si vous le souhaitez, une description de la source de données FileMaker. Cliquez sur **Suivant**.
5. Pour **Hôte**, entrez l'emplacement de votre source de données.
Si vous vous connectez à un fichier de base de données FileMaker hébergé par FileMaker Pro sur votre machine locale, tapez `127.0.0.1` (ou `localhost`).
Si vous vous connectez à un fichier de base de données FileMaker hébergé par FileMaker Server par l'intermédiaire d'un réseau, tapez l'adresse IP du serveur FileMaker.
Si vous avez activé le partage via ODBC/JDBC dans l'application hôte, sélectionnez **Connectez-vous à l'hôte pour obtenir les noms des bases disponibles**.

6. Pour **Base de données**, sélectionnez une base de données dans la liste des bases de données disponibles ou tapez le nom de fichier de la base de données utilisée comme source de données.

Remarque Pour les bases de données hébergées par FileMaker Server, vous pouvez filtrer la liste des bases de données sur le paramètre **Filtre d'affichage du fichier**. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de FileMaker Server.

Si vous avez besoin d'un traitement spécial réservé aux caractères autres que français, cliquez sur **Langue avancée**. La boîte de dialogue Options de langue avancées s'ouvre.

- Pour détecter automatiquement les paramètres de langue, sélectionnez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application**. Pour préciser le paramètre de langue, décochez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application** et sélectionnez le paramètre système à utiliser.
- En regard de l'option **Codage multioctet du texte**, sélectionnez **Système** ou **UTF-8**. Par exemple, certaines applications telles que Microsoft Excel peuvent s'attendre à ce que le texte utilise le codage **Système**, contrairement à certaines applications Web qui prévoient du texte codé en **UTF-8**. Si l'application s'attend à un codage spécifique mais que cette option indique un codage différent, il se peut que l'application affiche mal certains caractères.

Sélectionnez l'option **Interpréter les rubriques Texte comme long varchar** pour corriger les problèmes relatifs aux valeurs de rubrique longues, par exemple les rubriques sans longueur maximale spécifiée utilisées par la suite pour l'importation de fusion-publipostage de Microsoft Word ou les valeurs de rubrique des applications PHP dépassant 255 caractères.

Si vous souhaitez créer un fichier journal pour les requêtes dont l'exécution est longue, sélectionnez l'option **Enregistrez requêtes longues dans fichier journal**, puis entrez le nom du fichier journal.

7. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les informations de votre source de données.
8. Cliquez sur **Terminé** pour fermer la boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker.

Vérification de l'accès via ODBC (Windows)

Pour vérifier que vous avez configuré correctement le pilote client ODBC pour accéder à la source de données FileMaker :

1. Dans le Panneau de configuration de Windows, ouvrez **Outils d'administration > Sources de données (ODBC)**.

Remarque L'option Outils d'administration apparaît dans la catégorie **Système et sécurité**.

L'Administrateur de sources de données ODBC s'ouvre.

2. Sélectionnez l'onglet **Sources de données système** ou **Sources de données utilisateur** (sélectionnez l'onglet utilisé lors de la précédente configuration).
3. Sélectionnez la source de données FileMaker que vous avez configurée précédemment.
Le nom que vous aviez entré pour la source de donnée apparaît sous **Nom** et **FileMaker ODBC** apparaît sous **Pilote**.

4. Cliquez sur Configurer.

La boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker s'ouvre.

5. Cliquez sur Suivant jusqu'à la page Conclusion.**6. Cliquez sur Test.**

Le système vous demande d'entrer un nom de compte FileMaker (dans **Database User Name** (Nom d'utilisateur de base de données)) et un mot de passe (dans **Database Password** (Mot de passe de base de données)).

Si la connexion fonctionne correctement, le message **Réussite du test** s'affiche.

Si la connexion échoue :

- Assurez-vous que le fichier de base de données FileMaker est hébergé et disponible.
- Mettez à jour ou corrigez vos informations de connexion.
- Assurez-vous que votre compte FileMaker emploie un jeu de privilèges incluant le privilège étendu **Accès via ODBC/JDBC**.
- Vérifiez que l'application hôte FileMaker Pro ou FileMaker Server a été configurée pour partager des fichiers via ODBC/JDBC.

Accès à un fichier de base de données FileMaker depuis une application OS X

Spécification des propriétés de pilote client ODBC pour une source de données FileMaker (OS X)

Créez une source de données pour chaque fichier de base de données FileMaker auquel vous souhaitez accéder en tant que source de données. La source de données identifie le pilote client ODBC FileMaker, l'emplacement de l'application hôte FileMaker et le fichier de base de données FileMaker auquel vous accédez en tant que source de données.

Pour configurer un nouveau pilote client ODBC, consultez la section « Configuration des pilotes clients (OS X) », page 17.

Modification d'un pilote client ODBC existant (OS X)

Ces instructions supposent que vous avez installé ODBC Manager d'Actual Technologies, disponible à l'adresse <http://www.odbcmanager.net>, logiciel gratuit non pris en charge par FileMaker.

Etant donné qu'un seul groupe est installé pour les pilotes clients 32 et 64 bits, vous pouvez utiliser le même administrateur ODBC pour les applications ODBC 32 et 64 bits. La source de données FileMaker configurée peut être utilisée pour les applications ODBC 32 et 64 bits.

Pour modifier un pilote client ODBC existant :

1. Lancez l'utilitaire ODBC Manager. (ODBC Manager est installé dans le dossier Utilitaires du dossier Applications.)
2. Cliquez sur l'onglet **DNS système** ou **DNS utilisateur**.

3. Sélectionnez la source de données FileMaker que vous avez configurée précédemment.
Le nom que vous aviez entré pour la source de donnée apparaît sous **Nom** et **FileMaker ODBC** apparaît sous **Pilote**.
4. Cliquez sur **Configurer**.
La boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker s'ouvre.
5. Cliquez sur **Continuer**.
6. Dans la zone **Nom**, entrez un nom aisément identifiable par les autres utilisateurs accédant à la source de données FileMaker Pro.
Vous pouvez décrire cette source de données dans la zone facultative **Description** (Description).
7. Pour **Hôte**, entrez l'emplacement de votre source de données.
Si vous vous connectez à un fichier de base de données FileMaker hébergé par FileMaker Pro sur votre machine locale, tapez `127.0.0.1` (ou `localhost`).
Si vous vous connectez à un fichier de base de données FileMaker hébergé par FileMaker Server par l'intermédiaire d'un réseau, tapez l'adresse IP du serveur FileMaker.
Si vous avez activé le partage via ODBC/JDBC dans l'application hôte, sélectionnez **Connectez-vous à l'hôte pour obtenir les noms des bases disponibles**.
8. Pour **Base de données**, sélectionnez une base de données dans la liste des bases de données disponibles ou tapez le nom de fichier de la base de données utilisée comme source de données.

Remarque Pour les bases de données hébergées par FileMaker Server, vous pouvez filtrer la liste des bases de données sur le paramètre **Filtre d'affichage du fichier**. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de FileMaker Server.

Si vous avez besoin d'un traitement spécial réservé aux caractères autres que français, cliquez sur **Langue avancée**. La boîte de dialogue Options de langue avancées s'ouvre.

- Pour détecter automatiquement les paramètres de langue, sélectionnez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application**. Pour préciser le paramètre de langue, décochez l'option **Détectez auto. paramètres de langue pour application** et sélectionnez le paramètre système à utiliser.
- Si votre application utilise des fonctions ODBC avec des mémoires tampons de caractères à 4 octets, sélectionnez l'option **L'application utilise l'API ODBC étendue**.
- Si vous souhaitez que le type de texte `SQL_C_CHAR` soit interprété par le pilote en tant que type de texte `SQL_C_WCHAR`, sélectionnez l'option **Considérer les types de texte comme de l'Unicode**.

- En regard de l'option **Codage multioctet du texte**, sélectionnez **Système** ou **UTF-8**. Par exemple, certaines applications telles que Microsoft Excel peuvent s'attendre à ce que le texte utilise le codage **Système**, contrairement à certaines applications Web qui prévoient du texte codé en **UTF-8**. Si l'application s'attend à un codage spécifique mais que cette option indique un codage différent, il se peut que l'application affiche mal certains caractères.

Sélectionnez l'option **Interpréter les rubriques Texte comme long varchar** pour corriger les problèmes relatifs aux valeurs de rubrique longues, par exemple les rubriques sans longueur maximale spécifiée utilisées par la suite pour l'importation de fusion-publipostage de Microsoft Word ou les valeurs de rubrique des applications PHP dépassant 255 caractères.

Si vous souhaitez créer un fichier journal pour les requêtes dont l'exécution est longue, sélectionnez l'option **Enregistrez requêtes longues dans fichier journal**, puis entrez le nom du fichier journal.

9. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer les informations de votre source de données.

10. Cliquez sur **Terminé** pour fermer la boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker.

Vérification de l'accès via ODBC (OS X)

Pour vérifier que vous avez configuré correctement le pilote client ODBC pour accéder à la source de données FileMaker :

1. Lancez l'utilitaire ODBC Manager. (ODBC Manager se trouve dans le dossier Utilitaires du dossier Applications.)
2. Sélectionnez l'onglet **Sources de données système** ou **Sources de données utilisateur** (sélectionnez l'onglet utilisé lors de la précédente configuration).
3. Sélectionnez la source de données FileMaker que vous avez configurée précédemment.
Le nom que vous aviez entré pour la source de donnée apparaît sous **Nom** et **FileMaker ODBC** apparaît sous **Pilote**.
4. Cliquez sur **Configurer**.
La boîte de dialogue Configuration DSN FileMaker s'ouvre.
5. Cliquez sur **Continuer** jusqu'à la page **Conclusion**.
6. Cliquez sur **Test**.
Le système vous demande d'entrer un nom de compte FileMaker (dans **Database User Name** (Nom d'utilisateur de base de données)) et un mot de passe (dans **Database Password** (Mot de passe de base de données)).

Si la connexion fonctionne correctement, le message **Réussite du test** s'affiche.

Si la connexion échoue :

- Assurez-vous que le fichier de base de données FileMaker est hébergé et disponible.
- Mettez à jour ou corrigez vos informations de connexion.

- Assurez-vous que votre compte FileMaker emploie un jeu de privilèges incluant le privilège étendu **Accès via ODBC/JDBC**.
- Vérifiez que l'application hôte FileMaker Pro ou FileMaker Server a été configurée pour partager des fichiers via ODBC/JDBC.

Chapitre 5

Installation de pilotes clients FileMaker JDBC

Ces instructions vous aident à installer le pilote client nécessaire pour accéder à FileMaker en tant que source de données depuis des applications tierces et personnalisées via JDBC. Le pilote client est disponible dans le dossier xDBC du DVD-ROM de FileMaker ou du téléchargement électronique.

Recherchez les mises à jour des pilotes clients à cette adresse :
<http://www.filemaker.fr/support/downloads/>

Si vous devez héberger un fichier de base de données FileMaker à l'aide de FileMaker Server, mettez les pilotes clients à la disposition des utilisateurs distants.

Après avoir installé le pilote client requis, vous pouvez configurer le pilote pour accéder à une source de données FileMaker et construire des requêtes SQL pour interagir avec les données.

Le pilote client JDBC est la partie du logiciel FileMaker qui permet à des applications tierces ou personnalisées d'accéder aux fichiers FileMaker en tant que sources de données JDBC.

Configuration logicielle requise

Pour installer et utiliser les pilotes clients JDBC, vous devez disposer de JDK 1.6 ou une version ultérieure.

Pour savoir quelle version de Java vous exécutez, ouvrez une fenêtre de commande (Windows) ou une fenêtre Terminal (OS X) et tapez `java -version`.

Configuration requise pour une utilisation en réseau

Si vous devez accéder à une source de données FileMaker hébergée sur un autre ordinateur, vous devez disposer d'un accès réseau via TCP/IP.

Installation du pilote client JDBC

Vous devez disposer d'un accès en écriture sur le dossier d'installation du pilote client JDBC.

Pour installer le pilote client JDBC

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows : Si vous avez reçu le logiciel par voie électronique, double-cliquez sur l'icône d'installation (fichier .exe).
 - OS X : Si vous avez reçu le logiciel par voie électronique, double-cliquez sur l'icône d'image disque (fichier .dmg).
 - Si vous disposez d'un disque d'installation, insérez-le dans le lecteur.
2. Dans la fenêtre FileMaker Pro ou FileMaker Server, double-cliquez sur le dossier xDBC.
3. Dans le dossier xDBC, double-cliquez sur le dossier du programme JDBC Client Driver Installer.

4. Copiez le fichier fmjdbc.jar dans le dossier approprié pour votre système d'exploitation :
 - Windows : Copiez le fichier fmjdbc.jar dans le dossier contenant votre fichier exécutable Java (java.exe) ou dans un autre dossier inclus dans l'élément ClassPath de votre application Java.
 - OS X : Copiez le fichier fmjdbc.jar dans le dossier /Bibliothèque/Java/Extensions ou dans un autre dossier inclus dans l'élément ClassPath de votre application Java.

Le pilote client JDBC est désormais disponible pour accéder à une source de données FileMaker.

Utilisation du pilote client JDBC

Votre application ou applet Java doit enregistrer le pilote client JDBC dans le gestionnaire de pilotes JDBC et vous devez spécifier l'URL JDBC correcte à partir de l'application ou de l'applet.

Important Vous devez réserver le port 2399 pour le pilote de client FileMaker JDBC. Le numéro de port est toujours 2399. Vous ne pouvez pas déplacer le partage JDBC sur un autre port.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du pilote client JDBC, consultez le chapitre 6, « Utilisation de JDBC pour partager des données FileMaker ».

Chapitre 6

Utilisation de JDBC pour partager des données FileMaker

Si vous programmez en Java, vous pouvez employer le pilote client JDBC avec n'importe quel outil RAD (Rapid Application Development) pour créer visuellement une application ou un applet Java qui se connecte à une source de données FileMaker. L'application ou applet Java qui utilise le pilote client JDBC peut accéder directement aux données d'un fichier de base de données FileMaker.

A propos de JDBC

JDBC est une API (Application Programming Interface) Java qui permet d'exécuter des instructions SQL (Structured Query Language), langage standard d'accès aux bases de données relationnelles. JDBC est une interface de bas niveau, ce qui signifie qu'il est utilisé pour appeler directement les commandes SQL. Il sert également de base pour des interfaces et outils de haut niveau.

Votre applet ou application Java peut communiquer directement avec un fichier de base de données FileMaker en utilisant le pilote client JDBC. Les instructions SQL sont transmises à l'hôte FileMaker du fichier de base de données et les réponses vous sont ensuite communiquées. Si vous utilisez FileMaker Server pour l'hébergement, le fichier de base de données que vous employez en tant que source de données peut être situé sur une autre machine (la machine serveur) connectée au réseau, votre applet ou application cliente Java étant placée sur votre machine (la machine cliente). Il s'agit d'une configuration client/serveur.



Utilisation du pilote client JDBC

Vous pouvez utiliser le pilote client JDBC avec un compilateur Java ou un outil RAD pour vous connecter à la base de données pendant la création du code de l'application ou de l'applet Java. Une fois l'application ou l'applet Java créée, le pilote client JDBC doit accompagner les fichiers ou être inclus dans le code pour que l'application ou l'applet puisse communiquer avec la base de données.

Pour utiliser le pilote client JDBC, votre application ou applet Java doit enregistrer le pilote dans le gestionnaire de pilotes JDBC et vous devez spécifier l'URL JDBC correcte à partir de l'application ou de l'applet. L'URL JDBC est nécessaire pour se connecter à la base de données.

A propos du pilote client JDBC

Le pilote client JDBC prend partiellement en charge la spécification JDBC 3.0. Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge par FileMaker :

- Savepoint
- Extraction des clés générées automatiquement
- Transmission des paramètres vers un objet d'instruction d'appel par nom
- Curseur persistant
- Extraction et mise à jour de l'objet référencé par un objet Ref
- Mise à jour des colonnes contenant des types de données CLOB, ARRAY et REF
- Type de données booléen
- Type de données DATALINK
- Transformation des groupes et correspondance de types
- Relation entre le SPI JDBC et l'architecture Connector

Le pilote client JDBC a été testé par rapport au JDK (Java Development Kit) 1.6 et 1.7. Il s'agit d'un pilote de type 4, c'est-à-dire d'un pilote de protocole natif purement Java qui convertit directement les appels JDBC dans le protocole de réseau utilisé par FileMaker. Ce type de pilote offre tous les avantages de Java, y compris l'installation automatique (par exemple, le téléchargement du pilote JDBC avec l'applet qui l'utilise).

La classe (et point d'accès principal) du pilote est nommée :

com.filemaker.jdbc.Driver

Important Le pilote client JDBC remplace le pilote JDBC FileMaker fourni avec une version antérieure de FileMaker. Si vous avez déjà configuré l'accès à une source de données FileMaker à l'aide de l'ancien pilote, vous devez redéfinir l'accès en utilisant et configurant le nouveau pilote.

Remarque Vous pouvez utiliser le Moniteur d'activité sous OS X ou le Gestionnaire des tâches sous Windows pour vérifier l'état du processus du port d'écoute FileMaker XDBC afin de confirmer que ce port d'écoute est en cours d'exécution. Une fois le processus lancé, il prend le nom `fmjdbc_listener` et les événements sont consignés sous ce nom. Le processus du port d'écoute FileMaker XDBC est distinct du processus FileMaker Server. Vous pouvez utiliser l'Admin Console FileMaker Server pour démarrer et arrêter le processus du port d'écoute XDBC. Dans le volet d'état de FileMaker Server, définissez ODBC/JDBC sur **Désactivé** pour arrêter le port d'écoute XDBC, et sur **Activé** pour le démarrer.

Utilisation d'une URL JDBC pour la connexion à une base de données

En langage Java, l'accès à la plupart des ressources s'effectue par le biais d'URL (Uniform Resource Locator). Une URL JDBC sert à identifier la base de données afin que le pilote client JDBC puisse la reconnaître et s'y connecter.

L'URL JDBC est constituée de trois éléments principaux, séparés par le signe deux-points :

jdbc:<sous-protocole>:<sous-nom>

La première partie de l'URL JDBC est toujours le protocole JDBC (`jdbc`). Le *sous-protocole* est le nom du pilote ou le mécanisme prenant en charge plusieurs pilotes. Pour le pilote client JDBC, le sous-protocole est `filemaker`. Le *sous-nom* est l'adresse IP de la machine qui héberge la source de données FileMaker.

Enregistrement du pilote client JDBC et connexion à une source de données FileMaker (exemple)

Vous trouverez ci-dessous une partie de code d'une application cliente JDBC qui :

1. Enregistre le pilote client JDBC auprès du gestionnaire de pilotes JDBC.
2. Etablit une connexion avec la source de données FileMaker. L'URL JDBC est `jdbc:filemaker://192.168.1.1/database`
3. Renvoie des codes d'erreur.

```
import java.sql.*
class FMPJDBCTest
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // enregistrement du pilote client JDBC
        try {
            Driver d =
            (Driver)Class.forName("com.filemaker.jdbc.Driver").newInstance();
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
        // établissement d'une connexion avec FileMaker
        Connection con;
        try {
            con =
            DriverManager.getConnection("jdbc:filemaker://192.168.1.1/mydatabase", "username", "password");
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
        // génération des avertissements de connexion
        SQLWarning warning = null;
        try {
            warning = con.getWarnings();
            if (warning == null) {
                System.out.println("Aucun avertissement");
                return;
            }
            while (warning != null) {
                System.out.println("Avertissement : +warning);
                warning = warning.getNextWarning();
            }
        }
    }
}
```


Solutions possédant plusieurs fichiers de bases de données FileMaker

Si votre solution de base de données FileMaker utilise de nombreux fichiers de base de données FileMaker, créez un fichier de base de données supplémentaire contenant toutes les références nécessaires de sources de données externes, d'occurrences de tables et de liens. Définissez ensuite ce fichier de base de données supplémentaire en tant que source de données dans l'URL JDBC. Tous les fichiers de base de données FileMaker doivent être enregistrés sur le même ordinateur.

Vérification de l'accès via JDBC

Pour vérifier l'accès à un fichier de base de données FileMaker via JDBC, assurez-vous que :

- Le fichier de base de données FileMaker est hébergé et disponible.
- Votre compte FileMaker emploie un jeu de privilèges incluant le privilège étendu **Accès via ODBC/JDBC**.
- L'application hôte FileMaker Pro ou FileMaker Server a été configurée pour partager des fichiers via ODBC/JDBC.

Pour partager un fichier de base de données FileMaker en tant que source de données, utilisez FileMaker Pro pour définir les comptes qui auront besoin d'accéder au fichier de base de données. Ensuite, contrôlez l'accès au fichier de base de données en affectant des jeux de privilèges aux comptes, notamment le privilège étendu Accès via ODBC/JDBC. Enfin, activez le partage de données via ODBC/JDBC sur l'application hôte FileMaker Server ou FileMaker Pro. Pour plus d'informations, consultez l'aide de FileMaker Pro ou de FileMaker Server.

- L'enregistrement du pilote client JDBC et l'URL JDBC sont corrects (le pilote peut être inclus dans l'application Java ou situé sur la machine cliente).

Chapitre 7

Informations de référence

Fonctions de catalogue ODBC

Le pilote client ODBC prend en charge les fonctions de catalogue suivantes :

- SQLTables : les informations de catalogue sont stockées et reportées sous forme de noms d'éléments uniques (nom de table seulement).
- SQLColumns
- SQLColumnPrivileges
- SQLDescribeCol
- SQLGetTypeInfo

Fonctions de métadonnées JDBC

- getColumnns
- getColumnPrivileges
- getMetaData
- getTypeInfo
- getTables
- getTableTypes

Correspondances entre les rubriques FileMaker et les types de données ODBC

Le tableau suivant présente les correspondances entre les types de données FileMaker et ODBC standard.

Type de rubrique FileMaker	Type de données ODBC correspondant après conversion	Précisions sur ce type de données
Texte	SQL_VARCHAR	La longueur maximale d'une colonne de texte est de 1 million de caractères, à moins que vous ne fixiez une limite inférieure à l'aide de l'option Nombre maximal de caractères pour la rubrique de type texte dans FileMaker. FileMaker renvoie les chaînes vides sous la forme NULL .
Nombre	SQL_DOUBLE	Le type de rubrique nombre de FileMaker peut contenir des valeurs positives ou négatives comprises entre 10^{-308} et 10^{+308} , avec un maximum de 15 chiffres significatifs.
date	SQL_DATE	
Heure	SQL_TIME	Le type de rubrique heure de FileMaker peut contenir l'heure du jour ou un intervalle de temps. Un intervalle de temps est renvoyé sous forme d'heure du jour, à moins qu'il ne soit inférieur à 0 ou supérieur à 24 (auquel cas la valeur renvoyée est 0).
Horodatage	SQL_TIMESTAMP	

Type de rubrique FileMaker	Type de données ODBC correspondant après conversion	Précisions sur ce type de données
Conteneur (BLOB)	SQL_LONGVARBINARY	Depuis une rubrique Conteneur, vous pouvez récupérer des données binaires, des informations de référence de fichier ou des données appartenant à un type de fichier particulier. Au sein d'une instruction SELECT, utilisez la fonction CAST () pour récupérer les informations de référence du fichier, de même que la fonction GetAs () pour récupérer les données d'un type de fichier en particulier.
Calcul		Le résultat est converti dans le type de données ODBC correspondant.

La longueur des chaînes est facultative dans les déclarations de table. Toutes les chaînes sont stockées et extraites au format Unicode.

Remarque Les rubriques multivaluées de FileMaker sont prises en charge de la même façon que les tableaux. Exemples :

```
INSERT INTO mytable(repField[3]) VALUES ('valeur multivaluée 3')
SELECT repField[1], repField[2] FROM mytable
```

Correspondances entre les rubriques FileMaker et les types de données JDBC

Le pilote client JDBC emploie les correspondances suivantes pour convertir des types de données FileMaker en types de données SQL JDBC. (For information about these types, see the JDK documentation web pages at <http://javasoft.com>)

Type de rubrique FileMaker	Type SQL JDBC correspondant après conversion
Texte	java.sql.Types.VARCHAR
Nombre	java.sql.Types.DOUBLE
date	java.sql.Types.DATE
Heure	java.sql.Types.TIME
Horodatage	java.sql.Types.TIMESTAMP
Conteneur	java.sql.Types.BLOB
Calcul	varie suivant le type de données du résultat du calcul

Le pilote client JDBC convertit le type de données **calcul** de FileMaker en type SQL JDBC correspondant au résultat du calcul. Par exemple, le pilote client JDBC convertit un calcul FileMaker qui génère un résultat de type **horodatage** en type **java.sql.Types.TIMESTAMP**.

Types de données des applications 64 bits

Dans la version 32 bits de l'API ODBC, certaines fonctions utilisaient des paramètres pouvant transmettre des valeurs d'entier ou de pointeur, selon le contexte. Mais avec les systèmes d'exploitation Windows 64 bits, les entiers et les pointeurs n'ont pas la même taille. La version 64 bits de l'API ODBC utilise des types de données abstraites non définies en tant que taille spécifique.

Les applications utilisant des valeurs 32 bits peuvent être arrêtées lorsqu'elles sont transférées sur un système d'exploitation 64 bits. Les applications utilisant des types de données abstraites fonctionnent correctement sur les systèmes d'exploitation 32 et 64 bits.

Messages d'erreur ODBC et JDBC

Cette annexe présente le format de base des messages d'erreur que vous pouvez recevoir en travaillant avec FileMaker et ODBC/JDBC.

Messages d'erreur ODBC

Si vous obtenez des messages d'erreur, ils peuvent provenir de différentes sources :

- Pilote ODBC
- FileMaker et port d'écoute FileMaker XDBC

Messages d'erreur FileMaker ODBC

Si une erreur se produit au niveau du port d'écoute FileMaker ou de la source de données, le message précise le nom de cette source de données et se présente de la façon suivante :

[FileMaker] [FileMaker ODBC] message

Une source de données FileMaker, par exemple, peut renvoyer un message d'erreur comme celui-ci :

[FileMaker] [FileMaker ODBC] Nom d'utilisateur/mot de passe non valide

Un message d'erreur de ce type signale que vous avez effectué une opération incorrecte dans le système de base de données. Pour plus d'informations, consultez votre documentation FileMaker ou demandez conseil à l'administrateur de la base de données.

Les messages suivants mentionnant des erreurs dans des colonnes différentes s'affichent parfois dans un nom de colonne incorrect.

Messages d'erreur JDBC

Le pilote FileMaker JDBC signale les erreurs à l'application à l'origine de l'appel en renvoyant des exceptions SQL. Si vous obtenez des messages d'erreur, ils peuvent provenir de différentes sources :

- Pilote JDBC ;
- FileMaker et port d'écoute FileMaker XDBC

Messages d'erreur FileMaker JDBC

Si une erreur se produit au niveau du port d'écoute FileMaker ou de la source de données, le message précise le nom de cette source de données et se présente de la façon suivante :

[FileMaker] [FileMaker JDBC] message

Une source de données FileMaker, par exemple, peut renvoyer un message d'erreur comme celui-ci :

[FileMaker] [FileMaker JDBC] Nom d'utilisateur/mot de passe non valide

Un message d'erreur de ce type signale que vous avez effectué une opération incorrecte dans le système de base de données. Pour plus d'informations, consultez votre documentation FileMaker ou demandez conseil à l'administrateur de la base de données.

Index

- A**
 - accès à distance 7
 - Accès via ODBC/JDBC, privilège étendu 23
 - Action de script Exécuter SQL 10
 - Action de script Importer enregistrements 10
 - Administrateur de source de données ODBC (Windows) 27
 - administrateur ODBC (OSX) 29
 - application cliente, utilisation de FileMaker en tant que 5
- B**
 - base de données, DSN 26
- C**
 - clés générées automatiquement 34
 - comptes et privilèges 23
 - configuration d'une source de données FileMaker
 - via JDBC 36
 - via ODBC (OSX) 27
 - via ODBC (Windows) 24
 - configuration des privilèges et du partage 23
 - configuration requise pour l'installation 13, 31
 - Configuration réseau requise 8
 - configuration système requise 13, 31
 - correspondance de types de données
 - pilote clientJDBC 39
 - pilote clientODBC 38
 - curseur persistant 34
 - curseurs
 - dans JDBC 34
- D**
 - désactivation d'un fichier de base de données FileMaker partagé 8
- E**
 - enregistrement du pilote client JDBC 35
 - étendus, privilèges 23
 - exceptions SQL 40
- F**
 - fichiers
 - configuration de l'accès à 23
 - organisation sur un seul ordinateur 7
- fonction CAST 39
- fonction ExecuteSQL 10
- fonction GetAs 39
- Fonctions de catalogue ODBC 38
- Fonctions de métadonnées JDBC 38
- formats des messages d'erreur 40
- H**
 - hôte, DSN 25, 28
- I**
 - installation, configuration requise 13, 31
- J**
 - Java, version 31
 - JDBC
 - messages d'erreur 40
 - pilote client, description 34
 - présentation 33
 - JDK (Java Development Kit) 34
- M**
 - mot de passe
 - avec JDBC 36
 - avec ODBC 27, 29
- N**
 - noms de colonne 24
 - noms de source de données. *Voir sources de données*
- O**
 - ODBC
 - messages d'erreur 40
 - présentation 21
 - rubriques multivaluées 39
 - OSX
 - configuration requise pour le pilote client JDBC 31
 - configuration requise pour le pilote client ODBC 13
 - création d'une source de données 27
 - vérification de l'accès à ODBC 29
 - outils RAD (Rapid Application Development) 33
- P**
 - partage, configuration de ODBC/JDBC 23
 - pilote client JDBC
 - classe et point d'accès principal du pilote 34
 - enregistrement avec le gestionnaire de pilotes JDBC 35
 - spécification de l'URL JDBC 34
 - vérification de l'accès 37

- pilote client ODBC
 - vérification de l'accès (OSX) 29
 - vérification de l'accès (Windows) 26
- pilote clientJDBC
 - types de données, correspondance 39
- pilote clientODBC
 - types de données, correspondance 38
- pilotes
 - désinstallation de l'ancien 8
- port d'écoute XDBC 23, 34, 40
- port, spécification pour JDBC 32
- prise en charge de Savepoint 34
- privileges étendus 23
- produits FileMaker 7
- propriétés de pilote
 - pilote client JDBC 36
 - pilote client ODBC (OSX) 27
 - pilote client ODBC (Windows) 24

R

- rubrique Conteneur
 - correspondance de types de données JDBC 39
 - correspondance de types de données ODBC 39
- rubriques
 - correspondance avec JDBC 39
 - correspondance avec ODBC 38
- rubriques multivaluées 39

S

- source de données
 - configuration pour l'accès via JDBC 36
 - configuration pour l'accès via ODBC (OSX) 27
 - configuration pour l'accès via ODBC (Windows) 24
 - désactivation d'un fichier de base de données FileMaker partagé 8
 - une source de données pour chaque fichier de base de données FileMaker 8
 - vérification de l'accès via JDBC 37
 - vérification de l'accès via ODBC (OSX) 29
 - vérification de l'accès via ODBC (Windows) 26
- source de données serveur 28
- sources de données
 - création (OS X) 27
 - création (Windows) 24
 - une par fichier 8
- SPI JDBC 34

T

- test d'accès
 - pilote client JDBC 37
 - pilote client ODBC (Windows) 26
- test de l'accès
 - pilote client ODBC (OSX) 29

- type de données ARRAY 34
- type de données booléen 34
- type de données CLOB 34
- type de données DATALINK 34
- type de données REF 34
- types de données, correspondance
 - pilote clientJDBC 39
 - pilote clientODBC 38

U

- URL (Uniform Resource Locator) pour le pilote client JDBC 34
- utilisation d'ODBC et de JDBC avec FileMaker 5

V

- valeur nulle 38
- vérification de l'accès
 - pilote client JDBC 37
 - pilote client ODBC (OSX) 29
 - pilote client ODBC (Windows) 26

W

- Windows
 - configuration requise pour le pilote client JDBC 31
 - configuration requise pour le pilote client ODBC 13
 - création d'une source de données 24
 - vérification de l'accès à ODBC 26