

Plug-ins d'effets VST



Manuel d'utilisation de Ernst Nathorst-Böös, Ludvig Carlson, Anders Nordmark, Roger Wiklander Traduction: C.I.N.C. Contrôle Qualité : K. Albrecht, C. Bachmann, E.Gutberlet, S. Pfeifer, C. Schomburg

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et n'engagent aucunement la responsabilité de Steinberg Media Technologies AG. Le logiciel décrit dans ce document fait l'objet d'une Licence d'Agrément et ne peut être copié sur un autre support sauf si cela est autorisé spécifiquement par la Licence d'Agrément. Aucune partie de cette publication ne peut en aucun cas être copiée, reproduite ni même transmise ou enregistrée, sans la permition écrite préalable de Steinberg Media Technologies AG.

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques déposées ™ ou ® de leurs propriétaires respectifs. Windows, Windows 95, Windows 98 et Windows 2000 sont des marques déposées de Microsoft Inc.

© Steinberg Media Technologies AG, 2001. Tous droits réservés.

Introduction

Cubase VST est livré avec un certain nombre de plug-ins d'effets au format VST. Ce chapitre décrit les paramètres des effets inclus. Pour plus de détails concernant l'assignation et la configuration des effets, reportez-vous au chapitre "Installer et utiliser les plug-ins VST" dans le document "Fonctions détaillées".

À propos de VST 2.0

La version 2.0 du standard de plug-ins VST permet aux plug-ins de recevoir des données MIDI provenant de l'application hôte (en l'occurrence, Cubase VST). Applications permises par cette possibilité : des délais basés sur le tempo, le contrôle MIDI de Pitch-Shifters et d'harmoniseurs, etc.

 Les informations de timing MIDI sont fournies automatiquement à tout plug-in VST 2.0 qui "en fait la demande".

À propos du dossier "Earlier VST Plug-ins" (Anciens plug-ins d'effets VST)

Cubase VST 5.0 est livré avec un tout nouveau jeu de plug-ins d'effets. Toutefois, afin d'assurer la compatibilité descendante avec les morceaux créés avec des versions précédentes de Cubase, le précédent jeu de plug-ins VST est également inclus. Ils sont regroupés dans le sous-dossier "Earlier VST PlugIns" du menu Effets. Leurs paramètres sont décrits dans un document séparé.

Table des matières

- Dynamics voir page 4.
- Chorus voir page 5.
- DoubleDelay voir page 6.
- ModDelay voir page 7.
- Flanger voir page 8.
- Symphonic voir page 9.
- · Phaser voir page 10.
- Distortion voir page 11.
- Overdrive voir page 12.
- Chopper2 voir page 13.
- Reverb voir page 14.
- Reverb 32 voir page 15.
- Metalizer2 voir page 16.
- Tranceformer2 voir page 17.
- Karlette voir page 18.

À propos du plug-in Dynamics

Dynamics est la version "plug-in" du panneau VST Dynamics disponible dans la fenêtre Configuration de voie. Pourquoi en avoir tiré une version plug-in distincte ? Tout simplement afin de permettre de disposer du traitement de dynamique au niveau des voies des Groupes, de ReWire et d'Instrument VST (qui ne peuvent accéder au panneau VST Dynamics dans la Configuration de voie). De surcroît, il est également possible d'utiliser le plug-in Dynamics en tant qu'effet Master. Dynamics possède trois processeurs distincts : AutoGate, Compress et Limit, ce qui permet d'assurer les fonctions de traitement de dynamique les plus usuelles.

- Pour une description des paramètres disponibles, reportez-vous au chapitre "Mixage Audio et utilisation des Effets", dans le livret "Fonctions Détaillées".
- Deux processeurs de dynamique supplémentaires sont disponibles dans le panneau VST Dynamics : AutoLevel et SoftClip.
 Pour des raisons d'ordre technique, ils ne sont pas disponibles sous forme de plugins Dynamics.
- À l'inverse, une fonction supplémentaire, "Routing", est disponible dans le plug-in Dynamics, alors qu'elle n'existe pas dans le panneau VST Dynamics. Elle est décrite cidessous.

Section Routage (Routing)



La section Routing permet de déterminer l'ordre dans lequel le signal traverse les trois processeurs. Modifier cet ordre donne souvent des résultats différents, et passer d'une option à une autre permet de comparer rapidement l'ordre convenant le mieux à une situation donnée. Avant chaque étiquette de processeur apparaît un numéro. Ces numéros servent à symboliser chaque processeur dans le chemin emprunté par le signal dans chaque configuration-option de la section Routing. Il existe trois options de routage:

- 1-2-3 (Compress, puis Gate, puis Limit)
- 2-1-3 (Gate, puis Compress, puis Limit)
- 1-3-2 (Compress, puis Limit, puis Gate)

Chorus



Le plug-in de Chorus est basé sur un délai très court, modulé en hauteur, qui vient s'ajouter au signal d'origine. On obtient ainsi un effet de "doublage". Les paramètres disponibles sont les suivants:

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre signal d'origine et signal d'effet. Si vous utilisez le Chorus comme départ effet, ce paramètre doit être réglé à sa valeur maximale, puisque c'est via le départ qu'on contrôle dans ce cas l'équilibre son direct/signal d'effet.
Freq	0-5Hz	Permet de régler la fréquence de modulation.
Delay	0-5ms	Permet de contrôler l'intensité de l'effet de Chorus.
Stages	1-3	Ajoute un ou deux autres Taps Delay, ce qui produit un effet de Cho- rus plus épais à plusieurs couches.

DoubleDelay



Cliquer sur la mention "no sync" dans l'affichage graphique ouvre le menu local permettant de régler la valeur de retard pour le délai désiré !

□ La mention "no sync" correspond à une absence de délai.

Cet effet propose deux délais distincts, basés sur le tempo. La base de tempo est fournie automatiquement au plug-in. Voici la liste des paramètres disponibles:

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre signal d'origine et signal d'ef- fet. Si vous utilisez DoubleDelay comme départ effet, ce para- mètre doit être réglé à sa valeur maximale, puisque c'est via le départ qu'on contrôle dans ce cas l'équilibre son direct/signal d'effet.
Feedback	0-100%	Détermine le nombre de répétitions pour les deux délais.
Menu local Tempo Sync 1	No sync, 1/1 à 1/32, 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	Cliquez sur la mention "no sync" supérieure pour faire apparaî- tre le menu local de sélection de la valeur de note et fixer ainsi la durée du premier délai. Sa valeur numérique sera alors dé- duite d'une part de la valeur de note sélectionnée, d'autre part de la valeur du tempo.
Menu local Tempo Sync 2	Comme ci-dessus	Cliquez sur la mention "no sync" inférieure pour faire apparaître le menu local de sélection de la valeur de note ; le réglage du second délai s'effectue exactement de la même manière que pour le premier.
TmpSync1	x1 à x10	Permet de multiplier la durée (valeur de note) du premier délai par un facteur compris entre 1 et 10.
TmpSync2	x1 à x10	Permet de multiplier la durée (valeur de note) du second délai par un facteur compris entre 1 et 10.
Pan1	-100 à 100%	Permet de déterminer la position stéréo du premier délai.
Pan2	-100 à 100%	Permet de déterminer la position stéréo du second délai.

ModDelay



Cet effet de délai peut, au choix, être basé sur le tempo ou utiliser des durées librement spécifiées. Ses répétitions peuvent, par ailleurs, être modulées. Voici la liste de ses paramètres :

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal direct et le signal d'effet. Si vous utilisez le ModDelay comme départ effet, ce pa- ramètre doit être réglé à sa valeur maximale, puisque c'est via le départ qu'on contrôle dans ce cas l'équilibre son direct/signal d'effet.
Feedback	0-100%	Permet de déterminer le nombre de répétitions du délai.
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32, 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	Cliquer sur le champ au-dessus du potentiomètre Tmp Sync ouvre le menu local Tempo Sync. Les valeurs fixées correspon- dent à des valeurs de note et seront "synchronisées" au tempo.
Potentiomètre Tempo Sync	x1 à x10	Permet de multiplier la durée (valeur de note) du délai par un facteur compris entre 1 et 10.
Time	0 à 5000ms	Permet de régler la durée du délai.
DelayMod	0 à 100%	Permet de contrôler la fréquence de modulation de hauteur de l'effet de délai.

Wild Flanger



Wild Flanger est un effet de flanger classique, doublé d'un Enhancer de stéréophonie. Ses paramètres sont les suivants:

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal direct et le signal d'effet. Si vous utilisez Wild Flanger comme départ effes, ce paramètre doit être réglé à sa valeur maximale, puisque c'est via le départ qu'on contrôle dans ce cas l'équilibre son direct/signal d'effet.
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	, Cliquer sur l'option "no sync" ouvre le menu local Tempo Sync. Les valeurs fixées correspondent à des valeurs de note et seront "syn- chronisées" au tempo.
Potentiomè- tre Tempo Sync	x1 à x10	Permet de multiplier la durée (valeur de note) du délai par un fac- teur compris entre 1 et 10.
Potentiomè- tre Shape Sync	1-16	Permet de modifier la forme d'onde du signal de modulation, ce qui se traduit par un changement du son de l'effet.
Feedback	0-100%	Détermine le caractère de l'effet de flanger. Pour des valeurs éle- vées, le son sera plus métallique et le balayage plus marqué.
Rate	0-5Hz	Permet de régler la fréquence de la modulation (et donc de l'effet de balayage).
Depth	0-100%	Permet de régler l'intensité de la modulation (et donc de l'effet de balayage).
Delay	0-100ms	Ce paramètre influe sur la bande de fréquences concernée par l'ef- fet de balayage, en ajustant la durée initiale de délai.
Stereobasis	0-100%	Détermine l'intensité de l'effet d'Enhancement stéréo. 0% corres- pond à mono, 50% à la stéréo d'origine, et 100% à un Enhance- ment stéréo maximal.

Symphonic



Le plug-in Symphonic réunit un effet Panorama (Enhancer de stéréo), un Auto-Panner et un effet de type Chorus/Flanger. L'effet d'Auto-Panner (panoramique automatique) utilise la fonction Tempo-sync. Pour de meilleurs résultats, il convient d'appliquer l'effet Symphonic à des signaux stéréo.

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal direct et le signal d'effet. Si vous utilisez Symphonic comme départ effet, ce para- mètre doit être réglé à sa valeur maximale, puisque c'est via le départ qu'on contrôle dans ce cas l'équilibre son direct/signal d'effet.
Delay	0-100 ms	Permet de régler la durée de délai de l'effet Symphonic.
Depth	0-100%	Permet de régler l'intensité de l'effet Symphonic.
Rate	0-100%	Permet de régler la fréquence de modulation de l'effet Sym- phonic.
Potentiomètre Tempo Sync	x1 à x10	Permet de multiplier la durée (valeur de note) du délai par un facteur compris entre 1 et 10.
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32, 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	Cliquer sur l'option "no sync" ouvre le menu local Tempo Sync. Les valeurs fixées correspondent à des valeurs de note et seront "synchronisées" au tempo.
Stereobasis	0-100%	Détermine l'intensité de l'effet d'Enhancement stéréo. 0% cor- respond à mono, 50% à la stéréo d'origine, et 100% à un Enhan- cement stéréo maximal.

Phaser



Le plug-in de Phaser produit cet effet de "swoosh" caractéristique, obtenu en faisant varier la phase du signal et en le mélangeant avec le signal original, ce qui crée un effet de filtre en peigne, annulant certaines fréquences du spectre audio.

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal direct et le signal d'ef- fet. Si vous utilisez le Phaser comme départ effet, ce paramètre doit être réglé à sa valeur maximale, puisque c'est via le départ qu'on contrôle dans ce cas l'équilibre son direct/signal d'effet.
Feedback	0-100%	Permet de doser le taux de réinjection du signal de sortie vers l'entrée. Plus la valeur de Feedback est élevée, plus le son de l'effet est "tranchant".
Potentiomètre Tempo Sync	x1 à x10	Permet de multiplier la durée (valeur de note) du délai par un facteur compris entre 1 et 10.
Rate	0-6Hz	Permet de régler la fréquence de modulation de l'effet de Pha- ser, lorsque "no sync" est sélectionné.
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32, 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	Cliquer sur l'option "no sync" ouvre le menu local Tempo Sync. Sa valeur numérique sera alors déduite d'une part de la valeur de note sélectionnée, d'autre part de la valeur du tempo, auquel le Phasing sera dès lors synchronisé.
Stereobasis	0-100%	Détermine l'intensité de l'effet d'Enhancement stéréo. 0% cor- respond à mono, 50% à la stéréo d'origine, et 100% à un Enhan- cement stéréo maximal.

Distortion



Le plug-in d'effet Distortion produit toutes sortes d'effets de distorsion, d'un léger "crunch" à la saturation totale. Plusieurs préréglages d'usine sont disponibles. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas seulement de valeurs de paramètres mémorisées, mais qu'ils utilisent en fait différents algorithmes de base afin de générer la distorsion. Le caractère de base de chaque préréglage est indiqué par son nom. Les paramètres sont les suivants :

Paramètre	Valeurs	Description
Input	-24dB à 0dB	Permet de régler le niveau d'entrée. Ce paramètre peut également être contrôlé par le curseur d'entrée Master dans le panneau des Ef- fets Send VST. Si vous utilisez la Distorsion en tant qu'effet d'inser- tion, cet effet peut servir à augmenter ou diminuer le niveau d'entrée.
Output	-24dB à 0dB	Permet de régler le niveau de sortie. Comme l'effet Distortion génère des harmoniques, le niveau du signal augmente après traitement. Le fader Output sert à compenser cette augmentation de niveau.
Shapes	Linéaire, Non-linéaire 1, Non-linéaire 2	Le paramètre Shapes détermine la façon dont le signal d'entrée est affecté par l'effet de distorsion. C'est Non-linéaire 2 qui produit la dis- torsion la plus prononcée.
Contour	0-100%	Il s'agit ici d'un filtre passe-bas sélectif, modifiant le timbre de la dis- torsion.
Drive	0-100%	Permet de doser la quantité de distorsion.
Factory Presets	Soft, Crunchy, Dirty, Wracky, Evil	Ces cinq préréglages peuvent être utilisés tels quels, ou servir de base à des manipulations d'édition plus approfondies.

Overdrive



Overdrive est un effet de type distorsion, imitant le son d'un amplificateur de guitare.

Paramètre	Valeurs	Description
Input	-15 à +15dB	Permet de régler le niveau d'entrée. Ce paramètre peut aussi être contrôlé par l'intermédiaire du curseur d'entrée Master dans le pan- neau des Effets Send VST. Si vous utilisez l'Overdrive en tant qu'effet d'insertion, il peut servir à augmenter ou diminuer le niveau d'entrée.
Output	-15 à +15dB	Permet de régler le niveau de sortie. Comme l'effet Overdrive génère des harmoniques, le niveau du signal augmente après traitement. Le fader Output sert à compenser cette augmentation de niveau.
Bass	-15 à +15dB	Permet d'accentuer ou d'atténuer les graves de 15 dB au maximum.
Mid	-15 à +15dB	Permet d'accentuer ou d'atténuer les medium de 15 dB au maxi- mum.
Hi	-15 à +15dB	Permet d'accentuer ou d'atténuer les aigus de 15 dB au maximum.
Drive	0-100%	Permet de doser la quantité d'Overdrive.
Speaker simulation	On/Off	Permet d'imiter le son de l'enceinte.

Chopper2



Chopper2 est une combinaison d'effet de Trémolo et d'Autopan. Il utilise différentes formes d'ondes afin de moduler le niveau du signal (Trémolo) et sa position dans l'image stéréo (panoramique automatique gauche-droite). Les paramètres de modulation peuvent être fixes ou synchronisés au tempo. En voici la liste :

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal original et le signal d'ef- fet. Si vous utilisez Chopper comme départ effet, le paramètre Mix doit être réglé à 100%, puisque la proportion signal d'origine/si- gnal d'effet est définie par le niveau de départ.
Input	0-100%	Règle le niveau d'entrée. Ce paramètre peut aussi être contrôlé par l'intermédiaire du curseur d'entrée Master dans le panneau des Ef- fets Send VST. Si vous utilisez Chopper2 en tant qu'effet d'inser- tion, il peut servir à augmenter ou diminuer le niveau d'entrée.
Output	0-100%	Permet de régler le niveau de sortie.
Speed	0-50Hz	Permet de déterminer la fréquence de modulation de l'effet Chop- per. Si la fonction Tempo Sync est désactivée, vous pouvez entrer une valeur fixe de fréquence. Si Tempo Sync est activée, le bouton fait défiler les différentes valeurs de notes disponibles (voir ci-après).
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	, Cliquer sur le bouton "Sync" (pour qu'il soit allumé) active Tempo Sync. Pour ouvrir le menu local Tempo Sync, cliquez sur le champ situé au-dessus du bouton Speed. Les valeurs numériques de délai sont alors déduites d'une part de la valeur de note sélectionnée, d'autre part de la valeur du tempo.
Bouton Sync	On/Off	Permet d'activer/désactiver la fonction Tempo Sync.
Bouton Stereo/Mono	Stereo/Mono	En position Stereo, le signal passera de gauche à droite, ce panora- mique automatique étant synchronisé avec la modulation de ni- veau.

Paramètre	Valeurs	Description
Boutons de Forme d'Onde	Sinus, Carrée, Den de Scie, Dent de Scie inversée, Triangle	t Permet de choisir la forme d'onde du signal de modulation.
Depth	0-100%	Définit l'intensité de la modulation de l'effet Chopper.

Reverb



L'effet de réverbération sert à ajouter de l'ambiance et une sensation "d'espace" aux enregistrements. Les paramètres de Reverb sont les suivants:

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre son direct (Dry) et son réverbéré (Wet). Si vous utilisez Reverb comme départ effet, ce paramètre doit être réglé sur 100 %, puisque c'est via le potentiomètre de départ effet qu'on dose, dans ce cas, l'équilibre son direct/son réverbéré.
Roomsize	0-100%	Ce paramètre permet de déterminer la "taille" de la salle dont l'environnement est simulé.
Pre-delay	0-100%	Ce paramètre permet de créer un décalage entre le son direct et les premières réflexions. Un léger prédélai permet de "décoller" la réver- bération du son original, ce qui évite toute confusion sonore, et rend l'effet de réverbération plus naturel et réaliste.
Reverb Time	0-100%	Ce paramètre permet de déterminer la durée de la réverbération.
Damp	0-100%	Ce paramètre permet de maîtriser l'amortissement des hautes fré- quences, ce qui confère à la réverbération un son plus mat, plus doux

Reverb 32 (VST/32 uniquement)



Reverb 32 est un plug-in de réverbération créant des effets de réverbération denses et dénués d'agressivité. Ses paramètres sont les suivants :

Paramètre	Valeurs	Description
Room Size	20-100	Détermine la "taille" de la salle dont l'environnement est simulé.
Predelay	0-100ms	Ce paramètre crée un retard entre le son direct et le début du son réver- béré. Un temps de prédélai court réduit la confusion pouvant résulter de l'emploi mal maîtrisé de réverbération et contribue au naturel du son.
Reverb Time	0,2s- infini	Ce paramètre permet de définir le temps de réverbération, donc sa durée.
Filtre Hi Cut	-15 à 0dB	Ce filtre permet d'atténuer les aigus du signal de réverbération, ce qui donne un son plus doux.
Filtre Lo Cut	-15 à 0dB	Ce filtre permet d'atténuer les graves du signal de réverbération, ce qui évite toute confusion et bruit de fond dans les basses fréquences.
Mix	Dry/Wet	Permet de doser l'équilibre entre le signal original "sec" (Dry) et le signal d'effet (Wet). Si Reverb 32 est utilisé comme départ effet, le paramètre Mix doit être réglé sur Wet puisque la proportion signal d'origine/signal d'ef- fet est définie par le niveau de départ.

Metalizer2



L'effet Metalizer fait passer le signal audio par un filtre à fréquence variable, et dispose de la fonction Tempo Sync ou modulation temporelle ainsi que d'un réglage de réinjection (Feedback). Les paramètres disponibles sont les suivants :

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal d'origine et le signal d'effet. Si Metalizer est utilisé comme départ effet, le paramè- tre Mix doit être réglé sur 100% puisque la proportion signal d'origine/signal d'effet est définie par le niveau de départ.
Sharpness	0-100%	Permet de déterminer le caractère sonore de l'effet de filtre. Plus la valeur est élevée, plus la bande de fréquence affectée est étroite, ce qui donne un son plus agressif.
Tone	0-100%	Permet de définir le son de l'effet.
Feedback	0-100%	Permet de régler le taux de réinjection du signal de sortie vers l'entrée. Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus le son est métallique.
Speed	0-10Hz	Ce potentiomètre permet de régler la fréquence de modulation de l'effet Metalizer. Si la fonction Tempo Sync est désactivée, Speed permet d'entrer une valeur pour cette fréquence. Si la fonction Tempo Sync est activée, ce potentiomètre fait défiler les valeurs de notes disponibles (voir ci-dessous).
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32, 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	Cliquer sur le bouton "Sync" (pour qu'il soit allumé) active Tempo Sync. Pour ouvrir le menu local Tempo Sync, cliquez sur le champ situé au-dessus du bouton Speed. Les valeurs fixées correspondent à des valeurs de note et seront "synchronisées" au tempo.

Tranceformer2



Tranceformer2 est un effet de modulateur en anneau. Un modulateur en anneau est un dispositif permettant de moduler l'amplitude d'un signal par un autre signal, ce qui crée des phénomènes complexes de distorsion du spectre harmonique. Ici, c'est un oscillateur à fréquence variable qui module l'amplitude du signal d'entrée. Vous pouvez utiliser un second oscillateur pour moduler la fréquence du premier oscillateur.

Paramètre	Valeurs	Description
Mix	0-100%	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le signal d'effet. Si Tranceformer est utilisé comme départ effet, le paramètre Mix doit être réglé sur 100% puisque la proportion signal d'origine/ signal d'effet est définie par le niveau de départ
Pitch	1 - 5000Hz	Permet de définir la fréquence (hauteur) de l'oscillateur utilisé pour la modulation.
Speed	0-10Hz	Ce bouton permet de régler la fréquence de modulation du Pitch de Tranceformer. Si la fonction Tempo Sync est désactivée, Speed permet d'entrer une valeur pour cette fréquence. Si la fonction Tempo Sync est activée, ce potentiomètre fait défiler les valeurs de notes disponibles (voir ci-dessous).
Bouton On	On/Off	Permet d'activer/désactiver la modulation du paramètre Pitch.
Boutons de Forme d'Onde	Sinus, Carrée, Dent de Scie, Dent de Scie inversée, Triangle	Permet de choisir la forme d'onde du signal de modulation.
Bouton Stereo/Mono	Stereo/Mono	Permet de déterminer si la sortie de l'effet sera stéréo ou mono.
Menu local Tempo Sync	No sync, 1/1 à 1/32, 1/1 à 1/32 Triolet, 1/1 à 1/32 D (pointé)	Cliquer sur le bouton "Sync" (pour qu'il soit allumé) active Tempo Sync. Pour ouvrir le menu local Tempo Sync, cliquez sur le champ situé au-dessus du bouton Speed. Les valeurs fixées correspon- dent à des valeurs de note et seront "synchronisées" au tempo.

Karlette



Karlette est un délai à quatre canaux émulant une "chambre d'écho" utilisant une boucle de bande magnétique et possédant quatre têtes de lecture. Ces quatre têtes peuvent être déplacées le long de la boucle de bande afin de donner des durées de délai différentes, exprimées soit directement sous forme de valeur numérique, soit sous forme musicale (valeur de note + tempo) en activant la fonction Tempo Sync. Pour chacune des têtes de lecture virtuelles, les paramètres sont les suivants:

Paramètre	Valeurs	Description
Delay	1/32, 1/16, 1/16*, 1/8, 1/4T, 1/8*, 1/4, 1/2T, 1/4*, 1/2, 3/4, 1/1 Sync Off: 0 - 2 sec.	Lorsque le bouton Sync est activé, la valeur de délai doit être en- trée sous forme d'une valeur de note : le délai sera alors synchro- nisé au tempo en vigueur dans Cubase. Lorsque le bouton Sync est désactivé, la valeur de délai peut être librement entrée, sous forme numérique.
Volume	Off à 0dB	Permet de régler l'amplitude du délai. Si le potentiomètre est tourné à fond vers la gauche, le délai est coupé.
Damp	0.000 à 1.000	Plus cette valeur est élevée, plus les fréquences aiguës du délai sont atténuées, afin de produire un effet plus subtil, plus "analo- gique".
Pan	L64/< C >/R64	Règle la position du signal de délai dans l'image stéréo.
Feedback	0.000 à 1.000	Définit le nombre de répétitions du délai.

Par ailleurs, les paramètres "globaux" disponibles sont les suivants:

Dry/Wet	0-100%	Permet de doser l'équilibre entre le signal d'origine et le signal d'effet. Si Karlette est utilisé comme départ effet, le paramètre Mix doit être réglé sur 100% puisque la proportion signal d'origine/ signal d'effet est définie par le niveau de départ.
Sync	On/Off	Permet d'activer/désactiver la fonction Tempo Sync.

L'effet Karlette donne le meilleur de lui-même utilisé comme départ effet, puisque l'utiliser en effet d'insertion avec un canal audio mono ne permet de bénéficier que du canal gauche d'effet seulement.