

CyberLink

PhotoDirector

Manuel de l'utilisateur

The CyberLink logo is displayed in a bold, italicized black font. A red swoosh underline is positioned beneath the letters 'Link', starting from the bottom of the 'L' and curving under the 'k'.

Copyright et limites de responsabilité

Tous droits réservés. Toute reproduction, stockage dans un système de recherche ou transmission de tout ou partie de cette publication, par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autres est interdite sans l'accord écrit préalable de CyberLink Corporation.

Dans la mesure permise par le droit, PhotoDirector EST FOURNI "EN L'ÉTAT". TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EST EXCLUE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'INFORMATION, AUX SERVICES OU AUX PRODUITS FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE OU EN RELATION AVEC PhotoDirector, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS MANIFESTEZ VOTRE ACCEPTATION DU FAIT QUE CYBERLINK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DIRECTE, INDIRECTE, OU ACCESSOIRE CONSÉCUTIVE À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DES DOCUMENTS CONTENUS DANS CE PROGIciel.

Les modalités des présentes conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de Taiwan, République de Chine (ROC).

PhotoDirector est une marque déposée, de même que d'autres noms de sociétés et de produits apparaissant dans cette publication. Ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs sociétés respectives. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, ainsi que le symbole en double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

**CyberLink Siège central international:
CyberLink Corporation
15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)**

Assistance Web: <http://www.cyberlink.com>

Téléphone #: **886-2-8667-1298**

Télécopie #: **886-2-8667-1385**

Copyright © 2014 CyberLink Corporation. All rights reserved.

Sommaire

Introduction.....	1
Bienvenue.....	1
Dernières fonctionnalités.....	1
DirectorZone et CyberLink Cloud.....	2
Versions de PhotoDirector.....	3
Configuration requise.....	4
Importer les photos.....	7
Formats de fichier pris en charge.....	7
Importer les photos dans la bibliothèque.....	7
Appliquer pendant l'import.....	9
L'espace de travail de PhotoDirector.....	11
Modules de PhotoDirector.....	11
Bibliothèque.....	12
Réglage.....	12
Modifier.....	12
Diaporama.....	12
Imprimer.....	12
Panneau de la bibliothèque.....	13
Onglet Projet.....	13
Marquer les visages.....	18
Onglet Métadonnées.....	22
Panneau de réglage.....	23
Panneau de modification.....	23

Panneau du diaporama.....	24
Panneau d'impression.....	24
Panneau du navigateur de photos.....	24
Empiler les photos.....	26
Rechercher les photos.....	29
Fenêtre visionneuse de photos.....	30
Sélectionner le mode d'affichage.....	30
Sélectionner le mode d'affichage	
visionneuse.....	31
Historique.....	33
Barre d'outils de la visionneuse de photos.....	33
Zoom de la visionneuse.....	34
Projets de PhotoDirector.....	37
Exporter les projets.....	37
Projets CyberLink Cloud.....	37
Réglages.....	39
Créer des photos virtuelles.....	39
Histogramme.....	40
Convertir les photos en noir et blanc.....	40
Afficher les zones exposées.....	40
Outils de réglage régional.....	41
Recadrer et redresser les photos.....	42
Retoucher les taches.....	45
Correction des yeux rouges.....	46
Utiliser le pinceau Réglage.....	47
Utiliser la sélection du réglage.....	50
Utiliser un masque du dégradé.....	53
Utiliser un filtre radial.....	56
Options de réglage régional.....	59
Outils de réglage global.....	61
Balance des blancs.....	62
Ton.....	63

Effet HDR.....	64
Niveau.....	66
Courbe.....	66
TSL/Couleur.....	68
Mélange noir et blanc.....	70
Ton fractionné.....	71
Détail.....	72
Correction de l'objectif.....	74
Copier les réglages.....	76
Utiliser les réglages prédéfinis.....	77
Télécharger les prédéfinis depuis	
DirectorZone.....	78
Télécharger les prédéfinis depuis CyberLink	
Cloud.....	79
Enregistrer les prédéfinis personnalisés.....	79
Appliquer les prédéfinis sur les photos.....	80
Transférer et sauvegarder les prédéfinis.....	80
Exporter/Importer les prédéfinis.....	81
Afficher l'historique.....	82
Activer/désactiver les réglages.....	82
Modifications	83
Embellisseur de personne.....	83
Pinceau des dents.....	84
Embellisseur des yeux.....	84
Lisseur de la peau.....	86
Ton de peau.....	87
Suppression des rides.....	88
Modeleur du corps.....	89
Effets photo.....	92
Utiliser le Nettoyeur de région.....	92
Suppression d'objet.....	93
Correction dynamique.....	93
Suppression intelligente.....	94
Extraire ou composer.....	95

Suppression de l'arrière-plan.....	96
Compositeur de photo.....	98
Fusionner les photos.....	99
Bracketing HDR.....	99
Panorama.....	102
Échange de visage.....	103
Cadres et filigranes.....	104
Créateur de filigrane.....	104
Utiliser les modèles de filigrane.....	108
Export et partage de photos.....	111
Le processus d'exportation des photos.....	111
Exporter les profils.....	114
Partager les photos.....	115
Transférer les photos sur Facebook.....	115
Transférer les photos sur Flickr.....	116
Sauvegarder les photos sur CyberLink Cloud.....	117
Transférer les photos vers DirectorZone.....	118
Envoyer les photos par e-mail.....	118
Diaporamas.....	121
Créer des diaporamas de photos.....	121
Produire les diaporamas.....	122
Partager les diaporamas vidéo sur YouTube.....	123
Imprimer.....	125
Imprimer les photos.....	125
Personnaliser la disposition.....	125
Personnaliser les paramètres d'image.....	126
Personnaliser les paramètres d'impression.....	127
Filigranes.....	127
Préférences de PhotoDirector.....	129
Préférences générales.....	129

Préférences du projet.....	129
Préférences de DirectorZone.....	130
Préférences de gestion des fichiers.....	130
Préférences du programme d'amélioration.....	131
Préférences de CyberLink Cloud.....	132
Préférences d'accélération matérielle.....	132
Touches de raccourci de PhotoDirector.....	135
Assistance technique.....	141
Avant de contacter l'assistance technique.....	141
Assistance Web.....	142
Ressources d'aide.....	142

Chapitre 1:

Introduction

Ce chapitre présente CyberLink PhotoDirector et donne un aperçu de toutes ses fonctions. Il précise également la configuration requise pour l'installation et l'utilisation du programme.



Remarque : *ce document est à titre de référence et d'information uniquement. Son contenu et le programme correspondant peuvent être modifiés sans préavis. Pour obtenir plus de conseils utiles sur l'utilisation du programme, rendez-vous sur notre forum d'utilisateurs ou regardez les tutoriels vidéo dans le Centre d'apprentissage sur <http://directorzone.cyberlink.com/tutorial/phd>.*

Bienvenue

Bienvenue dans la famille d'outils multimédias numériques de CyberLink. CyberLink PhotoDirector est un programme de photographie qui vous permet de gérer et ajuster vos photos numériques. Vous pouvez ensuite partager vos photos sur Facebook ou Flickr, les utiliser dans des diaporamas, de produire des diaporamas vidéos que vous pouvez transférer sur YouTube, et bien plus encore.

Dernières fonctionnalités

Cette section décrit les dernières fonctionnalités présentes dans le programme CyberLink PhotoDirector.

Plus d'outils d'édition et de réglage

- Utilisez l'outil de filtre radial* pour mettre en surbrillance une zone spécifique d'une photo ou créer manuellement un effet de vignettage.
- Assemblez deux ou plusieurs photos pour créer une image panoramique*.
- Fusionnez plusieurs photos en une seule qui intègre les meilleurs visages à l'aide de l'échange de visage*.
- Retouchez seulement la couleur de la peau de vos photos en utilisant l'outil du ton de peau*.
- Donner à vos photos un aspect granuleux ou grossier avec le nouvel effet de grain*.
- Correction des yeux rouges et réglages de ton améliorés pour des résultats plus authentiques.

- Éditez la date* de capture EXIF de plusieurs photos à la fois.
- Effet d'animation amélioré dans les diaporamas de photos qui détecte et inclut tous les visages.

Meilleure prise en charge des appareils photo

- Prise en charge ajoutée pour le décodage RAW de 54 nouveaux modèles d'appareils photo.
- Ajout de 36 nouveaux profils d'objectifs pour la correction de l'objectif auto.
- Qualité améliorée pour le décodage RAW de 10 nouveaux modèles d'appareils photo.

Performance améliorée du système

- Processus d'exportation des photos plus rapide de 20% avec prise en charge OpenCL ajoutée.

Plus d'options de gestion et de partage

- Partagez les photos de la bibliothèque en les envoyant par e-mail.
- Transférez les photos dans la Galerie de photos DirectorZone ou sauvegardez-le sur CyberLink Cloud.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

DirectorZone et CyberLink Cloud

Vous pouvez transférer/télécharger les prédéfinis de couleur, et sauvegarder les photos, préférences, projets, et plus encore avec les fonctionnalités de DirectorZone et CyberLink Cloud.

DirectorZone

DirectorZone est un service Web qui vous permet de télécharger des profils d'objectifs d'appareil photo et des réglages prédéfinis créés par d'autres utilisateurs, pour pouvoir les utiliser sur vos photos. Vous pouvez également partager vos propres prédéfinis personnalisés en les transférant sur DirectorZone.

Pour accéder aux avantages de DirectorZone, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le bouton  en haut de la fenêtre pour ouvrir les préférences de PhotoDirector, puis sur l'onglet **DirectorZone**. Voir [Préférences de DirectorZone](#) pour plus d'informations.

Allez à <http://directorzone.cyberlink.com> pour afficher plus d'informations sur les fonctions et les avantages du site Web DirectorZone.

CyberLink Cloud

CyberLink Cloud est un service de stockage en nuage de CyberLink où les utilisateurs peuvent transférer et télécharger leurs prédéfinis, projets de PhotoDirector, photos exportées et plus encore. CyberLink Cloud permet aux utilisateurs de sauvegarder le contenu média, les préférences, les projets, etc., et d'assurer que leur environnement de travail est la même sur plusieurs ordinateurs.



Remarque : *CyberLink Cloud est un service de stockage en nuage qui est inclus avec certains produits CyberLink, et est disponible à l'achat sur notre site Web. Pour des informations plus détaillées, voir <http://www.cyberlink.com/products/cyberlink-cloud/>.*

Versions de PhotoDirector

Les fonctionnalités disponibles dans CyberLink PhotoDirector sont totalement dépendantes de la version que vous avez installée sur votre ordinateur.

Pour afficher le tableau des versions de PhotoDirector, veuillez aller à notre site Web : http://fr.cyberlink.com/products/photodirector-ultra/compare_fr_FR.html

Cliquez sur le logo CyberLink PhotoDirector dans le coin en haut à droite, ou sélectionnez **Aide > À propos de CyberLink PhotoDirector** dans le menu, pour déterminer la version et le numéro de build de votre copie de CyberLink PhotoDirector.

PhotoDirector Live

PhotoDirector Live est une version à abonnement de CyberLink PhotoDirector qui fournit toutes les fonctionnalités de réglage de photo que vous attendez, et ajoute le service de stockage en nuage de CyberLink Cloud et plus encore.

Avec un abonnement à PhotoDirector Live, vous avez :

- Toutes les fonctionnalités avancées de réglage et d'édition des photos de la version Ultra de CyberLink PhotoDirector.
- La possibilité de sauvegarder les préférences du programme, les projets et les prédéfinis sur l'espace de stockage en nuage de CyberLink Cloud.
- Des mises à jour garanties vers les dernières versions de CyberLink PhotoDirector Ultra.

PhotoDirector Live est la solution incontournable pour les éditeurs de photo nomades qui veulent un accès facile à leur contenu média et les dernières technologies d'édition photo les plus à jour.

Mettre à jour PhotoDirector

Les mises à niveau et mises à jour (correctifs) sont périodiquement disponibles auprès de CyberLink. CyberLink PhotoDirector vous invite automatiquement lorsque l'une est disponible.



Remarque : vous devez vous connecter à Internet pour utiliser cette fonctionnalité.

Pour mettre à jour votre logiciel, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Informations de mise à niveau de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton .
 - Cliquez sur le logo PhotoDirector dans le coin en haut à droite, puis sur le bouton **Mise à niveau** dans la fenêtre À propos de PhotoDirector.
2. Cliquez sur la fonction que vous souhaitez mettre à niveau, ou sur le correctif avec lequel vous souhaitez mettre à jour CyberLink PhotoDirector.
3. Une fenêtre du navigateur Web s'ouvre, où vous pouvez acheter des améliorations de produits ou télécharger le dernier correctif de mise à jour.

Configuration requise

La configuration requise ci-dessous est recommandée comme minimale pour utiliser le programme CyberLink PhotoDirector.

Configuration requise	
Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Un processeur Intel Pentium D 3,0 GHz avec technologie Hyper-Threading ou processeur AMD équivalent est requis.• Intel Core i7 ou AMD Phenom II X4 recommandé pour les version 64 bits.
Résolution de l'écran	<ul style="list-style-type: none">• 1024 X 768, couleurs 16 bits ou plus.

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 8/8.1 (32 bits et 64 bits).• Microsoft Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate (32 bits et 64 bits).• Microsoft Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate (32 bits et 64 bits).
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">• 2 Go est nécessaire.• 3 Go est recommandé pour les systèmes d'exploitation 32 bits.• 6 Go est recommandé pour les systèmes d'exploitation 64 bits.
Carte graphique	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB VGA VRAM ou plus.• 1 Go ou plus de VRAM et compatibilité OpenCL recommandés.
Espace du disque dur	<ul style="list-style-type: none">• 1 Go d'espace du disque pour l'application et la documentation.
Autre	<ul style="list-style-type: none">• Connexion Internet requise pour l'activation initiale du logiciel, CyberLink Cloud, DirectorZone, et les services de médias sociaux (Facebook, Flickr, YouTube).

Chapitre 2:

Importer les photos

La première étape lors de l'utilisation CyberLink PhotoDirector est d'importer vos photos dans le programme. CyberLink PhotoDirector prend en charge un éventail de différents types de fichiers photo, y compris la plupart des formats de fichier RAW des appareils photos.

Formats de fichier pris en charge

CyberLink PhotoDirector prend en charge les formats de fichiers photo suivants :

Photos : JPEG, TIFF.

Formats de photo RAW : CyberLink PhotoDirector prend également en charge l'importation de la plupart des formats RAW des appareils photo.

Importer les photos dans la bibliothèque

Vous pouvez importer les photos dans CyberLink PhotoDirector partir du disque dur de votre ordinateur, un appareil photo numérique, et aussi à partir de périphériques amovibles, comme les cartes mémoire et les disques durs portables.

Pour importer les photos dans CyberLink PhotoDirector, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Bibliothèque**, puis sur le bouton **Importer** en bas du panneau de la bibliothèque.
2. Sélectionnez l'une des options d'importation suivantes :
 - **Photos** : sélectionnez pour importer des fichiers photo individuels. Une fois sélectionné, recherchez puis sélectionnez toutes les photos sur votre ordinateur/périphérique que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ouvrir**. Les miniatures de toutes les photos s'affichent dans la fenêtre Importation de la photo.



Remarque : si les fichiers photo que vous souhaitez importer ne sont pas affichés dans le dossier actuel, assurez-vous que le type de fichier correct est sélectionné dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue *Sélectionner des photos*.

- **Dossier** : sélectionnez pour importer un dossier qui contient vos photos. Une fois sélectionné, recherchez puis sélectionnez le dossier sur votre ordinateur/

périphérique depuis lequel vous souhaitez importer des photos, puis cliquez sur **Sélectionner le dossier**. Les miniatures de toutes les photos dans le dossier sélectionné s'affichent dans la fenêtre Importation de la photo.

- **Depuis l'appareil photo** : sélectionnez pour importer des photos directement depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de carte. Assurez-vous que votre appareil photo est connecté à votre ordinateur (et allumé), puis sélectionnez **Depuis l'appareil photo** pour importer les photos depuis celui-ci. Une fois sélectionné, la fenêtre Importation de la photo s'affiche. Sélectionnez votre appareil photo (ou lecteur de carte) dans la liste déroulante **Source** pour afficher les miniatures de toutes photos dans la fenêtre Importation de la photo.
- **De Cloud** : si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, sélectionnez cette option pour télécharger les photos qui sont dans votre stockage CyberLink Cloud. Une fois sélectionné, trouvez toutes les photos que vous voulez télécharger, sélectionnez-les, puis cliquez sur le bouton **Télécharger**.



Remarque : vous pouvez utiliser               en bas à droite de la fenêtre d'aperçu pour redimensionner les miniatures des photos.

3. Sélectionnez **Inclure les sous-dossiers**, si vous importez les photos depuis un dossier, un appareil, ou un appareil photo numérique, pour afficher et importer les photos qui se trouvent dans les sous-dossiers.
4. Sélectionnez **Exclure les éventuels doublons** pour que CyberLink PhotoDirector filtre les photos qui ont été importées auparavant.
5. Sélectionnez manuellement les miniatures des photos que vous souhaitez importer, ou utilisez les boutons  (tout désélectionner) et  (tout sélectionner) si nécessaire.



6. Sélectionnez l'une des deux options d'importation suivantes :
 - **Conserver dans l'emplacement actuel** : conserve les photos dans leur emplacement source d'origine.
 - **Créer une autre copie dans** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector copie les photos importées dans un autre

emplacement que vous sélectionnez dans la liste déroulante **Destination**.

- Si vous faites une copie supplémentaire des photos dans un autre emplacement, cliquez sur  pour sélectionner la **Destination** où les photos importées sont copiées. Vous pouvez également cliquer sur  pour modifier le nom du dossier qui sera créé dans cet emplacement, si nécessaire.



Remarque : vous pouvez également renommer les photos lorsqu'elles sont copiées dans le dossier de destination spécifié. Voir [Appliquer pendant l'import](#) pour plus d'informations.

- Si vous faites une copie supplémentaire des photos dans un autre emplacement, vous pouvez les **Organiser** en sélectionnant une des options suivantes :
 - **Placer dans un seul dossier** : place toutes les photos dans un dossier.
 - **Par structure d'origine des dossiers** : copie la structure d'origine des dossiers depuis l'emplacement source.
 - **Par date de capture** : met les photos dans une série de dossiers, identifiés par la date à laquelle elles ont été capturées. Cliquez sur  pour définir le format de date pour nommer les dossiers.
- Cliquez sur **Importer**. CyberLink PhotoDirector importe les photos dans votre bibliothèque de projet.

Appliquer pendant l'import

CyberLink PhotoDirector peut appliquer des réglages prédéfinis aux photos pendant le processus d'importation. Vous pouvez aussi commencer à organiser vos photos en ajoutant des informations de copyright et des balises mots-clés lorsqu'elles sont importées.



Remarque : si vous ne trouvez pas la section [Appliquer pendant l'import](#) de la fenêtre Importation de la photo, cliquez sur  sur le bord droit de la fenêtre pour l'afficher.


- **Appliquer un prédéfini** : choisissez d'appliquer le réglage prédéfini que vous sélectionnez dans la liste déroulante pour l'ensemble des photos pendant l'importation. Voir [Utiliser les réglages prédéfinis](#) pour des informations sur la création des réglages prédéfinis.
- **Copyright** : dans le champ fourni, entrez dans le texte de copyright que vous souhaitez intégrer dans chaque photo. Les informations de copyright peuvent être affichées et éditées ultérieurement sur l'onglet Métadonnées dans le panneau de la bibliothèque.

- **Balises:** dans le champ fourni, entrez les balises mots-clés que vous souhaitez appliquer à chaque photo, séparées par un point-virgule.
- **Renommer :** si vous avez sélectionné l'option **Créer une autre copie dans**, vous pouvez sélectionner cette option pour renommer les fichiers qui sont copiés. Une fois sélectionnée, choisissez le format de nommage dans la liste déroulante. Les options de Nom du fichier utilisent le nom actuel du fichier de photo, mais ajouteront une séquence de numérotation ou la date de capture à la fin. Sélectionnez les options de Nom personnalisé pour entrer dans votre propre nom personnalisé pour les fichiers photo dans le champ prévu. Vous pouvez également spécifier le format de numérotation des fichiers photo, et le nombre de départ utilisé.

Chapitre 3:

L'espace de travail de PhotoDirector

Ce chapitre décrit l'espace de travail de CyberLink PhotoDirector, et toutes ses fonctions. Se familiariser avec l'espace de travail est utile, car c'est là que vous passez tout votre temps lors de l'utilisation de CyberLink PhotoDirector.



A - Modules de PhotoDirector, B - Panneau Bibliothèque/Réglage/Modifier/Diaporama/ Imprimer, C - Panneau du navigateur de photos, D - Fenêtre visionneuse de photos

Modules de PhotoDirector

CyberLink PhotoDirector est composé de cinq modules principaux : **Bibliothèque**, **Réglage**, **Modifier**, **Diaporama** et **Imprimer**.

Bibliothèque

Cliquez sur le bouton **Bibliothèque** pour ouvrir la photothèque de CyberLink PhotoDirector. Lorsque vous importez des photos dans CyberLink PhotoDirector, elles sont stockées dans la photothèque. Une fois dans la bibliothèque, vous pouvez les organiser par collection dynamique, dossier, album, et par balises mots-clés. Voir [Panneau de la bibliothèque](#) pour plus d'informations.

Réglage

Le module de réglage est l'endroit où vous retouchez et faites les réglages aux photos de votre bibliothèque. Cliquez sur le bouton **Réglage** pour appliquer des prédéfinis, recadrer ou faire pivoter des photos, appliquer des dégradés, supprimer les taches et les yeux rouges, et faire d'autres corrections. Vous pouvez également régler la balance des blancs, la netteté, la couleur, et beaucoup, beaucoup plus. Voir [Réglages](#) pour plus d'informations.

Modifier

Dans le module Modifier, vous pouvez retoucher les visages dans vos photos, appliquer des effets, supprimer des objets et des arrière-plans, ajouter des images sur les photos, et appliquer des filigranes et des cadres sur vos photos. Voir [Modifications](#) pour plus d'informations.

Diaporama

Dans ce module, vous pouvez utiliser vos photos pour créer des diaporamas avec musique de fond, puis les exporter sous forme de fichiers vidéo ou les transférer directement vers YouTube. Sélectionnez le bouton **Diaporama** pour accéder au module du diaporama. Voir [Diaporamas](#) pour plus d'informations sur toutes les fonctions dans ce module.


Imprimer

Lorsque que vous avez fini de régler et de modifier vos images, vous pouvez les imprimer dans le module Imprimer. Vous pouvez imprimer les photos une à une, imprimer plusieurs photos sur une seule feuille de papier, et également ajouter des filigranes à vos photos imprimées. Pour plus d'informations voir [Imprimer les photos](#).

Panneau de la bibliothèque

C'est dans le panneau de la bibliothèque que vous importez, organisez et affichez toutes les photos de CyberLink PhotoDirector. Il donne également accès aux informations de métadonnées pour chaque photo individuelle.

Le panneau de la bibliothèque a deux onglets : **Projet** et **Métadonnées**. Pour accéder à l'un ou l'autre onglet, cliquez simplement dessus pour afficher son contenu.



Onglet Projet

Cliquez sur **Projet** pour accéder à toutes les photos dans la bibliothèque. Lorsque les photos sont importées dans la bibliothèque, une base de données de projet CyberLink PhotoDirector garde la trace de l'emplacement de la photo, et des informations associées à la photo, y compris les réglages que vous apportez à chaque photo. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouveaux projets, ouvrir les projets existants, ou exporter les collections dynamiques, albums, dossiers et balises en tant que de nouveaux projets.

Sur l'onglet **Projet**, vous pouvez également organiser vos photos importées par album, dossier, balises mots-clés, et plus encore.

Collection dynamique

CyberLink PhotoDirector organise automatiquement vos photos dans une collection dynamique pour faciliter la navigation. Chaque fois que vous importez, notez, ou rejetez des photos, CyberLink PhotoDirector met à jour la collection dynamique.

- **Toutes les photos** : sélectionnez pour afficher toutes les photos que vous avez importées dans la base de données du projet actuel.
- **Dernières importations** : sélectionnez pour afficher les photos qui ont été importées le plus récemment dans la bibliothèque.
- **1 étoile ou mieux** : sélectionnez pour afficher les photos que vous avez notées avec 1 ou plusieurs étoiles.
- **5 étoiles** : sélectionnez pour afficher toutes les photos que vous avez notées avec 5 étoiles.
- **Rejetée** : sélectionnez pour afficher toutes les photos rejetées.

Cliquez-droit sur un dossier Collection dynamique pour exporter les photos, ou créer un nouveau projet qui contient uniquement les photos de la collection sélectionnée. Vous pouvez également **Renommer**, **Modifier** ou **Supprimer** certains dossiers de Collection dynamique.

Vous pouvez également créer une Collection dynamique avec des règles que vous spécifiez. Pour créer une Collection dynamique, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur  dans la section Collection dynamique.
2. Sélectionnez **Créer une collection dynamique**.
3. Entrez les informations dans les champs comme suit :
 - **Nom** : entrez un nom pour la nouvelle collection de photos.
 - **Faire correspondre** : choisissez s'il faut faire correspondre au moins une (**Chacune**) des règles, **Toutes** les règles, ou **Aucun** d'elles.
4. Utilisez les listes déroulantes pour définir les règles pour le type de photos que vous souhaitez inclure dans la collection dynamique.
5. Cliquez sur **Créer** pour terminer. CyberLink PhotoDirector crée la collection en fonction de vos règles sélectionnées.

Dossiers

Lorsque les photos sont importées dans la bibliothèque, CyberLink PhotoDirector les organise dans des dossiers en fonction de la structure de l'emplacement de la source d'importation.

Cliquez droit sur un dossier pour :

- **Synchroniser le dossier** : sélectionnez pour assurer que le dossier est mis à jour. Utilisez cette fonction si les photos ont été ajoutées, supprimées ou déplacées hors du dossier. Synchronisez le dossier comme suit :

Synchronisation des options de dossier

Si CyberLink PhotoDirector détecte toutes les modifications, les options suivantes connexes sont activées.

- **Importer de nouvelles photos** : si les photos ont été ajoutées au dossier, cette option est activée. Sélectionnez-la pour importer le nombre spécifié de photos dans le dossier.
- **Afficher le dialogue d'importation avant d'importer** : sélectionnez si vous

souhaitez afficher la fenêtre Importation de la photo avant de les importer. Si vous ne sélectionnez pas cette option, CyberLink PhotoDirector effectue une importation des photos en arrière-plan.

- **Supprimer les photos manquantes** : s'il y a des photos manquantes dans le dossier, cette option est activée. Sélectionnez-la pour supprimer le nombre spécifié de photos du dossier. Cliquez sur le bouton **Afficher photos manquantes** pour voir quelles photos sont manquantes.

Cliquez sur le bouton **Synchroniser** pour commencer le processus.

- **Trouver le dossier manquant** : sélectionnez pour trouver le dossier sélectionné s'il a été déplacé dans un emplacement différent. Cliquez sur le bouton  pour spécifier le Nouvel emplacement du dossier manquant.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels changements qui leur sont appliqués, dans le dossier sélectionné. Voir [Export et partage de photos](#) pour plus d'informations.
- **Exporter le dossier en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos du dossier sélectionné.
- **Marquer les visages** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector analyse toutes les photos dans le dossier sélectionné et marque les visages détectés dans les photos. Voir [Marquer les visages](#) pour plus d'informations.
- **Supprimer de la bibliothèque** : sélectionnez pour supprimer le dossier sélectionné, et toutes les photos qu'il contient, de la bibliothèque.
- **Situer sur le disque** : sélectionnez pour afficher le dossier sélectionné, et tout son contenu, dans l'Explorateur Windows.
- **Renommer le dossier** : sélectionnez pour donner au dossier sélectionné un nom différent.

Albums

Vous pouvez organiser vos photos dans des albums personnalisés. Pour créer un nouvel album, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur  dans la section Albums.
2. Dans le menu contextuel qui s'affiche :
 - Sélectionnez **Créer un album avec les photos sélectionnées** pour créer un

nouvel album qui contient toutes les photos actuelles vous avez sélectionnées.

- Sélectionnez **Créer un album vide** pour créer un album qui ne contient pas de photos.
 - Sélectionnez **Créer un ensemble d'albums vide** pour créer un nouvel ensemble d'albums. Les ensembles d'albums sont composés de plusieurs albums que vous pouvez regrouper. Vous ne pouvez pas ajouter des photos directement dans un ensemble d'albums, mais il peut contenir plusieurs albums composé d'un certain nombre de photos.
3. Entrez un **Nom d'album** dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur **Créer** pour l'ajouter à la bibliothèque.

Pour ajouter des photos dans les albums de la bibliothèque, il suffit de les faire glisser depuis le panneau de navigateur de photos vers l'album dans la bibliothèque.



Cliquez droit sur un album pour :

- **Exporter l'album en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos de l'album sélectionné.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels changements qui leur sont appliqués, dans l'album sélectionné. Voir [Export et partage de photos](#) pour plus d'informations.
- **Marquer les visages** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector analyse toutes les photos dans l'album sélectionné et marque les visages détectés dans les photos. Voir [Marquer les visages](#) pour plus d'informations.
- **Renommer** : sélectionnez pour donner à l'album sélectionné un nom différent.
- **Supprimer** : sélectionnez pour supprimer l'album sélectionné de la bibliothèque. Les photos éventuelles qu'il contient ne sont pas supprimées de la bibliothèque de projet.

Balises

Vous pouvez ajouter des balises mots-clés aux photos dans la bibliothèque de projet. Les balises sont utiles pour la gestion des photos, et lors du partage de photos, car les utilisateurs recherchent par balises mots-clés pour trouver les photos qui les intéressent.

Pour créer une nouvelle balise, procédez comme suit :



Remarque : vous pouvez également créer de nouvelles balises sur l'onglet *Métadonnées*.

1. Sélectionnez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur  dans la section Balises.
2. Dans le menu contextuel qui s'affiche :
 - sélectionnez **Créer une balise** pour créer une nouvelle balise dans la bibliothèque de projet.
 - Sélectionnez **Créer une balise avec les photos sélectionnées** pour créer une nouvelle balise et l'ajouter à toutes les photos actuelles vous avez sélectionnées.
3. Entrez un **Nom de balise** dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur **Créer** pour l'ajouter à la bibliothèque.

Pour ajouter des balises mots-clés aux photos dans la bibliothèque, il suffit de faire glisser les photos depuis le panneau du navigateur de photos vers la balise dans la bibliothèque.



Cliquez droit sur une balise pour :

- **Exporter la balise en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos avec la balise sélectionnée.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels changements qui leur sont appliqués, avec la balise sélectionnée. Voir [Export et partage de photos](#) pour plus d'informations.
- **Marquer les visages** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector analyse toutes les photos dans la balise mot-clé sélectionnée et marque les visages détectés dans les photos. Voir [Marquer les visages](#) pour plus d'informations.

- **Renommer** : sélectionnez pour donner à la balise sélectionnée un nom différent.
- **Supprimer** : sélectionnez pour supprimer balise sélectionnée de la bibliothèque. Les photos éventuelles avec la balise ne sont pas supprimées de la bibliothèque de projet.

Visages

Lorsque les visages sont marqués* dans vos photos, ils sont ajoutés à cette section du panneau de la bibliothèque, organisés par personnes. Cliquez sur une personne dans la liste pour voir toutes les photos dans lesquelles elle est marquée, dans le panneau du navigateur de photos.



Remarque : * fonction en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Si vous n'avez pas encore marqué les visages, sélectionnez un(e) dossier/album/collection dynamique/balise dans la bibliothèque, sélectionnez les photos dans le panneau du navigateur de photos, puis cliquez sur le bouton **Marquer les visages**. Voir [Marquer automatiquement les visages](#) pour des instructions sur comment marquer les visages dans vos photos. Si vous voulez gérer les personnes et les visages, voir [Gérer les visages dans la bibliothèque](#).

Cliquez-droit sur un visage (nom d'une personne) dans la liste pour :

- **Renommer ce visage** : sélectionnez pour donner au visage sélectionné un nom différent.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels réglages qui leur sont appliqués, qui contiennent le visage marqué. Voir [Export et partage de photos](#) pour plus d'informations.
- **Exporter le visage en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos avec les visages marqués.
- **Supprimer cette personne** : sélectionnez pour supprimer la balise de visage sélectionnée et la personne de la bibliothèque. Les photos qui ont été marquées ne sont pas supprimées de la bibliothèque de projet.

Marquer les visages

CyberLink PhotoDirector peut analyser les photos de votre bibliothèque, en détectant les visages qu'elles contiennent. Vous pouvez alors marquer* les

personnes souhaitées dans vos photos, en passant en revue les résultats ou en marquant manuellement vous-même. Une fois les visages marqués, les photos sont ensuite classées dans la section Visages de la bibliothèque, et inclus sur Facebook si vous décidez de les partager sur le site Web de média social.



Remarque : * fonction en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Analyser les photos à la recherche de visages

CyberLink PhotoDirector utilise la reconnaissance faciale pour détecter automatiquement les visages dans vos photos. Pour que CyberLink PhotoDirector analyse les photos à la recherche de visages, procédez comme suit :

1. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez analyser.
2. Cliquez sur le bouton . CyberLink PhotoDirector analysera les photos, et détectera les visages qu'elles contiennent.
3. Lorsque le processus d'analyse est terminé, la fenêtre Marquer les visages est affichée. Voir [Gérer les visages dans la bibliothèque](#) ci-dessous pour des informations sur la gestion des visages que vous avez fini d'analyser.

Gérer les visages dans la bibliothèque

Après que CyberLink PhotoDirector a analysé les photos, il groupe les visages similaires ensemble dans la fenêtre Marquer les visages. Dans cette fenêtre, vous pouvez passer en revue chaque visage et l'associer à une personne dans la bibliothèque, ou ajouter une nouvelle personne. Vous pouvez également ignorer les visages si vous souhaitez les ajouter plus tard.

La fenêtre Marquer les visages peut être accédée par les méthodes suivantes :

- Sélectionnez les photos dans le panneau du navigateur de photos, puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Marquer les visages s'affiche après avoir analysé les photos à la recherche de visages.
- Dans la section **Visages** du panneau de la bibliothèque, cliquez sur  à côté de l'élément marqué **Inconnu**, puis sélectionnez une des choses suivantes :
 - **Marquer les visages dans les photos sélectionnées** pour que CyberLink PhotoDirector analyse les photos actuellement sélectionnées à la recherche de visages.

- **Marquer les visages encore sans nom** pour continuer à marquer et nommer les visages précédemment analysés.
- **Continuer le dernier processus** si vous avez annulé le processus d'analyse précédemment avant d'avoir fini de marquer les visages sur les photos sélectionnées.

Une fois dans la fenêtre Marquer les visages, vous pouvez gérer les visages marqués, pour chaque groupe de visages, en procédant comme suit :



Remarque : CyberLink PhotoDirector groupe ensemble les visages similaires dans le navigateur de groupe. Sélectionnez un groupe de visages pour les afficher et marquer les visages. Cliquez sur  pour afficher le navigateur de groupe si nécessaire, ou  pour le masquer.

- Si la personne marquée dans le groupe de photos n'est pas dans votre bibliothèque, cochez les cases sur les photos, cliquez sur **Sélectionner**, puis entrez le nom de la personne dans le champ **Ajouter une nouvelle personne**. Cliquez sur **OK** pour ajouter la personne et la marquer dans les photos.



Remarque : si une des photos dans un groupe ne correspond pas aux autres, désélectionnez simplement sa case à cocher avant de marquer les visages, et elle ne sera pas incluse.

- Cochez les cases sur les photos, cliquez sur le bouton **Sélectionner**, puis sélectionnez la personne de la liste qui correspond au visage dans le groupe de photos.
- Si la personne marquée dans le groupe de photos est dans la liste de suggestions au-dessus du groupe de photos, sélectionnez simplement le bouton avec le nom de la personne.



Remarque : si nécessaire, passez votre souris sur un visage marqué dans la fenêtre Marquer les visages, puis cliquez sur  pour afficher la photo dans laquelle le visage est marqué.

- Sélectionnez **Ignorer** pour ignorer le visage masqué. À tout moment, vous pouvez cliquer sur l'onglet **Ignoré** et marquer les photos si nécessaire.

Cliquez sur le bouton **Terminé** pour fermer la fenêtre Marquer les visages quand vous avez fini.



Remarque : une fois que vous avez terminé de marquer une personne sur certaines photos, vous pouvez sélectionner d'autres photos dans la bibliothèque, cliquez sur  à côté du nom de la personne, puis sélectionnez **Trouver plus de visages de cette personne dans les photos sélectionnées**. CyberLink PhotoDirector analysera toutes les photos sélectionnées, recherchant plus de photos qui contiennent cette personne.

Marquer les visages manuellement

Si CyberLink PhotoDirector a manqué des visages pendant le processus de marquage automatique, vous pouvez marquer manuellement les visages dans vos photos.

Pour marquer les visages manuellement, procédez comme suit :

1. D'abord, assurez-vous d'être dans le module Bibliothèque et que les outils de balise de visage sont disponibles sur la [Barre d'outils de la visionneuse de photos](#).
2. Dans le panneau du navigateur, sélectionnez la photo dans laquelle vous voulez marquer les visages.
3. Cliquez sur le bouton  en bas de la fenêtre de la visionneuse de photo pour accéder à l'éditeur de balise de visage.
4. CyberLink PhotoDirector placera des boîtes de balise de visage sur tous les visages qu'il détecte dans la photo. Si aucune n'est ajoutée, cliquez sur le bouton  pour en ajouter une.
5. Si nécessaire, faites glisser et redimensionnez les carrés de visage placés manuellement de sorte qu'ils correspondent au visage sur la personne.
6. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur **Sans nom** puis entrez le nom de la personne dans le champ **Ajouter une nouvelle personne**. Cliquez sur **OK** pour ajouter la personne et la marquer dans la photo.
 - Cliquez sur **Sans nom** puis sélectionnez la personne dans la liste qui correspond au visage dans la photo.
 - Si CyberLink PhotoDirector pense qu'il reconnaît la personne marquée dans la photo, il affichera le nom suggéré au-dessous de la photo. Cliquez sur la coche en dessous s'il est correct. S'il est incorrect, cliquez sur le nom suggéré, puis sélectionnez une autre personne dans la liste. S'il s'agit d'une nouvelle personne, entrez son nom dans le champ **Ajouter une nouvelle personne** puis cliquez sur **OK**.
7. Si nécessaire, répétez les étapes ci-dessus pour marquer plus de visages dans la photo.



Remarque : à tout moment vous pouvez passer votre souris sur un visage marqué et cliquer sur le X pour supprimer les informations de balise de visage.

Onglet Métadonnées

Cliquez sur l'onglet **Métadonnées** pour afficher des informations détaillées incorporées pour la photo actuelle ou les photos qui sont sélectionnées. Sont inclus dans l'onglet Métadonnées les détails EXIF de l'appareil photo et des informations de capture, y compris la date de capture, la vitesse d'obturation et les informations d'exposition. L'onglet comprend également des champs où vous pouvez entrer manuellement les métadonnées IPTC de vos photos, y compris les informations de contact et de copyright.



Remarque : Les métadonnées EXIF de photo disponibles sur l'onglet Métadonnées dépendent des informations qui ont été incorporées dans la photo quand elle a été prise.

Sur l'onglet Métadonnées, vous pouvez également :

- Notez chaque photo en sélectionnant le nombre d'étoiles désiré.




- Cliquez sur  pour marquer une photo que vous aimez et pouvez souhaiter utiliser ultérieurement. Vous pouvez ensuite filtrer les photos marquées dans le panneau du navigateur de photos ultérieurement.
- Cliquez sur  pour rejeter une photo que vous n'aimez pas.
- Si nécessaire, vous pouvez modifier la date* de capture EXIF d'une ou plusieurs photos sélectionnées. Cliquez simplement sur le champ **Date de capture**, et entrez la nouvelle date et l'heure au format AAAA-MM-JJ hh:mm:ss.




Remarque : * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.



- Ajoutez les métadonnées IPTC à vos photos. Pour ce faire, sélectionnez toutes les photos auxquelles vous souhaitez ajouter des informations de métadonnées IPTC, cliquez dans les espaces à côté des champs IPTC, puis entrez les métadonnées dans les champs prévus.



- Ajoutez des informations de copyright IPTC à vos photos. Pour ce faire, sélectionnez toutes les photos auxquelles vous voulez ajouter des informations de copyright, puis sélectionnez **État de copyright** dans le menu déroulant de la section **Copyright**. Ensuite, cliquez sur les espaces à côté de la section **Copyright**, puis entrez les infos de copyright dans les champs prévus.



- Sélectionnez **Balises** pour afficher toutes les balises pour les photos sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez créer une nouvelle balise pour toutes les photos sélectionnées en l'entrant dans le champ prévu puis en cliquant sur .



- Passez votre souris sur une balise, puis cliquez sur  pour l'enlever d'une photo.

Panneau de réglage

Le panneau de réglage s'affiche lorsque vous êtes dans la fenêtre de réglage et contient tous les outils que vous utilisez pour retoucher et régler vos photos. Voir [Réglages](#) pour une description détaillée de tous les outils disponibles sur le panneau de réglage.

Panneau de modification

Dans la fenêtre de modification, le panneau de modification s'affiche. Elle fournit l'accès à toutes les options de modification que vous pouvez utiliser sur les photos

dans la bibliothèque. Voir [Modifications](#) pour une description détaillée de toutes les options disponibles sur le panneau de modification.

Panneau du diaporama


Lorsque vous êtes dans le module de diaporama, vous pouvez définir les préférences et les paramètres du diaporama sur le panneau du diaporama. Voir [Diaporamas](#) pour des informations détaillées sur les contrôles sur le panneau du diaporama.

Panneau d'impression

Utilisez les options sur le panneau d'impression pour configurer vos photos pour l'impression dans la fenêtre d'impression. Voir [Imprimer](#) pour des informations détaillées sur les contrôles disponibles sur le panneau d'impression.

Panneau du navigateur de photos

C'est dans le panneau du navigateur de photos que vous pouvez naviguer dans toutes les photos de votre bibliothèque de projet. Lorsque vous sélectionnez une collection, un dossier, un album, une balise, etc., dans le panneau de la bibliothèque, toutes les photos contenues s'affichent dans le panneau du navigateur de photos.



A - Vue miniatures, B - Vue liste, C - Filtrer les photos, D - Empiler les photos, E - Marquer les visages, F - Redimensionner le panneau, G - Rechercher, H - Exporter les photos, I - Partager les photos

Sélectionnez une photo dans le panneau pour l'afficher dans la fenêtre visionneuse de photos.



Remarque : le temps nécessaire à CyberLink PhotoDirector pour charger un aperçu de la photo dépend de la qualité de l'aperçu du fichier sélectionné dans les [Préférences de gestion des fichiers](#). Voir [Mémoire cache d'aperçu](#) dans [Préférences de gestion des fichiers](#) pour plus d'informations.

Lorsque vous parcourez les photos dans le panneau, vous pouvez :

- Sélectionnez  pour parcourir les photos dans une vue miniatures qui

comprend de grandes miniatures des photos.

- Sélectionnez  pour afficher des informations plus détaillées sur les photos, y compris la date de capture, l'ouverture et la vitesse d'obturation. En vue liste, vous pouvez également trier les photos dans le panneau en cliquant sur un entête de colonne.



Remarque : pour de meilleurs résultats lors du tri des photos en vue liste, essayez le mode **Navigateur uniquement**. Voir [Sélectionner le mode d'affichage pour plus d'informations](#).

- Quand vous êtes en vue miniatures, sélectionnez une photo, puis notez-la en sélectionnant le nombre d'étoiles désiré.



- Quand vous êtes en vue miniatures, sélectionnez une photo, puis cliquez sur  pour marquer une photo que vous aimez et pouvez souhaiter utiliser ultérieurement.
- Quand vous êtes en vue miniatures, sélectionnez une photo, puis cliquez sur  pour rejeter une photo que vous n'aimez pas ou ne voulez pas utiliser.
- Vous pouvez aussi grouper les photos en utilisant des libellés de couleur. Pour libeller, cliquez-droit sur une photo dans le panneau du navigateur de photos et sélectionnez l'option **Libellé**, puis une couleur dans la liste.
- Cliquez-droit sur une photo dans le panneau (ou dans la visionneuse), puis sélectionnez **Afficher les photos dans le même dossier** pour n'afficher dans la bibliothèque que les photos qui sont dans le même dossier que la photo sélectionnée.
- Cliquez-droit sur une photo dans le panneau (ou dans la visionneuse), puis sélectionnez **Afficher les photos dans le même album** pour n'afficher dans la bibliothèque que les photos qui sont dans le même album que la photo sélectionnée.
- Cliquez sur , puis sélectionnez un élément dans la liste pour filtrer les photos dans le panneau par leur statut marqué et rejeté.
- Cliquez sur , puis sélectionnez un élément dans la liste pour filtrer les photos dans le panneau par leur libellé.

- Cliquez sur , puis sélectionnez une option dans la liste pour filtrer les photos dans le panneau selon qu'elles ont été réglées ou non.
- Cliquez sur  pour empiler* les photos dans le panneau du navigateur. Voir [Empiler les photos](#) pour plus d'informations.



Remarque : * fonction en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.](#)

- Cliquez-droit sur une photo et sélectionnez **Créer une photo virtuelle** pour créer une autre copie que vous pouvez utiliser pour l'édition. Voir [Créer des photos virtuelles](#) pour plus d'informations.
- Cliquez et faites glisser le bord supérieur du panneau du navigateur de photos pour le redimensionner et la taille des miniatures de photos (en mode vue miniatures).
- Si vous êtes dans le module bibliothèque, cliquez sur **Marquer les visages*** pour que CyberLink PhotoDirector marque tous les visages dans les photos sélectionnées dans le panneau du navigateur. Voir [Analyser les photos à la recherche de visages](#) pour plus d'informations.



Remarque : * fonction en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.](#)

- Cliquez sur **Exporter** pour exporter les photos sélectionnées, avec les réglages qui leur sont appliqués. Voir [Export et partage de photos](#) pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Partager** pour transférer les photos sélectionnées vers Flickr ou Facebook. Voir [Partager les photos](#) pour plus d'informations.
- Double-cliquer dans zone toile de la visionneuse de photos pour masquer le panneau du navigateur de photos et obtenir une vue agrandie de la photo actuelle (uniquement en mode visionneuse). Double-cliquez dessus à nouveau pour réafficher le panneau du navigateur (mode visionneuse et navigateur).

Empiler les photos

Utilisez la fonction Empiler* les photos pour regrouper facilement les photos dans le panneau du navigateur de photos. Vous pouvez empiler manuellement les photos, ou CyberLink PhotoDirector peut vous aider en utilisant la fonction Pile automatique.



Remarque : * fonction en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.](#)

Pile automatique de photos

La fonction Pile automatique empile les photos en fonction de la date et de l'heure de prise des photos.

Pour empiler automatiquement les photos dans le panneau du navigateur de photos, procédez comme suit :

1. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez empiler.
2. Cliquez sur  puis sélectionnez **Pile automatique**.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, utilisez le curseur pour définir le laps de temps (jusqu'à une heure) entre les photos dans les piles. Faire glisser le curseur à gauche crée davantage de piles, alors que le faire glisser à droite en crée moins.



Remarque : le nombre de piles qui seront créées s'affiche au bas de la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur **OK**. CyberLink PhotoDirector empile les photos en fonction de vos paramètres.

Pile manuelle de photos

La fonction Pile manuelle vous permet de sélectionner quelles photos vous voulez dans chaque pile.

Pour empiler manuellement des photos dans le panneau du navigateur de photos, procédez comme suit :


1. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez placer dans une seule pile.
2. Cliquez sur  puis sélectionnez **Pile manuelle**.
3. CyberLink PhotoDirector place les photos que vous avez sélectionnées dans une pile.



Remarque : vous pouvez répéter ces étapes autant de fois que nécessaire pour empiler les photos dans le panneau du navigateur de photos.


Afficher les photos en piles

Une fois que les photos dans le panneau du navigateur de photos sont en piles, vous pouvez plus facilement afficher vos photos, particulièrement lorsque vous parcourez un grand nombre d'entre elle. Les piles sont indiquées par un numéro dans le coin supérieur gauche d'une miniature de photo. Le numéro est placé sur la première photo de chaque pile.



Remarque : vous pouvez changer la photo qui est sur le dessus de la pile en la faisant glisser vers la première position de photo dans la pile.

Pour afficher les photos dans une pile, cliquez simplement sur le numéro pour la développer.



Cliquez sur  puis sélectionnez **Développer toutes les piles** si vous voulez ouvrir toutes les piles et afficher toutes les photos dans le panneau du navigateur de photos. Sélectionnez **Réduire toutes les piles** pour afficher uniquement les piles de photos dans le panneau.

Faites glisser une pile existante sur une autre pile si vous voulez les combiner en une seule pile. Pour supprimer toutes les photos d'une pile, sélectionnez simplement la pile, cliquez sur , puis sélectionnez **Désempiler**.

Fractionner les piles

Si vous voulez fractionner les photos d'une pile en deux piles différentes, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la pile de photos que vous souhaitez fractionner.
2. Si nécessaire, cliquez sur le numéro de la pile dans le coin supérieur gauche pour développer la pile et pouvoir afficher toutes les photos qu'elle contient.
3. Cliquez sur la photo dans la pile que vous voulez dans la nouvelle pile, c.-à-d. là

où vous voulez que la nouvelle pile commence.

4. Cliquez sur  puis sélectionnez **Fractionner la pile**.
5. La photo que vous avez sélectionnée et toutes les photos après elle seront placées dans une nouvelle pile.

Rechercher les photos

Si vous cherchez des photos en particulier dans le panneau du navigateur utilisez la fonction de recherche pour les trouver en utilisant les balises mots-clés.

Pour rechercher des photos dans le panneau du navigateur, procédez comme suit :

1. Entrez un mot-clé dans le champ de recherche situé en haut du panneau du navigateur.




2. CyberLink PhotoDirector filtre les photos en fonction des mots-clés entrés.



Remarque : cliquez sur  pour effacer le résultat de recherche et afficher toutes les photos dans le panneau du navigateur.

Fenêtre visionneuse de photos

La fenêtre de la visionneuse de photos affiche un aperçu d'une photo sélectionnée dans le panneau du navigateur de photos. Tous les réglages que vous apportez aux photos sont aussi visibles dans la fenêtre de la visionneuse de photos.



A - Sélectionner le mode d'affichage, B - Afficher en plein écran, C - Mode d'affichage du moniteur secondaire, D - Outils de zoom, E - Outils de panoramique, F - Sélectionner le mode d'affichage visionneuse, G - Afficher l'historique, H - Afficher la photo d'origine, I - Barre d'outils de la visionneuse de photos, J - Personnaliser la barre d'outils, K - Zoom de la visionneuse

Sélectionner le mode d'affichage

En haut à gauche de la fenêtre de la visionneuse de photos, sélectionnez un des modes d'affichage suivants lors du parcours et de l'affichage des photos dans CyberLink PhotoDirector :

-  **Mode visionneuse et navigateur** - sélectionnez pour afficher la fenêtre de la visionneuse de photos et le panneau du navigateur de photos pour faciliter le parcours et l'affichage des photos.

-  **Mode visionneuse uniquement** - sélectionnez pour afficher une vue agrandie des photos.
-  **Mode navigateur uniquement** - sélectionnez pour afficher un grand panneau du navigateur de photos. Cette vue est idéale pour le tri dans les photos en vue liste.



Remarque : vous pouvez double-cliquer dans zone toile de la visionneuse de photos pour masquer le panneau du navigateur de photos et obtenir une vue agrandie de la photo actuelle (uniquement en mode visionneuse). Double-cliquez dessus à nouveau pour réafficher le panneau du navigateur (mode visionneuse et navigateur).

Lors de l'aperçu des photos dans la bibliothèque de projet ou lors des réglages, sélectionnez  pour afficher la photo actuelle en plein écran. Une fois en mode plein écran, vous pouvez cliquer sur  pour afficher le panneau de bibliothèque/réglage/modification si nécessaire.

Sélectionner le mode d'affichage visionneuse

La fenêtre de la visionneuse de photos a plusieurs modes d'affichage, y compris comparer, symétrie, et également la possibilité d'afficher les des photos sur plus d'un périphérique d'affichage.



Remarque : si vous avez plus d'un périphérique d'affichage connecté à votre ordinateur, le périphérique principal est listé comme **Moniteur principal**, alors que le périphérique secondaire est listé comme **Moniteur secondaire**. Cliquez sur le bouton  pour afficher les options du mode moniteur secondaire.

Cliquez sur les boutons dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de la visionneuse de photo pour définir le mode d'affichage.



Remarque : les boutons/modes qui sont disponibles dépendent du module de CyberLink PhotoDirector dans lequel vous êtes actuellement.

Moniteur principal

-  **Afficher une** - affiche une fenêtre d'aperçu pour la photo sélectionnée dans la bibliothèque et les modules de réglage.
-  **Comparer deux** - lorsque vous parcourez les photos dans votre bibliothèque de projet, utiliser ce mode d'affichage pour comparer deux photos différentes dans la bibliothèque. La photo sur la gauche (Actuel) est la photo que vous comparez à d'autres photos (Candidat). Cliquez sur le bouton Définir comme actuelle pour définir la photo candidate comme photo actuelle ou celle

que vous allez utiliser pour comparer. En cas de zoom sur une photo dans ce mode, les boutons suivants sont disponibles :

-  **Lier le focus** - sélectionnez pour lier le mouvement de deux photos que vous comparez en zoom avant.
-  **Synchro** - sélectionnez pour synchroniser la zone de focus de zoom avant de deux photos que vous comparez.
-  **Afficher multiple** - lorsque vous parcourez les photos dans votre bibliothèque de projet, utiliser ce mode d'affichage pour présenter plusieurs photos à la fois. Pour sélectionner plusieurs photos, maintenez enfoncée la touche Ctrl de votre clavier et sélectionnez autant de photos que vous voulez. Dans cette vue, vous pouvez noter, marquer, et rejeter chacune des photos. Passez votre souris sur une photo, puis cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour la retirer de la vue, si nécessaire.
-  **Comparer avant/après** - lorsque vous êtes dans le module de réglage, cliquez sur ce bouton pour afficher les panneaux avant et après, ou une comparaison entre la photo d'origine (Avant) et la photo avec les réglages appliqués (Après). Vous pouvez choisir parmi les quatre modes de comparaison disponibles :
 -  **Côte à côte** - sélectionnez pour comparer les réglages aux photos côte à côte.
 -  **Fractionnée - gauche/droite** - sélectionnez pour partager la photo, avec la moitié gauche contenant la photo d'origine, et la moitié droite de la photo avec les réglages appliqués.
 -  **Dessus/dessous** - sélectionnez pour comparer les réglages aux photos du dessus au dessous.
 -  **Fractionnée - dessus/dessous** - sélectionnez pour partager la photo, avec la moitié supérieure contenant la photo d'origine, et la moitié inférieure de la photo avec les réglages appliqués.

Moniteur secondaire

Si vous avez plus d'un moniteur connecté à votre ordinateur et vous avez étendu votre bureau, cliquez sur le bouton  et sélectionnez le mode d'affichage pour le moniteur secondaire.

-  **Symétrie** : dédouble l'affichage de la visionneuse sur le moniteur secondaire.

-  **Alternative** : fournit une vue secondaire des photos que vous visionnez. Par exemple, si vous visionnez une photo en mode normal, la photo s'affiche en plein écran sur le moniteur secondaire. Si vous êtes en mode Comparer deux, sélectionnez l'une des deux photos de façon à l'afficher en plein écran sur le moniteur secondaire.
-  **Aucun** : sélectionnez si vous ne voulez rien afficher sur votre moniteur secondaire.

Historique

Lorsque vous êtes dans le module de réglage ou de modification sur  pour consulter l'historique de tous les réglages et modifications que vous avez apportés à la photo actuelle que vous visionnez. Voir [Afficher l'historique](#) pour plus d'informations.

Vous pouvez également cliquer et maintenir le bouton  pour afficher rapidement la photo d'origine au cours du processus de réglage/modification.



Remarque : dans le module bibliothèque, ces deux boutons sont masqués et remplacés par  et . Utilisez ces boutons pour marquer manuellement des personnes dans les photos sélectionnées. Voir [Marquer les visages manuellement](#) pour plus d'informations.

Barre d'outils de la visionneuse de photos


Dans le module de la bibliothèque, de réglage ou de modification, la barre d'outils de la visionneuse de photos fournit un accès rapide à plusieurs outils utiles que vous pouvez utiliser pour gérer vos outils pendant que vous travaillez.

Cliquez sur  pour personnaliser les outils affichés sur la d'outils de la visionneuse de photos. Les outils disponibles sont les suivants :

- **Outils de balise de visage** : Utilisez les outils de balise de visage pour marquer manuellement les visages dans les photos sélectionnées. Voir [Marquer les visages manuellement](#) pour plus d'informations.
- **Marqueur** : Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour marquer une photo que vous aimez et pouvez souhaiter utiliser ultérieurement. Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour rejeter une photo que vous n'aimez pas ou ne voulez pas utiliser.
- **Noter** : Quand vous affichez une photo, notez-la en sélectionnant le nombre d'étoiles désiré sur la barre d'outils, ou directement dans le coin inférieur gauche de la photo.



- **Libellés de couleur** : Quand vous affichez une photo, cliquez sur une couleur pour la libeller. Vous pouvez utiliser des libellés de couleur pour grouper les photos en sélectionnant le même libellé de couleur pour des types similaires de photos.



- **Rotation**: Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour la faire pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire, ou sur  pour la faire pivoter de 90 degrés dans le sens horaire.
- **Précédent/Suivant** : Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour sélectionner la photo précédente dans le panneau du navigateur, ou  pour sélectionner la suivante.

Zoom de la visionneuse

Lors de l'aperçu des photos dans la fenêtre de la visionneuse de photos, utilisez le menu déroulant **Zoom** pour définir la taille de l'aperçu des photos. Sélectionnez **Adapter** pour redimensionner la photo sélectionnée pour qu'elle s'adapte à la fenêtre de la visionneuse.

Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur une photo, une miniature de navigation pour la visionneuse affiche au-dessus de la liste déroulante. Cliquez et faites glisser la zone disponible pour modifier la zone de focus pour répondre à vos exigences de zoom.





Remarque : l'option **Navigation** doit être sélectionnée dans le menu déroulant **Zoom** pour que la miniature de navigation s'affiche.

Vous pouvez également utiliser les outils de zoom et de panoramique suivants pour un affichage plus facile de vos photos dans la fenêtre de la visionneuse de photos :

-  - Lorsqu'elle est sélectionnée, cliquer sur le bouton gauche de la souris dans la fenêtre de la visionneuse de photos effectue un zoom avant sur la photo actuelle. Cliquer sur le bouton droit de la souris effectue un zoom arrière.



Remarque : lorsqu'elle est sélectionnée, maintenez appuyé le bouton gauche de la souris, puis dessinez un carré sur la photo pour un zoom avant rapide sur une zone spécifique.

-  - Cliquez pour activer le panoramique lors du zoom avant sur une photo. Pour faire un panoramique, cliquez simplement sur la photo et faites-la glisser pour afficher des zones différentes.

Chapitre 4:

Projets de PhotoDirector

Lorsque vous importez des photos dans CyberLink PhotoDirector, le programme crée et enregistre automatiquement votre travail dans un projet au format de fichier de .phd. Utilisez les options du menu **Fichier** pour créer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant.



Remarque : un fichier projet CyberLink PhotoDirector (.phd) contient principalement une liste des photos dans la bibliothèque, et un journal de tous les réglages et modifications que vous souhaitez apporter à ces photos. Les fichiers projet n'incluent pas les photos. Si vous voulez sauvegarder votre projet et les photos, utilisez la fonction exporter le projet. Voir [Exporter les projets](#) pour plus d'informations.

Si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez également transférer les projets enregistrés dans CyberLink Cloud. Voir [Projets CyberLink Cloud](#) pour plus d'informations.

Exporter les projets

Vous pouvez exporter votre projet CyberLink PhotoDirector sous forme de nouveau projet. Toutes les photos, leurs informations de copyright, les balises, et plus seront inclus dans le projet exporté. Vous pouvez également exporter en emballant tous les composants du projet dans un dossier, puis en le transférant sur CyberLink Cloud. Les projets exportés peuvent ensuite être importés dans un autre ordinateur en exécutant CyberLink PhotoDirector.

Pour exporter votre projet, sélectionnez **Fichier > Exporter le projet**. Si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sélectionner **Fichier > Emballer les composants du projet et transférer sur CyberLink Cloud** pour le sauvegarder dans un dossier sur CyberLink Cloud.

Projets CyberLink Cloud

Si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sélectionner **Fichier > Transférer le projet sur CyberLink Cloud** pour stocker les fichiers de projets sur CyberLink Cloud.

Pour ouvrir un projet qui a été enregistré sur CyberLink Cloud, y compris les projets qui ont été emballés dans un dossier avec leurs photos (composants), sélectionnez **Télécharger le projet depuis CyberLink Cloud** depuis le menu **Fichier**. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un projet et puis cliquez sur **Télécharger**.



Remarque : lorsque vous ouvrez un projet emballé stocké sur CyberLink Cloud, le fichier du projet et tout le contenu média du projet est téléchargé sur votre ordinateur local et stocké dans le dossier de téléchargement spécifié dans [Préférences de CyberLink Cloud](#).

Chapitre 5:

Réglages

Ce chapitre décrit tous les réglages que vous pouvez faire à vos photos dans CyberLink PhotoDirector. Il fournit également une description des réglages prédéfinis, et comment vous pouvez les utiliser pour éditer rapidement vos photos.

Cliquez sur le bouton **Réglage**, puis sur l'onglet **Manuel** pour commencer à faire des réglages à vos photos. Les réglages que vous faites ne sont pas auto-appliqués au fichier de la photo d'origine. CyberLink PhotoDirector tient un journal de tous les réglages que vous voulez faire, et les applique ensuite à chaque photo quand elle est exportée, imprimée, partagée, etc., ce qui laisse la photo d'origine intacte.

À tout moment pendant le processus de réglage :

- Cliquez sur  pour un aperçu rapide de la photo d'origine.
- Cliquez sur  pour afficher un journal des réglages appliqués sur une photo dans l'Historique. Voir [Afficher l'historique](#) pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Réinit.** au bas du panneau de réglage pour revenir sur toutes les modifications à la photo d'origine.

Créer des photos virtuelles

Avant de commencer à faire des réglages à vos photos, vous pouvez les dupliquer en créant des copies virtuelles. Pour ce faire, cliquez-droit sur une photo dans le panneau de navigateur de photos et sélectionnez **Créer une photo virtuelle**.


Les photos virtuelles ne sont des photos physiques sur votre disque dur que lorsque vous les exportez. Cela vous permet de faire une série différente de réglages sur la même photo, en même temps, puis d'exporter les différentes photos résultantes ensemble.

Vous pouvez créer autant de copies virtuelles que vous le souhaitez. Elles sont indiquées dans le panneau du navigateur de photos comme illustré ci-dessous.



Histogramme

L'histogramme est une représentation graphique de la distribution du ton de couleur dans une photo sélectionnée. Sous l'histogramme se trouvent des informations de métadonnées pour la photo.



L'axe X du graphique représente la valeur de ton de couleur RVB entre 0 et 255, tandis que l'axe Y indique le nombre de pixels dans la photo qui ont cette valeur.

L'histogramme est créé avec les trois valeurs RVB (rouge, vert et bleu) données à chaque pixel d'une photo. Les parties grises indiquent où les trois couleurs se chevauchent sur l'histogramme, tandis que le jaune, le magenta et le cyan apparaissent lorsque deux des couleurs se chevauchent.



Remarque : placez le pointeur de la souris sur un pixel sur la photo choisie pour afficher sa valeur de ton RVB dans l'histogramme.

Convertir les photos en noir et blanc

Vous pouvez convertir instantanément une photo sélectionnée en noir et blanc, c.-à-d. remplacer la couleur par les niveaux de gris, à l'aide de l'histogramme.

Pour convertir, sélectionnez **Noir et blanc**. Pour reconverter, sélectionnez **Couleur** en haut de l'histogramme.



Remarque : après avoir converti une photo en noir et blanc, la section **Noir et blanc** du panneau de réglage est activée. Voir [Mélange noir et blanc](#) pour plus de détails sur le réglage de la luminosité dans les photos noir et blanc.

Afficher les zones exposées

L'histogramme peut être utilisé pour déterminer si la photo a été prise correctement. Une photo avec un histogramme qui incline vers la gauche, indique la photo a été sous-exposée (contient beaucoup de pixels sombres), tandis qu'un histogramme incliné vers la droite signifie qu'il y a eu une surexposition (beaucoup de pixels plus

clairs).

Cliquez  pour afficher les zones d'une photo qui étaient tellement surexposées et sous-exposées que tous les détails ont été perdus ou rognés, dans cette zone.



Les zones qui sont surexposées sont indiquées en rouge. Les zones de la photo qui sont sous-exposées, en bleu. Cliquez sur  pour masquer ces zones.

Outils de réglage régional

Utilisez les outils de réglage régional si vous souhaitez modifier uniquement une zone spécifique d'une photo. Vous pouvez également utiliser ces outils pour recadrer, redresser, enlever les taches et les yeux rouges, et plus encore.

Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités et les fonctions disponibles dans les outils de réglage régional de CyberLink PhotoDirector.

- [Recadrer et faire pivoter les photos](#)
- [Retoucher les taches](#)
- [Correction des yeux rouges](#)
- [Utiliser le pinceau Réglage](#)
- [Utiliser la sélection du réglage](#)
- [Utiliser un masque du dégradé](#)

Pour commencer à utiliser un outil de réglage régional, sélectionnez simplement l'une des icônes disponibles.

Recadrer et redresser les photos

Vous pouvez recadrer une photo en enlevant des parties que vous ne voulez pas, et les faire pivoter jusqu'à 45 degrés pour un effet ou pour les redresser si elles sont un peu tordues ou inégales.

Pour vous aider lors du recadrage et la rotation des photos, sélectionnez une **Superposition d'outil** dans la liste déroulante en bas à droite de la fenêtre visionneuse de photos. Utilisez la superposition qui vous guidera et aidera le mieux pour recadrer et redresser le plus précisément une photo.

Recadrer les photos

Pour recadrer une photo, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour afficher les options de recadrage et de rotation disponibles.
2. Pour recadrer, procédez d'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur  pour supprimer manuellement une section. Cliquez et faites glisser sur la photo pour définir manuellement la zone de recadrage.
 - Sélectionnez une forme de zone de recadrage dans la liste déroulante **Aspect**. Pour créer une forme personnalisée, sélectionnez **Entrée personnalisée**, entrez les valeurs des **Proportions** dans le champ prévu, puis cliquez sur **OK**.



Remarque : cliquez sur  si vous voulez redimensionner manuellement la zone de recadrage. Cliquez sur  si vous voulez que la zone de recadrage conserve ses proportions.

3. Cliquez et faites glisser les coins et les côtés de la zone de recadrage pour redimensionner, si nécessaire.
4. Cliquez à l'intérieur de la forme et faites glisser pour déplacer la zone de recadrage, si nécessaire.
5. Cliquez sur **Terminé** pour recadrer la photo.

Redresser les photos

Pour redresser une photo, procédez comme suit :



Remarque : lorsque vous redressez une photo, certaines portions sont rognées pour la rendre carrée. Vous pouvez faire pivoter les photos de 90 degrés par un clic droit dessus et en sélectionnant **Rotation horaire/antihoraire**.

1. Cliquez sur  pour afficher les options de recadrage et de redressement disponibles.
2. Pour redresser, procédez d'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur , puis cliquez et faites glisser sur la photo pour tracer une ligne le long de la partie que vous voulez être horizontale ou verticale. Pour les meilleurs résultats, tracez une ligne droite sur la photo dont vous savez qu'elle doit être à niveau, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.





- Cliquez et faites glisser le curseur Angle jusqu'à ce que la photo semble être à niveau.
- Survolez avec la souris en dehors de la zone de recadrage jusqu'à ce que le pointeur de la souris se courbe. Puis cliquez et faites glisser sur la photo pour la redresser manuellement.



3. Cliquez à l'intérieur la zone de recadrage et faites glisser pour la déplacer, si nécessaire. Vous pouvez également redimensionner la zone de recadrage.
4. Cliquez sur **Terminé**. CyberLink PhotoDirector rogne les portions en excès de la photo pour la rendre carrée.



Retoucher les taches

L'outil de retouche des taches vous permet de corriger les éventuelles imperfections ou défauts d'une photo.

Pour retoucher les taches, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de retouche des taches.
2. Définissez les options de retouche des taches comme suit :
 - **Dupliquer/Corriger** : sélectionnez et utilisez **Dupliquer** si vous souhaitez copier une zone de la photo et l'utiliser pour couvrir la tache. Sélectionnez et utilisez **Corriger** pour retoucher la tache en utilisant les informations de la photo (texture, éclairage et ombrage) qui l'entourent.
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par l'outil.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte et les pixels autour de la zone.
 - **Opacité** : utilisez le curseur pour définir la transparence de la couverture appliquée.
3. Cliquez sur la partie de la photo que vous voulez retoucher, puis faites glisser l'outil de retouche des taches à la partie de la photo à laquelle vous souhaitez que la tache ressemble.



4. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser la retouche des taches intelligente

Si vous trouvez qu'un grand nombre de photos ont une tache sur elles au même endroit exactement, vous pouvez utiliser la fonction de retouche des taches intelligente pour supprimer toutes les taches à la fois. Cela fonctionne mieux si la tache a été causée par quelque chose sur l'objectif.

Pour utiliser la retouche des taches intelligente sur un certain nombre de photos, procédez comme suit :

1. Sur la première photo, effectuez la retouche des taches comme indiqué ci-dessus.
2. Cliquez sur le bouton **Copier**.
3. Dans la fenêtre Copie de réglage, assurez-vous que **Retouche des taches** est sélectionné, puis sélectionnez :
 - **Manuel** si toutes les taches dans les photos sont à la même position et les photos ont été prises avec un arrière-plan similaire.
 - **Auto** si vous voulez que CyberLink PhotoDirector trouve automatiquement les pixels corrects nécessaires pour corriger chaque photo. Sélectionnez cette option si les arrière-plans dans les photos sont différents de la photo originale.
4. Cliquez sur **Copier** pour fermer la fenêtre Copie de réglage.
5. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos qui ont des taches similaires devant être retouchées.
6. Cliquez sur **Coller**. CyberLink PhotoDirector dupliquera la retouche des taches dans toutes les photos sélectionnées.

Correction des yeux rouges

Vous pouvez corriger les yeux rouges dans les photos à l'aide de l'outil dans les réglages régionaux.

Pour corriger les yeux rouges, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de correction des yeux rouges.
2. Sur la photo, cliquez au centre de l'œil affecté, et faites glisser la souris pour redimensionner un point de couleur qui est placé sur l'œil rouge.



3. CyberLink PhotoDirector devrait détecter automatiquement les yeux rouges, puis les corriger pour vous. S'il est incapable de le détecter correctement, cliquez et faites glisser le point appliqué pour le centrer sur la zone rouge, puis utilisez les curseurs disponible pour le corriger manuellement comme suit :
 - **Taille des pupilles** : utilisez le curseur pour redimensionner le point sur la zone rouge de la pupille.
 - **Obscurcir** : utilisez le curseur pour obscurcir le point à la couleur désirée.
4. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser le pinceau Réglage

Vous pouvez utiliser le pinceau Réglage pour sélectionner, au pinceau, seulement les parties d'une photo que vous souhaitez régler.

Pour utiliser le pinceau Réglage, procédez comme suit :



Remarque : Vous pouvez régler de multiples zones de la photo en utilisant des masques. Voir [Utiliser les masques pour des réglages multiples au pinceau pour plus d'informations](#).

1. Cliquez sur  pour ouvrir les contrôles du pinceau Réglage.
2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour appliquer un coup de pinceau. CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone à laquelle vous avez appliqué.



Remarque : le masque disparaît dès que vous commencez à régler les options du pinceau. Voir [Utiliser les masques pour des réglages multiples au pinceau pour plus d'informations](#).

3. Définissez les options du pinceau Réglage comme suit :
 - **Pinceau/Gomme** : sélectionnez le **Pinceau** pour appliquer les réglages définis. Utilisez la **Gomme** si vous faites des erreurs en utilisant le pinceau et vous souhaitez supprimer des zones du réglage appliqué.
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau

ou la gomme. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour ajuster le diamètre du pinceau.

- **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la quantité de réglage appliqué avec un coup de pinceau.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter les réglages appliqués aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
4. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Balance des blancs](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
 5. Définissez les réglages de **Ton** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Ton](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
 6. Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [TSL/couleur](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
 7. Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Détail](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
 8. Cliquez et faites glisser sur les autres zones de la photo où les réglages doivent être appliqués. Utilisez les curseurs pour affiner les réglages nécessaires.
 9. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser les masques pour des réglages multiples au pinceau


Vous pouvez faire jusqu'à cinq réglages au pinceau sur une photo. Lorsque vous modifiez les options de réglage et utilisez le pinceau pour les appliquer à une photo, un masque est automatiquement créé et identifié par une couleur.

Le libellé du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du pinceau.




Pour créer un nouveau masque de réglage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.



2. Appliquez un coup de pinceau, puis utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le deuxième réglage.
3. CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



4. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque sur la photo avec le libellé de couleur.



Remarque : pour supprimer un masque d'une photo, cliquez simplement sur le **noeud** de son libellé de couleur, puis appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

5. Cliquez sur le libellé de couleur pour activer et désactiver les masques, et afficher les zones de la photo où chacun des réglages a été appliqué.



Utiliser la sélection du réglage

La sélection du réglage vous permet de ne sélectionner que les pixels sur une photo que vous souhaitez régler. Cela vous permet de sélectionner et d'ajuster des objets dans la photo, et des zones qui sont de la même couleur, uniquement.

Pour utiliser sélection du réglage, procédez comme suit :



Remarque : *Vous pouvez régler de multiples zones de la photo en utilisant des masques. Voir [Utiliser les masques pour des sélections de réglage multiples pour plus d'informations](#).*

1. Cliquez sur  pour ouvrir les contrôles de sélection du réglage.
2. Définissez les options de sélection du réglage comme suit :

- **Pinceau/Gomme** : sélectionnez le **Pinceau** pour sélectionner des zones (pixels) à régler. Utilisez la **Gomme** pour désélectionner des zones (pixels).
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de l'outil de sélection. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour ajuster le diamètre de l'outil de sélection.
 - **Intelligent** : activez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector vous aide lors de l'utilisation du pinceau pour sélectionner les pixels. Une fois activé, tous les pixels ayant des propriétés similaires sont sélectionnés pour vous lorsque vous appliquez un coup de pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone sélectionnée et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
3. Si **Pinceau** est sélectionné, cliquez sur une zone de la photo et CyberLink PhotoDirector sélectionnera automatiquement une plage de pixels similaires. Si vous ne souhaitez pas régler certains pixels sélectionnés, utilisez la **Gomme** pour les désélectionner.



Remarque : CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone vous avez sélectionnée. Voir [Utiliser les masques pour des sélections de réglage multiples pour plus d'informations](#).

4. Une fois une zone de la photo sélectionnée, vous pouvez utiliser le curseur **Décaler** pour réduire ou agrandir la zone de sélection. Faites glisser le curseur à gauche pour rétrécir à la zone de sélection, ou à droite pour l'agrandir.
5. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Balance des blancs](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
6. Définissez les réglages de **Ton** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Ton](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
7. Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [TSL/couleur](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
8. Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Détail](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.




Remarque : Si nécessaire, cliquez sur le bouton  dans les outils pinceaux pour inverser les pixels sélectionnés. Quand sélectionné, CyberLink PhotoDirector appliquera les réglages aux zones qui n'ont pas été sélectionnées.

9. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser les masques pour des sélections de réglage multiples


Vous pouvez faire jusqu'à cinq sélections de réglage sur une photo. Lorsque vous sélectionnez des zones de la photo et modifiez les options de réglage, un masque est automatiquement créé et identifié par une couleur.

Le libellé du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du pinceau.




Pour créer un nouveau masque de réglage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.



2. Sélectionnez une zone de la photo, puis utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le deuxième réglage.
3. CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



4. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque sur la photo avec le libellé de couleur.



Remarque : pour supprimer un masque d'une photo, cliquez simplement sur le nœud de son libellé de couleur, puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.

5. Cliquez sur le libellé de couleur pour sélectionner rapidement le masque, et afficher les zones (pixels) sélectionné(s) de la photo où chacun des réglages a été appliqué.

Utiliser un masque du dégradé

Utilisez le masque du dégradé pour appliquer des réglages progressivement sur une grande surface d'une photo.

Pour utiliser un masque du dégradé, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de masque du dégradé.
2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour définir le dégradé sur une partie de la photo. CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone à laquelle vous avez appliqué.



Remarque : le masque disparaît dès que vous commencez à régler les options de masque du dégradé. Voir [Utiliser plusieurs masques du dégradé](#) pour plus d'informations.


3. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Balance des blancs](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
4. Définissez les réglages de **Ton** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Ton](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.

5. Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [TSL/couleur](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
6. Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Détail](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
7. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser plusieurs masques du dégradé


Vous pouvez utiliser jusqu'à cinq masques du dégradé sur une photo dans CyberLink PhotoDirector. Lorsque vous modifiez les options de réglage et utilisez le masque du dégradé sur la photo, CyberLink PhotoDirector crée automatiquement un masque identifié par une couleur.

L'identification du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du masque du dégradé.




Pour créer un nouveau masque du dégradé, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.



2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour définir le dégradé sur une partie différente de la photo.
3. Utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le second masque du dégradé.
4. CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



5. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque du dégradé sur la photo avec le libellé de couleur.



Remarque : pour supprimer un masque d'une photo, cliquez simplement sur le **noeud** de son libellé de couleur, puis appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Cliquez sur le libellé de couleur pour activer et désactiver les masques, et afficher les zones de la photo où le dégradé a été appliqué.





Utiliser un filtre radial

L'outil de filtre radial* permet d'appliquer des réglages régionaux dans une zone masquée de forme elliptique. Vous pouvez utiliser l'outil de filtre radial pour mettre en surbrillance une zone spécifique d'une photo, ou pour créer manuellement un effet de vignettage.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Pour utiliser le filtre radial, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de filtre radial.
2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour créer une ellipse autour de la zone que vous souhaitez mettre en surbrillance. Une fois l'ellipse dessinée, vous pouvez la redimensionner en cliquant et en faisant glisser l'un des quatre nœuds blancs pour créer la forme dont vous avez besoin. Cliquez sur le nœud de contrôle vert en dehors de l'ellipse et faites-le glisser à gauche ou à droite pour le faire tourner. Vous pouvez également cliquer n'importe où dans l'ellipse pour la déplacer vers un autre endroit sur la photo.



Remarque : CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone dans l'ellipse. Le masque disparaît dès que vous commencez à régler les options de masque de filtre radial. Voir [Utiliser plusieurs masques de filtre radial](#) pour plus d'informations.

3. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Balance des blancs](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.



Remarque : lorsque vous commencez à faire des réglages sur la photo, CyberLink PhotoDirector applique les réglages à l'intérieur de l'ellipse créée.

Sélectionnez le bouton  si vous voulez que les réglages soient appliqués sur les autres parties de la photo, c'est à dire en dehors de l'ellipse.

4. Définissez les réglages de **Ton** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Ton](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.




Remarque : vous pouvez utiliser le curseur **Dégradé** pour définir la taille du dégradé sur les bords de l'ellipse du filtre radial.

5. Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [TSL/couleur](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
6. Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir [Détail](#) pour des détails sur les options de réglage disponibles.
7. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser plusieurs masques de filtre radial


Vous pouvez utiliser jusqu'à cinq masques de filtre radial sur une photo dans CyberLink PhotoDirector, permettant de mettre en surbrillance plusieurs zones de la photo. Lorsque vous créez une ellipse de filtre radial sur la photo, CyberLink PhotoDirector crée automatiquement un nouveau masque identifié par une couleur.

L'identification du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du filtre radial.



Pour créer un nouveau masque de filtre radial, procédez comme suit :


1. Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.



2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour créer une ellipse autour d'une partie différente de la photo.
3. Utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le second masque

de filtre radial.

4. CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



5. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque de filtre radial sur la photo avec le libellé de couleur.



Remarque : pour supprimer un masque d'une photo, cliquez simplement sur le **noeud** de son libellé de couleur, puis appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Cliquez sur le libellé de couleur pour activer et désactiver les masques, et afficher les zones de la photo où le filtre radial a été appliqué.





Options de réglage régional

Lorsque vous effectuez des réglages régionaux avec le pinceau Réglage, la sélection du réglage, ou un masque de dégradé, les options suivantes sont disponibles pour vous.

Balance des blancs

- **Température** : utilisez pour régler la température des couleurs dans la zone sélectionnée de la photo. Une valeur négative applique une température plus froide, tandis qu'une valeur positive applique une ambiance qui est plus chaude.
- **Teinte** : utilisez pour régler le niveau de couleur dans la zone sélectionnée de la photo.

Ton

- **Exposition** : utilisez pour régler les zones de la photo qui sont surexposées ou sous-exposées. Une valeur négative assombrit les zones surexposées, tandis qu'une valeur positive éclaircit les zones sous-exposées.
- **Luminosité** : utilisez pour régler la luminosité dans des parties de la photo.
- **Contraste** : utilisez pour régler le contraste, ou la différence entre zones claires et sombres de la photo.
- **Clarté** : utilisez pour régler la clarté des détails dans la photo.
- **Vibrance** : utilisez pour rendre les couleurs dans les zones d'une photo plus brillantes et plus vives, en améliorant les couleurs les plus ternes.
- **Saturation** : utilisez pour régler l'intensité d'une couleur dans certaines zones de la photo.

TSL/Couleur

Voir [TSL/Couleur](#) pour une explication détaillée des options de TSL/couleur disponibles sur les zones sélectionnées de votre photo.

Détail

Netteté

- **Gain** : utilisez le curseur pour régler le gain de la netteté appliquée à la photo.

Réduction du bruit

Appliquer la netteté aux zones des photos peut entraîner un certain bruit de l'image. Utilisez les curseurs ci-dessous pour réduire le bruit au besoin :

- **Luminance** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la luminosité de la couleur, en réduisant les taches gris-clair indésirables dans une photo qui causent un bruit de luminance.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de luminance d'une photo.
- **Texture** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer la texture dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de luminance d'une photo.
- **Couleur** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la saturation globale des couleurs, en réduisant les taches de couleur indésirables dans une photo qui causent un bruit de couleur.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de couleur d'une photo.

Outils de réglage global

Utilisez les outils de réglage global pour modifier la photo entière. Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités et les fonctions disponibles dans les outils de réglage global de CyberLink PhotoDirector.

- [Balance des blancs](#)
- [Ton](#)
- [Effet HDR](#)
- [Niveau](#)
- [Courbe](#)
- [TSL/Couleur](#)
- [Mélange noir et blanc](#)
- [Ton fractionné](#)
- [Détail](#)
- [Correction de l'objectif](#)

Balance des blancs

Utilisez la balance des blancs pour corriger la couleur ou vous pouvez l'utiliser pour ajuster la température de couleur d'une photo pour créer une ambiance particulière. Une couleur plus chaude décale la lumière vers les jaunes et les rouges. Une couleur plus froide décale la lumière vers les bleus et les verts.

Pour régler l'ambiance d'une photo en utilisant la balance des blancs, procédez comme suit :

1. Faites glisser le curseur **Température** pour régler la température des couleurs dans la photo. Une valeur négative applique une température plus froide, tandis qu'une valeur positive applique une ambiance qui est plus chaude.
2. Faites glisser le curseur **Teinte** pour régler le niveau de couleur dans la photo.


Pour utiliser la balance des blancs pour corriger les couleurs d'une photo, procédez d'une des manières suivantes :

- Cliquez sur  puis utilisez la pipette pour sélectionner un pixel dans l'image dont vous croyez qu'il devrait être gris.



CyberLink PhotoDirector automatique corrige la couleur dans la photo.


- Sélectionnez **Auto** dans la liste déroulante pour que CyberLink PhotoDirector règle automatiquement la balance des blancs et corrige la couleur pour vous.



Remarque : pour réinitialiser la balance des blancs de retour aux valeurs de couleur d'origine, sélectionnez **Telle quelle** dans la liste déroulante.

Balance des blancs sur les photos RAW

Lors du réglage de la balance des blancs sur les formats de photo RAW des appareils photo, plusieurs prédéfinis de balance des blancs sont disponibles.



Sélectionnez un prédéfini dans la liste pour que CyberLink PhotoDirector règle automatiquement la balance des blancs pour vous.

Ton

Dans cette section du panneau de réglage, les curseurs disponibles règle le ton de l'image entière, tandis que les curseurs Tonalité vous permettent de modifier les niveaux de clarté, éclat et saturation. Utilisez l'histogramme pour vous aider avec le réglage de certaines des options.

Pour régler le niveau de tonalité de vos photos, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour que CyberLink PhotoDirector ajuste automatiquement le ton des couleurs dans la photo sélectionnée.
2. Réglez manuellement le ton des couleurs en utilisant les curseurs disponibles comme suit :
 - **Exposition** : utilisez sur des photos qui sont surexposées ou sous-exposées. Une valeur négative assombrit toutes les couleurs dans la photo, tandis qu'une valeur positive les éclaircit.
 - **Contraste** : utilisez pour régler le contraste, ou la différence entre zones claires et sombres de la photo.
 - **Le plus brillant** : utilisez pour éclaircir/assombriir les couleurs de la photo qui

sont proches du blanc. Assombrir les couleurs les plus claires peut améliorer leur contraste et faire que les tons clairs se détachent plus. Faites glisser le curseur à gauche pour assombrir, réduisant le détournement dans les tons clairs. Faites le glisser à droite pour éclaircir et détourner les couleurs qui sont proches du blanc.

- **Brillant** : est appliqué aux zones de photos qui sont surexposées, ce qui peut récupérer des détails dans les tons clairs et les zones plus lumineuses. Faites glisser le curseur à gauche pour récupérer les détails perdus dans les tons clairs en les assombrissant. Faites le glisser à droite pour éclaircir la photo sans détourner les zones plus lumineuses.
 - **Ton moyen** : utilisez pour régler la luminosité globale de la photo en changeant les couleurs des tons moyens seulement. Faites glisser le curseur à gauche pour assombrir ou à droite pour éclaircir.
 - **Teinte sombre** : peut être utilisé pour aider à améliorer les détails dans les sections sombres de la photo en éclaircissant les tons foncés et les zones sous-exposées. Faites glisser le curseur à gauche pour assombrir la photo sans détourner les tons foncés. Faites le glisser à droite pour récupérer les détails perdus dans les tons foncés en les éclaircissant.
 - **Le plus sombre** : utilisez pour éclaircir/assombrir les couleurs de la photo qui sont proches du noir. Éclaircir les couleurs les plus sombres peut améliorer leur contraste et faire que les tons foncés se détachent plus. Faites glisser le curseur à gauche pour assombrir et détourner les couleurs sombres. Faites glisser à droite pour éclaircir et réduire le détournement des tons foncés.
3. Réglez manuellement les curseurs pour régler la tonalité de la photo comme suit :
- **Clarté** : utilisez pour régler la clarté de la photo. Faites glisser le curseur vers la droite fait apparaître la photo plus nette, tandis vers la gauche fait apparaître plus « contemplatif ».
 - **Vibrance** : utilisez pour rendre les couleurs d'une photo plus brillantes et plus vives, en améliorant les couleurs les plus ternes.
 - **Saturation** : utilisez pour régler la saturation de couleur dans une photo. Une valeur négative déplace les couleurs vers le noir et blanc, tandis qu'une valeur positive augmente l'intensité globale des couleurs dans la photo.

Effet HDR

Dans cette section du panneau de réglage, utilisez les curseurs pour appliquer un effet HDR sur vos photos.



Remarque : * fonction en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

HDR (High Dynamic Range) permet de régler l'effet de la gamme d'éclairage sur les bords des photos, vous permettant de récupérer toute perte de détails causée par le contraste de la luminosité lors de l'exposition photo. Vous pouvez également utiliser cet effet pour donner aux photos un ton plus dramatique.



Remarque : si vous avez pris plusieurs photos à différentes expositions et vous voulez les utiliser pour créer une vraie photo HDR, vous pouvez le faire dans le module Modifier. Voir [Bracketing HDR](#) pour plus d'informations.

Éclat

Utilisez les curseurs Éclat comme suit pour appliquer un effet d'éclat HDR, ou un contour en « halo », sur les contours du contraste de vos photos :

- **Force** : utilisez ce curseur pour régler le gain de l'effet d'éclat HDR appliqué à la photo.
- **Rayon** : utilisez ce curseur pour régler le rayon de l'effet d'éclat HDR, ou le gain de contraste appliqué aux contours dans la photo.
- **Balance** : utilisez le curseur pour régler la balance (là où elle est appliquée) de l'effet d'éclat HDR. Déplacer le curseur à droite l'applique sur les parties les plus lumineuses (tons clairs) des contours. Le déplacer à gauche l'applique sur les parties les plus sombres (tons foncés) des contours.

Contour

Utilisez les curseurs Contour comme suit pour appliquer l'effet HDR sur les contours du contraste des photos :

- **Force** : utilisez ce curseur pour régler le gain de l'effet de contour HDR appliqué à la photo. Le faire glisser à droite révélera plus de détails sur les contours du contraste. Le faire glisser à gauche les rendra flou.
- **Rayon** : utilisez ce curseur pour régler le rayon de l'effet de contour HDR, ou le gain de contraste appliqué aux contours dans la photo.
- **Balance** : utilisez le curseur pour régler la balance (là où elle est appliquée) de l'effet de contour HDR. Déplacer le curseur à droite l'applique sur les parties les plus lumineuses (tons clairs) des contours. Le déplacer à gauche l'applique sur les parties les plus sombres (tons foncés) des contours.

Niveau

Dans la section Niveau* du panneau de réglage, vous pouvez redéfinir la couleur dans la photo en réglant les niveaux de couleur. Vous pouvez régler en utilisant les prédéfinis disponibles ou manuellement avec l'histogramme.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Pour redéfinir la couleur en utilisant des prédéfinis disponibles, sélectionnez un prédéfini dans la liste déroulante **Niveau prédéfini** qui correspond le mieux à la photo sélectionnée.


Pour redéfinir manuellement la couleur dans la photo, procédez comme suit :

1. Sélectionnez si vous souhaitez régler seulement les niveaux de couleur de **R** (rouge), **V** (vert) ou **B** (bleu). Sélectionnez **RVB** pour régler tous les trois niveaux en même temps.



Remarque : si la photo est en noir et blanc, la seule couche disponible est pour la luminance, ou la luminosité globale de la photo.

2. Cliquez sur  pour afficher les contrôles des tons moyens.
3. Cliquez et faites glisser les curseurs pour ajuster les niveaux de couleur dans la photo.



Remarque : dans l'exemple ci-dessus, les couleurs de la photo sont modifiées en redéfinissant combien de pixels doivent avoir une valeur de 0.


Faire glisser les curseurs sur la gauche, à droite, rend les couleurs plus sombres dans la photo. Alors que faire glisser les curseurs à gauche rend les couleurs plus vives.

Courbe

Dans la section Courbe*, vous pouvez utiliser le graphique de la courbe de ton et les contrôles pour changer l'échelle tonale, ou le contraste global de la photo.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.




Sélectionnez si vous souhaitez régler seulement l'échelle tonale du canal de couleur de **R** (rouge), **V** (vert) ou **B** (bleu). Sélectionnez **RVB** pour régler l'échelle tonale de tous les trois niveaux en même temps.

Cliquez sur la courbe et la faites glisser vers le bas, ou utilisez l'outil  pour cibler les réglages sur une région tonale spécifique dans la photo. Faire glisser la courbe ou l'outil vers le bas rend la photo plus sombre. La/Le faire glisser vers le haut la rend plus lumineuse.



Remarque : cliquez sur le bouton  à tout moment pour réinitialiser la courbe à son réglage par défaut.

Cochez la case **Région tonale** si vous souhaitez limiter la plage de tons qui sont affectés lorsque vous apportez des modifications à la courbe. Une fois sélectionnée, vous pouvez faire glisser les curseurs de contrôle de la région au bas du graphique de la courbe de ton pour ajuster la forme de la courbe et l'échelle tonale globale de la photo.



Vous pouvez également utiliser les curseurs **Région tonale** pour apporter des réglages à la courbe comme suit :

- **Tons clairs** : affecte l'extrémité supérieure de la courbe et est appliqué aux zones de photos qui sont surexposées pour récupérer des détails dans les tons clairs et les zones plus lumineuses.
- **Teintes claires** : affecte principalement le milieu supérieur de la courbe, et est utilisé pour ajuster le ton des couleurs des pixels plus clairs dans la photo.
- **Teintes sombres** : affecte principalement le milieu inférieur de la courbe, et est utilisé pour ajuster le ton des couleurs des pixels plus sombres dans la photo.
- **Tons foncés** : affecte l'extrémité inférieure de la courbe et améliore les détails dans les sections sombres de la photo en éclaircissant les tons foncés et les zones sous-exposées.

Si vous voulez une plage libre sur la courbe, décochez simplement la case **Région tonale**. Une fois décochée vous pouvez façonner la courbe de la façon souhaitée pour obtenir le réglage tonal dont vous avez besoin.

TSL/Couleur


Dans la section TSL/Couleur vous pouvez affiner la couleur dans une photo en ajustant sa nuance, saturation et la luminosité. CyberLink PhotoDirector vous permet de régler la couleur de deux façons différentes, mais avec des résultats similaires.



Remarque : si vous avez converti la photo sélectionnée en noir et blanc, la section TSL/Couleur s'affiche en Noir et blanc. Voir [Mélange noir et blanc](#) pour plus de détails sur le réglage de la luminosité dans les photos noir et blanc.

TSL

Lorsque vous accédez à la section TSL/Couleur du panneau de réglage, les contrôles TSL s'affichent.



Ces curseurs vous permettent de régler la nuance, la saturation, ou la luminosité intégrale d'une photo en même temps.

Nuance

Cliquez sur **Nuance** pour affiner l'ombre ou la pureté d'une couleur spécifique de la photo. Utilisez les curseurs pour ajuster les huit plages de couleurs selon les besoins.

Vous pouvez également utiliser l'outil  pour cibler les réglages sur une couleur spécifique dans la photo. Pour ce faire, cliquez sur  pour activer l'outil, puis cliquez et (tout en maintenant le bouton de la souris appuyée) faites glisser la souris sur la couleur. Faites glisser la souris vers le haut pour augmenter sa nuance, ou vers le bas pour la diminuer dans la couleur ciblée.

Saturation

Cliquez sur **Saturation** pour régler la saturation de couleur dans une photo. Faire glisser les curseurs vers la droite augmente la quantité de cette couleur dans la photo, alors que les faire glisser vers la gauche la réduit. Si vous faites glisser le curseur entièrement vers la gauche, vous pouvez complètement supprimer une couleur de la photo.

Vous pouvez également utiliser l'outil  pour cibler les réglages sur une couleur spécifique dans la photo. Pour ce faire, cliquez sur  pour activer l'outil, puis cliquez et (tout en maintenant le bouton de la souris appuyée) faites glisser la souris sur la couleur. Faites glisser la souris vers le haut pour augmenter la saturation de la couleur, ou faites la glisser vers le bas pour la diminuer dans la couleur ciblée.


Luminosité

Cliquez sur **Luminosité** pour régler la luminosité des couleurs. Pour chacune des huit couleurs affichées, vous pouvez régler l'aspect clair ou sombre de la couleur spécifique.

Vous pouvez également utiliser l'outil  pour cibler les réglages sur une couleur spécifique dans la photo. Pour ce faire, cliquez sur  pour activer l'outil, puis cliquez et (tout en maintenant le bouton de la souris appuyée) faites glisser la souris sur la couleur. Faites glisser la souris vers le haut pour augmenter la luminosité de la couleur, ou faites-la glisser vers le bas pour diminuer, ce qui rend la couleur plus foncée.

Couleur


Vous pouvez également ajuster la nuance, la saturation et la luminosité d'une couleur spécifique à l'aide la palette de couleurs. Cliquez sur **Couleur** pour afficher la palette de couleurs et les curseurs disponibles.



Pour l'utiliser, sélectionnez une couleur sur la palette, puis utilisez les curseurs pour régler la nuance, la saturation et la luminosité selon les besoins. Voir les descriptions de TSL ci-dessus pour des informations sur les effets de l'utilisation de ces curseurs. Cliquez sur **TSL** pour retourner aux curseurs TSL.

Mélange noir et blanc

Lorsque vous convertissez les photos en noir et blanc dans l'histogramme, cette section est activée, en remplacement de la section TSL/couleur. Dans celle-ci, vous pouvez régler les niveaux de gris ou la luminosité globale de l'image des photos converties.



Pour changer les niveaux de gris, utilisez les curseurs **Luminosité** pour régler la luminosité des couleurs d'origine, qui sont maintenant en noir et blanc.

Vous pouvez également utiliser l'outil  pour cibler les réglages sur une couleur spécifique (nuance de gris) dans la photo. Pour ce faire, cliquez sur  pour activer l'outil, puis cliquez et (tout en maintenant le bouton de la souris appuyée) faites glisser la souris sur la couleur. Faites glisser la souris vers le haut pour augmenter la luminosité de la couleur, ou faites-la glisser vers le bas pour diminuer.

Ton fractionné

Dans la section Ton fractionné* du panneau de réglage, vous pouvez produire des effets créatifs sur vos photos, tels que l'effet photographique Lomo. Vous pouvez également ajouter de la couleur aux photos monochromes ou aux photos que vous avez converties en noir et blanc.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Utilisez les contrôles de Ton fractionné sur une photo sélectionnée, comme suit :

Tons clairs

Utilisez les curseurs pour ajuster la nuance et la saturation des tons clairs, ou les zones les plus claires d'une photo sélectionnée.

- **Nuance** : utilisez ce curseur pour régler la nuance ou la couleur des tons clairs dans la photo. Vous pouvez également cliquer sur  et utilisez la pipette pour sélectionner la couleur précise (à la fois nuance et saturation) que vous voulez utiliser dans les tons clairs de la photo.
- **Saturation** : utiliser ce curseur pour régler la saturation de la couleur utilisée, ou

sa quantité/force. Faire glisser le curseur à droite fait rend la photo plus saturée, alors que le faire glisser à gauche la rend moins saturée.

Balance

- utilisez le curseur **Balance** pour régler la balance entre l'effet de ton fractionnée appliqué sur les tons clairs et les tons foncés dans la photo. Faire glisser le curseur à gauche augment l'influence des curseurs **Tons foncés** sur la photo, le faire glisser à droite augment l'influence des curseurs **Tons clairs**. Réglez la valeur du curseur **Balance** sur 0 si vous voulez que les effets sur les tons clairs et les tons foncés soient appliqués de manière égale.

Tons foncés

Utilisez les curseurs pour ajuster la nuance et la saturation des tons foncés, ou les zones les plus foncées d'une photo sélectionnée.


- **Nuance** : utilisez ce curseur pour régler la nuance ou la couleur des tons foncés dans la photo. Vous pouvez également cliquer sur  et utilisez la pipette pour sélectionner la couleur précise (à la fois nuance et saturation) que vous voulez utiliser dans les tons foncés de la photo.
- **Saturation** : utiliser ce curseur pour régler la saturation de la couleur utilisée, ou sa quantité/force. Faire glisser le curseur à droite fait rend la photo plus saturée, alors que le faire glisser à gauche la rend moins saturée.

Détail

Vous pouvez régler la netteté d'une photo dans la section Détail. La netteté est appliquée aux contours d'une photo pour accentuer les détails de la photo, si possible.

Loupe

Vous pouvez utiliser la Loupe pour obtenir une meilleure vue de la netteté appliquée sur une zone particulière de la photo. Pour modifier la zone qui est agrandie, cliquez simplement dans la Loupe et faites glisser votre souris pour changer la zone agrandie.



Si la zone que vous voulez agrandir se trouve dans une zone totalement différente de la photo, il est plus rapide de modifier la zone agrandie dans la loupe en cliquant sur . Puis cliquez sur la zone de la photo que vous souhaitez agrandir.

Ajuster la netteté

Pour régler la netteté de la photo, utilisez les curseurs disponibles comme suit :

- **Gain** : utilisez ce curseur pour régler le gain de la netteté appliquée à la photo.
- **Rayon** : utilisez le curseur pour ajuster le rayon ou la plage de la netteté appliquée aux contours de la photo.



Remarque : pour voir le masque de rayon, assurez-vous que **Afficher les zones affectées** est sélectionné. Lorsque c'est activé, faire glisser le curseur vous permet de voir la plage appliquée de netteté.

- **Masque contour** : utilisez le curseur pour appliquer un masque sur les contours détectés dans la photo. Une fois un masque appliqué, CyberLink PhotoDirector n'applique la netteté que dans les zones masquées, ce qui laisse intact les zones limitrophes.



Remarque : pour voir le masque de contour, assurez-vous que **Afficher les zones affectées** est sélectionné. Lorsque c'est activé, faire glisser le curseur vous permet de voir les contours détectés dans la photo.

Réduction du bruit

Appliquer la netteté et autres réglages peut entraîner un bruit de l'image apparaissant sur les photos qui en résultent. Cliquez sur le bouton  pour appliquer le débruitage automatique sur une photo sélectionnée. Puis utilisez les curseurs ci-dessous pour réduire encore plus le bruit de l'image au besoin :

- **Luminance** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la luminosité de la couleur, en réduisant les taches gris-clair indésirables dans une photo qui causent un bruit de luminance.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de luminance d'une photo.
- **Texture** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer la texture dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de luminance d'une photo.
- **Couleur** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la saturation globale des couleurs, en réduisant les taches de couleur indésirables dans une photo qui causent un bruit de couleur.

- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de couleur d'une photo.

Correction de l'objectif

Dans la section Correction* de l'objectif du panneau de réglage, vous pouvez utiliser Correction de l'objectif auto pour corriger les photos déformées, ou tout simplement corriger manuellement si elles ont un effet de trapèze, une distorsion fisheye, ou un effet de vignettage. Ou vous pouvez ajouter un effet de vignettage personnalisés aux photos si nécessaire.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Correction de l'objectif auto

Si vous trouvez qu'un bon nombre des photos que vous avez prises avec votre appareil photo apparaissent déformées, vous pourriez être en mesure d'utiliser la fonction Correction de l'objectif auto pour les corriger si un correctif pour le modèle et l'objectif de l'appareil photo est disponible.

Pour utiliser la Correction de l'objectif auto sur une photo, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez corriger dans le panneau du navigateur de photos, puis sélectionnez **Activer la correction**.
2. Par défaut, CyberLink PhotoDirector lira les métadonnées de la photo, sélectionnera automatiquement les listes déroulantes pour vous, puis corrigera la photo.



Remarque : Si une des listes déroulantes a une valeur **Aucun** value, il n'y a pas de profil de correction disponible pour cet objectif. Voir [Télécharger des profils d'objectifs depuis DirectorZone](#) pour des informations sur comment trouver le profil d'objectif pour votre appareil photo.

3. Si l'objectif détecté est incorrect, vous pouvez sélectionner manuellement un autre **Fabricant**, **Objectif** ou **Profil** si nécessaire pour corriger la photo.



Remarque : cliquez sur le bouton  pour refaire la détection de l'objectif et annuler les modifications apportées aux listes déroulantes.

Télécharger des profils d'objectifs depuis DirectorZone

Si l'objectif et le profil de votre appareil photo ne sont pas disponibles dans CyberLink PhotoDirector vous pouvez cliquer sur le bouton  pour télécharger

d'autres profils d'objectifs depuis DirectorZone.

Une fois téléchargé, cliquez sur le bouton  pour l'importer puis cliquez sur  pour actualiser le profil. CyberLink PhotoDirector devrait détecter automatiquement le profil importé, puis corriger la photo sélectionnée.

Trapèze

La section de trapèze vous permet de corriger la perspective de vos photos. Utilisez les curseurs disponibles si le sujet dans une photo apparaît décalé car il a été pris à un angle incorrect.

Utilisez les curseurs pour corriger la perspective comme suit :

- **Vertical** : utilisez le curseur pour régler la perspective verticale dans la photo. Ce curseur permet de corriger les photos qui ont été prises sous un angle supérieur ou inférieur, par exemple si l'appareil photo est incliné vers le haut ou le bas.
- **Horizontal** : utilisez le curseur pour régler la perspective horizontale dans la photo. Ce curseur permet de corriger les photos qui ont été prises sous un angle droit ou gauche du sujet visé.

Distorsion fisheye

La section de distorsion fisheye permet de corriger les photos qui semblent déformées. Faire glisser le curseur **Distorsion** vers la droite redresse les lignes qui se courbent en s'éloignant du centre, et corrige les distorsions en barillet. Faire glisser le curseur vers la gauche redresse les lignes qui se courbent vers le centre, et corrige les distorsions en coussinet dans les photos.

Aberration chromatique

La section d'aberration chromatique aide à éliminer les distorsions des couleurs, ou franges, le long des limites qui séparent les couleurs sombres et claires sur les photos. Ces franges sont produites quand l'objectif d'un appareil photo ne met pas correctement au point toutes les couleurs à ces limites.

Utilisez les curseurs pour corriger l'aberration chromatique comme suit :

- **Bleu/Jaune** : faites glisser le curseur à gauche pour supprimer les franges de couleurs qui sont proches du bleu. Faites le glisser à droite pour supprimer les franges de couleurs qui sont proches du jaune.

- **Rouge/Cyan** : faites glisser le curseur à gauche pour supprimer les franges de couleurs qui sont proches du rouge. Faites le glisser à droite pour supprimer les franges de couleurs qui sont proches du cyan.

Suppression du vignettage

Utilisez les curseurs ci-dessous pour supprimer un effet de vignettage indésirable sur les photos qui a été causé par un objectif d'appareil photo ou l'environnement d'éclairage :

- **Gain** : utilisez ce curseur pour régler le niveau de suppression du vignettage sur la photo.
- **Milieu** : faites glisser le curseur du milieu vers la gauche pour augmenter la taille de la zone (vers le centre de la photo) où la suppression du vignettage est appliquée. Faites glisser vers la droite pour diminuer la taille, vers les coins.

Effet de vignettage

Vous pouvez ajouter des effets de vignettage personnalisés aux photos dans CyberLink PhotoDirector.



Remarque : les curseurs de l'effet de vignettage suppriment également l'effet de vignettage indésirable sur les photos, cependant, le degré d'application est plus grand.

- **Ombre** : utilisez ce curseur pour régler l'ombre de l'effet de vignettage. Faire glisser le curseur vers la gauche assombrit les coins de la photo vers le noir, alors que le faire glisser à droite les éclaircit vers le blanc.
- **Taille** : utilisez ce curseur pour régler la taille de l'effet de vignettage. Faire glisser le curseur vers la gauche augmente la taille de l'effet de vignettage, fermant en un cercle au centre de la photo.
- **Arrondi** : utilisez ce curseur pour régler la forme globale de l'effet de vignettage.
- **Contour progressif** : utilisez ce curseur pour régler la netteté du contour de l'effet de vignettage. Faites glisser le curseur vers la gauche rend le contour moucheté, alors que vers la droite utilise plus un dégradé.

Copier les réglages

Lorsque vous avez fini d'appliquer les réglages à une photo, vous pouvez copier tous les réglages que vous avez faits et les appliquer à d'autres photos en les collant. Ceci

est utile si vous avez pris plusieurs photos dans le même environnement d'éclairage et vous devez appliquer des réglages similaires.


Pour copier et appliquer les réglages à d'autres photos dans la bibliothèque, procédez comme suit :

1. Au bas du panneau de réglage, cliquez sur **Copier**.
2. Dans la fenêtre Copie de réglage, cochez ou décochez les types de réglage au besoin. Cela vous permet de personnaliser le réglage copié si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **Copier**.
4. Dans le panneau du navigateur de photos, recherchez et sélectionnez toutes les photos auxquelles vous souhaitez appliquer les réglages.
5. Cliquez sur le bouton **Coller** au bas du panneau de réglage pour appliquer les réglages pour les photos sélectionnées.

Utiliser les réglages prédéfinis

Les réglages prédéfinis sont un ensemble enregistré des réglages que vous pouvez appliquer à vos photos. Vous pouvez également télécharger et importer des prédéfinis créés par d'autres utilisateurs, ou enregistrer vos propres prédéfinis pour les utiliser sur d'autres photos ou de les partager en les transférant sur DirectorZone.

Cliquez sur l'onglet **Prédéfinis** pour afficher les réglages prédéfinis disponibles.



Télécharger les prédéfinis depuis DirectorZone

CyberLink PhotoDirector vous fournit des réglages prédéfinis personnalisés que vous pouvez utiliser sur vos photos. Sur l'onglet Prédéfinis, ces réglages prédéfinis par défaut sont disponibles dans la section Prédéfinis par défaut.

Pour télécharger des réglages prédéfinis supplémentaires depuis DirectorZone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur . CyberLink PhotoDirector lance DirectorZone dans votre navigateur Web par défaut.
2. Vous devez d'abord vous connecter à DirectorZone pour télécharger des modèles. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien **Inscription** en haut de la page pour en obtenir un gratuitement.
3. Sélectionnez l'onglet **PhotoDirector** pour afficher tous les réglages prédéfinis disponibles que vous pouvez télécharger.
4. Trouvez un prédéfini que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur le lien **Télécharger** au-dessous.
5. Cliquez sur **Télécharger** à nouveau.
6. Téléchargez la vidéo sur votre ordinateur. Trouver l'emplacement sur votre ordinateur où vous avez enregistré le fichier de prédéfini .pdadj, puis double-cliquez dessus pour l'installer dans la fenêtre Prédéfinis.

Mes prédéfinis DirectorZone

Dans la fenêtre Mon DirectorZone vous pouvez facilement télécharger vos prédéfinis personnalisés que vous avez précédemment transférés sur DirectorZone. Vous pouvez également accéder et télécharger les prédéfinis depuis votre historique de téléchargement de DirectorZone et aussi vos prédéfinis favoris.

Pour télécharger des prédéfinis depuis Mon DirectorZone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  sur l'onglet Prédéfinis.
2. Cliquez sur l'onglet **Mon DirectorZone**.
3. Filtrez les prédéfinis par **Mes transferts**, **Historique du téléchargement** ou **Mes favoris**, ou entrez un mot-clé dans le champ de recherche fourni.
4. Sélectionnez tous les prédéfinis que vous voulez télécharger.

5. Cliquez sur **Télécharger** pour les télécharger sur votre ordinateur et les importer dans la bibliothèque des prédéfinis.



*Remarque : les prédéfinis que vous téléchargez sont disponibles dans la section **Prédéfinis téléchargés** de l'onglet **Prédéfinis**.*

Télécharger les prédéfinis depuis CyberLink Cloud

Si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez télécharger les prédéfinis que vous avez précédemment sauvegardés dans CyberLink Cloud. Une fois téléchargés, ces prédéfinis sont stockés dans le dossier de téléchargement spécifiés dans les [Préférences de CyberLink Cloud](#), et importés dans la bibliothèque des prédéfinis sur l'onglet Prédéfinis.

Pour télécharger les prédéfinis depuis CyberLink Cloud, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  sur l'onglet Prédéfinis.
2. Cliquez sur l'onglet **Mon CyberLink Cloud**.
3. Filtrez les prédéfinis en sélectionnant une collection dans le menu déroulant, ou entrez un mot-clé dans le champ de recherche fourni.
4. Sélectionnez tous les prédéfinis que vous voulez télécharger.
5. Cliquez sur **Télécharger** pour les télécharger sur votre ordinateur et les importer dans la bibliothèque des prédéfinis.



*Remarque : les prédéfinis que vous téléchargez sont disponibles dans la section **Prédéfinis téléchargés** de l'onglet **Prédéfinis**.*

Enregistrer les prédéfinis personnalisés

Vous pouvez enregistrer tous les réglages que vous avez faits sur une photo dans un prédéfini personnalisé, de sorte que vous pouvez les utiliser sur d'autres photos.

Pour enregistrer un réglage prédéfini personnalisé, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  quand vous êtes sur l'onglet Prédéfinis, ou au bas de l'onglet **Manuel**, cliquez sur **Enregistrer**.
2. Dans la fenêtre Nouveau prédéfini, entrez les informations suivantes :
 - **Nom** : entrez un nom personnalisé pour le nouveau prédéfini.
 - **Enregistrer dans** : sélectionnez sur l'onglet Prédéfinis le dossier de prédéfinis

dans lequel vous souhaitez enregistrer le prédéfini. Sélectionnez **Nouveau dossier** si vous souhaitez enregistrer le prédéfini personnalisé dans un nouveau dossier.

3. Cochez ou décochez les types de réglage au besoin. Cela vous permet de personnaliser le réglage si nécessaire.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



Remarque : avant d'enregistrer le prédéfini, cliquez sur le bouton **Transférer** si vous voulez le transférer sur DirectorZone ou les sauvegarder sur CyberLink Cloud. Voir [Transférer et sauvegarder les prédéfinis](#) pour plus d'informations sur le transfert des prédéfinis.

Appliquer les prédéfinis sur les photos

Vous pouvez appliquer un des réglages prédéfinis dans la fenêtre Prédéfinis sur les photos dans votre bibliothèque.

Pour appliquer les réglages prédéfinis sur les photos, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les photos auxquelles vous souhaitez appliquer des prédéfinis dans le panneau du navigateur de photos, puis cliquez sur l'onglet **Prédéfinis**.
2. Passez votre souris sur chaque prédéfini disponible pour un aperçu de la photo actuelle avec le réglage appliqué.
3. Cliquez sur le réglage prédéfini que vous souhaitez utiliser pour l'appliquer.

Transférer et sauvegarder les prédéfinis

Vous pouvez partager vos prédéfinis personnalisés avec d'autres utilisateurs de CyberLink PhotoDirector en les transférant sur DirectorZone. Si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sauvegarder vos prédéfinis personnalisés en les stockant sur CyberLink Cloud.

Pour partager et sauvegarder vos prédéfinis, procédez comme suit :

1. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Dans la fenêtre Nouveau prédéfini, entrez un nom pour le prédéfini personnalisé, puis cliquez sur **Transférer**.
 - sélectionnez le prédéfini dans la section **Mes prédéfinis créés** de l'onglet Prédéfinis, puis cliquez sur .
 - cliquez-droit le prédéfini dans la section **Mes prédéfinis créés** de l'onglet Prédéfinis, puis cliquez sur **Transférer sur DirectorZone/CyberLink Cloud**.
2. Dans la fenêtre de transfert, entrez les informations suivantes :

- **Destination** : sélectionnez où vous voulez transférer le prédéfini.
- **Nom du prédéfini** : nom du prédéfini comme il sera affiché une fois transféré.
- **Ce prédéfini appartient à quel style** : sélectionnez le style ou la catégorie pour le prédéfini.
- **Description** : entrez une courte description de votre prédéfini.
- **Collection** : entrez le nom de la collection à laquelle vous voulez ajouter le prédéfini.
- **Balises** : entrez des balises mots-clés de recherche qui aideront les utilisateurs à trouver le prédéfini lors de la recherche.



Remarque : séparez chaque balise que vous entrez par un espace. Si vous voulez utiliser deux mots comme balise, encadrez-les simplement par des guillemets, par exemple, "soleil couchant".

3. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



Remarque : si vous n'êtes pas connecté à DirectorZone, vous devrez d'abord vous connecter pour continuer.

4. Confirmez l'avertissement de copyright, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer avec le transfert.
5. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre de transfert.

Exporter/Importer les prédéfinis

Vous pouvez exporter vos réglages prédéfinis pour les importer et les utiliser sur un autre ordinateur. Pour exporter un réglage prédéfini, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur un prédéfini, puis sélectionnez **Exporter**.
2. Entrez un nom de fichier pour le prédéfini, puis sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez l'exporter.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. CyberLink PhotoDirector enregistrer le prédéfini au format de fichier .pdadj.

Pour importer un réglage prédéfini, procédez comme suit :



Remarque : vous pouvez uniquement importer des réglages prédéfinis au format de fichier .pdadj avec cette méthode d'importation. Si vous essayez d'importer un réglage prédéfini dans au format .pdadj que vous avez téléchargé depuis DirectorZone, il suffit de double-cliquer dessus.

1. Dans la section Prédéfinis téléchargés ou Mes prédéfinis créés, cliquez sur  et sélectionnez **Importer**.

2. Accédez à l'emplacement du fichier de prédéfini, puis sélectionnez **Ouvrir** pour terminer l'importation.

Afficher l'historique

Cliquez sur le bouton  au-dessous la visionneuse de photos pour afficher un historique de tous les réglages et modifications apportés à la photo sélectionnée dans CyberLink PhotoDirector.



Passez votre souris sur un élément dans l'historique pour afficher dans la miniature ce à quoi la photo ce qui ressemblait à ce moment dans l'historique.

Si nécessaire, sélectionnez un élément pour retourner la photo à ce réglage ou cette modification. Cliquez sur **Appliquer** pour fermer la fenêtre Historique.

Activer/désactiver les réglages

Vous pouvez désactiver un groupe de réglages appliqués à une photo instantanément. Cela vous permet de réinitialiser ce seul type de réglages, au lieu de réinitialiser tous les réglages en cliquant sur **Réinitialiser**.

Pour ce faire, il suffit de décocher la case associée aux réglages appliqués.



À tout moment, vous pouvez réactiver les réglages en cochant à nouveau la case.



Remarque : vous pouvez également cliquer sur le bouton  si vous souhaitez réinitialiser un groupe de réglages aux valeurs par défaut.

Chapitre 6:

Modifications

Ce chapitre décrit toutes ses fonctions disponibles dans le module Modifier. Dans ce module, vous pouvez utiliser les outils Embellisseur de personne pour retoucher les personnes dans vos photos, appliquer des effets à vos photos, supprimer des objets et des arrière-plans, fusionner des photos pour créer des panoramas ou des photos HDR réelles, ajouter des cadres, des filigranes, et plus encore.

Cliquez sur le bouton **Modifier** pour commencer à modifier vos photos. Les modifications que vous faites ne sont **pas** auto-appliquées au fichier de la photo d'origine. Lorsque vous accédez au module Modifier, CyberLink PhotoDirector crée une copie virtuelle de la photo, puis applique les réglages que vous avez précédemment apportés à cette copie pour plus de modifications transparentes.

Pour appliquer les modifications, vous devez soit cliquer sur le bouton **Enregistrer en** dans la fenêtre, exporter la photo sous forme de nouvelle photo, ou la partager/imprimer. Voir [Le processus d'exportation des photos](#) pour plus d'informations sur comment exporter les photos qui ont été modifiées.

À tout moment pendant le processus de modification :

- Cliquez sur  pour un aperçu rapide de la photo d'origine.
- Cliquez sur  pour afficher un journal des modifications apportées sur une photo dans l'Historique. Voir [Afficher l'historique](#) pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Effacer** au bas du panneau de modification pour effacer les modifications les plus récentes faites dans une fenêtre Modifier. Cela n'efface pas toutes les modifications faites dans la fenêtre Modifier.

Embellisseur de personne

Sélectionnez l'option **Embellisseur de personne*** pour retoucher les personnes dans vos photos en blanchissant les dents, éclaircissant les yeux, lissant la peau, enlevant les rides, remodelant les corps, et plus encore.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Pinceau des dents

Utilisez le pinceau des dents pour blanchir les dents dans vos photos. Pour utiliser le pinceau des dents, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Pinceau des dents** pour ouvrir le panneau.
2. Assurez-vous que  est sélectionné.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du blanchiment appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le blanchiment appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
4. Cliquez et faites glisser sur les dents dans la photo pour appliquer un coup de pinceau.



Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Embellisseur des yeux

Utilisez les pinceaux de l'Embellisseur des yeux pour éclaircir les yeux dans vos photos ou assombrir les cils, les sourcils ou autres parties de l'œil.

Pinceau du blanc des yeux

Pour utiliser le pinceau du blanc des yeux, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Embellisseur des yeux** pour ouvrir le panneau.
2. Assurez-vous que  est sélectionné.

3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du blanchiment appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le blanchiment appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
4. Cliquez et faites glisser sur la partie blanche des yeux dans la photo pour appliquer les coups de pinceau.



Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Pinceau des cils/sourcils

Pour utiliser le pinceau des cils/sourcils, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Embellisseur des yeux** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur  pour sélectionner le pinceau des cils/sourcils.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité de l'assombrissement appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter l'assombrissement appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink

PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.

4. Cliquez et faites glisser sur les zones de la photo que vous voulez assombrir pour appliquer les coups de pinceau.



Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Lisseur de la peau

Utilisez l'option Lisseur de la peau pour lisser la peau sur les visages dans vos photos. Pour utiliser le pinceau Lisseur de la peau, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Lisseur de la peau** pour ouvrir le panneau.
2. Assurez-vous que  est sélectionné.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du lissage appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le lissage appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
4. Sélectionnez l'option **Affinage détaillé** pour activer les deux curseurs suivants pour ajuster la quantité de lissage et régler/récupérer les détails.
 - **Lissage** : utilisez ce curseur pour régler le gain du lissage appliqué aux zones couvertes par le pinceau sur la photo.
 - **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus en lissant les zones du visage.
5. Cliquez et faites glisser sur la zone de peau que vous voulez lisser pour appliquer les coups de pinceau.



Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

- Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Ton de peau

La fonction Ton de peau* vous permet de retoucher seulement la couleur de la peau dans vos photos. Pour utiliser le ton de peau, procédez comme suit :



Remarque : * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

- Cliquez sur **Ton de peau** pour ouvrir le panneau.
- Assurez-vous que  est sélectionné, puis sélectionnez une zone de la peau. CyberLink PhotoDirector détectera la peau et couvrira toutes les zones qui ne sont pas la peau avec un masque. Vous pouvez afficher les zones masquées dans la fenêtre d'aperçu du masque.



Remarque : la peau est indiquée par une couleur peau dans la fenêtre d'aperçu du masque. Les zones en blanc sont les zones où les modifications du ton de peau ne sont pas appliquées.

- Si nécessaire, vous pouvez utiliser le curseur **Tolérance** pour régler la zone masquée. Faire glisser le curseur à gauche réduira la taille du masque, alors que le faire glisser à droite l'agrandira.
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser les outils d'affinage pour régler la zone masquée comme suit :



Remarque : pour aider à utiliser les outils d'affinage, sélectionnez l'option **Afficher le masque sur la visionneuse** pour afficher le masque sur votre photo dans votre fenêtre d'aperçu.

-  - utilisez l'outil nettoyeur pour ajouter aux zones blanches de la photo qui ne devraient pas être modifiées. Par exemple, les dents ou les vêtements de couleur claire, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas de la peau.
-  - utilisez l'outil de récupération pour supprimer les zones blanches pour exposer la peau qui ne devrait pas être couverte.
- Taille :** faites glisser le curseur pour modifier la taille du pinceau de l'outil d'affinage.
- Contour progressif :** utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink

PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.

- **Adapter aux contours** : sélectionnez cette option pour limiter les zones appliquées de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
5. Sélectionnez une couleur à utiliser comme fond de teint pour le nouveau ton de peau. Cliquez sur  si vous voulez personnaliser la couleur du fond de teint en utilisant le sélecteur de couleurs.
 6. Utilisez les curseurs pour affiner la couleur de peau comme suit :
 - **Force** : utilisez ce curseur pour régler la quantité de couleur appliquée.
 - **Chaleur** : utilisez ce curseur pour régler la chaleur de la couleur de peau. Le faire glisser à gauche applique une température plus froide, alors que le faire glisser à gauche la rend plus chaude.
 - **Teinte** : utilisez ce curseur pour régler la teinte de la couleur appliquée.
 7. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Suppression des rides

L'option Suppression des rides peut éliminer les rides sur les visages dans vos photos. Pour utiliser le pinceau de suppression des rides, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Suppression des rides** pour ouvrir le panneau.
2. Assurez-vous que  est sélectionné.
3. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille de l'outil de sélection.
4. Marquez les zones du visage qui contiennent les rides que vous voulez supprimer. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur plusieurs zones.
5. Quand que vous avez fini, cliquez sur **Terminé**.
6. Cliquez sur la zone marquée puis faire la glisser vers une zone du visage qui est plus lisse, c.-à-d. qui n'a pas de rides.
7. Utilisez le curseur **Taille** pour régler la taille et l'apparence de la zone qui couvre les rides.
8. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
9. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Modeleur du corps

L'option Modeleur du corps vous permet de remodeler facilement les personnes et les objets dans vos photos. Lorsque vous accédez à la fenêtre Modeleur du corps, vous pouvez choisir entre l'outil de distorsion, l'outil maille, et l'outil maille manuelle.

Outil de distorsion

L'outil de distorsion permet de déformer des zones d'une photo, en changeant la forme des objets qu'elles contiennent.

Pour utiliser l'outil de distorsion pour déformer les objets, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Modeleur du corps** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur l'onglet .



Remarque : avant de commencer à utiliser l'outil de déformation, vous pouvez cliquer sur  pour activer et utiliser le pinceau d'ajout de protection. Utilisez-le pour passer sur les zones de la photo que vous voulez protéger, ou lorsque les outils de déformation n'auront aucun effet. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau, puis cliquez sur les zones que vous voulez protéger. Sélectionnez l'option **Afficher le masque** pour voir la zone couverte par le pinceau. Cliquez sur le bouton  pour effacer les zones éventuelles que vous ne voulez pas protéger.

3. Cliquez sur le bouton  puis faites glisser la souris sur la photo pour déformer les zones en faisant glisser les pixels environnants dans la direction de son déplacement. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille de la zone qui est déformée. Utilisez le curseur **Force** pour changer la quantité de distorsion appliquée en faisant glisser la souris.
4. Cliquez sur le bouton  puis faites glisser la souris sur la photo pour to faire plisser les zones, ou les faire sembler s'enfoncer. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille de la zone qui est déformée. Utilisez le curseur **Force** pour changer la quantité de distorsion appliquée en faisant glisser la souris sur la photo.
5. Cliquez sur le bouton  puis faites glisser la souris sur la photo pour to faire gonfler les zones, ou les faire sembler bomber. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille de la zone qui est déformée. Utilisez le curseur **Force** pour changer la quantité de distorsion appliquée en faisant glisser la souris sur la photo.
6. Si vous voulez supprimer des parties des zones déformées que vous avez

appliquées sur une photo, vous pouvez utiliser le pinceau de récupération pour les supprimer. Pour ce faire, cliquez sur le bouton  puis passez le pinceau sur les zones que vous voulez récupérer (dont vous voulez supprimer la distorsion). Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau de récupération. Utilisez le curseur **Force** pour changer la quantité de récupération appliquée en faisant glisser la souris sur la photo.

7. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
8. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Outils maille

L'outil maille permet d'utiliser les curseurs pour créer une grille de maille que vous utilisez pour remodeler les objets.

Pour utiliser l'outil maille pour remodeler les objets, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Modeleur du corps** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur l'onglet .
3. Utilisez le curseur **Lignes** pour définir le nombre de lignes dans la grille de maille.
4. Utilisez le curseur **Colonnes** pour définir le nombre de colonnes dans la grille de maille.
5. Cliquez et faites glisser un point de contrôle (le carré qui apparaît là où chaque ligne et colonne se croisent), puis faites-le glisser vers une nouvelle position pour remodeler l'objet au besoin.



Remarque : vous pouvez réinitialiser un point de contrôle de retour à sa position initiale en double-cliquant dessus.

6. Continuez à cliquer et faire glisser les points de contrôles jusqu'à ce que l'objet devienne la forme désirée.



Remarque : si nécessaire, désélectionnez l'option **Afficher la maille pour un aperçu de la photo avec la grille de maille masquée de la vue**.

7. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.

8. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Outil Maille manuelle

L'outil maille manuelle permet d'ajouter manuellement les points de contrôle, en créant une grille de maille personnalisée que vous pouvez utiliser pour remodeler les objets.

Pour utiliser l'outil maille manuelle pour remodeler les objets, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Modeleur du corps** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur l'onglet .
3. Assurez-vous que  est sélectionné.
4. Cliquez sur la photo pour ajouter les points de contrôle nécessaires. Continuez ce processus jusqu'à avoir ajouté tous les points de contrôle nécessaires dont vous pensez avoir besoin pour remodeler l'objet. Notez que CyberLink PhotoDirector ajoute aussi automatiquement des points de contrôle là où les lignes de la grille de maille se croisent.



Remarque : pour supprimer un point de contrôle, il suffit de cliquer-droit dessus.

5. Cliquez sur un point de contrôle et faites-le glisser vers une nouvelle position pour remodeler l'objet au besoin.



Remarque : vous pouvez réinitialiser un point de contrôle de retour à sa position initiale en double-cliquant dessus.

6. Continuez à cliquer et faire glisser les points de contrôles jusqu'à ce que l'objet devienne la forme désirée.



Remarque : si nécessaire, désélectionnez l'option **Afficher la maille pour un aperçu de la photo avec la maille masquée de la vue**.

7. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
8. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Effets photo

Dans la section Effets photo* vous pouvez appliquer des effets d'affichage et de couleur à vos photos, y compris noir et blanc, sépia, teinte, et aussi appliquer un effet de flou.



Remarque : *Vous ne pouvez appliquer qu'un effet à chaque photo.*

Pour appliquer un effet photo, procédez comme suit :



Remarque : *Une fois que vous avez appliqué un effet, vous pouvez utiliser le Nettoyeur de région pour supprimer des parties de l'effet de la photo. Voir [Utiliser le Nettoyeur de région pour plus d'informations](#).*

1. Cliquez sur **Effets** pour ouvrir le panneau.
2. Sélectionnez l'un des effets suivants :
 - **Noir et blanc** : change les photos couleur en photos en noir et blanc.
 - **Sépia** : applique une nuance brun-gris foncé qui ressemble à l'effet de vieillissement de photographies anciennes. Utilisez le curseur **Gain** pour régler le niveau de l'effet appliqué.
 - **Teinte** : l'effet teinte permet de sélectionner une couleur dans toute une photo. Cliquez sur le bouton **Couleur** pour choisir la couleur souhaitée, puis utilisez le curseur pour régler son **Intensité**.
 - **Flou** : ajoute un effet de flou artistique à votre photo. Utilisez le curseur **Degré de flou** pour régler la quantité de flou appliquée.
 - **Grain*** : donne à vos photos un effet d'apparence granuleux ou grossier. Utilisez le curseur **Gain** pour régler le niveau de l'effet appliqué.
3. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.



Remarque : ** fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.*

Utiliser le Nettoyeur de région

Après que vous avez appliqué un effet à une photo, vous pouvez utiliser le Nettoyeur de région pour retourner certaines parties de la photo au réglage ou à la couleur d'origine. Ainsi, vous effacez l'effet appliqué de la photo.

Pour utiliser le Nettoyeur de région sur un effet appliqué, procédez comme suit :

1. Après avoir appliqué un effet à une photo, cliquez sur  pour activer le Nettoyeur de région.
2. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone du Nettoyeur de région.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone nettoyée et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du Nettoyeur de région.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le nettoyage appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
3. Cliquez et faites glisser sur les régions de la photo que vous voulez nettoyer pour appliquer les coups de pinceau.



Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

4. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Suppression d'objet

Dans la section Suppression d'objet*, vous pouvez dissimuler des objets dans les photos en clonant une zone en utilisant la correction dynamique, ou utilisez la suppression intelligente pour supprimer complètement les objets, en remplaçant les pixels avec les pixels voisins.



Remarque : * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Correction dynamique

Dans la section Correction dynamique vous pouvez dissimuler des objets dans les photos en clonant une zone et l'utiliser comme un masque pour couvrir la partie souhaitée de la photo.

Pour couvrir un objet dans une photo, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Correction dynamique** pour ouvrir le panneau.
2. Assurez-vous que  est sélectionné.
3. Cliquez et maintenez appuyé le bouton gauche de la souris, puis dessinez un contour autour de l'objet que vous souhaitez supprimer de la photo. Lorsque que vous avez fini de dessiner le contour, relâchez le bouton de la souris.
4. Cliquez sur la zone délimitée, puis faire la glisser vers une partie de la photo pour l'utiliser pour masquer l'objet.



Remarque : CyberLink PhotoDirector utilise la couleur des pixels environnants, pas nécessairement la zone clonée, pour couvrir l'objet et mieux le fonder dans l'arrière-plan.

5. Utilisez le curseur **Taille** pour régler la taille et l'apparence de la zone qui couvre l'objet.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
8. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Suppression intelligente

Utilisez l'option Suppression intelligente pour supprimer des objets dans vos photos. En utilisant les outils sélection manuelle et dessinateur de ligne, vous sélectionnez les pixels qui composent l'objet que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous cliquez sur Appliquer, CyberLink PhotoDirector supprime les pixels indésirables, puis les remplace par des pixels environnants pour essentiellement faire disparaître l'objet.

Pour supprimer des objets dans une photo en utilisant le suppression intelligente, procédez comme suit :



Remarque : lors de l'utilisation du suppression intelligente, vous pouvez utiliser à la fois le pinceau de sélection manuelle et le dessinateur de ligne pour sélectionner l'objet que vous voulez supprimer de la photo.

1. Cliquez sur **Suppression intelligente** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur l'onglet  pour utiliser l'outil de sélection manuelle pour sélectionner l'objet que vous voulez supprimer. L'outil de sélection manuelle permet de sélectionner les pixels que vous souhaitez supprimer avec un pinceau. Utilisez l'outil de sélection manuelle comme suit :

- Cliquez sur  pour utiliser le pinceau manuel pour sélectionner les pixels que vous voulez supprimer. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau, puis passez le pinceau sur les objets pour sélectionner ses pixels. Continuez ce processus jusqu'à ce que l'objet entier soit sélectionné.



Remarque : *Si des pixels sont sélectionnés qui ne devraient pas l'être, cliquez sur le bouton  puis passez le pinceau sur ces zones pour les désélectionner. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Alt sur votre clavier pour passer rapidement à la gomme et désélectionner les zones.*

3. Cliquez sur l'onglet  pour utiliser l'outil dessinateur de ligne pour sélectionner l'objet que vous voulez supprimer. Avec l'outil dessinateur de ligne vous dessiner une série de lignes droites pour sélectionner les pixels que vous souhaitez supprimer. Utilisez l'outil dessinateur de ligne comme suit :
 - Cliquez sur  pour activer l'outil pinceau. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la largeur de la ligne. Cliquez sur une zone de l'objet, puis cliquez sur une autre pour créer une ligne qui sélectionne les pixels que vous souhaitez supprimer. Continuez ce processus jusqu'à ce que l'objet entier soit sélectionné. Double-cliquez pour terminer la sélection.



Remarque : *Si des pixels sont sélectionnés qui ne devraient pas l'être, cliquez sur le bouton  puis passez le pinceau sur ces zones pour les désélectionner.*

4. Cliquez sur **Appliquer**. CyberLink PhotoDirector supprimera les pixels sélectionnés et les remplacera avec les pixels environnants pour combler l'écart.



Remarque : *pour les meilleurs résultats, il est parfois nécessaire de sélectionner aussi les pixels autour de l'objet, et toute ombre éventuelle de l'objet dans la photo. Si l'objet n'est pas complètement supprimé, recommencer le processus ci-dessus jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.*

5. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
6. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Extraire ou composer

Dans la section Extraire ou composer* vous pouvez supprimer l'arrière-plan (ou le premier plan) dans une photo, ce qui le rend transparent. Vous pouvez également utiliser l'option Compositeur de photo pour ajouter des logos et autres images sur une photo.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Suppression de l'arrière-plan

Utilisez la fonction Suppression de l'arrière-plan pour supprimer l'arrière-plan (ou le premier plan) d'une photo, et le rendre transparent. Une fois supprimé et la photo enregistrée, cette image est disponible pour utilisation dans le Compositeur de photo.

Pour utiliser les outils Suppression de l'arrière-plan, procédez comme suit :



Remarque : lors de l'utilisation de la suppression de l'arrière-plan, vous pouvez utiliser à la fois le pinceau de sélection magique et le lasso dynamique pour sélectionner la zone de la photo que vous voulez supprimer.

1. Cliquez sur **Suppression de l'arrière-plan** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur l'onglet  pour utiliser l'outil de sélection magique. L'outil de sélection magique permet de mettre en surbrillance les pixels que vous souhaitez sélectionner avec un pinceau. Utilisez les outils de sélection magique comme suit :
 - Cliquez sur  pour utiliser l'outil pinceau. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau puis passez le pinceau sur les contours de la zone que vous voulez sélectionner. Pour sélectionner plus facilement la zone, activez l'option **Intelligent** afin que CyberLink PhotoDirector vous aide en sélectionnant tous les pixels ayant des propriétés similaires lorsque vous passez un coup de pinceau. Continuez à utiliser l'outil pinceau jusqu'à ce que toute la zone souhaitée soit sélectionnée.



Remarque : Si des zones sont sélectionnées qui ne devraient pas l'être, cliquez sur le bouton  puis passez le pinceau sur ces zones pour les désélectionner. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Alt sur votre clavier pour passer rapidement à la gomme et désélectionner les zones.

3. Cliquez sur l'onglet  pour utiliser le lasso dynamique pour sélectionner le premier plan. Avec le lasso dynamique, vous faites glisser votre souris sur le contour de la zone à sélectionner et il bloque automatiquement les pixels sur les contours pour vous. Utilisez lasso dynamique comme suit :
 - Cliquez sur  et utilisez le curseur **Taille du curseur** pour définir la taille de l'outil de sélection. Cliquez sur le contour de la zone puis faites glisser le curseur autour du contour complet de la zone à sélectionner. Quand vous avez fini, double-cliquez pour terminer la sélection.



Remarque : Si nécessaire, vous pouvez cliquer n'importe où sur le contour créé et faire glisser un nœud pour ajuster la zone sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur la ligne pour ajouter un nouveau nœud ou cliquer sur un nœud pour le supprimer.

4. Quand vous avez terminé la sélection de la zone en utilisant l'outil de sélection magique ou le lasso dynamique, sélectionnez une des options suivantes.
 - **Supprimer le premier plan** : sélectionnez cette option si vous souhaitez rendre la zone sélectionnée transparente, ce qui la supprime de la photo.
 - **Supprimer l'arrière-plan** : sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver la zone sélectionnée dans la photo, ce qui rend les parties restantes de la photo transparentes.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour supprimer la zone spécifiée, ce qui la rend transparente.
6. Si vous devez affiner les zones transparentes/extraites, procédez comme suit :
 - Cliquez sur  puis passez le pinceau sur les contours de la zone extraite pour affiner si nécessaire.
 - Si vous avez supprimé le premier plan, cliquez sur  puis passez le pinceau sur la zone du premier plan pour la révéler. Si vous avez supprimé l'arrière-plan, utilisez le pinceau pour couvrir les zones du premier plan qui sont toujours apparentes.
 - Si vous avez supprimé l'arrière-plan, cliquez sur  puis passez le pinceau sur la zone de l'arrière-plan pour la révéler. Si vous avez supprimé le premier plan, utilisez le pinceau pour couvrir les zones de l'arrière-plan qui sont toujours apparentes.



Remarque : Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau sélectionné.

7. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Carte de couleurs** et sélectionnez une couleur pour la partie extraite de la photo. Si vous ne définissez pas de couleur, la partie extraite est transparente dans la nouvelle photo.
8. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo au format PNG.



Remarque : cette image est également enregistrée dans la galerie de suppression de l'arrière-plan et est disponible pour utilisation dans le Compositeur de photo.

9. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Compositeur de photo

Dans la section Compositeur de photo vous pouvez créer une nouvelle photo composite en ajoutant des images au format PNG ou JPG sur une photo existante dans votre bibliothèque.

Pour composer une nouvelle photo, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Compositeur de photo** pour ouvrir le panneau.
2. Sélectionnez la photo dans le panneau de la bibliothèque que vous souhaitez utiliser dans la nouvelle photo.
3. Cliquez sur le bouton  puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Du dossier** : sélectionnez cette option pour importer une image qui est dans un dossier sur le disque dur de votre ordinateur. Naviguez à et sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - **De la galerie de suppression de l'arrière-plan** : sélectionnez cette option pour utiliser une image que vous avez précédemment enregistrée dans la galerie de suppression de l'arrière-plan. Sélectionnez une image dans la galerie, puis cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur l'image ajoutée et faites-la glisser dans l'emplacement requis sur la photo.
5. Cliquez et faites glisser les contours de l'image pour la redimensionner, si nécessaire.
6. Réglez les Paramètres d'image comme suit :
 - **Demi-tour** : si nécessaire, cliquez sur  pour retourner l'image ajoutée horizontalement. Cliquez sur  pour la retourner verticalement.



Remarque : vous pouvez aussi cliquer droit sur l'image ajoutée pour la retourner horizontalement ou verticalement. Si vous voulez annuler toutes les modifications apportées aux paramètres de l'image, cliquez droit dessus puis sélectionnez **Réinit.**

- **Opacité** : utilisez le curseur pour définir la quantité de transparence pour l'image importée.
- **Température** : si nécessaire, ajustez la température de couleur de l'image importée pour qu'elle se fonde avec l'image d'arrière-plan.
- **Teinte** : si nécessaire, ajustez la teinte de la couleur de l'image importée pour qu'elle se fonde avec l'image d'arrière-plan.
- **Exposition** : si nécessaire, ajustez le niveau d'exposition de l'image importée

pour qu'elle se fonde avec l'image d'arrière-plan.

- **Contraste** : si nécessaire, ajustez le contraste de l'image importée pour qu'elle se fonde avec l'image d'arrière-plan.
7. Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter d'autres images à votre photo composite. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
 8. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Fusionner les photos

Dans la section Fusionner les photos vous pouvez créer de vraies photos HDR si vous avez plusieurs photos prises à différentes expositions. Vous pouvez également créer des images panoramiques ou incorporer les meilleurs visages de photos dans une nouvelle photo dans Échange de visage.

Bracketing HDR

Dans la section Bracketing HDR* de la fenêtre Modifier, vous pouvez créer de vraies photos HDR (high dynamic range). Vous pouvez le faire si vous avez plusieurs versions de la même photo qui ont été prises à différentes expositions. C'est ce qu'on appelle bracketing, et est mieux réalisé en prenant au moins trois fois la même photo à différents intervalles d'exposition.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Dans CyberLink PhotoDirector vous pouvez utiliser un maximum de cinq photos dans une photo à bracketing HDR.



Remarque : si vous n'avez qu'une photo et vous voulez lui ajouter un effet HDR, vous pouvez le faire dans le module de réglage. Voir [Effet HDR](#) pour plus d'informations.

Pour créer une photo HDR, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Bracketing HDR** pour ouvrir le panneau.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, double-cliquez sur toutes les photos que vous voulez dans la photo HDR. Vous pouvez également les faire glisser-déplacer dans la fenêtre de la visionneuse de photos.
3. Si nécessaire, sélectionnez quelle photo doit être la photo principale. Cela n'est

nécessaire que si l'une des photos contient du contenu ou des objets spécifiques dont vous voulez vous assurer qu'ils soient dans la photo créée.



Remarque : vous pouvez changer la photo principale à tout moment en cliquant simplement sur la photo dans le panneau du navigateur de photos après que les photos sont fusionnées.

4. Cliquez sur le bouton **Fusionner**. CyberLink PhotoDirector fusionnera les photos sélectionnées ensemble, créant une photo HDR.
5. Si nécessaire, utilisez les options disponibles dans le panneau Modifier pour faire des réglages à la photo HDR. Voir [Régler les photos à bracketing HDR](#) pour plus d'informations.
6. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
7. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Régler les photos à bracketing HDR

Une fois que vous avez fusionné plusieurs photos et créé une photo HDR, vous pouvez la régler comme suit :

- **Supprimer les artefacts fantômes** : si la photo HDR contient des artefacts fantômes, sélectionnez cette option pour les supprimer. CyberLink PhotoDirector sélectionnera automatiquement cette option si cela est nécessaire.
- **Prédéfinis** : Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un prédéfini HDR dans cette liste déroulante au lieu de régler les curseurs. Chaque prédéfini produira une photo HDR à l'apparence différente.

Éclat

Utilisez les curseurs pour régler l'éclat, ou contour en « halo », sur les contours du contraste dans la photo HDR.

- **Force** : utilisez ce curseur pour régler le gain de l'éclat appliqué à la photo.
- **Rayon** : utilisez ce curseur pour régler le rayon de l'éclat, ou le gain de contraste appliqué aux contours dans la photo.
- **Balance** : utilisez le curseur pour régler la balance (là où les réglages de l'éclat sont appliqués) de l'éclat. Déplacer le curseur à droite les applique sur les parties les plus lumineuses (tons clairs) des contours. Le déplacer à gauche les applique sur les parties les plus sombres (tons foncés) des contours.

Contour

Utilisez les curseurs pour régler le contraste entre les contours dans la photo HDR.

- **Force** : utilisez ce curseur pour régler le niveau de détail des contours dans la photo. Le faire glisser à droite révélera plus de détails sur les contours du contraste. Le faire glisser à gauche les rendra flou.
- **Rayon** : utilisez ce curseur pour régler le rayon des contours, ou le gain de contraste appliqué aux contours dans la photo.
- **Balance** : utilisez le curseur pour régler la balance (là où les réglages des contours sont appliqués) des contours. Déplacer le curseur à droite les applique sur les parties les plus lumineuses (tons clairs) des contours. Le déplacer à gauche les applique sur les parties les plus sombres (tons foncés) des contours.

Détail

Utilisez les curseurs pour régler le détail global dans la photo HDR.

- **Luminosité** : utiliser ce curseur pour régler la luminosité de la photo, ou laquelle des photos fusionnées est affichée plus dans la photo HDR.
- **Contraste** : utilisez ce curseur pour régler le contraste entre les photos fusionnées.
- **Tons clairs** : utilisez ce curseur pour régler le détail dans les zones les plus lumineuses de la photo HDR. Faites glisser le curseur à gauche pour assombrir, réduisant le détournement dans les tons clairs. Faites le glisser à droite pour révéler plus de détails dans les tons clairs.
- **Tons foncés** : utilisez ce curseur pour régler le détail dans les zones les plus sombres de la photo HDR. Faites glisser le curseur à gauche pour assombrir et détourner les couleurs sombres. Faites le glisser à droite pour révéler plus de détails dans les tons foncés.

Ton

Utilisez les curseurs pour régler le ton de la photo HDR.

- **Exposition** : utilisez ce curseur pour régler l'exposition globale dans la photo HDR. Une valeur négative assombrit les couleurs dans la photo, tandis qu'une valeur positive les éclaircit.
- **Contraste** : utilisez ce curseur pour régler le contraste global de la photo HDR, ou la différence entre zones claires et sombres.
- **Saturation** : utilisez ce curseur pour régler la saturation de couleur dans la photo HDR. Une valeur négative déplace les couleurs vers le noir et blanc, tandis qu'une valeur positive augmente l'intensité globale des couleurs dans la photo HDR.
- **Vibrance** : utilisez ce curseur pour rendre les couleurs dans la photo HDR plus brillantes et plus vives, en améliorant les couleurs les plus ternes.

Panorama

Vous pouvez créer une image panoramique* en assemblant deux ou plusieurs photos.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le [tableau de versions sur notre site Web](#) pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Pour créer une image panoramique, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Panorama** pour ouvrir le panneau.

2. Dans le panneau du navigateur de photos, double-cliquez sur toutes les photos que vous voulez dans l'image panoramique. Vous pouvez également les faire glisser-déplacer dans la fenêtre de la visionneuse de photos.
3. Une fois que vous avez ajouté toutes les photos désirées dans l'image panoramique, cliquez sur le bouton **Fusionner** pour la créer.
4. Lorsque la fusion est terminée, réglez la position et la taille de la zone de recadrage pour créer l'image panoramique désirée.



Remarque : par défaut, CyberLink PhotoDirector n'inclut aucune zone noire dans la zone de recadrage. Cependant, si vous développez/déplacez la zone de recadrage et elle comprend des zones noires, sélectionnez l'option **Auto remplir la démarcation**. CyberLink PhotoDirector remplira la zone noire en utilisant les pixels adjacents pour créer une image complète.

5. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
6. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Échange de visage

Utilisez la fonction Échange de visage* si vous voulez incorporer les meilleurs visages de deux ou plusieurs photos dans une nouvelle photo que vous pouvez enregistrer ou partager avec les autres.



Remarque: * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Pour échanger les visages dans plusieurs photos, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Échange de visage** pour ouvrir le panneau.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, double-cliquez sur toutes les photos qui contiennent les visages que vous voulez incorporer dans la photo. Vous pouvez également les faire glisser-déplacer dans la fenêtre de la visionneuse de photos.



Remarque : pour les meilleurs résultats, les photos doivent avoir été prises en succession relativement rapide, c'est-à-dire avec un fond et des sujets similaires.

3. Si nécessaire, sélectionnez quelle photo doit être la photo principale. Cela n'est nécessaire que si l'une des photos contient du contenu ou des objets spécifiques en arrière-plan dont vous voulez vous assurer qu'ils soient dans la photo créée.

4. Cliquez sur le bouton **Fusionner**. CyberLink PhotoDirector prendra les meilleurs visages dans les photos sélectionnées et les utilisera dans une nouvelle photo.
5. Si vous souhaitez modifier une ou plusieurs des visages utilisées dans la nouvelle photo, veillez à ce que **Afficher les cadres des visages** soit sélectionné, puis cliquez sur un cadre de visage pour sélectionner un visage différent. Sélectionnez un visage différent de la liste, puis cliquez sur **OK** pour l'utiliser.
6. Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
7. Lorsque que l'enregistrement est terminé, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Cadres et filigranes

Dans la zone Cadres et filigranes vous pouvez créer des modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des lignes, du texte, des images, les informations de la photo, et plus encore. Une fois créé, vous pouvez appliquer les modèles aux photos, puis les exporter, les imprimer ou les partager sur Facebook ou Flickr.

Créateur de filigrane

Vous pouvez créer de nouveaux modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des lignes, du texte, des images, les informations de la photo, et plus encore dans le Créateur de filigrane.

Pour créer un nouvel modèle de filigrane, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Créateur de filigrane** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur les onglets pour personnaliser votre modèle de filigrane comme suit :
 - Cliquez sur  pour ajouter des cadres ou des lignes sur votre modèle de filigrane. Voir [Ajouter des cadres et des lignes](#) pour des informations détaillées.
 - Cliquez sur  pour ajouter du texte sur votre modèle de filigrane. Voir [Ajouter du texte](#) pour des informations détaillées.
 - Cliquez sur  pour ajouter des images sur votre modèle de filigrane. Voir [Ajouter des images](#) pour des informations détaillées.
 - Cliquez sur  pour ajouter le copyright de la photo et les informations de la photo sur votre modèle de filigrane. Voir [Ajouter les informations de la photo](#)

pour des informations détaillées.

3. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur **Enregistrer le modèle** pour enregistrer le modèle de filigrane personnalisé. Entrez un **Nom** dans le champ fourni, puis cliquez sur **OK**.
4. Si nécessaire, vous pouvez appliquer le modèle de filigrane aux photos de votre bibliothèque et les produire de différentes manières. Pour ce faire, sélectionnez toutes les photos sans le panneau du navigateur de photos auxquelles vous voulez appliquer le modèle de filigrane, cliquez sur le bouton **Produire la photo**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Exporter** : sélectionnez pour exporter votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué, ce qui crée une nouvelle copie dans la bibliothèque. Voir [Le processus d'exportation des photos](#) pour des informations détaillées.
 - **Imprimer** : sélectionnez pour imprimer votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué. Voir [Imprimer les photos](#) pour plus d'informations.
 - **Flickr** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Flickr avec le modèle de filigrane appliqué. Voir [Transférer les photos sur Flickr](#) pour des informations plus détaillées.
 - **Facebook** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Facebook avec le modèle de filigrane appliqué. Voir [Transférer les photos sur Facebook](#) pour des informations plus détaillées.
5. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Ajouter des cadres et des lignes

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter des cadres ou des lignes.

Pour ajouter des cadres, procédez comme suit :

1. Dans la section Options, sélectionnez **Cadre**.
2. Si nécessaire, cliquez sur le coin interne du cadre et faites le glisser pour ajuster son épaisseur.
3. Si nécessaire, cliquez sur le cadre et faites le glisser pour changer sa position sur la photo.
4. Configurez les paramètres du cadre comme suit :
 - **Couleur** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur du cadre. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.

- **Opacité** : utilisez le curseur pour définir le niveau d'opacité du cadre.
- **Tons foncés** : si nécessaire, faites glisser le curseur à gauche ou à droite pour appliquer une ombre au cadre.

Pour ajouter des lignes, procédez comme suit :

1. Dans la section Options, sélectionnez **Ligne**.
2. Si nécessaire, cliquez sur le nœud carré au milieu de la ligne et faites le glisser pour ajuster son épaisseur.
3. Si nécessaire, cliquez sur la ligne et faites la glisser pour changer sa position sur la photo.
4. Sélectionnez si la ligne est **Vertical** ou **Horizontal**.
5. Configurez les paramètres de la ligne comme suit :
 - **Couleur** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur de la ligne. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Opacité** : utilisez le curseur pour définir le niveau d'opacité de la ligne.
 - **Tons foncés** : si nécessaire, faites glisser le curseur à gauche ou à droite pour appliquer une ombre à la ligne.

Ajouter du texte

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur **T** pour lui ajouter du texte.

Pour ajouter du texte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **T**. Une nouvelle zone de texte s'affiche sur la photo.
2. Cliquez et faites glisser la zone de texte à la position sur le modèle de filigrane où vous voulez qu'elle se trouve.
3. Configurez les paramètres de la police comme suit :
 - **Couleur du texte** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur du texte. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Couleur de la bordure** : si nécessaire, cliquez sur le bouton pour ajouter une bordure de couleur au texte. Sélectionnez la couleur, puis cliquez sur **OK** pour la définir.
 - **Police** : sélectionnez le type de police que vous souhaitez utiliser pour le texte.

- **Style de police** : sélectionnez le style de police désiré et le poids du texte dans le menu déroulant.
- **Taille de police** : utilisez le curseur pour définir la taille du texte.
- **Opacité** : utilisez le curseur pour définir le niveau d'opacité sur le texte.
- **Tons forcés** : si nécessaire, utilisez le curseur pour appliquer une ombre au texte.

Ajouter des images

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter des images.

Pour ajouter une image sur le modèle de filigrane, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton .
2. Naviguez à et sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'image ajoutée et placez-la dans l'emplacement requis sur le modèle de filigrane.
4. Cliquez et faites glisser les contours de l'image pour la redimensionner, si nécessaire.
5. Utilisez le curseur **Opacité** pour définir la quantité d'opacité pour l'image ajoutée.

Ajouter les informations de la photo

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter le copyright et les informations de la photo. Lorsque les photos sont produites, chaque photo contiendra ses informations uniques de photo individuelle, qui peut inclure la date prise, l'ouverture, la vitesse d'obturation, et plus encore.

Pour ajouter les informations de la photo, procédez comme suit :

1. Sélectionnez tous les éléments des informations de la photo que vous souhaitez inclure dans le modèle de filigrane. Si vous sélectionnez l'option **Copyright**, entrez le texte copyright que vous souhaitez inclure sur le modèle de filigrane dans le champ fourni.
2. Configurez les Paramètres du texte pour les infos copyright comme suit :

- **Couleur du texte** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur de la police du texte. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Couleur de la bordure** : si nécessaire, cliquez sur le bouton pour ajouter une bordure de couleur au texte. Sélectionnez la couleur, puis cliquez sur **OK** pour la définir.
 - **Police** : sélectionnez le type de police que vous souhaitez utiliser pour le texte.
 - **Style de police** : sélectionnez le style de police désiré et le poids du texte dans le menu déroulant.
 - **Alignement** : définissez l'alignement du texte à partir du menu déroulant.
 - **Taille de police** : utilisez le curseur pour définir la taille du texte.
3. S'il y a un cadre dans votre modèle de filigrane, sélectionnez l'option **Afficher les informations de la photo sur le cadre** pour que CyberLink PhotoDirector ajuste automatiquement la largeur du cadre afin que les infos de copyright apparaissent parfaitement sur le bas du cadre.

Utiliser les modèles de filigrane

Dans la section Modèles de filigrane, vous pouvez modifier les modèles de filigrane et également les utiliser pour produire les photos dans votre bibliothèque de différentes manières. La bibliothèque des modèles de filigrane inclut des modèles de filigrane prédéfinis et les modèles de filigrane que vous avez créés.

Pour utiliser un modèle de filigrane, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Modèles de filigrane** pour ouvrir le panneau.
2. Naviguez et sélectionnez le modèle de filigrane que vous voulez utiliser.
3. Si nécessaire, passez votre souris sur le modèle filigrane sélectionné puis cliquez sur  pour le modifier. Consultez les sections en rapport dans [Créateur de filigrane](#) pour des informations détaillées sur la modification et la personnalisation des modèles de filigrane.



Remarque : À tout moment vous pouvez passer votre souris sur le modèle filigrane dans la liste puis cliquer sur  pour le supprimer.

4. Sélectionnez toutes les photos sans le panneau du navigateur de photos auxquelles vous voulez appliquer le modèle de filigrane, cliquez sur le bouton **Produire la photo**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Exporter** : sélectionnez pour exporter votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué, ce qui crée une nouvelle copie dans la bibliothèque. Voir [Le](#)

[processus d'exportation des photos](#) pour des informations détaillées.

- **Imprimer** : sélectionnez pour imprimer votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué. Voir [Imprimer les photos](#) pour plus d'informations.
 - **Flickr** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Flickr avec le modèle de filigrane appliqué. Voir [Transférer les photos sur Flickr](#) pour des informations plus détaillées.
 - **Facebook** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Facebook avec le modèle de filigrane appliqué. Voir [Transférer les photos sur Facebook](#) pour des informations plus détaillées.
5. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Chapitre 7:

Export et partage de photos

Lorsque vous avez terminé les réglages et modifications à vos photos, vous pouvez les exporter et créer de nouveaux fichiers de photos, ou les partager sur Facebook ou Flickr.



Remarque : si vous avez CyberLink PowerDirector 11 ou plus sur votre ordinateur, vous pouvez également sélectionner un certain nombre de photos individuelles dans le panneau de navigation photo, puis sélectionnez **Fichier > Exporter vers PowerDirector** dans le menu pour les envoyer rapidement directement sur la ligne de scénario de PowerDirector.

Le processus d'exportation des photos

Après avoir fait des réglages et modifications à vos photos, la dernière étape est de les exporter. CyberLink PhotoDirector tient un journal de tous les réglages et modifications que vous voulez faire à une photo, et à l'export les applique tous et crée un nouveau fichier photo pour vous.

Vous pouvez exporter plusieurs photos en même temps ou de les exporter une à la fois. Pour exporter les photos dans CyberLink PhotoDirector, sélectionnez les photos, le dossier, l'album, la collection, etc., puis sélectionnez **Exporter les photos** ou cliquez sur le bouton **Exporter**.

Vous pouvez exporter une ou plusieurs photos de différents emplacement dans le programme, mais le processus est toujours le même.

Pour exporter les photos dans CyberLink PhotoDirector, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, sélectionnez un profil d'exportation personnalisé dans la liste déroulante **Utiliser le profil**. Voir [Exporter les profils](#) pour des informations détaillées sur la création et l'utilisation de profils d'exportation.
2. Dans la section **Destination d'exportation** de la fenêtre Exportation de la photo, spécifiez l'emplacement d'exportation comme suit :
 - **Options d'emplacement :** spécifiez si vous voulez :
 - **Placer dans un dossier différent :** exporte les photos dans un dossier différent de celui où les photos d'origine sont situées.
 - **Conserver dans le même emplacement que les photos d'origine :** exporte

les photos dans le même dossier que les photos d'origine.

- **Dossier différent mais conserver la structure d'origine** : exporte les photos dans un dossier différent, mais utilise la même structure des dossiers que dans le dossier d'origine pour la cohérence.



Remarque : si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sélectionner l'option **Transférer des copies sur CyberLink Cloud** si vous voulez également que le programme transfère les photos exportées sur votre espace de stockage CyberLink Cloud après le processus d'exportation.

- **Dossier** : spécifiez le dossier dans lequel les photos sont exportées comme suit :
 - Cliquez sur  pour spécifier un dossier spécifique sur votre ordinateur dans lequel les photos sont exportées.
 - **Placer dans sous-dossier** : sélectionnez cette option si vous voulez placer les photos exportées dans un nouveau sous-dossier. Saisissez le nom du nouveau dossier dans le champ prévu.
 - **Ajouter les photos exportées au projet actuel** : sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter les photos dans la bibliothèque après qu'elles sont exportées.
 - **Conflits de nom de fichier** : sélectionnez dans la liste déroulante ce que CyberLink PhotoDirector doit faire en cas de photos avec les mêmes noms de fichier dans le dossier d'exportation.
3. Dans la section **Nommage** de la fenêtre Exportation de la photo, si nécessaire, spécifiez les conventions de nommage utilisées sur les fichiers photo exportés comme suit :



Remarque : voir le champ **Exemple** au bas de la section **Nommage** pour un exemple du nommage qui sera utilisé sur les photos exportées.

- **Format** : sélectionnez le format du nom de fichier que CyberLink PhotoDirector utilise pour nommer automatiquement chaque photo exportée. Sélectionnez **Nom du fichier** si vous souhaitez que vos photos aient le même nom de fichier que les originaux.
 - **Nom personnalisé** : si vous voulez les photos aient un nouveau nom personnalisé, sélectionnez une des options de nom personnalisé dans la liste déroulante **Format**, puis entrez le nom dans le champ prévu.
 - **Nombre de départ** : si vous voulez le nom de fichier contienne une séquence numérique, spécifiez le nombre de départ dans le champ prévu.
4. Dans la section **Paramètres de fichier** de la fenêtre Exportation de la photo, si nécessaire, vous pouvez spécifier le format de fichier, l'espace de couleur et la

qualité, comme suit.

- **Format** : spécifiez si vous voulez exporter les photos au format de fichier JPEG ou TIFF.
 - **Espace de couleur** : sélectionnez le type d'espace de couleur que vous voulez utiliser sur les photos exportées.
 - **Qualité** : si vous exportez au format JPEG, utilisez le curseur pour définir la qualité de la photo exportée. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier photo résultant est grande. Si vous exportez au format TIFF, sélectionnez **ZIP** dans le menu déroulant **Compression** si vous souhaitez compresser les photos lors de l'exportation.
5. C'est dans la section **Dimensionnement d'image** de la fenêtre Exportation de la photo que vous pouvez définir la taille des photos exportées, comme suit :
- **Conserver la résolution de la photo d'origine** : sélectionnez cette option si vous ne voulez pas redimensionner les photos au cours du processus d'exportation. Sélectionnez l'option **Ne pas recompresser la photo si l'original est au format JPEG et aucun ajustement n'a été fait** si vous ne voulez pas que CyberLink PhotoDirector recomprime les photos auxquelles vous n'avez fait aucun réglage.
 - **Ajuster à la taille** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector redimensionne les photos au cours du processus d'exportation. Dans la liste déroulante fournie, spécifiez la nouvelle taille comme suit :
 - **Bord large** : sélectionnez cette option pour spécifier une nouvelle longueur pour le plus grand côté de chaque photo dans le champ prévu.
 - **Largeur et hauteur** : sélectionnez cette option pour spécifier la largeur ou la hauteur de chaque photo dans les champs prévus. CyberLink PhotoDirector redimensionnera les photos à la taille spécifiée, et assurera que les photos maintiennent leurs proportions actuelles.
 - **Bord étroit** : sélectionnez cette option pour spécifier une nouvelle longueur pour le côté le plus court de chaque photo dans le champ prévu.
 - **Ne pas augmenter la résolution des photos** : sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que CyberLink PhotoDirector augmente la résolution des photos dont l'original est plus petit que la taille spécifiée. Sélectionner cette option peut éviter la perte de qualité.
 - **Améliorer la netteté après ajustement** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector applique la netteté à chaque photo après le redimensionnement.

6. Dans la section **Métadonnées** de la fenêtre Exportation de la photo, si nécessaire, spécifiez les métadonnées à inclure dans les photos exportées :
 - **Supprimer EXIF** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector supprime les données EXIF (Exchangeable Image Format) de chaque photo, si elles existent.
 - **Supprimer IPTC** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector supprime toutes les métadonnées IPTC (International Press Telecommunications Council) de chaque photo, si elles existent.
 - **Écrire les balises dans les métadonnées** : sélectionnez si vous voulez que des balises mots-clés soient ajoutées pour être incorporées dans les métadonnées de chaque photo.
 - **Écrire les infos de copyright dans les métadonnées** : sélectionnez si vous voulez que des les informations de copyright soient ajoutées pour être incorporées dans les métadonnées de chaque photo.
7. Dans la section **Filigrane**, vous pouvez ajouter un filigrane aux photos exportées comme suit :
 - **Ajouter un filigrane** : sélectionnez cette option puis cliquez sur . Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer à toutes les photos exportées, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Exporter**. CyberLink PhotoDirector exportera toutes les photos comme spécifié.

Exporter les profils

Une fois que vous avez personnalisé les Préférences d'exportation dans la fenêtre Exportation de la photo, vous pouvez l'enregistrer en tant que profil d'exportation personnalisé que vous pouvez utiliser à nouveau plus tard.

Pour créer un nouveau profil d'exportation, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Exportation de la photo, définissez les préférences d'exportation nécessaires.
2. Cliquez sur .
3. Entrez un **Nom** dans le champ fourni.
4. Cliquez sur **OK** pour l'enregistrer dans la liste **Utiliser le profil**.



Remarque : si vous apportez des modifications à un profil, cliquez simplement sur le bouton  pour enregistrer les modifications. Cliquez sur le bouton  pour supprimer le profil d'exportation sélectionné si nécessaire.

Partager les photos

Vous pouvez partager vos photos dans votre bibliothèque avec d'autres en les transférant à la fois sur Facebook et Flickr, ou en les envoyant par e-mail aux amis. Les photos peuvent également être transférées dans la Galerie de photos DirectorZone ou sauvegardées sur CyberLink Cloud si vous avez un abonnement.


Transférer les photos sur Facebook

Pour partager vos photos en les transférant sur Facebook, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez transférer.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau pour assurer que **Facebook** est sélectionné :  Partager...
4. Cliquez sur **Partager** pour lancer l'assistant de transfert.
5. Si nécessaire, suivez les instructions pour autoriser le transfert des photos sur votre compte Facebook, puis cliquez sur **Continuer**.
6. Sélectionnez l'album Facebook dans lequel vous souhaitez transférer les photos dans la liste déroulante **Ajouter à l'album** comme suit :
 - **Ajouter à un album existant** : sélectionnez cette option si vous souhaitez transférer les photos dans un album qui existe déjà sur Facebook. Sélectionnez l'album dans lequel vous souhaitez la transférer dans la liste.
 - **Créer et ajouter à un nouvel album** : sélectionnez pour l'ajouter à un nouvel album. Entrez les informations du nouvel album dans les champs prévus, y compris la **Confidentialité** de l'album.
7. Si nécessaire, entrez une **Description de la photo** dans les Paramètres de photo. Cette description est incluse sur chaque photo que vous transférez.
8. Si nécessaire, sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane** puis cliquez sur  pour ajouter un filigrane à toutes les photos que vous transférez. Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer, puis cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur le bouton **Transférer** pour terminer le processus de transfert.

Transférer les photos sur Flickr

Pour partager vos photos en les transférant sur Flickr, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez transférer.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau pour assurer que **Flickr** est sélectionné :

4. Cliquez sur **Partager** pour lancer l'assistant de transfert.
5. Si nécessaire, suivez les instructions pour autoriser le transfert des photos sur votre compte Flickr, puis cliquez sur **Continuer**.
6. Sélectionnez l'ensemble Flickr dans lequel vous souhaitez transférer les photos dans la liste déroulante **Ajouter à l'ensemble** comme suit :
 - **Ajouter à un ensemble existant** : sélectionnez cette option si vous souhaitez transférer les photos dans un ensemble qui existe déjà sur Flickr. Sélectionnez l'ensemble dans lequel vous souhaitez la transférer dans la liste.
 - **Créer et ajouter à un nouvel ensemble** : sélectionnez pour l'ajouter à un nouvel ensemble. Entrez le nouveau **Nom d'ensemble**.
 - **N'ajouter à aucun ensemble** : sélectionnez si vous ne voulez pas inclure dans un ensemble sur Flickr.
7. Définissez les Paramètres de photo comme suit :
 - **Inclure les balises** : sélectionnez cette option si vous voulez que les balises mots-clés appliquées soient incluses au cours du processus de transfert. Les balises seront visibles sur Flickr.
 - **Redimensionner lors du transfert** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector redimensionne chaque photo avant de les transférer. Une fois sélectionnée, sélectionnez la **Taille de fichier** dans la liste déroulante.
8. Définissez les Paramètres de confidentialité souhaités pour les photos transférées.
9. Si nécessaire, sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane** puis cliquez sur  pour ajouter un filigrane à toutes les photos que vous transférez. Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer, puis


cliquez sur **OK**.

10. Cliquez sur le bouton **Transférer** pour terminer le processus de transfert.

Sauvegarder les photos sur CyberLink Cloud

Si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sauvegarder vos photos en les transférant sur CyberLink Cloud.


Pour sauvegarder vos photos sur CyberLink Cloud, procédez comme suit:

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez transférer.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau pour assurer que **CyberLink Cloud** est sélectionné : .
4. Cliquez sur **Partager** pour lancer l'assistant de transfert.
5. Si nécessaire, entrez vos informations de compte PhotoDirector pour vous connecter, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'album CyberLink Cloud dans lequel vous souhaitez transférer les photos dans la liste déroulante **Ajouter à l'album** comme suit :
 - **Ajouter à un album existant** : sélectionnez cette option si vous souhaitez transférer les photos dans un album qui existe déjà sur CyberLink Cloud. Sélectionnez l'album dans lequel vous souhaitez la transférer dans la liste.
 - **Créer et ajouter à un nouvel album** : sélectionnez pour l'ajouter à un nouvel album. Entrez un nom de nouvel album dans le champ fourni.
7. Dans les Paramètres de photo, sélectionnez si vous souhaitez **Réduire la taille** des photos d'origine (c'est-à-dire réduire la taille et la qualité), ou les garder dans leur état **Original** de taille et de qualité.
8. Si nécessaire, sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane** puis cliquez sur  pour ajouter un filigrane à toutes les photos que vous transférez. Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer, puis cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur le bouton **Transférer** pour terminer le processus de transfert.

Transférer les photos vers DirectorZone

Vous pouvez transférer les photos dans la Galerie de photos DirectorZone.

Pour transférer des photos sur DirectorZone, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez transférer.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau pour assurer que **DirectorZone** est sélectionné : .
4. Cliquez sur **Partager** pour lancer l'assistant de transfert.
5. Confirmez l'avertissement puis cliquez sur **Suivant**.
6. Entrez vos informations de compte DirectorZone pour vous connecter, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien **Obtenir un compte** pour en obtenir un gratuitement.
7. Si nécessaire, entrez des **Balises** mots-clés de recherche qui aideront les utilisateurs à trouver les photos lors de la recherche sur DirectorZone.
8. Si nécessaire, sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane** puis cliquez sur  pour ajouter un filigrane à toutes les photos que vous transférez. Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer, puis cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur le bouton **Transférer** pour terminer le processus de transfert.

Envoyer les photos par e-mail

Pour partager vos photos par e-mail, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez envoyer par e-mail.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau puis sélectionnez **E-mail**, ou cliquez simplement sur **Partager** si c'est déjà sélectionné : .
4. Configurez les Paramètres d'envoi des photos comme suit :
 - **Taille** : utilisez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector

redimensionne les photos avant de les envoyer par e-mail. Dans le menu déroulant fourni, spécifiez la taille de photo requise en pixels puis utilisez le curseur pour définir la qualité et la taille du fichier photo. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier photo sera grande.

5. Cliquez sur le bouton **Envoyer e-mail**. CyberLink PhotoDirector lance votre client de messagerie par défaut et inclut toutes les photos sélectionnées dans le nouveau message électronique.



Remarque : *Si votre ordinateur n'a pas de client de messagerie par défaut configuré, la fonction e-mail auto peut ne pas fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, cliquez-droit sur une photo, sélectionnez **Situer sur le disque**, puis joignez manuellement la photo au message électronique.*

6. Poursuivez pour terminer l'envoi de l'e-mail dans votre client de messagerie par défaut si nécessaire.

Chapitre 8:

Diaporamas

Vous pouvez utiliser vos photos dans CyberLink PhotoDirector pour créer des diaporamas de photos éblouissants. Ces diaporamas peuvent être exportés sous forme de fichiers vidéo ou transférés sur YouTube pour partager avec les autres.

Créer des diaporamas de photos

Pour créer un diaporama de photos, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez inclure dans votre diaporama.
2. Cliquez sur **Diaporama** pour ouvrir le module du diaporama.
3. Dans le panneau du navigateur de photos, faites glisser les photos que vous voulez inclure dans le diaporama vers la fenêtre d'aperçu.



Remarque : vous pouvez réorganiser l'ordre des photos en faisant glisser chaque photo dans une nouvelle position, si nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton  pour ajouter des légendes de texte sur les photos dans votre diaporama. Vous pouvez également combiner avec les cartes de couleur pour créer des titres et des crédits.
5. Cliquez sur le bouton  pour ajouter une carte de couleurs, ou diapositive de couleur vide, dans le diaporama. Les cartes de couleur vous permettent d'insérer une pause dans votre diaporama, ou vous pouvez les utiliser pour les titres et les crédits. Sélectionnez la couleur de la carte de couleur dans le panneau de couleurs, puis cliquez sur **Ajouter une carte de couleurs**.
6. Définissez le **Style** du diaporama comme suit :
 - **Effet** : sélectionnez l'effet utilisé dans le diaporama. **Fondu** ajoute un effet d'apparition en fondu et disparition en fondu entre les photos de votre diaporama. **Balayage gauche doux** utilise un effet de balayage entre les diapositives. **Animation** ajoute des effets de panoramique et de zoom pour rendre votre diaporama plus séduisant avec une apparence de mouvement.
 - **Proportions** : sélectionnez les proportions du diaporama.
 - **Musique de fond** : sélectionnez cette option si vous voulez ajouter de la

musique de fond à votre diaporama. Cliquez sur  et sélectionnez le fichier musical que vous voulez utiliser comme musique de fond dans votre diaporama.

- **Durée** : sélectionnez la durée d'affichage souhaitée pour chaque photo, avant de passer à la photo suivante dans le diaporama. Sélectionnez **Adapter à la musique** pour définir la durée du diaporama correspondant à la durée de la musique de fond sélectionnée.

7. Cliquez sur le bouton de lecture pour un aperçu du diaporama.

Produire les diaporamas

Vous pouvez produire vos diaporamas* de photos et les exporter en fichiers vidéo au format MPEG-4* ou WMV.



Remarque : * fonctionnalité en option dans CyberLink PhotoDirector. Consultez le tableau de versions sur notre site Web pour obtenir des informations détaillées sur la version.

Pour produire un diaporama, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Produire**.
2. Spécifiez le **Dossier de sortie**, ou l'emplacement où le fichier vidéo produit est enregistré.



Remarque : si vous êtes abonné à PhotoDirector Live, sélectionnez l'option **Transférer des copies sur CyberLink Cloud** si vous voulez également que le programme transfère le fichier produit sur votre espace de stockage CyberLink Cloud* après la production.

3. Sélectionnez le format de sortie vidéo (MPEG-4 ou WMV) en sélectionnant le bouton correspondant.
4. Sélectionnez le **Profil** de fichier vidéo que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante.
5. Si nécessaire, définissez le **Format audio** pour l'audio dans le fichier vidéo sorti.
6. Cliquez sur **Produire** pour commencer. CyberLink PhotoDirector produit et crée le fichier du diaporama vidéo.
7. Cliquez sur **OK** quand la production est terminée.

Partager les diaporamas vidéo sur YouTube

Vous pouvez partager un diaporama en le transférant sur YouTube. Pendant le processus de transfert, CyberLink PhotoDirector produit d'abord comme une vidéo de haute qualité adaptée à YouTube.

Pour partager un diaporama vidéo sur YouTube, procédez comme suit :

1. Lorsque que vous avez fini de créer votre diaporama, cliquez sur **Partager**.
2. Entrez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**, de votre compte YouTube puis cliquez sur **Connexion** pour continuer. Si vous devez créer un compte YouTube, cliquez sur le lien **Obtenir un compte**.



Remarque : cochez la case **Se souvenir de moi** si vous voulez que CyberLink PhotoDirector enregistre votre nom d'utilisateur et mot de passe pour ne pas avoir à les saisir la prochaine fois, et passer automatiquement à la fenêtre suivante.

3. Dans la prochaine fenêtre de transfert, sélectionnez la **Qualité** de la vidéo produite, puis spécifiez où le fichier produit est stocké sur votre ordinateur. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



Remarque : sélectionnez **Supprimer le fichier de sortie après le transfert** si vous voulez que CyberLink PhotoDirector supprime le fichier diaporama vidéo produit de votre ordinateur après qu'il est transféré sur YouTube.

4. Dans la fenêtre suivante de l'assistant, entrez les détails de votre vidéo comme suit :

- **Titre** : entrez le titre de votre diaporama vidéo.
- **Description** : entrez une courte description de votre diaporama vidéo.
- **Balises** : entrez plusieurs balises, séparées par une virgule, qui décrivent votre vidéo. Les balises sont des mots-clés que les gens peuvent rechercher sur YouTube.



Remarque : vous devez entrer un titre, une description, et au moins une balise avant de pouvoir transférer votre vidéo.

- **Catégorie** : sélectionnez le type de catégorie vidéo pertinente dans la liste disponible.
- Sélectionnez si vous souhaitez partager vos vidéos avec le monde (**Public**) ou la définir comme **Privé**.



Remarque : sélectionnez l'option **Partager cette vidéo sur DirectorZone** si vous souhaitez partager le diaporama vidéo sur DirectorZone aussi.

5. Cliquez sur **Suivant** pour continuer à la fenêtre de copyright et d'avertissement. Vérifiez que votre contenu média n'est pas protégé par copyright, puis cliquez sur **Suivant** pour commencer le processus de transfert.
6. Lorsque le processus de transfert est terminé, cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre de l'assistant et retourner à CyberLink PhotoDirector.

Chapitre 9:

Imprimer

Lorsque que vous avez fini d'organiser, de régler et de modifier vos photos, vous pouvez imprimer des copies à haute résolution dans la fenêtre Imprimer.

Imprimer les photos

Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour ouvrir la fenêtre Imprimer de CyberLink PhotoDirector. Dans la fenêtre Imprimer, vous pouvez imprimer les photos une à une, ou imprimer plusieurs photos sur une seule page.

Pour imprimer les photos, procédez comme suit :

1. Personnalisez la disposition de la page d'impression. Voir [Personnaliser la disposition](#) pour plus d'informations.
2. Faites glisser-déposer les photos que vous souhaitez imprimer dans les cellules disponibles sur la page d'impression.
3. Personnaliser les paramètres d'image. Voir [Personnaliser les paramètres d'image](#) pour plus d'informations.
4. Personnaliser les paramètres d'impression. Voir [Personnaliser les paramètres d'impression](#) pour plus d'informations.
5. Ajoutez des modèles de filigrane, si nécessaire. Voir [Filigranes](#) pour plus d'informations.
6. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour imprimer les photos spécifiées.

Personnaliser la disposition

Dans la section Disposition du panneau d'impression, personnalisez la disposition de la page d'impression et des photos comme suit :

Paramètres du papier

- **Taille de papier** : sélectionnez la taille du papier désirée. Cela devrait correspondre au type de papier que vous allez utiliser pour imprimer vos photos.
- **Orientation** : sélectionnez si chaque page sera imprimée en mode **Paysage** ou **Portrait**.

Grille de la page

Si vous voulez inclure plusieurs photos sur une page imprimée, utilisez les curseurs Grille de la page pour configurer la disposition de page désirée.

- **Lignes** : définissez le nombre de lignes souhaitées dans la grille de la page.
- **Colonnes** : définissez le nombre de colonnes souhaitées dans la grille de la page.



Remarque : Si vous ne voulez qu'une photo sur la page imprimée, réglez la valeur pour chaque curseur sur 1.

Taille de cellule

Utilisez les curseurs Taille de cellule pour définir la taille de chaque cellule dans la grille de la page.

- **Paramètres d'unité** : sélectionnez le type de paramètre d'unité désiré pour la cellule dans la liste déroulante.
- **Hauteur** : définissez la hauteur de chaque cellule.
- **Largeur** : définissez la largeur de chaque cellule.

Personnaliser les paramètres d'image

Dans la section Paramètres d'image du panneau d'impression, vous pouvez personnaliser comment les photos sont affichées sur la page comme suit :

- **Zoom pour adapter** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector effectue un zoom automatique sur chaque photo pour qu'elle s'adapte à la cellule. Une fois sélectionné, vous pouvez cliquer sur  pour activer la fonction de déplacement. Une fois sélectionné, cliquez et faites glisser la photo pour la déplacer à l'emplacement que vous préférez comme focus de la cellule.



Sélectionnez  pour verrouiller la photo en place. Notez que la fonction de déplacement reste activée pour toutes les cellules, jusqu'à ce que vous la désactiviez.

- **Pivoter pour adapter** : sélectionnez cette option pour faire pivoter la photo afin qu'elle s'adapte à la cellule.
- **Masquer la grille** : sélectionnez cette option pour masquer la grille qui s'affiche

sur la page imprimée pour vous aider avec la disposition.

Personnaliser les paramètres d'impression

Dans la section Paramètres d'impression du panneau d'impression, vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer, sélectionner l'imprimante, définir la résolution de la photo, et plus encore. Personnalisez les Paramètres d'impression comme suit :

- **Total de copies** : entrez le nombre total de copies que vous souhaitez imprimer.
- **Imprimante** : sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer les photos. Cliquez sur  pour configurer l'imprimante, si nécessaire.
- **Résolution** : si le champ est fourni, spécifiez la résolution des photos imprimées.
- **ICC** : Si nécessaire, sélectionnez le profil de couleur ICC que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante pour colorer correctement la photo afin qu'elle s'imprime de manière appropriée sur votre imprimante.

Filigranes

Si nécessaire, vous pouvez appliquer des modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des lignes, des images, et plus encore, à toutes les photos que vous imprimez. Pour appliquer les modèles de filigrane sur les photos pendant l'impression, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane**.
2. Cliquez sur le bouton  puis sélectionnez le modèle de filigrane que vous voulez appliquer sur les photos imprimées.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Modèles de filigrane.

Chapitre 10:

Préférences de PhotoDirector

Utilisez les préférences de CyberLink PhotoDirector pour définir la langue de l'interface, la fréquence de sauvegarde du projet, la gestion des fichiers, et plus encore.

Pour définir vos préférences en CyberLink PhotoDirector, sélectionnez **Modifier > Préférences** dans le menu, ou cliquez sur le bouton .

Préférences générales

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Général**. Les options disponibles sont les suivantes :

Langue

- **Utiliser la langue par défaut du système** : sélectionnez cette option pour que la langue soit la même que celle de votre système d'exploitation.
- **Défini par l'utilisateur** : sélectionnez cette option puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante.

Mise à jour

- **Rechercher automatiquement les mises à jour logicielles** : sélectionnez pour vérifier périodiquement les mises à jour ou de nouvelles versions de PhotoDirector automatiquement.

Messages

- Cliquez sur le bouton **Réinit.** pour retourner toutes les cases à cocher « Ne plus afficher » dans les dialogues de message du programme aux paramètres par défaut. Tous les dialogues de message qui contiennent une case à cocher « Ne plus afficher » seront à nouveau affichés quand ce bouton est cliqué.

Préférences du projet

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Projet**. Les options disponibles sont les suivantes :

Sauvegarde du projet

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement vos projets. Sauvegarder vos projets régulièrement assure que vous ne perdez aucun des réglages ou modifications apportés à vos photos.

- **Rappel de sauvegarde automatique** : sélectionnez dans le menu déroulant la fréquence à laquelle vous souhaitez que CyberLink PhotoDirector vous rappelle de sauvegarder les projets. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder le projet maintenant.
- **Sauvegarder vers** : cliquez sur  pour définir le dossier sur votre ordinateur où sont stockées les sauvegardes du projet.

Informations du projet :

Dans cette section, CyberLink PhotoDirector affiche les informations du projet actuel, y compris la date de création et de la date de la dernière sauvegarde.

Préférences de DirectorZone

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **DirectorZone**. Les options disponibles sont les suivantes :

Connexion automatique

- **Auto connexion à DirectorZone** : sélectionnez cette option, puis entrez votre adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter automatiquement à DirectorZone lorsque le programme est ouvert. Si vous ne disposez pas d'un compte DirectorZone, cliquez sur le lien **Obtenir un compte**.

Règles de confidentialité

- **Autoriser DirectorZone à collecter les informations entrées** : sélectionnez cette option pour autoriser DirectorZone de recueillir les détails sur les réglages que vous avez utilisés dans les prédéfinis que vous transférez.

Préférences de gestion des fichiers

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Gestion des fichiers**. Les options disponibles sont les suivantes :

Mémoire cache d'aperçu

Lorsque vous sélectionnez une photo dans le panneau du navigateur, le temps nécessaire pour charger la photo dépend de la qualité de l'aperçu rendu. CyberLink PhotoDirector vous permet de rendre un aperçu de chaque photo (qui est enregistré dans le dossier de l'emplacement de la mémoire cache d'aperçu) afin de permettre des temps de chargement plus rapide lorsque vous les parcourez.

- **Emplacement** : l'emplacement sur votre ordinateur où les données d'aperçu sont enregistrées.
- **Taille maximum** : spécifiez la taille maximale autorisée pour l'aperçu des données sur le disque dur de votre ordinateur.
- **Qualité d'aperçu** : spécifie la qualité actuelle de l'aperçu des photos. Si vous souhaitez rendre les aperçus pour améliorer la qualité ou libérer de l'espace disque, sélectionnez simplement la qualité d'aperçu mise à jour dans la liste.

Mémoire cache de modification des photos

Lorsque vous modifiez des photos dans le module Modifier, CyberLink PhotoDirector crée un fichier photo virtuel (mémoire cache) qu'il utilise pour tenir un journal des modifications que vous voulez apporter. Dans la section Mémoire cache de modification des photos, vous pouvez définir le format de ce fichier.

- **Format** : spécifiez si vous voulez exporter le fichier de mémoire cache au format de fichier JPEG ou TIFF. si vous utilisez le format JPEG, utilisez le curseur pour définir la qualité du fichier de mémoire cache.

Préférences du programme d'amélioration

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet Programme d'amélioration. Les options disponibles sont les suivantes :

Programme d'amélioration du produit CyberLink

- **Je veux participer** : sélectionnez cet élément si vous souhaitez participer au Programme d'amélioration du produit CyberLink pour PhotoDirector. Une fois activé, CyberLink PhotoDirector recueillera des informations sur la configuration matérielle et logicielle de votre système informatique, ainsi que votre comportement d'utilisation et les statistiques liées au logiciel. Cliquez sur le lien **Lire plus d'informations sur le programme d'amélioration en ligne** pour afficher des informations détaillées sur le contenu recueilli.



Remarque : le Programme d'amélioration du produit CyberLink pour PhotoDirector ne recueillera aucunes informations personnelles dans des buts de vous identifier.

Préférences de CyberLink Cloud

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **CyberLink Cloud**. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Sauvegardez et restaurez vos paramètres du programme :** si vous avez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez cliquer sur **Sauvegarder vers CyberLink Cloud** pour sauvegarder les préférences du programme et les profils de sortie personnalisés sur CyberLink Cloud. Cliquez sur **Restaurer depuis CyberLink Cloud** pour remplacer vos paramètres actuels du programme avec ceux précédemment sauvegardés sur CyberLink Cloud.
- **Dossier de téléchargement :** cliquez sur le bouton  pour changer le dossier où les prédéfinis, projets et contenu média de CyberLink Cloud sont stockés quand ils sont téléchargés.
- **Effacer la mémoire cache de CyberLink Cloud :** cliquez sur le bouton **Effacer la mémoire cache hors ligne** pour libérer de l'espace disque en vidant les fichiers temporaires stockés lors du téléchargement de contenu depuis CyberLink Cloud.
- **Déconnexion du service CyberLink Cloud :** si vous êtes actuellement connecté à CyberLink Cloud, cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter.



Remarque : cliquez sur le lien **Informations du compte** dans le coin inférieur droit des fenêtres de préférences si vous souhaitez connaître la date d'expiration de l'abonnement à CyberLink Cloud, la quantité d'espace de stockage dont vous disposez et plus encore.

Préférences d'accélération matérielle

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Accélération matérielle**. Les options disponibles sont les suivantes :

Accélération matérielle

- **Activer pour accélérer le processus d'exportation des photos avec la technologie OpenCL :** si votre ordinateur prend en charge l'accélération matérielle de la carte graphique, sélectionnez cette option pour accélérer le

processus d'exportation des photos en exploitant la puissance du traitement parallèle multi-cœur de votre ordinateur.

Chapitre 11:

Touches de raccourci de PhotoDirector

Voici une liste des touches de raccourci disponibles dans CyberLink PhotoDirector pour votre confort :

Touche de raccourci	Description	Module disponible
Fonctions de projet/fichier		
Ctrl+I	Importez les photos dans la bibliothèque.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+N	Créez un nouveau projet.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+O	Ouvrez un projet existant.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+E	Exportez les photos sélectionnées.	Bibliothèque, Réglage, Modifier*, Imprimer
Ctrl+S	Enregistrez et appliquez les modifications/réglages actuels à la photo.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Ctrl+Maj+S	Enregistrez et appliquez les réglages actuels en tant que nouvelle photo.	Bibliothèque, Réglage, Modifier*
Alt+C	Ouvrez les préférences de PhotoDirector.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Touche flèche droite	Allez à la photo suivante dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Touche flèche	Allez à la photo précédente dans	Bibliothèque, Réglage,

gauche	le panneau du navigateur.	Modifier, Diaporama, Imprimer
Espace de travail		
F3	Passez en vue miniatures dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F4	Passez en vue liste dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F6	Passez en mode visionneuse et navigateur dans la fenêtre de la visionneuse de photos.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
F7	Passez en mode visionneuse uniquement dans la fenêtre de la visionneuse de photos.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
F8	Passez en mode navigateur uniquement dans la fenêtre de la visionneuse de photos.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Alt+2	Activez/Désactivez le mode comparer.	Bibliothèque, Réglage
Entrée	Définissez comme actuelle lors de la comparaison de deux photos.	Bibliothèque
Alt+3	Activez/Désactivez le mode afficher multiple.	Bibliothèque
Alt+1	Activez/Désactivez le mode afficher une.	Bibliothèque, Réglage
Ctrl+Alt+M	Activez/Désactivez le mode symétrie (moniteur secondaire uniquement).	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Alt+A	Activez/Désactivez le mode alternative (moniteur secondaire uniquement).	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Alt+N	Sélectionnez de ne rien afficher sur le moniteur secondaire.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F	Passez en mode plein écran.	Bibliothèque, Réglage,

		Modifier
Alt+L	Ouvrez le module de bibliothèque.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt+A	Ouvrez le module de réglage.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt+E	Ouvrez le module de modification.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt+S	Ouvrez le module de diaporama.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt+P	Ouvrez le module d'impression.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+G	Empilez les photos sélectionnées.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Maj+G	Désempilez la pile de photos sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Alt+S	Développez/Réduisez la pile de photos sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F1	Ouvrez l'aide de PhotoDirector.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Opérationnel		
Ctrl+Z	Annulez le dernier paramètre de réglage/modification.	Réglage, Modifier
Ctrl+Y	Rétablissez le dernier paramètre de réglage/modification.	Réglage, Modifier
Ctrl+R	Réinitialisez les réglages/modifications aux paramètres par défaut.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer

Ctrl+A	Sélectionnez toutes les photos dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+D	Désélectionnez toutes les photos dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+[Faites pivoter la photo de 90 degrés à gauche.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+]	Faites pivoter la photo de 90 degrés à droite.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
S	Activez/Désactivez le marqueur pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
X	Activez/Désactivez le rejet pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
U	Effacez tous les marqueurs pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
0	Supprimez la note de la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
1	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 1.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
2	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 2.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
3	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 3.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
4	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 4.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
5	Définissez la note de la photo	Bibliothèque, Réglage,

	sélectionnée sur 5.	Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+0	Supprimez le libellé de la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+1	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur rouge.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+2	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur bleu.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+3	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur vert.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+4	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur jaune.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+5	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur pourpre.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Maj+C	Copiez les paramètres de réglage pour utiliser sur d'autres photos.	Réglage
Ctrl+Maj+V	Collez les réglages copiés aux photos sélectionnées.	Réglage
Ctrl+'	Créez une photo virtuelle pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Suppr	Supprimez la photo sélectionnée de la bibliothèque.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
-	Supprimez une photo de la visionneuse lors de l'affichage de plusieurs photos.	Bibliothèque
Barre d'espace	Zoom pour adapter/100%.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Ctrl+Molette de la souris	Effectuez un zoom avant/arrière dans la fenêtre de la visionneuse.	Bibliothèque, Réglage, Modifier

	Redimensionnez les miniatures des photos dans le panneau du navigateur en mode navigateur uniquement.	
F2	Renommez le dossier/album/balise/prédéfini sélectionné.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
J	Affichez/Masquez les zones surexposées et sous-exposées de la photo actuelle.	Réglage
Alt+T	Appliquez le ton automatique sur la photo actuelle.	Réglage
Alt+W	Appliquez la balance des blancs automatique sur la photo actuelle.	Réglage
Alt+D	Appliquez le débruitage automatique (réduction du bruit) sur la photo actuelle.	Réglage



Remarque : * fenêtres sélectionnées seulement.

Chapitre 12:

Assistance technique

Si vous avez besoin d'assistance technique, alors ce chapitre peut vous aider. Il contient toutes les informations nécessaires pour trouver les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi rapidement obtenir des réponses en contactant votre distributeur/revendeur local.

Avant de contacter l'assistance technique

Avant de contacter l'assistance technique de CyberLink, veuillez profiter d'une ou plusieurs des options d'assistance gratuite suivantes :

- Consultez le guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne installée avec votre application.
- Consultez la base de connaissance au lien suivant sur le site Web CyberLink : <http://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- Vérifiez la page des [Ressources d'aide](#) dans ce document.

Lorsque vous contactez l'assistance technique par courrier électronique ou téléphone, veuillez préparer les informations suivantes :

- La **clé de produit** enregistrée (votre clé de produit peut se trouver sur la jaquette du CD, sur la boîte ou dans le message reçu après avoir acheté des produits dans le magasin CyberLink).
- Le nom du produit, la version et le numéro de build, que vous pouvez généralement afficher en cliquant sur l'image du nom de produit sur l'interface utilisateur.
- La version Windows installée sur votre système.
- La liste des périphériques matériels utilisés (carte de capture, carte son, carte VGA) et leurs caractéristiques. Pour des résultats plus rapides, veuillez générer et joindre vos infos système à l'aide de DxDiag.txt.



Remarque : voici les étapes pour générer le fichier DxDiag.txt des infos système : cliquez sur le bouton (démarrer) de Windows, puis recherchez « dxdiag ». Cliquez sur le bouton **Enregistrer toutes les informations** pour enregistrer le fichier DxDiag.txt.

- Le contenu des messages d'avertissement affichés (vous souhaiterez peut-être l'écrire ou effectuer une capture d'écran).
- Une description détaillée du problème et des circonstances dans lesquelles il s'est produit.

Assistance Web

Des solutions à vos problèmes sont disponibles 24 heures sur 24 et gratuitement sur le site Web CyberLink :



Remarque : vous devez d'abord vous inscrire comme membre avant d'utiliser l'assistance par le Web de CyberLink.

CyberLink offre une vaste gamme d'options d'assistance par le Web, notamment des FAQ dans les langues suivantes :

Langue	URL de l'assistance par le Web
Anglais	http://www.cyberlink.com/cs-help
Chinois traditionnel	http://tw.cyberlink.com/cs-help
Japonais	http://jp.cyberlink.com/cs-help
Espagnol	http://es.cyberlink.com/cs-help
Coréen	http://kr.cyberlink.com/cs-help
Chinois simplifié	http://cn.cyberlink.com/cs-help
Allemand	http://de.cyberlink.com/cs-help
Français	http://fr.cyberlink.com/cs-help
Italien	http://it.cyberlink.com/cs-help

Ressources d'aide

Ce qui suit est une liste de ressources d'aide qui peuvent vous aider lorsque vous utilisez un des produits de CyberLink.

- Accédez à la **base de connaissance** et aux **FAQ** (questions fréquemment posées) de CyberLink : <http://fr.cyberlink.com/cs-resource>
- Affichez les **tutoriels vidéo** pour votre logiciel : <http://directorzone.cyberlink.com/tutorial/>
- Posez des questions et obtenez des réponses de nos utilisateurs sur le **forum de**

la communauté CyberLink: <http://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU>.
page



Remarque : *Le forum de la communauté d'utilisateurs de CyberLink n'est disponible qu'en anglais et en allemand.*

Index

•

.PNG 96, 98

A

Aberration chromatique 75
 Accélération matérielle 132
 Activer/désactiver 82
 Adapter aux bords 48, 84, 85, 86, 93
 Aide 142
 tutoriels 1
 Albums 15
 Animation 121
 Arrondi 76
 Assistance technique 141
 Assistance Web 142

B

Balance des blancs 62
 Balayage gauche doux 121
 Balises 10, 16
 Barre d'outils 33
 Bracketing HDR 99

C

Cadres et filigranes 104

Carte de couleurs 121
 Centre d'apprentissage 1
 Clarté 60, 64
 Collection dynamique 13
 création 14
 Composer les photos 95
 Composite 98
 Compositeur de photo 98
 Configuration requise 4
 Contour 65
 Contour progressif 48, 51, 76, 84, 85, 86, 93
 Contraste 60, 63, 64
 Copyright 9
 Correction 74
 distorsion 75
 suppression du vignettage 76
 trapèze 75
 yeux rouges 46
 Correction de l'objectif auto 74
 Correction dynamique 93
 Corriger 45
 Couleur 68
 Courbe 66
 Créateur de filigrane 104
 CyberLink Cloud
 abonnement 2
 emballer les composants du projet 37
 préférences 132
 présentation 2
 projets 37
 télécharger les photos 7
 télécharger les prédéfinis 79
 transférer les photos 112, 117
 transférer les vidéos 122

D

- Date de capture
 - modifier EXIF 22
- Débruitage 73
- Débruitage automatique 73
- Déformation 89
- Détail 61, 72, 73
- Diaporama
 - musique 121
- DirectorZone
 - préférences 130
 - présentation 2
 - profils d'objectifs 74
 - télécharger depuis 78
 - transférer les photos 118
 - transférer vers 80
- Distorsion 75, 89
- Dossiers 14
 - synchronisation 14
- Dupliquer 45

E

- Échange de visage 103
- Éclat 65
- Effacer
 - modifications 83
- Effet de vignettage 76
- Effets 92
 - HDR 64
 - nettoyeur de région 92
- Embellisseur de personne 83

- Embellisseur des yeux 84
- Enregistrer
 - projets 37
- Envoyer les photos par e-mail 118
- Espace de couleur 113
- Espace de travail
 - création de nouveaux 37
- EXIF
 - date de capture 22
 - modifier 22
- Exporter
 - accélération matérielle 132
 - photos 111
 - profils 114
 - projets 37
 - vers CyberLink Cloud 37
- Exposition 60, 63
- Extraire ou composer 95

F

- Facebook 115
- Filtre radial 56
- Fisheye 75
- Flickr 116
- Flou 92
- Fond
 - musique 121
- Fondu 121
- Force 48
- Format 113
- Formats pris en charge 7

G

- Galerie de suppression de l'arrière-plan 96
- Gestion des fichiers
 - préférences 130
- Gomme 47, 51
- Gonflage 89
- Grain 92

H

- HDR
 - bracketing 99
 - effet 64
- Histogramme 40
 - niveau 66
- Historique 33

I

- Import
 - appliquer les balises 10
 - renommer les photos 10
- Importer
 - ajout d'un copyright 9
 - appliquer les prédéfinis 9
 - appliquer pendant 9
 - destination 9
 - organisation 9
 - photos 7
- Imprimer 125
- Interface

langue 129

- Inverser 51
- IPTC 22

L

- Langue 129
- Lasso 96
- Lasso magnétique 96
- Libellé 25
- Lier le focus 32
- Lomo 71
- Loupe 72
- Luminance 61, 73
- Luminosité 60, 70
 - noir et blanc 71

M

- Maille 89
- Marquer les visages 18
- Marqueur 22, 25, 33
- Masque
 - dégradé 53
- Masque contour 73
- Masque du dégradé 53
- Mémoire cache d'aperçu 131
- Messages
 - réinit. 129
- Métadonnées 22
 - IPTC 22
- Milieu 76
- Mise à niveau 3
- Mises à jour 129

Mode d'affichage 30
Modèles de filigrane 108
Modeleur du corps 89
Modifications

- compositeur de photo 98
- créateur de filigrane 104
- effacer 83
- effets photo 92
- embellisseur de personne 83
- embellisseur des yeux 84
- historique 33
- lisseur de la peau 86
- modèles de filigrane 108
- nettoyeur de région 92
- outil de suppression 93
- pinceau des dents 84
- suppression de l'arrière-plan 95
- suppression des rides 88
- ton de peau 87

Monochrome 40, 70

N

Navigateur de photos

- mode d'affichage 30

Navigation 35
Ne plus afficher 129
Netteté 72
Nettoyeur de région 92
Niveau 66

- prédéfinis 66

Niveaux de gris 40, 70
Noir et blanc 40, 92
Noter 22, 25, 33

Nuance 69

O

OpenCL 132
Outil de suppression 93
Outils de réglage global 61
Outils de réglage régional 41

P

Palette de couleurs 70
Panorama 102
Partager

- par e-mail 118
- sur Facebook 115
- sur Flickr 116

Peau

- lisseur 86
- ton 87

Photo d'origine 33, 39, 83

Photo virtuelle 26, 39

PhotoDirector Live 3

Photos

- afficher original 33
- ajouter images à 98
- charger les aperçus 131
- composite 98
- créer virtuelle 26, 39
- CyberLink Cloud 112
- échange de visage 103
- effet HDR 64
- effets 92
- empiler 26

Photos

- envoi par e-mail 118
- exporter 111
- formats pris en charge 7
- HDR 99
- importation 7
- impression 125
- libellé 25
- marquer les visages 18
- marqueur 22, 25, 33
- niveaux de gris 40
- noir et blanc 40
- note 22, 25
- noter 33
- original 39, 83
- panorama 102
- partage 115, 116
- partager 118
- recadrage 42
- rechercher 29
- redresser 42
- rejeter 22, 25, 33
- remodeler 89
- renommer 10
- supprimer l'arrière-plan 96
- supprimer le premier plan 96
- télécharger 7
- ton fractionnée 71
- transférer 112, 117, 118
- visages 18

Piles

- développer 28
- fractionner 28
- photos 26
- réduire 28

Pinceau 50

- réglage 47

Pinceau des cils/sourcils 85

Pinceau des dents 84

Pinceau du blanc des yeux 84

Plein écran 31

Plissage 89

Point de contrôle 89

PowerDirector 111

Prédéfinis 77, 78

- niveau 66

- transférer 80

Préférences 129

Profils 114

Profils d'objectifs

- télécharger 74

Programme d'amélioration du produit CyberLink 131

Projets 37

- créer 13

- CyberLink Cloud 37

- exporter 37

- information 129

- onglet 13

- Sauvegarder 129, 130

Q

Qualité 113

Qualité d'aperçu 131

R

RAW 7

Rayon 73

Rayon 73
 Effet HDR - contour 65
 Effet HDR - éclat 65
Recadrer
 superposition d'outil 42
Recherche 29
Redimensionner 113
Redresser
 superposition d'outil 42
Réduction du bruit 60, 73
Réglages 68
 aberration chromatique 75
 activer/désactiver 82
 balance des blancs 62
 correction 74
 courbe 66
 détail 72
 distorsion 75
 effet de vignettage 76
 histogramme 40, 66
 historique 33
 niveau 66
 noir et blanc 40
 outils globaux 61
 outils régionaux 41
 prédéfinis 77
 réinit. 39
 réinitialisation 82
 suppression du vignettage 76
 ton 63
 trapèze 75
Réinit. 129
Réinitialiser 82
Rejeter 22, 25, 33
Retouche

 taches 45
Retouche des taches 45
 copier 46
 intelligente 46
Rogner
 photos 42
Rotation 34
RVB 40

S

Saturation 60, 64, 69
Sauvegarder 130
Sépia 92
Sous-exposée 40
Superposition 42
Superposition d'outil 42
Suppression des rides 88
Suppression d'objet 93
Suppression du vignettage 76
Suppression intelligente 94
Supprimer
 vignettage 76
Surexposée 40
Synchro du focus 32
Synchroniser le dossier 14

T

Teinte 62, 92
Teintes claires
 courbe 68
Teintes sombres
 courbe 68

téléchargement 78
Télécharger
 prédéfinis 78
Température 62
Texture 73
Ton 63
Ton fractionnée 71
Tons clairs
 courbe 68
Tons foncés
 courbe 68
Touches de raccourci 135
Transférer
 CyberLink Cloud 112
 photos 112
 prédéfinis 80
 vidéos 122
Trapèze 75
TSL 68
Tutoriels 1

V

Vibrance 60, 64
Vidéos
 transférer 122
Visages 18
Vue liste 25
Vue miniatures 24
Vues
 liste 25
 miniature 24

Y

Yeux rouges 46

Z

ZIP 113
Zone rognées 41