

CyberLink

AudioDirector

Manuel de l'utilisateur



Copyright et limites de responsabilité

Tous droits réservés.

Dans la mesure permise par le droit, AudioDirector EST FOURNI "EN L'ÉTAT". TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EST EXCLUE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'INFORMATION, AUX SERVICES OU AUX PRODUITS FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE OU EN RELATION AVEC AudioDirector, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS MANIFESTEZ VOTRE ACCEPTATION DU FAIT QUE CYBERLINK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DIRECTE, INDIRECTE, OU ACCESSOIRE CONSÉCUTIVE À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DES DOCUMENTS CONTENUS DANS CE PROGICIEL.

Les modalités des présentes conditions seront régies et interprétées conformément aux lois de Taiwan, République de Chine (ROC).

AudioDirector est une marque déposée, de même que d'autres noms de sociétés et de produits apparaissant dans cette publication. Ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs sociétés respectives. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, ainsi que le symbole en double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1995-2005 Dolby Laboratories. All rights reserved.

CyberLink Siège central international

Adresse postale	CyberLink Corporation 15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
Assistance Web	http://www.cyberlink.com
Téléphone #	886-2-8667-1298
Télécopie #	886-2-8667-1385

Copyright © 2015 CyberLink Corporation. All rights reserved.

Sommaire

Introduction.....	1
Bienvenue.....	1
Toutes dernières fonctionnalités.....	1
DirectorZone et CyberLink Cloud.....	2
Versions d'AudioDirector.....	3
Configuration système requise.....	4
Espace de travail d'AudioDirector.....	7
Espaces d'AudioDirector.....	8
Bibliothèque multimédia.....	8
Panneau Réglages et effets.....	9
Ligne de scénario d'AudioDirector.....	10
Canaux audio.....	12
Sélection de plage.....	13
Vue Ligne de scénario.....	14
Marqueurs de ligne de scénario.....	16
Zoom sur la ligne de scénario.....	16
Déterminer le tempo/Métronome.....	17
Barre d'accès rapide d'AudioDirector.....	19
Commandes de lecture.....	22
Lecture de fichiers vidéo.....	23

Évaluateur de niveau sonore.....	24
Agrandir l'espace de travail.....	25
Panneau Images clés.....	29
Onglet Volume.....	29
Onglet Effet.....	29
Importer du contenu multimédia.....	31
Importation de fichiers audio et vidéo.....	31
Formats pris en charge.....	32
Téléchargement de clips audio et de fichiers multimédias.....	32
Télécharger des clips audio sur DirectorZone.....	32
Télécharger des fichiers multimédias via CyberLink Cloud.....	34
Bibliothèque de clips audio.....	35
Enregistrement audio.....	35
Paramètres d'enregistrement.....	36
Utilisation de l'enregistrement en boucle pour enregistrer de l'audio.....	37
Projets AudioDirector.....	39
Exporter des projets.....	39
Projets CyberLink Cloud.....	40
Édition audio.....	41
Conversion de profils audio.....	41
Utilisation des outils d'édition.....	42
Normalisation des canaux audio.....	43

Ajuster l'audio.....	44
Amplifier le volume de l'audio.....	44
Application de fondus.....	45
Découper de l'audio.....	47
Ajuster la durée.....	48
Régler la hauteur.....	50
Insérer un silence.....	51
Insérer un bruit.....	51
Inverser de l'audio.....	52
Réglage du volume principal.....	53
Régler le volume des canaux gauches/droits de l'audio.....	54
Appliquer des effets sonores.....	56
Utilisation du contrôle de la plage de dynamiques.....	56
Ajouter des délais.....	58
Ajouter de la réverbération.....	59
Création d'un effet de phase.....	61
Création d'un effet d'arrondi.....	62
Ajout d'un effet choral.....	64
Ajout d'un effet d'écho.....	66
Transformer des voix.....	67
Utilisation de l'équaliseur.....	69
Appliquer l'effet Radio.....	70
Appliquer l'effet Téléphone.....	71
Appliquer un anti-parasites.....	72
Suppression des voix de la musique.....	73

Appliquer des effets VST.....	74
Restaurer de l'audio.....	77
Utiliser la Correction visuelle.....	77
Outils de sélection de zones.....	77
Corriger de l'audio.....	88
Utilisation de la fonction Réduction du bruit.....	90
Suppression automatique du bruit.....	91
Réduction du bruit.....	91
Utilisation de la fonctionnalité Suppression de l'écrtéage.....	93
Utilisation de la fonctionnalité Suppression du cliquetis.....	94
Utilisation de la suppression du bourdonnement.....	95
Mode simple.....	96
Mode avancé.....	97
Utilisation de la suppression du souffle.....	99
Espace Mixage.....	101
Création d'un mixage audio.....	102
Configuration des paramètres du profil audio.....	103
Ajout de contenu multimédia à votre mixage.....	104
Mixer de l'audio.....	105
Utilisation des transitions audio.....	109
Application d'effets audio dans l'espace Mixage.....	113
Utilisation de la synchronisation automatisée des dialogues.....	115
Produire l'audio.....	119

Formats pris en charge.....	119
Produire l'audio.....	119
Produire de la vidéo.....	121
Partage et sauvegarde de l'audio.....	123
Création de CD.....	125
Préférences d'AudioDirector.....	127
Préférences générales.....	127
Préférences des fichiers.....	128
Préférences des projets.....	128
Préférences DirectorZone.....	129
Préférences des paramètres audio.....	130
Préférences de CyberLink Cloud.....	130
Raccourcis d'AudioDirector.....	131
Notices de licence et de copyright.....	133
Assistance technique.....	135
Avant de contacter l'assistance technique.....	135
Assistance Web.....	136
Ressources d'aide.....	137

Chapitre 1:

Introduction

Ce chapitre présente le programme CyberLink AudioDirector ainsi que ses fonctionnalités. La configuration système requise et recommandée pour exécuter le programme est également abordée.



Remarque : Ce document ne peut être utilisé qu'en guise de référence ou à titre informatif. Son contenu et le programme qui y correspond sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Bienvenue

Bienvenue dans la gamme de logiciels numériques de CyberLink. CyberLink AudioDirector vous permet d'enregistrer, de rogner, de couper, de restaurer et d'améliorer du son numérique, que ce son provienne de fichiers audio importés ou d'une piste audio de l'une de vos vidéos. Vous pouvez également appliquer des effets au son, l'enregistrer sous différents formats et le mixer dans un seul fichier alors qu'il provient de différentes sources.

Toutes dernières fonctionnalités

La dernière version de CyberLink AudioDirector comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui facilitent davantage l'édition audio. Cette section répertorie les dernières fonctionnalités du programme CyberLink AudioDirector.

- importation et édition de fichiers audio au format APE.
- affichage de l'audio selon le tempo/les BPM (battements par minute) sur la ligne de scénario.
- détermination manuelle du tempo de la musique ou activation du métronome pour écouter le tempo d'un clip.
- ajout d'étiquettes colorées aux pistes de la ligne de scénario de l'espace Mixage et du panneau de mixage.
- doublage des dialogues de clips vidéo enregistrés dans un environnement bruyant grâce à l'outil Synchronisation automatique des dialogues.
- utilisation de l'enregistrement en boucle pour enregistrer plusieurs prises

audio qui se suivent rapidement.


- ajustement de l'audio sur la ligne de scénario de l'espace Mixage sans modification dans l'espace Édition.
- exportation audio aux formats APE et FLAC.


DirectorZone et CyberLink Cloud

Vous pouvez charger/télécharger des clips audio et sauvegarder des médias, des préférences, des projets et plus encore grâce aux fonctionnalités de DirectorZone et CyberLink Cloud.

DirectorZone

DirectorZone est un service web qui vous permet de télécharger des clips audio créés par d'autres utilisateurs afin que vous puissiez les utiliser dans votre production audio. Vous pouvez également partager vos propres clips audio personnalisés en les chargeant sur DirectorZone.

Pour bénéficier des avantages de DirectorZone, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le bouton  situé en haut de la fenêtre afin d'ouvrir les préférences d'AudioDirector, puis sur l'onglet **DirectorZone**. Consultez [Préférences DirectorZone](#) pour plus d'informations.

En outre, n'oubliez pas de cliquer régulièrement sur le bouton  pour consulter le tout dernier **Bulletin DirectorZone**. Il vous suffit de cliquer dans cette section de la fenêtre de notifications pour afficher le bulletin. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur <http://directorzone.cyberlink.com> où vous trouverez des informations supplémentaires sur les fonctionnalités et avantages qu'offre le service web DirectorZone.

CyberLink Cloud

CyberLink Cloud est un service de stockage sur nuage de CyberLink où les utilisateurs peuvent charger et télécharger leurs clips audio, des projets AudioDirector, des clips multimédias produits et plus encore. CyberLink Cloud permet aux utilisateurs de sauvegarder des médias, des préférences, des

projets, etc., et de les assurer que leur environnement de travail est identique sur plusieurs ordinateurs.



Remarque : CyberLink Cloud est un service de stockage sur nuage à abonnement fourni avec certains produits CyberLink et disponible à l'achat via notre site Web. Pour obtenir des informations plus détaillées, accédez à <http://www.cyberlink.com/products/cyberlink-cloud/>.

Versions d'AudioDirector

Les fonctionnalités qui sont disponibles dans CyberLink AudioDirector dépendent entièrement de la version que vous avez installée sur votre ordinateur. Cliquez sur le logo AudioDirector en haut à droite pour déterminer la version et le numéro de build de votre copie de CyberLink AudioDirector.

AudioDirector Live

AudioDirector Live est une version de CyberLink AudioDirector basée sur un abonnement qui offre toutes les fonctionnalités d'édition que vous attendez, mais qui comprend aussi le service de stockage CyberLink Cloud, et bien plus encore.

Avec un abonnement AudioDirector Live vous disposez de :

- Toutes les fonctionnalités audio avancées de la version Ultra de CyberLink AudioDirector ;
- La possibilité de sauvegarder vos préférences de programmes, vos projets et vos clips audio dans l'espace de stockage sur nuage CyberLink Cloud ;
- Des mises à jour garanties avec les dernières versions de CyberLink AudioDirector Ultra.

AudioDirector Live est la solution indispensable pour les éditeurs audio en déplacement qui souhaitent facilement accéder à leurs médias ainsi qu'aux toutes dernières technologies d'édition.

Mise à jour d'AudioDirector


Des mises à niveau et des mises à jour (corrections) du logiciel seront

périodiquement proposées par CyberLink. CyberLink AudioDirector vous avertit automatiquement lorsqu'une mise à jour est disponible.



Remarque : vous devez vous connecter à Internet pour utiliser cette fonctionnalité.

Pour mettre à jour votre logiciel, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton  pour ouvrir la fenêtre Notifications.
2. Consultez les sections **Nouvelles mises à jour** et **Infos sur la mise à niveau**.
3. Sélectionnez un élément de ces sections pour ouvrir votre navigateur web. Vous pourrez alors acheter des mises à niveau de produit ou télécharger la dernière mise à jour corrective.

Configuration système requise

La configuration système minimale requise répertoriée ci-dessous est recommandée pour exécuter CyberLink AudioDirector.



Remarque : pour être certain de profiter de toutes les fonctionnalités de CyberLink AudioDirector, vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration système minimale requise ou qu'il dispose d'une configuration système supérieure.


Configuration système minimale requise	
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 10 (32 et 64 bits).• Microsoft Windows 8/8.1 (32 et 64 bits).• Microsoft Windows 7 éditions Familiale basique, Familiale Premium, Professionnelle et Ultimate (32 et 64 bits).• Microsoft Windows 7 éditions Familiale basique, Familiale Premium, Professionnelle et Ultimate (32 et 64 bits) - le service pack 2 ou ultérieur est nécessaire.
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">• 1 Go (2 Go recommandés).
Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core 2 Duo 2,0 GHz.
Espace	<ul style="list-style-type: none">• 1 Go d'espace libre requis.

disque dur	
Carte son	<ul style="list-style-type: none">• Carte son compatible Windows.
Appareil	<ul style="list-style-type: none">• Microphone pour l'enregistrement audio.
Résolution	<ul style="list-style-type: none">• 1024x768, 16 bits couleur ou supérieur.
Connexion Internet	<ul style="list-style-type: none">• Nécessaire pour l'activation du programme et d'autres services en ligne.

Chapitre 2:

Espace de travail d'AudioDirector

Ce chapitre présente l'intégralité de l'espace de travail de CyberLink AudioDirector. Il vous fait également découvrir les paramètres utilisés pour personnaliser le programme selon vos préférences.



A - Importer du contenu multimédia, B - Ouvrir la bibliothèque de clips audio, C - Télécharger des clips audio sur DirectorZone, D - Télécharger vos fichiers audio sur DirectorZone/CyberLink Cloud, E - Bibliothèque multimédia, F - Espaces d'AudioDirector, G - Préférences d'AudioDirector, H - Curseur de la ligne de scénario, I - Barre d'accès rapide d'AudioDirector, J - Sélection de plage, K - Canaux audio, L - Affichage de la base de temps (code temporel/tempo), M - Sélection de canaux, N - Basculer entre les vues de ligne de scénario, O - Commandes de zoom de la ligne de scénario, P - Évaluateur de niveau audio, Q - Déterminer le tempo/Métronome, R - Panneau Images clés, S - Agrandir l'espace de travail, T - Enregistrer de l'Audio, U - Commandes de lecture, V - Panneau Réglages et effets

Espaces d'AudioDirector

CyberLink AudioDirector comporte les espaces principaux suivants : Espaces Éditer, Restaurer, Mixer, Créer un CD.

- **Éditer** : dans cet espace, vous pouvez effectuer des réglages, rogner, couper et améliorer de l'audio numérique et bien plus encore. Consultez [Édition audio](#) pour plus d'informations.
- **Restaurer** : dans cet emplacement, vous pouvez corriger des clips audio en utilisant les fonctions Suppression du cliquetis, Suppression de l'écrêtage et Réduction du bruit, ou corriger manuellement l'audio en employant la Correction visuelle. Consultez [Restaurer de l'audio](#) pour plus d'informations.
- **Mixer** : dans cet espace, vous pouvez enregistrer et mixer plusieurs pistes audio dans un fichier personnalisé. Consultez [Mixer de l'audio](#) pour plus d'informations.
- **Créer un CD** : dans cet espace, vous pouvez utiliser le fichier multimédia de la bibliothèque pour créer des CD au format CD audio. Consultez [Création de CD](#) pour plus d'informations.

L'espace de travail de chaque emplacement CyberLink AudioDirector est différent, mais il contient des fonctionnalités et zones couramment utilisées. Tous les emplacements comportent la bibliothèque audio ainsi la barre d'accès rapide AudioDirector que vous utilisez pour modifier et ajouter de l'audio si nécessaire.

Bibliothèque multimédia

Lorsque vous importez des fichiers multimédia dans CyberLink AudioDirector, ils sont disponibles dans la bibliothèque multimédia. Vous pouvez sans problème modifier, restaurer et appliquer des effets à tous les fichiers multimédia de la bibliothèque multimédia. Vous pouvez aussi utiliser le contenu multimédia de l'espace Mixage.

Vous pouvez importer des fichiers audio ainsi que des fichiers vidéo dans la bibliothèque multimédia car CyberLink AudioDirector vous permet de modifier et de restaurer la piste audio des vidéos que vous importez.

Consultez [Importation de fichiers multimédia dans la bibliothèque](#) pour plus d'informations sur l'importation de fichiers audio et vidéo dans la bibliothèque multimédia.

Panneau Réglages et effets

Dans le panneau Réglages et effets, vous pouvez définir les modifications que vous souhaitez apporter à vos clips audio et leur appliquer des effets. Les réglages et effets affichés dépendent de l'espace dans lequel vous vous trouvez.


Ligne de scénario d'AudioDirector

La ligne de scénario est une représentation virtuelle des fichiers audio numériques sélectionnés dans la bibliothèque multimédia. Lorsqu'un fichier multimédia est sélectionné, CyberLink AudioDirector affiche séparément chacun de ses canaux audio sur la ligne de scénario.




Remarque : la ligne de scénario peut afficher jusqu'à 8 canaux (son 7.1). Consultez [Canaux audio](#) pour plus d'informations.

Les valeurs du haut de la ligne de scénario affichent le temps de lecture du fichier audio (code temporel) ou son tempo (mesures/temps) selon la préférence d'affichage de la base de temps que vous avez sélectionnée.



Remarque : vous pouvez changer l'affichage de la base de temps (les valeurs du haut de la ligne de scénario) en cliquant sur le bouton **Code temporel** ou **Mesure/temps**. Ces boutons se situent au-dessus de la ligne de scénario. **Code temporel** affiche le temps de lecture de l'audio alors que **Mesure/temps** affiche les battements par minute (BPM) de l'audio ou son tempo. Voir [Déterminer le tempo/Métronome](#) pour plus d'informations sur l'utilisation de **Mesure/temps** pour l'affichage de votre base de temps.

Les valeurs situées à droite de la ligne de scénario indiquent l'intensité sonore ou le volume en décibels.




Remarque : vous pouvez modifier l'affichage de la ligne de scénario en cliquez sur les boutons du coin supérieur droit du programme. Consultez [Vue Ligne de scénario](#) pour plus d'informations.

La ligne de scénario est disponible dans les espaces Édition, Restauration et Mixage de CyberLink AudioDirector. Vous pouvez modifier, restaurer et mixer vos fichiers audio via cette ligne de scénario.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Lecture, le curseur de la ligne de scénario commence à se déplacer, en indiquant la position de lecture en cours. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur le curseur de la ligne de scénario et le faire glisser vers n'importe quelle position si vous souhaitez avancer dans l'audio.

La ligne de scénario de l'espace Mixage comporte plusieurs pistes. Chaque fichier que vous ajoutez ajoute une autre couche d'audio au contenu multimédia définitif exporté par la piste principale.



Consultez [Mixer de l'audio](#) pour obtenir des informations sur le mixage audio sous CyberLink AudioDirector.

Canaux audio

Lorsqu'un fichier multimédia est sélectionné, CyberLink AudioDirector affiche tous ses canaux audio sur la ligne de scénario. La ligne de scénario peut afficher jusqu'à huit canaux ; elle prend en charge les configurations de canaux audio suivantes :

- son surround 7,1 (8 canaux) ;
- son surround 5.1 (6 canaux) ;
- stéréo (2 canaux) ;
- mono (1 canal).



Remarque : CyberLink AudioDirector prend en charge l'importation et l'édition de fichiers audio et vidéo comportant du son 5.1. Il prend également en charge l'importation de fichiers audio et vidéo comportant du son 7.1, mais seuls les 8 canaux des fichiers audio .WAV sont affichés et modifiables dans le programme. Pour les fichiers vidéo comportant du son 7.1, deux des canaux audio (arrière gauche/arrière droit) sont masqués et ne peuvent pas être édités.

Affichage multi-canaux

Lorsqu'un fichier audio comporte plusieurs canaux audio, chaque canal audio est nommé dans le coin supérieur gauche. Le tableau suivant définit la terminologie utilisée pour tous les types de canaux audio lorsqu'un fichier audio est sélectionné. Vous y trouverez ce qui peut être affiché pour les différentes configurations de canaux audio possibles :

Nom du canal	Type de canal
L	Avant gauche
R	Avant droit
C	Centrer
LFE	Effets à basse fréquence
Lb	Arrière gauche
Rb	Arrière droit



Cg	Avant gauche du centre
Cd	Avant droit du centre
BC	Centre arrière
Ls	Latéral gauche
Rs	Latéral droit
TpC	Centre haut
TpFL	Haut avant gauche
TpFC	Haut Centre avant
TpFR	Haut avant droit
TpBL	Haut arrière gauche
TpBC	Centre Haut arrière
TpBR	Haut arrière droite



Remarque : les types de canaux disponibles dans les fichiers multimédia sélectionnés dépendent entièrement de la configuration audio des fichiers.

Sélection de canaux à éditer

Lorsque vous éditez et restaurez de l'audio sous CyberLink AudioDirector, vous pouvez choisir d'apporter des modifications, d'appliquer des effets, etc. à tous les canaux audio, ou à un seul canal.

Cliquez sur  si vous souhaitez apporter des modifications à tous les canaux audio, ou sur  pour n'apporter des modifications qu'à un seul canal. Une fois que vous avez sélectionné cette option, il vous suffit de cliquer sur le canal auquel vous souhaitez apporter des modifications sur la ligne de scénario.

Sélection de plage

Lorsque vous éditez et restaurez de l'audio, faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers une position de la ligne de scénario (ou utilisez les

commandes de lecture pour trouver la position), puis cliquez sur l'un des nœuds jaunes situés de chaque côté du curseur de la ligne de scénario et faites-le glisser pour sélectionner une plage de l'audio.





Vous pouvez également cliquer directement sur la forme d'onde et la faire glisser pour sélectionner une plage audio.

Notez que lorsque vous sélectionnez une plage audio, les outils d'édition de la barre d'accès rapide d'AudioDirector deviennent actifs. Consultez [Utilisation des outils d'édition](#) pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de chacun de ces outils.

Des détails concernant la plage sélectionnée apparaissent dans les champs **Démarrer**, **Fin** et **Durée** situés sous la ligne de scénario. Une fois que vous avez sélectionné une plage de la forme d'onde d'un fichier audio, si nécessaire, vous pouvez en obtenir un aperçu, la copier, la supprimer ou la rogner.

Vue Ligne de scénario


Lorsqu'un fichier est sélectionné dans la bibliothèque multimédia des espaces Édition ou Restauration, CyberLink AudioDirector affiche par défaut la vue Forme d'onde pour chaque canal de la ligne de scénario.

Vous pouvez choisir entre deux vues de ligne de scénario : cliquez sur  pour la vue Forme d'onde ou sur  pour afficher la vue Fréquence de spectre.

Cliquez sur les boutons du coin supérieur droit de la ligne scénario pour alterner entre les deux vues disponibles.


Vue Forme d'onde

Lorsqu'un fichier est sélectionné dans la bibliothèque multimédia, CyberLink AudioDirector affiche par défaut des informations sur la forme d'onde de chaque canal de la ligne de scénario. La vue Forme d'onde est une représentation visuelle qui illustre à la fois le temps et l'intensité sonore (ou volume, mesuré en décibels) de chaque canal audio.




Vue Fréquence de spectre

La vue Fréquence de spectre est une représentation graphique de l'audio de chaque canal. Cette vue est idéale lorsque vous utilisez la fonctionnalité Correction visuelle. Le graphique coloré que vous observez lorsque vous utilisez cette vue est une illustration tridimensionnelle des caractéristiques audio du fichier multimédia sélectionné.




Sur le graphique, la durée de lecture est affichée en haut, et la fréquence (par rapport à la hauteur) de l'audio (mesurée en Hertz) se trouve à droite. Les couleurs du graphique indiquent l'amplitude ou la puissance de l'audio au moment spécifié. Plus la couleur est claire, plus le volume du son entendu à ce moment et à cette fréquence est élevé.

Marqueurs de ligne de scénario

Lorsque vous éditez, restaurez ou mixez de l'audio, cliquez sur  pour ajouter un marqueur de ligne de scénario à l'emplacement actuel du curseur de la ligne de scénario. Les marqueurs sont utilisés pour délimiter les positions de fichiers audio auxquelles vous voudriez modifier les fichiers audio ou auxquelles vous voudriez qu'un effet commence. Utilisez des marqueurs lorsque vous ajoutez des clips audio dans l'espace Mixage. Ainsi, les clips s'inséreront au niveau des marqueurs de la ligne de scénario.

Marqueurs de ligne de scénario

Pour ajouter des pistes à la ligne de scénario, procédez comme suit :

1. Utilisez les commandes de lecture ou faites glisser le curseur de la ligne de scénario pour trouver la position à laquelle vous souhaitez ajouter un marqueur, puis cliquez sur .
2. Si nécessaire, saisissez une **Description** du nouveau marqueur de ligne de scénario.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter les pistes à la ligne de scénario.




Remarque : Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur un marqueur temporel pour en modifier les propriétés.

Zoom sur la ligne de scénario

Lorsque vous éditez, restaurez ou mixez de l'audio sur la ligne de scénario, utilisez les commandes de zoom avant de la ligne de scénario audio pour l'éditer plus précisément. Deux types de zoom sont disponibles : zoom horizontal et zoom vertical.



Remarque : lorsque vous utilisez les commandes de zoom, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton  pour effectuer un zoom arrière complet et afficher l'intégralité de la forme d'onde.

Zoom horizontal

Les commandes de zoom horizontal vous permettent d'augmenter/de réduire le temps affiché sur la ligne de scénario.



Utilisez ces commandes de zoom si vous souhaitez, par exemple, effectuer un zoom avant sur deux secondes spécifiques d'un clip audio.

Zoom vertical

Les commandes de zoom vertical vous permettent d'augmenter/de réduire le volume affiché sur la ligne de scénario.



Utilisez ces commandes de zoom si vous souhaitez, par exemple, effectuer un zoom avant sur un bruit spécifique et observer plus minutieusement la forme d'onde.

Déterminer le tempo/Métronome

Lorsque vous réglez l'affichage de votre base de temps sur **Mesure/temps**, si nécessaire, vous pouvez déterminer le tempo de votre fichier audio ou activer le métronome pour vous aider.




Remarque : CyberLink AudioDirector ne calcule pas automatiquement le tempo des clips audio de la ligne de scénario. L'affichage Mesure/temps de la base de temps n'est là que pour vous aider à déterminer le tempo que vous pouvez utiliser lorsque vous éditez de l'audio ou de la vidéo.

Détermination du tempo

Si vous n'êtes pas sûr de connaître le tempo d'un fichier audio, cliquez sur le

bouton **BPM** qui se situe en bas des espaces Édition, Restauration et Mixage pour ouvrir la fenêtre Déterminer le tempo. Vous pouvez aussi accéder à cette fenêtre via les Préférences générales en cliquant sur le bouton **Tempo**.



Remarque : si vous connaissez le tempo de l'audio ou si vous souhaitez définir manuellement le tempo utilisé dans l'affichage de la base de temps, vous pouvez cliquer dans le champ qui se situe à côté de l'icône , puis saisir le tempo en question. Il doit s'agir d'un nombre compris entre 1 et 1 280.

Pour déterminer le tempo d'un fichier audio, procédez comme suit :


1. Lancez la lecture de l'audio dont vous souhaitez déterminer le tempo.
2. Cliquez sur le bouton **BPM** qui se situe en bas de l'espace Édition, Restauration ou Mixage pour ouvrir la fenêtre Déterminer le tempo.
3. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton **Taper** (ou appuyez sur la touche T de votre clavier) au rythme de la musique. Tapez plusieurs noires. Plus vous taperez, plus la détermination du tempo sera précise.
4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK** pour que le tempo détecté s'affiche sur la base de temps.



Remarque : avant de fermer la fenêtre Déterminer le tempo, vous pouvez cliquer sur **Aperçu** pour entendre le tempo que vous avez défini. Vous pouvez aussi utiliser le métronome pour entendre le tempo durant la lecture audio.

Métronome

Lorsque vous utilisez l'affichage Mesure/temps pour la base de temps, vous pouvez cliquer sur le bouton **Métronome** pour activer le métronome durant la lecture. Une fois que vous aurez cliqué sur Lecture pour lancer la lecture audio, le métronome tapera précisément au rythme du tempo défini.

Utilisez cette option pour vérifier que le tempo défini est précis et pour apporter des ajustements si nécessaire. Vous pouvez changer le tempo défini en cliquant dans le champ qui se situe à côté de l'icône  et en le saisissant. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **BPM** pour le déterminer manuellement. Consultez [Détermination du tempo](#) pour plus d'informations.

Barre d'accès rapide d'AudioDirector

Grâce à la barre d'accès rapide d'AudioDirector, vous pouvez accéder à plusieurs outils dans tous les espaces. Les boutons disponibles sur la barre d'accès rapide varient en fonction de l'espace dans lequel vous vous trouvez.












Voici les fonctions disponibles sur la barre d'accès rapide d'AudioDirector :



Remarque : consultez [Création de CD](#) pour une description des outils de la barre d'accès rapide dans l'espace Créer un CD.












Bouton	Fonction
	Si vous êtes dans l'espace Édition ou Restauration, cliquez sur ce bouton pour modifier le profil ou la qualité du fichier multimédia sélectionné. Consultez Conversion de profils audio pour plus d'informations. Si vous vous trouvez dans l'espace Mixage, cliquez dessus pour configurer les paramètres du profil de l'audio mixé que vous produisez. Consultez Mixer de l'audio pour plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour couper une partie de fichier audio et pour la placer dans votre presse-papiers afin de la coller. Consultez Utilisation des outils d'édition pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour copier une partie sélectionnée dans votre presse-papiers afin de la coller. Consultez Utilisation des outils d'édition pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour coller la forme d'onde audio que vous avez coupée ou copiée directement à droite de la position en cours sur la ligne de scénario. Consultez Utilisation des outils d'édition

	pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour supprimer une partie sélectionnée d'un fichier audio. Consultez Utilisation des outils d'édition pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition et Restauration, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour rogner une partie sélectionnée d'un fichier audio. Consultez Utilisation des outils d'édition pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ajouter des marqueurs de ligne de scénario à la position actuelle du curseur de la ligne de scénario. Consultez Marqueur de ligne de scénario pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour normaliser l'audio sélectionné. Consultez Normalisation audio pour plus d'informations.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour partager le fichier audio sélectionné dans DirectorZone. Consultez Partager de l'audio sur DirectorZone pour obtenir plus d'informations détaillées.
	Dans les espaces Édition, Restauration et Mixage, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour exporter le fichier audio ou vidéo ouvert avec toutes les modifications que vous lui avez apportées. Consultez Produire l'audio pour plus d'informations détaillées.
	Dans l'espace Mixage, cliquez sur ce bouton pour ajouter une piste de mixage à la ligne de scénario. Consultez Mixer de l'audio pour plus d'informations détaillées.
	Dans l'espace Mixage, cliquez sur ce bouton pour séparer un fichier audio sélectionné sur une piste de mixage en deux parties distinctes. Consultez Mixer de l'audio pour plus d'informations détaillées.
	Si vous disposez d'un clip vidéo dont l'audio a été enregistré dans un environnement bruyant, cliquez sur ce bouton pour utiliser la

	Synchronisation automatisée des dialogues et remplacer l'audio. Consultez Utilisation de la synchronisation automatisée des dialogues pour plus d'informations.
--	--


Commandes de lecture

Une fois que du contenu multimédia est importé dans le programme, utilisez les commandes de lecture disponibles pour en obtenir un aperçu. Pour obtenir un aperçu d'un fichier, sélectionnez-le dans la bibliothèque multimédia puis utilisez les commandes de la manière suivante :




Commandes de lecture	
	Cliquez sur ce bouton pour lire l'audio de la position actuelle jusqu'à la fin de la piste audio.
	Cliquez pour mettre en pause la lecture.
	Cliquez pour arrêter la lecture.
	Si  est affiché, le fichier audio est lu jusqu'à la fin de la piste. Si  est affiché, l'audio sera lu en boucle jusqu'à ce que vous cliquiez sur Pause ou sur Arrêter. Cliquez sur ce bouton pour alterner entre les deux comportements de lecture audio disponibles.
	Cliquez sur ce bouton pour que le curseur de la ligne de scénario accède au début de la piste ou de la plage audio actuellement sélectionnée sur la forme d'onde audio.
	Pendant la lecture, cliquez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour effectuer un retour arrière sur la piste audio en cours.
	Pendant la lecture, cliquez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour effectuer une avance rapide sur la piste audio en cours.
	Cliquez sur ce bouton pour que le curseur de la ligne de scénario accède à la fin de la piste ou de la plage audio actuellement sélectionnée sur la forme d'onde audio.
	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer de l'audio personnalisé sous CyberLink AudioDirector. Consultez Enregistrement audio pour obtenir des informations détaillées sur l'enregistrement d'audio personnalisé dans le programme.

Lecture de fichiers vidéo




Lorsque vous importez des fichiers vidéo dans la bibliothèque, un court aperçu vidéo s'affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de CyberLink AudioDirector lorsqu'un fichier est sélectionné. Lorsque vous cliquez sur Lecture, la vidéo et l'audio sont lus, vous êtes ainsi mieux informé lorsque vous modifiez la piste audio du fichier vidéo.



Pendant la lecture, vous pouvez :


- cliquer sur  pour minimiser la fenêtre d'aperçu vidéo ; cliquer sur  pour la restaurer ;
- cliquer sur  pour désancrer la fenêtre d'aperçu si vous souhaitez obtenir un aperçu plus large, redimensionnable selon vos préférences.




- La fenêtre d'aperçu vidéo comprend également des commandes de lecture légèrement différentes. Elles comprennent notamment les boutons  et  que vous pouvez utiliser pour observer le premier plan ou l'arrière-plan d'une image lorsque la vidéo est sur Pause.
- Cliquez sur  pour réancrer la fenêtre d'aperçu en bas à gauche.

Évaluateur de niveau sonore

Utilisez l'évaluateur de niveau sonore pour afficher le niveau sonore ou le volume en décibels du clip en cours à différents moments de la lecture. Si le niveau sonore augmente jusqu'aux niveaux rouges, vous pouvez régler le volume principal pour diminuer le niveau sonore.



Dans l'espace Mixage, chaque piste de mixage dispose de son propre évaluateur de niveau sonore. Si nécessaire, il vous suffit d'utiliser le curseur de volume situé à gauche de la piste pour régler le niveau sonore.




Il existe également des évaluateurs de niveau sonore pour chaque piste du panneau de mixage de l'espace Mixage. Consultez [Panneau de mixage](#) pour plus d'informations.




Agrandir l'espace de travail


Vous pouvez modifier la taille de l'espace de travail de CyberLink AudioDirector pour l'adapter à ce qu'il vous faut éditez. Si nécessaire, vous pouvez par exemple réduire le panneau Réglages et effets pour mieux observer les commandes

disponibles.






Lorsque vous réglez le volume principal ou lorsque vous réglez le volume des canaux gauches/droits, pour une meilleure visibilité, vous pouvez également agrandir le panneau Images clés. Effectuer cette opération réduira la largeur des pistes audio affichées sur la ligne de scénario.



Si votre bibliothèque contient beaucoup de fichiers multimédia, vous pouvez l'agrandir pour afficher tous les fichiers.




Panneau Images clés

Dans l'espace Édition, le panneau Images clés vous fournit de puissants outils précis. Dans l'onglet **Volume**, vous pouvez régler le volume principal de l'audio ou obtenir un panorama de l'audio, vers le canal gauche ou droit. Dans l'onglet **Effet**, vous pouvez appliquer plusieurs effets à un seul clip audio avec précision.

Onglet Volume


Dans l'onglet Volume du panneau Images clés, vous pouvez régler le volume principal et ajuster le volume des canaux gauche et droit de l'audio.




Consultez [Réglage du volume principal](#) et [Régler le volume des canaux gauches/droits de l'audio](#) pour obtenir plus d'informations détaillées sur l'utilisation de ces fonctionnalités d'édition.



Onglet Effet

L'onglet Effet vous montre avec précision l'endroit où se trouvent les effets que vous avez appliqués au clip audio que vous modifiez.



Dans cet onglet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les effets :

- Désélectionner un effet pour le désactiver et obtenir un aperçu de l'audio sans que l'effet lui soit appliqué. Si vous le resélectionnez il sera à nouveau appliqué.
- Passer votre souris sur l'effet de l'onglet puis cliquer sur  pour le modifier dans le panneau Effets.

- Pour supprimer des effets, passez votre souris sur les effets de l'onglet puis cliquez sur  pour chaque effet individuel. Cliquez sur  à droite du panneau pour supprimer tous les effets similaires de l'intégralité de la ligne de scénario.

Chapitre 3:


Importer du contenu multimédia

Vous pouvez à la fois importer des fichiers audio et des fichiers vidéo à partir de votre disque dur ou d'un périphérique amovible dans CyberLink AudioDirector. Vous pouvez également enregistrer votre propre son personnalisé ou télécharger des clips audio sur DirectorZone pour qu'ils apparaissent directement dans la bibliothèque.



Remarque : lorsque le fichier multimédia est importé dans la bibliothèque, CyberLink AudioDirector crée un fichier de travail temporaire pour chaque fichier. Il utilise le fichier pour enregistrer les modifications que vous souhaitez apporter aux fichiers originaux. Les modifications ne sont pas appliquées au fichier original car vous devez produire l'audio et le sortir sous la forme d'un nouveau fichier pour les appliquer.

Importation de fichiers audio et vidéo

Pour importer de l'audio ou de la vidéo à partir de votre disque dur ou d'un périphérique amovible, cliquez sur , naviguez vers l'emplacement de ces données puis cliquez sur **Ouvrir**. Vous pouvez importer plusieurs fichiers dans la bibliothèque en une fois puis travailler sur tous ces fichiers sous CyberLink AudioDirector.

Lorsque vous importez des fichiers vidéo, vous devez veiller à ce que **Fichiers vidéo** soit sélectionné dans la liste déroulante de types de formats afin que les fichiers que vous essayez d'importer soient visibles.

Une fois que les fichiers sont importés, utilisez les commandes de lecture pour obtenir un aperçu de l'audio et de la vidéo. Consultez [Commandes de lecture](#) pour plus d'informations.

Formats pris en charge

CyberLink AudioDirector prend en charge l'importation de fichiers audio et vidéo aux formats suivants :

Audio : AIF, AIFF, APE, CAF, FLAC, MP3, M4A (AAC, ALAC), OGG, WAV, WMA**.



Remarque : ** CyberLink AudioDirector ne prend pas en charge l'édition de fichiers audio WMA avec protection de fichier par DRM.

Vidéo : 3GPP2, AVI, DivX (sous Windows 7), DV-AVI, DVR-MS, HD MPEG-2, M2T (H.264 AVC, H.265 HEVC), MKV (H.264 AVC, H.265 HEVC), MOD, MOV, MOV (H.264 AVC), MP4 (H.264 AVC, H.265 HEVC), MPEG-1, MPEG-2, TOD, VOB, VRO, WMV, WMV-HD.



Remarque : CyberLink AudioDirector prend en charge l'importation et l'édition de fichiers audio et vidéo comportant du son 5.1. Il prend également en charge l'importation de fichiers audio et vidéo comportant du son 7.1, mais seuls les 8 canaux des fichiers audio .WAV sont affichés et modifiables dans le programme. Pour les fichiers vidéo comportant du son 7.1, deux des canaux audio (arrière gauche/arrière droit) sont masqués et ne peuvent pas être édités.


Téléchargement de clips audio et de fichiers multimédias

Vous pouvez télécharger des fichiers audio et vidéo via CyberLink Cloud, ainsi que des clips audio sur DirectorZone. Les clips audio téléchargés sur DirectorZone sont stockés dans la Bibliothèque de clips audio téléchargés de CyberLink AudioDirector.

Télécharger des clips audio sur DirectorZone

Sur DirectorZone, vous pouvez télécharger des clips audio qui ont été partagés par d'autres utilisateurs de CyberLink AudioDirector. Les clips audio sont des fichiers audio dont la durée peut atteindre jusqu'à 30 secondes.


Pour télécharger des clips audio sur DirectorZone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur . CyberLink AudioDirector lance DirectorZone dans votre navigateur web par défaut.
2. Vous devez d'abord vous connecter à DirectorZone pour télécharger du contenu. Si vous ne disposez pas d'un compte, cliquez sur le lien **Inscription** en haut de la page pour obtenir un compte gratuitement.
3. Si nécessaire, sélectionnez **Produits > AudioDirector** pour afficher tous les clips audio disponibles que vous pouvez télécharger.
4. Recherchez le clip audio que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur le bouton **Télécharger**.
5. Cliquez à nouveau sur **Télécharger**.
6. Enregistrez le clip audio sur votre ordinateur. Naviguez vers l'emplacement de votre ordinateur où l'enregistrer, puis double-cliquez sur le clip pour l'installer dans la [Bibliothèque de clips audio](#).

Clips audio de Ma DirectorZone

Si nécessaire, vous pouvez facilement retélécharger les clips audio que vous avez précédemment transférés sur DirectorZone puis les réimporter dans la bibliothèque de clips audio. Vous pouvez également accéder à et télécharger des clips audio depuis l'historique de téléchargement de DirectorZone ainsi que vos clips audio favoris.

Pour télécharger des clips audio sur Ma DirectorZone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur l'onglet **Ma DirectorZone**.
3. Filtrez les clips audio selon **Mes transferts**, **Historique des téléchargements** ou **Mes favoris** ou saisissez un mot-clé de recherche dans le champ à cet effet.
4. Sélectionnez tous les clips audio que vous souhaitez télécharger.
5. Cliquez sur **Télécharger** pour les télécharger sur votre ordinateur et les importer dans la bibliothèque de clips audio.

Télécharger des fichiers multimédias via CyberLink Cloud

Si vous êtes abonné au CyberLink Cloud, vous pouvez télécharger les fichiers audio et vidéo que vous avez précédemment sauvegardés sur CyberLink Cloud. Une fois téléchargés, ces fichiers multimédias sont stockés dans le dossier de téléchargement spécifié dans [Préférences de CyberLink Cloud](#). Ils sont ensuite importés dans la bibliothèque multimédia.


Pour télécharger des fichiers multimédias sur CyberLink Cloud, procédez comme suit :

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier > Télécharger du contenu multimédia via CyberLink Cloud**.
2. Cliquez sur l'onglet **Vidéo** pour télécharger vos fichiers vidéo, ou cliquez sur **Musique** pour télécharger vos fichiers audio.
3. Sélectionnez tous les fichiers multimédias que vous souhaitez télécharger.
4. Cliquez sur **Télécharger** pour les télécharger sur votre ordinateur et les importer dans la bibliothèque multimédia.


Mon audio CyberLink Cloud

Si nécessaire, vous pouvez aussi télécharger des fichiers audio CyberLink Cloud depuis la bibliothèque multimédia.

Pour télécharger des fichiers audio sur CyberLink Cloud, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur l'onglet **Mon CyberLink Cloud**.
3. Filtrez les fichiers audio en sélectionnant une collection dans la liste déroulante, ou saisissez un mot clé de recherche dans le champ prévu à cet effet.
4. Sélectionnez tous les fichiers audio que vous souhaitez télécharger.
5. Cliquez sur **Télécharger** pour les télécharger sur votre ordinateur et les importer dans la bibliothèque multimédia.

Bibliothèque de clips audio

Cliquez sur le bouton  pour ouvrir la bibliothèque de clips audio de CyberLink AudioDirector. Dans la bibliothèque des clips audio, vous pouvez gérer et organiser les clips que vous avez téléchargés depuis DirectorZone et CyberLink Cloud*.



Remarque : * CyberLink Cloud est un service sur nuage de CyberLink actuellement disponible pour les utilisateurs disposant d'un abonnement à AudioDirector Live.

Dans la Bibliothèque des clips audio, vous pouvez :

- Afficher des clips audio en fonction de leur catégorie.
- Obtenir un aperçu des clips audio dans la bibliothèque.
- Importer les clips audio sélectionnés dans votre projet en cours.

Enregistrement audio

Sous CyberLink AudioDirector, vous pouvez enregistrer votre propre audio personnalisé au format WAV. Ce que vous enregistrez est directement ajouté à la ligne de scénario. L'audio enregistré se place au niveau de n'importe quel contenu audio existant de la ligne de scénario.

Vous pouvez enregistrer en utilisant le microphone que vous avez connecté, ou sinon, vous pouvez choisir l'option **Ce que vous entendez** pour enregistrer l'audio provenant d'un périphérique audio connecté à votre ordinateur via une boucle de retour (loopback).




Remarque : dans l'espace Mixage, vous pouvez utiliser l'enregistrement en boucle pour enregistrer plusieurs prises qui se suivent. Consultez [Utilisation de l'enregistrement en boucle pour enregistrer de l'audio](#) pour plus d'informations.


Pour enregistrer de l'audio, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, cliquez sur  pour ouvrir et configurer les paramètres d'enregistrement, tels que le réglage de la source audio enregistrée. Consultez [Paramètres d'enregistrement](#) pour obtenir des informations détaillées.

2. Pour commencer l'enregistrement audio, cliquez sur .



Remarque : si vous enregistrez de l'audio dans l'espace Mixage, vous devez d'abord activer la piste de ligne de scénario de mixage sur laquelle vous souhaitez enregistrer l'audio. Cliquez sur le bouton  de la piste sur laquelle vous souhaitez placer l'enregistrement.

3. Cliquez à nouveau sur  pour arrêter d'enregistrer et enregistrer/importer le fichier enregistré dans la bibliothèque de CyberLink AudioDirector.

Paramètres d'enregistrement

Définissez vos paramètres d'enregistrement de la manière suivante :

- **Périphériques** : sélectionnez la source d'importation ou le périphérique audio que vous souhaitez utiliser pour enregistrer l'audio de la manière suivante :
 - **Microphone** : sélectionnez cette option, puis le microphone dans la liste si vous souhaitez enregistrer depuis un microphone raccordé.
 - **Ce que vous entendez** : sélectionnez cette option pour créer une boucle de retour (loopback) et enregistrer l'audio que vous entendez sur l'ordinateur. Sélectionnez simplement un des appareils raccordés à l'ordinateur et qui représente la source audio, par ex. une carte son, des enceintes, etc.
- **Canaux** : sélectionnez le canal (ou **Stéréo** si vous souhaitez qu'il soit enregistré sur les deux canaux) sur lequel vous souhaitez enregistrer l'audio.
- **Taux d'échantillonnage** : si nécessaire, définissez le taux d'échantillonnage du fichier enregistré en le sélectionnant dans la liste déroulante.
- **Profondeur de bits** : si nécessaire, définissez la profondeur de bits du fichier enregistré en la sélectionnant dans la liste déroulante.
- **Surveiller l'entrée** : réglez cette option sur **Activé** si vous souhaitez entendre la source d'importation pendant l'enregistrement. Si cette option est réglée sur **Désactivé**, vous ne pouvez pas entendre la source d'entrée pendant l'enregistrement.
- **Minuteur du compte à rebours** : sélectionnez cette option pour activer un


compte à rebours avant que CyberLink AudioDirector ne commence à enregistrer l'audio. Définissez la durée du compte à rebours (30 secondes maximum) dans le champ fourni.

Cliquez sur **OK** pour enregistrer toute modification que vous avez apportée aux paramètres d'enregistrement.



Utilisation de l'enregistrement en boucle pour enregistrer de l'audio

Dans l'[Espace Mixage](#), vous pouvez utiliser l'enregistrement en boucle pour enregistrer plusieurs prises successives. Cette option peut vous être utile lorsque vous enregistrez des couplets de chanson, des voiceovers, etc. d'un mixage. Elle vous permet en effet de choisir la meilleure prise lorsque vous avez terminé.

Pour utiliser l'enregistrement en boucle, procédez comme suit :



1. Dans l'espace Mixage, cliquez sur  à côté du bouton Enregistrer qui se trouve sous la ligne de scénario.
2. Sélectionnez l'option **Enregistrement en boucle**, puis configurez les paramètres disponibles de la manière suivante :
 - **Enreg. Sur nouvelle piste** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que chaque nouvelle prise enregistrée soit ajoutée à une nouvelle piste de la ligne de scénario de l'espace Mixage. Cela vous permettra de vérifier chaque prise enregistrée une fois l'enregistrement terminé. Si vous ne sélectionnez pas cette option, chaque nouvelle prise sera enregistrée sur la précédente.
 - **Pré-roll** : sélectionnez cette option pour activer un pré-roll avant que l'enregistrement ne commence. Une fois cette option activée, saisissez la durée en secondes pendant laquelle vous souhaitez que l'autre contenu audio du mixage soit lu avant que l'enregistrement ne commence.
 - **Post-roll** : sélectionnez cette option pour activer un post-roll à la fin de l'enregistrement. Une fois cette option activée, saisissez la durée en secondes pendant laquelle vous souhaitez que l'autre contenu audio du mixage soit lu à la fin de l'enregistrement, avant que la boucle ne

recommence.

- **Minuteur du compte à rebours** : sélectionnez cette option pour activer un compte à rebours avant que CyberLink AudioDirector ne commence à enregistrer l'audio. Définissez la durée du compte à rebours (30 secondes maximum) dans le champ fourni.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer les paramètres d'enregistrement.
 4. Sur la ligne de scénario de l'espace Mixage, cliquez sur le bouton  pour activer l'enregistrement sur la piste sur laquelle vous souhaitez le placer. Cliquez sur  pour configurer les paramètres d'enregistrement en sélectionnant la source d'importation de l'audio enregistré. Vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez surveiller l'entrée. Consultez [Paramètres d'enregistrement](#) pour plus d'informations.




Remarque : si vous avez choisi d'ajouter chaque enregistrement en boucle à une nouvelle piste, CyberLink AudioDirector ajoutera automatiquement chacune de ces nouvelles pistes sous la piste activée sur la ligne de scénario.

5. Utilisez la sélection de plage pour choisir l'endroit où vous souhaitez que l'enregistrement commence et s'arrête, c-à-d, sa durée. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations.
6. Cliquez sur  pour enregistrer. Si nécessaire, lancez l'enregistrement après le pré-roll (si cette option est activée). Le contenu enregistré sera ajouté à la plage sélectionnée sur la piste activée.
7. Recommencez à enregistrer jusqu'à ce que vous obteniez une prise satisfaisante, puis cliquez sur  pour arrêter d'enregistrer.
8. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer, si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de chaque prise enregistrée et supprimer des fichiers enregistrés de la ligne de scénario de mixage et de la bibliothèque.

Chapitre 4:

Projets AudioDirector

Lorsque vous éditez, restaurez et mixez de l'audio sous CyberLink AudioDirector, cliquez sur le bouton  pour enregistrer votre travail dans un fichier au format .ADS. Ce format est exclusivement utilisé par CyberLink AudioDirector.



Remarque : un fichier de projet (.ADS) CyberLink AudioDirector contient essentiellement une liste des fichiers audio et vidéo de la bibliothèque et ce que vous éditez ou mixez. Un journal contenant toutes les modifications et effets que vous souhaitez appliquer à l'audio, ainsi qu'une liste de l'audio à mixer et d'autres préférences d'utilisation (niveaux de volume, marqueurs de ligne de scénario, etc.) est tenu à jour dans le fichier de projet. Les fichiers de projets ne contiennent pas les clips audio et vidéo.

Utilisez les options du menu **Fichier** pour enregistrer des projets, créer de nouveaux projets ou ouvrir des projets existant sous CyberLink AudioDirector. Si vous possédez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez également charger des projets enregistrés et plus encore sur CyberLink Cloud. Consultez [Projets CyberLink Cloud](#) pour plus d'informations.



Remarque : lorsque vous créez un nouveau projet, CyberLink AudioDirector réinitialise votre bibliothèque. Si vous êtes dans l'espace Mixage et si vous souhaitez créer un nouveau mixage en utilisant le même contenu multimédia que celui qui est actuellement dans votre bibliothèque, sélectionnez **Fichier > Nouvel espace de travail**.

Les modifications que vous apportez aux clips audio de CyberLink AudioDirector n'affectent **pas** les fichiers audio originaux que vous avez importés dans le programme. Comme vos modifications sont toutes sauvegardées dans le fichier de projet, vous pouvez procéder à des modifications et à des ajustements de vos clips, mais vous conservez encore intacts les fichiers originaux sur votre disque dur. Alors, montrez-vous créatif. Si vous finissez par trop modifier les choses, vous pouvez toujours recommencer.

Exporter des projets

Vous pouvez exporter vos projets CyberLink AudioDirector en conditionnant la totalité du matériel dans un dossier sur le disque dur de votre ordinateur ou CyberLink Cloud*. Vous pouvez alors importer des projets exportés sur un autre

ordinateur utilisant CyberLink AudioDirector.

Pour exporter votre projet, sélectionnez **Fichier > Exporter/conditionner le matériel du projet**. Si vous êtes un abonné de AudioDirector Live, vous pouvez sélectionner **Fichier > Conditionner le matériel du projet et le transférer sur CyberLink Cloud** pour sauvegarder la totalité des fichiers multimédias et le fichier du projet dans un dossier sur CyberLink Cloud.



Remarque : * CyberLink Cloud est un service sur nuage de CyberLink actuellement disponible pour les utilisateurs disposant d'un abonnement à AudioDirector Live.

Projets CyberLink Cloud

Si vous disposez d'un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sélectionner **Fichier > Transférer un fichier vers CyberLink Cloud** pour stocker des fichiers de projets sur le service de nuage CyberLink Cloud depuis CyberLink.

Pour ouvrir un projet enregistré sur CyberLink Cloud, y compris des projets qui ont été conditionnés dans un dossier avec leurs médias (matériels), sélectionnez **Télécharger un projet depuis CyberLink Cloud** à partir du menu **Fichier**. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un projet, puis cliquez sur **Télécharger**.



Remarque : si vous ouvrez un projet conditionné stocké sur CyberLink Cloud, le fichier du projet ainsi que tous les médias du projet sont téléchargés sur votre ordinateur local et stockés dans le dossier de téléchargement spécifié dans [Préférences de CyberLink Cloud](#).

Chapitre 5:

Édition audio

Une fois que vous avez importé du contenu multimédia dans la bibliothèque, vous pouvez commencer à en modifier l'audio dans l'espace Édition. Dans l'espace Édition, vous pouvez utiliser des outils pour rogner et découper l'audio ou utiliser les options de réglage pour modifier la durée de l'audio, modifier sa hauteur, appliquer des fondus, et bien plus encore. Vous pouvez également appliquer des effets sonores enrichis à l'audio pour l'améliorer ou obtenir le résultat souhaité.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Modifier** pour commencer à éditer, à paramétrer et à appliquer des effets à l'audio.




Remarque : les modifications de l'audio ne sont pas appliquées au fichier original avant que vous n'ayez produit ce fichier via la fenêtre Produire. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Conversion de profils audio

CyberLink AudioDirector vous permet de convertir un profil audio d'un fichier multimédia (audio ou vidéo) en réglant son taux d'échantillonnage, la profondeur de bits et le nombre de canaux audio qu'il contient.

Pour convertir le profil audio d'un fichier multimédia, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez convertir dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Changez les paramètres suivants du profil audio selon vos besoins :
 - **Taux d'échantillonnage** : sélectionnez le nouveau taux d'échantillonnage que vous souhaitez appliquer au fichier multimédia. Un taux d'échantillonnage plus élevé augmente la qualité audio et la taille du fichier.
 - **Profondeur de bits** : sélectionnez la nouvelle profondeur de bits que vous souhaitez appliquer au fichier multimédia. Une profondeur de bits plus

élevée augmente la qualité audio et la taille du fichier.

- **Canaux** : sélectionnez le nombre de canaux que vous souhaitez appliquer au fichier multimédia. Veuillez noter que les canaux ajoutés sont laissés vides, ce qui vous permet de les modifier par la suite dans CyberLink AudioDirector.
- **CyberLink TrueTheater Surround** : Si vous souhaitez augmenter le nombre de canaux de l'audio, sélectionnez cette option pour utiliser CyberLink TrueTheater Surround afin d'améliorer la qualité de l'audio étendu. Vous pouvez choisir Salon, Cinéma ou Stade.

4. Cliquez sur **OK** pour appliquer les modifications.

Utilisation des outils d'édition

Utilisez les outils d'édition de la barre d'accès rapide d'AudioDirector pour rogner, découper, et même, ajouter des parties (en utilisant la fonction Coller) à votre audio.





Pour éditer un fichier audio, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Éditer** pour ouvrir l'espace d'édition audio.
2. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez éditer dans la bibliothèque.
3. Choisissez si vous souhaitez apporter des modifications à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez en apporter qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez modifier. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.
5. Utilisez les outils d'édition pour apporter des modifications à vos fichiers audio de la manière suivante :

Outils d'édition



Cliquez pour couper la portion sélectionnée du fichier audio et pour la

	placer dans votre presse-papiers en vue de la coller.
	Cliquez pour effectuer une copie de la portion sélectionnée dans votre presse-papiers en vue de la coller.
	Cliquez sur ce bouton pour coller la forme d'onde que vous avez coupée ou copiée à droite de la position en cours du curseur de la ligne de scénario.
	Cliquez pour supprimer la portion sélectionnée du fichier audio.
	Cliquez pour découper la portion sélectionnée du fichier audio en supprimant les parties du fichier audio qui ne sont pas sélectionnées.

Normalisation des canaux audio

Si vous trouvez que le son de certains canaux est beaucoup plus fort que celui d'autres canaux lors de l'édition ou de la restauration, vous pouvez normaliser le volume sur tous les canaux. La normalisation est le processus qui consiste à appliquer une quantité constante de gains à votre fichier audio afin que l'amplitude moyenne ou l'amplitude typique (niveau de volume) soit à un niveau identique.

Pour normaliser les canaux audio pour un fichier multimédia, procédez comme suit :




Remarque : cette section est destinée à la normalisation du son surtout les canaux dans les espaces Édition et Restauration. Pour plus d'informations sur la normalisation du saumon dans l'espace Mixage, consultez [Normalisation du son sur plusieurs pistes audio](#).

1. Sélectionner le fichier multimédia dont vous souhaitez normaliser les canaux audio dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez normaliser. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.



Remarque : veillez à sélectionner la totalité de la forme d'onde du fichier audio si vous souhaitez normaliser le son sur toute la piste.

3. Cliquez sur le bouton  pour normaliser le volume des canaux audio

sélectionnés.

Ajuster l'audio

Une fois que vous avez importé du contenu multimédia dans la bibliothèque, vous pouvez commencer à utiliser les fonctionnalités du panneau Réglages et effets pour modifier l'audio selon vos besoins. Pour commencer, sélectionnez le contenu multimédia pour lequel vous souhaitez effectuer des réglages puis cliquez sur **Ajuster l'audio** pour afficher toutes les options de réglage disponibles.



Remarque : lorsque vous effectuez des réglages sur l'audio, ils ne sont pas appliqués au fichier original tout le temps que vous ne l'avez pas produit via la fenêtre Produire. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Amplifier le volume de l'audio

Utilisez la fonctionnalité Amplifier pour augmenter le volume de l'audio. Vous pouvez amplifier le volume de jusqu'à 12 décibels.

Pour amplifier le volume de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez modifier dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Amplifier** dans la section **Ajuster l'audio**.
3. Décidez si vous souhaitez amplifier le volume de tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez amplifier le volume que d'un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez accentuer. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

5. Faites glisser le curseur **Volume**, ce qui amplifiera la plage audio




sélectionnée du nombre de décibels souhaité.

6. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio ajusté en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'amplification.


Application de fondus




Utilisez la fonctionnalité Fondus pour appliquer des fondus à l'audio. Vous pouvez appliquer une ouverture en fondu ou une fermeture en fondu de diverses manières.

Pour appliquer un fondu à l'audio, procédez comme suit :


1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez modifier dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Fondus** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Choisissez si vous souhaitez appliquer le fondu à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Pour appliquer une ouverture en fondu depuis le début du clip, sélectionnez l'option **Ouverture en fondu** puis réglez les options suivantes :
 - Sélectionnez l'un des trois types d'ouvertures en fondu :  : un fondu progressif dont le volume augmente proportionnellement sur toute la durée du fondu ;  : le fondu audio est considérable au début puis son ampleur diminue vers sa fin ;  : le fondu s'intensifie de manière exponentielle sur sa durée.
 - **Volume initial** : définissez le niveau de volume sonore au début de l'ouverture en fondu.
 - par défaut, la durée de l'ouverture en fondu est de 5 secondes. Pour changer la durée, cliquez sur le carré gris et faites-le glisser vers le

moment auquel vous souhaitez que le fondu se termine, c-à-d jusqu'au moment où l'audio est à plein volume.



5. Pour appliquer une fermeture en fondu à la fin du clip, sélectionnez l'option **Fermeture en fondu**, puis réglez les options suivantes :
 - Sélectionnez l'un des trois types de fermetures en fondu :  : une fermeture en fondu progressive dont le volume diminue proportionnellement sur toute la durée du fondu ;  : le fondu audio est considérable au début puis son ampleur diminue vers sa fin ;  : l'ampleur du fondu diminue de manière exponentielle sur sa durée.
 - **Volume de la fin** : définissez le niveau de volume sonore de la fin de la fermeture en fondu.
 - par défaut, la durée de la fermeture en fondu est de 5 secondes. Pour changer la durée, cliquez sur le carré gris et faites-le glisser jusqu'au

moment auquel vous souhaitez que la fermeture en fondu commence.



6. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio ajusté en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer le fondu.

Découper de l'audio


Utilisez la fonctionnalité Découper l'audio pour éliminer les parties que vous souhaitez supprimer de l'audio de votre clip multimédia.

Pour découper de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez découper dans la bibliothèque.

2. Cliquez sur **Découper l'audio** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Choisissez si vous souhaitez découper tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez découper qu'un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez découper. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.
5. Sélectionnez le **Mode** de découpage que vous souhaitez appliquer de la manière suivante :
 - **Supprimer la partie sélectionnée** : sélectionnez cette option si vous souhaitez découper la partie que vous avez sélectionnée à l'étape précédente.
 - **Conserver la partie sélectionnée** : sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver la partie que vous avez sélectionnée à l'étape précédente en supprimant les parties qui se trouvent de chaque côté de la partie sélectionnée.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur  pour utiliser les aperçus **Marqueur de début** et **Marqueur de fin** pour écouter l'audio pendant quelques secondes avant et après les points de découpage et vous assurer que vous découpez l'audio que vous souhaitez.

6. Cliquez sur **Appliquer** pour découper l'audio.

Ajuster la durée

Utilisez la fonctionnalité Ajuster la durée pour changer la durée de l'audio en l'accélérant ou en le ralentissant.

Pour ajuster la durée de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez modifier dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Ajuster la durée** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Choisissez si vous souhaitez appliquer la modification à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la

sélection de canaux.

4. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio dont vous souhaitez ajuster la durée. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'ajustement est appliqué à l'intégralité du fichier audio. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

5. Pour ajuster la durée de l'audio, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez manuellement la **Nouvelle durée de l'audio** dans le champ fourni. Utilisez cette fonctionnalité si vous souhaitez que la durée de l'audio soit exactement celle que vous avez spécifiée.
 - Utilisez le curseur **Ratio d'étirement** pour définir l'intensité de l'augmentation/la diminution que vous souhaitez utiliser.



Remarque : si nécessaire, vous pouvez utiliser les fonctionnalités **Nouvelle durée de l'audio** et **Ratio d'étirement** ensemble pour ajuster la durée de l'audio.

6. Sélectionnez l'option **Conserver la hauteur** pour que CyberLink AudioDirector préserve la hauteur de l'audio original. Ainsi, le résultat obtenu ne semblera pas ralenti ou accéléré.



Remarque : **Conserver la hauteur** est uniquement disponible si la modification de durée de l'audio est comprise entre 0,5X et 2X.

7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio ajusté en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original, avec sa durée originale.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajuster la durée de l'audio.

Régler la hauteur

Utilisez la fonctionnalité Régler la hauteur pour modifier la hauteur de l'audio. L'effet obtenu sera un son qui semblera accéléré ou ralenti, mais sa durée ne changera pas.

Pour régler la hauteur de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez modifier dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Régler la hauteur** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Choisissez si vous souhaitez appliquer la modification à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio dont vous souhaitez régler la hauteur. Si vous ne choisissez aucune plage, le réglage sera appliqué à l'intégralité du fichier audio. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

5. Si nécessaire, faites glisser le curseur **Demi-tons** pour augmenter ou réduire la hauteur.



Remarque : augmenter/réduire la hauteur d'un demi-ton équivaut à augmenter/réduire la hauteur globale d'une note musicale sur une échelle de 12 tons. Par exemple, le Do devient un Do# (dièse) ou un Dob (bémol).

6. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio ajusté en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original, avec sa hauteur originale.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour régler la hauteur de l'audio.

Insérer un silence

Utilisez la fonctionnalité Insérer un silence pour ajouter un silence de la durée spécifiée aux clips audio.

Pour insérer un silence dans l'audio, procédez comme suit :



Remarque : vous pouvez également couper le son d'une plage audio en la sélectionnant, en cliquant dessus à l'aide du bouton droit, puis en sélectionnant **Couper le son de la sélection**. Cette opération n'insère pas une plage silencieuse. Au lieu de cela, elle coupe le son de l'audio sélectionné.

1. Sélectionnez le fichier multimédia auquel vous souhaitez ajouter un silence dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Insérer un silence** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Décidez si vous souhaitez insérer un silence sur tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez insérer un silence que sur un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers la position du clip audio à laquelle vous souhaitez insérer le silence.
5. Dans le champ fourni, saisissez la durée en secondes du silence à insérer.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour insérer le silence.

Insérer un bruit

Utilisez la fonctionnalité Insérer un bruit pour ajouter un bruit généré ou statique de la durée spécifiée aux clips audio.

Pour insérer un bruit dans l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia auquel vous souhaitez ajouter un bruit dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Insérer un bruit** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Décidez si vous souhaitez insérer un bruit sur tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez insérer un bruit que sur un seul canal. Consultez

[Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.

4. Faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers la position du clip audio à laquelle vous souhaitez insérer le bruit.
5. Dans la liste déroulante **Type de bruit**, sélectionnez l'un des types de bruits suivants :
 - **Normal** : un bruit blanc ou statique courant. L'auditeur pourra estimer que son volume est élevé.
 - **Rose** : bruit statique plus discret et moins audible qu'un bruit blanc conventionnel.
 - **Marron** : bruit statique à plus faible fréquence. Ce bruit est relativement moins audible que les autres bruits.
6. Dans le champ fourni, saisissez la durée en secondes du bruit à insérer.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour insérer le bruit.

Inverser de l'audio

Utilisez la fonctionnalité Inverser pour que le clip audio sélectionné soit lu à l'envers lorsque vous cliquez sur Lecture.

Pour inverser de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez inverser dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Inverser** sous la section **Ajuster l'audio**.
3. Décidez si vous souhaitez inverser l'audio de tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez inverser l'audio que d'un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez inverser. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'ajustement est appliqué à l'intégralité du fichier audio. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.


5. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio inversé en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour inverser l'audio du clip sélectionné.

Réglage du volume principal


CyberLink AudioDirector vous permet de régler le volume d'un fichier audio à tout moment de la ligne de scénario. Vous pouvez l'augmenter à un certain moment puis le réduire à un autre selon vos besoins.

Pour régler le volume principal d'un fichier audio, procédez comme suit :

1. Utilisez les commandes de lecture ou faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers la position à laquelle vous souhaitez que le volume atteigne son niveau le plus faible/élevé.
2. Cliquez sur l'onglet **Volume** du panneau Images clés puis cliquez sur la ligne de la zone Volume et faites glisser la touche de volume vers le niveau de volume souhaité.



3. Utilisez les commandes de lecture ou faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers la position où vous souhaitez que la modification du niveau sonore commence.
4. Cliquez sur la ligne de la zone Volume principal et refaites glisser la touche de volume vers le niveau de volume original.



Remarque : cette dernière étape n'est qu'une recommandation et n'est pas nécessaire si vous souhaitez que le son augmente ou diminue vers le niveau souhaité à partir du tout début de l'audio.

5. Continuez le réglage des curseurs de volume comme nécessaire pour atteindre les niveaux sonores souhaités sur le fichier audio.
6. Observez un aperçu de l'audio que vous avez modifié et une fois que le résultat vous satisfait, vous êtes prêt à l'enregistrer/produire dans un nouveau fichier audio. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Régler le volume des canaux gauches/droits de l'audio


CyberLink AudioDirector vous permet de régler les balances de l'audio en ajustant le volume des canaux gauche ou droit.

Pour ajuster le volume des canaux audio, procédez comme suit :



Remarque : lorsque vous ajustez le volume des canaux de son 5.1 ou 7.1 audio, les canaux centraux ne sont pas influencés.

1. Utilisez les commandes de lecture ou faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers la position où vous souhaitez commencer à ajuster le volume des canaux.
2. Cliquez sur l'onglet **Volume** du panneau Images clés, puis cliquez sur la ligne dans la zone de réglage du volume g:d et faites glisser la touche de réglage du volume vers le niveau souhaité.



4. Utilisez les commandes de lecture ou faites glisser le curseur de la ligne de scénario vers la position où vous souhaitez que l'ajustement du volume des canaux commence.
5. Cliquez sur la ligne de la zone d'ajustement du volume g/d et refaites glisser la touche d'ajustement du volume des canaux vers le niveau de volume original.



Remarque : cette dernière étape n'est qu'une recommandation et n'est pas nécessaire si vous souhaitez ajuster le volume des canaux g/d à partir du tout début de l'audio.

6. Continuez le réglage des curseurs d'ajustement du volume des canaux comme nécessaire pour atteindre les niveaux sonores souhaités sur chaque canal du fichier audio.
7. Observez un aperçu de l'audio que vous avez modifié et une fois que le résultat vous satisfait, vous êtes prêt à l'enregistrer/produire dans un nouveau fichier audio. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Appliquer des effets sonores

Sous CyberLink AudioDirector, vous pouvez choisir un certain nombre d'effets par défaut et les appliquer à vos fichiers audio. Vous pouvez également importer des effets personnalisés de l'extension VST que vous avez téléchargés et les appliquer à votre audio.



Remarque : lorsque vous appliquez les effets à l'audio, ils ne sont pas appliqués au fichier original avant que vous n'ayez produit ce fichier via la fenêtre Produire. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Utilisation du contrôle de la plage de dynamiques

Utilisez le Contrôle de la plage de dynamiques pour ajuster le profil des dynamiques de votre audio.

Pour utiliser la compression de plage de dynamiques sur de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia sur lequel vous souhaitez utiliser la compression de plage de dynamiques dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Contrôle de la plage de dynamiques** sous la section **Appliquer un effet**.

5. Utilisez le **Gain en sortie** pour régler le gain en sortie du fichier traité. Une diminution du volume audio sera observée.
6. Utilisez les curseurs de contrôle de la manière suivante :



Remarque : consultez [Contrôles courants de plages de dynamiques](#) ci-dessous pour obtenir une description de l'action de chaque curseur disponible dans la fenêtre *Contrôle de la plage de dynamiques*.

- **Limiteur** : réglez ces curseurs pour limiter considérablement les signaux de haut niveau. Vous pouvez utiliser le limiteur pour empêcher les écrêtages ou les distorsions.
 - **Compresseur** : utilisez ces curseurs pour exercer un contrôle de dynamiques plus délicat sur les signaux de niveau moyen et les pics.
 - **Anti-parasites/Expandeur** : utilisez ces curseurs pour booster (expandeur) le niveau des signaux de faible niveau. Notez que le ratio de l'expandeur peut être inférieur ou supérieur à 1,0. Lorsque le ratio est supérieur à 1, l'expandeur fonctionne comme un anti-parasites et le volume de tout signal inférieur au seuil diminuera.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton **Aperçu**. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez obtenir un aperçu de l'audio original.
 8. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer le contrôle de la plage de dynamiques.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Contrôles courants de plages de dynamiques

Lorsque vous utilisez les curseurs *Contrôle de la plage de dynamiques*, régler ces curseurs de contrôle courants aura les effets suivants :

- **Seuil** : utilisez cette option pour définir le moment auquel le contrôle des dynamiques intervient.
- **Ratio** : utilisez cette option pour définir la section de dynamiques qui lui correspond. Plus les ratios seront élevés, plus la compression, la

limitation ou l'expansion appliquée sera intense.

- **Attaque** : utilisez cette option pour définir la vitesse à laquelle le compresseur, le limiteur ou l'expandeur/l'anti-parasites réagit (en millisecondes) face à un signal entrant lorsque ce dernier dépasse le seuil spécifié.
- **Relâchement** : utilisez cette option pour définir la vitesse à laquelle le module arrête d'appliquer la compression, la limitation ou l'expansion/anti-parasites lorsque le signal devient inférieur au seuil.

Ajouter des délais

Utilisez l'effet Délai pour ajouter des échos analogiques et des échos style cassette à votre audio. Ce module de génération de délais au style mécanique vintage comporte des fonctionnalités uniques, notamment un évaluateur de délai qui vous permet d'observer et d'ajuster le niveau et l'intervalle de chaque écho généré.

Pour ajouter un délai à l'audio, procédez comme suit :


1. Sélectionnez le fichier multimédia auquel vous souhaitez ajouter un délai dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Délai** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un jeu de paramètres prédéfinis de délais dans la liste

déroulante **Paramètres prédéfinis**. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.

6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Durée du délai** : définit la durée du délai par défaut en millisecondes.
 - **Pur sortie** : définit le gain en sortie du signal sec sans délai ajouté.
 - **Traité sortie** : définit le gain en sortie du signal mouillé/avec délai.
 - **Rétroaction** : définit le gain de la rétroaction acoustique du délai. Plus les valeurs seront élevées, plus la rétroaction acoustique sera audible longtemps, c-à-d plus de répétitions.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Aperçu des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajouter le délai à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Ajouter de la réverbération


Utilisez la fonctionnalité Réverbération pour appliquer un effet de réverbération à l'audio original, c-à-d pour lui appliquer un effet similaire à de l'écho.

Pour ajouter de la réverbération à l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet Réverbération dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Réverbération** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un jeu de paramètres prédéfini de réverbération dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - utilisez le **Brillance** pour ajouter un son qui a du grain à l'audio. Plus vous appliquez de la brillance, plus le son a du grain.
 - utilisez le **Largeur de la pièce** pour élargir le signal audio stéréo sans perturber les basses fréquences. Ceci vous permet de contrôler l'endroit dont semble provenir le son. Le son peut sembler provenir d'une source centralisée ou d'une source plus large de gauche à droite.
 - utilisez le **Taille de la pièce** pour ajouter de la réverbération au signal audio. Vous simulerez ainsi ce que l'on entend dans une pièce. Les valeurs plus élevées simuleront une pièce plus vaste.
 - utilisez le curseur **Mix pur-traité** pour définir le rapport entre le son pur (son original direct) et le son traité (son réfléchi). Le réglage du mixage peut vous aider à modifier la distance de perception du son par rapport à l'auditeur, ce qui génère la profondeur spatiale du son.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajouter l'effet de réverbération à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Création d'un effet de phase


Utilisez le modulateur de phase pour créer un effet de phase qui est produit en divisant un signal audio, puis en le filtrant et en décalant la phase du signal depuis et vers la fréquence du son. Ce signal audio modifié (traité) est alors mixé avec le signal audio original (pur), ce qui donne un son liquide ou de balayage.

Pour ajouter un effet de phase, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet de phase dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Modulateur de phase** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un jeu de paramètres prédéfini du modulateur de phase dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Nombre d'intermédiaires** : dans la liste déroulante, sélectionnez le

nombre d'étapes ou de filtres de changement de phase appliqués au signal audio. Plus vous sélectionnez de phases, plus l'effet du son est dense.

- **Profondeur du retard** : utilisez le curseur pour définir l'intensité du balayage des filtres sous de la fréquence de la source. Plus la profondeur du retard est important, plus l'effet de tremblement est important au niveau du son.
 - **Vitesse de modulation** : utilisez le curseur pour contrôler la vitesse (exprimée en Hertz ou cycles par seconde) de balayage des filtres depuis et vers la fréquence de la source du son.
 - **Rétroaction** : utilisez ce curseur pour définir le pourcentage de sortie du modulateur de phase renvoyé au signal audio. Une valeur négative inverse la forme d'onde de la phase avant de revenir dans le son, ce qui réduit l'intensité de ce dernier.
 - **Mix pur-traité** : Utilisez ce curseur pour définir le rapport entre le son pur (son original) et le son traité (son modifié/filtré). Glisser le curseur vers la gauche réserve davantage le son original dans le mixage, alors que le glisser vers la droite ajoute davantage de son modifié.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajouter l'effet du modulateur de phase à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Création d'un effet d'arrondi


L'effet d'arrondi est un effet de retard créé en mixant deux canaux audio après avoir procédé à un décalage de phase de l'un des canaux, puis en retardant légèrement son signal. Ceci produit un effet de tournoisement ou de son psychédélique.

Pour ajouter un effet d'arrondi, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet Arrondi dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Arrondisseur** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un jeu de paramètres prédéfinis d'arrondisseur dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Délai initial** : utilisez ce curseur pour définir le retard du son, exprimé en millisecondes, avec lequel l'effet d'arrondi appliqué démarre après le signal audio.
 - **Profondeur du retard** : utilisez ce curseur pour contrôler la profondeur de la hauteur appliquée à l'effet.
 - **Déphasage** : utilisez ce curseur pour définir le déphasage entre les deux canaux (0~360 deg.).
 - **Rétroaction** : utilisez ce curseur pour définir le pourcentage de sortie retardée renvoyée au son original. Le réglage de cette option permet d'intensifier considérablement l'effet.
 - **Vitesse de modulation** : utilisez le curseur pour contrôler la vitesse

(exprimée en Hertz ou cycles par seconde) de balayage des filtres depuis et vers la fréquence de la source du son.

- **Forme**: sélectionnez la forme de la transition depuis le retard initial jusqu'au retard final, et inversement. **Sinus** fait évoluer la transition selon une onde sinusoïdale, alors que **Triangle** la fait évoluer selon une onde triangulaire.
 - **Mix pur-traité** : utilisez ce curseur pour définir le rapport entre le son pur (son original) et le son traité (signal audio arrondi et retardé). Glisser le curseur vers la gauche réserve davantage le son original dans le mixage, alors que le glisser vers la droite ajoute davantage de son modifié.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
 8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajouter l'effet d'arrondi à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Ajout d'un effet choral


Dans CyberLink AudioDirector, vous pouvez enrichir le son en ajoutant un effet choral. Cela est possible en ajoutant un certain retard et un retour, de sorte qu'il semble que plusieurs sources audio, voix ou instruments jouent simultanément.

Pour ajouter un effet choral, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet choral dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Chorale** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un jeu de paramètres prédéfinis de chorale dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Nombre de voix** : utilisez ce curseur si vous souhaitez augmenter le nombre de voix perçues. Lorsque vous faites glisser le curseur, le nombre de voix entendues augmente.
 - **Délai initial** : utilisez ce curseur pour définir le retard du son, exprimé en millisecondes, avec lequel l'effet choral appliqué démarre après le signal audio.
 - **Profondeur du retard** : utilisez ce curseur pour contrôler la plage de balayage de chaque période de modulation.
 - **Vitesse de modulation** : utilisez le curseur pour contrôler la vitesse (exprimée en Hertz ou cycles par seconde) de balayage des filtres depuis et vers la fréquence de la source du son.
 - **Atténuation** : utilisez le curseur pour définir la valeur de l'atténuation de l'effet, ou la force/amplitude relative (par rapport à l'original) de l'effet copié. Le réglage de cette option permet d'intensifier considérablement l'effet.
 - **Pur** : utilisez ce curseur pour définir la valeur originale du son qui sera ajustée.
 - **Traité** : utilisez ce curseur pour définir la valeur de traitement du son (son avec effet choral appliqué) qui se trouvera dans le son ajusté.

7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajouter l'effet choral à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Ajout d'un effet d'écho

Dans CyberLink AudioDirector vous pouvez ajouter un écho au son en y ajoutant une série de retards et de sources d'atténuation du son original.


Pour ajouter un effet choral, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet de phase dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Écho** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis de l'écho dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis** . Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.

6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Délai initial** : utilisez ce curseur pour définir le retard, exprimé en millisecondes, du son avec lequel l'effet d'écho appliqué démarre après le signal audio.
 - **Rétroaction** : utilisez ce curseur pour définir le rapport déterminant la durée de l'écho. Glisser le curseur vers la gauche diminue l'effet de l'écho, alors que le glisser vers la droite donne un écho qui semble durer éternellement.
 - **Équaliseur** : utilisez ces curseurs pour régler les caractéristiques de la pièce où le son est réfléchi afin de créer de l'écho. Des surfaces plus réfléchissantes donnent un son plus net, alors qu'une pièce avec des murs absorbants donne un écho beaucoup plus sombre.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour ajouter l'effet d'écho à l'audio.



***Remarque** : si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Effet** pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.*

Transformer des voix

Utilisez l'effet Transformateur vocal pour transformer la voix dans un clip multimédia.

Pour transformer la voix dans un clip multimédia, procédez comme suit :




***Remarque** : pour de meilleurs résultats, il est recommandé que l'audio ne contienne que le son de la voix, car l'effet peut affecter d'autres harmoniques audio du clip.*

1. Sélectionnez le fichier multimédia dont vous souhaitez transformer les voix dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de](#)

[plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Transformateur vocal** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un des **Prédéfinis** dans la liste déroulante. Chaque prédéfini offre un effet de voix différent.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Hauteur** : utilisez ce curseur pour régler la hauteur de la voix transformée. Glissez le curseur vers la droite pour entendre la voix plus aiguë et vers la gauche pour la rendre plus grave.
 - **Timbre** : utilisez ce curseur pour régler la qualité du ton de la voix. Le réglage de ce curseur peut changer considérablement les caractéristiques de la voix.



Remarque : Si vous sélectionnez le réglage **Personnalisé**, vous pouvez utiliser **Voix de robot** et/ou **Voix de canard** comme point de départ de la voix personnalisée que vous souhaitez créer à l'aide des paramètres ci-dessus.

7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Effet** pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Utilisation de l'équaliseur


Sélectionnez l'effet Équaliseur pour appliquer des filtres égaliseurs prédéfinis à votre audio. Vous pouvez également entièrement personnaliser le son global de votre audio en utilisant les curseurs disponibles.

Pour utiliser l'équaliseur sur de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia sur lequel vous souhaitez utiliser l'équaliseur dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Équaliseur** sous la section **Appliquer un effet** pour ouvrir la fenêtre Équaliseur.
5. Si nécessaire, sélectionnez un jeu de paramètres d'équaliseur prédéfini dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Les paramètres prédéfinis de l'équaliseur peuvent améliorer l'audio et le jeu de paramètres que vous devez sélectionner dépend du type d'audio ou du genre musical que vous éditez.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les paramètres avancés en faisant glisser les curseurs de l'équaliseur pour personnaliser l'effet audio appliqué.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en

cliquant sur le bouton **Aperçu**. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.

8. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'effet Équaliseur à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Effet** pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Appliquer l'effet Radio

Utilisez l'effet Radio pour appliquer un filtre imitant le son d'une radio à votre audio.

Pour appliquer l'effet Radio à de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet Radio dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Radio** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez le **Type de radio** dans la liste déroulante. Chaque type applique un effet légèrement différent à votre audio.
6. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.

7. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'effet Radio à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Appliquer l'effet Téléphone

Utilisez l'effet Téléphone pour appliquer un filtre imitant le son d'une conversation téléphonique à votre audio.

Pour appliquer l'effet Téléphone à de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'effet Téléphone dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Téléphone** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez le **Type de téléphone** dans la liste déroulante. Chaque type applique un effet légèrement différent à votre audio.
6. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
7. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'effet Téléphone à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Appliquer un anti-parasites

Appliquez l'anti-parasites si vous souhaitez contrôler le volume du signal audio d'un fichier multimédia en bloquant le son qui passe sous un seuil ou un niveau de décibels spécifié. Le son résultant peut alors être traité différemment du son d'origine.

Pour appliquer un anti-parasites à l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio auquel vous souhaitez appliquer l'anti-parasites dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez appliquer l'effet à tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez l'appliquer qu'à un seul canal. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Anti-parasites** sous la section **Appliquer un effet**.
5. Sélectionnez un jeu de paramètres prédéfinis d'anti-parasites dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au son que vous souhaitez obtenir.
6. Si nécessaire, cliquez sur pour modifier les paramètres avancés de la manière suivante :
 - **Seuil** : utilisez ce curseur pour déterminer le niveau audio d'entrée minimal requis pour que l'anti-parasites laisse passer le signal audio.

- **Temps d'attaque** : utilisez ce curseur pour définir la durée nécessaire pour passer de l'activation à la désactivation de l'anti-parasites. Le temps d'attaque est similaire au fondu en ouverture.
 - **Temps de relâchement** : utilisez ce curseur pour définir la durée nécessaire pour passer de la désactivation complète de l'anti-parasites à son activation. Le temps de relâchement est similaire au fondu en fermeture.
 - **Durée de rétention** : utilisez ce curseur pour définir la durée pendant laquelle l'anti-parasites reste désactivé une fois que le signal est passé sous le seuil défini.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
 8. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'anti-parasites à l'audio.



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet *Effet* pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Suppression des voix de la musique

Utilisez l'effet Suppression des voix de la musique pour créer une version karaoké ou instrumentale en utilisant vos fichiers musicaux stéréo.



Remarque : cet effet ne peut être appliqué qu'à des fichiers audio stéréo (deux canaux), et fonctionne au mieux avec des fichiers dont les voix sont réparties de manière égale sur les deux canaux, c'est-à-dire centrées.

Pour supprimer les voix de la musique, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier musical duquel vous souhaitez supprimer les voix dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du fichier audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Cliquez sur **Suppression des voix de la musique** sous la section **Appliquer un effet**.
 4. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera l'audio avec l'effet appliqué en sélectionnant **Résultat ajusté** puis en cliquant sur le bouton Lecture des commandes de lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
 5. Cliquez sur **Appliquer** pour supprimer les voix de l'audio.
-



Remarque : si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Effet** pour voir l'effet appliqué dans le panneau d'édition. Consultez [Onglet Effet](#) pour plus d'informations.

Appliquer des effets VST

Les effets de l'extension VST sont standard dans le secteur des logiciels de traitement audio. Vous pouvez acheter, télécharger puis importer des effets VST dans CyberLink AudioDirector pour les utiliser.



Remarque : consultez la documentation associée à chaque effet de l'extension VST pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de ces effets.

Importer des effets VST

Grâce aux effets de l'extension VST, vous pouvez trouver et ajouter l'effet personnalisé que vous souhaitez à votre audio. Les effets de l'extension VST sont très répandus et téléchargeables sur Internet. Ils peuvent facilement être importés dans CyberLink AudioDirector.



Remarque : CyberLink garantit ni la possibilité d'utiliser les effets de l'extension VST téléchargés ni la qualité des modules VST.

Si vous avez téléchargé un effet de l'extension VST, procédez comme suit pour l'importer dans CyberLink AudioDirector :

1. Dans le menu, sélectionnez **Fichier > Import des effets de l'extension VST**.
2. Naviguez vers l'emplacement où l'effet de l'extension VST que vous avez téléchargé se situe.



Remarque : CyberLink AudioDirector importe les effets de l'extension VST qui sont au format DLL. Si l'effet téléchargé est au format ZIP, vous devez d'abord le décompresser avant d'essayer de l'importer dans le programme.

3. Sélectionnez l'effet de l'extension VST puis cliquez sur **Ouvrir** pour l'importer dans la section VST de CyberLink AudioDirector.



Remarque : une fois qu'ils sont importés, les effets VST sont toujours disponibles dans le programme, à chaque fois où il est lancé. Cliquez sur les effets VST importés à l'aide du bouton droit, puis sélectionnez **Supprimer** pour les supprimer de CyberLink AudioDirector.

Chapitre 6:

Restaurer de l'audio

Cliquez sur le bouton **Restaurer** pour corriger des clips audio en utilisant les fonctionnalités Suppression du cliquetis, Suppression de l'écrtage, Réduction du bruit et Suppression du souffle. Vous pouvez également apporter des corrections plus précises et plus puissantes en utilisant la Correction visuelle.



Remarque : lorsque vous corrigez de l'audio, les corrections ne sont pas appliquées au fichier original avant que vous n'ayez produit ce fichier via la fenêtre Produire. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Utiliser la Correction visuelle

Si l'un de vos clips audio comporte des bruits de fond indésirables tels que le bruit de sirènes, d'alarmes de voitures, etc. vous pouvez utiliser la fonctionnalité Correction visuelle pour les supprimer. CyberLink AudioDirector offre plusieurs outils de sélection pour que vous puissiez trouver et sélectionner manuellement les bruits indésirables en utilisant la vue Fréquence de spectre. La fonctionnalité Correction visuelle offre trois différentes méthodes pour corriger l'audio : r audio : atténuation automatique, atténuation manuelle et réglage du volume. Ces méthodes permettent de supprimer du son indésirable spécifique.

Pour accéder à la Correction visuelle, cliquez sur l'option **Correction visuelle** sous la section **Réglage**.

Outils de sélection de zones

CyberLink AudioDirector vous fournit cinq outils de sélection différents qui vous aideront à choisir les zones d'un clip audio que vous souhaitez corriger. Une fois que vous avez sélectionné ces zones, utilisez les outils de correction visuelle pour corriger l'audio.





Remarque : ces outils de sélection de zones sont uniquement disponibles en vue Fréquence de spectre. Consultez [Vue Fréquence de spectre](#) pour plus d'informations sur la sélection de cette vue.

Sélection d'un moment


L'outil de sélection de moment vous permet de sélectionner une zone verticale du clip audio en vous basant sur la durée de lecture. Cet outil de sélection est similaire à l'outil de sélection de pages.


Pour utiliser l'outil de sélection de moment, procédez comme suit :

1. Dans la section Correction visuelle, cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur la zone du clip audio que vous souhaitez corriger et faites-la glisser.



CyberLink AudioDirector sélectionne verticalement l'intégralité du contenu de la zone à corriger.





3. Cliquez sur le bouton  pour n'obtenir qu'un aperçu du contenu sélectionné afin de vérifier qu'il correspond à ce que vous devez corriger.
4. Utilisez les fonctions de correction visuelle pour corriger l'audio selon vos besoins. Consultez [Corriger de l'audio](#) pour plus d'informations.

Sélection de la fréquence temporelle


Utilisez l'outil de sélection de fréquence temporelle pour choisir une zone plus précise de l'audio, en sélectionnant une zone rectangulaire à corriger.


Pour utiliser l'outil de sélection de fréquence temporelle, procédez comme suit :

1. Dans la section Correction visuelle, cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur la zone du clip audio que vous souhaitez corriger et faites-la glisser.



CyberLink AudioDirector met en surbrillance le contenu d'un rectangle à corriger.





3. Cliquez sur le bouton  pour n'obtenir qu'un aperçu du contenu sélectionné afin de vérifier qu'il correspond à ce que vous devez corriger.
4. Utilisez les fonctions de correction visuelle pour corriger l'audio selon vos besoins. Consultez [Corriger de l'audio](#) pour plus d'informations.

Sélection de fréquences


L'outil de sélection de fréquence vous permet de sélectionner une zone horizontale du clip audio en vous basant sur sa fréquence.


Pour utiliser l'outil de sélection de fréquences, procédez comme suit :

1. Dans la section Correction visuelle, cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur la zone du clip audio que vous souhaitez corriger et faites-la glisser.



CyberLink AudioDirector sélectionne horizontalement l'intégralité du contenu de la zone à corriger.





3. Cliquez sur le bouton  pour n'obtenir qu'un aperçu du contenu sélectionné afin de vérifier qu'il correspond à ce que vous devez corriger.
4. Utilisez les fonctions de correction visuelle pour corriger l'audio selon vos besoins. Consultez [Corriger de l'audio](#) pour plus d'informations.

Sélection à la baguette magique


L'outil de sélection à la baguette magique vous permet de sélectionner automatiquement des attributs similaires (fréquence ou amplitude) dans le clip audio. Ces attributs peuvent représenter la zone devant être corrigée.

Pour utiliser l'outil de sélection à la baguette magique, procédez comme suit :


1. Dans la section Correction visuelle, cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur les zones du clip audio que vous souhaitez corriger.




CyberLink AudioDirector sélectionne automatiquement les attributs similaires (fréquence ou amplitude) à corriger.



3. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner l'option **Détecteur d'harmoniques** pour que CyberLink AudioDirector sélectionne automatiquement les attributs ayant des qualités harmoniques similaires.





4. Cliquez sur le bouton  pour n'obtenir qu'un aperçu du contenu sélectionné afin de vérifier qu'il correspond à ce que vous devez corriger.
5. Utilisez les fonctions de correction visuelle pour corriger l'audio selon vos besoins. Consultez [Corriger de l'audio](#) pour plus d'informations.

Sélection au pinceau


Vous pouvez utiliser l'outil de sélection au pinceau pour ne sélectionner ou ne passer le pinceau que sur les parties du clip audio que vous souhaitez corriger.

Pour utiliser l'outil de sélection au pinceau, procédez comme suit :

1. Dans la section Correction visuelle, cliquez sur le bouton .
2. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la largeur de la zone sélectionnée par le pinceau.
3. Cliquez en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en la faisant glisser sur toutes les zones du clip audio que vous souhaitez corriger.



Relâchez le bouton de la souris pour finaliser la sélection de zones.



4. Utilisez les fonctions de correction visuelle pour corriger l'audio selon vos besoins. Consultez [Corriger de l'audio](#) pour plus d'informations.

Corriger de l'audio

Une fois que vous avez sélectionné la partie de l'audio que vous souhaitez corriger, utilisez l'une des fonctions suivantes pour la corriger selon vos besoins.

Atténuation automatique

La fonction d'atténuation automatique nivelle automatiquement l'audio sélectionné afin qu'il ait les mêmes attributs que l'audio qui l'entoure.

Pour appliquer une atténuation automatique, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la fonction **Atténuation automatique**.
2. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton Lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio sélectionné.

Atténuation manuelle

La fonction d'atténuation manuelle vous permet de niveler manuellement l'audio sélectionné afin qu'il ait les mêmes attributs que l'audio qui l'entoure.

Pour appliquer une atténuation manuelle, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la fonction **Atténuation manuelle**.
2. Utilisez le curseur **Puissance** pour définir la puissance de l'atténuation que vous souhaitez appliquer à la zone sélectionnée.
3. Dans la liste déroulante **Direction** , choisissez si vous souhaitez niveler (atténuer) la zone sélectionnée pour qu'elle corresponde aux attributs verticaux (au-dessus et en dessous) ou aux attributs horizontaux (gauche et droite) l'entourant.
4. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton Lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio sélectionné.

Réglage du volume

Utilisez cette fonction pour corriger manuellement l'audio sélectionné en réglant le volume ou l'amplitude.

Pour corriger l'audio en réglant le volume, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la fonction **Réglage du volume**.
2. Utilisez le curseur **Volume** pour régler le volume de la zone sélectionnée.
3. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en

sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton Lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.

4. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio sélectionné.

Utilisation de la fonction Réduction du bruit

Utilisez la fonctionnalité Réduction du bruit si le son contient des bruits statiques ou d'autres bruits de fond indésirables. Deux types de réduction du bruit sont disponibles : **Suppression automatique du bruit** et **Réduction du bruit**.

Pour supprimer le bruit indésirable du son, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia duquel vous souhaitez supprimer du bruit dans la bibliothèque.
2. Choisissez si vous souhaitez le supprimer de tous les canaux disponibles ou d'un seul. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
3. Cliquez sur **Réduction du bruit** pour ouvrir la fenêtre Réduction du bruit.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Suppression automatique du bruit** : sélectionnez cette option pour utiliser la suppression du bruit sur du son enregistré en extérieur, dans une pièce avec une mauvaise acoustique, dans une voiture ou dans d'autres endroits bruyants. L'outil de suppression du bruit qui utilise la technologie CLNR (CyberLink Noise Reduction) afin d'améliorer automatiquement la qualité audio et de réduire le bruit de fond. Utilisez-la également si vous avez des difficultés à trouver un échantillon de son avec la fonction Réduction du bruit. Consultez [Suppression automatique du bruit](#) pour plus d'informations.
 - **Réduction du bruit** : sélectionnez cette option pour utiliser la technologie de réduction du bruit de CyberLink afin de réduire le bruit en bande large et le bruit tonal pour obtenir des résultats plus naturels. CyberLink AudioDirector vous demande de sélectionner manuellement une zone contenant le bruit, puis, via l'analyse, vous aide à le supprimer. Consultez

[Réduction du bruit](#) pour plus d'informations.

5. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Suppression automatique du bruit

Pour utiliser la suppression du bruit de l'audio, procédez comme suit :

1. Utilisez le curseur **Sensibilité** pour régler l'intensité de suppression du bruit appliquée au son.
2. Utilisez le curseur **Mix pur-traité** pour définir le rapport entre le son pur (son original qui comprend le bruit indésirable) et le son traité (son avec la suppression de bruit appliquée). Le réglage du mixage permet d'équilibrer le son original et le son avec la suppression du bruit appliquée, ce qui réduit la perte de qualité de la partie audio que vous souhaitez conserver.
3. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton **Aperçu**. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Réduction du bruit

Pour utiliser la Réduction du bruit sur de l'audio, procédez comme suit :

1. À l'étape 1, effectuez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez la première option, puis une plage audio qui ne contient que le bruit, c-à-d, que vous souhaitez éliminer de l'audio que vous voulez conserver dans le fichier. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Cliquez ensuite sur le bouton **Analyser** pour analyser la plage audio. Effectuer cette opération crée un profil de bruit que CyberLink AudioDirector utilise pour supprimer le bruit.



Remarque : vous pouvez cliquer sur le bouton **Bruit** pour écouter le bruit détecté, si nécessaire.

- Sélectionnez la seconde option, puis **Sélectionner un préréglage** dans la

liste déroulante. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au type de bruit que vous essayez de supprimer.

2. Utilisez les curseurs **Sensibilité** et **Niveau de réduction du bruit** pour ajuster la réduction appliquée à la plage sélectionnée. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Bruit** pour écouter le bruit qui sera supprimé.



Remarque : lorsque vous écoutez un aperçu du bruit, si vous entendez des portions de l'audio que vous souhaitez conserver, nous vous recommandons de réduire la **Sensibilité** et/ou le **Niveau de réduction du bruit** jusqu'à ce que vous n'entendiez plus ces portions et pour obtenir les meilleurs résultats sur l'audio corrigé.

3. Utilisez le curseur **Mix pur-traité** pour définir le rapport entre le son pur (son original qui comprend le bruit indésirable) et le son traité (son avec la réduction de bruit appliquée). Le réglage du mixage permet d'équilibrer le son original et le son avec la réduction du bruit appliquée, ce qui réduit la perte de qualité de la partie audio que vous souhaitez conserver.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour accéder à l'étape 2.
5. Sélectionnez la plage audio à laquelle vous souhaitez appliquer la réduction de bruit en sélectionnant l'un des éléments suivants :
 - **Plage analysée uniquement** : sélectionnez cette option pour n'appliquer la réduction de bruit qu'à la plage audio que vous avez sélectionnée et analysée à l'étape 1.
 - **Intégralité du contenu audio** : sélectionnez cette option si vous souhaitez appliquer la réduction de bruit à l'intégralité du clip audio.
 - **Sélectionner une autre plage** : sélectionnez cette option pour choisir une nouvelle plage audio à laquelle vous souhaitez appliquer la réduction de bruit. Cette plage peut à la fois contenir le bruit et le contenu audio que vous souhaitez conserver.
6. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton **Aperçu**. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.



Remarque : cliquez une fois sur le bouton **Enregistrer un préréglage** lorsque vous avez terminé l'enregistrement des paramètres de Réduction du bruit comme nouveau préréglage. La prochaine fois que vous devez supprimer du bruit à partir de l'audio enregistrée dans le même environnement ou dans un environnement similaire, il vous suffit de sélectionner le préréglage dans la liste déroulante de l'étape 1.

7. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Utilisation de la fonctionnalité Suppression de l'écrêtage

Utilisez la fonctionnalité Suppression de l'écrêtage si des parties de la forme d'onde de votre audio sont épinglées en haut ou en bas, ce qui provoque des distorsions ou des pertes de qualité audio. Cette fonctionnalité peut restaurer la forme d'onde par le biais d'une atténuation. Le volume de l'audio obtenu est ainsi moins intense, mais il ne comporte plus de distorsions ou de pertes de qualité audio.

Pour utiliser Suppression de l'écrêtage sur de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez corriger dans la bibliothèque.
2. Cliquez sur **Suppression de l'écrêtage** pour ouvrir la fenêtre Suppression de l'écrêtage.
3. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie audio que vous souhaitez corriger. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Cliquez ensuite sur le bouton **Analyser** pour analyser la plage audio. Effectuer cette opération crée un profil de bruit que CyberLink AudioDirector utilise pour restaurer l'audio.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de pages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

4. Choisissez si vous souhaitez corriger tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez en réparer qu'un seul. Consultez [Sélection de canaux à](#)

[modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.

5. Sélectionnez la **Qualité** de la restauration du clip. Plus la qualité sélectionnée est élevée, plus l'atténuation appliquée est élevée et plus le volume diminue.
6. Si nécessaire, utilisez le curseur **Seuil** pour définir manuellement le niveau audio maximal autorisé. Toute partie de la forme d'onde audio dépassant le seuil sera accentuée.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton Lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Utilisation de la fonctionnalité Suppression du cliquetis

Utilisez la fonctionnalité Suppression du cliquetis si vos clips audio contiennent des cliquetis indésirables ou d'autres sons similaires.

Pour utiliser Suppression du cliquetis sur de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez corriger dans la bibliothèque.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez réparer. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'intégralité du clip audio est corrigée.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

3. Choisissez si vous souhaitez corriger tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez en réparer qu'un seul. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
4. Cliquez sur **Suppression du cliquetis** pour ouvrir la fenêtre Suppression

du cliquetis.

5. Si nécessaire, sélectionnez un jeu de paramètres prédéfini dans la liste déroulante **Paramètres prédéfinis**. Ces paramètres prédéfinis peuvent automatiquement corriger votre audio à votre place.
6. Utilisez le curseur **Sensibilité** pour définir la suppression du cliquetis appliquée au clip audio sélectionné.
7. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton Lecture. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Utilisation de la suppression du bourdonnement

La fonction de suppression du bourdonnement supprime le bourdonnement et ses harmoniques des clips audio. Le bourdonnement est généralement provoqué par des appareils électroniques (microphone défectueux, interférences électriques avec le dispositif d'enregistrement, etc.) lors de l'enregistrement original.

Pour utiliser la suppression du bourdonnement sur de l'audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier multimédia que vous souhaitez corriger dans la bibliothèque.



Remarque : par défaut, lorsque vous accédez à cette fonctionnalité, l'intégralité de la forme d'onde du fichier audio est sélectionnée. Si vous souhaitez appliquer cette fonctionnalité à l'intégralité du fichier audio, il ne vous est pas nécessaire d'utiliser la sélection de plages lorsque l'intégralité de la forme d'onde est sélectionnée.

2. Choisissez si vous souhaitez corriger tous les canaux disponibles ou si vous ne souhaitez en réparer qu'un seul. Consultez [Sélection de canaux à modifier](#) pour plus d'informations sur la sélection de canaux.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Mode simple** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que CyberLink

AudioDirector supprime le bourdonnement en utilisant une bande de fréquences sélectionnée. Consultez [Mode simple](#) pour plus d'informations.

- **Mode avancé** : sélectionnez cette option pour utiliser des commandes plus avancées. CyberLink AudioDirector vous demande de sélectionner manuellement une zone contenant le bourdonnement, puis, via l'analyse, vous aide à le supprimer. Consultez [Mode avancé](#) pour plus d'informations.

4. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Mode simple

Comme la plupart des bourdonnements se situent dans une plage de fréquence de 50 à 60 Hz, il suffit parfois de sélectionner une bande de fréquences en mode simple pour supprimer le bourdonnement.

Pour ce faire en mode simple :

1. Sélectionnez une bande de fréquences dans la liste, de la manière suivante :
 - **Supprimer 50Hz** : sélectionnez cette option pour supprimer tout le son qui se trouve dans la bande de fréquences de 50 Hz.
 - **Supprimer 50 Hz et les harmoniques** : sélectionnez cette option pour supprimer tout le son qui se trouve dans la bande de fréquences de 50 Hz. Cette option supprime également toutes les harmoniques correspondantes.
 - **Supprimer 60Hz** : sélectionnez cette option pour supprimer tout le son qui se trouve dans la bande de fréquences de 60Hz.
 - **Supprimer 60Hz et les harmoniques** : sélectionnez cette option pour supprimer tout le son qui se trouve dans la bande de fréquences de 60Hz. Cette option supprime également toutes les harmoniques correspondantes.
2. Utilisez le curseur **Niveau de réduction** pour définir l'intensité de l'atténuation appliquée au bourdonnement.
3. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton **Aperçu**.

Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.

4. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Mode avancé

Pour le bourdonnement plus difficile à supprimer, le mode avancé vous permet de sélectionner la région du son qui comporte le bourdonnement afin que CyberLink AudioDirector puisse le détecter. Une fois la région sélectionnée, vous pouvez alors personnaliser sa suppression à l'aide d'une série de paramètres.

Pour ce faire en mode avancé :

1. À l'étape 1, effectuez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez la première option, puis une plage audio qui ne contient que le bourdonnement que vous souhaitez supprimer, c-à-d, que vous souhaitez éliminer de l'audio que vous voulez conserver dans le fichier. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Cliquez ensuite sur le bouton **Analyser** pour analyser la plage audio. Effectuer cette opération crée un profil de bruit que CyberLink AudioDirector utilise pour supprimer le bourdonnement.



Remarque : vous pouvez cliquer sur le bouton **Bourdonnement** pour écouter le bruit détecté, si nécessaire.

- Sélectionnez la seconde option, puis **Sélectionner un préréglage** dans la liste déroulante. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté à la fréquence du bourdonnement que vous essayez de supprimer.
2. Si nécessaire, utilisez les curseurs suivants pour supprimer davantage le bourdonnement du son :
 - **Fréquence de base** : utilisez ce curseur pour spécifier manuellement la fondamentale du bourdonnement, si le bourdonnement détecté est incorrect.
 - **Niveau de réduction** : utilisez ce curseur pour définir l'intensité de l'atténuation appliquée au bourdonnement.
 - **Nombre d'harmoniques** : sélectionnez le nombre d'harmoniques que semble posséder le bourdonnement.

- **Filtrer la bande d'amplitude** : utilisez ce curseur pour déterminer l'amplitude de la fréquence fondamentale et ses harmoniques. Glisser le curseur vers la gauche affecte une plus grande plage de fréquences, alors que le glisser vers la droite en affecte une plage plus étroite.
 - **Pente d'harmonique** : utilisez ce curseur pour définir le rapport d'atténuation appliqué aux harmoniques.
3. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour accéder à l'étape 2.
 4. Sélectionnez la plage audio à laquelle vous souhaitez appliquer la suppression du bourdonnement en sélectionnant l'un des éléments suivants :
 - **Plage sélectionnée uniquement** : sélectionnez cette option pour n'appliquer la suppression du bourdonnement qu'à la plage audio que vous avez sélectionnée et analysée à l'étape 1.
 - **Intégralité du contenu audio** : sélectionnez cette option si vous souhaitez appliquer la suppression du bourdonnement à l'intégralité du clip audio.
 - **Sélectionner une autre plage** : sélectionnez cette option pour choisir une nouvelle plage audio à laquelle vous souhaitez appliquer la suppression du bourdonnement. Cette plage peut à la fois contenir le bourdonnement et le contenu audio que vous souhaitez conserver.
 5. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton **Aperçu**. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.



Remarque : cliquez une fois sur le bouton **Enregistrer un préréglage** lorsque vous avez terminé l'enregistrement des paramètres de Suppression du bourdonnement comme nouveau préréglage. La prochaine fois que vous devez supprimer du bourdonnement à partir de l'audio enregistré dans le même environnement ou dans un environnement similaire, il vous suffit de sélectionner le préréglage dans la liste déroulante de l'étape 1.

6. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Utilisation de la suppression du souffle

La fonction de suppression du souffle supprime le souffle des clips audio.

Pour utiliser la suppression du souffle sur de l'audio, procédez comme suit :

1. À l'étape 1, effectuez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez la première option, puis une plage audio qui ne contient que le souffle que vous souhaitez supprimer, c-à-d, que vous souhaitez éliminer de l'audio que vous voulez conserver dans le fichier. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Cliquez ensuite sur le bouton **Analyser** pour analyser la plage audio. Effectuer cette opération crée un profil de bruit que CyberLink AudioDirector utilise pour supprimer le souffle.



Remarque : vous pouvez cliquer sur le bouton **Souffle** pour écouter le bruit détecté, si nécessaire.

- Sélectionnez la seconde option, puis **Sélectionner un préréglage** dans la liste déroulante. Sélectionnez le jeu de paramètres prédéfinis le mieux adapté au type de souffle (fréquence) que vous essayez de supprimer.
2. Si nécessaire, utilisez les curseurs suivants pour supprimer davantage le souffle du son :
 - **Niveau du bruit seuil :** utilisez ce curseur pour régler manuellement le niveau minimum du bruit. Tout ce qui se trouve en dessous du seuil est laissé intact par la suppression du souffle.
 - **Niveau de réduction :** utilisez ce curseur pour définir l'intensité de la suppression du souffle.
 - **Fréquence de lissage :** utilisez ce curseur pour récupérer toute perte de qualité (sur la plage de fréquence) provoquée par la suppression du souffle. Glissez le curseur vers la gauche permet d'utiliser davantage l'audio d'origine et vers la droite, d'utiliser davantage l'audio avec la suppression du souffle.
 - **Lissage temporel :** utilisez ce curseur pour récupérer toute perte de qualité

(sur la plage audio sélectionnée) provoquée par la suppression du souffle. Glissez le curseur vers la gauche permet d'utiliser davantage l'audio d'origine et vers la droite, d'utiliser davantage l'audio avec la suppression du souffle.

- **Ratio d'atténuation** : utilisez ce curseur pour définir l'intensité de l'atténuation appliquée.
3. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour accéder à l'étape 2.
 4. Sélectionnez la plage audio à laquelle vous souhaitez appliquer la suppression du souffle en sélectionnant l'un des éléments suivants :
 - **Plage sélectionnée uniquement** : sélectionnez cette option pour n'appliquer la suppression du souffle qu'à la plage audio que vous avez sélectionnée et analysée à l'étape 1.
 - **Intégralité du contenu audio** : sélectionnez cette option si vous souhaitez appliquer la suppression du souffle à l'intégralité du clip audio.
 - **Sélectionner une autre plage** : sélectionnez cette option pour choisir une nouvelle plage audio à laquelle vous souhaitez appliquer la suppression du souffle. Cette plage peut à la fois contenir le souffle et le contenu audio que vous souhaitez conserver.
 5. Si nécessaire, vous pouvez obtenir un aperçu de l'audio corrigé en sélectionnant **Résultat restauré** puis en cliquant sur le bouton **Aperçu**. Sélectionnez **Audio original** si vous souhaitez lire l'audio original.



Remarque : cliquez une fois sur le bouton **Enregistrer un préréglage** lorsque vous avez terminé l'enregistrement des paramètres de Suppression du souffle comme nouveau préréglage. La prochaine fois que vous devez supprimer du souffle à partir de l'audio enregistrée dans le même environnement ou dans un environnement similaire, il vous suffit de sélectionner le préréglage dans la liste déroulante de l'étape 1.


6. Cliquez sur **Appliquer** pour corriger l'audio.

Chapitre 7:

Espace Mixage

Dans l'espace Mixage, vous pouvez mixer des sons afin de créer des fichiers audio personnalisés. Vous pouvez également créer des pistes sonores pour des vidéos en mélangeant le son de vidéos ajoutées à la piste vidéo.







Cliquez sur le bouton **Mixer** pour ouvrir l'espace de mixage. L'espace Mixage s'affiche de la manière suivante :



A - Configurer les paramètres de profil audio pour l'espace Mixage, B - Ajouter une piste, C - Outils de mixage, D - Séparer l'audio, E - Normaliser l'audio sur plusieurs pistes, F - Synchronisation automatisée des dialogues, G - Piste vidéo et son audio correspondant, H - Panneau de mixage audio, I - Piste principale, J - Audio des autres pistes, K - Transition audio, L - Accéder à l'enregistrement en boucle/aux paramètres d'enregistrement, M - Effets de l'espace Mixage (Anti-parasites et Panoramique de son surround inclus)

Création d'un mixage audio

Pour créer un mix audio, procédez comme suit :

1. Avant de commencer, cliquez sur le bouton  pour configurer les paramètres du profil de votre mixage audio. Consultez [Configuration des paramètres du profil audio](#) pour obtenir une description de chacun des paramètres de profil disponibles.
2. Ajoutez les fichiers audio que vous souhaitez inclure dans le mixage dans la ligne de scénario de l'espace Mixage. Consultez [Ajout d'un fichier multimédia à votre mixage](#) pour plus d'informations. Pour des informations détaillées sur la ligne de scénario dans l'espace Mixage, consultez [Ligne de scénario de l'espace Mixage](#).
3. Positionnez chaque fichier audio ajouté afin qu'il commence précisément au moment souhaité en les faisant glisser vers la position de départ souhaitée. Vous pouvez utiliser les marqueurs de la ligne de scénario pour faciliter cette opération. Consultez [Marqueur de ligne de scénario](#) pour plus d'informations.
4. Si nécessaire, Utilisez les boutons     pour couper, copier, coller ou supprimer l'audio des pistes. Vous pouvez également sélectionner un fichier audio sur une piste et cliquer sur  pour le séparer à la position du curseur de la ligne de scénario en deux parties distinctes pouvant être déplacées séparément entre les pistes.



Remarque : si nécessaire, vous pouvez cliquer sur un clip audio de la ligne de scénario et en faire glisser le début ou la fin pour écourter rapidement la durée du fichier audio.




5. Si nécessaire, cliquez avec le bouton droit sur une séquence audio, puis sélectionnez **Modifier le clip dans l'espace Édition** pour l'éditer dans l'espace Édition. Consultez [Édition audio](#) pour obtenir des informations détaillées sur l'édition de clips audio.



Remarque : vous pouvez aussi cliquer sur l'option **Ajuster l'audio** dans le panneau Réglage et ajuster l'audio directement dans l'espace Mixage. Les options disponibles seront cependant moins nombreuses.

6. Si nécessaire, cliquez sur un clip audio d'une piste à l'aide du bouton droit puis sélectionnez **Modifier le clip dans l'espace Restauration** pour le corriger dans l'espace Restauration. Consultez [Restaurer de l'audio](#) pour obtenir des informations détaillées sur la restauration de clips audio.
7. Mixez tous les sons ensemble à l'aide des outils de mixage, du panneau de mixage et plus encore. Consultez [Mixer de l'audio](#) pour plus d'informations détaillées.
8. Si nécessaire, sélectionnez un clip audio d'une piste et rendez-vous dans le panneau Réglage pour appliquer un effet. Consultez [Application d'effets audio dans l'espace Mixage](#) pour plus d'informations.
9. Observez un aperçu de l'audio mixé et une fois que le résultat vous satisfait, vous êtes prêt à le mixer sous un nouveau fichier audio. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Configuration des paramètres du profil audio

Avant de créer votre mixage, cliquez sur le bouton  pour créer le profil audio, ou la qualité et le nombre de canaux, du son que vous créez dans l'espace Mixage. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Taux d'échantillonnage** : dans la liste déroulante, sélectionnez le taux d'échantillonnage que CyberLink AudioDirector utilisera par défaut lors de la perçue audio dans l'espace Mixage.
- **Profondeur de bits** : dans la liste déroulante, sélectionnez la profondeur de bits que CyberLink AudioDirector utilisera par défaut lors de la perçue audio dans l'espace Mixage.
- **Canaux** : sélectionnez le nombre de canaux souhaités dans l'aperçu audio.

Ajout de contenu multimédia à votre mixage

Ajoutez des fichiers multimédias à votre mixage en faisant glisser des fichiers audio qui se trouvent dans la bibliothèque sur n'importe quelle piste de la ligne de scénario de l'espace Mixage, à n'importe quel emplacement. Si le son que vous souhaitez inclure dans le mixage ne se trouve pas dans la bibliothèque, consultez [Importation de fichiers multimédias dans la bibliothèque](#) plus d'informations sur la manière de l'importer.

Vous pouvez également ajouter un fichier vidéo à votre mixage. Après l'avoir ajouté, CyberLink AudioDirector affiche une piste vidéo dans la ligne de scénario et montre la piste audio correspondante.




Remarque : *vous ne pouvez avoir qu'une seule piste vidéo dans la ligne de scénario, mais vous pouvez placer plus d'un fichier vidéo sur cette piste.*

Lors de l'ajout d'un fichier multimédia dans la ligne de scénario de l'espace Mixage, si vous le déposez sur cinq clips existants de la ligne de scénario, vous devez indiquer si vous souhaitez diviser le clip et **Insérer** le nouveau clip entre deux parties ou **Écraser** le clip existant. Les autres options comprennent l'utilisation d'une transition entre le clip que vous ajoutez et le clip existant de la ligne de scénario. Consultez [Utilisation des transitions audio](#) pour plus d'informations.

Ligne de scénario de l'espace Mixage

Vous trouverez ci-après des informations utiles et relatives à la ligne de scénario de l'espace Mixage :


- par défaut, la ligne de scénario de l'espace Mixage comprend quatre pistes, dont une est la piste principale. Pour masquer la piste principale, il vous suffit de cliquer dessus avec le bouton droit, puis de sélectionner **Masquer la piste principale**.
- vous ne pouvez pas ajouter de son directement sur la piste principale car elle fonctionne comme un guide pour votre projet de mixage audio. Il s'agit d'une représentation visuelle de tout l'audio qui se trouve dans votre mixage.

- si vous souhaitez appliquer des effets audio à la totalité de votre mixage, vous devez sélectionner la piste principale. Vous pouvez également sélectionner une plage sur laquelle appliquer les effets. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage audio.
- vous pouvez ajouter jusqu'à 100 pistes audio à la ligne de scénario de l'espace Mixage. Pour ajouter une nouvelle piste, cliquez sur le bouton .
- une fois que vous avez ajouté un fichier vidéo à votre mixage, vous pouvez faire un clic droit sur la piste vidéo et sélectionner **Supprimer la piste vidéo** si vous souhaitez que seul l'audio de la vidéo soit présent dans votre mixage.
- si vous ne souhaitez pas utiliser le son d'un fichier vidéo dans votre mixage, il vous suffit de le supprimer de la piste audio correspondante.

Mixer de l'audio

Lorsque vous avez la totalité de l'audio sur les pistes de l'espace Mixage, l'étape suivante consiste à mixer tous les sons ensemble. La création du mix est la partie la plus importante du processus, et CyberLink AudioDirector offre plusieurs outils de mixage pour vous aider à la création.

Panneau de mixage

Cliquez sur le bouton  situé en haut à droite au-dessus de la ligne de scénario pour ouvrir le panneau de mixage.



A - Pistes audio de la ligne de scénario, B - Mode Piste audio, C - Balance des pistes audio, D - Évaluateur de niveau sonore, E - Contrôle du volume principal, F - Étendre et faire défiler

Pour utiliser le panneau de mixage pour mixer l'audio, procédez comme suit :

- chaque piste de la ligne de scénario de l'espace de mixage possède des commandes correspondantes sur le panneau de mixage. Si vous ne trouvez pas une piste audio, vous pouvez cliquer sur le bord gauche du panneau de mixage et le faire glisser pour le développer ou utiliser la barre de défilement située en bas pour trouver les commandes des pistes. La piste principale est toujours la dernière commande (à droite) dans le panneau de mixage.
- pour mixer l'audio, assurez-vous que le mode de pistes audio **R** est

sélectionné pour toutes les pistes dont vous souhaitez modifier les niveaux de volume. Si **R** n'est pas sélectionné, vous ne pouvez pas modifier le niveau du volume de cette piste.

- assurez-vous que le mode de piste audio sélectionné est **I** afin de verrouiller toute piste audio dont vous ne souhaitez pas que le volume change.
- cliquez sur le bouton de lecture, puis utiliser les commandes principales de volume de chaque piste pour mixer l'audio.














Remarque : vous pouvez modifier en continu les niveaux de volume de chaque piste pendant la totalité de la durée du mixage. Si vous avez sélectionné **R**, CyberLink AudioDirector enregistre et mémorise les modifications que vous avez effectuées au niveau du volume à tout moment dans votre mixage.



- cliquez sur le bouton de lecture, puis utilisez les commandes principales de volume de chaque piste pour mixer l'audio.
- assurez-vous que le mode de piste audio **P** est sélectionné, puis faites un aperçu de votre mixage en le lisant. Cela vous permet d'écouter et de regarder la modification des niveaux de volume enregistrés (et la balance des pistes).

Utilisation des outils de mixage

Les outils de mixage sont disponibles pour chacune des pistes de la ligne de scénario de l'espace de mixage, sauf pour la piste vidéo et la piste principale. Les outils qui seront disponibles sont mis en évidence dans le tableau ci-dessous.

Outils de mixage	
	Si nécessaire, cliquez sur ce bouton et sélectionnez une étiquette pour la piste. Sélectionnez une icône qui correspond précisément au type d'audio de la piste.
	Cliquez sur le carré coloré qui se situe à côté du numéro d'une piste pour ajouter une étiquette colorée à la piste. Vous pouvez sélectionner l'une des couleurs de base, cliquer dans le sélecteur de couleur, ou encore utiliser le curseur pour choisir

	<p>une couleur. Vous pouvez aussi saisir manuellement le code de couleur dans le champ TSL, RVB ou # pour définir la couleur. Une fois que vous aurez défini la couleur, cliquez sur OK pour fermer la fenêtre du Sélecteur de couleur. L'étiquette colorée sera appliquée à la longueur d'onde audio et au panneau de mixage. Vous pourrez donc plus facilement identifier l'audio de votre mixage.</p>
	<p>Cliquez sur  pour activer l'enregistrement pour cette piste. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer, cliquez sur le bouton  situé en bas de la fenêtre de CyberLink AudioDirector. Vous pouvez activer plusieurs pistes à la fois. Toutes les entrées seront enregistrées simultanément et ajoutées à la piste correspondante. Cliquez sur  pour configurer les paramètres d'enregistrement en sélectionnant la source d'importation pour l'audio enregistré. Vous pouvez aussi choisir de surveiller l'entrée. Consultez Enregistrement audio pour obtenir des informations plus détaillées concernant l'enregistrement audio sous CyberLink AudioDirector.</p>
	<p>Cliquez sur ce bouton pour couper le son de la piste audio correspondante. Si vous souhaitez ne couper le son que d'un seul clip d'une piste audio, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de sélectionner Couper le son du clip (ou de cliquer sur  sur le clip sélectionné).</p>
	<p>Sélectionnez le bouton Solo si vous ne souhaitez entendre que l'audio de la piste correspondante lorsque vous demandez un aperçu du mixage audio. Vous pouvez activer autant de pistes que vous le souhaitez. Le son de toutes les pistes pour lesquelles  n'est pas sélectionné sera coupé pendant l'aperçu.</p>
	<p>Cliquez sur ce bouton pour modifier le volume principal du fichier audio de la piste sélectionnée en utilisant les touches de volume à des moments précis. Consultez Réglage du volume principal pour obtenir des informations détaillées sur les touches de modification du volume principal.</p>

	<p>Cliquez sur ce bouton pour modifier les balances du fichier audio de la piste sélectionnée en ajustant le volume des canaux gauches ou droits. Consultez Régler le volume des canaux gauches/droits de l'audio pour obtenir des informations détaillées sur le réglage du volume des canaux audio.</p>
	<p>Utilisez le curseur situé à droite de cette icône pour définir le niveau sonore de l'entrée audio pour toute la durée de la piste.</p>

Normalisation du son sur plusieurs pistes

Si vous trouvez que du son de votre mixage est beaucoup plus fort que le son des autres pistes, vous pouvez normaliser le volume sur plusieurs pistes. La normalisation est le processus qui consiste à appliquer une quantité constante de gain à votre mixage afin que l'amplitude moyenne ou l'amplitude typique (niveau de volume) soit à un niveau identique.

Pour normaliser l'audio sur plusieurs pistes audio, procédez comme suit :




Remarque : Cette section est destinée à la normalisation sur plusieurs pistes audio dans l'espace Mixage. Pour plus d'informations sur la normalisation du son dans les espaces Édition et Restauration, consultez [Normalisation des canaux audio](#).

1. Sélectionnez la totalité des pistes dans le mixage que vous souhaitez normaliser.
2. Si nécessaire, utilisez la sélection de plage pour sélectionner la partie de l'audio que vous souhaitez normaliser. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio.



Remarque : veillez à sélectionner la totalité de la forme d'onde du fichier audio si vous souhaitez normaliser le sens sur toute la piste.

3. Cliquez sur le bouton  pour normaliser le volume des pistes audio sélectionnées.

Utilisation des transitions audio

Lors de l'ajout de plus d'un clip audio sur la piste de la ligne de scénario, vous pouvez utiliser une transition afin de mixer les deux clips.

Pour utiliser une transition audio, procédez comme suit :

1. Faites glisser un clip audio sur la piste de la ligne de scénario, puis glissez et déposez un second clip à la position du premier clip où vous souhaitez commencer la transition, c'est-à-dire la durée pendant laquelle vous souhaitez que les deux clips audio se chevauchent. Vous pouvez également glisser un clip existant sur la ligne de scénario et le déposer dans le clip audio avec lequel vous souhaitez établir une transition.



Remarque : assurez-vous de glisser et déposer le second clip à la position exacte où vous souhaitez que commence la transition entre les deux clips. Vous pouvez utiliser les marqueurs de la ligne de scénario pour faciliter cette opération. Consultez [Marqueur de ligne de scénario](#) pour plus d'informations.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez l'une des options de transition suivante :



Remarque : si vous ne souhaitez pas utiliser de transition, sélectionnez **Insérer** pour diviser le clip et insérer le nouveau clip entre les deux positions, ou **Écraser** pour le placer sur le clip existant.

- **Fondu enchaîné** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le premier clip audio soit graduellement fondu dans le second clip. Une fois cette option sélectionnée, choisissez le type de fondu dans la liste des options disponibles. Utilisez le bouton **Aperçu** pour vous aider à choisir le type de fondu le plus adapté à vos exigences.



Remarque : cochez la case **Toujours utiliser le type sélectionné** pour définir le type de fondu sélectionné comme valeur par défaut. Une fois l'option sélectionnée, CyberLink AudioDirector utilisera automatiquement ce type de fondu la prochaine fois que vous utiliserez une transition de fondu enchaîné. Pour modifier le type de transition, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit sur la transition et de sélectionner **Modifier la transition du fondu enchaîné**.




- **Transition intelligente** : sélectionnez cette option pour utiliser une transition davantage personnalisée. Sélectionnez l'un des effets de transition disponibles, puis ajustez ses propriétés. Consultez [ajustement des propriétés de la transition intelligente](#) pour obtenir une description détaillée des propriétés disponibles.



Remarque : la longueur maximale d'une transition audio intelligente de 30 secondes. Si la durée de chevauchement entre le premier et le second clip audio est supérieure à 30 secondes, alors l'option **Transition intelligente** n'est pas disponible.

3. Cliquez sur **OK** pour appliquer la transition audio entre les deux clips.



Remarque : vous pouvez modifier la longueur de la transition audio en faisant glisser le second clip et en le déplaçant à une nouvelle position. Lorsque vous utilisez un fondu enchaîné, double-cliquez sur la zone de transition pour modifier les propriétés de la transition. Pour les transitions intelligentes, il vous suffit de cliquer sur , , ou  (selon le type de transition) pour modifier ses propriétés.

Réglage des propriétés de transition intelligente

Lorsque vous utilisez une transition intelligente, vous pouvez choisir l'un des effets de transition suivant entre les deux clips : **Transition de tempo**, **Scratch DJ** ou **Répétition intelligente**.





Remarque : cliquez sur le bouton **Aperçu** lorsque vous ajustez les propriétés de la transition afin d'obtenir un aperçu des résultats, ce qui vous aide à affiner les réglages en fonction de vos besoins. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Réinitialiser aux valeurs par défaut** à tout moment pour rétablir les réglages d'origine des valeurs modifiées.

Transition de tempo

Crée une transition douce entre les clips audio en fonction du tempo de chacun d'eux. Une fois l'option sélectionnée, modifiez les propriétés de la manière suivante :

Ajustement du tempo :

- **Tempo estimé du premier clip** : si nécessaire, utilisez  pour ajuster le tempo du premier clip. Vous pouvez accélérer ou ralentir le tempo en fonction de celui du second clip. Utilisez **2X** pour doubler le tempo du clip ou **0,5X** pour le réduire de moitié.
- **Tempo estimé du second clip** : si nécessaire, utilisez  pour ajuster le



tempo du second clip. Vous pouvez accélérer ou ralentir le tempo en fonction de celui du second clip. Utilisez **2X** pour doubler le tempo du clip ou **0,5X** pour le réduire de moitié.

Scratch DJ

Crée une transition à l'aide du scratching d'un enregistrement et du tempo de chaque clip audio. Une fois l'option sélectionnée, modifiez les propriétés de la manière suivante :

- **Ratio d'intensité du scratch** : utilisez le curseur pour définir la longueur du scratch de l'enregistrement pendant la transition.

Ajustement du tempo :


- **Tempo estimé du premier clip** : si nécessaire, utilisez  pour ajuster le tempo du premier clip. Vous pouvez accélérer ou ralentir le tempo en fonction de celui du second clip. Utilisez **2X** pour doubler le tempo du clip ou **0,5X** pour le réduire de moitié.
- **Tempo estimé du second clip** : si nécessaire, utilisez  pour ajuster le tempo du second clip. Vous pouvez accélérer ou ralentir le tempo en fonction de celui du second clip. Utilisez **2X** pour doubler le tempo du clip ou **0,5X** pour le réduire de moitié.


Répétition intelligente

Crée une transition qui répète la dernière partie du clip original un nombre de fois défini, ce qui donne à la transition un effet de saut. Une fois l'option sélectionnée, modifiez les propriétés de la manière suivante :

- **Nombre de répétitions** : Sélectionnez le nombre de fois que vous souhaitez répéter la fin du premier clip.

Ajustement du tempo :

- **Tempo estimé du premier clip** : si nécessaire, utilisez  pour ajuster le tempo du premier clip. Vous pouvez accélérer ou ralentir le tempo en fonction de celui du second clip. Utilisez **2X** pour doubler le tempo du clip ou **0,5X** pour le réduire de moitié.

- **Tempo estimé du second clip** : si nécessaire, utilisez  pour ajuster le tempo du second clip. Vous pouvez accélérer ou ralentir le tempo en fonction de celui du second clip. Utilisez **2X** pour doubler le tempo du clip ou **0,5X** pour le réduire de moitié.

Application d'effets audio dans l'espace Mixage



Lors du mixage du son dans l'espace Mixage, vous pouvez appliquer les effets du panneau Réglage au son. Cliquez sur **Appliquer un effet** pour obtenir une liste des effets disponibles dans l'espace Mixage, et consultez [Appliquer des effets sonores](#) pour obtenir une liste détaillée de ces effets.



Remarque : dans un espace Mixage, les effets audio ne peuvent être appliqués qu'à un seul clip audio sur une piste à la fois, ou à la totalité de l'audio du mixage en sélectionnant la piste principale. Si vous sélectionnez plus d'un clip audio, les effets ne sont pas disponibles.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Panoramique de son surround, consultez la section [Utilisation du Panoramique de son surround](#) ci-dessous.



Remarque : une fois que vous avez appliqué un effet à un clip audio, cliquez sur  pour afficher la liste d'effets. Dans la Liste d'effets, vous pouvez désélectionner un effet ou cliquer sur  pour supprimer cet effet du clip.



Utilisation du Panoramique de son surround

Vous pouvez utiliser le Panoramique de son surround pour effectuer un panoramique du son du clip audio sélectionné sur un ou la totalité des canaux disponibles. Vous pouvez le faire manuellement ou sélectionner l'un des modèles de panoramique.



Remarque : Si vous n'avez pas encore configuré les paramètres du profil audio, nous vous recommandons de configurer le nombre souhaité de canaux dans votre mixage avant d'utiliser le Panoramique de son surround. Consultez [Configuration des paramètres du profil audio](#) pour plus d'informations.

Pour utiliser le Panoramique de son surround dans un clip audio de votre mixage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le clip audio à utiliser dans la ligne de scénario de l'espace Mixage ou la piste principale si vous souhaitez effectuer un panoramique de la totalité du son du mixage.
2. Cliquez sur **Panoramique de son surround** sous la section **Appliquer un effet**.
3. Si vous avez sélectionné la piste principale, vous pouvez utiliser la sélection de la plage afin de sélectionner la partie du mixage audio à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet. Consultez [Sélection de plage](#) pour plus d'informations sur la sélection d'une plage de fichier audio. Si vous ne sélectionnez aucune plage, l'effet est appliqué à l'intégralité du mixage audio.
4. Sélectionnez l'une des options panoramiques suivantes :
 - **Configurer manuellement la sortie de canal**: sélectionnez cette option si vous souhaitez que le son sélectionné fasse l'objet d'un panoramique sur un canal spécifique et qu'il ne bouge pas. Une fois l'option sélectionnée, cliquez sur  et faites-le glisser sur le canal dont vous souhaitez faire un panoramique du son.
 - **Utiliser le modèle de panoramique**: sélectionnez cette option si vous souhaitez que le clip audio sélectionné fasse l'objet d'un panoramique sur plusieurs canaux. Sélectionnez l'un des modèles disponibles. Si le modèle de panoramique comporte l'icône , vous pouvez cliquer dessus et faire glisser son chemin d'accès pour appliquer le panoramique de votre choix.



Remarque : Vous pouvez sélectionner l'option **Double panoramique du son (avant et arrière)** si vous souhaitez que l'audio fasse un panoramique avant, puis arrière le long du chemin du modèle. Vous pouvez également indiquer le nombre de fois que vous souhaitez **Répéter** le panoramique en saisissant le nombre en question dans le champ prévu à cet effet.

5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Aperçu** pour écouter à quoi ressemblera l'effet appliqué.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer l'effet de panoramique à l'audio.

Utilisation de la synchronisation automatisée des dialogues

Lorsque vous utilisez CyberLink AudioDirector pour corriger et améliorer l'audio de votre production vidéo, l'outil de Synchronisation automatisée peut vous être très utile. Si vous disposez de clips vidéo dont les dialogues ont été enregistrés dans un environnement bruyant, utilisez cette fonctionnalité pour doubler/remplacer l'audio, en le synchronisant avec le clip vidéo.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avant tout préparer les clips et franchir quelques étapes pour réussir à doubler l'audio des clips.

Clips préparés

Avant d'utiliser l'outil de Synchronisation automatisée des dialogues, vous devez avant tout préparer les clips audio. Il vous faudra :

- **Le clip vidéo d'origine et son audio (clip de base)** : le clip vidéo dont les dialogues ont été enregistrés dans un environnement bruyant.
- **Un clip audio avec de nouveaux dialogues (clip cible)** : le clip audio réenregistré pour tous les dialogues qu'il vous faut remplacer. Vous pouvez utiliser CyberLink AudioDirector pour réenregistrer les dialogues et créer les clips qu'il vous faut. Consultez [Enregistrement audio](#) pour plus d'informations.



Remarque : pour obtenir les meilleurs résultats, lorsque vous enregistrez les nouveaux dialogues, assurez-vous que le timing/la durée des nouveaux dialogues est similaire à celui/celle du clip vidéo d'origine. Vous pouvez utiliser [Enregistrement en boucle](#) pour enregistrer plusieurs prises successives afin d'être certain d'obtenir le meilleur timing possible.

- **Clips comportant un bruit de fond (optionnel)** : lorsque vous remplacez les dialogues d'un clip vidéo d'origine par des dialogues doublés, tous les bruits de fond et sons ambiants sont également supprimés. Nous vous recommandons de rajouter le « bruit » du clip vidéo d'origine pour garantir l'authenticité de votre vidéo. Par exemple, si vous filmez une vidéo dans un train ou une salle de concert, vous pouvez rajouter ces sons manuellement dans l'espace Mixage, mais à un volume inférieur à celui des dialogues doublés.



Remarque : CyberLink AudioDirector n'ajoute pas les sons ambiants et bruits de fond pour vous. Il vous faudra les réenregistrer ou les récupérer à partir d'une autre source si vous souhaitez les inclure dans votre production vidéo définitive.

Doublage audio d'un clip

Pour utiliser la Synchronisation automatisée des dialogues afin de doubler l'audio d'un clip, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Mixage** pour accéder à l'espace Mixage.
2. Ajoutez le clip vidéo contenant le dialogue que vous souhaitez doubler à la première piste de la ligne de scénario.
3. Pour obtenir les meilleurs résultats, faites glisser le curseur de la ligne de scénario afin de le placer juste avant le début des dialogues, puis cliquez sur le bouton pour séparer l'audio du clip vidéo.
4. Faites glisser le curseur de la ligne de scénario jusqu'à la fin des dialogues, puis cliquez à nouveau sur .



Remarque : si les dialogues que vous souhaitez doubler dans le clip vidéo occupent toute la durée du clip, il n'est pas nécessaire de séparer le clip. Notez cependant que la durée maximale de chacun des clips audio de dialogue utilisés pour la Synchronisation automatisée des dialogues est de deux minutes.

5. Ajoutez le nouveau clip audio de dialogue à la deuxième piste de la ligne de scénario, sous le clip séparé.
6. Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée, puis utilisez votre souris pour sélectionner simultanément la portion séparée du clip vidéo et le nouveau clip audio de dialogue.
7. Cliquez sur le bouton , puis modifiez les options de la manière suivante :
 - **Clip de base** : assurez-vous que le clip vidéo d'origine et son audio sont sélectionnés dans la liste déroulante. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-les.
 - **Canal de référence** : utilisez cette option pour sélectionner le

canal à partir duquel les dialogues d'origine sont lus.

- **Le clip de base contient du Bruit** : sélectionnez cette option si le clip vidéo d'origine contient beaucoup de bruit de fond.
 - **Clip cible** : assurez-vous que le nouveau clip audio de dialogue est sélectionné dans la liste déroulante. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-les.
 - **Canal de référence** : utilisez cette option pour sélectionner le canal à partir duquel les nouveaux dialogues sont lus.
 - **Ajouter un clip synchronisé avec la nouvelle piste** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'audio doublé synchronisé soit ajouté à une nouvelle piste de la ligne de scénario de l'espace Mixage. Si vous ne sélectionnez pas cette option, CyberLink AudioDirector se contentera d'ajuster la position du clip cible.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer** de la fenêtre Synchronisation automatisée des dialogues. CyberLink AudioDirector analyser les clips puis synchronisera l'audio du clip cible avec l'audio du clip vidéo d'origine.
 9. Faites un clic droit sur l'audio séparé de la piste 1, puis sélectionnez **Supprimer** pour le supprimer du mixage.
 10. Si nécessaire, ajoutez les clips de bruit de fond préparés aux autres pistes de la ligne de scénario, puis utilisez les commandes de l'espace Mixage pour définir les niveaux. Consultez [Création d'un mixage audio](#) pour plus d'informations sur le mixage de tout le nouveau contenu audio de votre clip vidéo.
 11. Prévisualisez votre vidéo et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous êtes prêt à la produire en tant que nouveau fichier vidéo comportant les dialogues doublés. Consultez [Produire l'audio](#) pour plus d'informations.

Chapitre 8:

Produire l'audio

Lorsque vous éditez, restaurez et mixez des fichiers audio, la dernière étape consiste à enregistrer et à produire un nouveau fichier. CyberLink AudioDirector utilise le contenu multimédia original puis lui applique les modifications spécifiées. Il crée ainsi un nouveau fichier, soit en utilisant le même format, soit en utilisant un nouveau format de fichier si vous le préférez.



Remarque : si CyberLink PowerDirector 11 ou une version supérieure est installé sur votre ordinateur, vous pouvez également sélectionner un fichier modifié dans la bibliothèque puis sélectionner **Fichier > Exporter l'audio vers PowerDirector** dans le menu pour ne produire et n'exporter rapidement que l'audio vers PowerDirector.

Formats pris en charge

CyberLink AudioDirector prend en charge la production et l'exportation de fichiers audio aux formats suivants :

Audio : APE, FLAC, M4A, MP3, WAV, WMA.

Vidéo : H.264 AVC (.M2TS, .MP4), H.264 HEVC (.MKV, .MP4), MPEG-2 (.MPG), Windows Media Video (.WMV).

Produire l'audio

Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, d'ajouter des effets ou de restaurer un fichier audio de la bibliothèque, vous pouvez enregistrer les modifications et produire l'audio sous la forme d'un nouveau fichier audio. Cette fonctionnalité de production est également utilisée pendant le mixage final de toutes les pistes dans l'espace Mixage. Elles sont rassemblées dans un seul fichier audio.




Remarque : vous pouvez également convertir des fichiers audio de la bibliothèque en d'autres formats en utilisant cette fonctionnalité.

Pour produire votre audio sous la forme d'un nouveau fichier audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez enregistrer/produire dans la bibliothèque puis cliquez sur **Produire** dans la barre d'accès rapide d'AudioDirector, au-dessus de la ligne de scénario. La fenêtre Produire l'audio s'ouvre.



Remarque : s'il y a un fichier vidéo dans l'espace Mixage, ou si vous éditez la piste audio d'un fichier vidéo (et si vous souhaitez uniquement exporter l'audio édité), sélectionnez **Produire l'audio** après avoir cliqué sur le bouton **Produire**.

2. Définissez les **Informations sur le fichier** de la manière suivante :
 - **Nom du fichier** : saisissez un nouveau nom de fichier pour le fichier.
 - **Emplacement** : cliquez sur  pour définir l'emplacement du dossier où l'audio produit sera enregistré.



Remarque : Si vous possédez un abonnement CyberLink Cloud, vous pouvez sélectionner l'option **Transférer une copie sur CyberLink Cloud** si vous souhaitez également que le programme transfère de fichier produit sur l'espace de stockage CyberLink Cloud après la production.

3. Utilisez les **Paramètres du profil audio** pour définir la qualité du fichier produit de la manière suivante :
 - **Format** : dans la liste déroulante, sélectionnez le format que vous souhaitez pour le fichier audio nouvellement produit. Consultez [Formats pris en charge](#) pour obtenir des informations sur les formats de fichiers audio pris en charge.
 - **Débit/Niveau de compression** : si nécessaire, définissez le débit du fichier produit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Pour les fichiers FLAC et APE, vous pouvez définir le **Niveau de compression** appliqué au fichier produit. Plus le niveau de compression sera élevé, plus le fichier obtenu sera petit, mais sa production prendra plus de temps.
 - **Taux d'échantillonnage** : si nécessaire, définissez le taux d'échantillonnage du fichier produit en le sélectionnant dans la liste déroulante.
 - **Profondeur de bits** : si nécessaire, définissez la profondeur de bits du fichier produit en la sélectionnant dans la liste déroulante.
 - **Canaux** : définissez le nombre de canaux que le fichier produit comportera. Si nécessaire, si vous produisez votre audio sous la forme d'un fichier WAV ou FLAC, vous pouvez le produire en 5.1 ou 7.1.

- **CyberLink TrueTheater Surround** : Si vous augmentez le nombre de canaux de l'audio, sélectionnez cette option pour utiliser CyberLink TrueTheater Surround afin d'améliorer la qualité de l'audio étendu. Choisissez Salon, Cinéma ou Stade.
4. Cliquez sur **Produire**. Le fichier est enregistré via l'emplacement de dossier spécifié.




Remarque : le nouveau fichier est également ajouté à la bibliothèque, vous pouvez donc l'utiliser dans d'autres projets CyberLink AudioDirector.

Produire de la vidéo

Une fois que vous avez modifié les pistes audio d'un fichier vidéo importé, utilisez la fonction de production vidéo pour générer à nouveau la vidéo, l'audio mis à jour lui étant appliqué. Cette fonctionnalité de production est également utilisée au cours du mixage final de toutes les pistes de l'espace Mixage, ce qui inclut la piste vidéo. Toutes ces pistes sont alors associées dans un seul fichier vidéo auquel l'audio mixé est ajouté.

Pour produire un fichier vidéo, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le fichier vidéo de la bibliothèque que vous souhaitez produire, cliquez sur **Produire** sur la barre d'accès rapide d'AudioDirector qui se situe au-dessus de la ligne de scénario, puis sélectionnez **Produire la vidéo**. La fenêtre Produire la vidéo s'ouvre.
2. Définissez les **Informations sur le fichier** de la manière suivante :
 - **Nom du fichier** : saisissez un nouveau nom de fichier pour le fichier.
 - **Emplacement** : cliquez sur  pour définir l'emplacement du dossier où la vidéo produite sera enregistrée.



Remarque : Si vous possédez un abonnement CyberLink Cloud, vous pouvez sélectionner l'option **Transférer une copie sur CyberLink Cloud** si vous souhaitez également que le programme transfère de fichier produit sur l'espace de stockage CyberLink Cloud après la production.

3. Utilisez les **Paramètres du profil vidéo** pour définir la qualité du fichier produit de la manière suivante :
 - **Format vidéo** : dans la liste déroulante, sélectionnez le format que vous

souhaitez pour le fichier vidéo nouvellement produit. Consultez [Formats pris en charge](#) pour obtenir des informations sur les formats de fichiers vidéo pris en charge.

- **Profil vidéo** : dans la liste déroulante, sélectionnez le profil vidéo ou la qualité vidéo du fichier produit.



Remarque : lors de la sortie de vidéos aux formats H.264 et H.265, les profils vidéo avec des résolutions de 2K et 4K sont disponibles si le fichier vidéo original est compatible.

4. Utilisez les **Paramètres du profil audio** pour définir la qualité du fichier produit de la manière suivante :
 - **Codec audio** : dans la liste déroulante, sélectionnez l'audio utilisé dans la partie audio du fichier.
 - **Débit** : si nécessaire, définissez le débit de l'audio de la vidéo en le sélectionnant dans la liste déroulante.
 - **Taux d'échantillonnage** : si nécessaire, définissez le taux d'échantillonnage de l'audio de la vidéo en le sélectionnant dans la liste déroulante.
 - **Profondeur de bits** : si nécessaire, définissez la profondeur de bits de l'audio de la vidéo en la sélectionnant dans la liste déroulante.
 - **Canaux** : définissez le nombre de canaux que l'audio de la vidéo comportera. Si nécessaire, vous pourrez produire un fichier 5.1, cela dépendra du format de fichier vidéo et du codec audio spécifiés.
5. Cliquez sur **Produire**. Le fichier est enregistré via l'emplacement du dossier spécifié et il est également disponible dans la bibliothèque multimédia.



Remarque : Si vous avez choisi de transférer une copie du fichier produit sur CyberLink Cloud, AudioDirector vous demande si vous souhaitez le convertir avant le transfert. Cliquez sur **Oui** pour le convertir en un fichier .MP4 visible sur un périphérique portable ou **Non** si vous souhaitez transférer le fichier produit original.

Chapitre 9:

Partage et sauvegarde de l'audio

Vous pouvez partager les clips audio que vous créez avec d'autres utilisateurs en les chargeant sur DirectorZone. Si vous disposez d'un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez sauvegarder les clips audio en les stockant sur CyberLink Cloud.

Les clips audio sont d'abord convertis en fichiers audio MP3 stéréo 16 bits 44 100 Hz avant d'être chargés. Les clips audio que vous chargez sur DirectorZone sont partagés avec d'autres utilisateurs qui peuvent les télécharger et les utiliser dans leurs propres créations audio.



Remarque : la durée maximale autorisée pour les clips audio partagés sur DirectorZone est de 30 secondes. Il n'existe pas de limite de longueur pour les clips audio chargés sur CyberLink Cloud.

Pour partager et sauvegarder des clips audio, procédez comme suit :

1. Sélectionnez-le dans la bibliothèque et cliquez sur **Charger** dans la barre d'accès rapide de CyberLink AudioDirector, au-dessus de la ligne de scénario.
2. Dans la fenêtre de chargement, saisissez les informations comme suit :
 - **Destination** : sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez charger le clip audio.
 - **Titre** : donnez un nom au clip audio tel qu'il s'affichera un fois chargé.
 - **Style** : sélectionnez le style ou la catégorie pour le clip audio.
 - **Balises** : saisissez des balises de recherche de mots-clé qui aideront les utilisateurs à trouver le clip audio lors de la recherche.



Remarque : séparez chaque balise que vous saisissez avec des virgules. Si vous souhaitez utiliser deux mots comme balise, il suffit de les mettre entre guillemets, par ex., "facture en dollars".

- **Collection** : saisissez le nom de la collection à laquelle vous souhaitez ajouter le clip audio.

- **Description** : saisissez une courte description de votre clip audio.
3. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
 4. Si nécessaire, confirmez l'avertissement sur les droits d'auteur et cliquez sur **Suivant** pour effectuer le chargement.
 5. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre de chargement.

Chapitre 10:


Création de CD

Lorsque vous avez terminé l'édition, la restauration et le mixage de vos fichiers multimédias, vous pouvez les utiliser pour créer CD qui seront gravés au format CD audio.








Remarque : vous pouvez ajouter des fichiers audio et vidéo sur le CD, cependant, seul le son des fichiers vidéo est gravé sur le disque.

Pour créer un CD, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Créer un CD** pour ouvrir l'espace Créer un CD.
2. Ajoutez des pistes au CD en faisant glisser les fichiers multimédias depuis la bibliothèque multimédia multimédia dans la fenêtre de la vue de la liste des pistes du CD. Vous pouvez en avoir un aperçu dans la bibliothèque multimédia avant de les ajouter en cliquant sur  En dessous du fichier.




Remarque : si vous avez ajouté un fichier multimédia par erreur, sélectionnez-le et cliquez sur  pour le supprimer. Cliquez sur  si vous souhaitez supprimer tous les fichiers multimédias du CD.

3. Utilisez les boutons  et  pour ordonner les pistes sur le CD selon vos préférences.
4. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier les informations des pistes de chacun des fichiers multimédias ajoutés. Lors de l'édition d'un Texte CD, vous pouvez ajouter les informations relatives au titre du morceau, à l'artiste, à l'album, à l'auteur et plus encore. Si vous ajoutez le titre de l'**Album** et l'**Artiste**, et qu'ils sont identiques pour chaque piste, sélectionnez les options **Appliquer les informations de l'album à toutes les pistes** et **Appliquer les informations de l'artiste à toutes les pistes**, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les ajouter pour chaque piste.



Remarque : ces informations de pistes ne sont visibles que sur les lecteurs de disques qui prennent en charge la lecture de Texte CD.

5. Avant de graver le CD, cliquez sur  pour modifier les propriétés du CD de la manière suivante :
 - **Normaliser le volume pour toutes les pistes du CD** : sélectionnez cette option pour configurer le volume de toutes les pistes audio du CD au même niveau.
 - **Insérer un espace audio entre les pistes** : sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des espaces de silence entre chaque piste du CD. Vous pouvez spécifier la longueur de l'espace dans le champ prévu à cet effet.
6. Si nécessaire, utilisez les commandes de lecture située en bas de la fenêtre pour avoir un aperçu de la totalité du CD avant de le graver sur un disque.
7. Lorsque vous êtes prêt, insérez une CD vierge dans votre graveur, puis cliquez sur le bouton **Gravure**.
8. Dans la fenêtre Paramètres de gravure, configurez les options suivantes :
 - **Graveur** : sélectionnez le graveur que CyberLink AudioDirector doit utiliser pour graver les pistes sur le CD.
 - **Vitesse d'enregistrement** : configurez la vitesse d'enregistrement utilisé lors de la gravure du CD. Si vous rencontrez des erreurs lors du processus de gravure, essayez de diminuer la vitesse de gravure.
 - **Nombre de copies** : saisissez le nombre de CD que vous souhaitez faire graver les uns après les autres par CyberLink AudioDirector dans le champ prévu à cet effet.



Remarque : si le disque que vous souhaitez utiliser n'est pas vierge et qu'il est réinscriptible, cliquez sur l'option **Effacer le disque** pour effacer le disque, sélectionnez l'option **Effacement rapide** pour effacer l'index du disque ou sur l'option **Effacement complet** pour effacer la totalité du contenu du disque. Ensuite, cliquez sur **Effacer** pour effacer le disque.

9. Cliquez sur **Gravure** pour terminer la création de votre CD et la graver sur un disque.

Chapitre 11:

Préférences d'AudioDirector

Utilisez les préférences de CyberLink AudioDirector pour sélectionner une langue d'interface utilisateur, définir les paramètres de profil par défaut des fichiers audio et faire bien d'autres choses.

Pour configurer vos préférences CyberLink AudioDirector, cliquez sur le bouton



Préférences générales

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Général**. Les options disponibles sont les suivantes :

Internet

- **Rechercher automatiquement des mises à jour logicielles** : Sélectionnez cette option pour rechercher régulièrement et automatiquement des mises à jour ou de nouvelles versions d'AudioDirector.

Langue

- **Utiliser la langue système par défaut** : sélectionnez cette option pour que la langue affichée soit la même que celle de votre système d'exploitation.
- **Défini par l'utilisateur** : sélectionnez cette option puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante.

Édition

- **Aligner sur référence** : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le curseur de ligne de scénario et que les clips s'insèrent au niveau de points de référence pendant le processus d'édition et de mixage. Les points de référence comprennent les marqueurs de ligne de scénario et d'autres clips de la ligne de scénario.

Affichage de la base de temps

- utilisez cette option pour définir l'affichage par défaut de la base de temps. L'affichage de la base de temps définit la valeur utilisée en haut de la ligne

de scénario d'AudioDirector. **Code temporel** affiche l'audio par temps de lecture, alors que **Mesure/temps** l'affiche par tempo ou battements par minute. Cliquez sur le bouton **Tempo** pour définir manuellement le tempo utilisé sur la ligne de scénario. Consultez les instructions de la section [Détermination du tempo](#) pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité.

Messages

- Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour initialiser toutes les boîtes de dialogue « Ne plus afficher » à leurs paramètres par défaut. Toutes les boîtes de confirmation s'affichent à nouveau une fois l'option sélectionnée.

Préférences des fichiers

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Fichier**. Les options disponibles sont les suivantes :

Paramètres du profil par défaut des fichiers :

- **Taux d'échantillonnage** : dans la liste déroulante, sélectionnez le taux d'Echantillonnage que CyberLink AudioDirector utilisera par défaut lorsqu'il produire l'audio.
- **Profondeur de bits** : dans la liste déroulante, sélectionnez la profondeur de bits que CyberLink AudioDirector utilisera par défaut lorsqu'il produire l'audio.
- **Canaux** : sélectionnez le nombre de canaux que vous souhaitez par défaut voir apparaître dans les fichiers audio produits par CyberLink AudioDirector.

Préférences des projets



Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Projet**. Les options disponibles sont les suivantes :

Paramètres du profil par défaut du projet :

- **Taux d'échantillonnage** : dans la liste déroulante, sélectionnez le taux d'échantillonnage par défaut de l'audio des projets nouvellement créés.

- **Profondeur de bits** : dans la liste déroulante, sélectionnez la profondeur de bits par défaut de l'audio des projets nouvellement créés.
- **Canaux** : sélectionnez le nombre de canaux par défaut de l'audio des projets nouvellement créés.

Dossier de projets par défaut :

- **Dossier de projets** : définissez le dossier où les fichiers de projets de CyberLink AudioDirector sont enregistrés par défaut. Pour changer de dossier, cliquez sur  et sélectionnez un nouveau dossier.
- **Dossier de travail** : définissez le dossier que CyberLink AudioDirector utilise pour stocker les fichiers de travail lorsque vous éditez, mixez ou ajoutez des effets à votre audio. Pour changer de dossier, cliquez sur  et sélectionnez un nouveau dossier.

Préférences DirectorZone

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **DirectorZone**. Les options disponibles sont les suivantes :

Connexion automatique :

- **Me connecter automatiquement à DirectorZone** : sélectionnez cette option puis saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe pour vous connecter automatiquement à DirectorZone lorsque le programme est ouvert. Si vous ne disposez pas d'un compte DirectorZone, cliquez sur le bouton **Obtenir un compte**.

Règles de confidentialité :

- **Autoriser DirectorZone à collecter les informations entrées** : sélectionnez cette option pour autoriser DirectorZone à collecter des informations sur la manière dont vous éditez les clips audio que vous chargez sur DirectorZone.

Préférences des paramètres audio


Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Configuration audio**. Les options disponibles sont les suivantes :

Paramètres du matériel audio

- **Entrée par défaut** : dans la liste déroulante, sélectionnez le périphérique audio, par exemple un microphone, que vous souhaitez utiliser par défaut lorsque vous enregistrez de l'audio sous CyberLink AudioDirector.

Préférences de CyberLink Cloud

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **CyberLink Cloud**. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Sauvegarder et restaurer vos préférences** : si vous possédez un abonnement à CyberLink Cloud, vous pouvez cliquer sur **Sauvegarder sur CyberLink Cloud** pour sauvegarder les préférences du programme sur CyberLink Cloud. Cliquez sur **Restaurer depuis CyberLink Cloud** pour remplacer vos préférences actuelles de programme par celles que vous avez précédemment sauvegardées sur CyberLink Cloud.
- **Dossier de téléchargement** : cliquez sur le bouton  pour modifier le dossier dans lequel les clips audio CyberLink Cloud, les projets et les médias sont stockés lors du téléchargement.
- **Effacer le cache de CyberLink Cloud** : cliquez sur le bouton **Effacer le cache hors ligne** pour libérer de l'espace disque en vidant les fichiers temporaires stockés lors du téléchargement de contenu depuis CyberLink Cloud.
- **Déconnexion du service CyberLink Cloud** : si vous êtes actuellement connecté à CyberLink Cloud, cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter.



Remarque : cliquez sur le lien **Informations sur le compte** situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre des préférences si vous souhaitez connaître la date d'expiration de votre abonnement à CyberLink Cloud, la quantité d'espace de stockage dont vous disposez et plus encore.

Chapitre 12:

Raccourcis d'AudioDirector

Voici une liste des raccourcis pratiques disponibles sous CyberLink AudioDirector :

Touche de raccourcis	Description
Fonctionnalités de Fichier/Projet	
Ctrl+N	Nouveau projet
Ctrl+O	Ouvrir un projet
Ctrl+S	Enregistrer le projet
Ctrl+Maj+S	Enregistrer le projet sous
Ctrl+Q	Importer du contenu multimédia
Barre d'espacement / 0 du pavé numérique	Lecture/Pause
1 du pavé numérique	Avance rapide
2 du pavé numérique	Retour
F12 / 3 du pavé numérique	Commencer/arrêter l'enregistrement
, / Entrée	Accéder au début
.	Accéder à la fin
* (puis les touches numériques et Tab)	Accéder au code temporel entré dans le champ Début
Ctrl+Maj+L / 4 du pavé numérique	Basculer entre Lire une fois et Répéter
7 du pavé numérique	Activer/désactiver le métronome
Ctrl+C	Copier
Ctrl+V	Coller
Ctrl+X	Couper

Touche de raccourcis	Description
Ctrl+Y	Rétablir
Ctrl+Z	Annuler
Delete	Supprimer
Alt+C	Ouvrir les préférences d'AudioDirector
F1	Ouvrir l'aide
Échap	Quitter le minuteur du compte à rebours
Alt+F4	Fermer AudioDirector
Espace Mixage	
Ctrl+Shift+W	Nouvel espace de travail (Espace Mixage)
Ctrl+T	Séparer l'audio au niveau de l'emplacement du curseur de ligne scénario de la piste sélectionnée
Maj+S	Activer/désactiver l'option Solo pour la piste sélectionnée
Maj+M	Activer/désactiver la coupure du son pour la piste sélectionnée
Alt+L / 5 du pavé numérique	Activer/désactiver l'enregistrement en boucle
Ctrl+K	Activer/désactiver le préroll et le post-roll
Ctrl+M	Afficher/masquer le panneau de mixage

Chapitre 13:

Notices de licence et de copyright

Cette section contient des informations sur les copyrights et licences d'AudioDirector.

Dolby Laboratories

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 2003-2005 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Chapitre 14:

Assistance technique

Si vous avez besoin d'assistance technique, alors ce chapitre peut vous aider. Il contient toutes les informations nécessaires pour trouver les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi rapidement obtenir des réponses en contactant votre distributeur/revendeur local.

Avant de contacter l'assistance technique

Avant de contacter l'assistance technique de CyberLink, veuillez profiter d'une ou plusieurs des options d'assistance gratuite suivantes :

- Consultez le guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne installée avec votre application.
- Consultez la base de connaissance au lien suivant sur le site Web CyberLink : <http://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- Vérifiez la page des [Ressources d'aide](#) dans ce document.

Lorsque vous contactez l'assistance technique par courrier électronique ou téléphone, veuillez préparer les informations suivantes :

- La **clé de produit** enregistrée (votre clé de produit peut se trouver sur la jaquette du CD, sur la boîte ou dans le message reçu après avoir acheté des produits dans le magasin CyberLink).
- Le nom du produit, la version et le numéro de build, que vous pouvez généralement afficher en cliquant sur l'image du nom de produit sur l'interface utilisateur.
- La version Windows installée sur votre système.
- La liste des périphériques matériels utilisés (carte de capture, carte son, carte VGA) et leurs caractéristiques. Pour des résultats plus rapides, veuillez générer et joindre vos infos système à l'aide de Dxdiag.txt.



Remarque : voici les étapes pour générer le fichier *DxDiag.txt* des infos système : cliquez sur le bouton (démarrer) de Windows, puis recherchez « dxdiag ». Cliquez sur le bouton **Enregistrer toutes les informations** pour enregistrer le fichier *DxDiag.txt*.

- Le contenu des messages d'avertissement affichés (vous souhaitez peut-être l'écrire ou effectuer une capture d'écran).
- Une description détaillée du problème et des circonstances dans lesquelles il s'est produit.

Assistance Web

Des solutions à vos problèmes sont disponibles 24 heures sur 24 et gratuitement sur le site Web CyberLink :



Remarque : vous devez d'abord vous inscrire comme membre avant d'utiliser l'assistance par le Web de CyberLink.

CyberLink offre une vaste gamme d'options d'assistance par le Web, notamment des FAQ dans les langues suivantes :

Langue	URL de l'assistance par le Web
Anglais	http://www.cyberlink.com/cs-help
Chinois traditionnel	http://tw.cyberlink.com/cs-help
Japonais	http://jp.cyberlink.com/cs-help
Espagnol	http://es.cyberlink.com/cs-help
Coréen	http://kr.cyberlink.com/cs-help
Chinois simplifié	http://cn.cyberlink.com/cs-help
Allemand	http://de.cyberlink.com/cs-help
Français	http://fr.cyberlink.com/cs-help
Italien	http://it.cyberlink.com/cs-help

Ressources d'aide

Ce qui suit est une liste de ressources d'aide qui peuvent vous aider lorsque vous utilisez un des produits de CyberLink.

- Accédez à la **base de connaissance** et aux **FAQ** (questions fréquemment posées) de CyberLink : <http://fr.cyberlink.com/cs-resource>
- Affichez les **tutoriels vidéo** pour votre logiciel : <http://directorzone.cyberlink.com/tutorial/>
- Posez des questions et obtenez des réponses de nos utilisateurs sur le **forum de la communauté CyberLink**: <http://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page>



Remarque : Le forum de la communauté d'utilisateurs de CyberLink n'est disponible qu'en anglais et en allemand.

Index

5

5.1 12, 32

7

7.1 12, 32

A

Aide 137

Ajuster

panoramique 54

Amplification

audio 44

Amplifier 44

Anti-parasites 57, 72

Appliquer

des effets 56

Arrondisseur 62

Assistance technique 135

Assistance Web 136

Atténuation 65

correction visuelle 88

ratio 100

Audio

ajout de marqueurs 16

atténuer 88

canaux 42

chargement 123

commandes de lecture 22

conversion 41, 119

création 102

CyberLink Cloud 123

doublage 115

enregistrement 35, 119

évaluateur de niveau 24

exportation 119

formats pris en charge, exportation 119

formats pris en charge, importer 32

hauteur 50

insérer un bruit 51

insérer un silence 51

mixage 105

mixage final 119

normalisation 43, 109

panneau de mixage 105

panoramique 113

partage 123

piste principale 104

production 119

réduction du bruit 90

restauration 77

rognage 13

suppression des voix 73

suppression du cliquetis 94

téléchargement 32

transfert 120

TrueTheater surround 42

volume 53

AudioDirector

correctifs 3

Live 3

mise à niveau 3

B

- Barre d'accès rapide 19
- Bibliothèque 8
- Brillance 59, 60

C

- Canaux
 - Édition 13
 - normalisation 43
 - panoramique 113
 - Présentation 12
 - réglage du nombre de 42

CD

- création 125

- Ce que vous entendez 36

- Changer la vitesse 48

Clips audio

- bibliothèque 35
- CyberLink Cloud 34
- DirectorZone 32

- Code temporel 10

Commandes

- lecture 22
- zoom 16

Compresser

- page 13

- Compresseur 57

- Configuration système requise 4

- Contrôle de la plage de dynamiques 56

- Convertir 119

- audio 41

Correction

- audio 77

- Correction visuelle 77

Créer

- CD 125
- disques 8
- mixage audio 102

- Curseur 11

CyberLink Cloud

- conditionner le matériel du projet 39
- préférences 130
- Présentation 2
- projets 40
- sauvegarde de clips audio 123
- téléchargement de clips audio 34
- transfert de l'audio 120

D

Découper 47

- de l'audio 47

Délai initial

- arrondisseur 63
- écho 67
- effet choral 65

Délais

- ajout 58

Déphasage 63

DirectorZone

- partage de clips audio 123
- préférences 129

- Présentation 2

- téléchargement de clips audio 32

Disques

Disques
 création 125
Doublage 115
Durée
 audio 48
 vitesse 48
Durée de rétention 73

E

Écho 59
 ajout 66
Écraser 102
Éditer
 audio 8
 outils 42
Édition
 audio 41
 multimédia 41
Effet choral 64
Effets 29
 anti-parasites 72
 arrondisseur 62
 choral 64
 écho 66
 modulateur de phase 61
 sonores 56
Effets VST 74
Enregistrement
 boucle 37
 plusieurs prises 37
Enregistrement avec boucle de retour (loopback) 36
Enregistrement de boucle 37
Enregistrer 35

 boucle de retour (loopback) 36
 ce que vous entendez 36
 des projets 39
 paramètres 36
Équaliseur 67, 69
Étiquette colorée 107
Évaluateur 24
Expandeur 57
Exportation 39, 119
Exporter 119
 projets 39
 vers des projets CyberLink Cloud 39
Extensions 74

F

Filtrer la bande d'amplitude 98
Fondu
 audio 45
Fondu enchaîné 109
Fondus 45
Forme 64
Fréquence de base 97
Fréquence de lissage 99

G

Gain en sortie 57

H

Harmoniques 97
Hauteur

Hauteur
réglage 50
voix 68

I

Importation
audio 31
de fichiers multimédia 31
de vidéos 31
Importer
audio 31
des effets 74
formats pris en charge 32
vidéo 31
VST 74
Insérer 102
un bruit 51
Inverser 52
l'audio 52

L

Langue
modification 127
Langue de l'interface utilisateur 127
Largeur de la pièce 60
Lecture 22
Ligne de scénario
ajout de pistes 104
 curseur 11
marqueurs 16
Mixer l'audio 11
piste principale 104

Présentation 10
Limiteur 57
Lissage temporel 99

M

Marqueurs
ligne de scénario 16
Mesure/temps 10
Métronome 17
Microphone 36
Mix pur-traité
arrondisseur 64
délais 59
effet choral 65
modulateur de phase 62
réduction du bruit 92
réverbération 59
suppression automatique du bruit 91
Mixage final 119
Mixer 102
audio 8
ligne de scénario 11
piste principale 104
Modifier
de l'audio 41
Modulateur de phase 61
Mono 12
Multimédia
commandes de lecture 22

N

Niveau de réduction du bruit 99

Niveaux 24
Nombre de voix 65
Nombre d'intermédiaires 61
Normaliser
 canaux audio 43
 sur les pistes 109
 volume sur le CD 126
Nouvelles fonctionnalités 1

P

Panneau de mixage 105
Panoramique 54, 113
Panoramique de son surround 113
Partager 123
Pente d'harmonique 98
Piste
 couleur 107
 étiquette 107
Piste principale 104
Pistes
 ajout 104
 normalisation 109
PowerDirector 119
Préférences 127
Production
 de vidéos 121
Produire 119
 audio 119
 de la vidéo 121
Profondeur de bits 41
Profondeur du retard
 arrondisseur 63
 effet choral 65

 modulateur de phase 62
Projets 39
 CyberLink Cloud 40

R

Raccourcis 131
Radio 70
Réduction
 du bruit 90
Répétition intelligente 111
Restaurer 77
Rétroaction
 arrondisseur 63
 délais 59
 écho 67
 modulateur de phase 62
Réverbération 59
Rogner 13

S

Scratch DJ 111
Sélection de pages 13
Séparer 102
Seuil
 anti-parasites 72
 Niveau du bruit 99
Silence 51
Stéréo 12
Suppression de l'écrtage 93
Suppression du bourdonnement 95
suppression du cliquetis 94
Suppression du souffle 99

Synchronisation automatique des dialogues 115

T

Taille de la pièce 60

Taux d'échantillonnage 41

Téléphone 71

Tempo

détermination 17

Temps d'attaque 73

Temps de relâchement 73

Timbre 68

Transition de tempo 111

Transition intelligente 109

Transitions 109

TrueTheater surround 42

V

Vidéo

édition audio 41

Vidéos

commandes de lecture 23

doublage audio 115

seulement la vidéo 104

seulement l'audio 104

Vitesse 48

Vitesse de modulation

arrondisseur 63

effet choral 65

modulateur de phase 62

Voix

hauteur 68

modification 67

suppression 73
transformation 67

Volume 29

normalisation 126

principal 53

Volume principal 53

Vue Forme d'onde 15

Vue fréquence de spectre 15

Vues

forme d'onde 15

fréquence de spectre 15

Z

Zoom 16