

Carte de référence rapide

DITES...	POUR...
Navigation / retour à la ligne, nouveau paragraphe	
À la ligne	Appuyer sur la touche Entrée une fois
Nouveau paragraphe	Appuyer sur la touche Entrée deux fois
Barre d'espacement	Appuyer sur la touche Espace
Touche tabulation	Appuyer sur la touche Tabulation
Fin de document	Déplacer le point d'insertion à la fin du document
« Insérer avant <mot(s)> » ou « Insérer après <mot(s)> »	Déplacer le point d'insertion avant ou après un morceau de texte donné pour y insérer du texte par la suite
Sélection de texte	
Sélectionner <mot(s)>	Sélectionner un ou plusieurs mots à remplacer, corriger ou formater. Exemple : « Sélectionner une souris verte »
Sélectionner à nouveau	Sélectionner une autre occurrence du même texte
Formatage	
Ceci en gras	Mettre le texte sélectionné en caractères gras
Ceci en italiques	Mettre le texte sélectionné en caractères italiques
Souligner ça	Souligner le texte sélectionné
Restaurer ça	Supprimer tout formatage du texte sélectionné
En maj <mot>	Mettre en majuscule le mot suivant. Exemple : « En maj maison en maj blanche » = Maison Blanche

DITES...	POUR...
Couper / Coller / Effacer du texte	
Copier ça	Copier le texte sélectionné
Couper ça	Couper le texte sélectionné
Coller ça	Coller le texte coupé ou copié
Effacer ça	Effacer votre dernier énoncé
Ponctuation élémentaire	
Point	.
Virgule	,
Point d'interrogation	?
Point d'exclamation	!
Deux-points	:
Point-virgule	;
Trait d'union	-
Tiret	--
Ouvrir les guillemets	«
Fermer les guillemets	»
Ouvrir les parenthèses	(
Fermer les parenthèses	)
Pour d'autres signes de ponctuation, consultez l'aide en ligne ou le Guide de l'utilisateur Dragon NaturallySpeaking®9.	
Aperçu de commandes	
Que puis-je dire ?	Afficher une liste partielle des commandes disponibles dans l'application active
Pour d'autres commandes, cliquez sur Explorateur de commandes dans le menu Outils.	

Installation et apprentissage

Installer Dragon

1. Si nécessaire, désactivez tout logiciel anti-virus.
2. Insérez le DVD Dragon dans le lecteur DVD-ROM. Le programme d'installation sera lancé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquez sur Setup.exe sur votre DVD.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez le type d'installation. L'installation standard installe toutes les options et tous les fichiers vocaux. Elle nécessite le plus d'espace disque. L'installation personnalisée vous permet de sélectionner les options et les fichiers vocaux à installer et réduit considérablement l'espace disque nécessaire. Cliquez sur Suivant pour continuer.
5. Vous pouvez activer l'option Démarrage rapide. Lorsque cette option est activée, Dragon est lancé automatiquement au démarrage de votre système et une icône apparaît dans la barre des tâches Windows.
6. Sélectionnez « Vérifier sur Internet les mises à jour du programme une fois l'installation terminée. » pour mettre automatiquement à jour par le biais d'Internet..
7. Cliquez sur Terminer. Si nécessaire, le programme vous invitera à redémarrer votre ordinateur.

Activer Dragon

La première fois que vous démarrez Dragon, vous êtes invité à mettre en service votre copie du produit. Si vous n'activez pas le logiciel, Dragon cessera de fonctionner après cinq démarrages.

Vous devez être connecté à Internet pour activer le produit. Lorsque le système vous y invite, cliquez sur « Activer maintenant », puis sur « Activer automatiquement ».

Démarrer Dragon

Pour démarrer Dragon :



- Sur le bureau Windows, double-cliquez sur l'icône Dragon.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes puis Dragon.
- Si l'option Démarrage rapide est activée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre des tâches Démarrage rapide et sélectionnez

Apprendre au programme votre voix

Au premier démarrage de Dragon, le programme lance automatiquement l'Assistant nouvel utilisateur.

Étape 1 : Création d'un utilisateur

Donnez un nom à l'utilisateur, par exemple vos prénom et nom. Sélectionnez ensuite la source de dictée à partir de la liste. Cliquez sur Suivant.

Étape 2 : Vérification de vos paramètres audio

Le programme vous invitera à vérifier le volume du microphone et la qualité sonore. Lorsque le système émet un bip sonore pour indiquer qu'il a terminé, cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Apprentissage

Vous devez maintenant apprendre à Dragon à reconnaître votre voix en lisant à voix haute pendant quelques minutes.



Étape 4 : Adaptation à votre style d'écriture

Dragon peut analyser votre style d'écriture pour améliorer votre taux de reconnaissance.

L'adaptation à votre style d'écriture peut ajouter de 5 à 30 minutes à la création de votre utilisateur. Cliquez sur Commencer pour continuer.

Remarque : Bien qu'il soit recommandé d'exécuter cette partie de l'Assistant nouvel utilisateur, si vous décidez d'ignorer cette étape, sélectionnez Ignorer cette étape au lieu de choisir Annuler.

Étape 5 : Vous pouvez commencer à dicter

Lorsque vous aurez terminé, un message s'affichera pour vous indiquer que vous avez terminé l'Assistant nouvel utilisateur. Choisissez de lancer le didacticiel ou de commencer à dicter. Cliquez sur terminer.

La barre Dragon apparaîtra en haut de votre écran. Vous pouvez maintenant dicter dans presque tout programme Windows sur votre ordinateur.

Allumer le microphone

Pour pouvoir dicter, vous devez allumer le microphone. Suivez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône du microphone dans la barre Dragon.




Cliquez une nouvelle fois dessus pour l'éteindre.

- Appuyez sur la touché Plus (+) du pavé numérique. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour éteindre le microphone.
- Cliquez sur l'icône du microphone dans la barre des tâches Windows.

Commencer à dicter

Pour commencer à dicter, lancez un programme de traitement de texte (tel que Microsoft® Word) et commencez un nouveau document. Assurez-vous que le point d'insertion est placé au début du nouveau document et commencez à parler.

Au fur et à mesure de vos paroles, du texte s'affiche dans la boîte de résultats et Dragon essaie de deviner ce que vous avez dit. La boîte de résultats est une petite fenêtre jaune qui apparaît à l'écran lorsque vous dictez. Par exemple :



Obtenir de l'aide

Pour accéder à l'aide en ligne de Dragon, cliquez sur le menu Aide de la barre Dragon et choisissez Rubriques de l'aide. Vous pouvez également dire « Afficher l'aide ».

Mettre à jour une version précédente

Vous pouvez mettre à jour vos utilisateurs à partir de toute édition de Dragon version 8 ou 9 à la version 10.

Pour plus d'informations sur les mises à jour, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec votre logiciel. Si votre édition de Dragon ne contient pas de Guide de l'utilisateur imprimé, vous pouvez le trouver sur le DVD d'installation à l'emplacement suivant : \\Documentation\\fra\\user guide.pdf

Ce n'est pas ce que j'ai dit !

Quelquefois, le programme commet des erreurs de reconnaissance. L'ordinateur n'est pas humain ; il est inutile de CRIER, de parler lentement ou de ne dicter qu'un seul mot à la fois. En fait, Dragon NaturallySpeaking fonctionne mieux lorsque vous dites des phrases entières et parlez d'une voix naturelle.

Pour éviter que les erreurs ne se reproduisent, il faut les corriger, comme décrit ci-dessous.

Correction des erreurs de reconnaissance

Vous pouvez corriger les erreurs dans le texte en utilisant la commande « Sélectionner <mot(s)> ».


Par exemple, si vous dites : « C'était un superbe château »

Si le programme saisit :

C'était un superbe chapeau

Vous pouvez dire : « Sélectionner chapeau »

C'était un superbe **chapeau**



Vous pouvez dire « Prendre 1 » pour sélectionner le choix correct. Vous pouvez également utiliser la souris.

www.Nuance.com/NaturallySpeaking

Copyright © 1997-2008 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés. Nuance, le logo Nuance, le logo Dragon, le DragonBar, et Dragon NaturallySpeaking sont des marques déposées de ScanSoft, Inc. ou de ses compagnies associées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques commerciales mentionnés ici sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Dragon NaturallySpeaking corrigera le texte dans votre document et apprendra de votre correction.

Astuces pour la correction

Voici quelques astuces pour améliorer la reconnaissance et corriger les erreurs de reconnaissance. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur Dragon NaturallySpeaking®8 ou l'aide en ligne.

- Vous pouvez aussi afficher le menu Correction en sélectionnant du texte avec le clavier ou la souris et en appuyant sur la touche de raccourci pour la correction (par défaut la touche Moins (-) du pavé numérique).
- Si ce que vous avez dit n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez dire « Épeler ça » ou saisir au clavier le texte correct.
- Si le texte que vous essayez de sélectionner apparaît dans votre document plusieurs fois et que la mauvaise occurrence est sélectionnée, dites « Sélectionner à nouveau » et une autre occurrence sera sélectionnée.
- Si vous corrigez régulièrement des petits mots, il est plus facile de les sélectionner avec un des mots juxtaposés. Par exemple, dites « Sélectionner aller au » au lieu de « Sélectionner au » même si « aller » a été correctement reconnu.
- Si vous rejouez du texte en le sélectionnant et en disant « Rejouer ça », vous pouvez appuyer sur la touche de Correction à tout moment pour corriger le texte qui est en train d'être rejoué. Après avoir sélectionné l'un des choix de la liste, la correction a lieu et la lecture reprend. (Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les éditions Preferred et Professional).