

CyberLink

Power2Go 4

Manuel de l'utilisateur

Copyright et déni de responsabilité

Tous droits réservés. Toute reproduction, stockage dans un système de recherche ou transmission de tout ou partie de cette publication, par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autres est interdite sans l'accord écrit préalable de CyberLink Corporation.

Dans la mesure permise par le droit, Power2Go EST FOURNI "EN L'ÉTAT". TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EST EXCLUE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'INFORMATION, AUX SERVICES OU AUX PRODUITS FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE OU EN RELATION AVEC Power2Go, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS MANIFESTEZ VOTRE ACCEPTATION DU FAIT QUE CYBERLINK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DIRECTE, INDIRECTE, OU ACCESSOIRE CONSÉCUTIVE À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DES DOCUMENTS CONTENUS DANS CE PROGICIEL.

Les termes et conditions ci-dessous mentionnées doivent être gouvernés et interprétés en accord avec les lois de Taiwan.

Power2Go est une marque déposée, de même que d'autres noms de sociétés et de produits apparaissant dans cette publication. Ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs sociétés respectives.

Sièges internationaux

Adresse du courrier

CyberLink Corporation

15F, #100, Min Chuan Road, Hsin Tian City

Taipei County, Taiwan, R.O.C.

Site Web

www.gocyberlink.com

Numéros de téléphone

Téléphone : 886-2-8667-1298

Télécopie : 886-2-8667-1300

Copyright © 1999-2004 CyberLink Corporation

SOMMAIRE



Introduction.....	1
Bienvenue	2
Le programme Power2Go	3
Mode Power2Go Express	3
Mode Power2Go	7
Indicateur de la capacité du disque	11
Inscription de votre logiciel	12
Types de fichier et de disque pris en charge	13
Configuration système requise	14



Gravure	15
Avant la gravure d'un disque	16
Options de configuration	16
Gravure des disques	27
Disques en multisession	27
Graver un disque de données	28
Graver un disque musical	32
Graver un Disque Vidéo/Photo	36
Graver un disque mixte	40
Copie de disques	46



Utilitaires de disque.....	49
Gravure d'une image de disque	50
Enregistrement d'une image de disque	52
Effacement d'un disque	53
Extraction audio	54
Gravure d'un dossier DVD	56

Convertir des fichiers audio 57

Appendice..... 59

 Assistance technique 60

 Assistance Web 60

 Assistance par télécopie 61

 Assistance téléphonique 62

 CD contre. DVD 63

 Types de CD 64

 Types de DVD 65

Index 67

Chapitre 1 :

Introduction

Ce chapitre est une introduction au programme CyberLink Power2Go. Il commence par une description des fonctions du programme, suivi d'une explication des deux modes de gravure de Power2Go, le mode Power2Go et le mode Power2Go Express. Le chapitre se termine avec une liste de performances minimum recommandées du système.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Bienvenue à la p.2
- Le programme Power2Go à la p.3
- Inscription de votre logiciel à la p.12
- Types de fichier et de disque pris en charge à la p.13
- Configuration système requise à la p.14

Bienvenue

Beinvenue dans la famille d'outils pour vidéo numérique CyberLink ! CyberLink Power2Go est un programme de gravure de disque, un utilitaire très pratique pour la gravure de disques réalisés avec le logiciel de création de film CyberLink, ou pour la réalisation de disques musicaux, de disques de données ou encore de CD amorçables.

Les principales fonctionnalités de Power2Go sont :

- la gravure de disques de données, de disques musicaux, de disques de film ou de disques mixtes
- la conversion de fichiers audio de et vers les formats .MP3, .WAV et .WMA et pour des niveaux de qualité différents
- effacement du contenu indésiré des disques
- copie de la totalité des disques
- création de diapositives à partir de fichiers photo
- Le mode Power2Go Express prend en charge le glisser-déplacer vers les icônes du bureau pour une gravure en moins d'étapes
- gravure des dossiers DVD sur le disque
- prise en charge du texte CD pour des informations textuelles additionnelles (comme une description de l'artiste ou de la chanson) avec les pistes audio

Le programme Power2Go

Le programme Power2Go de CyberLink peut être exécuté dans deux modes : le mode Power2Go Express ou le mode Power2Go. Le mode Express est le plus simple, et vous permet de graver des disques en seulement deux étapes. Le mode Power2Go, lui, vous offre un accès à plus d'options et à d'autres utilitaires de disque.

Mode Power2Go Express

Le mode Power2Go Express utilise les icônes suivantes, qui se trouvent sur votre bureau :



Faites simplement glisser des fichiers de données vers cette icône pour graver un disque de données . (Voir Graver un disque de données en mode Express à la p.28.)



Faites glisser des fichiers musicaux vers cette icône pour graver un CD audio. (Voir Graver un CD audio en mode Power2Go Express à la p.32.)



Faites glisser des fichiers vidéo vers cette icône pour graver un disque de film . (Voir Graver un disque Vidéo/Photo de données en mode Express à la p.36.)



Double-cliquez sur cette icône pour copier un disque . (Voir Copie de disques à la p.46.)

Remarque : Vous pouvez cliquer et faire glisser la colonne des icônes vers un emplacement différent de votre bureau, ou cliquez-droit sur une icône pour la déplacer individuellement.

Gravure en mode Power2Go Express

En faisant glisser des fichiers aux formats appropriés vers ces icônes, vous préparez Power2Go à graver un disque. Vous pouvez double-cliquer sur l'icône pour ouvrir une fenêtre où vous pourrez apporter des modifications à votre configuration de gravure.

- Pour graver un disque de données, voir Graver un disque de données en mode Express à la p.28.
- Pour graver un CD audio, voir Graver un CD audio en mode Power2Go Express à la p.32.
- Pour graver un disque vidéo, voir Graver un disque Vidéo/ Photo de données en mode Express à la p.36.
- Pour copier un disque, voir Copie de disques à la p.46.

Si vous n'avez pas besoin d'ajouter d'autres fichiers ou de modifier votre configuration de gravure, cliquez sur le bouton **Enr** après avoir glissé les fichiers vers l'icône. La gravure commence immédiatement, et le processus est affiché sur l'icône. (Cliquez sur **Arrêt** pour annuler le processus de gravure.)




En cliquant-droit sur une icône du bureau, vous ouvrez un menu de commandes pour contrôler les tâches de gravure.



Cliquez sur un élément du menu pour effectuer la tâche correspondante.

Configuration du mode Power2Go Express

En cliquant-droit sur l'icône de la barre d'état, vous ouvrez un menu de commandes pour contrôler les icônes en mode Express, pour effacer un disque, et pour contrôler le programme Power2Go.



Utilisez l'une des options **Masquer** pour supprimer une icône du bureau. (L'option devient alors **Afficher**, vous permettant de réafficher l'icône.) Vous pouvez aussi choisir d'afficher de grandes icônes ou des icônes de taille normale sur le bureau.

Cochez l'option **Toujours au dessus** pour garder Power2Go au-dessus des autres programmes que vous utilisez.

Sélectionnez l'option **Démarrer le programme au démarrage du système** pour exécuter Power2Go lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension.

Cliquez sur **Effacer le disque** pour effacer le contenu d'un disque réenregistrable.

Cliquez sur **À propos** pour afficher les informations de version de Power2Go, cliquez sur **Aide** pour ouvrir le fichier d'aide, et cliquez sur **Quitter** pour fermer le programme Power2Go.

Changer les apparences du mode Power2Go Express

Le mode Power2Go Express dispose de plusieurs apparences différentes qui vous permettent de changer le look des icônes du bureau. Pour utiliser une apparence différente, cliquez-droit sur l'icône sur la barre d'état pour ouvrir le menu de commandes, cliquez sur l'option **Changer d'apparences**, puis faites votre choix. Si vous souhaitez utiliser une apparence personnalisée, cliquez sur l'option **Parcourir**. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, ouvrez le fichier d'apparence que vous voulez utiliser. Les icônes Power2Go Express passent dans l'apparence que vous avez choisie.

Mode Power2Go

Le mode Power2Go de Power2Go ouvre une interface de programme. Par défaut, la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure s'ouvre à chaque fois que vous exécutez le programme en mode Power2Go. Le mode Power2Go affiche aussi une fenêtre de programme avec une rangée de boutons vous permettant d'effectuer chacune des différentes tâches de Power2Go.

Pour commencer une tâche de gravure dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône, puis cliquez sur **OK** pour commencer la tâche.



Vous pouvez aussi désactiver la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure en désélectionnant l'option **Afficher cette fenêtre lors de l'ouverture de Power2Go**.

Les icônes disponibles dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure sont décrites ci-dessous :



Graver des fichiers de données sur le disque.



Graver des fichiers audio sur le disque.



Graver des fichiers vidéo sur le disque.



Copier le contenu du disque vers un disque vierge.



Graver un contenu mixte sur le disque.



Graver une image de disque sur le disque, voir Gravure d'une image de disque à la p.50.



Enregistre une image de disque sur votre disque dur pour une future gravure. (Voir Enregistrement d'une image de disque à la p.52.)



Efface le contenu d'un disque réenregistrable. (Voir Effacement d'un disque à la p.53.)



Couper les pistes audio d'un CD audio vers votre disque dur. (Voir Extraction audio à la p.54.)




Convertir un fichier audio en un format audio différent. (Vous pouvez convertir en et à partir de formats .MP3, .WAV et .WMA.) Convertir aussi des fichiers audio en un niveau de qualité différent. (Voir Convertir des fichiers audio à la p.57.)



Graver un dossier DVD sur un disque DVD-R/RW ou DVD+R/RW, ou DVD-RAM, voir Gravure d'un dossier DVD à la p.56.

Lorsque vous fermez (ou désactivez) la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, le programme Power2Go affiche une rangée de boutons dans le haut, pour vous permettre d'accéder à certaines fonctions importantes.



Les boutons disponibles sont décrits ci-dessous :



Démarrer une nouvelle tâche de gravure.



Ouvre un projet existant.



Enregistre un projet existant. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour enregistrer un projet sous un nom différent.



Rafraîchit l'affichage des informations du disque/lecteur.



Affiche les informations de configuration d'un disque, d'un lecteur et d'un projet.



Effacer un disque



Copie un disque.



Grave un disque.



Ouvre le fichier d'aide.

Power2Go

Affiche les les informations de version de Power2Go.

Indicateur de la capacité du disque

Au bas de la fenêtre du programme se trouve la barre de capacité du disque qui indique la capacité actuelle et la capacité maximale du disque. (La barre de capacité s'affiche après avoir sélectionné une tâche de gravure.) En dessous du graphique se trouve l'information relative au disque, comme le nombre de dossiers et de fichiers dans le projet en cours ou sur le disque, ainsi que l'espace libre et utilisé sur le disque. Utilisez cette barre pour connaître la quantité de données que vous ajoutez sur le disque. Il est possible que la barre de capacité indique qu'un peu d'espace est utilisé avant que vous ajoutiez des fichiers à graver. Ceci est dû au fait que le disque contient plus de données que les fichiers sélectionnés. Cet espace additionnel contient le système de fichier du disque, des données liées au format de fichier choisi et les espaces définis à utiliser entre les fichiers, les sessions et les pistes audio. L'espace disque réel est affiché dans la barre de capacité pour vous donner une indication correcte de l'espace libre sur le disque et vous éviter de devoir procéder par tâtonnements.



Inscription de votre logiciel

Après avoir installé le programme, une fenêtre d'inscription s'affiche et vous demande d'inscrire votre produit. Il est important d'inscrire votre logiciel afin de pouvoir bénéficier de l'assistance technique et d'autres informations de CyberLink.

CyberLink Power2Go 4

Merci d'avoir choisi un produit CyberLink.

Inscrivez-vous aujourd'hui pour accéder à l'assistance technique et recevoir des informations utiles pour vous permettre de profiter pleinement des média numériques sur PC.

Prénom:

Nom:

Email:

☒ Oui, je voudrais recevoir des nouvelles de CyberLink.

☒ Oui, je voudrais recevoir des informations sur les produits CyberLink.

S'inscrire maintenant

Déjà inscrit

Rappeler plus tard

CyberLink

Pour inscrire votre logiciel, suivez les indications données ici :

1. Tapez vos informations personnelles dans les cases **Prénom**, **Nom** et **email**.
 - Cochez une ou les deux options pour recevoir des informations de CyberLink.
2. Cliquez sur **S'inscrire maintenant**.
 - Si vous avez déjà inscrit ce produit, cliquez sur **Je suis déjà inscrit**. La case d'inscription ne s'ouvrira plus lorsque vous lancez le programme.
 - Si vous souhaitez inscrire ce produit plus tard, cliquez sur **Me le rappeler plus tard**. La case d'inscription s'ouvrira à chaque fois que vous lancez le programme jusqu'à votre inscription.

Types de fichier et de disque pris en charge

- **Formats audio** : CD Audio, .MP3, .WMA, .WAV
- **Formats vidéo** : .AVI, .DAT, .MPE, .MPG, .MPEG
- **Formats image** : .BMP, .JPE, .JPEG, .JPG, .PSD
- **Types de disque** : CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM

Configuration système requise

La configuration système requise listée ci-dessous est le minimum recommandé pour la gravure. Vous trouverez peut être que votre système, bien que possédant la configuration minimum requise, nécessite une extension de capacité pour des tâches de gravure spécifiques.

Configuration minimale requise

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP/2000/ME/98SE (Windows XP/2000 recommandés)
Résolution d'écran	<ul style="list-style-type: none">• 800x600 pixels
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">• 128MB SDRAM pour la gravure de fichiers audio et de données• 256MB (512MB recommandé) pour la gravure de fichiers vidéo
Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Création de VCD (MPEG-1) et DVD (MPEG-2) : Intel Pentium III 800 MHz ou AMD Athlon 700 MHz
Espace disque dur	<ul style="list-style-type: none">• 1Go pour la réalisation de VCD• 5Go pour la réalisation de DVD

Chapitre 2 :

Gravure

Power2Go de CyberLink vous offre plusieurs fonctions de gravure, notamment pour la gravure de disques de données, de disques musicaux, de disques de film, CD mixtes et de CD amorçables, mais aussi pour la copie de la totalité du contenu d'un disque. Vous pouvez graver vers un CD ou un DVD en différents formats. Avant de graver un disque, vous pouvez définir votre configuration de gravure pour une gravure correcte.


Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Avant la gravure d'un disque à la p.16
- Gravure des disques à la p.27
- Copie de disques à la p.46

Avant la gravure d'un disque

Avant de commencer à graver des disques, vous souhaitez peut-être définir votre configuration de gravure selon votre graveur et les disques à graver. Le bouton **Configuration/Informations** ouvre une fenêtre affichant les informations de configuration du disque et du lecteur.


Options de configuration

Pour ouvrir la fenêtre Configuration/Informations, cliquez sur  dans le fenêtre principale du programme. La fenêtre de Configuration/Informations s'ouvre, affichant des onglets qui contiennent des informations de configuration relatives à votre tâche de gravure actuelle. (Seul l'onglet Informations s'affichera si vous n'avez pas sélectionné une tâche de gravure.) Les onglets et les options qui s'affichent dépendent de la tâche de gravure que vous avez sélectionné.

Onglet Informations

L'onglet Informations affiche des informations à propos du lecteur de disque sélectionné, le disque sur le lecteur, ainsi que sur le disque du


lecteur. Cliquez sur + à côté d'un élément pour afficher des informations détaillées.



- Si vous changez les disques ou si vous sélectionnez un autre lecteur, cliquez sur **Rafraîchir** pour vous assurer que les informations les plus récentes sont affichées.

Onglet Données

L'onglet Données affiche des options pour la réalisation d'un disque de données, d'un CD Extra ou d'un CD mixte.




- **Rendre ce disque amorçable** : Vous pouvez créer un CD/DVD amorçable, que vous pourrez utiliser pour amorcer votre ordinateur à partir du lecteur de CD/DVD si votre système d'exploitation rencontrait des problèmes de

démarrage. La gravure d'un CD/DVD amorçable nécessite un fichier amorçable (soit sur votre disque dur, soit sur une disquette amorçable). Sélectionnez **Utiliser un fichier image amorçable**, puis cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier à utiliser, ou sélectionnez **Utiliser une disquette amorçable**.

- **Réaliser un disque auto-exécutable** : Lorsque vous choisissez cette option, un ordinateur exécute le programme sélectionné lorsque le CD est inséré dans le lecteur. Cliquez sur **Parcourir**, puis localisez le fichier auto-exécutable à utiliser. Lorsque cette option est désactivée, l'ordinateur n'effectue aucune action lorsque le disque est inséré.
- **Changer l'icône du disque** : Vous pouvez changer l'icône qui apparaît lorsque le disque est affiché dans l'Explorer de Windows. Cliquez sur **Parcourir**, puis localisez le fichier icône (.ICO) à utiliser.

Onglet CD audio


L'onglet CD Données affiche des options pour la réalisation d'un disque audio, d'un CD Extra ou d'un CD mixte..



- **Activer texte CD** : vous permet d'ajouter des informations textuelles (album ou nom de l'artiste) aux pistes audio.

Onglet Qualité MP3


L'onglet Qualité MP3 affiche des options pour la réalisation d'un disque audio MP3.



- **Qualité** : Sélectionnez une qualité de la liste déroulante.
- **Liste de lecture automatique** : crée un liste de lecture basée sur les chansons que vous avez ajouté à votre disque.

Onglet Qualité WMA


L'onglet Qualité WMA affiche des options pour la réalisation d'un disque audio WMA.



- **Qualité** : Sélectionnez une qualité de la liste déroulante.
- **Liste de lecture automatique** : crée un liste de lecture basée sur les chansons que vous avez ajouté à votre disque.

Onglet Vidéo (pour VCD)

L'onglet Vidéo affiche des options pour la réalisation d'un VCD ou d'un disque DVD. Les options décrites ci-dessous concernent uniquement les VCD.



- **Format TV** : Réglé le format TV (NTSC ou PAL) du film que vous voulez brûler sur le disque.
- **Photos de secours sur disque** : Faites des copies de secours de vos photos originales dont la résolution est supérieure à celle de votre film final.
- **Lecteur DVD automatique inclus** : Inclut le logiciel lecteur PowerDVD de CyberLink. Cette option garantit la possibilité de lire votre production sur n'importe quel ordinateur qui reconnaît ce type de disque.


Remarque : Dans votre version de Power2Go cette fonction peut être limitée ou indisponible. Pour obtenir les fonctions complètes, veuillez acheter et installer la version commerciale de Power2Go. (Pour connaître votre version de Power2Go, cliquez sur le bouton **À propos**.) Les informations sur la version est dans un fichier Readme.

- **Format audio** : Sélectionnez **LPCM** (un format audio non-compressé) ou **Dolby Digital** (utilise le format Dolby Digital Consumer Encoder.)

Remarque : Dans votre version de Power2Go cette fonction peut être limitée ou indisponible. Pour obtenir les fonctions complètes, veuillez acheter et installer la version commerciale de Power2Go. (Pour connaître votre version de Power2Go, cliquez sur le bouton **À propos.**) Les informations sur la version est dans un fichier Readme.

Onglet Vidéo (pour DVD)

L'onglet Vidéo affiche des options pour la réalisation d'un VCD ou d'un disque DVD. Les options décrites ci-dessous concernent uniquement les DVD.



- **Format TV** : Réglé le format TV (NTSC ou PAL) du film que vous voulez brûler sur le disque.
- **Graver sur le disque dur** : Cochez un option pour brûler un dossier d'images et un dossier DVD, ou uniquement un dossier DVD, sur votre disque dur. Si vous cochez l'option **Créer un dossier DVD sur le disque dur**, cliquez sur **Parcourir** pour localiser le dossier que vous voulez utiliser.
- **Photos de secours sur disque** : Faites des copies de secours de vos photos originales dont la résolution est supérieure à celle de votre film final.
- **Lecteur DVD automatique inclus** : Inclut le logiciel lecteur PowerDVD de CyberLink. Cette option garantit la possibilité de lire votre production sur n'importe quel ordinateur qui reconnaît ce type de disque.


Remarque : Dans votre version de Power2Go cette fonction peut être limitée ou indisponible. Pour obtenir les fonctions complètes, veuillez acheter et installer la version commerciale de Power2Go. (Pour connaître votre version de Power2Go, cliquez sur le bouton **À propos.**) Les informations sur la version est dans un fichier Readme.

- **Format audio :** Sélectionnez **LPCM** (un format audio non-compressé) ou **Dolby Digital** (utilise le format Dolby Digital Consumer Encoder.)

Remarque : Dans votre version de Power2Go cette fonction peut être limitée ou indisponible. Pour obtenir les fonctions complètes, veuillez acheter et installer la version commerciale de Power2Go. (Pour connaître votre version de Power2Go, cliquez sur le bouton **À propos.**) Les informations sur la version est dans un fichier Readme.

Onglet HighMAT

L'onglet HighMAT affiche des options pour la réalisation d'un disque HighMAT.




- **Durée de la diapositive :** Sélectionnez une durée dans la liste déroulante. Pour contrôler manuellement un diaporama, sélectionnez **Manuel**.
- **Transition :** Sélectionnez le type de transition (**Aucun** ou **Volet par la droite**) que vous voulez utiliser dans votre diaporama.

- **Musique de fond** : Pour régler la musique de fond sur la page menu de votre disque, cliquez sur **Parcourir** , puis localisez le fichier audio que vous voulez utiliser.
- **Menu image de fond** : Pour régler une image de fond sur la page menu de votre disque, cliquez sur **Parcourir** , puis localisez l'image que vous voulez utiliser.

Remarque : Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'utiliser une image dont la résolution originale est 640x480 (où la plus proche possible de cette valeur).

Onglet Commun


L'onglet Commun affiche des options disponibles lors de la gravure de différents types de disques



- **Nom du disque** : Entrez un nom pour le disque. Le nom du disque apparaît sur le lecteur de disque lorsque le disque est lu.
- **Utiliser la date et l'heure d'origine** : Cette option utilise la date et l'heure d'origine des fichiers à graver sur le disque.
- **Utiliser la date et l'heure courantes** : Cette option utilise la date et l'heure courante de votre ordinateur.
- **Utiliser cette date et cette heure** : Cette option utilise la date et l'heure de votre choix.

Onglet Graveur

L'onglet Graveur affiche des informations sur le graveur de disque et des options pour le contrôle de son fonctionnement.



- **Graveur** : Affiche le graveur sélectionné.
- **Vitesse d'écriture** : Sélectionnez une vitesse d'écriture à partir de la liste déroulante.
- **Nombre de copies** : Entrez le nombre de copies de disques à graver.
- **Activer la protection de sous-exécution du tampon** : En activant cette option, vous assurerez une écriture des données vers le disque sans interruption. (Une interruption de l'écriture des données peut engendrer un disque inutilisable.)
- **Simulation d'écriture avant la gravure** : Effectuez une simulation d'écriture pour vérifier que votre graveur peut graver vers le disque à la vitesse sélectionnée sans erreur.

Remarque : Si vous avez activé la protection de sous-exécution du tampon ou que vous avez précédemment gravé des CD avec la configuration courante, vous n'avez pas besoin d'effectuer de simulation.

- **Fermer le disque** : En sélectionnant cette option, vous protégez le disque en écriture. Plus aucune donnée ne pourra être ajoutée sur le disque après la session de gravure courante.
- **Vérifier les données enregistrées** : Sélectionnez cette option pour comparer les données enregistrées avec les données source pour une gravure exacte.

Gravure des disques

La manière la plus rapide de graver un disque est de glisser-déplacer les fichiers à graver de l'Explorer de Windows vers l'icône correspondante du bureau. Cette méthode de gravure est appelée mode Power2Go Express. Cette méthode est présentée en premier dans les sections suivantes, puisque vous pouvez effectuer une tâche de gravure sans même ouvrir le programme Power2Go.

Si vous avez besoin de sélectionner des options plus détaillées, ou si vous travaillez déjà avec le programme Power2Go, vous pouvez effectuer les mêmes tâches de gravure dans le programme. Cette méthode de gravure est appelée mode Power2Go, et elle est décrite après la procédure Express, puisqu'elle représente un processus plus long et plus complexe.

Disques en multisession

Les disques en multisession vous permettent d'ajouter des données sur le disque après la session de gravure initiale. Power2Go crée un disque en multisession lorsque vous créez un disque CD-R, CD-RW, DVD-R ou DVD+R et que vous choisissez de ne pas fermer le disque. Par conséquent, vous pouvez continuer d'ajouter du contenu sur un disque multisession jusqu'à ce qu'il soit plein ou fermé, dans quel cas vous ne pourrez plus y ajouter d'autres données.

Graver un disque de données

L'option Disque de données vous permet de graver des fichiers de données vers un disque CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW ou DVD-RAM. Les fichiers de données peuvent contenir des images ou tout autre document. Vous pouvez créer un CD/DVD amorçable, que vous pourrez utiliser pour amorcer votre ordinateur à partir du lecteur de CD/DVD si votre système d'exploitation rencontrait des problèmes de démarrage.

Graver un disque de données en mode Express


Pour graver un disque de données en mode Express, suivez les indications données ici :






1. Ouvrez l'Explorateur de Windows, et localisez les fichiers à graver.
2. Faites glisser les fichiers vers l'icône **Données**.
 - Pour modifier votre configuration de gravure, double-cliquez sur l'icône **Données**. (Pour plus de renseignements, voir Graver un disque de données en mode Power2Go à la p.29.)
3. Cliquez sur **Enr** sur l'icône **Données**. Power2Go grave le disque.

Graver un disque de données en mode Power2Go

Pour graver un disque de données en mode Power2Go, effectuez les procédures suivantes :

1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque de données**, puis sélectionnez le type de disque (CD ou DVD) à créer. La fenêtre Disque de données s'ouvre.




2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Mettez les fichiers ou les dossiers à graver en surbrillance, puis faites les glisser vers le disque de destination ou cliquez sur .
 - Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
 - Pour créer un nouveau dossier dans le répertoire, cliquez sur . Un dossier est créé sous le répertoire courant.
4. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur, pour vous permettre de définir votre

configuration de gravure. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à Onglet Graveur à la p.25.)


5. Effectuez les modifications nécessaires à votre configuration de gravure, puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.

Graver un disque de données amorçable à partir d'un fichier image

Pour graver un disque de données amorçable, effectuez les procédures suivantes :


1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque de données**, puis sélectionnez **CDouDVD**.
2. Mettez les fichiers ou les dossiers à graver en surbrillance, puis faites les glisser vers le disque de destination ou cliquez sur .

Remarque : Vous pouvez graver un disque amorçable avec ou sans ajout de données supplémentaires.


3. Cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Données.
4. Sélectionnez l'option **Rendre ce disque amorçable**.
5. Sélectionnez l'option **Utiliser un fichier image amorçable**. Cliquez sur **Parcourir**, puis localisez la partition amorçable du disque. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.

Graver un disque de données amorçable à partir d'une disquette

Pour graver un disque de données amorçable à partir d'une disquette amorçable, effectuez les procédures suivantes :

1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque de données**, puis sélectionnez **CDouDVD**.
2. Mettez les fichiers ou les dossiers à graver en surbrillance, puis faites les glisser vers le disque de destination ou cliquez sur .

Remarque : Vous pouvez graver un disque amorçable avec ou sans ajout de données supplémentaires.

3. Cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Données.
4. Sélectionnez l'option **Rendre ce disque amorçable**.
5. Sélectionnez l'option **Utiliser un disquette amorçable**.
6. Cliquez sur **Graver**. Un message apparaît, vous demandant d'insérer la disquette amorçable.
7. Insérez la disquette, puis cliquez sur **OK**. Power2Go copie le disque. Lorsque la tâche de copie est terminée, le lecteur de disque s'ouvre et un message, vous demandant d'insérer le disque cible, apparaît.
8. Insérez le disque cible dans le graveur, puis cliquez sur **OK**.
9. Power2Go grave le disque.

Graver un disque musical

L'option Disque audio vous permet de graver des fichiers audio sur un DVD ou un CD. Selon le format du fichier audio à graver, vous aurez peut-être besoin d'un lecteur ou d'un logiciel de lecture spécial pour la lecture du disque.

Graver un CD audio en mode Power2Go Express

Pour graver un disque audio en mode Express, effectuez les procédures suivantes :

1. Ouvrez l'Explorateur de Windows, et localisez les fichiers à graver.
2. Faites glisser les fichiers vers l'icône **Musique**.
 - Pour modifier votre configuration de gravure, double-cliquez sur l'icône **Musique**. (Pour plus de renseignements, voir Graver un disque de musique CD audio en mode Power2Go à la p.33.)


Remarque : Les disques audio gravés en mode Express sont gravés au format CD audio.






3. Cliquez sur **Enr** de l'icône **Musique**. Power2Go grave le disque.




Graver un disque de musique CD audio en mode Power2Go

Pour graver un disque de musique CD audio en mode Power2Go, effectuez les procédures suivantes :

1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque musical**. Sélectionnez **CD**, puis sélectionnez le format **CD audio**. La fenêtre Disque audio s'ouvre.




2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Localisez vos fichiers musicaux dans le répertoire de gauche. Mettez en surbrillance les fichiers à graver sur la droite, puis faites-les glisser vers la liste des pistes dans le bas de la fenêtre ou cliquez sur .
 - Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
 - Pour déplacer une piste vers le haut ou le bas dans la liste, mettez-la en surbrillance puis cliquez sur  ou .

- Pour lire un fichier avant de le graver, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur . Cliquez sur  pour arrêter. Faites glisser la languette pour définir le niveau du volume audio.
- 4. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur. (Voir Onglet Graveur à la p.25.)
- 5. Modifiez votre configuration de gravure (si nécessaire), puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.


Graver un disque musical MP3/WMA en mode Power2Go







Pour graver un disque musical, suivez les indications données ici :

1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque musical**. Sélectionnez **CD** ou **DVD**, puis sélectionnez le format **MP3** ou **WMA**. La fenêtre Disque MP3/WMA s'ouvre.



2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Localisez vos fichiers musicaux dans le répertoire de gauche. Mettez les fichiers et les dossiers à graver en surbrillance sur la

droite, puis faites-les glisser vers l'arborescence du répertoire dans le bas de la fenêtre ou cliquez sur .

- Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
 - Pour créer un nouveau dossier dans le répertoire, cliquez sur . Un dossier est créé sous le répertoire courant.
 - Pour lire un fichier avant de le graver, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur . Cliquez sur  pour arrêter. Faites glisser la languette pour définir le niveau du volume audio.
4. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur. (Voir Onglet Graveur à la p.25.)
 5. Modifiez votre configuration de gravure (si nécessaire), puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.

Graver un Disque Vidéo/Photo

L'option Disque Vidéo/Photo vous permet de graver des fichiers audio sur un DVD ou un CD. Vous pouvez également graver un diaporama sur un disque ou inclure un diaporama à votre film.

Graver un disque Vidéo/Photo de données en mode Express

Pour graver un disque vidéo/photo en mode Express, effectuez les procédures suivantes :

1. Ouvrez l'Explorateur de Windows, et localisez les fichiers à graver.

Remarque : Vous pouvez déplacer vos fichiers d'images pour graver un diaporama, vos fichiers vidéo pour graver un disque vidéo, ou les deux à la fois pour graver un disque avec un film et un diaporama.

2. Faites glisser les fichiers vers l'icône **Vidéo/Photo**.
 - Pour modifier votre configuration de gravure, double-cliquez sur l'icône **Vidéo/Photo**. (Pour plus de renseignements, voir Graver un disque Vidéo/Photo de données en mode Power2Go à la p.37.)


Remarque : Les diaporamas créés en mode Express ont une durée par défaut de 3 secondes.







3. Cliquez sur **Enr** sur l'icône **Vidéo/Photo**. Power2Go grave le disque.




Graver un disque Vidéo/Photo de données en mode Power2Go


Pour graver un disque vidéo/photo en mode Power2Go, effectuez les procédures suivantes :







1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque Vidéo/Photo**. Sélectionnez **Video CD** ou **DVD-Video**, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre Disque Vidéo/Photo s'ouvre.







2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur  pour ajouter des fichiers sur votre disque.
 - Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
 - Pour déplacer un fichier vers la gauche ou la droite dans la sous-fenêtre vidéo, mettez-le en surbrillance puis cliquez sur  ou .
 - Pour voir un aperçu d'un titre vidéo, cliquez sur .

- Sélectionnez un fond différent à partir de la liste déroulante ou cliquez sur  ou  pour connaître les divers fonds disponibles.
4. Pour ajouter un diaporama, cliquez sur . L'Éditeur de diaporama s'ouvre.



- Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
- Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
- Pour déplacer un fichier vers la gauche ou la droite dans la sous-fenêtre Contenu du diaporama, mettez-le en surbrillance puis cliquez sur  ou .
- Pour faire pivoter une diapositive, cliquez sur son onglet puis cliquez sur l'un des boutons de rotation.
- Pour trier les diapositives, cliquez sur  puis sélectionnez une méthode de tri.
- Pour rechercher de la musique de fond, cliquez sur , puis localisez le fichier audio à utiliser.
- Pour régler la durée d'apparition de chaque diapositive dans le diaporama, réglez le temps dans la boîte Durée diapositives.

5. Vous pouvez aussi personnaliser le menu de votre disque.
 - Pour rechercher une image de fond, cliquez sur , puis localisez le fichier à utiliser.
 - Pour rechercher de la musique de fond, cliquez sur , puis localisez le fichier à utiliser.
 - Pour sélectionner une police , cliquez sur puis sélectionnez la police désirée.
6. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur. (Voir Onglet Graveur à la p.25.)
7. Modifiez votre configuration de gravure (si nécessaire), puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.

Graver un disque mixte


L'option Disque mixte vous permet de graver des contenus mixtes un CD. Les différents formats de disque (CD Extra, Mixed Mode CD et HighMAT) vous permettent de graver différents types de média sur le même CD. Chacun des formats diffère légèrement des autres, c'est pour cela qu'ils sont présentés séparément ci-dessous.

Extra CD

Le CD Extra vous permet de graver des fichiers audio (en format .mp3, .wav ou .wma) en format CD Audio suivis par les fichiers et dossiers de données sur le même disque CD-R/RW. Vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur avec un logiciel de lecture approprié ou avec un lecteur de CD, et visualiser les fichiers de données comme un disque courant de données.








Pour graver un disque CD Extra, suivez les indications données ici :

1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque mixte**, puis sélectionnez **CD Extra**. La fenêtre Disque Extra s'ouvre.



2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Faites un glisser-déplacer des fichiers audio vers la sous-fenêtre du milieu. (Faire glisser un dossier dans la sous-fenêtre ajoute les fichiers audio qu'il contient, mais ne crée pas de dossier sur le disque).

Remarque : Si vous faites glisser des fichiers audio dans la sous-fenêtre du bas, vous pourrez les lire plus tard, étant donné qu'ils seront lus comme des fichiers de données.


- Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
 - Pour déplacer une piste vers le haut ou le bas dans la liste, mettez-la en surbrillance puis cliquez sur  ou .
 - Pour lire un fichier avant de le graver, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur . Cliquez sur  pour arrêter. Faites glisser la languette pour définir le niveau du volume audio.
4. Faites un glisser-déplacer des fichiers et des dossiers de données vers la sous-fenêtre du bas. (Faire glisser un dossier dans la sous-fenêtre crée un dossier sur le disque.)
 5. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur, pour vous permettre de définir votre configuration de gravure. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à Onglet Graveur à la p.25.)
 6. Effectuez les modifications nécessaires à votre configuration de gravure, puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.

Mode mixte CD

Le format Mixed Mode vous permet de graver des fichiers ou des dossiers suivis par les fichiers audio (en format .mp3, .wav ou .wma) en format CD Audio sur le même disque CD-R/RW. Vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur avec un logiciel de lecture approprié et visualiser les fichiers de données comme un disque courant de données.








Pour graver un disque Mixed Mode CD, suivez les indications données ici :

1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque mixte**, puis sélectionnez **Mixed Mode CD**. La fenêtre Mixed Mode Disc s'ouvre.



2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Faites un glisser-déplacer des fichiers et des dossiers de données vers la sous-fenêtre du milieu. (Faire glisser un dossier dans la sous-fenêtre crée un dossier sur le disque.)
4. Faites un glisser-déplacer des fichiers audio vers la sous-fenêtre du bas. (Faire glisser un dossier dans la sous-fenêtre ajoute les fichiers audio qu'il contient, mais ne crée pas de dossier sur le disque).

Remarque : Si vous faites glisser des fichiers audio dans la sous-fenêtre du milieu, vous pourrez les lire plus tard, étant donné qu'ils seront lus comme des fichiers de données.


- Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
 - Pour déplacer une piste vers le haut ou le bas dans la liste, mettez-la en surbrillance puis cliquez sur  ou .
 - Pour lire un fichier avant de le graver, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur . Cliquez sur  pour arrêter. Faites glisser la languette pour définir le niveau du volume audio.
5. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur, pour vous permettre de définir votre configuration de gravure. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à Onglet Graveur à la p.25.)
6. Effectuez les modifications nécessaires à votre configuration de gravure, puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.




CD HighMAT




Le format HighMAT vous permet de graver un disque de données spécialement formaté avec un film, des images et de la musique pour le lire sur votre ordinateur ou sur un lecteur HighMAT. Étant donné que les fichiers sont copiés sur le disque au lieu d'être encodés, ce format offre l'avantage de conserver la qualité du fichier d'origine.

Pour graver un disque HighMAT, suivez les indications données ici :


1. Ouvrez Power2Go. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Disque mixte**, puis sélectionnez **HighMAT**. La fenêtre HighMAT s'ouvre.



2. Sélectionnez un lecteur de gravure dans la liste déroulante.
3. Mettez les fichiers ou les dossiers à graver en surbrillance, puis faites les glisser vers le disque de destination ou cliquez sur .
 - Cliquez sur les icônes **Musique**, **Photo**, et **Vidéo** pour afficher les fichiers qui ont été ajoutés à chaque catégorie.
 - Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .

- Pour déplacer une piste vers le haut ou le bas dans la liste, mettez-la en surbrillance puis cliquez sur  ou .
- Pour lire un fichier avant de le graver, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur . La fenêtre Media Preview s'ouvre, dans laquelle vous pouvez visualiser des clips avec toutes les fonctions de lecture.



4. Lorsque vous avez ajouté tout le contenu à graver, cliquez sur . La fenêtre Configuration/Informations s'ouvre sur l'onglet Graveur, pour vous permettre de définir votre configuration de gravure. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à Onglet Graveur à la p.25.)
5. Effectuez les modifications nécessaires à votre configuration de gravure, puis cliquez sur **Graver**. Power2Go grave le disque.


Copie de disques


L'option Copie de disque vous permet de réaliser une copie exacte d'un disque en tout format. Cependant, vous devez copier le contenu du disque vers un disque vierge du même format. (Vous ne pouvez pas, par exemple, copier le contenu d'un CD vers un DVD.)

Remarque : Certains disques peuvent ne pas être copiés, notamment s'ils sont protégés en copyright ou s'ils contiennent des erreurs.

Les procédures pour la copie d'un disque à partir du programme Power2Go ou en mode Express sont semblables. Seule la première étape pour l'ouverture de la fenêtre Copie de disque est différente.

Pour copier un disque, suivez les indications données ici :

1. Ouvrez Power2Go.
2. La fenêtre Copie de disque s'ouvre.
 - **Mode Power2Go** : Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur l'icône **Copie de disque**  , puis cliquez sur **OK**.
 - **Mode Express** : Double-cliquez sur l'icône **Copie de Disque**.



3. Sélectionnez vos lecteurs source et cible.

4. Sélectionnez une vitesse d'enregistrement et entrez le nombre de copies à graver. Si vous souhaitez effectuer une simulation d'écriture avant de graver le disque, sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture**.
5. Cliquez sur **Copier**. Power2Go grave les données copiées sur le disque.

Chapitre 3 :

Utilitaires de disque

En plus des fonctions simples de gravure de disque, CyberLink Power2Go vous offre plusieurs autres utilitaires pour la gestion de vos disques et de vos images de disque, ainsi que pour l'extraction de pistes audio d'un CD audio vers votre disque dur. Ces utilitaires sont disponibles dans la fenêtre Select a Burning Task en mode Power2Go.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Gravure d'une image de disque à la p.50
- Enregistrement d'une image de disque à la p.52
- Effacement d'un disque à la p.53
- Extraction audio à la p.54
- Gravure d'un dossier DVD à la p.56
- Convertir des fichiers audio à la p.57


Gravure d'une image de disque



Une image de disque est un double du contenu et de la structure des fichiers destiné à être gravé sur un disque. Avec Power2Go, vous pouvez graver une image de disque vers un CD ou un DVD. En gravant une image de disque vers un disque vous pouvez restaurer une image de disque enregistrée vers un disque mais aussi graver des images de disque créées par le CyberLink Image Recorder.

Pour graver une image de disque, suivez les indications données ici :

1. Démarrez Power2Go de CyberLink.
2. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur **Utilitaires de disque**, puis sélectionnez **Graver Image de disque**.



3. Cliquez sur **Parcourir...** et localisez l'image de disque.
4. Insérez votre disque et sélectionnez le lecteur à partir de la liste déroulante.
 - Vous pouvez sélectionner une vitesse d'écriture différente ou entrer le nombre de copies à graver, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez effectuer une simulation d'écriture avant de graver le disque, sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture**.

5. Cliquez sur **Graver** pour démarrer. Power2Go affiche la progression en temps réel de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, un message apparaît, vous informant de l'état de la gravure.


Enregistrement d'une image de disque



Enregistrer une image de disque vers votre disque dur. Cette fonction est particulièrement utile pour la sauvegarde de votre disque sur votre disque dur pour de futures tâches de gravure.

Pour enregistrer une image de disque, suivez les indications données ici :

1. Démarrez Power2Go de CyberLink.
2. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur **Utilitaires de disque**, puis sélectionnez **Enregistrer Image de disque**.



3. Insérez votre disque. Si nécessaire, sélectionnez le lecteur source à partir de la liste déroulante.
4. Tapez le dossier de destination et le nom de fichier de l'image de disque dans la zone Vers, ou cliquez sur **Parcourir...**, sélectionnez un dossier et tapez le nom de fichier de l'image de disque.
5. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'image de disque. Power2Go affiche la progression en temps réel de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, un message apparaît, vous informant de l'état de la gravure.


Effacement d'un disque



Si vous utilisez un disque réenregistrable, vous pouvez en effacer le contenu déjà enregistré. Ce qui vous permet de réutiliser les mêmes disques d'une gravure à l'autre sans être obligé de continuellement acheter de nouveaux disques. La plupart des fabricants suggèrent que les disques réenregistrables actuels soient réécrits jusqu'à 1.000 fois.

Pour effacer un disque, suivez les indications données ici :

1. Démarrez Power2Go de CyberLink.
2. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur **Utilitaires de disque**, puis sélectionnez **Effacer le disque**.



3. Insérez votre disque et sélectionnez votre graveur.
4. Sélectionnez une méthode d'effacement.
 - L'option **Effacement rapide** efface l'index contenu sur le disque.
 - L'option **Effacement complet** efface tout le contenu du disque.
5. Cliquez sur **Effacer** pour démarrer. Power2Go affiche la progression en temps réel de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, un message apparaît, vous informant de l'état de la gravure.


Extraction audio



La fonction Ripper Audio copie les pistes audio d'un CD audio vers votre disque dur aux formats .MP3, .WAV ou .WMA. En conservant des copies de vos CD sur votre disque dur, vous pouvez lire les chansons de plusieurs CD sans changer de disque, et aussi gagner du temps pour la création et la recherche d'une collection de CD.

Pour ripper des fichiers audio vers votre disque dur, suivez les indications données ici :

1. Démarrez Power2Go de CyberLink.
2. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur **Utilitaires de disque**, puis sélectionnez **Ripper audio**.



3. Insérez votre disque et sélectionnez votre lecteur.
 - Si vous changez les disques ou si vous sélectionnez un autre lecteur, cliquez sur **Rafraîchir** pour vous assurer que les informations les plus récentes sont affichées.
4. Sélectionnez les pistes audio que vous souhaitez extraire vers votre disque dur.

Remarque : Dans votre version de Power2Go cette fonction peut être limitée ou indisponible. Pour obtenir les fonctions complètes, veuillez acheter et installer la version commerciale de Power2Go. (Pour connaître votre version de Power2Go, cliquez sur le bouton **À propos**.) Les informations sur la version est dans un fichier Readme.

5. Localisez le dossier où extraire les pistes audio.
 - Vous pouvez sélectionner un format ou une qualité audio différente, si vous le souhaitez.
6. Cliquez sur **Go** pour démarrer. Power2Go affiche la progression en temps réel de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, un message apparaît, vous informant de l'état de la gravure.

Gravure d'un dossier DVD



Un dossier DVD est un répertoire créé spécialement pour stocker un contenu média destiné à être gravé sur un disque. Avec la fonction Graver le dossier DVD, vous pouvez graver un dossier DVD sur un disque DVD-R/RW, DVD+R/RW ou DVD-RAM.

Pour graver un dossier DVD, suivez les indications données ici :

1. Démarrez Power2Go de CyberLink.
2. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur **Utilitaires de disque**, puis sélectionnez **Graver un dossier DVD**.



3. Cliquez sur **Parcourir...** puis sélectionnez un dossier de destination.
4. Insérez votre disque et sélectionnez le lecteur à partir de la liste déroulante.
 - Vous pouvez sélectionner une vitesse d'écriture différente ou entrer le nombre de copies à graver, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez effectuer une simulation d'écriture avant de graver le disque, sélectionnez **Effectuer la simulation d'écriture**.
5. Cliquez sur **Graver** pour démarrer. Power2Go affiche la progression en temps réel de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, un message apparaît, vous informant de l'état de la gravure.

Convertir des fichiers audio







Utiliser la fonction Convertisseur audio pour convertir un fichier audio en un format audio différent. (Vous pouvez convertir en et à partir de formats .MP3, .WAV et .WMA.)

Vous pouvez également convertir un fichier audio en une qualité différente.

Pour convertir un fichier audio, suivez les indications suivantes :

1. Démarrez Power2Go de CyberLink.
2. Dans la fenêtre Sélection d'une tâche de gravure, cliquez sur **Utilitaires de disque**, puis sélectionnez **Convertir audio**. La fenêtre du convertisseur de fichier s'affiche.



3. Cliquez sur  puis sélectionnez le(s) fichier(s) que vous voulez convertir. Cliquez sur **Importer** pour ouvrir les fichiers.
 - Pour supprimer un fichier, mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur .
 - Pour supprimer tous les fichiers, cliquez sur .
4. Cliquez sur **Parcourir...** puis sélectionnez un dossier de destination.

5. Spécifiez le format dans lequel vous voulez convertir les fichiers et, le cas échéant, sélectionnez un niveau de qualité de la liste déroulante.
6. Cliquez sur **Go** pour démarrer. Power2Go affiche la progression en temps réel de la tâche. Lorsque la tâche est terminée, un message apparaît, vous informant de l'état de la gravure.

Appendice

Ce chapitre contient des informations sur l'assistance technique ainsi qu'une section de référence pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur les différentes technologies de disque disponibles dans Power2Go de CyberLink.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Assistance technique à la p.60
- CD contre. DVD à la p.63

Assistance technique

Avant de demander l'assistance technique de CyberLink Corp., veuillez vous reporter à ce guide d'utilisation ou à l'aide en ligne pour plus d'informations. Ils contiennent généralement toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du programme. Vous pouvez aussi rapidement obtenir des réponses en contactant votre distributeur/revendeur local.

Si votre problème ne peut pas être résolu avec les méthodes décrites ci-dessus, veuillez alors contacter CyberLink pour une assistance technique.

Assistance Web

Des solutions à vos problèmes sont disponibles 24 heures sur 24 et gratuitement sur nos sites Web :

support.gocyberlink.com

www.gocyberlink.com

Outre la section FAQ (questions fréquentes), nous offrons des techniques de dépannage, des informations relatives aux nouveaux produits, ainsi que d'autres renseignements utiles.

Assistance par télécopie

Utilisez notre numéro d'assistance par télécopie pour obtenir une assistance technique rapide sans perte de temps au téléphone :

(886) 2-8667-1300

Remarque : L'assistance technique n'est offerte qu'aux utilisateurs inscrits, alors soyez sûr d'inclure votre **Clé de CD** (situé sur la boîte du CD) lors de l'envoi de la télécopie.

Assistance téléphonique

Vous pouvez aussi appeler le ligne d'assistance technique de CyberLink aux numéros de téléphone listés ci-dessous pendant les heures d'opération :

Informations sur l'assistance technique de CyberLink

Numéro de
téléphone de
l'assistance (886) 2-8667-1298

Heures
d'assistance 9:00 - 17:00 Heure de Taiwan (GMT +8:00)
Du Lundi au Vendredi, sauf les jours fériés

Remarque : L'assistance technique n'est offerte qu'aux utilisateurs inscrits. Soyez sûr d'avoir votre **Clé de CD** (situé sur la boîte du CD) à portée de la main lorsque vous appelez.

Lorsque vous appelez pour obtenir une assistance technique, faites en sorte que votre ordinateur soit prêt et veuillez nous fournir les informations suivantes :

- le **numéro-clé du CD**
- la version du produit
- la version de Windows installée sur votre système
- les périphériques matériels de votre système et leurs spécifications
- le contenu des messages d'avertissement affichés (Vous souhaitez peut-être l'écrire ou effectuer une capture d'écran.)
- une description détaillée du problème et de la situation dans laquelle il s'est produit

CD contre. DVD

Les CD et DVD se ressemblent et possèdent une même fonction, à savoir stocker des données. Les deux peuvent être utilisés pour enregistrer des données, de la musique, ou des fichiers vidéo. Cependant, les CD et DVD sont incompatibles, et possèdent différents avantages et désavantages. Par conséquent, la décision d'utiliser l'un ou l'autre vous revient. Vous pouvez éviter toute confusion quant au type de disque à choisir, en vous posant deux questions très simples :

- **Quels types de disque sont pris en charge par mon graveur ?**
- **Quels types de disque sont pris en charge par mon lecteur de disque ?**

En connaissant les réponses à ces questions, vous aurez avancé d'un grand pas dans votre choix d'un type de disque : car après tout, vous souhaitez lire votre disque après l'avoir gravé, et bien sûr, votre graveur doit prendre en charge le type de disque que vous souhaitez créer.

De manière générale, les disques sont divisés en CD (qui, parce que c'est une technologie plus ancienne, sont plus largement pris en charge) et en DVD (qui peuvent contenir plusieurs fois la quantité de contenu d'un CD, mais qui nécessitent un lecteur spécial). Vous trouverez ci-dessous une brève description des différents types de disque pris en charge par Power2Go de CyberLink.

Types de CD

Les CD contiennent jusqu'à 74/80 minutes de haute qualité vidéo ou 650/700 Mo de données.

CD-R Le CD-R est un format enregistrable une fois. Les graveurs CD-RW et la plupart des nouveaux graveurs DVD peuvent écrire au format CD-R, et la plupart des lecteurs DVD peuvent lire ce format. Le format CD-R est souvent utilisé pour la distribution de données informatiques et audio numériques.

CD-RW CD-RW est un format de CD réenregistrable. Les graveurs CD-RW et la plupart des nouveaux graveurs DVD peuvent écrire au format CD-RW, et la plupart des lecteurs DVD peuvent lire ce format. Le format CD-RW est le mieux adapté au stockage de données informatiques et audio numériques.

Types de DVD

Le DVD est un disque de haute capacité qui peut contenir de 4,7-17 Go, ou environ 2-8 heures de vidéo (selon le type de DVD). En utilisant le paramètre de Haute qualité, vous pouvez enregistrer 1 à 2 heures de vidéo.)

Les DVD peuvent être lus sur des lecteurs DVD et sur des ordinateurs équipés de lecteurs DVD. Pour des renseignements plus détaillés, veuillez vous rendre à www.dvdrhelp.com/dvd ou vers d'autres sources. Pour des renseignements plus détaillés, veuillez vous rendre à www.dvdrw.com ou vers d'autres sources.

DVD-R Le DVD-R est un format de DVD enregistrable une fois. C'est un produit concurrent du DVD+R, et n'est par conséquent pas compatible avec ce format. Certains nouveaux graveurs DVD peuvent graver en DVD-R et DVD+R, et la plupart des lecteurs DVD peuvent lire les deux formats.

DVD-RW DVD-RW est un format de DVD qui peut être réécrit environ 1.000 fois. C'est un produit concurrent du DVD+RW, et il n'est par conséquent pas compatible avec ce format. Certains nouveaux graveurs DVD peuvent graver en DVD-RW et DVD+RW, et la plupart des lecteurs DVD peuvent lire les deux formats.

DVD+R Le DVD+R est un format de DVD enregistrable une fois. C'est un produit concurrent du DVD-R, et il n'est par conséquent pas compatible avec ce format. Certains nouveaux graveurs DVD peuvent graver en DVD-R et DVD+R, et la plupart des lecteurs DVD peuvent lire les deux formats.

DVD+RW Un DVD+RW est un format de DVD réenregistrable qui peut être réécrit environ 1.000 fois. C'est un produit concurrent du DVD-RW, et il n'est par conséquent pas compatible avec ce format. Certains nouveaux graveurs DVD peuvent graver en DVD-RW et DVD+RW, et la plupart des lecteurs DVD peuvent lire les deux formats.

DVD-RAM DVD-RAM est un format DVD qui peut être écrit/réécrit environ 100 000 fois. Même si les DVD-RAM représentent une grande avancée technologique, ils restent incompatibles avec de nombreux graveurs et de lecteurs de DVD.

Index

A

- À propos de Power2Go 5
- activer la protection de sous-exécution du Tampon 25
- amorçable
 - CD, gravure 30
 - CD, options 17
 - disquette 18, 31
 - fichier image 30
- Aperçu média 45
- apparences, changer 6
- assistance par télécopie 61
- assistance technique 60
- avant la gravure
 - configuration des options de gravure 16
 - simulation d'écriture 25

B

- Bouton Aide 10
- Bouton Enr 4
- Bouton Enregistrer 10
- Bouton Graver le disque 10
- Bouton Nouveau projet 10
- Bouton Ouvrir un projet existant 10
- Bouton Rafraîchir 10

Bouton Version Power2Go 10

C

- Cacher 5
- CD
 - amorçable 17
 - clé, emplacement de 62
 - contre DVD 63
 - extraction de musique de 54
 - fermeture 26
 - multisession 28
 - protégé en écriture 26
 - types 64
 - vérification après la gravure 26
- CD audio, gravure 33
- CD Extra, gravure 40
- CD MP3, gravure 34
- CD WMA, gravure 34
- Changer d'apparence 6
- changer l'icône du disque 18
- configuration minimum requise 14
- configuration système requise 14
- Configuration/Informations
 - bouton 10
 - options 16
- Convertisseur de fichier audio 57
- Copie de disque
 - bouton 10
 - icône du mode Power2Go 8
 - icône du mode Power2Go Express 3
 - procédure 46
- copies photo de secours sur disque 21, 22

D

disque

- copie 46

- nom 24

Disque de données

- gravure en mode Power2Go 29

- Gravure en mode Power2Go Express 3
28

- icône du mode Power2Go 8

- icône du mode Power2Go Express 3

- options de configuration 17

Disque de film

- gravure 36

- Mode Power2Go Express 3

disque mixte, gravure 40

Disque musical

- CD audio, gravure en mode
Power2Go 33

- Gravure en mode Power2Go Express
32

- icône du mode Power2Go 8

- WMA, gravure en mode Power2Go

- MP3, gravure en mode Power2Go
34

Disque Vidéo

- icône du mode Power2Go 8

disques en multisession 28

disquette, amorçable 18, 31

DVD

- contre CD 63

- types 65

E

écriture

- simulation 25

- vitesse 25

Éditeur de diapositives 38

Effacement complet 53

effacement rapide 53

Effacer le disque

- bouton 10

- icône 8

- procédure 53

F

fermer le disque 26

Fichier gravure du DVD 56

fonctionnalités de Power2Go 2

G

gravure

- CD audio 33

- CD HighMAT 44

- configuration 16

- des images de disque 50

- disque de données amorçable 30

- disque de film 36

- disque mixte 40

- disque MP3 34

- disque musical 32

- disque WMA 34

- disques de données 28

- disques en multisession 28

- disques mixtes 40

- en mode Power2Go Express 4

- Extra CD 40

- Mode mixte CD 42

- simulation 25

H

HighMAT CD, gravure 44

I

Icône Enregistrer Image de disque 8

Icône Graver image de disque 8

image de disque

 enregistrement 52

 gravure 50

L

Lancer le programme au démarrage du système 5

M

Mode CD mixte, gravure 42

mode Power2Go 7

 copie des disques 46

 gravure de disques MP3

 gravure de disques WMA

 gravure de disques musicaux 34

 gravure des disques CD audio 33

 gravure des disques de données 29

 gravure des disques de données

 amorçables 30

modes

 Power2Go 7

 Power2Go Express 3

Montrer 5

musique

 extraction vers le disque dur 54

 formats pris en charge 13

N

nombre de copies 25

numéro de téléphone, assistance technique 62

O

option auto-exécutable 18

option de vérification des données enregistrées 26

options de date et heure 24

P

photos

 de secours sur disque 21, 22

pistes audio, extraction vers le disque dur 54

Power2Go Express 3

 copie des disques 46

 gravure de disques de film 36

 gravure de disques musicaux 32

 gravure des disques de données 28

 icône Copie de disque 3

 icône de Disque de données 3

 icône de Disque de film 3

protection de sous-exécution du Tampon 25

protéger un CD en écriture 26

R

Rendre un disque amorçable 17

Ripper Audio
procédure 54

S

simulation, d'écriture 25

Sites Web pour l'assistance technique 60

T

Toujours au-dessus 5

U

utilitaires de disque

Effacer le disque 53

Enregistrer Image de disque 52

Graver Image de disque 50

Ripper Audio 54