

Assistance technique

Si vous avez des problèmes avec votre logiciel, veuillez prendre contact avec votre équipe d'assistance.

Assistance site Web

: <http://support.magix.net>

Ce site vous dirigera vers la page de service des utilisateurs qui contient, entre autres, les offres gratuites suivantes :

FAQ (Foire Aux Questions)

et des trucs et astuces d'ordre général. Dans la plupart des cas, c'est ici que vous trouverez la solution à votre problème. Sinon, il conviendra d'utiliser le formulaire d'assistance par messagerie électronique (e-mail).

Formulaire d'assistance par e-mail

: à l'aide de ce formulaire spécial vous précisez votre système à notre équipe d'assistance. Cette information servira à résoudre vos problèmes rapidement et avec efficacité. Remplissez-le puis renvoyez-le par simple clic de souris !

Forum

: vous n'êtes pas seul. Il se peut que d'autres utilisateurs aient connu un problème identique au vôtre et puissent vous aider à le résoudre. Notre personnel d'assistance intervient aussi régulièrement sur ce forum.

Section Téléchargement

: via Download, vous pouvez accéder gratuitement aux mises à jour, améliorations et correctifs (Patches). Nous avons les réponses à la plupart des problèmes qui peuvent se présenter à vous et ils peuvent se résoudre en téléchargeant le tout dernier correctif. Outre ces correctifs, les Assistants vous permettront de vérifier et d'optimiser votre système.

Liens

: sur la liste des liens vous trouverez les adresses de contact des principaux fabricants de matériel informatique.

Vous pouvez aussi joindre notre équipe d'assistance par téléphone.

Notre hotline francophone vous accueille du lundi au vendredi de 10 à 13h puis de 14 à 17h (CET) aux numéros suivants :

Depuis la France :	0 1 76 60 74 39
Depuis le Canada (Montréal) :	+1 514 448-4537
Depuis la Belgique (Bruxelles) :	0 2 747 03 14
Depuis la Suisse (Genève) :	0 22 533 01 17

Veuillez préparer les renseignements suivants :

- Version du programme
- Détails de configuration (système d'exploitation, processeur, mémoire, disque dur...)
- Configuration de la carte son (type, logiciel)
- Informations concernant d'autres logiciels installés

En savoir plus sur MAGIX

Dans ce chapitre

[MAGIX Premium Club](#)

[myGOYA](#)

[MAGIX News Center](#)

MAGIX Premium Club

Le club exclusif pour tous les clients MAGIX ayant enregistré leur produit. L'adhésion est gratuite. Vous trouverez plus d'informations sur www.magix.com

Remarque : vous pouvez enregistrer votre produit MAGIX sur www.magix.com à l'aide du numéro de série. Le numéro de série de votre produit se trouve sur la jaquette du CD d'installation ou à l'intérieur de la boîte DVD.

myGOYA



Découvrez les multiples possibilités de myGOYA, votre système d'exploitation en ligne gratuit !
Chaque produit MAGIX propose des connexions pratiques et directes vers l'univers multimédia en ligne :

- Présentez vos photos, vos vidéos et votre musique directement dans votre Album en ligne ou sur les communautés Internet du monde entier.
- Trouvez des modèles et contenus professionnels pour enrichir vos projets personnels
- En quelques étapes seulement, votre site Internet personnalisé prend vie dans un design professionnel Flash®, agrémenté de photos, vidéos, de musique et d'animations impressionnantes.
- Recevez des tirages photo de qualité simplement, rapidement et à bon marché directement à domicile.

Découvrez les nombreux services en ligne sur www.mygoya.com.

[Consultez également les FAQ \(questions les plus fréquemment posées\) sur Internet.](#)

MAGIX News Center



MAGIX vous fournit de nouvelles informations sur les logiciels.

Par le biais du MAGIX News Center, vous avez désormais accès à des liens vers les ateliers en ligne et obtenez des astuces et des conseils sur certains éléments ou applications.

Vous serez en outre informé des dernières mises à jour, de la mise à disposition de patches correctifs pour votre programme, ainsi que des actions, jeux concours et des sondages.

Les actualités sont réparties en trois groupes de couleurs différentes :

- en vert apparaissent les astuces et conseils pratiques pour votre logiciel ;
- le jaune indique la disponibilité de nouveaux patches et mises à jour pour votre produit ;
- le rouge est associé aux actions spéciales, jeux concours et sondages.
- Si aucun message n'est disponible, la commande reste grise.

Dès que vous cliquez sur MAGIX News Center, toutes les informations disponibles s'affichent. Cliquez sur un des messages pour accéder à la page du site Web correspondant.

Introduction

Dans ce chapitre

[Qu'est-ce que MAGIX Digital Photo Maker 2008 ?](#)

[Aperçu de l'interface du programme](#)

[Numéro de série](#)

[Quelles sont les nouveautés dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 ?](#)

[Formats pris en charge](#)

Qu'est-ce que MAGIX Digital Photo Maker 2008 ?

MAGIX Digital Photo Maker 2008 est la solution idéale des férus et collectionneurs de photos numériques. Le logiciel réunit un album photo, un outil d'optimisation, un gestionnaire et un outil de visualisation en un seul programme.

Votre disque dur grouille de photos numériques pêle-mêle. Sous enveloppe ou dans des albums, les épreuves photo s'amoncellent, dans l'attente d'une prochaine numérisation, tandis que votre appareil photo numérique est prêt à vous fournir un nouvel assortiment d'images qu'il va bien falloir sauvegarder quelque part.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous permet de tout visualiser, ranger, numériser, organiser, optimiser, imprimer, présenter et, au besoin, graver sur CD ou DVD, de manière optimale.


Le programme peut être utilisé dans les buts les plus divers.

- **Regrouper des photos :** la base de données permet de retrouver des photos n'importe où, aussi bien sur le disque dur que sur un lecteur, puis de les regrouper.
- **Charger des photos :** branchez l'appareil photo numérique à l'ordinateur et enregistrez les photos sur le disque dur avec MAGIX Digital Photo Maker 2008.
- **Visualiser des photos :** toutes les photos peuvent être regroupées dans des albums photo exécutables. Vous pouvez ainsi visualiser clairement chaque photo et, par exemple, corriger la clarté ou la profondeur des couleurs en temps réel.
- [Gérer les photos :](#) déplacez simplement les photos que vous avez sélectionnées dans la catégorie correspondante. Par exemple, les photos de vacances dans la catégorie « Vacances », les photos de famille dans la catégorie « Famille », etc.
- **Optimiser les photos :** les photos sont améliorées et retouchées sans coûts supplémentaires. Les photos de travers sont recadrées en traçant une ligne avec la souris. Les « yeux rouges » sont supprimés en un clic. Le matériel original reste intact, vous ne pouvez pas vous tromper ! Pour les cas les plus complexes, vous disposez du logiciel de retouche d'images performant Xtreme Photo Designer 7, fourni comme supplément.
- **Présenter des photos :** toutes les photos peuvent être rassemblées dans des albums exécutables et présentées au format plein écran. Vous pouvez également imprimer vos photos sous différents formats et les archiver sur CD et DVD.

Remarques sur les versions spéciales :

cette documentation décrit MAGIX Digital Photo Maker 2008 dans sa totalité. Il se peut cependant que vous utilisiez une version réduite de MAGIX Digital Photo Maker 2008 et que vous ne disposiez donc pas de tout l'éventail des fonctions.

Aperçu de l'interface du programme



- 1. [Barre de menus](#) : ouvre toutes les fonctions et services possibles de MAGIX Digital Photo Maker 2008.
- 2. Activer/Désactiver le [mode avancé](#) de MAGIX Digital Photo Maker 2008.
- 3. Barre des symboles : permet un accès rapide aux principales fonctions de MAGIX Digital Photo Maker 2008.
- 4. Gestionnaire photo : permet d'organiser vos données sous forme de dossiers et d'une base de données.
- 5. [Vue d'ensemble des photos](#) : affiche le contenu de vos dossiers, albums et diaporamas.
- 6. [Albums](#) : zone de création et d'édition des albums photo.
- 7. [Barre d'outils](#) de la vue d'ensemble des photos

Numéro de série

Chaque produit est livré avec un numéro de série. Ce numéro de série est nécessaire pour installer le logiciel et vous permet d'utiliser des services additionnels. Il est donc recommandé de conserver ce numéro.

Utilité du numéro de série

À l'aide du numéro de série, MAGIX Digital Photo Maker 2008 peut vous être directement associé. Cela nous permet d'assurer un service clientèle plus rapide et efficace. Ce numéro de série contribue également à limiter les abus éventuels et nous permet ainsi de continuer à proposer un rapport qualité/prix optimal.

Où trouver le numéro de série ?

Le numéro de série se trouve au dos de la jaquette du CD/DVD. Si votre produit est livré dans un emballage DVD Box par exemple, le numéro de série se trouve à l'intérieur de la boîte.

Pour les versions optimisées pour Internet (e-versions), le numéro de série pour activer le logiciel vous sera envoyé par e-mail après l'achat.

Quand avez-vous besoin du numéro de série ?

Le numéro de série est requis lors de la première activation ou enregistrement de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Remarque : nous vous recommandons de procéder à l'enregistrement du produit qui vous ouvre l'accès au [MAGIX Club Premium](#), à des actualisations du programme ou à l'utilisation des services de notre [assistance technique](#)

. Vous aurez également besoin du numéro pour activer des codecs.

Quelles sont les nouveautés dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 ?

Plus de clarté

- Deux thèmes de couleurs interchangeables (clair et sombre) pour l'interface du programme ([Menu](#) « Fichier > Modifier l'interface »).
- Réduction de la variété de fonctions aux éléments essentiels de navigation (mode débutant). Les fonctions étendues peuvent être activées via le menu « Mode avancé ».

Performance améliorée également pour les grandes photos

Démarrage rapide du programme, affichage des images et effets plus rapide ainsi que des miniatures ou images d'aperçu de fichiers photo ou vidéo, durées de chargement d'albums raccourcies, etc. : MAGIX Digital Photo Maker 2008 se différencie véritablement des autres programmes d'édition d'image.

Montages d'image panoramiques très réalistes

Il est possible de créer des panoramas à partir de compositions jusqu'à 6 images individuelles. Avec reconnaissance de la distance focale automatique, correction de la déformation de la lentille et des perspectives. Cette fonction est également pratique pour monter des ensembles photo individuels. Les panoramas peuvent également être affichés en plein écran comme films. Cette fonction se trouve dans la vue optimisée sous « Fonctions avancées ».

Optimisation de l'image d'origine dans un format brut non comprimé (RAW)

Vous pouvez également sauvegarder les photos dans une qualité non comprimée d'origine (format RAW) sur les appareils photo numériques. Vous pouvez ensuite affiner manuellement la netteté, la balance des blancs, le son etc.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous donne bien sûr la possibilité d'importer ce format. Le programme prend en charge déjà plus de 260 modèles d'appareils photo, car bien que les modes de fonctionnement des différents appareils soient très similaires, les formats RAW ne sont pas compatibles entre eux.

Lorsque vous importez un format RAW compatible, les données sont ajustées à l'aide de la configuration standard et vous pouvez visualiser ces images dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, les classer et les gérer.

Prise en charge de vidéos améliorée

Qualité de lecture optimisée pour les fichiers vidéo issus d'appareils photos numériques et les clips vidéos issus d'Internet. Affichage de miniatures pour tous les formats vidéo usuels.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Plus de clarté

- Deux thèmes de couleurs interchangeables (clair et sombre) pour l'interface du programme ([Menu](#) « Fichier > Modifier l'interface »).
- Réduction de la variété de fonctions aux éléments essentiels de navigation (mode débutant). Les fonctions étendues peuvent être activées via le menu « Mode avancé ».

Performance améliorée également pour les grandes photos

Démarrage rapide du programme, affichage des images et effets plus rapide ainsi que des miniatures ou images d'aperçu de fichiers photo ou vidéo, durées de chargement d'albums raccourcies, etc. : MAGIX Digital Photo Maker 2008 se différencie véritablement des autres programmes d'édition d'image.

Montages d'image panoramiques très réalistes

Il est possible de créer des panoramas à partir de compositions jusqu'à 6 images individuelles. Avec reconnaissance de la distance focale automatique, correction de la déformation de la lentille et des perspectives. Cette fonction est également pratique pour monter des ensembles photo individuels. Les panoramas peuvent également être affichés en plein écran comme films. Cette fonction se trouve dans la vue optimisée sous « Fonctions avancées ».

Optimisation de l'image d'origine dans un format brut non comprimé (RAW)

Vous pouvez également sauvegarder les photos dans une qualité non comprimée d'origine (format RAW) sur les appareils photo numériques. Vous pouvez ensuite affiner manuellement la netteté, la balance des blancs, le son etc.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous donne bien sûr la possibilité d'importer ce format. Le programme prend en charge déjà plus de 260 modèles d'appareils photo, car bien que les modes de fonctionnement des différents appareils soient très similaires, les formats RAW ne sont pas compatibles entre eux.

Lorsque vous importez un format RAW compatible, les données sont ajustées à l'aide de la configuration standard et vous pouvez visualiser ces images dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, les classer et les gérer.

Prise en charge de vidéos améliorée

Qualité de lecture optimisée pour les fichiers vidéo issus d'appareils photos numériques et les clips vidéos issus d'Internet. Affichage de miniatures pour tous les formats vidéo usuels.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Performance améliorée également pour les grandes photos

Démarrage rapide du programme, affichage des images et effets plus rapide ainsi que des miniatures ou images d'aperçu de fichiers photo ou vidéo, durées de chargement d'albums raccourcies, etc. : MAGIX Digital Photo Maker 2008 se différencie véritablement des autres programmes d'édition d'image.

Montages d'image panoramiques très réalistes

Il est possible de créer des panoramas à partir de compositions jusqu'à 6 images individuelles. Avec reconnaissance de la distance focale automatique, correction de la déformation de la lentille et des perspectives. Cette fonction est également pratique pour monter des ensembles photo individuels. Les panoramas peuvent également être affichés en plein écran comme films. Cette fonction se trouve dans la vue optimisée sous « Fonctions avancées ».

Optimisation de l'image d'origine dans un format brut non comprimé (RAW)

Vous pouvez également sauvegarder les photos dans une qualité non comprimée d'origine (format RAW) sur les appareils photo numériques. Vous pouvez ensuite affiner manuellement la netteté, la balance des blancs, le son etc.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous donne bien sûr la possibilité d'importer ce format. Le programme prend en charge déjà plus de 260 modèles d'appareils photo, car bien que les modes de fonctionnement des différents appareils soient très similaires, les formats RAW ne sont pas compatibles entre eux.

Lorsque vous importez un format RAW compatible, les données sont ajustées à l'aide de la configuration standard et vous pouvez visualiser ces images dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, les classer et les gérer.

Prise en charge de vidéos améliorée

Qualité de lecture optimisée pour les fichiers vidéo issus d'appareils photos numériques et les clips vidéos issus d'Internet. Affichage de miniatures pour tous les formats vidéo usuels.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des

questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Montages d'image panoramiques très réalistes

Il est possible de créer des panoramas à partir de compositions jusqu'à 6 images individuelles. Avec reconnaissance de la distance focale automatique, correction de la déformation de la lentille et des perspectives. Cette fonction est également pratique pour monter des ensembles photo individuels. Les panoramas peuvent également être affichés en plein écran comme films. Cette fonction se trouve dans la vue optimisée sous « Fonctions avancées ».

Optimisation de l'image d'origine dans un format brut non comprimé (RAW)

Vous pouvez également sauvegarder les photos dans une qualité non comprimée d'origine (format RAW) sur les appareils photo numériques. Vous pouvez ensuite affiner manuellement la netteté, la balance des blancs, le son etc.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous donne bien sûr la possibilité d'importer ce format. Le programme prend en charge déjà plus de 260 modèles d'appareils photo, car bien que les modes de fonctionnement des différents appareils soient très similaires, les formats RAW ne sont pas compatibles entre eux.

Lorsque vous importez un format RAW compatible, les données sont ajustées à l'aide de la configuration standard et vous pouvez visualiser ces images dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, les classer et les gérer.

Prise en charge de vidéos améliorée

Qualité de lecture optimisée pour les fichiers vidéo issus d'appareils photos numériques et les clips vidéos issus d'Internet. Affichage de miniatures pour tous les formats vidéo usuels.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Optimisation de l'image d'origine dans un format brut non comprimé (RAW)

Vous pouvez également sauvegarder les photos dans une qualité non comprimée d'origine (format RAW) sur les appareils photo numériques. Vous pouvez ensuite affiner manuellement la netteté, la balance des blancs, le son etc.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous donne bien sûr la possibilité d'importer ce format. Le programme prend en charge déjà plus de 260 modèles d'appareils photo, car bien que les modes de fonctionnement des différents appareils soient très similaires, les formats RAW ne sont pas compatibles entre eux.

Lorsque vous importez un format RAW compatible, les données sont ajustées à l'aide de la configuration standard et vous pouvez visualiser ces images dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, les classer et les gérer.

Prise en charge de vidéos améliorée

Qualité de lecture optimisée pour les fichiers vidéo issus d'appareils photos numériques et les clips vidéos issus d'Internet. Affichage de miniatures pour tous les formats vidéo usuels.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Prise en charge de vidéos améliorée

Qualité de lecture optimisée pour les fichiers vidéo issus d'appareils photos numériques et les clips vidéos issus d'Internet. Affichage de miniatures pour tous les formats vidéo usuels.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Formats d'impression supplémentaires

Des formats d'impression supplémentaires sont disponibles pour les différentes photos et les séries de photos : 9x13, 10x15 etc., de sorte que les photos contenues dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 peuvent être imprimées dans les formats courants pour composer des livres de photos.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Recherche de doublons et reconnaissance des motifs et visages améliorée

La fonction de recherche de motifs similaires ou identiques (PhotoID) et reconnaissance des visages (FaceID) a été perfectionnée et optimisée : véritable recherche de doublons, qualité des résultats et vitesse améliorée, classement par similitude, utilisation simplifiée.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Correction des « yeux rouges » améliorée

Basé sur la technologie optimisée Fraunhofer FaceID, la fonction de suppression des yeux rouges sur les photos est très précise.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Échange de savoirs avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez poser des questions directement depuis le programme MAGIX Communauté afin de récolter des conseils et de l'aide d'autres utilisateurs/membres de la Communauté.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Xtreme Photo Designer 7 inclus

Utilisez le programme Xtreme Photo Designer 7 pour éditer en détail des images. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Commander des livres photos de qualité (en option)

Grâce à un logiciel client optionnel, vous pouvez assembler vos photos pour former un livre photo, l'éditer et le commander.

Formats pris en charge

- Formats JPEG : .jpg ; *.jiff ; *.jpeg ; *.jpe
- Formats Windows Bitmap : *.bmp ; *.dib ; *.rle (exportation : uniquement 24 bits RGB)
- Tagged Image File Format (TIFF) : *.tif ; *.tiff (non compressé/avec compression Jpeg)
- Kodak Photo CD : .pcd (lecture uniquement)
- Targa : .tga
- Adobe Photoshop : *.psd (avec restrictions)
- Portable Network Graphic PNG : *.png; Portable Graymap PGM (*.pgm) (lecture seule) ; Portable Pixelmap PPM (*.ppm)
- Sun Raster File : .ras
- PCX Format : .pcx
- RAW, le format brut des appareils photo numériques

Xtreme Photo Designer 7, programme d'édition photo intégré, peut importer les formats d'image suivants : JPEG, TIFF, GIF, BMP, RLE, DIB, PNG, TGA, PCX, EMF, WMF, PPM, PGM, PBM, PSD, RAS, IFF, LBM et Photo CD. Il permet l'exportation à partir de JPEG, TIFF, BMP, PNG, TGA, PPM, PGM, PSD, RAS, IFF, LBM et PCX.

Note :

si vous voulez utiliser d'autres formats graphiques dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, vous devez tout d'abord les convertir. Pour ce faire, chargez les images avec Xtreme Photo Designer 7, exportez-les au format voulu, puis chargez-les dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 !

Audio : [Wave](#), [MP3](#), [OGG VORBIS](#)

.

Prise en charge du son dans l'image

Les appareils photo numériques équipés de fonctions d'enregistrement audio enregistrent un fichier audio avec chaque photo. Le fichier audio est chargé dans l'aperçu lors du chargement de la photo.

Prise en charge du son dans l'image

Les appareils photo numériques équipés de fonctions d'enregistrement audio enregistrent un fichier audio avec chaque photo. Le fichier audio est chargé dans l'aperçu lors du chargement de la photo.

Tutoriel

Dans ce chapitre

[Gérer des photos](#)

[Importer des photos](#)

[Scanner des photos](#)

[Tri des photos dans la base de données](#)

[Optimiser les photos](#)

[Créer des diaporamas](#)


[Imprimer des photos : MAGIX Print Studio](#)

[Sauvegarder des photos](#)

[Présenter les photos](#)

Gérer des photos

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous offre plusieurs possibilités pour charger des photos sur votre PC. Vous pouvez importer les photos directement depuis votre appareil photo numérique ou scanner individuellement des photos déjà développées sur papier. La fonction Explorer permet de transférer très simplement des fichiers image, audio et vidéo se trouvant sur votre disque dur.



- Pour ouvrir un dossier, double-cliquez dessus. Le contenu va être listé dans une fenêtre d'aperçu.
- Le symbole « Nouveau » permet de créer un nouveau dossier.
- La croix rouge permet de déplacer des dossiers ou fichiers dans la corbeille.
- Pour modifier le nom d'un fichier, cliquez sur « Renommer ».
- Pour insérer le dossier actuel aux favoris, cliquez sur l'étoile jaune « Ajouter aux favoris ». Cette liste est accessible via la flèche située à côté du symbole.

Vous pouvez rassembler vos photos dans la base de données et effectuer ultérieurement une recherche par date de création, mots-clés ou genre. L'opération est très rapide grâce à la base de données virtuelle intelligente de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

- Au premier démarrage du programme, il est recommandé d'ajouter à la base de données des dossiers avec photos. Cette opération est possible à tout moment, directement à partir du menu « Base de données » > « Ajouter un dossier ».
- Les photos importées depuis un appareil photo sont automatiquement saisies et affichées dans la vue d'ensemble des photos. Il en est de même pour chaque photo que vous recherchez dans l'explorateur.


Si vous modifiez certains dossiers sans utiliser MAGIX Digital Photo Maker 2008 et que, par exemple, vous copiez une nouvelle photo, vous devez demander à MAGIX Digital Photo Maker 2008 d'analyser ce dossier afin de pouvoir visualiser les nouvelles photos ou les photos modifiées dans le programme. Pour cela, sélectionnez l'option « Contrôler les dossiers » du menu « Base de données ».

Importer des photos

MAGIX Digital Photo Maker 2008 se connecte directement aux appareils photo numériques et à leurs supports de sauvegarde et enregistre les photos qui y sont contenues sur le disque dur. Ce faisant, vous avez même la possibilité de convertir immédiatement vos photos au format souhaité. La plupart des appareils photo numériques se présentent comme des supports de données amovibles et apparaissent comme lecteurs dans Windows™

Explorer.

Si la boîte de dialogue d'importation ne s'ouvre pas automatiquement après connexion de l'appareil photo à l'ordinateur, cliquez sur « Importation ». MAGIX Digital Photo Maker 2008 parcourt votre PC à la recherche des appareils photo numériques ou de médias de sauvegarde (ex. : carte Compact Flash) connectés. Ce processus peut durer quelques instants. Après vérification des périphériques, la fenêtre « Importation de photos » s'ouvre. Cette boîte de dialogue affiche toutes les photos stockées dans votre appareil (ou sur le support de stockage sélectionné).



Vous pouvez définir un répertoire cible pour vos nouvelles images.

Vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant ou l'ouvrir en cliquant sur le symbole du dossier dans la boîte de dialogue de sélection.

Dans « Paramètres d'importation », vous avez la possibilité de supprimer directement les photos importées de la carte de votre appareil numérique, de convertir le format des photos lors de l'importation ou encore de définir les propriétés des images. Ainsi, les photos sont créées sur votre PC avec les options de conversion correctes ou les catégories désignées.

Scanner des photos

Pour scanner des photos papier, vous devez disposer d'un scanner Twain connecté correctement au PC. « Twain » est la désignation de l'interface universelle entre les périphériques d'édition d'image (appareils photo numériques et scanner) et les programmes d'édition d'image.

Si vous utilisez l'interface TWAIN pour la première fois, procédez comme suit :

- **Étape 1** : avant de numériser, assurez-vous que le logiciel Twain du scanner est installé. Si ce n'est pas le cas, installez le logiciel et redémarrez l'ordinateur.
- **Étape 2** : lorsque le scanner est connecté, allumé et prêt à l'emploi, déposez une image à l'intérieur.
- **Étape 3** : démarrez MAGIX Digital Photo Maker 2008 et cliquez dans le menu sur « Fichier > Numériser > Sélectionner la source ».
- **Étape 4** : dans la boîte de dialogue, sélectionnez le périphérique avec lequel vous souhaitez travailler. L'exécution de cette étape n'est plus nécessaire, tant que vous utilisez le même périphérique.
- **Étape 5** : cette option ouvre la fenêtre du logiciel de numérisation. Indiquez la résolution et la profondeur de couleur.

Lorsque la numérisation est achevée, le logiciel Twain se ferme automatiquement et MAGIX Digital Photo Maker 2008 contient alors le fichier image nouvellement créé.

Les nouvelles photos lues sont enregistrées dans le répertoire « Mes photos », créé lors de l'installation du programme dans « C:\Programme\MAGIX\Digital_Foto_Maker_...(numéro de version) ».

Tri des photos dans la base de données

Pour trier les photos, affichez la base de données.

Ce mode d'affichage offre différentes zones de travail pour le tri des photos.

- Dans « Mes dossiers photo », vous avez accès à tous les dossiers que vous avez déjà activés dans MAGIX Digital Photo Maker 2008 et dans lesquels se trouvent des photos.
- La zone « Catégories » trie les photos par thèmes.
- Ce mode permet d'afficher des photos selon leur sujet, par exemple, les photos de famille, d'amis, de paysages, etc.
- La zone « Calendrier » trie les photos selon leur date de création.
- La zone « Base de données » ouvre la base de données des médias.
- Ici sont répertoriés les dossiers avec tous les fichiers photo, vidéo et musicaux que vous avez créés avec divers produits MAGIX. Cela signifie que, quel que soit le programme que vous utilisez - MAGIX [MP3](#) Maker, MAGIX Music Manager, MAGIX Photo Manager ou MAGIX Photos sur CD & DVD - vous aurez accès à une seule et même base de données.
- « Mes albums photo » est l'emplacement où sont classés vos albums. À partir de cet emplacement, vous pouvez ouvrir vos albums afin de les présenter sous forme de diaporamas, de les compléter, de les exporter ou encore de les graver.

Dans ce chapitre

[Créer une nouvelle catégorie](#)

Créer une nouvelle catégorie

Utilisez la sélection dans le menu « Catégories » pour classer vos photos par thèmes. Certaines catégories sont déjà proposées (ex. : loisirs, amis, animaux et nature). Vous pouvez également créer de nouvelles catégories, renommer les catégories existantes ou supprimer des catégories. Les catégories ne sont pas de « véritables » dossiers que vous créez sur votre disque dur, mais seulement des références aux fichiers que vous pouvez trouver sur votre système.

Vous pouvez classer vos photos en catégories comme suit :

- **Étape 1** : commandez le dossier photo dont vous souhaitez classer les photos en catégories.
- **Étape 2** : ouvrez ensuite les catégories à l'aide de la barre de menu correspondante et déposez les images souhaitées par glisser-déposer. Vous pouvez également classer des photos dans plusieurs catégories.

Astuce :

vous pouvez également ouvrir le tampon et sélectionner une catégorie et enfin attribuer la catégorie à chaque image via un tampon.

- Vous pouvez créer de nombreuses catégories personnalisées. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Nouveau » et de nommer la catégorie.
- Vous pouvez aussi renommer les catégories existantes. Pour cela, il vous suffit d'utiliser la fonction « Renommer » que vous appelez via le symbole suivant.

Ouvrir des catégories :

les images d'une catégorie sont affichées dès que vous cliquez sur la catégorie. La fonction de sélection multiple est particulièrement pratique : sélectionnez par exemple les catégories « Vacances » + « Été » + « Amis » pour afficher uniquement les images se trouvant dans toutes ces catégories, c'est-à-dire les images d'amis avec lesquels vous avez passé des vacances d'été. La sélection multiple se fait comme suit : maintenir la touche « Ctrl » et cliquer sur les catégories souhaitées avec la souris.

Attribuer des étoiles :

les catégories contiennent également des évaluations, sous la forme d'étoiles de couleur que vous trouvez sur le bord des miniatures des photos. Vous pouvez ensuite effectuer l'évaluation (attribuer des étoiles) exactement comme l'attribution de catégories.

Optimiser les photos

Vous pouvez optimiser toutes les photos d'un dossier et les rassembler dans un album photo, tandis que vous les visualisez.



Cliquez sur « Optimiser ».

Les fonctions d'édition de l'image s'affichent alors à gauche.


Fonctions de base

- Exposition : luminosité, contraste, netteté.
- Couleur : couleur auto, correction des yeux rouges
- Extrait d'image
- Rectification de l'horizon

Fonctions avancées

(veuillez cocher la case « Mode avancé ») :

- Modulation de couleurs profonde : balance des blancs, colorer, noir/blanc, coloration sépia, saturation, température des couleurs
- Texte dans l'image



Les boutons fléchés vous permettent de passer, dans l'ordre, d'une photo à une autre dans le dossier actuel. Pour rassembler les meilleures photos dans un album photo, appuyez sur la touche S du clavier ou cliquez sur le bouton « À l'album », pour chaque photo que vous souhaitez ajouter à l'album. Ainsi, la photo sélectionnée sera répertoriée dans un album photo existant ou un nouvel album photo.

Fonctions de base

Si la luminosité ou le contraste de vos photos sont trop faibles, ou si les couleurs sont trop pâles en raison du brouillard, utilisez les fonctions « **Couleurs automatiques** » et « **Exposition automatique** ».

En positionnant les **réglages de luminosité**

sur « gamma » vous obtenez un éclairage équilibré lorsque l'éclairage est trop sombre ou pour des photos de nuit.

Vous pouvez également régler les **ombres**, les **couleurs intermédiaires** et les **lumières** ainsi que définir l'image comme **linéaire** dans sa **luminosité**.

Le **contraste** et la **netteté**

offrent des possibilités intéressantes et absolument essentielles pour l'édition de vos photos.

Cliquez sur l'outil « **yeux rouges** »

et laissez MAGIX Digital Photo Maker 2008 rechercher automatiquement les yeux rouges sur les

visages. Ou marquez l'œil avec l'outil dans la taille appropriée. Il n'est donc pas nécessaire de travailler au pixel près. Vous pouvez modifier la taille de l'outil à l'aide de la souris : en maintenant la touche gauche appuyée, tracez le diamètre de l'outil.

Il est possible de définir un **extrait d'image**

à partir de modèles de ratio d'images. Cliquez d'abord sur « Extrait d'image » puis faites glisser la section de l'image désirée en maintenant la touche de la souris enfoncée. Cliquez ensuite sur « Fixer ».

Si votre photo de paysage est un peu penchée, vous pouvez l'optimiser à l'aide de la fonction «

Correction de l'horizon

». Cette ligne sert d'orientation pour ajuster l'image à l'horizon.

Fonctions avancées

Les optimisations sous la rubrique « Fonctions avancées » offrent quelques fonctions photo importantes et impressionnantes.

Faites vous-même le test ! Jouez avec les boutons et les réglages et observez le résultat. N'ayez aucune crainte : vos photos ne seront pas détruites car le module d'optimisation est non destructif. Cela signifie que toutes les modifications sont disponibles uniquement comme effet d'optimisation sur les images. Le fichier original reste donc intact tant que l'option « **Fixer les effets** » n'a pas été sélectionnée.

Le bouton « **Réinitialiser tout** » vous permet d'annuler tous les effets. La fonction « **Appliquer à tous** » applique les paramètres d'effets d'une photo à toutes les photos du dossier ou de l'album.

Insérer du texte

Insérez dans le champ « Texte dans l'image » le texte que vous souhaitez utiliser comme sous-titre. Vous pouvez alors déplacer le texte avec la souris et déterminer, via « Options de texte », son style, sa couleur et son ombrage. Vous pouvez également déterminer la couleur de l'arrière-plan de votre texte. Si vous diminuez la transparence, l'arrière-plan est ajusté en conséquence et le titre reste lisible. Si vous souhaitez masquer le texte au cours de la présentation tout en conservant tous les autres effets d'optimisation, désactivez le texte via la commande « On/Off ».

Édition externe

Dans la zone « Édition externe », vous pouvez sélectionner diverses tâches. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des tâches directement dans la liste, afin d'ouvrir Xtreme Photo Designer 7 directement dans le bon affichage.

Le bouton Xtreme Photo Designer 7 charge la photo dans le logiciel de retouche livré en surplus Xtreme Photo Designer 7.

Xtreme Photo Designer 7 offre des possibilités nombreuses et variées pour retravailler vos photos numériques préférées. Le logiciel d'édition d'images de MAGIX dispose d'un navigateur d'effets très complet, ainsi que d'une grande quantité de filtres. Utilisez-les pour créer une déformation des motifs de votre image ou pour modifier le style de votre photo en lui donnant l'aspect d'une peinture ou d'une sérigraphie.

Xtreme Photo Designer 7 permet également d'optimiser rapidement vos photos : il propose des outils pour supprimer les yeux rouges, pour corriger les erreurs d'image et la netteté, ainsi que pour optimiser les couleurs. Un exemple d'application classique sont les vieilles photos que vous numérisez pour les restaurer. L'outil lasso et la fonction de clonage sont également très utiles pour retoucher les petits détails gênants sur les images.

Fonctions de base

Si la luminosité ou le contraste de vos photos sont trop faibles, ou si les couleurs sont trop pâles en raison du brouillard, utilisez les fonctions « **Couleurs automatiques** » et « **Exposition automatique** »

En positionnant les **réglettes de luminosité**

sur « gamma » vous obtenez un éclairage équilibré lorsque l'éclairage est trop sombre ou pour des photos de nuit.

Vous pouvez également régler les **ombres**, les **couleurs intermédiaires** et les **lumières** ainsi que définir l'image comme **linéaire** dans sa **luminosité**

Le **contraste** et la **netteté**

offrent des possibilités intéressantes et absolument essentielles pour l'édition de vos photos.

Cliquez sur l'outil « **yeux rouges** »

et laissez MAGIX Digital Photo Maker 2008 rechercher automatiquement les yeux rouges sur les visages. Ou marquez l'œil avec l'outil dans la taille appropriée. Il n'est donc pas nécessaire de travailler au pixel près. Vous pouvez modifier la taille de l'outil à l'aide de la souris : en maintenant la touche gauche appuyée, tracez le diamètre de l'outil.

Il est possible de définir un **extrait d'image**

à partir de modèles de ratio d'images. Cliquez d'abord sur « Extrait d'image » puis faites glisser la section de l'image désirée en maintenant la touche de la souris enfoncée. Cliquez ensuite sur « Fixer ».

Si votre photo de paysage est un peu penchée, vous pouvez l'optimiser à l'aide de la fonction «

Correction de l'horizon

». Cette ligne sert d'orientation pour ajuster l'image à l'horizon.

Fonctions avancées

Les optimisations sous la rubrique « Fonctions avancées » offrent quelques fonctions photo importantes et impressionnantes.

Faites vous-même le test ! Jouez avec les boutons et les réglettes et observez le résultat. N'ayez aucune crainte : vos photos ne seront pas détruites car le module d'optimisation est non destructif. Cela signifie que toutes les modifications sont disponibles uniquement comme effet d'optimisation sur les images. Le fichier original reste donc intact tant que l'option « **Fixer les effets** » n'a pas été sélectionnée.

Le bouton « **Réinitialiser tout** » vous permet d'annuler tous les effets. La fonction « **Appliquer à tous** » applique les paramètres d'effets d'une photo à toutes les photos du dossier ou de l'album.

Insérer du texte

Insérez dans le champ « Texte dans l'image » le texte que vous souhaitez utiliser comme sous-titre. Vous pouvez alors déplacer le texte avec la souris et déterminer, via « Options de texte », son style, sa couleur et son ombrage. Vous pouvez également déterminer la couleur de l'arrière-plan de votre texte. Si vous diminuez la transparence, l'arrière-plan est ajusté en conséquence et le titre reste lisible. Si vous souhaitez masquer le texte au cours de la présentation tout en conservant tous les autres effets d'optimisation, désactivez le texte via la commande « On/Off ».

Édition externe

Dans la zone « Édition externe », vous pouvez sélectionner diverses tâches. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des tâches directement dans la liste, afin d'ouvrir Xtreme Photo Designer 7 directement dans le bon affichage.

Le bouton Xtreme Photo Designer 7 charge la photo dans le logiciel de retouche livré en surplus Xtreme

Photo Designer 7.

Xtreme Photo Designer 7 offre des possibilités nombreuses et variées pour retravailler vos photos numériques préférées. Le logiciel d'édition d'images de MAGIX dispose d'un navigateur d'effets très complet, ainsi que d'une grande quantité de filtres. Utilisez-les pour créer une déformation des motifs de votre image ou pour modifier le style de votre photo en lui donnant l'aspect d'une peinture ou d'une sérigraphie.

Xtreme Photo Designer 7 permet également d'optimiser rapidement vos photos : il propose des outils pour supprimer les yeux rouges, pour corriger les erreurs d'image et la netteté, ainsi que pour optimiser les couleurs. Un exemple d'application classique sont les vieilles photos que vous numérisez pour les restaurer. L'outil lasso et la fonction de clonage sont également très utiles pour retoucher les petits détails gênants sur les images.

Fonctions avancées

Les optimisations sous la rubrique « Fonctions avancées » offrent quelques fonctions photo importantes et impressionnantes.

Faites vous-même le test ! Jouez avec les boutons et les réglages et observez le résultat. N'ayez aucune crainte : vos photos ne seront pas détruites car le module d'optimisation est non destructif. Cela signifie que toutes les modifications sont disponibles uniquement comme effet d'optimisation sur les images. Le fichier original reste donc intact tant que l'option « **Fixer les effets** » n'a pas été sélectionnée.

Le bouton « **Réinitialiser tout** » vous permet d'annuler tous les effets. La fonction « **Appliquer à tous** » applique les paramètres d'effets d'une photo à toutes les photos du dossier ou de l'album.

Insérer du texte

Insérez dans le champ « Texte dans l'image » le texte que vous souhaitez utiliser comme sous-titre. Vous pouvez alors déplacer le texte avec la souris et déterminer, via « Options de texte », son style, sa couleur et son ombrage. Vous pouvez également déterminer la couleur de l'arrière-plan de votre texte. Si vous diminuez la transparence, l'arrière-plan est ajusté en conséquence et le titre reste lisible. Si vous souhaitez masquer le texte au cours de la présentation tout en conservant tous les autres effets d'optimisation, désactivez le texte via la commande « On/Off ».

Édition externe

Dans la zone « Édition externe », vous pouvez sélectionner diverses tâches. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des tâches directement dans la liste, afin d'ouvrir Xtreme Photo Designer 7 directement dans le bon affichage.

Le bouton Xtreme Photo Designer 7 charge la photo dans le logiciel de retouche livré en surplus Xtreme Photo Designer 7.

Xtreme Photo Designer 7 offre des possibilités nombreuses et variées pour retravailler vos photos numériques préférées. Le logiciel d'édition d'images de MAGIX dispose d'un navigateur d'effets très complet, ainsi que d'une grande quantité de filtres. Utilisez-les pour créer une déformation des motifs de votre image ou pour modifier le style de votre photo en lui donnant l'aspect d'une peinture ou d'une sérigraphie.

Xtreme Photo Designer 7 permet également d'optimiser rapidement vos photos : il propose des outils pour supprimer les yeux rouges, pour corriger les erreurs d'image et la netteté, ainsi que pour optimiser les couleurs. Un exemple d'application classique sont les vieilles photos que vous numérisez pour les restaurer. L'outil lasso et la fonction de clonage sont également très utiles pour retoucher les petits détails gênants sur les images.

Insérer du texte

Insérez dans le champ « Texte dans l'image » le texte que vous souhaitez utiliser comme sous-titre. Vous pouvez alors déplacer le texte avec la souris et déterminer, via « Options de texte », son style, sa couleur et son ombrage. Vous pouvez également déterminer la couleur de l'arrière-plan de votre texte. Si vous diminuez la transparence, l'arrière-plan est ajusté en conséquence et le titre reste lisible. Si vous souhaitez masquer le texte au cours de la présentation tout en conservant tous les autres effets d'optimisation, désactivez le texte via la commande « On/Off ».

Édition externe

Dans la zone « Édition externe », vous pouvez sélectionner diverses tâches. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des tâches directement dans la liste, afin d'ouvrir Xtreme Photo Designer 7 directement dans le bon affichage.

Le bouton Xtreme Photo Designer 7 charge la photo dans le logiciel de retouche livré en surplus Xtreme Photo Designer 7.

Xtreme Photo Designer 7 offre des possibilités nombreuses et variées pour retravailler vos photos numériques préférées. Le logiciel d'édition d'images de MAGIX dispose d'un navigateur d'effets très complet, ainsi que d'une grande quantité de filtres. Utilisez-les pour créer une déformation des motifs de votre image ou pour modifier le style de votre photo en lui donnant l'aspect d'une peinture ou d'une sérigraphie.

Xtreme Photo Designer 7 permet également d'optimiser rapidement vos photos : il propose des outils pour supprimer les yeux rouges, pour corriger les erreurs d'image et la netteté, ainsi que pour optimiser les couleurs. Un exemple d'application classique sont les vieilles photos que vous numérisez pour les restaurer. L'outil lasso et la fonction de clonage sont également très utiles pour retoucher les petits détails gênants sur les images.

Édition externe

Dans la zone « Édition externe », vous pouvez sélectionner diverses tâches. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des tâches directement dans la liste, afin d'ouvrir Xtreme Photo Designer 7 directement dans le bon affichage.

Le bouton Xtreme Photo Designer 7 charge la photo dans le logiciel de retouche livré en surplus Xtreme Photo Designer 7.

Xtreme Photo Designer 7 offre des possibilités nombreuses et variées pour retravailler vos photos numériques préférées. Le logiciel d'édition d'images de MAGIX dispose d'un navigateur d'effets très complet, ainsi que d'une grande quantité de filtres. Utilisez-les pour créer une déformation des motifs de votre image ou pour modifier le style de votre photo en lui donnant l'aspect d'une peinture ou d'une sérigraphie.

Xtreme Photo Designer 7 permet également d'optimiser rapidement vos photos : il propose des outils pour supprimer les yeux rouges, pour corriger les erreurs d'image et la netteté, ainsi que pour optimiser les couleurs. Un exemple d'application classique sont les vieilles photos que vous numérisez pour les restaurer. L'outil lasso et la fonction de clonage sont également très utiles pour retoucher les petits détails gênants sur les images.

Créer des diaporamas

Chaque dossier d'images, chaque album et chaque catégorie peut être reproduit comme diaporamas. Sélectionnez une image et cliquez sur « Démarrer le diaporama ».

Il est possible de composer des albums photo exécutables à partir de photos de différents répertoires. Vous pouvez donc visualiser aisément plusieurs photos à la suite, sans avoir besoin de copier et recopier sans cesse les mêmes photos dans divers dossiers.

Étape 1 :

dans la fenêtre d'aperçu, recherchez un dossier ou différentes images et faites glisser les photos dans un album existant de la zone « Mes albums photo » ou cliquez sur « À l'album » et répertoriez les images dans l'emplacement adéquat de l'album.



Vous avez l'avantage d'avoir le contenu de l'album photo ouvert directement sous les yeux.

Étape 2 :

de la même manière, vous pouvez glisser des morceaux de musique dans l'album. Les titres sont exécutés dans l'ordre dans lequel vous les avez ajoutés. Vous pouvez également déplacer les liens de vos chansons afin qu'ils coïncident avec l'ordre des images. Les fichiers originaux ne sont pas modifiés.

Étape 3 :

une fois que vous avez inséré tous les médias dans le dossier Album photo, cliquez sur « Démarrer le diaporama » (touche B). Si vous travaillez dans le moniteur du diaporama, cliquez sur « Lecture » pour démarrer le diaporama.

Chaque photo s'affiche 10 secondes avant de laisser place à la suivante après un fondu automatique et variable. Ces paramètres standard peuvent être modifiés dans le mode plein écran du diaporama sous « Affichage » > « Options du diaporama ».

Étape 4 :

détendez-vous et profitez de votre diaporama numérique personnel. Utilisez les flèches pour atteindre la photo suivante ou précédente.

Imprimer des photos : MAGIX Print Studio

MAGIX Print Studio vous permet de créer et d'éditer facilement des tirages.



Mise en page :


vous pouvez définir le nombre d'images par page à imprimer. Vous pouvez sélectionner entre 1 et 8 images par page. Plus il y a d'images sur une page, plus la taille de chacune sera réduite. Sous « Planche contact », vous pouvez imprimer une sorte d'index pour toutes les images. Elles apparaissent alors en mini-format sur une seule page.

Copies :

définissez le nombre d'exemplaires qui doit être créé lors de l'impression. Par exemple, si vous souhaitez envoyer à vos grands-parents une copie de vos souvenirs de vacances, sélectionnez deux copies.

Paramètres :

ouvre les paramètres de votre imprimante que vous pouvez alors ajuster.



Pour lancer le processus, cliquez sur « Imprimer » et, selon la rapidité de votre imprimante, vos images seront disponibles en quelques instants sur papier.

Sauvegarder des photos

Rien n'est plus énervant que de perdre les photos souvenir de vacances, par exemple en les effaçant par mégarde. MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour la protection de vos photos numériques.

Sauvegarde :

vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une sauvegarde de toutes les données sur votre disque dur directement lors de l'importation des photos depuis votre appareil photo numérique. La sauvegarde automatique permet de retrouver des photos supprimées ou de restaurer dans leur état d'origine des photos déjà modifiées. La base de données est automatiquement actualisée, lorsque vous importez de nouvelles données sur le PC ou que vous supprimez d'anciennes photos de votre disque dur.

Archive de la base de données sur CD et DVD :

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous permet d'archiver simplement vos photos dans une base de données structurée sur CD et DVD. Vous trouverez cette fonction dans le menu « Sécurité ».

Protection par mot de passe :

vous souhaitez, au bureau ou à la maison, protéger l'accès à des fichiers images confidentiels ? Le mot de passe personnel est une autre fonction pratique pour assurer une plus grande sécurité. En un tour de main, vos photos disparaissent dans des dossiers protégés par un mot de passe. Vous trouverez cette fonction dans le menu « Copie de sauvegarde » dans l'option « Créer une archive avec mot de passe ». Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par courrier électronique, par exemple. Pour décompresser l'archive comprenant les fichiers, utilisez l'option « Décompresser une archive avec mot de passe ». Vous trouverez ces fonctions dans le menu « Sécurité ».

Sauvegarder des fichiers sur CD ou DVD :

la sauvegarde de données sur le disque dur atteint rapidement ses limites. Lorsque le disque dur "plante", toutes les données s'y trouvant sont alors perdues, les originaux comme les copies. Les copies de sauvegarde sur CD et DVD sont alors une aide précieuse. MAGIX Digital Photo Maker 2008 offre une fonction de sauvegarde automatique accessible via l'option « Créer des copies de sauvegarde » du menu « Sécurité ». Vous accédez ici à la liste des fichiers de la base de données pour lesquels aucune sauvegarde n'a été effectuée ou qui ont été modifiés depuis leur dernière sauvegarde.

- **Étape 1 :** vous pouvez activer ou désactiver tous les répertoires ou fichiers destinés à la sauvegarde.
- **Étape 2 :** indiquez si vous souhaitez graver un CD ou un DVD de données.
- **Étape 3 :** en cliquant sur « Graver », vous accédez à la boîte de dialogue de gravure. Sous l'option « Avancé », vous pouvez voir précisément dans quel dossier vos photos sont enregistrées. Vous pouvez alors contrôler et décider quels dossiers et photos doivent être sauvegardés sur le CD ou le DVD.
- **Étape 4 :** en cliquant sur « OK » vous lancez la procédure de préparation à la gravure. Suivez ensuite les instructions de la boîte de dialogue de gravure.

Présenter les photos

Vos photos numériques peuvent être la base de véritables créations. C'est pourquoi MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous offre toute une série de possibilités pour éditer vos photos.

Diaporama :

vous pouvez présenter toutes vos photos sous la forme d'un diaporama, directement sur le PC ou mobile sur un disque. Il suffit pour cela de rassembler vos photos dans un « Album photo ».

- Ouvrez le dossier contenant les photos que vous souhaitez utiliser dans votre album photo.
- Ouvrez l'affichage « Album » se trouvant sur la gauche. Si nécessaire, vous pouvez créer un nouvel album.
- Placez les photos désirées dans l'album par glisser-déposer.

Vous pouvez tout aussi facilement glisser des fichiers audio dans l'album. Cliquez sur « Démarrer le diaporama » pour lire les photos ! Chaque photo s'affiche 10 secondes avant de laisser place à la suivante après un fondu automatique et varié. Détendez-vous et profitez de votre diaporama personnel. Utilisez les flèches pour atteindre la photo suivante ou précédente. Via le symbole « Lecture/Stop » vous interrompez le diaporama pour faire une pause ou pour continuer la lecture. Pour graver la présentation sur un disque, cliquez sur « Graver » et sélectionnez l'option « Disque diaporama ».

Exporter le diaporama comme économiseur d'écran :

cliquez sur « Exporter » et sélectionnez l'option « Exporter l'album comme économiseur d'écran » et voilà : votre diaporama s'affichera sur l'écran durant les pauses.

...ou comme fond d'écran :

de la même manière vous pouvez créer votre propre fond d'écran. L'album photo sera alors affiché comme fond d'écran. Très pratique lorsque vous ne parvenez pas à vous décider pour une seule photo.

... ou envoyé comme e-mail :

pour cela, le diaporama doit être converti en un fichier .exe. Dans la fenêtre « Export », entrez rapidement les options de conversion et dans quelques secondes seulement votre destinataire se réjouira de votre envoi.

Site Internet photo avec MAGIX Album en ligne :

vous pouvez poster vos photos préférées directement en ligne via MAGIX Digital Photo Maker 2008 puis les envoyer à vos amis en un simple clic.

- **Étape 1 :** sélectionnez dans le menu « @Services » l'option « MAGIX Album en ligne ». Indiquez si vous souhaitez télécharger des photos uniques ou un album photo complet.
- **Étape 2 :** connectez-vous à MAGIX Album en ligne avec votre adresse e-mail et un mot de passe. Vous pourrez vous connecter dans le futur à l'aide de ces données.
- **Étape 3 :** indiquez la qualité de l'image dans laquelle les photos seront mises en ligne.
- **Étape 4 :** vous pouvez personnaliser votre site Internet. Vous pouvez informer vos amis et les inviter à visiter votre MAGIX Album en ligne à l'aide d'un lien e-mail, d'une carte de vœux ou d'un cadeau.

Vous trouverez des informations supplémentaires et des aides en ligne sous www.magix-photos.com.

Commander des épreuves photo et des cadeaux photo :

le numérique est pratique mais rien ne remplace une belle photo sur papier. Il est donc important d'accéder rapidement à des tirages de haute qualité. Vous pouvez pour cela profiter du service intégré MAGIX Tirage en ligne. Vous trouverez ce service ainsi que MAGIX Album en ligne sous l'option « @Services ». Téléchargez simplement des photos ou albums entiers pour le développement. Vous trouverez de plus amples informations sur nos prix et offres sous <http://fr.magix-prints.com/>.

Interface et fonctionnement

Dans ce chapitre

[Barre des symboles](#)

[Raccourcis clavier](#)

[Mode avancé](#)

[Édition destructive et non-destructive](#)

[Onglets de navigation et d'information](#)

[Vue d'ensemble des photos](#)

[Affichage de l'album](#)

[Affichage de l'optimisation](#)

[Moniteur diaporama](#)

[MovieShow Maker](#)

Barre des symboles



Importer :

ouvre la boîte de dialogue d'importation pour les appareils photo numériques. Une fois que vous avez connecté votre appareil photo, toutes les images s'affichent aussitôt et vous pouvez copier celles de votre choix dans le dossier.



Export :

exporte la photo ou le diaporama sélectionné comme vidéo, fond d'écran, économiseur d'écran, album photo, fichier EXE (fichier exécutable) ou e-mail par exemple. Faites votre choix dans la boîte de dialogue et suivez les instructions.



Imprimer :

la boîte de dialogue d'impression permet de désactiver les effets en temps réel de la retouche d'image, de tourner les images à 90° ou de les imprimer sans bord (on obtient normalement un découpage automatique avec cette option). Vous pouvez définir les paramètres d'impression et de mise en page.



Graver :

ouvre la boîte de dialogue de gravure. Indiquez ici si vous voulez graver toutes les photos ou seulement celles sélectionnées dans un dossier ou un album photo.



Diaporama :

lance le diaporama avec les photos sélectionnées.

[Moniteur diaporama](#)



En ligne

permet d'ouvrir un sous-menu des MAGIX Services en ligne, MAGIX Album en ligne et MAGIX Tirage en ligne. MAGIX Album photo en ligne permet d'envoyer des photos ou un album photo aux MAGIX Services en ligne, afin de les présenter en ligne. MAGIX Tirage en ligne permet d'envoyer des photos aux MAGIX Services en ligne, afin d'en commander des tirages en ligne.

Raccourcis clavier

Menu

Fichier	
Nouvel album photo	Ctrl (gauche) + N
Charger un album photo	Ctrl (droite) + O
Enregistrer un album photo	Ctrl + S
Nouveau dossier	F7
Options	Y
Quitter	Alt + F4
Menu Édition / Menu contextuel	
Sélectionner tout	Ctrl + A
Couper	Ctrl + X
Copier	Ctrl + C
Coller	Ctrl + V
Déplacer dans la corbeille	Suppr
Supprimer directement	Maj + Suppr
Renommer	N
Copier dans un dossier	Ctrl + M
Menu Fenêtre	
Moniteur diaporama	V
Menu Aide	
Aide	F1

Mode avancé

De nombreuses fonctions du mode avancé ne sont pas requises pour les tâches couramment effectuées dans MAGIX Digital Photo Maker 2008. Vous avez alors la possibilité de réduire le programme à ses fonctions de base. Ainsi toutes les fonctions du mode avancé sont masquées et peuvent être activées à nouveau par un simple clic.

Interface du mode débutant




Fonctions supplémentaires du mode avancé

masquées dans le mode débutant :

- [Menu « Base de données »](#) et [onglet base de données](#)
- Les menus [« Sécurité »](#), [« Services »](#) et [« Tâches »](#)
- [Onglet catégories](#)
- [Onglet informations du fichier](#)
- [« Vers l'Album »](#) et sa [fenêtre de visualisation de l'album](#) pour créer votre album photo
- [« 1:1 »](#) et [« Fit »](#) pour les [boutons de la fenêtre de visualisation des photos](#)
- [Boîte de dialogue](#) ajustable pour l'[exportation](#)
- Boîte de dialogue ajustable pour l'[importation](#)

Édition destructive et non-destructive

Outre l'application non-destructive d'effets, il est maintenant possible d'alterner entre un mode de travail destructif et non-destructif pour les fichiers image. Dans le mode destructif, toutes les modifications opérées sur l'image sont directement appliquées à l'original, ce qui facilite l'utilisation de photos provenant d'autres programmes ou permet de les transférer plus simplement.



1 :

cochez ici la case pour travailler en mode non-destructif. Il est ainsi possible d'annuler toute modification.

2 :

enlevez la coche de l'option « Effets activés » pour afficher à nouveau l'image dans son état d'origine. Il est ainsi possible de comparer plus rapidement les images en état d'origine et après édition.

3 :

cliquez ici si vous souhaitez fixer les effets, pour par exemple graver des photos éditées, etc. Le fichier original sera alors écrasé et ne pourra être rétabli.

Onglets de navigation et d'information

Dans ce chapitre

[Dossiers](#)

[Photos & Vidéos](#)

[Catégories](#)

[Calendrier](#)


[Base de données](#)

[Albums](#)

[Informations du fichier](#)

[Aperçu/Media Player](#)

Dossiers



Correspond à l'arborescence du système de votre PC. Vous pouvez ouvrir chaque dossier et en afficher le contenu.

Pour ouvrir un dossier, cliquez dessus.



Nouveau dossier :

crée un nouveau sous-dossier dans le dossier sélectionné.



Supprimer :

le dossier sélectionné est supprimé.

Copier dans un dossier :

les photos précédemment sélectionnées sont copiées dans un dossier donné, dont vous avez saisi le chemin ou dont vous avez sélectionné le chemin grâce à l'icone du dossier.

Ouvrir l'Explorateur de Windows :

le dossier actuellement sélectionné s'ouvre avec l'Explorateur de Windows.



Ajouter aux favoris :

ajoute le dossier actuel dans la liste des favoris. Cette liste est accessible via le bouton « Favoris ».



Cette commande vous permet d'ouvrir une petite boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier le nom du dossier actuellement sélectionné.

Photos & Vidéos




Cette section comprend une liste de tous les dossiers contenant des photos et vidéos. Tous les dossiers de photos ou vidéos que vous avez consultés avec MAGIX Digital Photo Maker 2008 sont automatiquement répertoriés ici.

Important !

Les dossiers répertoriés ici ne représentent en aucun cas un raccourci vers un répertoire (comme c'est le cas avec les catégories) mais constituent les véritables dossiers. Les modifications apportées ne sont donc pas relatives aux entrées de la liste, mais aux dossiers eux-mêmes !

Vous pouvez classer votre dossier photo comme vous le souhaitez, créer de nouveaux dossiers, en supprimer ou les renommer. Vous pouvez même définir des images d'aperçu pour les dossiers. Créez autant de dossiers que nécessaire afin de garder le contrôle de vos photos.

Catégories




L'onglet « Catégories » ouvre la liste des thèmes selon lesquels vous pouvez classer vos fichiers.

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous propose des catégories déjà prêtes mais rien ne vous empêche de les supprimer, de les renommer, d'en créer de nouvelles, puis de répertorier vos titres dans une, deux ou plusieurs catégories.

Note importante :

les catégories ne sont pas de « véritables » dossiers que vous créez sur votre disque dur, mais seulement des références aux fichiers que vous pouvez trouver sur votre système.

Calendrier



La zone « Calendrier » trie les photos selon leur date de création. Lorsque vous cliquez sur une date du calendrier, toutes les photos créées à cette date apparaîtront dans la fenêtre de visualisation, peu importe leur emplacement.

Vous pouvez également cliquer sur une année ou un mois. Toutes les entrées correspondant à l'année ou au mois choisi s'afficheront.


Fonctionnement :

pour les photos issues d'appareils photo numériques, de nombreuses métadonnées sont enregistrées dans le fichier lors de la prise de vue, notamment la date de création. Ces informations constituent la base de la fonction calendrier. Les fichiers images sans métadonnées sont classés à partir de la date de copie du fichier sur le disque dur.

Le calendrier permet de savoir quand une photo a été faite.

Classement hiérarchique du calendrier :

les années sont d'abord répertoriées comme niveau supérieur. En cliquant sur le signe Plus d'une année, les mois s'ouvrent. Si vous cliquez maintenant sur le signe Plus d'un mois, les jours s'affichent.




Tout ouvrir :

cette option ouvre tous les niveaux hiérarchiques (années, mois, jours).

Tout fermer :

cette option referme tous les niveaux hiérarchiques pour que seules les « années » s'affichent en tant que niveau supérieur.

Base de données



La zone « Base de données » ouvre la base de données médias de MAGIX. Cette dernière affiche tous les dossiers (utilisés) dans lesquels se trouvent vos fichiers (photos, musique et vidéos) que vous pouvez utiliser avec les autres produits MAGIX.

Ces dossiers sont des « dossiers virtuels » grâce auxquels vous pouvez gérer vos photos et les catégories. Vous présentez les propriétés selon lesquelles les photos et autres fichiers médias sont triés.

Modification des propriétés

par glisser-déposer

Vous pouvez déplacer un dossier complet par glisser-déposer. Les propriétés des fichiers contenus seront automatiquement modifiées. Si vous déplacez, par exemple, un dossier « Année > 2003 » vers le dossier « Année > 2005 », tous les fichiers de l'année 2003 seront alors déplacés sous le dossier de l'année 2005.

Modification directe des propriétés

Vous pouvez également sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez modifier les propriétés du fichier ou de la photo.

Sélectionnez ensuite les photos ou les fichiers correspondants dans la fenêtre de visualisation.

Effectuez un clic droit sur l'entrée sélectionnée pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez « Propriétés ».

Une boîte de dialogue s'ouvre : vous pouvez alors modifier les détails de votre choix.

Après vos modifications, fermez la boîte de dialogue en cliquant sur « OK » : l'arborescence de la base de données sera actualisée en fonction.

Remarque :

toutes les modifications sont uniquement relatives aux « dossiers virtuels de la base de données » et aux propriétés des fichiers. Les répertoires du disque dur restent inchangés.

Albums



Le dossier « Albums » contient vos albums photos. Si l'affichage Album n'est pas ouvert, vous pouvez en ouvrir un en cliquant simplement dessus.

Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres de l'Album photo via le menu contextuel (clic droit de la souris) ou le menu Fichier > Options (raccourci : Y).

Boutons



Ouvre le menu contenant les fonctions des boutons et d'autres commandes pour les albums photo.



Nouveau :

ouvre un nouvel album, vide.

Ouvrir... :

ouvre un album photo enregistré. Une fenêtre, dans laquelle vous pouvez contrôler le répertoire d'enregistrement de l'album photo, s'ouvre.



Enregistrer sous ... :

l'album photo actuel va être enregistré.

Renommer :

si vous souhaitez renommer un album photo, cliquez sur ce bouton et entrez un nouveau nom.

Propriétés :

ouvre une boîte de dialogue répertoriant toutes les propriétés de l'album que vous pouvez ajuster selon vos besoins.



Supprimer :

si vous n'avez plus besoin d'un album, par exemple parce que toutes les photos ont été enregistrées dans un autre album, vous pouvez le supprimer grâce à cette fonction.

Remarque :


lorsque vous supprimez un album, vous ne supprimez que l'attribution des photos à cet album. Les images, elles, restent inchangées dans les dossiers sur votre PC.



Trier par :

vous pouvez choisir de lister vos albums par nom, date de création, date de dernière modification ou taille.

Informations du fichier



Toutes les informations disponibles sur le fichier sélectionné s'affichent. Ces informations sont également disponibles dans l'affichage de la base de données sous « Informations fichier ».

Aperçu/Media Player



Dans l'Aperçu/Media Player vous pouvez visualiser des images, des vidéos, etc. en mini format. Pour ce faire, cliquez sur une image dans la vue d'ensemble des photos ou dans l'affichage de l'album. Vous les voyez alors dans l'aperçu. Vous pouvez également écouter des fichiers musicaux. Pour cela, sélectionnez-en un et cliquez dans l'aperçu sur la commande de lecture.

Si vous souhaitez un affichage plus grand, afin de mieux visualiser les détails d'une image, cliquez simplement sur le symbole tout à gauche. Il ouvre le [moniteur diaporama](#).

Aperçu/Media Player



Dans l'Aperçu/Media Player vous pouvez visualiser des images, des vidéos, etc. en mini format. Pour ce faire, cliquez sur une image dans la vue d'ensemble des photos ou dans l'affichage de l'album. Vous les voyez alors dans l'aperçu. Vous pouvez également écouter des fichiers musicaux. Pour cela, sélectionnez-en un et cliquez dans l'aperçu sur la commande de lecture.

Si vous souhaitez un affichage plus grand, afin de mieux visualiser les détails d'une image, cliquez simplement sur le symbole tout à gauche. Il ouvre le [moniteur diaporama](#)

Vue d'ensemble des photos

Tous les fichiers d'un dossier sélectionné s'affichent dans la fenêtre de visualisation avec une image d'aperçu.



Dans la fenêtre de visualisation, vous pouvez sélectionner les photos (ou autres fichiers médias) à classer dans les dossiers de la base de données, à optimiser ou à convertir, auxquelles vous souhaitez attribuer des catégories ou avec lesquelles vous voulez former un album photo.

Dans ce chapitre


[Commandes générales](#)

[Boutons au-dessous de l'aperçu](#)

[Affichage des photos](#)


[Sélection de photos](#)

Commandes générales



Chercher :

cette commande ouvre la boîte de dialogue de recherche pour rechercher les fichiers médias utilisables sur le disque dur ou dans la base de données.



Les boutons Précédent/Suivant

tiennent compte des fenêtres « Base de données », « Catégories », « Calendrier » et « Mes albums photo », afin de revenir au dernier affichage.

Cela signifie

que le bouton Précédent vous permet de toujours accéder au dernier dossier dans lequel vous étiez. Même lorsque vous passez de l'Explorateur à la base de données ou au calendrier.



Ce bouton vous permet de basculer vers le Poste de travail

et de naviguer dans la structure des dossiers de votre PC.



Suivant :

le bouton commande le dossier parent.



Trier par :

ce bouton permet de classer les chansons dans un certain ordre. Dans « Détail », vous pouvez aussi procéder au tri en cliquant sur la rubrique correspondante en haut de la fenêtre.



Affiche ou masque l'album photo. Si vous souhaitez plus d'espace pour l'aperçu de vos photos, fermez tout simplement l'affichage de l'album.



Vous trouvez ici plusieurs fonctions facilitant le maniement de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Aide à la sélection (cases à cocher) :

lorsque cette fonction est activée, de petites cases sont affichées à la gauche des titres, ce qui vous permet de sélectionner des morceaux en cochant les cases. La sélection multiple devient ainsi un jeu d'enfant.

Commentaires audio :

si vous connectez un microphone à votre PC, vous pouvez enregistrer un ou plusieurs commentaires pour chaque image. Vous trouverez cette fonction dans le menu contextuel d'une image et sous l'option « Éditer ». Sous « Affichage » vous pouvez définir si ces commentaires doivent être affichés ou masqués et à quel moment ils doivent être lus.

Couleur de l'arrière-plan :

vous aimez la couleur ? Alors personnalisez l'arrière-plan de MAGIX Digital Photo Maker 2008 selon vos goûts. Définissez simplement une couleur spécialement pour l'affichage de l'album et des photos.

Boutons au-dessous de l'aperçu



Optimiser :

ouvre l'affichage pour la retouche des images.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Affichage de l'optimisation ».



Rotation :

les deux boutons situés sous la fenêtre permettent de faire pivoter les photos de 90° vers la gauche ou la droite.



Supprimer :

supprime les photos sélectionnées de votre ordinateur.



Les **touches fléchées** permettent de feuilleter le dossier actuel, pour passer d'une image à la

suivante ou la **précédente**

. Vous pouvez aussi utiliser ces boutons pendant la lecture d'un diaporama.

1 : 1 (Afficher la photo dans la taille originale)



La photo actuelle s'affiche dans sa taille originale.

Fit (Ajuster l'image à la taille de la fenêtre)



Cette option agrandit l'image jusqu'à ce qu'elle s'intègre dans la fenêtre de visualisation du diaporama, sans être coupée.

Zoom




En déplaçant la réglette, vous pouvez zoomer dans une image (pour reconnaître des détails).

Affichage des photos

Toutes les photos du dossier s'affichent avec une image d'aperçu (également appelée miniature) dans la fenêtre de visualisation.

Gestion de l'affichage et des fonctions supplémentaires de l'affichage des photos



Vous pouvez définir ici ce qui doit apparaître dans l'affichage des photos : seules les miniatures des images, tous les détails des images ou des bandes de film... Sélectionnez l'affichage qui vous convient.

Découvrez en outre la fonction « **Aide à la sélection**

» qui facilite la sélection de fichiers. Si cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner des fichiers simplement en cochant les cases correspondantes à droite.

Catégorie du fichier :

si vous attribuez des catégories aux images, vous pouvez activer cette fonction afin que toutes les images apparaissent avec le symbole correspondant. Vous pouvez ainsi tout de suite savoir à quelle catégorie appartient une image, qu'importe l'endroit où vous êtes dans MAGIX Digital Photo Maker 2008.



Trier par :

vous pouvez choisir de lister vos albums par nom, date de création, date de dernière modification ou taille.

Sélection de photos

Sélection de toutes les photos :

appuyez simultanément sur les touches Ctrl + A de votre clavier pour sélectionner toutes les photos de la fenêtre de visualisation.

Sélection de plusieurs photos classées qui ne se suivent pas :

Dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers sans utiliser le clavier. Pour cela, cliquez avec la souris dans la petite coche en haut à droite qui apparaît lorsque vous passez votre curseur sur une image. Cochez la case pour sélectionner l'image, vous pouvez ensuite passer à l'image suivante.

Pour sélectionner plusieurs photos qui ne se trouvent pas les unes à la suite des autres, maintenez la touche Ctrl de votre clavier pendant la sélection et tous les fichiers sur lesquels vous aurez cliqué seront sélectionnés.

Remarque : il peut parfois s'avérer utile de modifier le classement des photos de manière à les sélectionner plus rapidement. Référez-vous au chapitre « [Affichage des photos](#) » pour plus d'informations sur le classement.

Sélection de plusieurs photos classées les unes à la suite des autres

Cliquez sur la première photo pour la sélectionner, puis, tout en maintenant la touche Maj de votre clavier, cliquez sur la dernière de la liste des photos à sélectionner.

Affichage de l'album



Dans la partie droite du programme, vous pouvez ouvrir à tout moment l'affichage de l'album lorsque vous avez besoin de ce dernier pour la création ou l'édition d'albums.

Vous pouvez alors trier rapidement et clairement les images. Idéal pour la création de séquences photo.

Dans ce chapitre

[Boutons de l'affichage de l'album](#)

[Création, traitement et enregistrement d'un nouveau diaporama](#)

[Modification de l'ordre des photos](#)

[Ajout de musique](#)

Boutons de l'affichage de l'album



Ces commandes vous permettent d'accéder au menu dans lequel vous pouvez créer et enregistrer de nouveaux albums, mais également ouvrir des albums précédemment créés.



Dans l'affichage de l'album, vous pouvez également définir le type de présentation pour vos images.



Aller à l'album

Lorsque vous enregistrez un album nouvellement créé, il devient alors à ce moment l'album actuel dans l'affichage de l'album. Si vous sélectionnez des images dans l'affichage des photos et que vous cliquez sur « À l'album », les photos seront alors transférées dans cet album actuel.

Création, traitement et enregistrement d'un nouveau diaporama



Étape 1 :

pour créer un diaporama, ouvrez tout d'abord l'affichage de l'album en cliquant sur « Album » s'il n'est pas déjà ouvert. Dans l'affichage sont répertoriées toutes les images d'un album photo.



Étape 2 :

sélectionnez « Créer un nouvel album » ou utilisez le raccourci Ctrl+N. Un nouvel album vierge s'ouvre alors.

Étape 3 : composez un diaporama avec des images

Sélectionnez dans la vue d'ensemble des photos les images que vous souhaitez attribuer au diaporama par glisser-déposer.



Vous pouvez attribuer les photos sélectionnées à l'album ouvert en cliquant simplement sur ce bouton (ou avec le raccourci : S).

Étape 4 : sauvegardez le diaporama



Pour sauvegarder un diaporama, cliquez de nouveau sur la commande et sélectionnez « Enregistrer le diaporama ».

Vous pouvez alors indiquer l'emplacement sous lequel vous souhaitez enregistrer le diaporama. Si nécessaire, vous pouvez également modifier le nom de l'album.

Modification de l'ordre des photos

L'ordre des photos d'un diaporama peut être facilement modifié par glisser-déposer. Vous pouvez déplacer plusieurs photos simultanément en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj du clavier enfoncée.

Ajout de musique

Si vous souhaitez utiliser de la musique pour votre diaporama, vous pouvez faire glisser un titre audio depuis la fenêtre de visualisation dans le diaporama, en procédant exactement comme pour les photos. Selon la durée de votre diaporama, vous pouvez y ajouter différentes pistes musicales. Le premier titre musical est alors exécuté en premier.

Modification de l'ordre des photos

L'ordre des photos d'un diaporama peut être facilement modifié par glisser-déposer. Vous pouvez déplacer plusieurs photos simultanément en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj du clavier enfoncée.

Ajout de musique

Si vous souhaitez utiliser de la musique pour votre diaporama, vous pouvez faire glisser un titre audio depuis la fenêtre de visualisation dans le diaporama, en procédant exactement comme pour les photos. Selon la durée de votre diaporama, vous pouvez y ajouter différentes pistes musicales. Le premier titre musical est alors exécuté en premier.

Ajout de musique

Si vous souhaitez utiliser de la musique pour votre diaporama, vous pouvez faire glisser un titre audio depuis la fenêtre de visualisation dans le diaporama, en procédant exactement comme pour les photos. Selon la durée de votre diaporama, vous pouvez y ajouter différentes pistes musicales. Le premier titre musical est alors exécuté en premier.

Affichage de l'optimisation



Pour ouvrir l'affichage de l'optimisation, passez par le menu « Édition » (ou le menu contextuel) ou cliquez sur le bouton « Optimiser » (en bas de la [fenêtre de visualisation](#)).

Tous les réglages sont réalisés en temps réel et n'affectent pas la photo enregistrée sur le disque dur. Il est donc possible de faire vos essais en toute sécurité, tout en conservant le précieux original. Les effets appliqués seront enregistrés dans un fichier séparé, avec l'extension *.[jpx](#).

Dans ce chapitre


[Boutons](#)

[Fonctions de base](#)

[Fonctions avancées](#)


[Édition externe des images](#)

Boutons



Effets actifs :

vous pouvez activer/désactiver tous les effets d'optimisation globaux. Vous pouvez ainsi comparer rapidement la photo originale et la photo traitée.



Effets FX non destructifs :

si vous souhaitez appliquer immédiatement vos optimisations aux photos, veuillez désactiver cette option.



Un clic sur cette commande ouvre le moniteur diaporama pour un affichage en grand format de vos images.



Pour quitter l'affichage de l'optimisation, cliquez soit une deuxième fois sur la commande d'optimisation, soit sur le signe X.




Annuler/Rétablir :

ces boutons vous permettent d'annuler la dernière opération effectuée ou de la rétablir si vous l'avez annulée. Même si vous avez sélectionné une autre photo, MAGIX Digital Photo Maker 2008 se souvient de l'ordre dans lequel les effets ont été appliqués.




Tout réinitialiser :

ce bouton rétablit les valeurs standard de tous les paramètres de l'optimisation.




Fixer les effets :

les effets configurés sont enregistrés dans la photo, c'est à dire que vous ne pouvez plus ensuite les réinitialiser.




Appliquer à tous :

vous permet de transposer tous les paramètres actuels à toutes les images du dossier actuel. Un clic sur le bouton ouvre la fenêtre d'aperçu avec tous les fichiers image du dossier. Vous pouvez choisir d'utiliser les paramètres actuels dans la fenêtre de visualisation pour chaque fichier image.



C'est ici aussi que vous pouvez utiliser les pré-réglages pour l'édition de vos images. Ces paramètres sont fournis avec le programme et sont particulièrement adaptés pour les erreurs typiques ; vous pouvez cependant en créer de nouveaux.

Fonctions de base



Exposition auto

Cette option vous permet de corriger automatiquement l'exposition d'une photo.

Couleurs auto

Cette option applique une correction automatique des couleurs c'est à dire que tous les canaux de couleurs (rouge/vert/bleu) sont amenés à une luminosité optimale. Vous obtenez de meilleurs résultats avec des photos contenant de nombreuses couleurs.

Les photos avec des changements de couleurs prononcés (par exemple, un coucher de soleil) deviennent facilement grises. Dans ce type de cas, utilisez les options « Balance des blancs » ou « Exposition auto ».

Astuce :

ces paramètres peuvent être utilisés en combinaison avec l'option « Fragment d'image ». Nous vous recommandons de sélectionner un fragment de l'image dont la coloration est relativement homogène (par exemple, une partie du ciel). Sélectionnez ensuite l'option « Couleurs auto » et cliquez sur « Définir un fragment d'image ». Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir au statut précédent. Ce processus permet des résultats créatifs étonnants.

Luminosité

Sous la réglette, vous disposez d'une liste déroulante vous permettant de sélectionner les différents réglages à votre disposition pour la luminosité. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul paramètre à la fois.

- **Gamma** : cette option vous permet de définir la luminosité de zones discernables par l'œil humain. Elle vous permet de foncer les zones sombres sans influencer les zones de lumière, et inversement, d'éclaircir les zones de lumière, sans affecter les zones d'ombre.
- **Ombres/Tons moyens/Lumières** : cette option vous permet d'éclaircir ou d'assombrir uniquement les ombres, les tons moyens et les lumières. Si vous souhaitez, par exemple, assombrir les ombres, sans assombrir les autres zones, déplacez la réglette « Ombres » vers la gauche.
- **Linéaire** : il s'agit du paramètre de luminosité « normal ». La photo est entièrement foncée ou éclaircie, sans distinction particulière des zones.

Conseil :

presque toutes les photos peuvent être améliorées via une petite correction gamma. Les valeurs inférieures génèrent des couleurs plus sombres et plus chaudes, les valeurs supérieures éclaircissent les ombres.

Contraste

Les valeurs basses de contraste estompent les photos et suppriment ainsi les contrastes de luminosité

trop forts. Les valeurs élevées renforcent en revanche les différences de luminosité et peuvent même, par une utilisation exagérée, déformer la photo.

Netteté de l'image

Netteté : la réglette vous permet de définir la netteté d'une photo. L'augmentation de la netteté entraîne principalement l'amélioration des bords ou de la structure, tandis que la diminution de la netteté entraîne un effet d'estompement.

Yeux rouges

Cette commande vous permet de supprimer automatiquement les yeux rouges.

Vous pouvez également supprimer les yeux rouges de manière manuelle. Pour ce faire, vous disposez de pinceaux de différentes tailles. Placez le curseur de la souris au milieu d'un œil rouge. Faites ensuite glisser le pinceau dans la taille souhaitée en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Vous pouvez maintenant retoucher les yeux rouges aux emplacements nécessaires. Vous disposez pour cela d'un aperçu. Si l'effet s'avérait trop faible, cliquez à plusieurs reprises sur l'œil pour accentuer l'effet, jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Astuce :

zoomez et dézoomez dans la photo à l'aide de la molette de la souris. L'agrandissement ou la réduction s'effectue toujours à partir de la zone où se trouve le curseur de la souris. Vous pouvez ainsi réaliser des corrections particulièrement précises.

Extrait d'image

Cette option vous permet de sélectionner un fragment de photo à l'aide de la souris (cliquer-glisser).

Pour ensuite utiliser l'extrait défini (à la place de la photo complète), cliquez sur « Définir ». Cliquez sur « Réinitialiser » pour annuler l'extraction et revenir à l'affichage de l'image complète.

Correction de l'horizon


Cet outil vous permet de redresser les images de travers. Tracez simplement une ligne le long de l'horizon penché à l'aide de la souris (glisser-déposer). L'image pivote automatiquement de manière à ce que la ligne d'horizon soit horizontale. La photo est coupée sur les côtés.

Fonctions avancées

Balance des blancs

Les photos de nuages ou de neige, par exemple, contiennent souvent des erreurs de couleur. L'option « Balance des blancs » vous permet de réaliser manuellement une égalisation des blancs. C'est à dire que les zones blanches seront « véritablement » blanches. Après activation de l'option, utilisez votre souris pour sélectionner une zone de la photo qui doit être complètement blanche. Toutes les zones de la photo seront alors automatiquement adaptées à la couleur de la zone de sélection.

Colorer... :



Ouvre la boîte de dialogue de coloration. Avec la palette des couleurs, définissez la teinte générale de la photo, par exemple pour supprimer une ambiance trop bleutée. Cliquez sur « Réinitialiser » pour rétablir les paramètres standard.

Noir/Blanc

Transforme les photos couleurs en photos noir et blanc.

Teinte sépia

Transforme les photos couleurs en photos noir et blanc et ajoute une teinte jaune à la photo pour lui donner un aspect vieilli.

Saturation

La saturation vous permet de modifier l'intensité des couleurs. Lorsque les couleurs d'une image sont extrêmement intenses comparées à celles de la photo originale, vous pouvez corriger la différence grâce à la réglette de saturation.

Température de couleurs

Cette réglette vous permet de corriger les effets des couleurs. Par exemple, quand le bleu d'une image n'a pas l'air aussi bleu qu'il devrait l'être, cela signifie que les proportions des couleurs produisant le bleu ne sont pas correctes. À l'aide de l'outil de température des couleurs, modifiez ces proportions.

Texte dans l'image

Vous pouvez saisir du texte dans le champ prévu à cet effet. En cliquant sur « Texte dans l'image » le texte s'affiche sur la photo, dans le cas contraire, le texte est juste visible comme note dans le module texte.

Options pour les commentaires :

- **Nom de la police, taille, couleur :** ce bouton vous permet d'accéder à la boîte de dialogue de sélection de la police (style des caractères) et de la taille du texte. Le bouton « Couleur » vous permet d'accéder à la boîte de dialogue de sélection des couleurs de la police.
- **Ombres :** cette rubrique vous permet d'activer un ombrage pour le texte et de définir la taille de l'ombre (Offset). « Couleurs » vous permet même de modifier la couleur des ombres.
- **Arrière-plan :** pour rendre le texte plus lisible, il est parfois nécessaire de placer un cadre de couleur derrière le texte. Il est ainsi plus facile à lire.
- **Commentaires :** entrez ou modifiez votre texte dans ce champ.

Édition externe des images

Dans la section « Éditer l'image en externe », vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs tâches. Le bouton « Démarrer Xtreme Photo Designer 6 » charge la photo dans le logiciel de retouche compris dans la livraison Xtreme Photo Designer 6. Celui-ci exécute les travaux.

Moniteur diaporama

Double-cliquez sur une photo dans la fenêtre de visualisation pour ouvrir l'écran vidéo. Vous pouvez présenter votre diaporama en grand format et, le cas échéant, entreprendre des ajustements supplémentaires à l'aide du menu « Édition ».



Dans ce chapitre

[Menus dans le moniteur diaporama](#)

[Raccourcis clavier](#)

[Menu contextuel du diaporama](#)

[Commandes de l'écran diaporama](#)

Menus dans le moniteur diaporama

Fichier

Enregistrer la photo sous... :

la photo est enregistrée sous le nom que vous lui attribuez.

Exporter la photo :

la photo est exportée. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue d'exportation, reportez-vous au chapitre « Exporter : exporter un album photo ».

Raccourci : Ctrl + E

Copier la photo :

la photo affichée est copiée dans le presse-papiers. Vous pouvez ensuite l'utiliser dans tous les programmes permettant l'importation depuis le presse-papiers (à l'aide de la fonction « Coller »).

Fermer l'écran du diaporama :

ferme l'affichage de vos images et retourne vers l'interface principale de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Raccourci : V

Édition

Vous trouverez ici de nombreuses commandes de l'affichage d'optimisation qui vous permettent d'améliorer vos photos.

Remarque :

tous les effets disponibles ne modifient pas la photo d'origine de votre disque dur. Ils sont recalculés à chaque nouvelle ouverture de photo, de telle sorte que ces effets puissent être annulés.

Affichage

Vous disposez de plusieurs modes d'affichage pour le diaporama. Si vous n'êtes pas satisfait avec les dimensions proposées, sélectionnez l'option « personnalisé » ou entrez les dimensions souhaitées.

Options du diaporama :

vous pouvez définir, ici, la durée d'affichage des photos sélectionnées et la durée des transitions.

Raccourcis clavier

[Menu](#)

Fichier

Exporter la photo... Ctrl + E

Fermer le moniteur diaporama V

Menu Édition / [Menu contextuel](#)

Réinitialiser tous les effets Maj + F

Tourne de 90° à droite #

Tourne de 90° à gauche %

Augmenter le contraste P

Réduire le contraste O

Augmenter la luminosité +

Réduire la luminosité ^

Image plus nette Ctrl + H

Image plus floue Ctrl + G

Augmenter la saturation Ctrl + W

Diminuer la saturation Ctrl + Q

Augmenter la température de couleurs Ctrl + +

Diminuer la température de couleurs Ctrl + ^

Teinte sépia Maj + S

Noir et blanc Ctrl+B

Balance des blancs Maj + W

Correction de l'horizon H

Supprimer les yeux rouges R

Menu contextuel du diaporama

Fermer l'écran du diaporama :

ferme l'affichage de vos images et retourne vers l'interface principale de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Raccourci : V

Image précédente/suivante :

alterne entre les images suivantes ou précédentes de votre diaporama ou du dossier ouvert.

Changer de page avec un clic de souris :

lorsque cette fonction est activée (la case est cochée), vous pouvez passer à l'image suivante avec un clic gauche, ou revenir à la précédente avec un clic droit. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, maintenez la touche droite appuyée, puis placez le pointeur sur cette fonction et relâchez la touche de la souris.

Commandes de l'écran diaporama



Rotation :

utilisez cette commande pour tourner vos photos. Il est ainsi possible d'aligner des photos au format portrait.



Touches fléchées :

ces commandes permettent de naviguer dans le dossier sélectionné, vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez aussi les utiliser pendant la lecture d'un diaporama.



Démarrer/Stop :

démarre/arrête la lecture du diaporama.



1:1 :

la photo actuelle s'affiche dans sa taille originale.



Fit :

(ajuster l'image à la taille de la fenêtre) Cette option agrandit l'image jusqu'à ce qu'elle s'intègre dans la fenêtre de visualisation, sans être coupée.



Options d'affichage :

ouvre le menu pour la configuration de la durée d'affichage et la durée des transitions. Vous pouvez également définir ici le type de transition.

Durée d'affichage



La réglette permet de définir la durée d'affichage d'une photo pendant la lecture d'un diaporama, sans que vous ayez besoin d'ouvrir la boîte de dialogue.

Zoom



Ces commandes et la réglette vous permettent de zoomer ou dézoomer. Vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour cette fonction.

Vous pouvez vous déplacer avec la souris dans une image zoomée. Pour cela, bougez la souris en maintenant son bouton gauche enfoncé. Le bouton adjacent permet d'accéder à un petit menu contenant différents niveaux de zoom (1:1, 1:2, etc.).


Mode plein écran

Cliquez sur le bouton « Maximiser » en haut à droite de l'image pour afficher l'image en plein écran.

Déplacez la souris sur les bords inférieurs et supérieurs de l'écran dans le mode plein écran pour afficher de nouveau les boutons.

Vous pouvez parcourir les photos d'un dossier à l'aide des touches fléchées du clavier. En cliquant à nouveau sur le symbole plein écran, vous retournez à l'affichage normal.

MovieShow Maker



Sélection du style :

MovieShow Maker embellit automatiquement vos enregistrements avec des effets et des transitions, des films supplémentaires dans le style que vous aurez défini, soit film muet, vidéos de mariage, clips vidéo, etc. Testez tranquillement toutes les possibilités à votre disposition pour découvrir tous les styles qui vous sont offerts !

Appliquer le style entre les marqueurs de début et de fin :

si cette option est activée, le style ne sera appliqué qu'à la plage qui se trouve entre les marqueurs de début et de fin. Si elle est désactivée, le style est appliqué à tout le matériel.

Audio (accompagnement musical) :

dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner une chanson ou un enregistrement sonore pour accompagner vos images.

Balance :

ce curseur vous permet de régler la balance du volume entre la musique et le son original des fichiers vidéo.

Propriétés du film : le curseur vous permet de définir la durée du film. Les temps d'affichage des scènes et des effets de transitions peuvent également être augmentés ou diminués. Si vous activez l'option

Ajuster la durée à la musique

, la durée du film correspondra exactement à la durée du fichier audio chargé (voir ci-dessus).

Aperçu :

vous voyez dans le moniteur d'aperçu de la boîte de dialogue, la répercussion des paramètres sélectionnés sur votre film.

Générique personnalisé :

vous pouvez entrer un texte personnalisé pour votre générique de début. L'option « Éditer texte » vous permet de le modifier de nouveau ultérieurement.

Fréquence des effets et intensité :

le curseur des effets contrôle les effets automatiques.

Cliquez sur le bouton « **Plus**

» pour définir vous-même les effets à utiliser.

Dans ce chapitre

[Styles supplémentaires](#)

Styles supplémentaires

Au cours de l'étape 1 de la sélection des styles, vous pouvez acquérir des styles supplémentaires via la dernière entrée du menu « Styles supplémentaires ».

Fonctions supplémentaires

Dans ce chapitre

[Créer une image panoramique](#)

[FaceID](#)

[Renommer plusieurs](#)

[Compatibilité multi-utilisateurs](#)

[Importer](#)

[Exporter](#)

[Sauvegarde de données : gravure](#)

[Recherche de fichiers et dossiers](#)

[Xtreme Photo Designer 7](#)


Créer une image panoramique

Cette fonction transforme vos photos en véritable sensation. Redonnez vie à vos souvenirs de vacances et créez en quelques clics seulement des diaporamas étonnants avec reconnaissance automatique de la focale et correction des perspectives et distorsions.

Vous pouvez non seulement créer des panoramas « réalistes », mais également laisser libre cours à votre fantaisie. Vous regardez vos photos sous un nouvel angle et serez parfois même étonné du résultat !

Vous trouverez cette fonction dans le menu « Éditer > Créer une image panorama », et également dans le menu contextuel de la ou des images sélectionnées.

1. Sélectionnez toutes les photos que vous souhaitez ajouter au panorama (max. 6).
2. Ouvrez la boîte de dialogue du panorama.
3. Si nécessaire modifiez l'ordre des images afin de les ajuster correctement.
4. Complétez les informations sous « Nom du fichier et répertoire cible du panorama ».
5. Cliquez sur « Créer » pour lancer la fonction automatique.



Le panorama complet en deux images :



Astuce :

vous pouvez également créer des panorama au format portrait. Placez les photos que vous souhaitez utiliser de côté. Créez un « panorama » puis placez le résultat en mode portrait. Vous pouvez réaliser des montages photos à votre gré.



FaceID


FaceID, outil développé par l'institut Fraunhofer, vous permet de procéder à une autre sorte de catalogage des images. FaceID reconnaît les visages sur les photos et apprend à assigner progressivement un visage récurrent à une certaine personne au moyen de caractéristiques typiques. Au début, vous devez aider FaceID dans le processus de reconnaissance. Plus tard, FaceID sera capable de reconnaître seul les visages. Laissez-vous surprendre !

La boîte de dialogue de reconnaissance des visages s'ouvre alors :

- sous l'option de menu « **Éditer** » ou
- par simple clic sur une image > « Rechercher les photos similaires » > « Identifier les visages sur les photos ».

Remarque :

pour réaliser cette recherche, vous devez vous trouver dans un album photo ou un dossier photo et sélectionner une des images.



Pour ce faire, procédez comme suit :

Étape 1 :

sur vos photos, FaceID définit des zones d'images qui seront reconnues comme visages. Si en effet il s'agit pour vous d'un visage pertinent, attribuez alors un nom à cette sélection. Toutes les personnes s'affichent à droite dans la fenêtre.

- **Supprimer des zones mal reconnues** : si FaceID reconnaît comme visage une zones irrecevable en tant que tel, sélectionnez « Ignorer ».
- **Définir une nouvelle personne** : cliquez sur la commande « Nouvelle personne ». Une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir entre autres le nom de la nouvelle personne et un symbole, qui apparaîtront toujours dans la liste des personnes créées, s'ouvre alors. Cliquez sur « OK » pour confirmer la création de cette personne dans la liste.

Les commandes « Image précédente » et « Image suivante » vous permettent de vous déplacer dans le dossier.

- **Trouver des visages manuellement** : FaceID ne fixe aucune zone, bien que la photo comprenne un visage ; vous devez sélectionner vous-même le visage en question. Pour cela, réalisez à la souris un cadre autour du visage et attribuez-lui un nom.

Étape 2 :

si vous avez déjà créé quelques personnes, FaceID vous proposera pour chaque visage supplémentaire une personne déjà existante pouvant être attribuée à ce visage via « Attribuer un nom ». Ne vous étonnez pas si au début FaceID se trompe, le processus d'apprentissage est un peu long pour ce tout nouveau logiciel. Vous aurez sans doute à effectuer de nombreuses corrections et à attribuer de nouveau en un clic

le bon nom à la bonne personne dans la liste à droite.

Étape 3 :

l'identification est achevée lorsque vous avez parcouru tout un dossier de cette manière et que vous avez reconnu tous les visages et identifié toutes les personnes systématiquement.

Retrouver les images attribuées :


dans la section Catégories, la compilation des « personnes » augmente continuellement. Un clic sur un de ces noms ouvre toutes les images qui présentent cette personne et auxquelles la personne aura été attribuée.

Renommer plusieurs

La fonction « Renommer plusieurs » offre une possibilité unique de répertorier et sauvegarder vos fichiers. Vous pouvez ainsi renommer en une seule fois plusieurs fichiers ou dossiers.

Remarque :


pour sélectionner plusieurs fichiers/dossiers simultanément, maintenez la touche Maj de votre clavier enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier fichier/dossier que vous souhaitez renommer. Ces fichiers apparaissent alors grisés, donc sélectionnés. Pour sélectionner plusieurs fichiers qui ne se suivent pas, cliquez sur chacun des fichiers à renommer en maintenant la touche Ctrl enfoncée.



Presets (préréglages)

Un clic sur le bouton « Preset » permet de charger des masques prédéfinis pour la création de nouveaux noms de fichier. Vous pouvez également sauvegarder des masques pour les renommer ultérieurement, en sélectionnant **Ajouter le masque à la liste des presets**.

Pensez à donner un nom significatif à votre masque. Ces masques apparaissent alors dans la partie inférieure de la liste des presets.



Vous pouvez accéder aux masques hors de cette boîte de dialogue. Si vous voulez convertir des CD audio et les transférer sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les masques afin que les données soient aussi enregistrées avec les noms corrects.

Créer un nouveau dossier

Si vous insérez un backslash \ (raccourci : **Alt Gr + 8**)

) dans le masque, les sous-répertoires correspondants, que vous avez entrés comme variables, seront créés. Par exemple, le masque « [A]\[B]\[C]-[T] » crée le répertoire correspondant pour « Artiste » et le répertoire additionnel pour « Album », dans lequel tous les fichiers renommés correspondants sont déplacés.

Autres possibilités d'édition des variables

Entrer uniquement certaines positions d'une variable :

vous pouvez, par exemple, indiquer à la variable B (dossier photo) que seules les trois premières lettres de l'album doivent être utilisées. Vous devez alors inscrire dans le masque de la variable : [B3].

Écrire en minuscule ou majuscule le contenu de la variable :

pour pouvoir écrire les variables uniquement en minuscules, ou uniquement en majuscules, ajoutez encore une fois la variable à la suite de la même variable, en majuscule ou en minuscule selon le format que vous souhaitez utiliser. Par exemple : [TT] et le titre complet sera écrit en majuscules.

Séparateur dans les variables hms et YMD :

un séparateur après une variable hms ou YMD entraîne la séparation des données temporelles saisies par un tiret. Vous pouvez bien entendu définir d'autres types de signes séparateurs (espace, tiret bas, etc.). Vous pouvez également déplacer les séquences des deux variables.


Compatibilité multi-utilisateurs

La compatibilité multi-utilisateurs permet d'enregistrer séparément des paramètres du programme pour chaque utilisateur Windows. Les fichiers et dossiers de la base de données seront bloqués et donc inaccessibles aux autres utilisateurs. Ce blocage vaut pour tous les affichages de la base de données dans tous les programmes MAGIX, ce qui signifie que des ajustements ultérieurs ne seront pas nécessaires.

Attention !


Cette fonction ne représente en aucun cas une fonction de sauvegarde. Les fichiers bloqués ne sont pas protégés contre les accès étrangers. Ils peuvent être retrouvés et utilisés par les autres utilisateurs dans le système de fichiers, si les droits Windows pour le fichier le permettent.

Pour activer la fonction de compatibilité multi-utilisateurs, cliquez sur Options (touche Y) ou passez par le menu « Fichier > Options > Généralités ».



Importer


MAGIX Digital Photo Maker 2008 dispose d'une boîte de dialogue pratique pour transférer vos données sur l'ordinateur.



Lorsque vous connectez un périphérique à votre ordinateur, ce dernier le reconnaît et vous demande si vous souhaitez ouvrir la boîte de dialogue d'importation, car des données à importer peuvent se trouver sur le périphérique.



Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton « Importer ».



Ce bouton vous permet d'alterner entre le mode débutant et le mode avancé (Nr. 1 dans les graphiques).

Dans ce chapitre

[Fonctions supplémentaires lors de l'importation](#)

Fonctions supplémentaires lors de l'importation

Si vous cliquez sur Avancé, vous disposez également des fonctions suivantes :

Commandes de l'affichage (Nr. 3 du graphique)



Pour supprimer des fichiers se trouvant sur le périphérique connecté, veuillez les sélectionner et cliquez sur Supprimer.



Déterminez l'ordre dans lequel les fichiers seront affichés : nom, type, date de création, etc.



Choisissez les fichiers qui seront affichés. Vous pouvez ainsi retrouver facilement les fichiers d'une date précise dans l'affichage liste.

Fonctions supplémentaires d'enregistrement et d'importation (Nr. 2 dans le graphique)

Nouveau nom :

si vous souhaitez enregistrer vos fichiers dans un sous-dossier lors de l'importation, vous pouvez entrer le nom de ce dossier ici.

Nom de fichier :

déterminez ici comment les fichiers importés seront nommés. Si vous n'opérez pas de changement, les fichiers conserveront le même nom que celui sur le périphérique connecté.

Ajouter à l'album photo :

vous pouvez attribuer les fichiers importés à des albums photo existants. Veuillez entrer ici le nom de l'album correspondant le cas échéant. Cette méthode vous permet ainsi de gagner du temps.

Paramètres d'importation

Supprimer les photos importées depuis l'appareil photo :

tous les fichiers importés sur MAGIX Digital Photo Maker 2008 seront supprimés simultanément sur le périphérique connecté. N'oubliez pas que les fichiers ne peuvent pas être rétablis sur le périphérique.

Convertir les photos lors de l'importation :

vous pouvez éditer toutes les photos que vous importez.

Propriétés de l'image :

cette commande ouvre une petite boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez attribuer un auteur et une catégorie aux images (vous pouvez également créer de nouvelles catégories). Vous pouvez en outre déterminer si la date de création EXIF doit être ignorée ou si les photos doivent conserver la date de création d'origine. Si vous ignorez cette date, la date de l'importation sera définie comme date de création.

Exporter

Dans la boîte de dialogue d'exportation, vous avez le choix entre 4 zones : photos, vidéos, créativité et transmission.

Une fois que vous avez ajusté le processus d'exportation à une des sections, MAGIX Digital Photo Maker 2008 sauvegarde cette configuration et la charge automatiquement la prochaine fois que vous initiez le processus d'exportation dans cette section. Vous pouvez entreprendre des ajustements à tout moment. Cette fonction d'enregistrement doit vous faciliter le travail si vous utilisez fréquemment les mêmes formats vidéo avec la même configuration.

Dans ce chapitre

[Exportation des fichiers un par un](#)

[Fonctions supplémentaires lors de l'exportation](#)

[Créer des diaporamas et vidéos à partir d'un fichier](#)

[Création et installation d'un économiseur d'écran](#)

[Création et installation d'un fond d'écran](#)

[Création d'un fond d'écran calendrier](#)

[Création d'un programme exécutable \(.exe\)](#)

[Exporter vers un périphérique mobile...](#)

[Envoi de photos par e-mail](#)

[Envoi de photos dans un fichier ZIP](#)

[Envoyer des photos par e-mail au format ZIP](#)

[Formats vidéo](#)

Exportation des fichiers un par un

Cette option permet d'exporter les images de différentes manières sous forme de fichiers.

Dossier cible :

indiquez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos photos.

Modification du nom de fichier :

conservez le nom d'origine ou renommez votre fichier ici. Dans le cas d'un album photo, toutes les photos portent le même nom et sont numérotées.

Options d'exportation

Copie des originaux :

cette option copie les photos dans le dossier indiqué – sans traitement.

Fonctions supplémentaires lors de l'exportation

Paramètres avancés

Ajuster la taille :

cette option convertit les photos dans le format cible indiqué sous « Possibilités d'exportation ».

Réduire/agrandir toutes les photos à la taille cible :

cette option permet de régler les photos à la taille indiquée dans « Taille cible ».

Réduire uniquement les grandes images à la taille cible :

cette option permet de réduire les images dont la taille est plus grande que celle définie sous « Taille cible », les petites images restent inchangées. Ainsi, les artefacts liés aux agrandissements des petites images sont évités.

Format cible

Vous pouvez sélectionner un format pour la conversion. « Autres options » vous permet d'accéder aux réglages avancés de chacun des formats.

Autres options - Qualité :

définissez, ici, la taille des images exportées.

Effets

Aucun effet image :

cette option permet de ne pas tenir compte des réglages du module d'optimisation.

Copier le fichier de description des effets :

tous les paramètres d'effets du module d'optimisation sont enregistrés dans un fichier séparé avec l'extension *.jpg. La présente option permet de copier ce fichier également dans le dossier cible.

Effets dans le fichier cible :

si ce paramètre est activé, les effets du module d'optimisation sont pris en compte dans les fichiers. Avec « Luminosité master », le réglage global de la luminosité est aussi pris en compte. Avec « Écrire un commentaire dans l'image », le sous-titre est pris en compte.

Créer des diaporamas et vidéos à partir d'un fichier

Création d'une vidéo à partir du fichier

Après sélection du format vidéo souhaité, la boîte de dialogue d'exportation correspondante dans laquelle vous pouvez définir les paramètres pour votre vidéo s'ouvre.

Préréglages :

pour chaque format vidéo, il existe des préréglages standard que vous pouvez personnaliser.

Paramètres d'exportation :

les détails de la vidéo - résolution, fréquence image, proportions et médias contenus (vidéo ou audio ou les deux) s'affichent ici.

Fichier :

vous pouvez définir ici l'emplacement et le nom pour l'enregistrement de la vidéo. Si vous cliquez sur l'icône du dossier, une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer le nom du répertoire d'enregistrement et définir le nom du fichier, s'ouvre.

Une fois que vous avez défini tous les paramètres, cliquez sur « OK » : le processus d'exportation démarre alors.

Créer des diaporamas à partir d'un fichier

Si vous voulez créer un diaporama à partir de fichiers et que vous avez sélectionné le type de vidéo ([format vidéo](#)) que vous souhaitez créer, [MovieShow Maker](#) s'ouvre. Vous pouvez alors définir tous les paramètres nécessaires pour convertir vos images en un diaporama professionnel.

Création et installation d'un économiseur d'écran

Votre diaporama vous plaît ? Vous pouvez désormais l'installer comme économiseur d'écran. Pour ce faire, cliquez dans la barre des symboles sur « Exportation » et sélectionnez l'entrée « Exporter et installer comme économiseur d'écran » et voilà ! Le matériel audio du diaporama ne sera cependant pas pris en compte lors de ce processus d'exportation.

Pour créer un économiseur d'écran, vous devez adapter les images au format de l'écran. La boîte de dialogue suivante s'ouvre :



La taille standard est 800x600 avec un rapport hauteur/largeur de 4/3. Vous pouvez toutefois modifier ces dimensions.

Cliquez sur « OK » pour démarrer le processus d'exportation. Après activation de l'économiseur d'écran, ce dernier est automatiquement installé sur votre système.

Création et installation d'un fond d'écran

Cette option permet d'exporter les images en tant que fond d'écran. Très pratique lorsque vous ne parvenez pas à vous décider pour une seule photo.

Le matériel audio du diaporama ne sera pas pris en compte. Le fond d'écran est ensuite installé dans le système, puis lu en boucle.

Généralement, les images doivent être adaptées pour l'exportation : la taille standard est 800x600, avec un rapport hauteur/largeur de 4/3. Vous pouvez toutefois modifier ces dimensions. Cliquez sur « OK » pour démarrer le processus d'exportation.

Une fois créé, votre fond d'écran est automatiquement installé sur votre système, si vous cochez la fonction « Installer sur l'ordinateur » dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Sous « Effets », vous pouvez déterminer si vous devez appliquer des effets et si vous devez utiliser une transition unique ou des transitions aléatoires avec effets.

Création d'un fond d'écran calendrier

Cette option permet d'exporter les images en tant que fond d'écran. Très pratique lorsque vous ne parvenez pas à vous décider pour une seule photo.

Le matériel audio du diaporama ne sera pas pris en compte. Le fond d'écran est ensuite installé dans le système, puis lu en boucle.

Généralement, les images doivent être adaptées pour l'exportation : la taille standard est 800x600, avec un rapport hauteur/largeur de 4/3. Vous pouvez toutefois modifier ces dimensions. Cliquez sur « OK » pour démarrer le processus d'exportation.

Une fois créé, votre fond d'écran est automatiquement installé sur votre système, si vous cochez la fonction « Installer sur l'ordinateur » dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Avec les versions de Windows inférieures à XP, désactivez le fond d'écran en désactivant la fonction « Active Desktop » sous Panneau de configuration > Affichage > Web.

Pour Windows XP, procédez comme suit : Panneau de configuration > Affichage > Desktop.

Sélectionnez simplement un nouveau fond d'écran sous « Fond d'écran ».

Création d'un programme exécutable (.exe)

Cette option permet d'exporter le diaporama en tant que fichier .EXE qui peut être lancé et lu par simple double-clic, indépendamment des autres logiciels installés.

De cette manière, vous êtes sûr que le fichier EXE avec vos photos peut être démarré et lu quel que soit le format vidéo et le codec requis.

Création d'un fond d'écran calendrier

Cette option permet d'exporter les images en tant que fond d'écran. Très pratique lorsque vous ne parvenez pas à vous décider pour une seule photo.

Le matériel audio du diaporama ne sera pas pris en compte. Le fond d'écran est ensuite installé dans le système, puis lu en boucle.

Généralement, les images doivent être adaptées pour l'exportation : la taille standard est 800x600, avec un rapport hauteur/largeur de 4/3. Vous pouvez toutefois modifier ces dimensions. Cliquez sur « OK » pour démarrer le processus d'exportation.

Une fois créé, votre fond d'écran est automatiquement installé sur votre système, si vous cochez la fonction « Installer sur l'ordinateur » dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Avec les versions de Windows inférieures à XP, désactivez le fond d'écran en désactivant la fonction « Active Desktop » sous Panneau de configuration > Affichage > Web.

Pour Windows XP, procédez comme suit : Panneau de configuration > Affichage > Desktop. Sélectionnez simplement un nouveau fond d'écran sous « Fond d'écran ».

Création d'un programme exécutable (.exe)

Cette option permet d'exporter le diaporama en tant que fichier .EXE qui peut être lancé et lu par simple double-clic, indépendamment des autres logiciels installés.

De cette manière, vous êtes sûr que le fichier EXE avec vos photos peut être démarré et lu quel que soit le format vidéo et le codec requis.

Création d'un programme exécutable (.exe)

Cette option permet d'exporter le diaporama en tant que fichier .EXE qui peut être lancé et lu par simple double-clic, indépendamment des autres logiciels installés.

De cette manière, vous être sûr que le fichier EXE avec vos photos peut être démarré et lu quel que soit le format vidéo et le codec requis.

Exporter vers un périphérique mobile...

Les photos sélectionnées ou le contenu de l'album photo peuvent être exportés sur un périphérique mobile grâce à cette fonction.

La boîte de dialogue pour l'exportation sur périphérique amovible s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner votre appareil photo, votre support de données amovible ou votre appareil infrarouge ou Bluetooth. Vous pouvez également saisir un chemin direct pour l'enregistrement sur le périphérique de votre choix, si ledit périphérique le permet.

Envoi de photos par e-mail

Cette option permet de joindre le diaporama ou des images individuelles comme pièces jointes à un e-mail ouvert.

Il ne vous reste plus maintenant qu'à saisir l'adresse et l'objet et à transmettre l'e-mail.



Envoi de photos dans un fichier ZIP

Les photos en haute résolution sont logiquement lourdes. Pour économiser de l'espace mémoire, ou pour réduire le processus d'envoi de gros fichiers photo, nous vous recommandons de compresser les photos. Pour ce faire, créez un fichier Zip à partir d'une ou plusieurs photos. Le fichier Zip correspondant sera moins grand que l'original.

Lorsque vous décompressez le Zip, les photos sont de nouveau disponibles en taille originale.

Envoi de photos par e-mail

Cette option permet de joindre le diaporama ou des images individuelles comme pièces jointes à un e-mail ouvert.

Il ne vous reste plus maintenant qu'à saisir l'adresse et l'objet et à transmettre l'e-mail.



Envoi de photos dans un fichier ZIP

Les photos en haute résolution sont logiquement lourdes. Pour économiser de l'espace mémoire, ou pour réduire le processus d'envoi de gros fichiers photo, nous vous recommandons de compresser les photos. Pour ce faire, créez un fichier Zip à partir d'une ou plusieurs photos. Le fichier Zip correspondant sera moins grand que l'original.

Lorsque vous décompressez le Zip, les photos sont de nouveau disponibles en taille originale.

Envoi de photos dans un fichier ZIP

Les photos en haute résolution sont logiquement lourdes. Pour économiser de l'espace mémoire, ou pour réduire le processus d'envoi de gros fichiers photo, nous vous recommandons de compresser les photos. Pour ce faire, créez un fichier Zip à partir d'une ou plusieurs photos. Le fichier Zip correspondant sera moins grand que l'original.

Lorsque vous décompressez le Zip, les photos sont de nouveau disponibles en taille originale.

Envoyer des photos par e-mail au format ZIP

Pour réduire le processus d'envoi de gros fichiers photo, nous vous recommandons de compresser les photos. Pour ce faire, créez un fichier Zip à partir d'une ou plusieurs photos. Le fichier Zip correspondant sera moins grand que l'original et la durée de l'envoi est plus courte. Lorsque vous décompressez le Zip, les photos sont de nouveau disponibles en taille originale.

Utilisez cette fonction si vous souhaitez envoyer ensuite le fichier ZIP par e-mail. Vous pouvez procéder étape par étape depuis MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Formats vidéo

Si vous voulez créer des vidéos à partir de vos images, vous avez le choix entre différents formats vidéo :



Windows Media Video :

ce type de vidéo peut être uniquement visualisé au moyen de Windows Media Player. Ce format est particulièrement recommandé pour les vidéos Internet, car il permet un taux de compression relativement élevé.

MAGIX Video :

il s'agit d'un format interne à MAGIX pouvant être reproduit par tous les produits vidéo de MAGIX.

AVI :

abréviation de « Audio Video Interleave ». L'avantage de ce format est qu'il est très largement diffusé et pris en charge par de nombreux programmes. L'inconvénient consiste en l'incompatibilité du format AVI avec tout ordinateur ne disposant pas du codec correspondant (ex. : DivX, XVID, Indeo, etc.).

Real Video :

il s'agit du format vidéo de RealMedia. Il est utilisé avant tout pour des applications Internet de streaming. La qualité des fichiers RealVideo est en général bonne avec des compressions élevées, mais il existe un risque de perte de qualité.

Quicktime Video :

format vidéo et audio d'Apple développé pour Macintosh, qui s'est entre temps propagé sur Windows. Quicktime prend en charge de nombreuses technologies de compression qui rendent possibles l'optimisation de l'audio et de la vidéo et même de graphiques pour des applications vidéo, multimédias ou pour Internet.

Sauvegarde de données : gravure



CD/DVD :

cliquez ici si vous souhaitez créer des copies de sauvegarde de vos photos. Vous pouvez spécifier si vous souhaitez créer un CD ou un DVD dans le programme de gravure MAGIX Goya burnR.

Diaporama : sélectionnez ce processus si vous souhaitez graver des photos pour sauvegarde mais si vous voulez également que ces photos soient reproduites *automatiquement* lorsque vous insérez le CD ou DVD dans un lecteur. Condition requise : disposer d'un lecteur de CD/DVD avec démarrage automatique.

WMV HD :

pour la reproduction de vos films en qualité optimale sur le PC, sélectionnez WMV HD. Vous devez disposer d'un lecteur Microsoft Media Player 9 (ou version supérieure).

Disque JPEG :

ce processus de gravure crée un disque JPEG dont la lecture de très bonne qualité démarre automatiquement sur votre TV par le biais du lecteur DVD. Condition requise : posséder un lecteur DVD compatible avec les disques JPEG.


Remarque : pour des conseils détaillés sur le processus de gravure, référez-vous à la rubrique [Aide du programme MAGIX Goya burnR](#). Pour y accéder, appuyez simplement sur la touche F1 de votre clavier.

Dans ce chapitre

[Gravure de données](#)

Gravure de données

Le processus de gravure de CD ou DVD de données simples ouvre la boîte de dialogue suivante.




Vous pouvez ici ajouter aux fichiers déjà sélectionnés des fichiers supplémentaires.

Dans la partie gauche de la boîte de dialogue de gravure, vous pouvez naviguer parmi les dossiers de votre ordinateur ; dans la partie droite, vous pouvez voir les fichiers de l'actuelle compilation de fichiers à graver.

Si vous souhaitez supprimer des données que vous ne voulez finalement plus graver, sélectionnez-les et appuyez sur la touche « Suppr » de votre clavier.

Une fois la compilation de données à graver complétée, cliquez sur « Suivant ».




Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir la rapidité avec laquelle votre média doit être gravé et les options de gravure.

Lors de la sélection de la vitesse de gravure, notez que les lecteurs les plus anciens rencontrent souvent des problèmes avec les vitesses de gravure élevées, entraînant l'illisibilité des médias.

Cliquez finalement sur « Graver » pour démarrer le processus de gravure.

Recherche de fichiers et dossiers



Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue de recherche de fichiers et dossiers. Vous disposez de quatre possibilités pour limiter votre recherche.

In diesem Abschnitt

[Recherche de photos similaires](#)

[Rechercher dans la Bibliothèque](#)

[Recherche sur le disque dur](#)

[Rechercher le contenu EXIF](#)

Recherche de photos similaires

Sélectionnez la photo qui servira de modèle de recherche, en effectuant un clic droit sur la photo, puis ouvrez la boîte de dialogue de recherche de photos similaires. Dans le menu contextuel, sélectionnez ensuite l'entrée « Rechercher des photos similaires ».

Recherche de doublons :

cette fonction permet de retrouver le dossier où sont classées les copies de vos photos.

Recherche de fichiers similaires :

cette fonction permet de retrouver des photos présentant des motifs similaires.

Recherche dans la base de données :

vous pouvez définir ici les dossiers dans lesquels la recherche doit être effectuée ou la période de création des photos. Cette méthode permet d'affiner la recherche et ainsi de gagner du temps.

Résultats

Nombre de résultats max. :

définissez le nombre de résultats pouvant être visualisés par page.

Liste des résultats :

les photos trouvées sont répertoriées dans la fenêtre de visualisation.

Ajouter les résultats à l'album photo :

les photos trouvées sont ajoutées à la fin de l'album photo actuel.

Rechercher dans la Bibliothèque

Plutôt que de cliquer sur les dossiers des affichages de la Bibliothèque, vous pouvez effectuer votre recherche dans la Bibliothèque complète, selon des critères spécifiques.

Recherche rapide :

dans la boîte de dialogue « Rechercher dans la base de données », entrez un terme pour la recherche rapide (par exemple, le nom d'un artiste). Cliquez sur « OK » pour lancer la recherche par mot-clé et lister tous les résultats.

Recherche avancée :

cette option vous permet d'affiner la recherche. Les catégories parcourues pour la recherche (album, année de publication, genre, artiste, etc.) sont répertoriées à gauche.

Il est possible d'effectuer une recherche selon trois critères maximum, en les reliant par « et » ou « ou ».

- « Et » signifie que seuls les fichiers remplissant tous les critères sont répertoriés.
- « Ou » signifie que tous les fichiers remplissant au moins un des critères sont répertoriés.
- Vous pouvez en outre définir des « Conditions » ainsi que des « éléments de comparaison ».

Résultats

Nombre de résultats max. :

définissez le nombre de résultats pouvant être visualisés par page.

Liste des résultats :

les photos trouvées sont répertoriées dans la fenêtre de visualisation.

Ajouter les résultats à l'album photo :

les photos trouvées sont ajoutées à la fin de l'album photo actuel.

Remarque :

l'album photo actuel peut également être un album vide.

Rechercher les premiers résultats dans la fenêtre de visualisation (touche F3 pour les suivants) :

vous pouvez visualiser les résultats dans l'Explorateur en appuyant sur la touche F3.

Recherche sur le disque dur

Si un fichier média ne se trouve plus dans votre base de données, vous pouvez utiliser le deuxième onglet de la boîte de dialogue de recherche afin de rechercher le fichier sur votre disque dur. Utilisez comme critères la taille ou la date de création du fichier.

Recherche :

saisissez ici le terme ou l'extension de fichier (ex. : *.jpg) que vous recherchez.

Recherche dans :

définissez la portée de la recherche. Si un dossier particulier du disque dur doit être parcouru, cliquez ici sur le symbole dossier et cliquez ensuite sur le dossier cible. Si le dossier dans lequel une recherche doit être réalisée contient également un dossier qui doit être parcouru, activez « Inclure sous-dossier ».

Date :

vous pouvez rechercher des fichiers par date, c'est-à-dire « dans les derniers jours/dernières semaines » ou au cours d'une certaine période. En outre, vous pouvez préciser le type d'action effectuée avec ces fichiers : « création », « modification » ou simple « ouverture » ?

Taille du fichier - « plus grand que », « plus petit que » :

ces deux options de restriction vous permettent d'entrer une taille maximale et minimale pour la recherche.

Résultats

Nombre de résultats max. :

définissez le nombre de résultats pouvant être visualisés par page.

Liste des résultats :

les photos trouvées sont répertoriées dans la fenêtre de visualisation.

Ajouter les résultats à l'album photo :

les photos trouvées sont ajoutées à la fin de l'album photo actuel.

Rechercher le contenu EXIF

Le format EXIF comprend, en plus des informations sur l'image, des données spéciales sur l'appareil photo comme par exemple la date et l'heure du cliché, la focale, etc. Ces informations sont enregistrées dans des tags, appelés champs.

Rechercher :

entrez ici le mot clé de votre recherche et définissez les champs de recherche.

Chercher dans :

vous pouvez ici limiter votre recherche à certains dossiers.

Résultats

Nombre de résultats max. :

définissez le nombre de résultats pouvant être visualisés par page.

Liste des résultats :


les photos trouvées sont répertoriées dans la fenêtre de visualisation.

Ajouter les résultats à l'album photo :

les photos trouvées sont ajoutées à la fin de l'album photo actuel.

Xtreme Photo Designer 7

Dans la zone « MAGIX Xtreme Photo Designer », vous pouvez choisir entre diverses tâches. Xtreme Photo Designer 7 charge la photo dans le logiciel de retouche fourni avec votre programme et exécute les tâches d'optimisation.



Le logiciel d'édition d'images de MAGIX dispose d'un navigateur d'effets très complet ainsi que d'une grande quantité de filtres. Utilisez-les pour créer une déformation des motifs de votre image ou pour modifier le style de votre photo en lui donnant l'aspect d'une peinture ou d'une sérigraphie.

Xtreme Photo Designer 7 permet également d'optimiser rapidement vos photos : il propose des outils pour supprimer les yeux rouges, pour corriger les erreurs d'image et la netteté, ainsi que pour optimiser les couleurs. Exemple d'application classique : les vieilles photos que vous numérisez pour les restaurer. L'outil lasso et la fonction de clonage sont également très utiles pour retoucher les petits détails gênants sur les images.

Rogner et ajouter des objets

Dans Xtreme Photo Designer 7, vous pouvez éditer vos photos en quelques étapes seulement, en ajoutant les objets d'une image dans une autre image, par exemple. Plus rien ne vous empêche d'ajouter des palmiers dans votre salon !

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez tout d'abord l'image dans laquelle vous souhaitez copier une zone à transférer ultérieurement dans une autre image.
2. À l'aide du « masque rectangle », sélectionnez la zone de l'image que vous souhaitez transférer.
3. Une fois la zone sélectionnée, réalisez un clic droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel. Dans ce dernier, sélectionnez « Copier ».
4. Ouvrez maintenant l'image dans laquelle vous souhaitez ajouter la zone sélectionnée.
5. Sélectionnez dans le menu Édition « Coller » > « Comme objet ». La zone est désormais disponible comme objet dans l'image et peut être déplacée et éditée comme bon vous semble.

Vous pouvez également ajouter comme objet la zone d'une image dans la même image, afin par exemple de repositionner un objet à un autre emplacement de l'image. Vous voyez alors cette zone à droite de l'image et pouvez l'éditer librement quand elle est activée.

Rogner et ajouter des objets

Dans Xtreme Photo Designer 7, vous pouvez éditer vos photos en quelques étapes seulement, en ajoutant les objets d'une image dans une autre image, par exemple. Plus rien ne vous empêche d'ajouter des palmiers dans votre salon !

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez tout d'abord l'image dans laquelle vous souhaitez copier une zone à transférer ultérieurement dans une autre image.
2. À l'aide du « masque rectangle », sélectionnez la zone de l'image que vous souhaitez transférer.
3. Une fois la zone sélectionnée, réalisez un clic droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel. Dans ce dernier, sélectionnez « Copier ».
4. Ouvrez maintenant l'image dans laquelle vous souhaitez ajouter la zone sélectionnée.
5. Sélectionnez dans le menu Édition « Coller » > « Comme objet ». La zone est désormais disponible comme objet dans l'image et peut être déplacée et éditée comme bon vous semble.

Vous pouvez également ajouter comme objet la zone d'une image dans la même image, afin par exemple de repositionner un objet à un autre emplacement de l'image. Vous voyez alors cette zone à droite de l'image et pouvez l'éditer librement quand elle est activée.

Menu

Dans ce chapitre, découvrez la barre des menus de MAGIX Digital Photo Maker 2008 et les fonctions correspondantes.

Dans ce chapitre

[Menu Fichier](#)

[Menu Édition](#)

[Menu Base de données](#)

[Menu Sécurité](#)

[Menu Fenêtre](#)

[Menu @Services](#)

[Menu Tâches](#)

[Menu Aide](#)

Menu Fichier

Dans ce chapitre

[Nouvel album photo](#)

[Ouvrir un album photo](#)

[Enregistrer l'album photo](#)

[Enregistrer l'album photo sous...](#)

[Nouveau répertoire](#)

[Numériser](#)

[Exportation de l'album photo](#)

[Gravure de CD/DVD](#)

[Graveur CD](#)

[Restaurer la base de données FaceID](#)

[Sauvegarder la base de données FaceID](#)

[Xtreme Photo Designer 7](#)

[Print Studio](#)

[Options](#)

[Mode avancé](#)

[Changer format](#)

[Quitter](#)

Nouvel album photo

Cette option permet de créer un nouvel album photo. Faites glisser les fichiers depuis la fenêtre de visualisation à droite, vers l'album photo à gauche, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Raccourci : Ctrl + N

Ouvrir un album photo

Cette option permet de charger un album photo déjà enregistré.
Raccourci : Ctrl + O

Enregistrer l'album photo

Cette option permet d'enregistrer un album photo.
Raccourci : Ctrl + S

Enregistrer l'album photo sous...

Cette option permet d'enregistrer un album photo existant sous un nouveau nom et/ou dans un autre dossier.

Nouveau répertoire

Dans le dossier actuel, un nouveau sous-dossier est créé. Attribuez-lui un nom significatif.

Ouvrir un album photo

Cette option permet de charger un album photo déjà enregistré.

Raccourci : Ctrl + O

Enregistrer l'album photo

Cette option permet d'enregistrer un album photo.

Raccourci : Ctrl + S

Enregistrer l'album photo sous...

Cette option permet d'enregistrer un album photo existant sous un nouveau nom et/ou dans un autre dossier.

Nouveau répertoire

Dans le dossier actuel, un nouveau sous-dossier est créé. Attribuez-lui un nom significatif.

Enregistrer l'album photo

Cette option permet d'enregistrer un album photo.

Raccourci : Ctrl + S

Enregistrer l'album photo sous...

Cette option permet d'enregistrer un album photo existant sous un nouveau nom et/ou dans un autre dossier.

Nouveau répertoire

Dans le dossier actuel, un nouveau sous-dossier est créé. Attribuez-lui un nom significatif.

Enregistrer l'album photo sous...

Cette option permet d'enregistrer un album photo existant sous un nouveau nom et/ou dans un autre dossier.

Nouveau répertoire

Dans le dossier actuel, un nouveau sous-dossier est créé. Attribuez-lui un nom significatif.

Nouveau répertoire

Dans le dossier actuel, un nouveau sous-dossier est créé. Attribuez-lui un nom significatif.

Numériser

Numériser...

Ouvre la fenêtre du scanner du logiciel de numérisation. Définissez la résolution et la profondeur des couleurs.

Lorsque la numérisation est achevée, le logiciel Twain se ferme automatiquement et MAGIX Digital Photo Maker 2008 contient alors le fichier image nouvellement créé. Il arrive que la fenêtre Twain reste ouverte. Vous pouvez alors numériser plusieurs images, les unes à la suite des autres.

Sélection de la source

L'interface Twain relie MAGIX Digital Photo Maker 2008 à quasiment tous les scanners ou appareils photo numériques actuels. Si vous utilisez l'interface Twain pour la première fois, procédez comme suit :

1. Installez le logiciel Twain du périphérique ;
2. Redémarrez l'ordinateur ;
3. Démarrez MAGIX Digital Photo Maker 2008 ;
4. Cliquez sur « Fichier > Scanner/Appareil photo Twain > Sélectionner la source », si le scanner utilise un logiciel 32-bits ;
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le périphérique avec lequel vous souhaitez travailler.
L'exécution de cette étape n'est plus nécessaire, tant que vous utilisez le même périphérique.

Numériser...

Ouvre la fenêtre du scanner du logiciel de numérisation. Définissez la résolution et la profondeur des couleurs.

Lorsque la numérisation est achevée, le logiciel Twain se ferme automatiquement et MAGIX Digital Photo Maker 2008 contient alors le fichier image nouvellement créé. Il arrive que la fenêtre Twain reste ouverte. Vous pouvez alors numériser plusieurs images, les unes à la suite des autres.

Sélection de la source

L'interface Twain relie MAGIX Digital Photo Maker 2008 à quasiment tous les scanners ou appareils photo numériques actuels. Si vous utilisez l'interface Twain pour la première fois, procédez comme suit :

1. Installez le logiciel Twain du périphérique ;
2. Redémarrez l'ordinateur ;
3. Démarrez MAGIX Digital Photo Maker 2008 ;
4. Cliquez sur « Fichier > Scanner/Appareil photo Twain > Sélectionner la source », si le scanner utilise un logiciel 32-bits ;
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le périphérique avec lequel vous souhaitez travailler.
L'exécution de cette étape n'est plus nécessaire, tant que vous utilisez le même périphérique.

Sélection de la source

L'interface Twain relie MAGIX Digital Photo Maker 2008 à quasiment tous les scanners ou appareils photo numériques actuels. Si vous utilisez l'interface Twain pour la première fois, procédez comme suit :

1. Installez le logiciel Twain du périphérique ;
2. Redémarrez l'ordinateur ;
3. Démarrez MAGIX Digital Photo Maker 2008 ;
4. Cliquez sur « Fichier > Scanner/Appareil photo Twain > Sélectionner la source », si le scanner utilise un logiciel 32-bits ;
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le périphérique avec lequel vous souhaitez travailler.
L'exécution de cette étape n'est plus nécessaire, tant que vous utilisez le même périphérique.

Exportation de l'album photo

Cette entrée de menu ouvre la [boîte de dialogue d'exportation](#) standard dans laquelle vous pouvez préparer votre album photo pour différentes variantes d'exportation et finalement l'exporter.

Gravure de CD/DVD

Si vous souhaitez graver des fichiers image, des albums ou des diaporamas, vous pouvez procéder à tous les paramétrages dans la boîte de dialogue de gravure.

Dans la première boîte de dialogue, sélectionnez le type de média que vous souhaitez graver. Notez qu'un CD de données peut contenir moins de matériel qu'un DVD. Pour la création de diaporamas haute résolution, cliquez sur « WMV HD ». Pour pouvoir visualiser vos diaporamas à la télé via un lecteur de DVD, sélectionnez le processus de gravure « Disque JPEG ».

Au cours de l'étape suivante, une deuxième boîte de dialogue vous permet d'ajouter des données supplémentaires au processus de gravure selon le type de médias que vous avez sélectionné. Enfin, le processus de gravure démarre.

Pour en savoir plus, référez-vous à [Gravure de données](#)

Gravure de CD/DVD

Si vous souhaitez graver des fichiers image, des albums ou des diaporamas, vous pouvez procéder à tous les paramétrages dans la boîte de dialogue de gravure.

Dans la première boîte de dialogue, sélectionnez le type de média que vous souhaitez graver. Notez qu'un CD de données peut contenir moins de matériel qu'un DVD. Pour la création de diaporamas haute résolution, cliquez sur « WMV HD ». Pour pouvoir visualiser vos diaporamas à la télé via un lecteur de DVD, sélectionnez le processus de gravure « Disque JPEG ».

Au cours de l'étape suivante, une deuxième boîte de dialogue vous permet d'ajouter des données supplémentaires au processus de gravure selon le type de médias que vous avez sélectionné. Enfin, le processus de gravure démarre.

Pour en savoir plus, référez-vous à [Gravure de données](#)

Graveur CD

Infos sur lecteur CD

Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez des informations sur le graveur de CD actif. Le fabricant, le nom du produit, la révision du produit, la taille du cache et les caractéristiques prises en charge par le lecteur font partie de ces informations.

Infos CD

Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez des informations sur le CD vierge inséré. La longueur maximale qui ne peut pas être dépassée lors de la production, par exemple 74 minutes et 5 secondes, est très importante.

Infos sur lecteur CD

Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez des informations sur le graveur de CD actif. Le fabricant, le nom du produit, la révision du produit, la taille du cache et les caractéristiques prises en charge par le lecteur font partie de ces informations.

Infos CD

Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez des informations sur le CD vierge inséré. La longueur maximale qui ne peut pas être dépassée lors de la production, par exemple 74 minutes et 5 secondes, est très importante.

Infos CD

Dans cette boîte de dialogue, vous trouverez des informations sur le CD vierge inséré. La longueur maximale qui ne peut pas être dépassée lors de la production, par exemple 74 minutes et 5 secondes, est très importante.

Restaurer la base de données FaceID

Cette fonction permet d'importer à nouveau la base de données FaceID après une perte de données. Il est ainsi possible de rétablir une base de données enregistrée antérieurement et de rechercher des personnes sur de nouvelles images, voire d'ajouter de nouvelles personnes.

Sauvegarder la base de données FaceID

Cette fonction vous permet de sauvegarder l'état actuel de la base de données FaceID. Toutes les entrées sont enregistrées et peuvent être très simplement importées à nouveau après une perte de données.

Xtreme Photo Designer 7

Ouvre le programme d'édition d'image fourni Xtreme Photo Designer 7. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Pour plus de détails sur le fonctionnement et les possibilités du programme, référez-vous à la rubrique d'aide de [Xtreme Photo Designer 7](#)

.

Print Studio

Ce bouton ouvre le programme MAGIX Print Studio. Ce programme est un studio d'impression pour CD, DVD et VHS. Vous pouvez imprimer à la perfection des autocollants, des jaquettes, des étiquettes et des brochures.

Sauvegarder la base de données FaceID

Cette fonction vous permet de sauvegarder l'état actuel de la base de données FaceID. Toutes les entrées sont enregistrées et peuvent être très simplement importées à nouveau après une perte de données.

Xtreme Photo Designer 7

Ouvre le programme d'édition d'image fourni Xtreme Photo Designer 7. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Pour plus de détails sur le fonctionnement et les possibilités du programme, référez-vous à la rubrique d'aide de [Xtreme Photo Designer 7](#)

Print Studio

Ce bouton ouvre le programme MAGIX Print Studio. Ce programme est un studio d'impression pour CD, DVD et VHS. Vous pouvez imprimer à la perfection des autocollants, des jaquettes, des étiquettes et des brochures.

Xtreme Photo Designer 7

Ouvre le programme d'édition d'image fourni Xtreme Photo Designer 7. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Pour plus de détails sur le fonctionnement et les possibilités du programme, référez-vous à la rubrique d'aide de [Xtreme Photo Designer 7](#)

Print Studio

Ce bouton ouvre le programme MAGIX Print Studio. Ce programme est un studio d'impression pour CD, DVD et VHS. Vous pouvez imprimer à la perfection des autocollants, des jaquettes, des étiquettes et des brochures.

Print Studio

Ce bouton ouvre le programme MAGIX Print Studio. Ce programme est un studio d'impression pour CD, DVD et VHS. Vous pouvez imprimer à la perfection des autocollants, des jaquettes, des étiquettes et des brochures.

Options

Dans ce chapitre

[Options > Général](#)

[Options > Explorateur](#)

[Options > Formats de fichiers](#)

[Options > Paramètres du chemin d'accès](#)

[Options > Audio](#)

[Options > Photos](#)

[Options > Vidéo](#)

[Options > Base de données](#)

Options > Général

Charger le dernier album photo ouvert au démarrage du programme :

cette option permet d'accéder à l'état de la dernière session de travail.

Utiliser le support multi-utilisateurs : si vous avez défini [plusieurs profils d'utilisateurs](#)

, vous avez la possibilité de leur attribuer individuellement des paramètres. Vous pouvez en outre limiter l'accès de certains dossiers.

Afficher les info-bulles via les touches de fonctions :

les info-bulles sont de petites fenêtres contenant des textes d'information. Elles apparaissent lorsque le pointeur de la souris est maintenu sur une touche de fonction.

Autoriser l'animation des menus :

les animations du programme peuvent être désactivées afin de ne pas ralentir les performances des ordinateurs les moins performants.

Ouvrir la boîte de dialogue des paramètres de l'encodeur avant la conversion :

lorsque la case n'est pas cochée, les derniers paramètres utilisés ou les paramètres par défaut pour la conversion des images sont utilisés.

Utiliser l'assistant d'impression de photos de Windows pour imprimer des photos :

à la place de la boîte de dialogue de MAGIX Digital Photo Maker 2008, c'est l'assistant intégré de Windows qui est utilisé pour l'impression. Ce paramètre est recommandé uniquement en cas de problèmes d'impression.

Astuces et informations

Rétablir :

de nombreuses fenêtres informatives peuvent être affichées de manière permanente. Cette option rétablit l'état initial de toutes les informations et requêtes.

Options > Explorateur

Afficher les étiquettes ID3 comme noms dans l'Explorateur : les étiquettes ID3 (informations sur la chanson, l'interprète, etc.) contenues dans les fichiers [MP3](#) sont directement affichées dans l'Explorateur.

Miniatures (images d'aperçu)

Afficher les miniatures :

les miniatures sont de petites icônes présentant un aperçu des images. La présente option permet de les activer.

Créer des miniatures de JPG sans balise EXIF :

les fichiers JPG peuvent contenir de petites images d'aperçu dans une balise EXIF, ce qui permet d'éviter de numériser d'abord les images grand format pour obtenir un petit aperçu. Si la présente option est activée, une miniature est générée pour chaque photo (même sans balise EXIF).

Enregistrer des miniatures pour un chargement plus rapide dans des fichiers séparés (Cache) :

pour les plus rapidement, vous pouvez enregistrer les miniatures sur le disque dur dans un fichier Cache distinct. Un petit fichier supplémentaire « MXFileRelatedCache.MXC » est créé dans le dossier du disque dur.

Enregistrer des miniatures à partir de disques externes (par ex. des CD) dans le dossier suivant :

les miniatures d'images qui figurent sur des supports externes (CD photo) peuvent aussi être enregistrées dans un fichier cache central. Les miniatures s'affichent dans les affichages Base de données, Catégories et Calendrier même si le CD n'est pas inséré dans le lecteur ! Vous pouvez conserver cette configuration.

Commentaires audio

Les appareils photo numériques, équipés de fonctions d'enregistrement audio et qui sont identifiés comme lecteurs par le PC, enregistrent un fichier [Wave](#) avec chaque photo. Ce fichier est chargé en même temps que la photo.

Masquer les fichiers de commentaire :

les commentaires audio ne sont pas affichés en tant que fichiers séparés. La photo correspondante présente cependant l'icône d'un haut-parleur comme signe distinctif.

Appliquer automatiquement les opérations de fichier (copie, déplacement, suppression, etc.) aux fichiers de commentaires :

indique si les opérations de fichiers de photos doivent aussi être appliquées aux commentaires audio correspondants.

Toujours lire lors de l'affichage de l'image/Lire uniquement dans l'album photo/Ne jamais lire les commentaires audio :

définit le type de lecture des commentaires audio.

Options > Formats de fichiers

Cette option vous permet d'associer différents formats de fichiers avec MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Dans le menu déroulant, vous pouvez assigner une extension de fichier aux différents médias.

Enregistrer :

les extensions de fichiers sélectionnées sont associées à MAGIX Digital Photo Maker 2008, elles seront ouvertes avec le programme par défaut.

MAGIX Utiliser le programme d'affichage

MAGIX MAGIX Viewer est un élément de MAGIX Digital Photo Maker 2008 qui vous permet de visualiser vos photos. Cette fonction s'ouvre rapidement sans affecter les performances de votre PC. Cet outil est idéal pour parcourir les dossiers.

Options > Paramètres du chemin d'accès

Cette option vous permet de modifier le chemin du dossier d'enregistrement standard. Vous pouvez conserver cette configuration.

Options > Audio

Sur cette page, vous pouvez définir les paramètres audio. La configuration est requise lorsque plusieurs cartes son sont installées sur le PC ou lorsque des problèmes de sortie de son surviennent.

De plus, vous pouvez régler la taille du tampon de données pour la mémoire de travail et pour le disque dur.

Tampon audio (ms) / Latence :

pour permettre un transfert de données fluide, MAGIX Digital Photo Maker 2008 crée un tampon audio grâce auquel le fichier actuel est enregistré en cours de lecture. La taille du tampon est indiquée en millisecondes (ms).

Latence

: la latence représente en quelque sorte le temps de réaction de MAGIX Digital Photo Maker 2008. Elle indique la vitesse à laquelle les modifications deviennent audibles (ex. : modifications dans les effets, démarrage et arrêt de la reproduction, etc.). La largeur incrémentielle de la latence s'élève à 5 millisecondes minimum et peut atteindre au maximum la moitié de la valeur du tampon audio paramétré.

Vaut comme règle générale :

si les durées d'attente et de chargement sont trop longues, la latence doit être diminuée, au contraire, en cas de perte de niveaux ou un calcul de temps défectueux, vous devez augmenter la latence.

Tampon disque dur :

le tampon du disque dur est une mémoire intermédiaire temporaire du disque dur que MAGIX Digital Photo Maker 2008 utilise pour le calcul de données. Avec cette option, vous pouvez régler la taille du tampon du disque dur en octets. En cas d'interruption de la lecture, la taille du tampon doit être augmentée.

Carte son : une liste de tous les pilotes DirectSound installés sur votre système s'affiche. C'est l'entrée pilote audio primaire qui est sélectionnée par défaut. Il s'agit de la sortie audio qui sera utilisée en priorité par le système.

Modifiez ce pilote uniquement, si vous souhaitez lire le fichier audio via une autre carte son ou une autre sortie. Si la carte son ne dispose pas d'un véritable pilote DirectSound, l'entrée affiche le mode d'émulation, par exemple carte son xy (émulée). Dans le mode émulation, MAGIX Digital Photo Maker 2008 travaille avec la carte son, mais la performance maximale ne peut pas être atteinte.

Important :

la sélection d'une autre carte son prend effet après le redémarrage de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Options > Photos

Options du diaporama

Cette option vous permet de configurer votre diaporama.

Change [...] s :

détermine la durée d'affichage de chaque image en secondes.

Fondu léger des photos :

active/désactive le fondu léger des images.

Durée :

détermine la durée du fondu léger en millisecondes.

Conserver les proportions de l'image (insertion de bords) :

en agrandissant certaines sections, on conserve le rapport longueur/largeur initial ; le cas échéant, des bords sont ajoutés à titre de compensation. Si cette option est désactivée, l'image peut être déformée.

Recommencer le diaporama à la fin de la lecture :

cette option permet de lire le diaporama en boucle. Créez des animations pour vos fêtes et lisez-les sans interruption.

Paramètres photo

Indiquez si vous souhaitez agrandir les petites photos ou enregistrer les optimisations de photos dans l'affichage Optimisation en tant que fichier, pour les appliquer ultérieurement à d'autres photos.

Agrandir les petites photos :

la taille des petites photos est agrandie, même lorsque ces photos ont une faible résolution, de façon à ce que l'on puisse les visualiser en affichage bande de film ou dans le moniteur diaporama.

Effets FX non destructifs :

lorsque cette option est activée, tous les ajustements visibles à l'écran peuvent être masqués ou supprimés. Lorsque cette option est désactivée, les optimisations sont enregistrées directement dans l'image et l'image d'origine ne peut plus être rétablie.

Remarque :

il est recommandé d'activer cette option afin de pouvoir annuler certaines modifications, ou de travailler sur une copie de l'image.

Rotation du panorama :

lorsque vous visionnez le panorama dans MAGIX Digital Photo Maker 2008, vous avez la possibilité de le visionner entièrement grâce à une rotation durant le visionnage. Si vous zoomez, le mouvement est automatiquement arrêté. Désactivez cette fonction pour visionner le panorama comme n'importe quelle image.

Options > Vidéo

Compensation des proportions :

cette option adapte les proportions des images à l'écran vidéo. Lorsqu'elle est désactivée, il se peut que des bandes noires soient visibles sur les bords, selon le format d'image choisi.

Paramètres plein écran :

vous pouvez définir la résolution du plein écran.

Utiliser automatiquement une résolution d'écran plus élevée selon la source vidéo :

cette option optimise automatiquement la résolution de l'écran en fonction de la résolution de la vidéo.

Appliquer une résolution 320 x 240 pour le moteur vidéo :

avec cette configuration, les calculs internes nécessaires à la reproduction d'une résolution de 320 x 240 pixels seront réalisés. D'un côté, vous obtenez une qualité d'image médiocre, mais d'un autre côté, le processeur opère rapidement.

Paramètres photo :

indiquez si vous souhaitez agrandir les petites photos ou enregistrer les optimisations de photos dans l'affichage Optimisation en tant que fichier, pour les appliquer ultérieurement à d'autres photos.

Agrandir les petites photos :

la taille des petites photos est agrandie, même lorsque ces photos ont une faible résolution, de façon à ce que l'on puisse les visualiser en affichage bande de film ou dans le moniteur diaporama.

Enregistrer l'optimisation photo (*.jpx) :

si cette option est désactivée, les optimisations réalisées sur les photos seront seulement sauvegardées dans l'album photo. Nous vous recommandons d'activer cette option afin de ne pas perdre les autres modifications réalisées.

Options > Base de données

Mode opératoire avec les nouveaux fichiers

Actualiser la base de données des supports MAGIX automatiquement :

permet une mise à jour automatique de la base de données des supports MAGIX, lorsque vous écoutez de nouveaux morceaux à l'aide de MAGIX Digital Photo Maker 2008 sur votre PC ou supprimez d'anciennes entrées de votre disque dur. Si vous le faites avec d'autres programmes,

Vous pouvez également sélectionner l'option « Optimiser base de données », dans le menu « Base de données des supports » de la fenêtre principale.

Cela permet de supprimer les fichiers qui n'existent plus, mais qui sont encore consignés dans la base de données et de rechercher automatiquement les fichiers déplacés.

Copies de sauvegarde des fichiers

Démarrer :

lance l'assistant pour la prise en charge des copies de sauvegarde.

Créer une copie de sauvegarde des fichiers importés dans le dossier suivant :

des copies de sauvegarde des fichiers importés sont ajoutées dans le dossier sélectionné. Vous pouvez conserver cette configuration.

Rétablir :

les fichiers supprimés manuellement peuvent être de nouveau disponibles pour copies de sauvegarde.

Précédentes versions du programme

Démarrer :

recherche les précédentes versions du programme, afin de récupérer les informations de la base de données et les favoris.

Mode avancé

Si cette option du menu est cochée, vous travaillez alors en [mode avancé](#), avec toutes les fonctions disponibles dans MAGIX Digital Photo Maker 2008. Cliquez ici si vous désirez alterner en mode simple pour afficher uniquement les fonctions de base du programme. (La coche disparaît alors.)

Changer format

MAGIX Digital Photo Maker 2008 propose deux modèles de design au choix. Allez dans le menu « Fenêtre > Changer d'interface » et passez, si vous le souhaitez, à un MAGIX Digital Photo Maker 2008 avec un fond plus clair. Vous pouvez modifier le design à tout moment.

Changer format

MAGIX Digital Photo Maker 2008 propose deux modèles de design au choix.

Allez dans le menu « Fenêtre > Changer d'interface » et passez, si vous le souhaitez, à un MAGIX Digital Photo Maker 2008 avec un fond plus clair. Vous pouvez modifier le design à tout moment.


Quitter

Referme le logiciel *MAGIX Digital Photo Maker 2008*

Raccourci : Alt + F4

Menu Édition

Dans la fenêtre de visualisation, effectuez un clic droit sur un fichier pour ouvrir un menu contextuel comprenant diverses options. Ces options sont également disponibles dans la barre des symboles et dans les menus, mais la sélection via le menu contextuel reste toutefois plus rapide et plus pratique.



Dans ce chapitre

[Optimiser la photo...](#)

[Xtreme Photo Designer 7](#)

[Éditer dans MAGIX Xtreme Graphic ...](#)

[Exportation](#)

[Impression](#)

[Diaporama](#)

[Envoi par e-mail](#)

[Rechercher des photos similaires...](#)

[Archive](#)

[Enregistrer un commentaire audio](#)

[Créer une image panoramique...](#)

[Sélectionner tout](#)

[Couper](#)

[Copier](#)

[Coller](#)

[Copier dans le dossier...](#)

[Renommer](#)

[Renommer plusieurs...](#)

[Masquer](#)

[Supprimer](#)

[Création d'une nouvelle image d'aperçu](#)

[Activer pour tous les utilisateurs](#)


[Ouvrir l'Explorateur Windows](#)

[Supprimer des catégories](#)

[Propriétés \(ID3\)](#)

[Affichage de l'album photo dans l'Explorateur](#)

Optimiser la photo...



Cette option ouvre la photo dans le moniteur diaporama en grand format et toutes les fonctions d'optimisation dans l'affichage de l'optimisation.

Cette commande permet d'ouvrir l'affichage de l'optimisation. Cette affichage se trouve directement sous l'affichage des photos.

Xtreme Photo Designer 7


Ouvre le programme d'édition d'image fourni Xtreme Photo Designer 7. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Pour plus de détails sur le fonctionnement et les possibilités du programme, référez-vous à la rubrique d'aide de [Xtreme Photo Designer 7](#)

Éditer dans MAGIX Xtreme Graphic ...

Si MAGIX Xtreme Graphic est installé sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir le programme de graphisme et y ouvrir et éditer des images de MAGIX Digital Photo Maker 2008 par glisser-déposer.

Exportation



Cette option permet d'exporter les images de différentes manières. La même boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton dans la liste des symboles.

Pour plus d'informations sur ces options, référez-vous à la section « [Exportation](#) ».

Impression



Cette commande ouvre la [boîte de dialogue d'impression](#) permettant d'imprimer les fichiers images sélectionnés.

Diaporama

Afficher comme diaporama :

sélectionnez une image puis choisissez la présente fonction ; un diaporama avec toutes les images contenues dans le dossier actuel est alors lancé.

Options du diaporama :

ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour le diaporama, telles que la durée d'affichage des images ou le type de transitions.



Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de l'envoyer.

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#)

».

Xtreme Photo Designer 7

Ouvre le programme d'édition d'image fourni Xtreme Photo Designer 7. Vous pouvez éditer et améliorer vos images selon vos souhaits, si les nombreuses possibilités d'optimisation de MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'étaient pas suffisantes.

Pour plus de détails sur le fonctionnement et les possibilités du programme, référez-vous à la rubrique d'aide de [Xtreme Photo Designer 7](#)

Éditer dans MAGIX Xtreme Graphic ...

Si MAGIX Xtreme Graphic est installé sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir le programme de graphisme et y ouvrir et éditer des images de MAGIX Digital Photo Maker 2008 par glisser-déposer.

Exportation



Cette option permet d'exporter les images de différentes manières. La même boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton dans la liste des symboles.

Pour plus d'informations sur ces options, référez-vous à la section « [Exportation](#) ».

Impression



Cette commande ouvre la [boîte de dialogue d'impression](#) permettant d'imprimer les fichiers images sélectionnés.

Diaporama

Afficher comme diaporama :

sélectionnez une image puis choisissez la présente fonction ; un diaporama avec toutes les images contenues dans le dossier actuel est alors lancé.

Options du diaporama :

ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour le diaporama, telles que la durée d'affichage des images ou le type de transitions.



Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de l'envoyer.

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.


Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#)

».

Éditer dans MAGIX Xtreme Graphic ...

Si MAGIX Xtreme Graphic est installé sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir le programme de graphisme et y ouvrir et éditer des images de MAGIX Digital Photo Maker 2008 par glisser-déposer.

Exportation



Cette option permet d'exporter les images de différentes manières. La même boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton dans la liste des symboles.

Pour plus d'informations sur ces options, référez-vous à la section « [Exportation](#) ».

Impression



Cette commande ouvre la [boîte de dialogue d'impression](#) permettant d'imprimer les fichiers images sélectionnés.

Diaporama

Afficher comme diaporama :

sélectionnez une image puis choisissez la présente fonction ; un diaporama avec toutes les images contenues dans le dossier actuel est alors lancé.

Options du diaporama :

ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour le diaporama, telles que la durée d'affichage des images ou le type de transitions.



Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de

l'envoyer.

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#)

».

Exportation



Cette option permet d'exporter les images de différentes manières. La même boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton dans la liste des symboles.

Pour plus d'informations sur ces options, référez-vous à la section « [Exportation](#) ».

Impression



Cette commande ouvre la [boîte de dialogue d'impression](#) permettant d'imprimer les fichiers images sélectionnés.

Diaporama

Afficher comme diaporama :

sélectionnez une image puis choisissez la présente fonction ; un diaporama avec toutes les images contenues dans le dossier actuel est alors lancé.

Options du diaporama :

ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour le diaporama, telles que la durée d'affichage des images ou le type de transitions.



Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de l'envoyer.

Recherche des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo

sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#) ».

Impression



Cette commande ouvre la [boîte de dialogue d'impression](#) permettant d'imprimer les fichiers images sélectionnés.

Diaporama

Afficher comme diaporama :

sélectionnez une image puis choisissez la présente fonction ; un diaporama avec toutes les images contenues dans le dossier actuel est alors lancé.

Options du diaporama :

ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour le diaporama, telles que la durée d'affichage des images ou le type de transitions.



Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de l'envoyer.

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#) ».

Diaporama

Afficher comme diaporama :

sélectionnez une image puis choisissez la présente fonction ; un diaporama avec toutes les images contenues dans le dossier actuel est alors lancé.

Options du diaporama :

ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options pour le diaporama, telles que la durée d'affichage des images ou le type de transitions.



Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de l'envoyer.

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#)

».

Envoi par e-mail

Au destinataire de l'e-mail :

cette option ouvre votre logiciel de messagerie et joint la photo sélectionnée dans un nouveau message sous forme de pièce jointe. Il vous suffit de saisir l'adresse du destinataire et l'objet du message, puis de l'envoyer.

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#)

».

Rechercher des photos similaires...

Cette option vous permet de rechercher des photos s'apparentant en couleur ou en structure à la photo sélectionnée.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Recherche dans la base de données](#) ».

Archive

Création d'une archive avec mot de passe

Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par exemple par courrier électronique.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Création d'une archive avec mot de passe

Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par exemple par courrier électronique.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Enregistrer un commentaire audio

Cette option ouvre une boîte de dialogue d'enregistrement pour un enregistrement via la carte son. Ajoutez du son à la photo sélectionnée. Si un microphone actif est raccordé à l'ordinateur, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer.

Créer une image panoramique...

MAGIX Digital Photo Maker 2008 permet de [créer des panoramas](#) en un seul clic, automatiquement ou de façon personnalisée.

Sélectionner tout

Cette option permet de sélectionner tous les fichiers du dossier actuel.
Raccourci : Ctrl + A

Couper

Cette option permet de couper les fichiers sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers de Windows™.
Raccourci : Ctrl + X

Copier

Cette commande copie les fichiers sélectionnés dans le presse-papiers Windows™. La commande « Coller » permet de les copier dans un autre répertoire.
Raccourci : Ctrl + C

Coller

Cette commande permet d'ajouter le contenu du presse-papier Windows™ dans le répertoire actuel.
Raccourci : Ctrl + V

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.
Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.
Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.
Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#) ».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.
Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier

et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Créer une image panoramique...

MAGIX Digital Photo Maker 2008 permet de [créer des panoramas](#) en un seul clic, automatiquement ou de façon personnalisée.

Sélectionner tout

Cette option permet de sélectionner tous les fichiers du dossier actuel.

Raccourci : Ctrl + A

Couper

Cette option permet de couper les fichiers sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers de Windows™.

Raccourci : Ctrl + X

Copier

Cette commande copie les fichiers sélectionnés dans le presse-papiers Windows™. La commande « Coller » permet de les copier dans un autre répertoire.

Raccourci : Ctrl + C

Coller

Cette commande permet d'ajouter le contenu du presse-papier Windows™ dans le répertoire actuel.

Raccourci : Ctrl + V

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.

Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#)

».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Sélectionner tout

Cette option permet de sélectionner tous les fichiers du dossier actuel.

Raccourci : Ctrl + A

Couper

Cette option permet de couper les fichiers sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers de Windows™.

Raccourci : Ctrl + X

Copier

Cette commande copie les fichiers sélectionnés dans le presse-papiers Windows™. La commande « Coller » permet de les copier dans un autre répertoire.

Raccourci : Ctrl + C

Coller

Cette commande permet d'ajouter le contenu du presse-papier Windows™ dans le répertoire actuel.

Raccourci : Ctrl + V

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.

Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#) ».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais

seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Couper

Cette option permet de couper les fichiers sélectionnés et de les copier dans le presse-papiers de Windows™.

Raccourci : Ctrl + X

Copier

Cette commande copie les fichiers sélectionnés dans le presse-papiers Windows™. La commande « Coller » permet de les copier dans un autre répertoire.

Raccourci : Ctrl + C

Coller

Cette commande permet d'ajouter le contenu du presse-papier Windows™ dans le répertoire actuel.

Raccourci : Ctrl + V

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.

Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#) ».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Copier

Cette commande copie les fichiers sélectionnés dans le presse-papiers Windows™. La commande « Coller » permet de les copier dans un autre répertoire.

Raccourci : Ctrl + C

Coller

Cette commande permet d'ajouter le contenu du presse-papier Windows™ dans le répertoire actuel.

Raccourci : Ctrl + V

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.

Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#)

».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Coller

Cette commande permet d'ajouter le contenu du presse-papier Windows™ dans le répertoire actuel.

Raccourci : Ctrl + V

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.

Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#)

».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Copier dans le dossier...

Cette option permet de copier les fichiers sélectionnés dans un dossier choisi.

Raccourci : Ctrl + M

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#) ».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Renommer

Cette commande du menu contextuel permet de renommer le fichier sélectionné.

Raccourci : N

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#)

».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Renommer plusieurs...

Pour adapter certains fichiers qui se ressemblent beaucoup (par exemple tous les titres d'un album), vous pouvez utiliser l'option « Renommer plusieurs » pour faciliter le travail. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, et choisissez ensuite cette fonction.

Plus sur le thème « [Renommer plusieurs](#)

».

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Masquer

Cette fonction vous permet de masquer certains fichiers. Ces fichiers seront classés comme « Fichiers ou dossiers masqués » dans un dossier spécial à l'intérieur du dossier actuel.

Vous pouvez afficher de nouveau des fichiers masqués. Pour ce faire, réalisez un clic droit sur le dossier et sélectionnez la fonction correspondante dans le menu contextuel.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Supprimer

L'entrée sélectionnée est déplacée dans la corbeille. Si vous maintenez la touche Maj simultanément, le fichier est directement supprimé.

Raccourci : Suppr / Maj + Suppr

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Création d'une nouvelle image d'aperçu

Il se peut que MAGIX Digital Photo Maker 2008 n'affiche plus l'aperçu exact de vos fichiers mais seulement la vue standard correspondant au type de fichier (ex. : jpg ou bmp). Dans ce cas, sélectionnez la présente fonction et MAGIX Digital Photo Maker 2008 générera de nouveau l'image d'aperçu.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Activer pour tous les utilisateurs

Si vous avez créé plusieurs profils utilisateurs sur votre ordinateur, cette fonction vous permet de déterminer quelles photos seront visibles par tous.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Ouvrir l'Explorateur Windows

Cette option ouvre l'Explorateur Windows.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Supprimer des catégories

Le fichier est retiré des catégories auxquelles elle a été assigné précédemment.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Propriétés (ID3)

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Affichage de l'album photo dans l'Explorateur

Cette fonction permet d'afficher toutes les photos contenues dans un album préalablement enregistré dans l'Explorateur.

Menu Base de données

Dans ce chapitre

[Recherche dans la base de données](#)

[Ajouter un dossier...](#)

[Contrôler le dossier](#)

[Optimiser la base de données...](#)

[Exportation pour impression](#)

[Statistiques](#)

[Charger la base de données...](#)

[Enregistrer la base de données...](#)

[Rétablir](#)

[Effacer complètement la base de données](#)

Recherche dans la base de données

Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue de recherche dans la section [« Recherche dans la base de données »](#)

Ajouter un dossier...

Pour inclure un répertoire de votre ordinateur dans la base de données, vous pouvez au choix cliquer dans l'arborescence jusqu'au répertoire ou utiliser la fonction « Ajouter un répertoire ».

- Une boîte de dialogue s'ouvre alors, dans laquelle vous ne devez qu'indiquer le dossier cible. Vous avez en outre la possibilité de sélectionner la fonction « Inclure les sous-dossiers » : tous les sous-dossiers contenant des images sont inclus dans la base de données.
- « Contrôler en permanence » : cette fonction permet de laisser MAGIX Digital Photo Maker 2008 surveiller un répertoire afin que ce dernier soit toujours actualisé.

Contrôler le dossier

Vous pouvez définir ici les dossiers qui doivent être contrôlés en permanence. Ainsi, lorsque vous devez modifier des contenus d'un dossier en-dehors de MAGIX Digital Photo Maker 2008, la base de données est automatiquement actualisée au prochain démarrage du programme.

Astuce :


ne sélectionnez pas un dossier trop gros (par exemple « Mes fichiers ») pour ne pas ralentir inutilement le démarrage de MAGIX Digital Photo Maker 2008. Les dossiers qui ne sont pas modifiés en dehors de MAGIX Digital Photo Maker 2008 ne nécessitent pas de contrôle !

Optimiser la base de données...

Cette fonction permet de modifier ou de supprimer aisément les entrées qui se rapportent à des fichiers déplacés ou qui n'existent plus. Votre base de données est ainsi toujours à jour !

Exportation pour impression

Si vous avez besoin d'une liste de tous les fichiers audio et musicaux, photo et vidéo, utilisez la fonction d'exportation pour impression. Vous pouvez créer une liste contenant toutes les informations que vous souhaitez et dans le format de votre choix.



Ajouter un dossier...

Pour inclure un répertoire de votre ordinateur dans la base de données, vous pouvez au choix cliquer dans l'arborescence jusqu'au répertoire ou utiliser la fonction « Ajouter un répertoire ».

- Une boîte de dialogue s'ouvre alors, dans laquelle vous ne devez qu'indiquer le dossier cible. Vous avez en outre la possibilité de sélectionner la fonction « Inclure les sous-dossiers » : tous les sous-dossiers contenant des images sont inclus dans la base de données.
- « Contrôler en permanence » : cette fonction permet de laisser MAGIX Digital Photo Maker 2008 surveiller un répertoire afin que ce dernier soit toujours actualisé.

Contrôler le dossier

Vous pouvez définir ici les dossiers qui doivent être contrôlés en permanence. Ainsi, lorsque vous devez modifier des contenus d'un dossier en-dehors de MAGIX Digital Photo Maker 2008, la base de données est automatiquement actualisée au prochain démarrage du programme.

Astuce :


ne sélectionnez pas un dossier trop gros (par exemple « Mes fichiers ») pour ne pas ralentir inutilement le démarrage de MAGIX Digital Photo Maker 2008. Les dossiers qui ne sont pas modifiés en dehors de MAGIX Digital Photo Maker 2008 ne nécessitent pas de contrôle !

Optimiser la base de données...

Cette fonction permet de modifier ou de supprimer aisément les entrées qui se rapportent à des fichiers déplacés ou qui n'existent plus. Votre base de données est ainsi toujours à jour !

Exportation pour impression

Si vous avez besoin d'une liste de tous les fichiers audio et musicaux, photo et vidéo, utilisez la fonction d'exportation pour impression. Vous pouvez créer une liste contenant toutes les informations que vous souhaitez et dans le format de votre choix.



Contrôler le dossier

Vous pouvez définir ici les dossiers qui doivent être contrôlés en permanence. Ainsi, lorsque vous devez modifier des contenus d'un dossier en-dehors de MAGIX Digital Photo Maker 2008, la base de données est automatiquement actualisée au prochain démarrage du programme.

Astuce :


ne sélectionnez pas un dossier trop gros (par exemple « Mes fichiers ») pour ne pas ralentir inutilement le démarrage de MAGIX Digital Photo Maker 2008. Les dossiers qui ne sont pas modifiés en dehors de MAGIX Digital Photo Maker 2008 ne nécessitent pas de contrôle !

Optimiser la base de données...

Cette fonction permet de modifier ou de supprimer aisément les entrées qui se rapportent à des fichiers déplacés ou qui n'existent plus. Votre base de données est ainsi toujours à jour !

Exportation pour impression

Si vous avez besoin d'une liste de tous les fichiers audio et musicaux, photo et vidéo, utilisez la fonction d'exportation pour impression. Vous pouvez créer une liste contenant toutes les informations que vous souhaitez et dans le format de votre choix.




Optimiser la base de données...

Cette fonction permet de modifier ou de supprimer aisément les entrées qui se rapportent à des fichiers déplacés ou qui n'existent plus. Votre base de données est ainsi toujours à jour !


Exportation pour impression

Si vous avez besoin d'une liste de tous les fichiers audio et musicaux, photo et vidéo, utilisez la fonction d'exportation pour impression. Vous pouvez créer une liste contenant toutes les informations que vous souhaitez et dans le format de votre choix.




Exportation pour impression

Si vous avez besoin d'une liste de tous les fichiers audio et musicaux, photo et vidéo, utilisez la fonction d'exportation pour impression. Vous pouvez créer une liste contenant toutes les informations que vous souhaitez et dans le format de votre choix.



Statistiques

Cette fonction vous permet d'établir les statistiques de votre base de données. Vous pouvez par exemple connaître la taille totale de votre base de données et le nombre de fichiers image contenus.



Charger la base de données...

Cette fonction vous permet de charger la base de données enregistrée. Les albums, catégories et dossiers visualisés, etc. sont de nouveau rétablis.

Enregistrer la base de données...

Si vous souhaitez enregistrer le statut de votre base de données, utilisez cette fonction. De cette manière, vous pouvez recharger des albums, catégories créés, etc.

Rétablir

MAGIX Digital Photo Maker 2008 enregistre automatiquement l'état de la base de données à des intervalles définis. Cette opération vous permet de restaurer un statut antérieur de la base de données, sans avoir besoin de copie de sauvegarde.

Effacer complètement la base de données

Si vous souhaitez supprimer une base de données, afin d'en créer une nouvelle vierge, supprimez-la à l'aide de cette fonction.

Charger la base de données...

Cette fonction vous permet de charger la base de données enregistrée. Les albums, catégories et dossiers visualisés, etc. sont de nouveau rétablis.

Enregistrer la base de données...

Si vous souhaitez enregistrer le statut de votre base de données, utilisez cette fonction. De cette manière, vous pouvez recharger des albums, catégories créés, etc.

Rétablir

MAGIX Digital Photo Maker 2008 enregistre automatiquement l'état de la base de données à des intervalles définis. Cette opération vous permet de restaurer un statut antérieur de la base de données, sans avoir besoin de copie de sauvegarde.

Effacer complètement la base de données

Si vous souhaitez supprimer une base de données, afin d'en créer une nouvelle vierge, supprimez-la à l'aide de cette fonction.

Enregistrer la base de données...

Si vous souhaitez enregistrer le statut de votre base de données, utilisez cette fonction. De cette manière, vous pouvez recharger des albums, catégories créés, etc.

Rétablir

MAGIX Digital Photo Maker 2008 enregistre automatiquement l'état de la base de données à des intervalles définis. Cette opération vous permet de restaurer un statut antérieur de la base de données, sans avoir besoin de copie de sauvegarde.

Effacer complètement la base de données

Si vous souhaitez supprimer une base de données, afin d'en créer une nouvelle vierge, supprimez-la à l'aide de cette fonction.

Rétablir

MAGIX Digital Photo Maker 2008 enregistre automatiquement l'état de la base de données à des intervalles définis. Cette opération vous permet de restaurer un statut antérieur de la base de données, sans avoir besoin de copie de sauvegarde.

Effacer complètement la base de données

Si vous souhaitez supprimer une base de données, afin d'en créer une nouvelle vierge, supprimez-la à l'aide de cette fonction.

Effacer complètement la base de données

Si vous souhaitez supprimer une base de données, afin d'en créer une nouvelle vierge, supprimez-la à l'aide de cette fonction.

Menu Sécurité

Création de copies de sauvegarde sur CD/DVD

Pour éviter toute modification ou suppression indésirable de vos fichiers, il est recommandé de les sauvegarder sur CD ou DVD. Ainsi, vous aurez toujours le matériel original sous la main.

Pour plus d'informations, référez-vous à « Sauvegarde - Copie de sauvegarde sur CD/DVD ».

Paramètres...

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous offre de mettre en place le rappel automatique de la copie de sauvegarde. Vous êtes ainsi à l'abri de toute perte accidentelle, sans même y penser.

Si vous activez cette fonction, vous devez définir les critères et les intervalles pour la création de copie de sauvegarde.

Pour en savoir plus, référez-vous au chapitre « Menu Fichier > Options > Base de données ».

Création d'une archive avec mot de passe

Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par exemple par courrier électronique.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Afficher les copies de sauvegarde de l'importation

Cette option permet d'afficher et de sélectionner des copies de sauvegarde créées lors de l'importation.

Création de copies de sauvegarde sur CD/DVD

Pour éviter toute modification ou suppression indésirable de vos fichiers, il est recommandé de les sauvegarder sur CD ou DVD. Ainsi, vous aurez toujours le matériel original sous la main.

Pour plus d'informations, référez-vous à « Sauvegarde - Copie de sauvegarde sur CD/DVD ».

Paramètres...

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous offre de mettre en place le rappel automatique de la copie de sauvegarde. Vous êtes ainsi à l'abri de toute perte accidentelle, sans même y penser.

Si vous activez cette fonction, vous devez définir les critères et les intervalles pour la création de copie de sauvegarde.

Pour en savoir plus, référez-vous au chapitre « Menu Fichier > Options > Base de données ».

Création d'une archive avec mot de passe

Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par exemple par courrier électronique.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Afficher les copies de sauvegarde de l'importation

Cette option permet d'afficher et de sélectionner des copies de sauvegarde créées lors de l'importation.

Paramètres...

MAGIX Digital Photo Maker 2008 vous offre de mettre en place le rappel automatique de la copie de sauvegarde. Vous êtes ainsi à l'abri de toute perte accidentelle, sans même y penser.

Si vous activez cette fonction, vous devez définir les critères et les intervalles pour la création de copie de sauvegarde.

Pour en savoir plus, référez-vous au chapitre « Menu Fichier > Options > Base de données ».

Création d'une archive avec mot de passe

Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par exemple par courrier électronique.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Afficher les copies de sauvegarde de l'importation

Cette option permet d'afficher et de sélectionner des copies de sauvegarde créées lors de l'importation.

Création d'une archive avec mot de passe

Cette option permet de créer une nouvelle archive ZIP. Un clic suffit pour « emballer » plusieurs fichiers dans un fichier, afin de les envoyer par exemple par courrier électronique.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Afficher les copies de sauvegarde de l'importation

Cette option permet d'afficher et de sélectionner des copies de sauvegarde créées lors de l'importation.

Décompression d'une archive avec mot de passe

Cette option est uniquement disponible avec les fichiers ZIP. L'archive s'ouvre et les fichiers qu'elle contient sont décompressés.

Si, au cours de la création, un mot de passe a été saisi, celui-ci vous sera demandé. Sans le mot de passe adéquat, l'archive ne pourra pas être décompressée.

Afficher les copies de sauvegarde de l'importation

Cette option permet d'afficher et de sélectionner des copies de sauvegarde créées lors de l'importation.

Afficher les copies de sauvegarde de l'importation

Cette option permet d'afficher et de sélectionner des copies de sauvegarde créées lors de l'importation.

Menu Fenêtre

Dans ce chapitre

[Moniteur diaporama](#)

[Volume/égaliseur](#)


[Toujours au premier plan](#)

Moniteur diaporama

Utilisez cette commande pour ouvrir le [moniteur diaporama](#). Ce dernier s'ouvre par défaut en mode plein écran.

Volume/égaliseur

Utilisez cette commande pour ouvrir l'égaliseur et le volume. Elle permet d'ajuster le son comme sur une installation hi-fi.



Vous pouvez par exemple activer les préséglages « Dance Electronic » afin d'établir automatiquement la configuration correspondante.

Toujours au premier plan

Empêche que le programme soit recouvert par d'autres fenêtres.

Toujours au premier plan

Empêche que le programme soit recouvert par d'autres fenêtres.


Menu @Services

Vous trouverez ici toutes les entrées de menu de tous les services, directement accessibles dans MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Pour en savoir plus, référez-vous à « [Fonctions Internet](#) ».

Menu Tâches

Ce menu vous propose des solutions directes ou de courtes vidéos tutorielles des tâches courantes. En plus de trouver des explications pas à pas relatives à l'image et au son, vous avez également accès à de nombreuses fonctions.



Lorsque vous cliquez sur une entrée marquée du symbole de la caméra, une vidéo tutorielle s'ouvre et vous fait une démonstration.



Les entrées avec les flèches résolvent directement la tâche.

Menu Aide

Dans ce chapitre

[Aide](#)

[Afficher la vidéo d'introduction](#)

[Actualisation en ligne](#)

[Enregistrement en ligne](#)

[Ateliers en ligne](#)

[MAGIX Creation Logo...](#)

[Rétablir les paramètres par défaut du programme](#)

[À propos de MAGIX Digital Photo Maker 2008](#)

Aide

Cette fonction est disponible dans presque toutes les fenêtres du programme et ouvre le module d'aide du programme, avec des entrées thématiques. Utilisez cette commande pour accéder à la rubrique Aide via n'importe quelle fonction de MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Raccourci : F1

Afficher la vidéo d'introduction

La vidéo d'introduction vous explique clairement le fonctionnement des principales tâches. Certains thèmes spécifiques sont traités en détail dans des vidéos tutorielles supplémentaires.

Raccourci : Ctrl + F1

Pour la lecture de la vidéo d'introduction, vous devez insérer le CD du programme.

Actualisation en ligne

Cette option ouvre la page d'accueil de MAGIX pour rechercher des mises à jour du logiciel. Là, vous trouverez la version du programme la plus récente.

Enregistrement en ligne

Inscrivez-vous comme membre MAGIX et profitez de nombreux avantages !

En effet, vous avez accès au [Site Internet de l'assistance technique](#)

de MAGIX (voir Assistance technique), qui vous propose des mises à jour des programmes, diverses rubriques d'aide, etc.

Le [formulaire d'inscription](#)

peut être transmis par courrier ou fax. Imprimez, remplissez et c'est parti !

Ateliers en ligne

Le site Internet de MAGIX met à votre disposition des ateliers et de précieuses astuces pour une utilisation optimale de MAGIX Digital Photo Maker 2008. Pour cela, vous avez besoin d'une connexion Internet.

MAGIX Creation Logo...

Cette option vous permet d'ouvrir un fichier d'informations au format PDF. Ce fichier vous indique comment utiliser le MAGIX Creation Logo. Ce guide explique en détail ce qui doit être pris en compte et ce qui est nécessaire pour l'usage public des contenus fournis (fichiers photo, vidéo et audio inclus dans le logiciel).

Dans ce guide, nous vous expliquons quand et où le MAGIX Creation Logo doit être appliqué et quel logo est approprié à votre application. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique de MAGIX.

MAGIX Creation Logo...

Cette option vous permet d'ouvrir un fichier d'informations au format PDF. Ce fichier vous indique comment utiliser le MAGIX Creation Logo. Ce guide explique en détail ce qui doit être pris en compte et ce qui est nécessaire pour l'usage public des contenus fournis (fichiers photo, vidéo et audio inclus dans le logiciel).

Dans ce guide, nous vous expliquons quand et où le MAGIX Creation Logo doit être appliqué et quel logo est approprié à votre application. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique de MAGIX.

Rétablir les paramètres par défaut du programme

Cette fonction correspond à la fonction de réinitialisation c'est-à-dire que tous les paramètres sont rétablis à l'état qu'ils avaient au premier démarrage du programme.

Attention !

Ce processus supprime tous les ajustements de tous les utilisateurs du programme. Tous les favoris, abonnements de podcasts et jobs seront supprimés.

À propos de MAGIX Digital Photo Maker 2008

Les indications sur le [Copyright](#)

et le numéro de version de MAGIX Digital Photo Maker 2008 apparaissent ici.

Fonctions Internet

Dans ce chapitre

[Transfert d'écran - MAGIX Screenshare](#)

[@Services](#)

Transfert d'écran - MAGIX Screenshare

Cette fonction vous permet de proposer votre aide à d'autres utilisateurs directement en ligne ou de solliciter leur aide. Pour utiliser ce service, vous devez au préalable enregistrer MAGIX Digital Photo Maker 2008.

Remarque :

afin d'informer vos invités du transfert d'écran, il est recommandé de communiquer simultanément par téléphone, chat ou autre.

Inscription pour un transfert d'écran en tant qu'hôte

1. Pour démarrer vous-même une session, vous devez d'abord vous inscrire comme hôte. Pour cela, ouvrez le menu « @Services » et sélectionnez l'option « Transfert d'écran comme hôte... ».
2. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez définir un nom pour le transfert d'écran ; le nom de votre compte utilisateur est utilisé par défaut.
3. Cliquez ensuite sur « Démarrer la session ». Une petite fenêtre s'ouvre dans le coin inférieur droit vous indiquant l'état du transfert d'écran. En outre, un numéro s'affiche : il s'agit du mot de passe pour les invités.
4. Démarrez ensuite la session.

Inscription pour un transfert d'écran en tant qu'invité

1. Pour pouvoir profiter d'un transfert d'écran, vous devez vous inscrire comme invité. Pour cela, ouvrez le menu « @Services » et sélectionnez l'option « Transfert d'écran comme invité... ».
2. Entrez alors le mot de passe (suite de huit chiffres) communiqué par votre hôte.
3. Cliquez ensuite sur « Démarrer la session ». Une fenêtre s'ouvre alors dans laquelle vous voyez une représentation réduite de l'écran de votre hôte.

@Services

Avec MAGIX Services en ligne, MAGIX offre une série de services en ligne couvrant la photographie, la vidéo et la musique numérique ainsi que la sécurité médias et met en réseau des appareils stationnaires avec des périphériques mobiles et le web.

Vous pouvez vous informer sur le statut actuel via le menu @Services > MAGIX Services en ligne ou directement en ligne sur le site MAGIX Services en ligne.

Dans ce chapitre

[MAGIX Album en ligne](#)

[MAGIX Tirage en ligne](#)

[MAGIX Communauté](#)

[MAGIX Website Maker](#)

[magix.info](#)

MAGIX Album en ligne

Avec le MAGIX Album en ligne, vos photos préférées sont directement mises en ligne et un lien est ensuite transmis à votre entourage. Toutes les images sont disponibles n'importe où, n'importe quand : sur un site Internet photo au design professionnel, dans une galerie photo intelligible, via un diaporama exécutable en plein écran ou par e-carte photo personnalisée.

- Site web photo personnalisé dans de nombreux designs.
- Adresse Internet personnelle ([URL](#)).
- Téléchargement direct des photos depuis le téléphone portable sur le site Web, envoi de lien et visualisation sur d'autres téléphones portables.
- Diaporamas en ligne plein écran, agrémentés de musique et de transitions époustouflantes.
- Envoi d'e-cartes personnalisées.
- Partage de photos avec votre entourage, gestion de l'adresse et accès aux albums privés par mot de passe inclus.

Vos photos sur Internet

Le MAGIX Album en ligne vous propose trois versions, parmi lesquelles la plus petite (avec 128 Mo de mémoire pour vos photos) est entièrement gratuite !

Les offres les plus importantes (CLASSIQUE et PREMIUM) sont soumises à un tarif mensuel, mais vous proposent plus de caractéristiques et de fonctions, telles qu'un site Internet plus rapide, 1 ou 3 Go de mémoire, plus de modèles de design ou encore un accès pour les téléphones portables et PDA.

Pour de plus amples informations sur les prix et les fonctions, rendez vous sur <http://fr.magix-photos.com>, section Offres.

Un jeu d'enfant

en seulement 3 étapes. Vos photos s'affichent sur Internet en quelques minutes !

1. Sélection des photos

Choisissez vos photos préférées tranquillement dans le programme et optimisez-les en quelques clics. Combinez plusieurs de vos albums photo et ajoutez de la musique.



Économisez : faites tout hors connexion depuis votre PC !

Enfin, sélectionnez le menu « Services » dans la barre des menus de votre programme (« MAGIX Album en ligne » > « Envoyer la sélection »).

2. Chargement des photos

Pour charger des photos dans votre MAGIX Album en ligne, connectez-vous simplement à l'aide de votre adresse e-mail. Bien entendu, votre accès est protégé par un mot de passe personnel.

Si vous ne disposez pas encore d'accès personnel, cliquez simplement sur **S'inscrire**, pour activer votre album en un rien de temps. Et c'est parti !



3. Votre propre site Web photo est prêt !

Vos plus beaux souvenirs photo resplendent sur Internet sous forme de galeries photo ou de diaporamas (plein écran).

Vous pouvez inviter tous vos amis à visiter votre site ou afficher vos photos sur votre téléphone portable compatible WAP, avec appareil photo intégré.



À l'aide de **MAGIX Online Media Manager**, gérez votre site Internet et vos photos, chargez des photos et de la musique, créez de nouveaux albums, ajoutez des styles et du texte, etc. Le tout **en ligne**, sans même télécharger le moindre logiciel ! International, facile et rapide en seulement quelques clics. Directement sous <http://fr.magix.photos.com>.

Vous disposez également des fonctions suivantes :

Envoi d'e-cartes et d'e-mails photo



Envoyez vos photos sous forme de cartes électroniques personnalisées avec de nombreux styles originaux ou simplement sous forme d'e-mail photo.



Commande d'épreuves et de cadeaux photo

Commandez des épreuves de vos photos ou de superbes cadeaux photos directement depuis votre MAGIX Album en ligne ; recevez-les chez vous, par la poste ou allez les retirer au labo photo le plus proche. Le délai de livraison est en moyenne de 2 à 3 jours.

MAGIX Tirage en ligne

Commandez le tirage de vos photos numériques sur un papier de qualité Premium et réalisé par des spécialistes.

- Des épreuves exceptionnelles sur papier photo Premium dans tous les formats.
- Une qualité d'image éblouissante.
- Un large choix de cadeaux photo originaux (t-shirts, tasses, calendrier, etc.).
- MAGIX Photo Manager inclus, pour une commande facile de vos photos.

Des photos et des cadeaux épatants à partir de vos photos numériques : un jeu d'enfant

1. Sélectionner des photos

Choisissez tranquillement vos photos préférées directement dans le programme et optimisez-les pour un résultat encore meilleur. Supprimez les yeux rouges, rafraîchissez les couleurs et les contrastes, etc. Puis, sélectionnez simplement « Services » dans la liste des menus du programme (« MAGIX Tirage en ligne » > « Envoyer la sélection »).

2. Sélectionner le format et le nombre

Choisissez maintenant le nombre et le format des photos (par ex. 10 x 15) ou le cadeau que vous souhaitez recevoir (par ex. une tasse, un tee-shirt, ...).

Vous disposez d'un bon d'achat ? Cliquez simplement sur « Utiliser un bon » et saisissez son code.

3. Redimensionner

Vous avez la possibilité de configurer le format de votre tirage. Pour cela, cliquez sur « Éditer photo ». Vous pouvez dès lors choisir de configurer vos photos au petit format classique 2:3 ou au format numérique 3:4 pour le tirage.

La fenêtre d'aperçu vous permet de visualiser vos photos telles qu'elles seront imprimées. Vous pouvez également déterminer des paramètres personnalisés.

4. Envoyer la commande

Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur « Envoyer la commande ». Saisissez ensuite votre adresse et le mode de livraison.

Vous recevrez une confirmation de la commande par e-mail, ainsi qu'un lien vous permettant de vous informer sur le statut de votre commande.

Livraison directement à domicile

Faites-vous livrer vos photos ou vos cadeaux directement à domicile par la poste ou retirez-les dans le labo photo le plus proche. Le délai de livraison est en moyenne de 2 à 3 jours.

Accéder au [MAGIX Tirage en ligne](#)

MAGIX Communauté

Avec MAGIX Communauté, vous pouvez présenter vos plus belles photos sur Internet et partager vos images avec votre entourage ou même la terre entière ! Explorez l'inventaire des photos des autres membres de la Communauté, commentez et évaluez leurs images, ajoutez des membres à vos favoris et à votre liste de contacts. Démarrez votre propre projet photo en fondant un groupe et en discutant avec d'autres membres sur le thème de la photo. Rencontrez de nouveaux membres de la Communauté et prenez contact avec eux.

L'utilisation de la Communauté est gratuite (Album GRATUIT) et ne comporte aucun contrat d'abonnement. Si vous disposez déjà d'un Album en ligne, vous pouvez tout de suite adhérer à la Communauté.

Photos > Catégories

En classant vos photos dans des catégories distinctes ou dans des groupes dont vous êtes déjà membre et en leur attribuant des mots-clés judicieux, vous avez la possibilité d'obtenir une bonne indexation de vos photos dans la Communauté. Plus les informations sont pertinentes (titres, commentaires, catégories, groupes et mots-clés), plus vos photos pourront être facilement retrouvées par les autres membres de la Communauté.

Groupes

Il est également possible de fonder des groupes, afin que vous soyez le seul ou que les membres de vos groupes privés soient les seuls à pouvoir visualiser les photos que vous avez téléchargées (vous ne devez alors attribuer aucune catégorie à la photo au moment de son chargement). L'attribution d'une catégorie répertorie inévitablement la photo dans la zone publique correspondante. Si vous ajoutez des images dans un groupe privé, seuls les membres de ce groupe pourront les voir. Si une image n'est répertoriée dans aucune catégorie ni aucun groupe, alors vous serez le seul à pouvoir la voir.

Membres

Vous pouvez vous présenter à la MAGIX Communauté à l'aide d'un profil personnel. Mettez-vous en scène avec votre photo, publiez si besoin vos données personnelles et révélez quels sont vos centres d'intérêt, vos loisirs, etc. Vous pouvez accéder à votre profil lorsque vous êtes connecté à la Communauté, via le lien « Profil » sous « Ma Communauté ». En outre, sous le profil de membre, vous disposez d'un livre d'or. D'autres membres de la Communauté auront la possibilité de laisser leur griffe dans votre livre d'or.

Mots-clés

Les mots-clés les plus utilisés dans la Communauté sont répertoriés ici et sont accessibles rapidement et à tout moment en seulement quelques clics.

[Consultez également les FAQ \(questions les plus fréquemment posées\) sur Internet.](#)

MAGIX Website Maker

Surfer n'est pas la seule activité simple sur Internet. MAGIX Service site Internet rend également possible la création et la publication de votre propre site Web, très aisément !

Ce service vous offre :

- votre domaine au choix (www.domaineauchoix.de) et un sous-domaine (http://votre-nom.magix.net/website) ;
- 250 Mo d'espace mémoire avec 5 boîtes mail d'1 Go ;
- Website Maker, avec des modèles pour les pages du site, des intros, des animations, des effets de textes, des designs et des formes, des modèles graphiques et visuels et des boutons, sans bannière publicitaire ;
- des options pour la photo (*.jpeg), la vidéo (*.wmv) et la musique (*.mp3) ;
- des logiciels supplémentaires tels que MAGIX Webmail pour la gestion de vos boîtes mail.

MAGIX Service site Internet vous offre en outre la possibilité de tester ce service pendant trois mois, gratuitement et sans obligation d'achat. Vous disposez ainsi de suffisamment de temps pour découvrir les multiples possibilités d'édition et de gestion de votre site Web avec MAGIX Website Maker.

MAGIX Website Maker vous offre toutes les options nécessaires pour créer un site Web

Flash® parfait.

- **Modèles de design** : nombreux modèles de sites Web modernes et haut de gamme, conçus dans un design Flash® professionnel, avec des sous-pages éditables : page d'accueil, page pour profil, page pour photos, page pour vidéos, etc.
- **Texte et effets de texte** : champs texte à positionner librement, avec polices et effets de texte animés exceptionnels, à ajouter et formater individuellement.
- **Contenus multimédias** : photos, diaporamas, vidéos avec le lecteur vidéo en ligne, musique de fond (à intégrer avec lecteur de musique en ligne et playlists).
- **Éléments de décoration** : objets exclusifs, nombreuses formes vectorielles, images d'arrière-plans, boutons, etc. pour une conception Web illimitée et unique.
- **Objets d'animation** : large choix d'objets d'animation dynamiques pour un site Web vivant et époustouflant.
- **Liens** : création facile de liens entre les contenus d'un même site ou de raccourcis vers des sites Web externes.
- **Extras** : compteur de visiteurs, livre d'or, formulaire de contact, fonction de recommandation du site et plein d'autres bonus utiles pour agrémenter le site Web.
- **Fonction d'exportation** : liens entre des éléments uniques du site Web (lecteur vidéo, diaporama, lecteur de musique, etc.) ou même de tout le site vers des sites Web externes.

Procédez comme suit :

après votre inscription, au cours de laquelle vous entrez votre domaine, vous pouvez directement démarrer la création de votre site Web.

1. Dans MAGIX Website Maker, sélectionnez tout d'abord le design dans lequel vous souhaitez afficher votre site.
2. Si vous souhaitez que votre site Web débute avec une intro (sorte d'animation à l'ouverture de la page), au cours de la prochaine étape, sélectionnez l'intro de votre choix.
3. Vous pouvez ensuite ajouter votre texte. Tous les éléments individuels des pages du site peuvent être librement positionnés. Pour ce faire, cliquez sur un élément pour le sélectionner et déplacez-le par glisser-déposer.
4. Une fois que vos pages vous plaisent, vous pouvez activer votre site pour Internet.

magix.info

Aider et se faire aider

- Ce service MAGIX vous propose la MAGIX Communauté, une plateforme permettant d'échanger des savoirs, de publier ses propres photos, vidéos et musiques, de discuter et d'évaluer, de communiquer, de se présenter et de créer un réseau avec d'autres membres.



Les rubriques Questions & Réponses, Montrer & Discuter, Entraînement en ligne et Chats vous permettent de prendre part à la MAGIX Communauté de façon active ou passive. Vous ne disposez pas uniquement de ce service sur le portail www.magix.info mais aussi directement dans votre produit MAGIX.

Poser des questions en ligne

Vous avez une question, un problème avec votre programme MAGIX ou vous cherchez des conseils et astuces sur le thème du multimédia : vous avez frappé à la bonne porte !

Voir toutes les questions et réponses

Utilisez les questions des autres membres de la communauté et les savoirs accumulés dans les réponses pour améliorer votre méthode de travail, répondre à vos questions et connaître MAGIX Digital Photo Maker 2008 dans les moindres détails.

Accéder à l'espace d'entraînement en ligne

Il n'y a pas que la théorie. Vous apprenez ici tout ce dont votre programme est capable dans la pratique. Learning by doing : la solution la plus rapide et la plus simple.

MAGIX.info transfert d'écran par Internet sur PC distant

Idéal pour consulter à plusieurs des photos et vidéos ou pour profiter de l'aide d'un tiers pour des questions ou un travail de création. (Un client sous licence doit alors être installé.)

Vous avez des questions ?

Dans ce chapitre

[Assistant de tâches](#)

[Aide du programme](#)

[Manuel PDF](#)

Assistant de tâches

L'assistant de tâches est votre bureau d'informations pour le programme MAGIX Digital Photo Maker 2008. Il vous aide dans la réalisation de certaines tâches et vous accompagne dans toutes les étapes du travail. Outre des conseils pas-à-pas dans les petits clips vidéo, vous avez également un accès rapide à de nombreuses fonctions essentielles. Les différents thèmes abordés par l'assistant de tâches sont accessibles sous le menu « Tâches ».

Aide du programme

L'Aide comporte toutes les informations nécessaires à une bonne utilisation du programme ainsi que de nombreuses informations supplémentaires. Vous pouvez y accéder à tout moment au cours de l'utilisation de votre logiciel. Dans la rubrique Aide du programme, vous pouvez effectuer une recherche d'informations par mot-clé ou préférence.

Page d'accueil :

la page d'accueil de l'Aide est accessible via le menu « Aide » > « Contenu ».

Aide contextuelle :

appuyez simplement sur la touche « F1 » de votre clavier : l'Aide s'ouvre automatiquement, avec un article correspondant au thème recherché.

Manuel PDF

Le manuel électronique (PDF) est une documentation complète. Pour accéder au manuel électronique : Démarrer > Programmes > MAGIX > Nom du programme > Documentation.

Remarque :

pour visualiser le fichier PDF, vous devez disposer du programme gratuit Adobe Acrobat Reader. Si ce programme n'est pas déjà présent sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger depuis le site Web du fabricant.

Remarques sur les versions spéciales :

cette documentation décrit MAGIX Digital Photo Maker 2008 dans sa totalité. Il se peut cependant que vous utilisiez une version réduite de MAGIX Digital Photo Maker 2008 et que vous ne disposiez donc pas de tout l'éventail des fonctions.